

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







MAY 22 1305





Von

O. D. CHWOLSON

PROF. ORD. AN DER KAISERL. UNIVERSITÄT ZU ST. PETERSBURG

ERSTER BAND

EINLEITUNG — MECHANIK — EINIGE MESSINSTRUMENTE UND MESSMETHODEN — DIE LEHRE VON DEN GASEN, FLÜSSIG-KEITEN UND FESTEN KÖRPERN

ÜBERSETZŢ VON

H. PFLAUM

MIT 412 EINGEDBUCKTEN ABBILDUNGEN

 $\frac{\text{BRAUNSCHWEIG}_{\text{c}}}{\text{Druck und verlag von friedrich vieweg und sohn}}$

QC26. K4 7.1

OFNERAL /

Durch einen befreundeten russischen Physiker wurde ich auf das vorliegende Werk von Herrn O. Chwolson hingewiesen und mir nahegelegt, einen Verleger für eine deutsche Übersetzung desselben zu gewinnen. Ich that dies um so lieber, als schon eine flüchtige Durchsicht die hervorragende Bedeutung der Arbeit nach Form und Inhalt ergab, ein Eindruck, der sich bei eingehenderem Studium noch verstärkte. Neben den vorhandenen deutschen Lehrbüchern wird es sich sicher eine Stelle erobern, da der russische Gelehrte den Stoff in wesentlich anderer Weise anordnet und darstellt, als dies meistens geschieht, und zwar, wie mir scheint, in einer den Fortschritten der Wissenschaft entsprechenden Form, die besonders für denjenigen anregend und förderlich ist, der sich mit den elementaren Thatsachen der Physik vertraut gemacht hat. Dadurch wird das Buch gewiß auch für unsere ganze Unterrichtsmethode von Wert sein.

Sein Studium sei daher nicht nur den Studierenden der Physik, sondern auch unsern Lehrern auf das Wärmste empfohlen, die zugleich in den zahlreichen Littereturangaben Anregung zum tieferen Eindringen in die einzelnen Gebiete finden.

Erlangen, 15. September 1902.

22.55

Eilhard Wiedemann.

VORREDE ZUR ERSTEN (RUSSISCHEN) AUFLAGE 1).

Quod potui, feci...; in betreff der "meliora" hoffe ich selbst bei der Bearbeitung der weiteren Bände Besseres liefern zu können und in einer fernen Zukunft vielleicht auch diesen Band "melior" herauszugeben, wenn meine wissenschaftlichen Freunde und Fachgenossen so gütig sind, mir ihre wertvollen Bemerkungen, um welche ich sie dringend bitte, mitzuteilen. Für jede solche Anregung sage ich im voraus meinen aufrichtigsten und herzlichsten Dank.

Das vorliegende "Lehrbuch der Physik" ist auf vier Bände berechnet. Der zweite Band wird die Akustik und die Lehre von der strahlenden Energie enthalten; der dritte die Wärmelehre und der vierte Magnetismus und Elektrizität. Ich hoffe, dass der zweite Band im Frühling 1898 erscheinen wird.

Zu besonderem Danke bin ich meinem verehrten und aufrichtig geliebten Lehrer, Herrn Prof. F. F. Petruscheffsky und meinen Freunden Prof. A. J. Ssadowsky und A. L. Gerschun verpflichtet. Prof. F. F. Petruscheffsky, der es verstanden hat, so vielen die Liebe zur Wissenschaft einzuflößen, hat mir nach verschiedenen Richtungen sein Interesse an meiner Arbeit bewiesen. So durfte ich die Zeichnungen, von denen viele und zwar die wichtigsten sein geistiges Eigentum sind, aus seinem "Kursus der Physik" benutzen. Bei der Verwendung derselben durfte ich seinem Werke auch die entsprechenden Beschreibungen und Erklärungen entnehmen. Die Teilnahme, welche er an meiner Arbeit zeigte, bildete für mich eine beständige geistige Unterstützung.

¹⁾ Diese Auflage war meinem Vater, Prof. ord. emer. D. A. Chwolson gewidmet. Die Vorrede hat nur Bezug auf den ersten Band dieses Werkes.

Prof. A. J. Ssadowsky hat das ganze Manuskript des ersten Bandes durchgelesen 1) und mir eine große Anzahl wertvoller Ratschläge erteilt. Sein scharfsinniges kritisches Urteil und seine große Erfahrung in didaktischen Fragen haben in nicht geringem Maße meine Arbeit beeinflußt, der er beständig das größte Interesse entgegenbrachte. Mein Freund, Herr Dr. A. L. Gerschun, hat eine Korrektur gelesen; dank ihm konnte ich zahlreiche und verschiedenartige Verbesserungen vornehmen. Seine umfangreichen Kenntnisse und seine große Belesenheit gereichen diesem Buche zu großem Vorteil.

Meine Kollegen Prof. der Philosophie A. J. Wedensky und Prof. der Mineralogie S. F. Glinka hatten die Freundlichkeit, einige Stellen durchzusehen.

Mit dem Gefühle der tiefsten Erkenntlichkeit gedenke ich des verstorbenen Verlegers K. L. Ricker, welcher die Herausgabe dieses Werkes unternommen hatte. Er war nicht nur ein kenntnisreicher und unternehmender, er war auch ein wohlwollender Mann, der es nie unterliefs, die Interessen derjenigen im Auge zu behalten, mit denen ihn seine weitverzweigte Thätigkeit zusammenführte, und groß ist die Anzahl derer, denen er Gutes gethan und die mit Dankbarkeit seinen Namen nennen. Ehre seinem Andenken!

Seine Witwe, Frau O. Ricker, und der gegenwärtige Leiter der Firma, Herr J. Blashek, handelten im Geiste des Verstorbenen und scheuten keine Opfer bei der Herausgabe dieses Werkes. Auch ihnen sage ich meinen herzlichsten Dank.

St. Petersburg, März 1897.

O. Chwolson.

VORREDE ZUR ZWEITEN (RUSSISCHEN) AUFLAGE.

In dieser Auflage sind in einigen Kapiteln größere Änderungen vorgenommen worden, z.B. in den Kapiteln über die Wage, über die Arbeit u. a.; vieles wurde neu hinzugefügt und die nach

¹⁾ Dieses war bei den folgenden Bänden nicht der Fall.

dem Druck der ersten Auflage erschienenen physikalischen Arbeiten berücksichtigt.

Herzlichen Dank spreche ich auch meinen Kollegen aus, welche meine Arbeit freundlich und nachsichtig beurteilten.

St. Petersburg, März 1900.

O. Chwolson.

VORREDE ZUR DEUTSCHEN AUSGABE.

Dem ersten Bande der deutschen Ausgabe meines "Lehrbuchs der Physik" möchte ich einige Worte vorausschicken und vor allem auf einige Punkte aufmerksam machen, welche ohne Erläuterung vielleicht Bedenken hervorrufen könnten.

Ich habe bei Abfassung der ersten zwei Abschnitte (Einleitung und Mechanik) vorausgesetzt, dass der Leser mit der höheren Mathematik noch nicht vertraut ist. Ich verwende daher in der Einleitung Ausdrücke von der Form $\lim \frac{\Delta y}{\Delta x}$, zeige an einigen Beispielen, wie dieselben berechnet werden, und benutze sie dann in der Mechanik, wo auch lim Z für das Integralzeichen gesetzt ist. Bei Ausrechnung einiger Beispiele (z. B. von Trägheitsmomenten) werden aber trotzdem die gewöhnlichen Methoden der höheren Mathematik benutzt. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich folgendermaßen. Ich setze nämlich voraus, dass der eben von der Schule kommende Anfänger gleichzeitig an das Studium der Physik und der Mathematik geht und letztere mit der analytischen Geometrie beginnt. Dies entspricht dem hiesigen Gebrauche. Im ersten, manchmal im zweiten Semester hat der Studierende die Differential - und Integralrechnung noch nicht systematisch durchzunehmen begonnen. Solchen Lesern habe ich das Studium der ersten beiden Abschnitte möglich zu machen gesucht. Die gelegentlich vorkommenden Integrale kann er bei dem ersten Studium über-Bei späteren Wiederholungen findet er die ihm nun verständlichen Rechnungen an denjenigen Stellen, wo sie hingehören.

In den Litteraturangaben ist mit Absicht kein einheitliches Prinzip durchgeführt. Wo es sich um rein physikalische Fragen handelt, sind die im Text erwähnten Arbeiten am Schlusse der betreffenden Kapitel zusammengestellt. Daß bei vielen Fragen aus den Grenzgebieten der Physik (Astronomie, Geodäsie, Meteorologie, Instrumentenkunde, theoretische Mechanik und Chemie), deren Besprechung nur kurz gestreift wird, von einer vollständigen Angabe der Litteratur nicht die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Bei den einschlägigen wenigen Arbeiten, die aus irgend welchen besonderen Gründen erwähnt sind, habe ich den Nachweis direkt im Text oder in Fußnoten gegeben.

Nicht unerwähnt möchte ich die mannigfache Anregung lassen, die ich den größeren deutschen, englischen und französischen Lehr- und Handbüchern der Physik verdanke.

Dieser Band ist nach der zweiten russischen Auflage (1900) übersetzt worden, doch habe ich die zahlreichen Änderungen und Ergänzungen eingeführt, die ich seit Anfang 1900 mir für eine etwaige weitere Auflage vorgemerkt hatte.

Sehr verbunden bin ich Herrn Oberlehrer H. Pflaum in Riga, welcher mit bewunderungswürdiger Gewissenhaftigkeit und der größten Sachkenntnis die Übersetzung ausführte.

Herr Professor E. Wiedemann hat das Manuskript der deutschen Übersetzung an zahlreichen Stellen ergänzt. Ihm und Herrn Prof. G. C. Schmidt, der sich der großen Mühe unterzogen hat, eine Korrektur des Werkes zu lesen, und dabei zahlreiche Verbesserungen angebracht hat, sage ich an dieser Stelle meinen besten Dank.

Die Verlagsbuchhandlung von Friedr. Vieweg & Sohn hat treu ihren Traditionen auch bei Herausgabe dieses Werkes keine Mühen und Kosten gescheut, um demselben eine angemessene Ausstattung zu geben.

Möge ein günstiger Stern über diesem Buche walten!

St. Petersburg, Juni 1902.

Prof. O. Chwolson.

INHALTSVERZEICHNIS DES ERSTEN BANDES.

Be	gle	itwort von Eilhard Wiedemann	7
V)rw	ort	VΠ
		Erster Abschnitt.	
		Einleitung.	
Ş	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Zwei Welten Aufgabe der Physik Hypothesen Der Äther Einteilung der Physik Physikalische Größen Physikalische Gesetze Zustand der Materie Erhaltung der Materie Einige Sätze aus der Mathematik Vektoren Journallitteratur	14 21 31 44 44 49
		Zweiter Abschnitt. Mechanik. Erstes Kapitel. Von der Bewegung.	
0.00.11.	2. 3. 4.	Einleitung	57 60 63
		Zweites Kapitel. Von der Kraft.	
Ur Ur Ur Ur In	2. 3. 4. 5. 6.	Definition der Kraft Die Trägheit Das zweite Bewegungsgesetz Masse. Krafteinheit. Dichte Druck Gewicht Das dritte Bewegungsgesetz	74 75 76 80 80

Seite

Digitized by Google

165

_		Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes.	XII
			Seit
Š	6.	Interferenz von Strahlen mit gleichgerichteten Schwingungen	17
Š	7.	Interferenz von Strahlen, deren Schwingungen in zu einander	
		senkrechten Ebenen erfolgen	174
\$	8.	Interferenz sich begegnender Schwingungen. Stehende Wellen	17
Ś	9.	Wellenfläche und Wellenlinie; Energie und Amplitude	18
ş	10.	Das Huygensche Prinzip	189
Ś	11.	Die sogenannte geradlinige Ausbreitung der Schwingungen	184
Ś	12.	Diffraktion	186
Š	13.	Der physikalische Begriff der Wellenfläche	188
Š	14.	Reflexion von Wellen und Strahlen	189
Š	15.	Brechung von Wellen und Strahlen	191
		Verlust einer halben Wellenlänge bei der Reflexion	
		Durch Reflexion gebildete stehende Wellen	
Š	18.	Das Dopplersche Prinzip	200
o		The second secon	
		Sechstes Kapitel. Von der allgemeinen Gravitation.	
ś	1.	Das Gravitationsgesetz	204
ŝ		Der Proportionalitätsfaktor der Newtonschen Gravitationsformel	
SV-315-11.	9	Nametiva Dighta	910
8	4	Actio in distans (Fernewirkung)	212
Š	5	Actio in distans (Fernewirkung)	215
Š	e.	Das homogene Kreftfuld	219
5	7	Specialles Fall des Angiehung eines ellingeidischen Schole auf	210
3	••	oinen Dunkt	221
g	٥	einen Punkt	222
8	٥.	Anziehung einer unendichen Roene auf einen Funkt	222
		Siebentes Kapitel. Elemente der Potentialtheorie.	
ş	1.	Punktfunktionen	223
Š	2.	Das Potential einer anziehenden Masse (eines materiellen Punktes)	224
Š	3.	Das Potential eines Systems wirkender Massen (materieller Punkte)	228
Š		Das Potential zweier Systeme aufeinander	
2888	5.	Das Potential eines Systems auf sich selbst	
š	6.	Lehrsatz vom Raum mit konstantem Potential	
		Das Potential einer Kugelschale und einer Kugel	
ð	••	Das I declinar cinci rage source and and rager	200
		Achtes Kapitel. Von der Schwerkraft.	
ŝ	ı.	Das homogene Kraftfeld an der Erdoberfläche	240
Š	2.	Schwerpunkt	241
Š		Freie vertikale Bewegung der Körper im Vakuum	
Ś	4.	Bewegung schief geworfener Körper im Vakuum	244
Š	5.	Mathematisches Pendel	247
ŝ	6.	Physisches Pendel	250
		Neuntes Kapitel. Von den Dimensionen physi-	
		kalischer Größen.	
Ş	1.	Definition des Ausdrucks "Dimension"	254
ŝ		Dimensionsbestimmungen für die Einheiten verschiedener Größen	
Š	3.	Übergang von einem Maßsystem zum anderen	
§	4.	Absolute Maßsysteme, welche nicht auf die Grundeinheiten L , M	-
•		und T zurückgehen	264
		The same of the sa	000

Dritter Abschnitt.

Messapparate und Messmethoden.

	Er	stes Kapitel. Allgemeine Bemerkungen über physikalische	
		Messungen. Se	34.
8	1.	Absolute and relative Messungen	A S
8	2.	Absolute und relative Messungen	76
8	3.		79
8	4.	Einige speziellere Angaben über die Ausführung der physikalischen	
e	Ľ		7:
			8(
8	0.	Berechnung des wahrscheinlichen Resultates aus einer Reihe von Bestimmungen derselben Größe	۵,
8	7	Berechnung des wahrscheinlichen Wertes mehrerer Größen. Methode	81
8	٠.		84
			88
			•
		Zweites Kapitel. Einige Hülfsapparate.	
§	1.		88
Š	2.		97
8	3.	Die Libelle	99
§	4.	Lupe, Mikroskop und Fernrohr	98
		Drittes Kapitel. Messung von Längen und Flächen.	
s	1.	Normalmasstab der Länge	01
8	2.	Noning	O I
8	3	Mikrometer	n:
2	4.	Okularmikrometer	02
8	5.	Sphärometer	08
ŝ	6.	Nonius 3 Mikrometer 3 Okularmikrometer 3 Sphärometer 3 Kathetometer 3	10
\$	7.	Flächenmessung. Planimeter	18
		Viertes Kapitel. Messung von Winkeln.	
R	1.	Vernier (Kreisnonius)	14
8	2	Libelle	10
8	3.		18
8	4.	Methode der Sniegelahlenkung	20
8	5.		2:
ð	٠.	mendang ton 1 months and other matters, ordered to the territory of	٠.
		Fünftes Kapitel. Messung des Volumens.	
§	1.	Bestimmung des Rauminhaltes von Gefässen	30
8	2.	Volumenometer von Regnault	31
		Sechstes Kapitel. Messung von Kräften und Massen.	
Š	1.	Allgemeine Bemerkungen über das Messen von Kräften und Massen 3	34
8	2.	Gewichtssätze	36
8	8.	Die Einrichtung der Wage	37
8	4.	•	41
\$	5.	Beobachtungen der Schwingungen des Wagebalkens	44
Š	6.	Wägungsmethoden	47

_		Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes.	XV
	9. 10.	Korrektion wegen des Gewichtsverlustes in der Luft	
		Siebentes Kapitel. Messung der Zeit.	
and and and	2. 3. 4. 5.	Allgemeine Bemerkungen über Zeitmessung	367 370 374 375 377
do de	1.	Achtes Kapitel. Messung der Intensität der Schwerkraft. Richtung der Schwerkraft	379
3		Bestimmung von g mit Hülfe der Atwoodschen Fallmaschine und anderer Apparate, die zur Untersuchung des freien Falls der Körper dienen	381 386
ş		Bestimmung von g nach Kater mit Hülfe des Reversionspendels . Abhängigkeit der Beschleunigung g von der Höhe und geographischen Breite	387 391 394
		Neuntes Kapitel. Messung der mittleren Erddichte.	
ar.ar.ar.ar	2. 3.	Messungen von Maskelyne	
		Vierter Abschnitt.	
		Lehre von den Gasen.	
		Erstes Kapitel. Dichte der Gase	,
ŝ	1.	Physik der Molekularkräfte. Fundamentaleigenschaften der Gase. Ideales Gas	404
and areas	3. 4. 5.	Dichte der Gase (und überhitzten Dämpfe) und Molekulargewicht Regnaults Methode zur Bestimmung der Gasdichte Methoden von Gay-Lussac und Hofmann zur Bestimmung der Dampfdichte	406 407
		Zweites Kapitel. Spannung der Gase.	
9	1.	Boyle-Mariottesches Gesetz	417 417


=			
			Seite
959	3.	Untersuchungen von Regnault	419
Ş	4.	Drucke unterhalb einer Atmosphäre. Arbeiten von Siljeström,	
		Mendelejeff, Amagat und Fuchs	422
Ş	5.	Sehr hohe Drucke. Arbeiten von Natterer, Cailletet und	
		Amaret	424
8	6.	Arbeiten von Leduc. Kompressibilität der Gasgemische Kritische Temperatur Einfluß der Temperatur auf die Kompressibilität Zustandsgleichung der idealen Gase; Gleichung von Clapeyron Van der Waalssche Gleichung Formeln von Clausius und Regnault	426
ĕ	7.	Kritische Temperatur	427
Š	8.	Einfluss der Temperatur auf die Kompressibilität	427
š	9.	Zustandsgleichung der idealen Gase: Gleichung von Clapevron	430
Š	10.	Van der Waalssche Gleichung	433
8	11.	Formeln von Clausius und Regnault	435
3		Litteratur	435
			20.,
		Drittes Kapitel. Barometer, Manometer und Pumpen.	
	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	1.	Der Luftdruck	
ş	2.	Quecksilberbarometer	
いっかいのののののの	3.	Aufstellung des Barometers und Ablesungskorrektionen	
8	4.	Barometer mit anderen Flüssigkeiten und Metallbarometer	
ş	5.	Barograph	
Š	6.	Grenzen der Schwankungen des barometrischen Drucks	
ş	7.	Manometer	
§	8.	Quecksilber- und Wasserluftpumpen	450
		Litteratur	459
		•	
	7	Viertes Kapitel. Berührung von Gasen mit Gasen, Flüssig-	
		keiten und festen Körpern.	
R	,	Gasgemische. Gesetz von Dalton	460
8			462
8		Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten	402
8	э.		400
e		Resident des Materiales des Arabients des Ar	463
§	4.	Resultate der Untersuchungen über Löslichkeit von Gasen in	405
	_	Flüssigkeiten	
SO.30.	5.		468
8	6.	Erscheinungen, welche bei Berührung von Gasen mit festen Kör-	
		pern auftreten	469
		Litteratur	471
	F,	ünftes Kapitel. Grundlagen der kinetischen Gastheorie.	
ş	1.	Bewegungsart der Gasmoleküle	473
š	2.	Boyle-Mariottesches Gesetz	475
š	3.	Folgerungen aus der Grundformel	481
Š	4.	Geschwindigkeit der Gasmoleküle	482
Š	5.	Gesetz von Avogadro	484
S	R.	Gesetz von Dalton	485
Š	7	Geertz von Gay-Lineage	40k
g	۷.	Wärmekengrität der Gose	400
Š	٥.	Warmenaphiliate Case	400
8	ð.	Wohn Cook mindisheit der Moleküle Cooks men Mannell	488
8	10.	Complement of the state of the	490
å	11.	Wishless Western was a series of the series	494
Š	12.	mittere wegiange	495
Š	18.	Bewegungsart der Gasmoleküle Boyle-Mariottesches Gesetz Folgerungen aus der Grundformel Geschwindigkeit der Gasmoleküle Gesetz von Avogadro Gesetz von Dalton Gesetz von Dalton Gesetz von Gay-Lussac Wärmekapazität der Gase Energie eines Gases Wahre Geschwindigkeit der Moleküle. Gesetz von Maxwell Geschwindigkeit chemisch reagierender Moleküle Mittlere Weglänge Innere Reibung der Gase	497
^	14	ING I-PAIGO GOV WITTIGPON WOGIGNGO	5.00

		Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes.	xvII
=			Seite
§	15.	Dimensionen und Anzahl der Moleküle	501 503
		Sechstes Kapitel. Gase im Zustande der Bewegung und des Zerfalls.	
٥			
1	1.	Die Arbeit, welche bei der Ausdehnung oder Kompression eines Gases geleistet wird	504
ę	9	Plötzliche reversible Ausdehnung oder Kompression eines Gases;	JU 1
\$	2.	adiabatische oder isentropische Zustandsänderung	507
ŝ	3	Das Ausströmen eines Gases aus einer kleinen Öffnung oder einer	
3	٥.	dännen Röhre	509
S	4.	Gegenseitige Diffusion der Gase	
an an an an an an	5.	Diffusion der Gase durch porose Scheidewände; Effusion	516
ŝ	6.	Diffusion der Gase durch Kautschuk und durch glühende Metalle	519
Ş		Diffusion der Gase durch Flüssigkeiten	
8	8.	Widerstand der Gase gegen die Bewegung fester Körper	520
Ô		Dissociation der Gase	524
9	10.	Schlusbetrachtung	528
		Litteratur	529
		Fünfter Abschnitt.	
		Lehre von den Flüssigkeiten.	
		Erstes Kapitel. Grundeigenschaften und Bau der	
		Flüssigkeiten.	•
Ş	1.	Grundeigenschaften der Flüssigkeiten	531
Ş	2.	Bau der Flüssigkeiten	532
11:11		Verdunsten der Flüssigkeiten	534
Š	4.	Bau der Flüssigkeitsmoleküle	536
		Litteratur	537
		Zweites Kapitel. "Richte der Flüssigkeiten.	
ŝ	1.	Begriff der Dichte bei den Flüssigkeiten	538
\$	2.	Wilsons Dichtebestimmungsmethode	538
ŝ	3.	Methode der kommunizierenden Gefäße	53 9
41. 10. 10: 10: 11.	4.	Pyknometermethode	540
ģ	5.	Methode mit Hülfe des Archimedischen Prinzips	541
ŝ	6.	Aräometer	
		Litteratur	547
		Drittes Kapitel. Kompressibilität der Flüssigkeiten.	
Ş	1.	Kompressionskoeffizient	547
Ş		Untersuchungen über die Kompressibilität der Flüssigkeiten vor	
		Örstedt	
\$	3.	Versuche von Örstedt	550
0.00.00.00.00	4.	Versuche von Sturm und Colladon	551
9	5.	Versuche von Regnault	552
9	6.	Verschiedene Messungen der Kompressibilität	554
8	7.	Untersuchungen von Amagat	
8	٥.	Thermischer Druckkoeffizient	
		MINUCIANUEL	000

	V	iertes Kapitel. Oberflächenspannung der Flüssigkeiten.	Seite
8	1.		561
ğ	0		564
തതത		Versuche, welche zu Gunsten des Vorhandenseins einer Oberflächen-	J04
		spannung gedeutet werden	567
Ş	4.		570
S	5.		572
9.99.99		Formen, welche eine Flüssigkeitsmenge infolge der Oberflächen-	
3			573
g	7		575
§	٥.		
8	0.		579
		Fünftes Kapitel. Erscheinungen der Adhäsion und Kapillarität.	
Ş	1.	Berührung der Flüssigkeiten mit festen Körpern	582
8		Randwinkel	582
ŝ	8.	Widerstand und Bewegung von Tropfen in Röhren	586
ŝ			588
Š		•	589
Š	ß.		591
Š			592
മുഗ്യകാരത്തെയ്ക്ക		Scheinbare Anziehung und Abstoßung teilweise in Flüssigkeit	J 8 L
		tauchender Körper	594
§	9.	Aufsaugung von Flüssigkeiten durch poröse und durch pulver-	
		förmige Körper	596
ş	10.	Methoden zur Bestimmung der Oberflächenspannung α und der	
Ŭ		Kapillaritätskonstanten a ²	577
ş	11.	Weitere Messungsergebnisse für α und a ² . Einfluß der Temperatur	606
š	12.	Größe des Radius der molekularen Wirkungssphäre und Dicke der	
0		Übergangsschicht	610
		Litteratur	611
		Sechstes Kapitel. Lösungen von festen und flüssigen Körpern.	
8	1.	Allgemeines über Lösungen	618
Š	2.		616
8			616
00:00:00:00	4.		010
8	4.	Lösung in Gemischen aus mehreren Flüssigkeiten und Löslich- keit der Gemische in einer Flüssigkeit	619
8	5.	Übersättigte Lösungen	620
Š		Dichte der Lösungen	621
š		Zusammenstellung einiger weiterer Eigenschaften der Lösungen .	623
8	9	Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten	624
തരാതത			626
8	₩.		626
		Litteratur	020
		Siebentes Kapitel. Diffusion und Osmose.	
§	1.	Freie Diffusion der Flüssigkeiten	628
000000	2.	Diffusion der Flüssigkeiten durch poröse Scheidewände (Osmose) .	632
Š	3.	Osmotischer Druck	63 3
Š		Die Gesetze von Boyle-Mariotte, Gay-Lussac und Avogadro	
,,	-	für Löeungen	637

	Achtes Kapitel. Reibung im Inneren der Flüssigkeiten.	
٠.		Seite
		641
		642
\$ 3.	Bestimmung des Reibungskoeffizienten nach der Methode der	
_	Kapillarröhren	643
§ 4.	Methoden von Coulomb, Helmholtz, Margules u. a. zur Be-	
		646
§ 5.	Einfluß von Temperatur und Druck auf die Viskosität der Flüssig-	
	keiten	647
§ 6.	Innere Reibung in Lösungen und Mischungen	649
	Litteratur	651
	Neuntes Kapitel. Bewegung der Flüssigkeiten.	
8 1	Stationärer Bewegungszustand der Flüssigkeiten	652
3 2		654
3.		656
\$ 4.		657
§ 5.		657
§ 6.		659
§ 7.	Wellen und Wirbelringe	660
-		663
	Zehntes Kapitel. Kolloide.	
e .	Vallatia.	
Ş I.	Kolloide	664
? 2 .	Diffusion und Osmose der Kolloide. Dialyse	
	Litteratur	666
	Sechster Abschnitt.	
	Lehre von den festen Körpern.	
	Erstes Kapitel. Die Materie im festen Zustande.	
§ 1.	Charakterisierung des festen Zustandes der Materie	668
8 2		671
8 8		671
, J.	Krystallsysteme	
N 2.		676
Ş 5.		678
9 6.	Bau der Krystalle	679
§ 7.	Polymorphismus (Heteromorphismus)	680
3 8.	Isomorphismus und Morphotropie	681
\$ 9.	Allotropie	682
	Litteratur	683
	Zweites Kapitel. Dichte der festen Körper.	
§ 1.	Enleitende Bemerkungen	684
§ 2	Bestimmung des Gewichts und Volumens	685
83	Restinguing des Gewichts und Volumens	
5 A	Bestimmung des verdrängten Wasservolumens	685
8 .	Methode der Herstellung einer Flüssigkeit von derselben Dichte .	
g 3.	Aräometermethode	686
§ 6.	Methode der Jollyschen Federwage	686

X	.X	Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes.
		Seite
§	7.	Pyknometermethode
ş	8.	Hydrostatische Methode
Ş	9.	Spezifisches, Atom- und Molekularvolumen
Š	10.	Dichte von Legierungen
		Drittes Kapitel. Deformationen eines festen Körpers.
Ş	1.	Allgemeines über die Deformationen eines festen Körpers 692
Ś	2.	
Ş	3.	Härte
S		Zusammenstellung der Größen, welche in der Elastizitätslehre vor-
		kommen
S	5.	
§	6.	
ŝ		Absoluter Widerstand gegen einseitigen Druck 712
ŝ		Querkontraktion; Koeffizient von Poisson
5		Koeffizient und Modul des einseitigen Drucks für eine unbe-
,	٠.	grenzte Schicht
2	10.	• •
ě		Scherungsmodul
2	12.	
3	18.	
7		
3	14.	
		modul N
3	15.	Experimentelle Bestimmung des Scherungsmoduls und des
,		Poissonschen Koeffizienten
2	16.	
,	17.	
,	18.	Relativer Widerstand; Bruch und Zerreißen infolge von Torsion 744
,	19.	
Ş	20.	Einflus des Drucks auf sich berührende Körper
Ş	21.	Elastische Nachwirkung und elastische Hysteresis
Ş	2 2.	Elastizität der Krystalle
		Litteratur
		Viertes Kapitel. Reibung und Stofs fester Körper.
:	1.	Innere Reibung in festen Körpern
3	2.	Reibung fester Körper beim Gleiten
Ś		Pronyscher Zaum
Ś		Rollende Reibung
Š	5.	Stofs der Körper; allgemeine Bemerkungen
3		Stofs unelastischer Kugeln
Š	7.	
3	8.	Stofsdauer
9	٠.	Litteratur
		Tabellen der russischen Maasse und Gewichte
		Namenregister
		Garbanista 794



Erster Abschnitt.

Einleitung in die Physik.

§ 1. Zwei Welten. Für jeden Menschen existieren zwei Welten: eine innere und eine äußere; zwischen diesen beiden Welten vermitteln unsere Sinne. Die Außenwelt besitzt die Fähigkeit auf unsere Sinne einzuwirken, in ihnen gewisse Veränderungen hervorzurufen, oder, wie man zu sagen pflegt, Reize auf sie auszuüben. Die innere Welt im Menschen wird durch die Gesamtheit solcher Erscheinungen bestimmt, die der unmittelbaren Beobachtung eines anderen Menschen absolut unzugänglich sind.

Die von der Außenwelt hervorgerufene Reizung der Sinnesorgane überträgt sich auf jene Innenwelt und ruft in ihr ein subjektives Empfinden hervor, dessen Entstehung durch die Existenz des Bewüßtseins bedingt wird. Die von der Innenwelt empfangene subjektive Empfindung wird objektiviert, d. h. wird auf den äußeren Raum übertragen als ein Etwas, das einem bestimmten Orte und einer bestimmten Zeit angehört. Wir übertragen also unsere Empfindungen auf die Außenwelt, wobei Raum und Zeit sozusagen denjenigen Hintergrund bilden, vor welchem sich die objektivierten Empfindungen anordnen. An diejenigen Stellen des Raumes, an denen sie sich befinden, versetzen wir unwillkürlich die Ursache, durch welche sie hervorgerufen wurden. Die Untersuchungen über den Prozess des Objektivierens gehören der Philosophie an.

Dem Menschen wohnt ferner die Fähigkeit inne, die erhaltenen Eindrücke zu vergleichen, über ihre Gleichartigkeit oder Ungleichartigkeit zu urteilen und im letzteren Falle qualitative und quantitative Verschiedenartigkeiten zu unterscheiden, wobei die quantitativen Unterschiede sich entweder auf den Spannungsgrad (Intensität) oder die Raumausdehnung (Extensität) oder endlich die Zeitdauer der den Reiz hervorbringenden objektivierten Ursache beziehen können.

Da der Verstandesschluß, welcher jede Objektivierung begleitet, ausschließlich auf dem empfangenen Eindrucke basiert, so bringt eine

Digitized by Google

vollkommene Identität dieser Eindrücke unbedingt auch Identität der objektivierten Ursachen hervor, und diese Identität bleibt ohne Rücksicht auf unseren Willen, ja sogar gegen unseren Willen selbst in jenen Fällen bestehen, wo andere Sinnesorgane von der Verschiedenartigkeit der Ursache ein unbestreitbares Zeugnis ablegen (der Gegenstand und sein Spiegelbild — Sehen und Fühlen). Hieraus entspringt eine der Hauptquellen der zweifellos falschen Verstandesschlüsse, welche zu den sogenannten Täuschungen des Gesichts, Gehörs u. s. w. führen. Eine andere Quelle derselben ist Mangel an Übung bei der Beurteilung von neuen Eindrücken.

Die räumliche und zeitliche Wahrnehmung der Sinneseindrücke, die wir untereinander vergleichen und denen wir die Bedeutung objektiver, außerhalb unseres Bewußstseins existierender Realität verleihen, wird äußere Erscheinung genannt. Die Farbenänderung, welche die Körper bei Änderung ihrer Beleuchtung erfahren, die Niveaugleichheit des Wassers in Gefäsen, die Schwingungsbewegung des Pendels sind Beispiele äußerer Erscheinungen.

Eine von den drei Triebfedern, welche die Menschheit auf dem Wege ihrer Entwicklung in Bewegung erhalten, ist die Wisbegier, welche zum letzten unerreichbaren Ziele die Erkenntnis des Wesens unserer Existenz hat, des wahren Verhältnisses zwischen der Welt in uns und der Außenwelt. Die beiden anderen Triebfedern sind das Streben nach Wohlergehen und das Streben nach Anerkennung. Als Resultat der Wissbegier hat sich die Bekanntschaft mit einer sehr großen Zahl der verschiedenartigsten Erscheinungen ergeben, welche je nach ihrem Charakter den Gegenstand der verschiedenen Wissenschaften bilden. Unter letzteren nimmt die Physik eine der ersten Stellen ein, dank dem Umfang der von ihr bearbeiteten Gebiete und der Bedeutung, welche sie für fast alle übrigen Wissenschaften hat.

Indem wir die Ursache der Empfindung objektivieren, d. h. sie an eine bestimmte Stelle des Raumes versetzen, stellen wir uns vor, daß an jener Stelle ein Etwas vorhanden sei, was wir Materie oder Stoff nennen. Ein begrenzter Teil des Raumes, welcher Stoff enthält, heißt ein physischer Körper.

Die Materie zerfällt in zwei Arten: die nicht organisierte und die organisierte; letztere bildet den Tier- und Pflanzenkörper.

Die erste Entstehung von organisierter Materie ist uns noch unbekannt, obgleich wir den Übergang der nicht organisierten Materie in die organisierte beobachten (Ernährung, Atmung); aber dieser Übergang erfolgt nur in Gegenwart bereits organisierter Materie. Das Geheimnis der ersten Umwandlung ist uns bis jetzt verschlossen.

§ 2. Aufgabe der Physik. Physik im weitesten Sinne des Wortes ist die Wissenschaft von der nicht organisierten Materie und von den in ihr vor sich gehenden Erscheinungen. Diese Erscheinungen heißen physikalische Erscheinungen. Alle übrigen sich mit der Materie beschäftigenden Wissenschaften haben es mit organisierter Substanz zu thun (biologische Wissenschaften). Physikalische Prozesse können sich auch in der organisierten Materie abspielen; indes sind sämtliche Versuche, alle in der organisierten Materie vor sich gehenden Erscheinungen auf physikalische Erscheinungen zurückzuführen, mißsglückt und bis jetzt ist ungewiß, ob dies überhaupt jemals gelingen wird. Die physikalischen Erscheinungen spielen zweifellos eine hervorragende Rolle auch in der organisierten Materie, aber es wird durch sie nicht die Gesamtheit ihrer Eigenschaften erschöpfend dargestellt: es bleibt noch dasjenige übrig, was das innerste Wesen und die Bedingung der Organisation ausmacht — dasjenige, was wir Leben" nennen.

Indem die Physik die in der nichtorganisierten Materie vor sich gehenden Erscheinungen erforscht, verfolgt sie ein dreifaches Ziel: die Erscheinungen zu entdecken, zu untersuchen und zu erklären.

Um die Erscheinungen zu entdecken und zu untersuchen, bedient man sich der Beobachtung und des Experimentes, welche indes durch keine scharfe Grenze voneinander getrennt sind und zusammen die Erfahrung ausmachen. Im engeren Sinne des Wortes ist die Beobachtung einer äußeren Erscheinung die Betrachtung eines Vorganges. der sich unter den gewöhnlichen Verhältnissen abspielt; das Experiment stellt seinerseits eine Wiederholung der Erscheinung unter künstlich geschaffenen, in der Natur vielleicht niemals vorkommenden Verhältnissen dar, um dabei diejenigen Besonderheiten erkennen zu können, die in der Erscheinung gerade dank diesen Verhältnissen zu Tage treten. Bisweilen sagt man, dass das Experiment dazu diene, eine gestellte Frage von der Natur selbst mehr oder weniger bestimmt beantworten zu lassen. Durch die Beobachtung belauscht man, durch den Versuch befragt man die Natur. Indes ist zu beachten, daß sowohl die Beobachtung als auch das Experiment Gedankenarbeit zur Voraussetzung und im Gefolge haben. Hieraus geht hervor, dass auch die Beobachtung auf das Erhalten einer Antwort abzielt, nachdem durch vorhergegangene Gedankenarbeit die Frage klargelegt ist. weiteren Sinne des Wortes begleitet "die Beobachtung" ein jedes Experiment.

Die von uns gebrauchte Terminologie (Einteilung des Versuches in Beobachtung und Experiment) ist die heute in der Philosophie übliche. In der Physik pflegt man die Beobachtung von dem Versuch zu unterscheiden, indem man den Versuch mit dem identifiziert, was vorher Experiment genannt wurde. Im folgenden werden wir uns dieser letzteren Terminologie bedienen, obgleich auch im gewöhnlichen Sprach-

gebrauch das Wort Versuch zuweilen in einem weiteren und allgemeinen Sinne gebraucht wird.

Die dritte Aufgabe der Physik besteht darin, die Erscheinungen zu "erklären". Eine Erscheinung erklären heifst hierbei noch nicht die gegenseitige Abhängigkeit der Erscheinungen logisch verständlich zu machen, so dass man sieht, dass nach einer gegebenen Erscheinung eine andere bestimmte Erscheinung mit logischer Konsequenz folgen Eine Erscheinung erklären heifst blofs - den gesetzmäßigen Zusammenhang derselben mit anderen uns schon bekannten Erscheinungen ermitteln. Somit besteht das Wesen der dritten Aufgabe für die Physik darin, den Zusammenhang zwischen den Erscheinungen aufzudecken und zu erläutern. Nicht in der Zurückführung irgend einer Erscheinung A auf eine uns schon bekannte Erscheinung B liegt das Schwergewicht der Aufgabe, denn gerade diese Anordnung der Erscheinungen ist eine zufällige und bei einem anderen Verlaufe der historischen Entwickelung unserer Kenntnisse könnte sie auch die entgegengesetzte sein, so dass wir also die Erscheinung B auf die längst bekannte A zurückzuführen hätten. Von Wichtigkeit ist allein die Aufdeckung des Zusammenhanges zwischen den Erscheinungen A und B. Die großen Ereignisse in der Geschichte der Physik sind durch die Entdeckung neuer, unerwarteter Beziehungen zwischen den Erscheinungen gekennzeichnet, z. B. die des Zusammenhanges zwischen den magnetischen und elektrischen, zwischen den elektrischen und optischen Erscheinungen u. s. w.

Die Existenz eines gesetzmäßigen Zusammenhanges zwischen den zeitlich aufeinander folgenden Erscheinungen ist für uns unbe-Die Gesamtheit der physikalischen Erscheinungen, welche die Außenwelt charakterisieren, geht im gegebenen Moment gesetzmäßig aus der Gesamtheit der Erscheinungen, welche sich auf den vorhergehenden Moment beziehen, hervor, wobei eine einzelne, isoliert betrachtete Erscheinung A einer bestimmten Gruppe B vorhergehender Erscheinungen entspringt. Bedingungsweise kann man die Gruppe B als die nächste Ursache der Erscheinung A, die Erscheinung A aber als die Wirkung der Erscheinungsgruppe B bezeichnen. Während wir nun die Erscheinung A beobachten, können wir uns zur Aufgabe stellen, die Erscheinungsgruppe B, d. h. die Ursache der Erscheinung A Unzählige Beispiele aus allen Teilen der Physik beweisen, daß das Aufsuchen der Ursache in der That auf das Aufsuchen des Zusammenhanges zwischen den Erscheinungen hinausläuft. Indem wir die Gruppe B als die Ursache von A bezeichnen, nehmen wir an, dass alle übrigen Erscheinungen der Außenwelt, die gleichzeitig mit den Erscheinungen B auftreten, aber nicht zu dieser Gruppe gehören, auf die Form der Erscheinung A ohne Einfluss sind, so dass mithin keinerlei Veränderung derselben auch eine Veränderung von A zu stande bringt.

Die gegenseitigen Beziehungen der Ursache (B) und Wirkung (A) werden durch zwei Thesen oder Axiome geregelt, welche die Grundlage, auf der sich eine Wissenschaft von den Erscheinungen ausbilden kann, abgeben. Es sind das die folgenden zwei Axiome:

L Wenn aus einer gegebenen Ursache (Gruppe B) eine bestimmte Wirkung (Erscheinung A) hervorgeht, so ist das Auftreten dieser Wirkung eine absolute, unbedingte Notwendigkeit. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß außer A nicht auch noch eine Reihe anderer Wirkungen (die Erscheinungen C, Du. s. w.) gleichzeitig mit A existieren kann, welche ebenfalls aus derselben Gruppe B entspringt.

Der Sinn dieses Axioms ist, dass die Erscheinung A in keinem Falle (an der gegebenen Stelle und zu der gegebenen Zeit), nicht einmal in Gedanken, durch eine andere Erscheinung ersetzt werden kann. Dieses Axiom drückt somit aus, dass in der Welt ein in jedem Falle bestimmter und einzig möglicher gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen zeitlich aufeinander folgenden Erscheinungen besteht. Wenn die Gruppe B und die gesetzmäßigen Beziehungen bekannt sind, so kann die Erscheinung A mit absoluter Gewisheit vorausgesagt werden. Als Hülfsmittel für die Vorhersage dient die Mathematik und die deduktive Methode logischen Denkens, auf welcher die Mathematik basiert.

II. Ein und dieselbe Erscheinung A kann als Wirkung aus einer großen Zahl verschiedener Erscheinungsgruppen B hervorgehen. Wenn wir die Erscheinung A beobachten und uns eine große Zahl gesetzmäßiger Beziehungen zwischen den Erscheinungen überhaupt bekannt ist, so können wir dennoch nicht wissen, ob beim Zustandekommen von A gerade diese Beziehungen mitgespielt haben oder aber andere uns noch unbekannte. Der Schluß von B auf A kann von uns bisweilen mit absoluter Gewißheit gezogen werden; der Schluß von A auf B aber immer nur mit einem größeren oder geringeren Grade von Wahrscheinlichkeit.

Die Physik bestimmt, indem sie die Erscheinungen erforscht und ihren gesetzmäßigen Zusammenhang aufdeckt, für eine gegebene Erscheinungsgruppe B die einzig möglichen Wirkungen A und sucht für eine gegebene Erscheinung A die am meisten wahrscheinliche Ursachengruppe B. In allen Teilen der Physik finden wir Beispiele für diese beiden Arten von Verstandesschlüssen.

§ 3. Hypothesen. Hypothese nennen wir die Voraussetzung, daß eine gewisse gesetzmäßige Abhängigkeit zwischen gegebenen Erscheinungen existiert. Die landläufige Definition der Hypothese als einer Annahme über die Ursache einer gegebenen Erscheinung ist zu eng — denn eine Hypothese ist in allen den Fällen notwendig, wo der Zusammenhang zwischen den Erscheinungen noch nicht festgesetzt

ist und kann sie sich daher ebenso auf die Ursache als auf die Wirkungen beziehen.

Als Hypothese für die Ursache erscheint die Auswahl irgend einer von den möglichen Gruppen B, welche die zu erklärende, d. h. mit anderen gesetzmäßig zu verknüpfende Erscheinung A zur Folge haben können. Für die Auswahl der Ursachengruppe, für die Schaffung einer Hypothese giebt es keine Regel und kann es keine geben. Um Hypothesen zu ersinnen, bedarf es eines umfangreichen Wissens und einer besonderen geistigen Veranlagung.

Nicht alle Hypothesen haben gleichen Wert und gleiche Existenzberechtigung. Eine gute Hypothese muß folgende Eigenschaften besitzen: sie muß möglich sein, muß mit den beobachteten Erscheinungen im Einklang stehen, muß möglichst umfassend, einfach und schließlich — verifizierbar sein.

Die Hypothese muss also erstens im Bereiche des Möglichen liegen, d. h. sie darf nicht im Widerspruch stehen zu dem, was absolut gewiß ist, was zum festen Fundament der Wissenschaft gehört (z. B. der Erhaltung von Stoff und Energie). Sie muß mit den Erscheinungen im Einklang stehen, welche letzteren auf Grund der erkannten gesetzmäßigen Abhängigkeiten aus ihr als einzig mögliche und notwendige Folgen sich ableiten lassen müssen. Der geforderte Umfang der Hypothese muss ein derartiger sein, dass jede Hypothese eine möglichst große Zahl von Erscheinungen umfast. Es darf nicht erlaubt sein, für jede einzelne Reihe ähnlicher Erscheinungen A je eine besondere Hypothese aufzustellen, d. h. die Existenz einer besonderen Ursachengruppe B anzunehmen. Je geringer die Zahl ihrer Hypothesen ist, um so höher entwickelt ist eine Wissenschaft. Die Hypothese muß möglichst einfach sein, denn tief im Bewulstsein der Menschen wurzelt die Überzeugung, dass die Endursachen der Naturvorgänge äußerst Endlich noch muss die Hypothese verifizierbar sein. einfach sind. d. h. es muss die Möglichkeit vorhanden sein, aus ihr auf deduktivem Wege eine große Zahl von Schlüssen zu ziehen und durch den Versuch oder die Beobachtung sich von der Richtigkeit dieser Schlüsse zu überzeugen. Man muss sich also von der realen Existenz dieser Folgerungen überzeugen und dadurch ein Mass für den Wahrscheinlichkeitsgrad der Hypothese selbst erlangen können.

Hypothesen, welche die genannten Eigenschaften nicht besitzen, sind für die Wissenschaft ein unnützer und schädlicher Ballast und von ihnen gelten die Worte Newtons: hypotheses non fingo¹).

Außer den Hypothesen über die Ursache, d. h. über die Existenz der Erscheinungsgruppe, welche die Erscheinung A hervorruft, spielen in der Wissenschaft eine große Rolle erstens die Hypothesen über die

¹⁾ Newton, Principia. Glasgow 1871, S. 530.

Existenz eines gesetzmäßigen Zusammenhanges zwischen zwei bekannten Erscheinungen überhaupt, wobei die Frage, ob diese Erscheinungen sich im Verhältnis von Ursache und Wirkung befinden oder als Wirkungen einer noch unentdeckten Erscheinungsgruppe miteinander parallel verlaufen (Sonnenflecke und Nordlichter), noch offen bleibt, und zweitens Hypothesen über eine besondere Form gesetzmäßigen Zusammenhanges zwischen solchen Erscheinungen, zwischen denen ein ursächlicher Zusammenhang an sich nicht bezweifelt werden kann (elektrischer Strom und Erwärmung des durchströmten Leiters).

Ohne Hypothese im weiteren Sinne des Wortes, d. h. ohne Voraussetzungen, ist kein einziger Schritt in der Wissenschaft denkbar.

Claude Bernard sagt: "Ein vorausgenommener Gedanke oder eine Hypothese ist der notwendige Ausgangspunkt für jede Experimental-Ohne denselben ist es undenkbar, irgend etwas Neues zu entdecken." Einem jeden Versuche muß eine mehr oder weniger klar erkannte Hypothese über die Existenz einer Erscheinung oder eines besonderen quantitativen oder qualitativen Charakters derselben zweifellos vorangehen. Auch in der reinen Mathematik ist ein Fortschritt ohne Hypothese über die Existenz der einen oder anderen Abhängigkeit zwischen den Größen unmöglich. Derselbe Claude Bernard sagt ferner: "Der Mathematiker und der Naturforscher bedienen sich ein und derselben Methode, wenn sie neue Wahrheiten suchen. Durch Induktion kommt man zur Aufstellung von Hypothesen, welche man alsdann prüft." Aber auf die Frage, auf welchem Wege der Induktion man zu solchen Hypothesen gelange, welche einen Fortschritt für die Wissenschaft bedeuten, kann man die Antwort in Keplers Worten finden, welcher sagte: "Mein guter Genius hat mir diesen Gedanken eingegeben."

Besonders muß man mit Scheinhypothesen vorsichtig sein, die fast immer sehr verwickelt sind und in Form von Voraussetzungen entweder alles oder fast alles das enthalten, was gerade erst durch sie erklärt, d. h. in gesetzmäßigen Zusammenhang mit anderen Erscheinungen gebracht werden soll. Von diesen anderen Erscheinungen ist in solchen Scheinhypothesen gar nicht die Rede und deshalb können sie auch nicht zu der Erklärung derjenigen Erscheinungen dienen, für welche sie aufgestellt wurden. Sie stellen nichts anderes dar als eine Beschreibung der Erscheinungen, die wegen ihrer Kürze und Anschaulichkeit bisweilen von hohem Nutzen sein kann; aber zu einer tieferen Erkenntnis der Erscheinung können sie nicht dienen. Als Beispiel einer solchen Scheinhypothese kann die Annahme zweier elektrischer Fluida dienen.

Eine gut gewählte Hypothese bildet für den Fortschritt der Wissenschaft ein überaus wichtiges Hülfsmittel; man kann sie auch als Arbeitshypothese bezeichnen; die Rolle aber, welche dieses Hülfsmittel

zu spielen hat, darf eine nur vorübergehende sein; je eher die Hypothese aufhört eine Hypothese zu sein, um so besser. Der Versuch und nur er kann zu einem Ziele führen. Die Vergleichung der in der Außenwelt wirklich auftretenden Erscheinungen mit jenen, welche auf deduktivem Wege als notwendige Folge der aufgestellten Hypothese abgeleitet werden, kann entweder die zweifellose Unrichtigkeit der Hypothese, von welcher man sich alsdann loszusagen hat, darthun, oder sie kann als Bestätigung für die unanzweifelbare Richtigkeit derselben dienen, in welchem Falle die Hypothese als solche zu existieren aufhört; schliesslich kann jede Vergleichung den Wahrscheinlichkeitsgrad oder Wahrhaftigkeitsgrad der Hypothese erhöhen. Eine Hypothese, welche nicht direkt verifiziert werden kann, sondern bloss auf dem Umwege des Vergleichens ihrer Folgen mit den Versuchsergebnissen, kann auch niemals zur Gewissheit werden. Nur durch die unbegrenzte Mehrung qualitativ verschiedener Beobachtungsergebnisse, welche alle im Einklange mit der Hypothese stehen, nähert sich ihr Wahrscheinlichkeitsgrad unbegrenzt der Gewissheit (wie z. B. die Annahme der Erdbewegung um ihre Achse und um die Sonne, der Erhaltung der Energie, der Existenz des Äthers). Das Aufkommen einer guten Hypothese kann die Wissenschaft mächtig fördern; aber viel wichtiger ist das Verschwinden einer Hypothese und die großsartigsten Momente in der Geschichte der Wissenschaft sind gerade durch den Sturz von Hypothesen gekennzeichnet. Eine ebensolche Bedeutung hat die Verschmelzung von zwei oder mehreren Hypothesen zu einer einzigen. Je geringer die Zahl der Hypothesen ist, um so höher steht die Entwicklung der Wissenschaft. Die Wissenschaft strebt nicht nach Aufstellung. sondern nach Beseitigung der Hypothesen - sagt Ostwald. Ihre ideale Vollendung würde die Wissenschaft erreicht haben, wenn nur eine einzige Hypothese übrig geblieben wäre, aus welcher als notwendige Folge sich der gesetzmäßige Zusammenhang aller Erscheinungen der Außenwelt ergeben würde.

§ 4. Der Äther. Das Studium der verschiedenartigsten Erscheinungen der Außenwelt hat seit lange zu der Annahme geführt, daßs außer der Materie, deren Eigenschaften wir von Kindheit an als die Ursache sehr vieler um uns her vorgehender Erscheinungen zu betrachten gewohnt sind, und welche an den Punkten des Raumes existiert, in denen wir unsere Empfindungen objektivieren, und welche sich in besonders verständlicher Weise durch ihre Wirkung auf unseren Tastsinn kundgiebt, falls wir in den von ihr eingenommenen Raum einzudringen versuchen — daß außer dieser Materie noch andere Träger für die Erscheinungen vorhanden sind, die wir zur Zeit Agentien nennen. Sie hießen früher Imponderabilien, d. h. gewichtslose Wirkungsursachen oder Substanzen. Diese Bezeichnung aber beruht jedenfalls auf einem

Milsverständnis, denn aus dem Umstande, dass unter den gegebenen Verhältnissen das Gewicht eines Agens nicht ermittelt werden kann, solgt noch nicht, dass dieses Agens an sich jener Eigenschaft der Materie, die man ihr Gewicht nennt, entbehrt. So hat doch beispielsweise Wasser im Wasser selbst gewissermaßen kein Gewicht und doch zählt es niemand zu den Imponderabilien. Indem man die Existenz dieser Agentien zugiebt, kann man zugleich aus den Versuchen schließen, dass sie "unwägbar" sind, d. h. dank der Beschaffenheit unserer Versuche ihr Gewicht nicht kundzugeben vermögen.

In früherer Zeit nahm man die Existenz von sehr verschiedenen Agentien an: zwei elektrische, zwei magnetische, den Wärmestoff und das Agens, welches die Ursache der Lichterscheinungen bildet; dies entspricht der Annahme von sechs verschiedenen Hypothesen. Mit der Weiterentwicklung der Wissenschaft verminderte sich die Zahl der hypothetischen Materien und heutzutage haben wir statt jener sechs hypothetischen Materien nur eine einzige. Die Wahrscheinlichkeit der Hypothese von der Existenz dieses einen Agens grenzt außerordentlich nahe an Gewißheit.

Dieses Agens wollen wir den Äther nennen. Wir nehmen an, dass der Äther den Raum zwischen den Weltkörpern erfüllt, und dass es in den Teilen des Universums, welche unserer Beobachtung zugänglich sind, keinen Ort giebt, welcher den Äther nicht enthält. Auf die Eigenschaften, welche hypothetisch dem Äther zugeschrieben werden, und durch welche er sich von der gewöhnlichen Materie unterscheiden soll, wollen wir hier nicht eingehen.

Obgleich es sich von selbst versteht, dass der Äther ebenfalls Materie ist und zwar in dem Sinne, in welchem diese von uns definiert wurde, so werden wir im folgenden der Bequemlichkeit halber, wie dies jetzt allgemein geschieht, die Ausdrücke "Materie" und "Äther" einander gegenüberstellen und den ersten für die Materie gebrauchen, welche mehr oder weniger unmittelbar auf unseren Tastsinn wirkt. Der Äther oder die einen Teil des Raumes erfüllende Materie stellt dasjenige dar, was wir Medium nennen.

Im zweiten Abschnitte werden wir uns näher mit den Bewegungserscheinungen beschäftigen und werden sehen, das die sehr kleinen Teile, aus welchen wir uns die Materie bestehend denken, ihren Ort im Raume verändern können. Für die Materie existiert eine gewisse Anordnung der Teilchen, welche wir die normale nennen und welche dem Falle entspricht, in welchem zwischen dieser Materie und der übrigen Welt sich keinerlei Zusammenhang kundgiebt, ausgenommen derjenige, welcher unter keinerlei Bedingung aufhören kann. Beim Auftreten neuer Bedingungen kann die Anordnung der Stoffteile aus dem normalen Zustande in einen anomalen übergehen. Die Erscheinung, das eine neue Anordnung der Teile auftritt, welche unbestimmt lange be-

stehen kann, die aber, sobald alle jene Ursachen, welche sie hervorriefen (die neuen Beziehungen zur übrigen Welt) verschwunden sind, in die normale Anordnung zurückkehrt, nennt man Deformation.

Ein anderer überaus wichtiger Fall einer Veränderung in der normalen Anordnung der Stoffteile liegt vor, wenn ein Teil der Materie sich zu bewegen beginnt, indem er ununterbrochen seinen Ort ändert, sich dabei aber nur wenig aus der normalen Lage entfernt. scheinung, bei welcher eine solche Bewegung zustande kommt, heist Perturbation oder Störung. Sehr oft tritt folgende Erscheinung auf: In irgend einem Teile der Materie entsteht eine Störung, darauf entsteht eine ebensolche in dem benachbarten Teile der Materie, darauf in der Nachbarschaft dieses Teiles u. s. w. Solch eine Erscheinung nennt man Ausbreitung der Störung innerhalb der Materie. tionen und Störungen sind, wie aus den Definitionen hervorgeht, von einer Veränderung in der gegenseitigen Gruppierung der Stoffteile begleitet. Es kommen indes auch Fälle von Bewegung der Materie ohne eine solche Veränderung der relativen Lage ihrer Teile vor. In diesem Falle sagen wir, dass sich die betreffende Materie als Ganzes bewegt.

Auch für den Äther giebt es eine normale Anordnung der Teile, und sind Deformationen und Störungen möglich; ein gewaltig großes Gebiet von Erscheinungen (des Lichtes, der Elektricität und des Magnetismus) befindet sich in gesetzmässigem Zusammenhange mit solchen Deformationen und Störungen im Äther, welche deren Urquell bilden. Die Mitwirkung des Äthers an diesen Erscheinungen unterliegt keinem Zweifel, es ist aber außerdem sehr wahrscheinlich, daß er eine wichtige, wenn auch noch nicht unzweifelhaft nachgewiesene Rolle bei anderen - und vielleicht bei allen physikalischen Erscheinungen ohne Ausnahme spielt. Wir können sonach jetzt die Aufgabe der Physik genauer und zwar folgendermaßen formulieren: sie besteht darin, den gesetzmässigen Zusammenhang zwischen den Erscheinungen, die in der nichtorganisierten Materie und im Äther vor sich gehen, zu finden, wobei eine möglichst kleine Zahl von Hypothesen über die Eigenschaften des Äthers und der Materie zu Hülfe zu nehmen ist.

Die Geschichte der Physik des letzten Decenniums läst uns vermuten, dass die Deformationen und Perturbationen der Materie und des Äthers so ausserordentlich eng mit den uns umgebenden Erscheinungen verknüpft sind, dass diese Erscheinungen an sich nichts anderes darstellen als zahlreiche und verschiedene Formen, in denen die genannten Veränderungen, die in der Materie und im Äther vor sich gehen und auf unsere Sinnesorgane einwirken, von uns objektiviert werden.

Einteilung der Physik. Zu Anfang des § 2 hatten wir die Physik im weitesten Sinne des Wortes als die Wissenschaft von den in der nichtorganisierten Materie auftretenden Erscheinungen definiert. Die fortschreitende Entwicklung dieser Wissenschaft hat mit der Zeit dazu geführt, dass sich aus ihr umfangreiche Teile abgesondert haben, welche jeder für sich eine bestimmte charakteristische Erscheinungsgruppe zum Gegenstande haben und zu selbständigen Wissenschaften angewachsen sind. Hierher gehören die Mechanik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie und Meteorologie. Im höchsten Grade bedeutsam ist es, dass die Chemie und Astronomie, welche sich vom Zusammenhange mit der Physik bereits losgesagt hatten, in letzter Zeit so ergiebig aus dem reichen Vorrat wissenschaftlichen Materials derselben zu schöpfen angefangen haben, dass sich umfangreiche, eine Zwischenstellung einnehmende Disciplinen - die physikalische Chemie und die Astrophysik - entwickelt haben. Diese wennschon einseitige Rückkehr zum alten erprobten Mutterboden hat eine reiche Ernte, eine schnelle Entwicklung jener neuen Zweige der Chemie und Astronomie zur Folge gehabt.

Von der Physik sondert sich ferner eine ganze Reihe von Wissenschaften ab, welche zum Zweck hat, aus dem in ihr enthaltenen wissenschaftlichen Material praktischen Gewinn für die Menschheit zu ziehen. Hierher gehört fast alles das, worauf sich die heutige Kultur stützt: die angewandte Mechanik, die Dampftechnik und Elektrotechnik mit ihren umfangreichen Unterabteilungen der Telegraphie, Telephonie, elektrischen Beleuchtung, Galvanoplastik, Kraftübertragung u. s. w.; hierher kann man auch die Photographie rechnen. Alle diese Wissenschaften stützen sich ganz und gar auf die Physik.

Das Material, welches gegenwärtig den wissenschaftlichen Inhalt der Physik darstellt, verteilt man gewöhnlich auf Teile oder Abschnitte. je nach dem speciellen Charakter oder nach einigen äußeren resp. inneren Merkmalen derjenigen Erscheinungen, denen jeder Teil gewidmet ist. Aber eine solche Einteilung hat stets den Charakter des Künstlichen; es ist nicht möglich, eine auch nur irgendwie scharfe Grenze zwischen den einzelnen Abschnitten zu ziehen, und es muß hierbei hinzugefügt werden, dass die sich beständig verringernde Möglichkeit einer strengen Sonderung der einzelnen Abschnitte der Physik gerade das wichtigste Kriterium für deren fortschreitende Entwicklung abgiebt. Beständig werden gesetzmäßige Beziehungen zwischen den verschiedenartigsten Erscheinungen, welche früher zu verschiedenen Abschnitten der Physik gehörten, entdeckt. Gerade hierdurch werden auch die Grenzen zwischen den einzelnen Abschnitten weggeräumt, die bisweilen so vollkommen ineinander fliefsen, daß aus mehreren Abschnitten ein einziger sich bildet; in anderen Fällen werden diese Grenzen gewissermaßen undentlich gemacht oder es erscheinen neue Zwischenabschnitte, die auf

dem Grenzgebiete zweier Hauptabschnitte liegen. Die Kompliziertheitmancher Erscheinungen, welche sich uns als aus einer Gesamtheitmehrerer Erscheinungen bestehend darstellen, erschwert ebenfalls ihre-Klassifizierung nicht wenig.

Bisweilen teilt man die Physik in zwei Teile: die Experimentalphysik und die theoretische Physik, indem man zur ersten größtenteils das wissenschaftliche Material gehören lässt, welches durch den Versuch erlangt werden kann, und zur letzteren größtenteils alles dasjenige rechnet, was sich auf die Deduktion der Erscheinungen selbst bezieht, welche Deduktion sich auf eine bestimmte Hypothese und auf festgestellte gesetzmäßige Beziehungen oder nur auf die letzteren gründet. Indem sie die Notwendigkeit der beobachteten Erscheinungen als Folgen des Erkannten oder Angenommenen darthut, löst die theoretische Physik wiederum durch Deduktion die Frage nach der Form. die eine Erscheinung unter Umständen, unter denen sie noch nicht beobachtet war, annehmen muls - mit anderen Worten, sie sagt eine Erscheinung voraus. Indes ist es vollkommen unmöglich, eine auch nur einigermaßen konsequente Teilung der Physik in einen experimentellen und theoretischen Teil durchzuführen, denn bei jeder Gruppe von physikalischen Erscheinungen müssen Versuch und Theorie immer Hand Die Theorie setzt uns in den Stand, die beobachteten in Hand gehen. Erscheinungen zu vereinen, untereinander zu verbinden, und giebt uns, was besonders wichtig ist, die Möglichkeit, diejenigen Wege, genauer gesagt diejenigen Versuche ausfindig zu machen, welche zur Prüfung der Hypothesen dienen können, d. h. zur Vermehrung oder Verminderung ihres Wahrscheinlichkeitsgrades. Im weiteren Sinne des Wortes kann die Theorie, während sie ihren deduktiven Charakter beibehält. auch ihres wichtigsten Werkzeugs, der Mathematik, entraten; Faraday war kein Mathematiker und dennoch muß man ihn für den größten Theoretiker halten. Gegenwärtig ist jedoch die Rolle der mathematischen Analyse in der theoretischen Physik von hervorragender Bedeutung geworden, und ohne dieselbe ist ein Fortschritt der Physik in vielen wichtigen Abschnitten derselben wohl schwer denkbar. die Versuche allein und ohne theoretische Verarbeitung nur in seltenen Fällen mehr geben können als ein rohes, unzusammenhängendes Material, so kann auch die "theoretische Physik" allein, wenn nicht allseitig von Versuchen umgeben, von denen sie ja ausgeht und durch die sie kontrolliert wird, niemals den Nährboden für eine zweckentsprechende Weiterentwicklung der Wissenschaft abgeben. Eine solche Theorie ist ohne Fundament; sie kann zwar viel Anziehendes besitzen, aber sie ist dafür auch gefährlich, denn die gewaltige, zu ihrem Aufbau verwendete Mühe und Arbeit kann durch einen einzigen nachträglich angestellten Versuch völlig verloren gehen, wenn derselbe die Nichtübereinstimmung auch nur einer Folgerung aus dieser Theorie mit der Wirklichkeit beweist. Und solche Fälle hat es in der Geschichte der Physik gegeben: umfangreiche theoretische Untersuchungen vieler Gelehrten haben jeglichen Wert für die Wissenschaft verloren, sind vor einem unerbittlichen, durch das Experiment entdeckten Faktum zusammengestürzt (wie z. B. die Emanationstheorie des Lichtes). Experiment und Theorie müssen vereint die physikalischen Untersuchungen bilden und deshalb trifft die Einteilung der Physik in einen experimentellen und einen theoretischen Teil in der Praxis auf unüberwindliche Schwierigkeiten.

Es ist aber doch die Möglichkeit vorhanden, aus der Physik einen Teil auszusondern, zu welchem sehr verschiedenartige Fragen gehören, wobei als Verbindungsglied nur die besondere Art erscheint, wie die Fragen gestellt und beantwortet werden. Diesen Teil kann man die mathematische Physik nennen; sie unterscheidet sich sehr wesentlich von der theoretischen Physik. Die mathematische Physik geht von irgend einer durch den Versuch völlig erhärteten Thatsache aus. welche irgend einen gesetzmässigen Zusammenhang swischen den Erscheinungen ausdrückt. Diesen Zusammenhang kleidet sie in mathematische Form und verwandelt sich sodann gewissermaßen in die reine Mathematik, indem sie ausschließlich mit Hülfe der mathematischen Analyse die aus den grundlegenden Sätzen hervorgehenden Folgerungen untersucht. Da die mathematische Physik von experimentell festgestellten Thatsachen ausgeht, enthält sie nichts Hypothetisches und sind deshalb ihre Resultate unvergänglich. Die einzelnen Gebiete der theoretischen Physik können, da sie sich auf Hypothesen stützen, zu Grunde gehen; die Gebiete der mathematischen Physik bleiben unerschütterlich fest bestehen, denn ihnen dient als Fundament die Thatsache, welche als solche bestehen bleibt, wie sich auch im Laufe der Zeit die wissenschaftliche Anschauung von ihrem tieferen Wesen ändern mag. Hierher gehören die mathematischen Abschnitte der Lehren von der Wärmeleitung, von der Elasticität, von der Elektricität (die Potentialtheorie und verschiedene Anwendungen derselben), vom Magnetismus (Wechselwirkung und Induktion), vom elektrischen Strom u. s. w. Die einzelnen Teile der mathematischen Physik haben mit der Physik als der Lehre von den Erscheinungen nur wenig Berührungspunkte gemein; aber diese Berührungspunkte dienen ihnen als unerschütterliche Stützpunkte. Die mathematische Physik gehört eher zur Mathematik als zur Physik.

In der neueren Zeit hat man angefangen, die Physik bisweilen in eine Physik der Materie und eine Physik des Äthers zu teilen. Diese Einteilung kann man keine glückliche nennen, da uns die Rolle, welche der Äther in der Mehrzahl der Erscheinungen spielt, zwar vorläufig noch unbekannt ist, woraus aber wohl kaum der an sich wenig wahrscheinliche Satz folgt, dass er in diesen Erscheinungen in Wirk-

lichkeit keine Rolle spielt. Zur Physik des Äthers hat man demnach alle jene Erscheinungen zu rechnen, für welche nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft die Teilnahme des Äthers zweifellos ist. wobei - und das ist überaus wesentlich - die Teilnahme der Materie an diesen Erscheinungen ebenso sicher ist, denn uns ist bis jetzt nur eine einzige Erscheinung bekannt, an welcher die Materie keinen Anteil nimmt, nämlich die Fortpflanzung von Störungen durch den nur vom Äther erfüllten Raum (wir werden sehen, dass Deformationen des Äthers sich auf die Materie "stützen" müssen). Mit der Weiterentwicklung der Wissenschaft wird die Rolle, welche der Äther spielt, für eine immer größere Zahl von Erscheinungen klar, die Scheidewand zwischen jenen beiden Abschnitten der Physik immer weiter und weiter gerückt werden und schliefslich wird die "Physik der Materie" voll-Hieraus folgt, dass die erwähnte Einteilung kommen verschwinden. der Physik nicht haltbar ist. Die Physik ist ein einheitliches Ganzes. sie ist eben die Physik "der Materie und des Äthers".

Wir werden in diesem Buche die Physik in Abschnitte einteilen, welche von der Bewegung (Mechanik), den Molekularkräften, dem Schalle (Akustik), der strahlenden Energie, der Wärme, dem Magnetismus und der Elektricität handeln und, wo es erforderlich scheint, darauf hinweisen, dass es eine scharfe Grenze zwischen diesen Abschnitten nicht giebt.

§ 6. Physikalische Größen. Eine Größe wird dasjenige genannt, was man sich quantitativ veränderlich denken kann.

Das Studium der physikalischen Erscheinungen und der sie verknüpfenden gesetzmäßigen Beziehungen hat es notwendig gemacht, in die Wissenschaft die Vorstellungen von einer sehr großen Zahl verschiedenartiger Größen einzuführen, welche entweder die speciellen Eigenschaften dieses oder jenes Stoffes oder aber die Eigentümlichkeiten der Erscheinungen selbst charakterisieren. Diese Größen werden wir physikalische Größen nennen.

Man hat diejenigen Größen, von denen jedermann einen Begriff oder eine gewisse feste Vorstellung zu eigen hat, streng von den in die Wissenschaft neu eingeführten zu unterscheiden. Die Größen dieser ersten Art heißen ursprüngliche; sie können erstlich einer Definition nicht unterliegen, denn jede Definition kann und muß durch den Hinweis auf den Zusammenhang zwischen der zu definierenden Größe und etwas schon Bekanntem, d. h. schon vorher einer Definition unterworfenen geschehen. Die Größen der ersten Art aber entsprechen ursprünglichen Begriffen, von denen man auszugehen hat; sie bedürfen auch keiner Definition, da ihre Bedeutung einem jeden a priori klar ist. Die Eigenschaften dieser Größen werden durch diejenige Vorstellung bestimmt, welche von allen mit ihrer Nennung verbunden werden, und

deshalb hat jedermann den Hinweis auf diese Eigenschaften in sich selbst zu suchen. Zu den Größen dieser Art gehören jedenfalls:

- 1. Die lineare, oberflächliche und räumliche Ausdehnung oder genauer: die Länge einer Geraden, der Inhalt einer geradlinig begrenzten Fläche und das Volumen eines von Ebenen begrenzten Raumteiles. Die Länge einer krummen Linie entspricht schon einem nicht ursprünglichen Begriffe und bedarf daher der Definition.
 - 2. Die Zeit.
 - 3. Der Druck (im Sinne einer Muskelempfindung).
- 4. Die Geschwindigkeit einer gleichförmigen, geradlinigen Bewegung.

Wir lassen die Frage nach der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit dieser Aufzählung unerörtert; Größen, von denen nicht jedermann einen bereits fertigen Begriff hat, welche wir in die Wissenschaft einführen, bedürfen einer Definition und man hat mit der größten Aufmerksamkeit darauf zu achten, daß diese Definition so genau wie möglich sei; sie muß derart sein, daß jede Möglichkeit eines Mißverständnisses und jede Zweideutigkeit für sie ausgeschlossen ist. Die Definition muß sich daher durch Vollständigkeit auszeichnen, d. h. in ihr muß alles das enthalten sein, was als unterscheidendes Merkmal der zu definierenden Größe dienen kann.

Nachdem die Definition der betreffenden Größe gegeben ist, hat man sich aufs strengste davor zu hüten, daß man ihr keine solchen Eigenschaften beilegt, welche aus der Definition selbst nicht folgen. Besonders leicht können Fehler dieser Art vorkommen, wenn mit der unglücklich gewählten Bezeichnung für die Größe unwillkürlich die Vorstellung von dieser oder jener Eigenschaft derselben sich verbindet.

Größen, welche ein und derselben Definition entsprechen und sich nur qualitativ voneinander unterscheiden, heißen gleichartige Größen. Solche Größen können miteinander verglichen werden, oder, wie man sich sonst noch ausdrückt, sie können gemessen werden. Eine Größe messen heisst bestimmen, wieviel mal in ihr eine gewählte Größe derselben Art enthalten ist, welche in diesem Falle als Einheit dieser Art Größe (Einheit des Gewichtes, Einheit des Widerstandes u. s. w.) bezeichnet wird. Von der Wahl dieser Masseinheiten wird weiter unten ausführlich die Rede sein; es sei hier bemerkt, dass man im allgemeinen danach strebt, dass für jede Art von Größen eine bestimmte Einheit mit ihren nach dem Decimalsystem geteilten Vielfachen und Unterabteilungen festgesetzt und allgemein angenommen wird. Die Vergleichung zweier Größen kann nach zwei Methoden vorgenommen werden: entweder wird eine jede von ihnen einzeln durch die festgesetzte Einheit gemessen und es werden sodann die erhaltenen zahlenmäßigen Resultate verglichen oder es werden zwei Größen unmittelbar miteinander

verglichen, wobei dann faktisch die eine von ihnen, wenn auch nur vorübergehend, die Rolle einer Maßeinheit spielt.

Die Wahl der Einheit für jede Größenart ist an sich durch nichts vorgeschrieben und wir können jede beliebige Größe der gegebenen Art als Einheit annehmen. Wir werden indes später sehen, daß man sich gegenwärtig aus verschiedenen Gründen von einer Willkür bei Wahl dieser Einheiten losgesagt hat. Man hat sich nämlich dahin geeinigt, sie auf Grund einer bestimmten Regel auszuwählen, welche uns in den Stand setzt, die Einheiten aller nur möglichen Größen, welche in der Physik vorkommen, miteinander zu einem harmonischen Ganzen, dem System der Einheiten, zu verbinden.

Die Ausmessung der physikalischen Größen, d. h. die Vergleichung einer gegebenen Größe mit der festgesetzten Einheit oder die unmittelbare Vergleichung zweier gegebenen Größen ist eine Aufgabe, welche auf experimentellem Wege gelöst wird und zwar mit besonderen Instrumenten und nach bestimmten zu diesem Zwecke erfundenen und ausgearbeiteten Methoden. Je nach der Art der auszumessenden Größe können Instrumente und Methoden sehr voneinander verschieden sein. Die Genauigkeit des bei der Messung erhaltenen Resultates hängt von den verschiedenen, bisweilen recht individuellen Eigenschaften der Meßinstrumente, der Meßsmethode und von Geschick und Übung des die Messung Ausführenden ab.

Als Resultat der vorgenommenen Messung erhält man eine Zahl, welche angiebt, wieviel mal die gewählte Einheit in der auszumessenden Größe enthalten ist. Diese Zahl heißt der Zahlen wert der gemessenen physikalischen Größe. Wenn man die gesetzmäßige Abhängigkeit der Erscheinungen zu untersuchen und auszudrücken hat, ersetzt man gewöhnlich die arithmetische Methode durch die algebraische, indem man den Zahlenwert der Größe durch einen Buchstaben bezeichnet. muss es aber wohl festhalten, dass diese Buchstaben nicht die Größen selbst, sondern ausschließlich ihre Zahlenwerte darstellen, welche bei einer eventuell bloss in Gedanken ausgeführten Ausmessung der Größen durch gewisse Einheiten erhalten worden sind. Vergisst man dies, so kann man zu durchaus falschen Resultaten gelangen; die Möglichkeit fehlerhafter Vorstellungen rührt hierbei daher, dass man jenen Buchstaben die Benennungen der Größen selbst beilegt. Man sagt z. B. die Länge l, die Wärmemenge q, die Stromstärke i, während doch l nicht die Länge, q nicht die Wärmemenge und i nicht die Stromstärke selbst bedeuten; l, q und i sind bloss Zahlen, welche angeben, wieviel Einheiten der Länge, Wärme und Stromstärke in der betrachteten Länge, Wärmemenge und Stromstärke enthalten sind.

Der Zahlenwert einer jeden Größe ist der Größe der gewählten Einheit umgekehrt proportional Denn wird die Einheit n mal größer, so wird die Zahl, welche angiebt, wieviel mal die gegebene Größe diese Einheit enthält, n mal kleiner. Daß jene Buchstaben, von denen oben die Rede war, z. B. die angeführten Buchstaben l, q und i, nicht die physikalischen Größen selbst, sondern bloß deren Zahlwerte bezeichnen, wird daraus klar, daß ihr Wert sich zugleich mit der Wahl der Einheit ändert; wenn man dagegen unter q eine physikalische Größe selbst, die in jedem Einzelfalle gegeben und offenbar von der Wahl der Maßeinheit unabhängig ist, sich gedacht hätte, so würde auch der Wert des Buchstaben q sich nicht zugleich mit dieser Einheit ändern.

Im Folgenden werden wir bisweilen solchen Größen begegnen, deren Zahlenwert in jedem Sonderfalle nicht von der Wahl irgend welcher Masseinheiten abhängt; man nennt sie abstrakte oder (weniger zutreffend) absolute Zahlen. Auch diese Zahlen können durch Buchstaben bezeichnet werden. In allen Fällen dieser Art ist es jedoch möglich, darzuthun, dass man es mit einer physikalischen Größe zu thun hat, für welche die Einheit ein für allemal festgesetzt ist. trachten wir das folgende Beispiel. Aus der elementaren Physik ist es bekannt, dass man unter dem Brechungsquotienten eines Stoffes das Verhältnis vom Sinus des Einfallswinkels eines Strahles zum Sinus des Brechungswinkels beim Übergang desselben aus dem Vakuum (d. h. aus dem Äther) in jenen Stoff versteht. Durch diese Definition erhält der Brechungsquotient n vollkommen den Charakter einer unbenannten Zahl (als Verhältnis zweier unbenannten Zahlen) und fehlt ihm vollkommen der Begriff einer Einheit, von deren Wahl sein Zahlenwert abhängen könnte. Indes die Konstanz der Zahlenwerte für den Brechungsquotienten ist schon keine absolute mehr, wenn man bedenkt, dass das "Vakuum" ziemlich willkürlich gewählt war, und dass sich die Zahlenwerte aller Größen n verändern, sobald man sie nicht auf den Übergang aus dem Vakuum, sondern aus der Luft bezieht. Man kann indes weiter gehen und folgende Betrachtung anstellen: Die Materie hat unter anderem die Fähigkeit, auf den Lichtstrahl, der sich in ihr ausbreitet, einzuwirken. Diese Eigenschaft wird ähnlich vielen anderen durch eine gewisse physikalische Größe bestimmt, welche für die verschiedenen Stoffe qualitativ verschieden ist. Wenn man nun diese Größe für den Äther als Einheit annimmt, so findet man, daß ihr Zahlenwert für die verschiedenen Stoffe gleich dem Verhältnisse der erwähnten beiden Sinusse wird. Die Theorie giebt uns in diesem Falle die Möglichkeit, noch weiter zu gehen und diese Größe genauer zu bestimmen. Die letztere ist nämlich nichts anderes als die Langsamkeit (im Gegensatze zur Geschwindigkeit) der Lichtausbreitung im gegebenen Stoffe, und es ist folglich klar, dass ihr Zahlenwert in jedem gegebenen Falle von der Wahl desjenigen Stoffes abhängt, für welchen diese Langsamkeit als Einheit angenommen wurde. Nur in dem Falle, wo man als

Einheit die "Langsamkeit" im Äther annimmt, erhält man als ihren Zahlenwert in einem anderen Medium das Sinusverhältnis. Wenn man auch zugiebt, dass das Vorhergehende ein wenig gekünstelt erscheint. und dass man zur Vereinfachung unter den physikalischen Größen auch solche zulassen kann, welche als absolute Zahlen auftreten, so mus man solche Größen doch nur in dem Falle einführen, wenn ihr Ersatz durch Größen, deren Zahlenwert offenbar von der Wahl der Einheiten abhängt, eine nutzlose Komplikation darstellt. Daher darf man sie keinesfalls unnötigerweise einführen, wenn der allgemeinere Größenbegriff da, wo der Zahlenwert von der gewählten Einheit abhängt, unmittelbar aus den beobachteten Erscheinungen sich ergiebt. darf man auch die vollkommen überflüssige Zweiteilung einer nach ihrer innerlichen Bedeutung einheitlichen physikalischen Größe in zwei, von welchen die eine als benannte, die andere als unbenannte Zahl aufgefalst wird, nicht gutheilsen. Als auf ein Beispiel sei hier auf die Dichte und das specifische Gewicht hingewiesen. Man sagt bisweilen, die Dichte ist das Gewicht oder ist die Masse der Volumeneinheit, das specifische Gewicht aber ist eine unbenannte Zahl, welche gleich dem Verhältnisse von Gewicht oder Masse eines Stoffes zu Gewicht oder Masse des Wassers ist u. s. w. Alles dies ist nicht nur vollkommen überflüssig, sondern beruht auch direkt auf einer fehlerhaften Diskussion der physikalischen Formeln, wovon im folgenden Paragraphen ausführlicher gesprochen werden soll.

Die Dichte ist weder ein Gewicht noch auch eine Masse. Auch liegt kein zwingender Grund vor, den Begriff eines specifischen Gewichtes als einer abstrakten Zahl einzuführen. Die Sache verhält sich in Wirklichkeit folgendermaßen: Es existiert eine besondere Art von Größe, welche für jeden gegebenen Stoff charakteristisch ist; man kann sie willkürlich benennen, sie ist aber jedenfalls eine Größe eigener Art (sui generis) und kann schon deshalb weder eine Masse, noch auch ein Gewicht sein, denn diese letzteren sind physikalische Größen anderer Art. Wir wollen sie Dichte nennen. Wie eine jede physikalische Größe hat auch sie ihre besondere Einheit, die willkürlich gewählt sein kann, die aber dennoch nichts anderes sein kann als wiederum eine Dichte. Dem Zahlenwerte dieser Größe bei bestimmter Wahl der Einheit (die Dichte des Wassers wird als Einheit der Dichte angenommen) eine besondere Benennung beizulegen, ist vollkommen überflüssig und bringt nur eine Verwirrung der Begriffe hervor.

lm § 1 war gesagt worden, das Raum und Zeit den doppelten Hintergrund bilden, vor welchem sich die von uns empfangenen Eindrücke objektivieren, und zu Beginn des § 6 waren Raumausdehnung, Zeit und Druck als ursprüngliche Vorstellungen bezeichnet worden, welche keiner Definition bedürfen und übrigens auch nicht definiert werden können. Der Begriff des Drucks wird aus der subjektiven Empfindung der Kraftanstrengung gewonnen, welche nötig ist, um einem äußeren Druck das Gleichgewicht zu halten; eine Definition seines Wesens ist nicht möglich. Die drei verschiedenen Arten des Ausgedehntseins, die Zeit und der Druck sind Größen, mit welchen die Wissenschaft von den physikalischen Erscheinungen unausgesetzt zu thun hat, und es ist daher angebracht, schon hier einige Worte über diejenigen Einheiten zu sagen, durch welche diese drei Größen jetzt vorzugsweise gemessen werden.

Als Einheit der Länge wird das Meter angenommen; dieses ist gleich der Länge eines am Ende des 18. Jahrhunderts angefertigten und zu Paris aufbewahrten Stabes bei 0°. Diese Längeneinheit weist einen merklichen Unterschied gegen den zehnmillionten Teil des Pariser Meridianquadranten auf, welcher ursprünglich als Meter definiert wurde. Das internationale Komitee der Masse und Gewichte nahm am 2. Oktober 1879 eine Reihe abgekürzter Bezeichnungen für die verschiedenen Einheiten der Ausdehnung an. Für das Meter wurde das Zeichen m angenommen. Tausend Meter heißen Kilometer (km); das Meter wird in zehn Decimeter (dm), hundert Centimeter (cm) und tausend Millimeter (mm) geteilt; der tausendste Teil eines Millimeters heisst Mikron (μ); der millionte Teil eines Millimeters wird durch das Zeichen μμ bezeichnet. Die Einheiten der Länge werden auch lineare Einheiten genannt. Als Einheit der Oberflächenausdehnung oder des Flächeninhalts wird die Ausdehnung eines Quadrats angenommen, dessen Seite der linearen Einheit gleichkommt. Als Einheit der Raumausdehnung oder des Volumens wird das Volumen eines Würfels angenommen, dessen Kanten gleich der linearen Einheit sind; das Kubikdecimeter heisst auch Liter (1); eine genauere Definition wird weiter unten gegeben werden.

Als Einheit der Zeit müssen wir, wenn wir streng wissenschaftlich verfahren wollen, die Zeit annehmen, welche zum Zustandekommen einer bestimmten Erscheinung notwendig ist, wobei eine solche Erscheinung gewählt sein muß, welche sich unter völlig gleichen Umständen eine unbestimmte Anzahl Male wiederholen kann, d. h. ohne jegliche Veränderung der sie verursachenden Erscheinungsgruppe. Als eine solche Erscheinung kann die Schwingung eines beliebigen Pendels dienen; die Zeit einer Schwingung desselben kann als Einheit der Zeit angesehen werden. Wenn man sich nun aber einer solchen Einheit bedient, so überzeugt man sich, daß die Erde sich um ihre Achse gleichförmig dreht, und dieses giebt uns sodann die wissenschaftliche Grundlage und das Recht dazu, als Zeiteinheit die Umdrehungszeit der Erde um ihre Achse anzunehmen resp. ein hierzu in einfacher Beziehung stehendes Zeitintervall. Es ist das der sogenannte mittlere Sonnentag, welcher in 24 Stunden, 24 × 60 = 1440 Minuten und

 $24 \times 60 \times 60 = 86400$ Sekunden zerfällt. Historisch ist bei der Wahl der Zeiteinheit der umgekehrte Weg verfolgt worden.

Ausgehend von der subjektiven Vorstellung vom Drucke, überzeugt man sich davon, dass auf der Erdoberfläche ein jeder Körper, der sich in Ruhe befindet, auf jeden anderen Körper, auf welchem er sich befindet, einen Druck ausübt. Dieser Druck heifst das Gewicht des Körpers; da das Gewicht nur einen Spezialfall des Druckes darstellt, so muss es mit diesem die gleiche Einheit besitzen. Als Einheit des Druckes und Gewichtes wird das Gewicht, d. h. der Druck angenommen, welchen in Paris ein ganz bestimmter Körper auf seine Unterlage im luftleeren Raum ausübt. Derselbe wurde zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts aus Platin verfertigt und wird in Paris aufbewahrt. Diese Einheit des Gewichtes und Druckes heist Kilogramm. Ein Kubikdecimeter reinen Wassers bei 4° C. hat ein Gewicht von nahezu einem Kilogramm. Das Volumen eines Kilogramms reinen Wassers von 4º C. gilt gegenwärtig als genaue Definition eines Liters. Kilogramm wird bezeichnet mit kg; es wird in 1000 Gramm (g) geteilt; das Gramm ist gleich 10 Decigramm (dg), 100 Centigramm (cg) und 1000 Milligramm (mg). Aus dem Gesagten folgt, dass das Gewicht eines Kubikcentimeters reinen Wassers von 4º C. nahezu einem Gramme gleichkommt, und dass ein Liter nahezu gleich einem Kubikdecimeter ist.

Grammmolekül heifst diejenige Menge eines Stoffes, deren Gewicht gleich soviel Grammen ist, als Einheiten in dem Molekulargewichte der Substanz enthalten sind. So ist z. B. das Grammmolekül des Wassers gleich 18 Gramm Wasser, das Grammmolekül des Sauerstoffs gleich 32 Gramm Sauerstoff u. s. w.

Zum Unterschiede von anderen Einheiten werden wir im weiteren die eben betrachteten Einheiten bisweilen als die französischen bezeichnen. Im folgenden Abschnitte machen wir uns mit einer anderen Einheit bekannt — der Dyne.

Wir erwähnten oben des veralteten Ausdrucks "imponderabel" und wiesen darauf hin, daß man ihn durch das Wort "unwägbar" zu ersetzen habe. Daß von einer Gewichtslosigkeit des Äthers keine Rede sein kann, ist daraus zu ersehen, daß Überlegungen, über welche sich zu verbreiten hier nicht der Ort ist, bereits zu einer angenäherten Gewichtsbestimmung des Äthers geführt haben. Das Gewicht des Äthers ist sehr gering, aber es ist nicht gleich Null. Eine Ätherkugel von den Dimensionen der Erde würde unter den Verhältnissen, unter welchen die Körper sich beim Wägen befinden, ein Gewicht von mehr als 200 kg haben. Hierbei ist jedoch eine Einschränkung zu machen, welche weiter unten im zweiten Abschnitte besprochen werden soll.

§ 7. Physikalische Gesetze. Das Aufsuchen eines gesetzmäßigen Zusammenhanges der physikalischen Erscheinungen führt zur Entdeckung der physikalischen Gesetze. Durch diese Gesetze wird die nähere Art des Zusammenhanges der verschiedenen physikalischen Größen untereinander festgestellt. Dieser Zusammenhang kann ein qualitativer oder quantitativer sein. Die physikalischen Gesetze beziehen sich fast ausschließlich auf die quantitative Seite der Erscheinungen, d. h. durch sie wird bestimmt, auf welche Art sich eine Größe quantitativ verändert, falls eine andere, mit ihr gesetzmäßig zusammenhängende Größe sich quantitativ verändert.

Die Zahl der physikalischen Gesetze, welche sich auf die qualitative Seite der Erscheinungen beziehen, ist verhältnismäßig gering. Durch sie werden die äußeren Kennzeichen der Erscheinungen festgestellt, und in ihnen verbirgt sich immer ein noch nicht entdecktes quantitatives Gesetz. Nicht selten mißbraucht man auch den Ausdruck "Gesetz", indem man denselben dort gebraucht, wo es richtiger wäre, von einer Regel zu sprechen, welcher die Erscheinungen unterworfen sind.

Die Entdeckung oder Prüfung eines physikalischen Gesetzes wird auf folgende Art erreicht. Bezeichnen wir symbolisch durch A und B zwei physikalische Größen (hier sind nicht etwa ihre Zahlenwerte gemeint). Das Gesetz wird mathematisch als Abhängigkeit zwischen den Zahlenwerten a und b der Größen A und B ausge drückt. Um nun diesen Zusammenhang zu entdecken, muß man den Versuch oder die Beobachtung so einrichten, daß die Größe A eine Reihe quantitativ verschiedener Werte annehmen kann, infolge dessen sich auch die Größe B quantitativ ändern wird. Ferner müssen wir die Möglichkeit haben, jedesmal die Größen A und B zu messen, d. h. ihre Zahlenwerte zu bestimmen, wobei für die eine wie für die andere Größe bestimmte Einheiten gewählt sein müssen.

Als unmittelbares Resultat der Versuche und Beobachtungen ergeben sich alsdann zwei Reihen von Zahlen, welche nichts anderes als die Zahlenwerte dieser beiden physikalischen Größen sind und die, wie wir sahen, von der Wahl der Maßeinheiten abhängen. Die Zahlen beider Reihen sind natürlich zusammengehörig, einer jeden Zahl a der einen Reihe entspricht eine Zahl b der anderen. Das gesuchte Gesetz drückt nun aus, daß alle Zahlen a aus den Zahlen b mit Hülfe ein und derselben arithmetischen Operation erhalten werden können, indem man letztere in denselben algebraischen, b enthaltenden Ausdruck einsetzt. Symbolisch wird dies durch die Gleichung a=f(b) ausgedrückt, b. b0 ist irgend eine Funktion von b0. Hierbei muß man aber zwei eine sehr wichtige Rolle spielende Umstände beachten.

Erstens kann kein Versuch, keine Beobachtung uns die gesuchten Zahlenwerte a und b mit völliger Genauigkeit geben. Dieser Umstand wird im dritten Abschnitte genauer betrachtet werden. Die unver-

meidlichen sogenannten "Beobachtungsfehler" geben im Resultate ungenaue Werte der Zahlen a und b, welche im allgemeinen dem zuvor erwähnten Ausdrucke nicht genügen. Stets ergiebt sich eine Abweichung von einer Gleichheit beider Seiten des Ausdrucks. Es ist hierbei Sache des Beobachters, durch kritische Untersuchung der Messungsergebnisse zu entscheiden, ob die auftretenden Abweichungen sich durch wirkliche Beobachtungsfehler erklären lassen oder ob man auf Grund ihres Auftretens auf die Nichtexistenz der hypothetisch angenommenen Gesetzmäßigkeit a = f(b) zu schließen hat.

Zweitens ist in den Zahlen a und b selbst etwas Willkürliches enthalten, infolge der willkürlichen Wahl der Größeneinheiten für A und B. Wenn wir andere Einheiten gewählt hätten, so würden die Zahlen beider Reihen mit ein und demselben konstanten Faktor multipliziert auftreten, und zwar ware dieser Faktor gleich dem Verhältnisse der früheren Größeneinheit zur neuen. Äußerlich giebt sich dieses Willkürliche darin zu erkennen, dass in dem Ausdrucke, welcher b enthält und der gleich a sein soll, ein oder mehrere Zahlen enthalten sind, deren specieller Wert, d. h. deren Größe nicht charakteristisch für das physikalische Gesetz selbst ist, sondern von der Wahl der Einheiten für A und B abhängt. Diese Zahlen heißen allgemein Koeffizienten. Einer dieser Koeffizienten kann immer als Faktor, welcher allen Gliedern des Ausdruckes f(b) gemein ist, angesehen werden. Er heisst der Proportionalitätsfaktor; sein Wert hängt jedenfalls von der gewählten Einheit für die Größe A ab. Verallgemeinernd kann man sagen:

In den Ausdrücken für physikalische Gesetzmäßsigkeiten, a = f(b), müssen Koeffizienten enthalten sein, deren Zahlenwerte für die Form des Gesetzes nicht charakteristisch sind, und welche von der Wahl derjenigen Einheiten abhängen, mit denen wir die im Gesetze erwähnten physikalischen Größen messen.

Bisweilen sagt man, der Proportionalitätsfaktor könne selbst eine bestimmte physikalische Bedeutung haben, indem er den Zahlenwert irgend einer bestimmten neuen physikalischen Größe darstellt. Das ist unrichtig. In allen Fällen, wo sich scheinbar etwas Ähnliches zeigt, beruht dies darauf, daß das von uns ursprünglich aufgestellte Gesetz nicht alle Seiten der Erscheinungen umfaßt, daß also die Größe A nicht nur von der Größe B, sondern noch von den Größen C, D u. s. w. abhängt. Wenn man allen diesen Abhüngigkeiten auf den Grund geht, so erweist es sich jedesmal, daß der Proportionalitätsfaktor eine Zahl und nur eine Zahl ist und nicht als Zahlenwert irgend einer physikalischen Größe angesehen werden kann.

Wir wollen an einem Beispiele erläutern, wie man ein physikalisches Gesetz auffindet und formuliert.

Aus der elementaren Physik ist bekannt, eine wie wichtige Rolle die physikalische Größe spielt, welche man Stromstärke nennt, und dass es Methoden giebt, sie zu messen, wobei eine gewisse bestimmte Stromstärke als Einheit angenommen wird. Die Beobachtungen zeigen, dals im Leitungsdraht, durch welchen der Strom fliesst, sich Wärme entwickelt, welche, wie jede Größe, durch ihre eigene, übrigens willkürliche Einheit gemessen wird. Die Versuche zeigen ferner, dass die Wärmemenge, welche sich im Draht entwickelt, von der Stromstärke und der Zeitdauer, innerhalb welcher die Erscheinung des Stromes andauerte, abhängt; außerdem hängt sie auch noch vom sogenannten Widerstande des Drahtes ab, einer Größe, welche man ebenfalls durch eine besondere Einheit des Widerstandes zu messen versteht. Um einen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen der Erscheinung der Wärmeentwicklung im Draht und der Erscheinung des elektrischen Stromes zu finden, muß man somit drei Gesetze finden, welche die Abhängigkeit der Wärmemenge Q von der Stromstärke J, dem Widerstande W und der Zeit T (der Stromdauer) ausdrücken. Hierzu hat man drei Doppelreihen von Messungen auszuführen.

Zunächst bestimmt man die Zahlenwerte q und i für die Wärmemenge und Stromstärke, während Stromdauer und Widerstand ungeändert bleiben; hierzu muß man durch ein und denselben Draht während der gleichen Zeit Ströme von verschiedener Stärke senden und jedesmal die Zahlen q und i bestimmen. Betrachtet man sodann die beiden erhaltenen Zahlenreihen, so überzeugt man sich, dass alle die Zahlen q durch Multiplikation des Quadrats vom zugehörigen i mit ein und demselben Faktor erhalten werden, welcher mit C, bezeichnet werde; somit findet man, dass $q = C_1 i^2$ ist. Es ist klar, dass man einen anderen Wert für den Koeffizienten C, erhalten hätte, falls man die Größen Q und J durch andere Einheiten gemessen hätte — in diesem Falle wären für q und i lauter andere Zahlen erhalten worden. Wenn man, ohne die Einheiten der Größen Q und J zu ändern, einen anderen Draht gewählt oder die Stromdauer geändert hätte, so hätte man ebenfalls ein anderes C1 erhalten. Hierdurch wird erwiesen, dass Q nicht nur von J abhängt, sondern noch von anderen Umständen, und dass durch die Formel $q = C_1 i^2$ der gesetzmäßige Zusammenhang, der sich in der untersuchten Erscheinung kundgiebt, nicht allseitig wiedergegeben ist.

Ändert man den Draht bei unveränderter Stromstärke und -dauer und milst man dabei jedesmal den Widerstand W und die Wärmemenge Q, so erhält man abermals zwei Reihen von Zahlen w und q. Dabei ergiebt sich, daß die Zahlen q durch Multiplikation der entsprechenden w mit ein und derselben Zahl, welche wir mit C_2 bezeichnen, erhalten werden. Dies giebt uns die Formel $q = C_2 w$; die Zahl C_2 hängt von den Einheiten ab, durch welche die Wärmemenge und der Widerstand gemessen werden. Wenn man endlich die Stromstärke und

den Widerstand des Drahtes ungeändert lässt und die Zeit t und die Wärmemenge misst, so erhält man die dritte Beziehung $q = C_3 t$.

Die drei Versuchsreihen haben erwiesen, dass der Zahlenwert q für die Wärmemenge sich proportional dem Quadrate des Zahlenwertes i für die Stromstärke, proportional dem Zahlenwerte w für den Widerstand und proportional dem Zahlenwerte t für die Zeit ändert. Hieraus folgt, dass q dem Produkte der Zahlen i^2 , w und t proportional ist, d. h. wenn man die Größen J, W und T willkürlich ändert und jedesmal Q misst, so erhält man sämtliche Zahlen q durch Multiplikation der Produkte i^2wt mit ein und derselben Zahl, die wir C nennen wollen. Dies aber wird durch folgende Formel wiedergegeben:

$$q = Ci^2wt \ldots \ldots \ldots (1)$$

Hier ist der Proportionalitätskoeffizient C eine Zahl, deren Wert blos von der Wahl der Einheiten für die Wärmemenge, Stromstärke. Zeit und den Widerstand abhängt. Man darf es ja nicht vergessen, dass alle physikalischen Formeln, die der vorstehenden (1) ähnlich sind, den Zusammenhang zwischen Zahlenwerten verschiedener Größen ausdrücken, und dass daher die in den Formeln vorkommenden Buchstaben die Zeichen für Zahlen sind. hat dies umsomehr im Gedächtnis zu behalten, als es allgemein üblich ist, die physikalischen Gesetze verkürzt zu formulieren, wobei man die Größen selbst nennt, anstatt von Zahlenwerten der Größen zu sprechen. Statt einer richtigen Ausdrucksweise des Gesetzes, wie sie oben gegeben war, ist es üblich, dasselbe wie folgt auszudrücken: die Wärmemenge, welche im stromdurchflossenen Draht entwickelt wird, ist proportional dem Quadrate der Stromstärke, proportional dem Drahtwiderstande und proportional der Stromdauer. Wir werden weiter unten sehen, zu welchen gefährlichen Folgen eine derartige verkürzte Formulierung in Einzelfällen führen kann.

Der Proportionalitätskoeffizient hat stets mehrere (mindestens zwei) physikalische Bedeutungen, die leicht zu ermitteln sind. Beschränken wir uns auf ein Beispiel. Die Formel (1) zeigt, daß für i=1, w=1 und t=1 die Zahl q=C wird. Hieraus folgt, daß die Zahl C gleich der Anzahl Wärmeeinheiten ist, welche während der Zeiteinheit in einem Draht entwickelt werden, dessen Widerstand gleich der Einheit ist und durch welchen (wie man es auszudrücken pflegt) die Einheit des Stromes fließt. Dieselbe Formel ergiebt jedoch für q=1, i=1 und t=1, daß $C=\frac{1}{w}$ ist. Dies zeigt uns, daß die Zahl C ebenfalls gleich ist der Zahl 1, dividiert durch die Zahl der Widerstandseinheiten desjenigen Drahts, in welchem in der Zeiteinheit durch die Stromeinheit die Einheit der Wärmemenge entwickelt wird.

Setzt man q = 1, i = 1, w = 1, so folgt ferner, dass

 $C=\frac{1}{t}$ und für q=1, w=1, t=1, dass $C=\frac{1}{t^2}$ ist. Hieraus ergeben sich noch zwei leicht zu formulierende Bedeutungen der Zahl C. Alles dieses macht es uns noch mehr klar, dass der Proportionalitätskoeffizient C in physikalischen Formeln von der Wahl der Einheiten abhängt, durch welche die in den Formeln vorkommenden Größen gemessen werden. Bei unendlich mannigfaltigen Einheiten kann auch der Koeffizient C alle nur erdenklichen Zahlenwerte annehmen.

Wenden wir uns nunmehr der wichtigen Frage zu, was daraus wird, wenn wir dem Proportionalitätskoeffizienten einen bestimmten, willkürlich gewählten Zahlenwert beilegen. In diesem Falle verlieren wir die Möglichkeit, die Einheiten aller in unserer Formel vorkommenden Größen willkürlich zu wählen. Es hängt von uns in diesem Falle die Wahl der Einheiten für alle diese Größen mit Ausnahme einer einzigen ab, wobei wir es jedoch in der Hand haben, zu bestimmen, für welche von den Größen die Einheit nicht mehr wählbar bleiben soll. Die Einheit dieser Größe erweist sich dabei als eindeutig bestimmt; diese Einheit erscheint dann gewissermaßen von selbst im Zusammenhange mit den von uns gewählten übrigen Einheiten und dem Proportionalitätskoeffizienten. Nehmen wir beispielsweise an, wir machten den Koeffizienten C in der Formel (1) gleich fünf, so dass also $q = 5 i^2 wt$ werde. Wir wählen die Einheiten der Größen Q, J und T willkürlich; für q = 1, i = 1 und t = 1erhalten wir $w=\frac{1}{5}$ und hieraus folgt, daß, wenn man die Einheiten der Wärmemenge, der Stromstärke und Zeit willkürlich gewählt hat, für die Einheit des Widerstandes unbedingt das Fünffache des Widerstandes eines solchen Drahtes zu wählen ist, in welchem bei Einheit der Stromstärke in der Einheit der Zeit die Einheit der Wärmemenge entwickelt wird. Es ist danach nicht schwer zu bestimmen, welche Einheiten für die Wärmemenge oder Stromstärke oder die Zeit zu wählen wären, wenn die Einheiten der drei übrigen Größen jedesmal willkürlich gewählt würden.

Sehr häufig setzt man den Proportionalitätskoeffizienten gleich 1. Die Formel (1) nimmt in diesem Falle die Form $q=i^2wt$ an. Wenn wir z. B. die Einheiten der Wärmemenge, des Widerstandes und der Zeit willkürlich gewählt hätten, so müßten wir in diesem Falle als Einheit der Stromstärke die Stärke desjenigen Stromes annehmen, welcher in der Zeiteinheit auf einem Draht mit der Einheit des Widerstandes die Einheit der Wärmemenge entwickelt, denn bei w=1, t=1 und q=1 ergiebt unsere Formel $i=\pm 1$. Das doppelte Vorzeichen bedeutet, wie wir später sehen werden, daß dieser Strom eine beliebige Richtung haben kann.

Wir hatten vorhin auf die oftmals auftretende Behauptung hin-

gewiesen, dass der Proportionalitätskoeffizient bisweilen die Bedeutung einer physikalischen Größe haben könne, welche durch ihre besondere Einheit gemessen werde, und hatten erwähnt, dass dies unrichtig sei, dass man es vielmehr in ähnlichen Fällen mit einem unvollständigen Ausdrucke des Gesetzes zu thun habe, welcher nicht alle Seiten der gegebenen Erscheinung umfasse. Gehen wir zu einem Beispiele hierfür Nehmen wir an, wir untersuchten die Wärmeleitung in einer aus irgend einem Stoffe bestehenden Platte für den Fall, dass eine ihrer Flächen auf der konstanten Temperatur T_1 , die andere auf der niedrigeren Temperatur T2 erhalten wird. Es möge der Flächeninhalt jeder dieser Flächen der Platte gleich s Flächeneinheiten, ihre Dicke aber gleich d Längeneinheiten sein. Nehmen wir ferner an, wir hätten eine Versuchsreihe ausgeführt und hätten die Temperaturdifferenz $T_1 - T_2$, den Flächeninhalt s, die Zeit t, die Wärmemenge q und endlich die Dicke d für verschiedene zu den Versuchen gewählte, aus demselben Material bestehende Platten gemessen. Die Versuche zeigen uns sodann, dass die Zahlen q proportional den Zahlen s, den Zahlen t und den Zahlen $T_1 - T_2$ sowie indirekt proportional den Zahlen d sind. Bezeichnet man den Proportionalitätskoeffizienten mit k, so erhält man die Formel

$$q = kst \frac{T_1 - T_2}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Für gewöhnlich schließt man folgendermaßen: setzt man in dieser Formel s=1, t=1, $T_1-T_2=1$ (d. h. 1^0) und d=1, so findet man q=k; folglich ist k diejenige Wärmemenge, welche in der Zeiteinheit durch die Flächeneinheit eines den Grundflächen parallelen Schnitts fließt, falls die Temperatur auf der Einheit der Weglänge um einen Grad sinkt (das Temperaturgefälle gleich eins ist). Dieses k hängt von der Substanz der Platte ab und stellt eine besondere physikalische Größe dar, die auch ihre besondere Einheit hat.

Ein solcher Schluss aber ist nicht richtig. Die oben angeführten, aus den Versuchen gewonnenen Abhängigkeiten umfassen noch nicht alle Seiten der Erscheinung: die Zahl q hängt nicht nur von der Größe der Fläche s, der Zeit t, der Temperaturdifferenz $T_1 - T_2$ und von der Dicke d, sondern noch von einer durch uns eingeführten Größe ab, die wir Wärmeleitungsfähigkeit nennen und welche ihrerseits vom Material der Platte abhängt. Die Versuche können uns freilich keinen Zusammenhang zwischen q und k liefern, denn wir hatten ja diese neue Größe eingeführt und hatten angenommen, daß q proportional k sei. Aber hierdurch wird das Wesen der Sache nicht geändert, welches darin beruht, daß q von fünf Größen k, s, t, $(T_1 - T_2)$ und d abhängt. Wir haben hier sechs wesentlich verschiedene physikalische Größen vor uns, von denen eine je de durch ihre eigene, vollkommen willkür-

§ 7

liche Einheit gemessen werden kann. Als Einheiten kann man beispielsweise annehmen: die kleine Kalorie (q), den Quadratzoll (s), das Centimeter (d), die Minute (t), den Celsiusgrad $(T_1 - T_2)$ und die Wärmeleitungsfähigkeit des Quecksilbers (k). In diesem Falle müssen wir auch die Formel (2) durch die folgende ersetzen

$$q = Ckst \frac{T_1 - T_2}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

in welcher C ein wirklicher Proportionalitätsfaktor, eine Zahl ist, die nicht etwa einen Zahlenwert irgend einer physikalischen Größe bedeutet, sondern nur von der Wahl der Einheiten für die sechs in der Formel enthaltenen Größen abhängt. Setzt man in (3) C=1, so begiebt man sich bereits des Rechtes, alle diese Einheiten willkürlich zu wählen; man kann dann nur die Einheiten für fünf Größen wählen. Am natürlichsten (jedoch nicht unumgänglich notwendig) ist es, die Einheiten für die Größen q, s, t, $(T_1 - T_2)$ und d willkürlich zu In diesem Falle erhält man für q = 1, s = 1, t = 1, wählen. $T_1 - T_2 = 1$ und d = 1 auch k = 1. Hieraus folgt, dass, falls man in der allgemeinen Formel (3) C = 1 setzt, man als Einheit der Wärmeleitungsfähigkeit diejenige einer Plattensubstanz annehmen muß, durch deren Oberflächeneinheit in der Zeiteinheit die Wärmeeinheit fließt, wenn die Temperatur auf der Einheit der Dicke um einen Grad fällt. Wenn unter denselben Bedingungen nicht eine, sondern q Wärmeeinheiten hindurchsließen, so ist auch die Wärmeleitungsfähigkeit nicht gleich 1, sondern gleich einer Zahl k, wobei q und k einander gleich sind. Die Gleichung q = k sagt aus, daß die Anzahl Wärmeeinheiten qgleich ist der Anzahl Einheiten der Wärmeleitungsfähigkeit, und diese Gleichheit wird nur in dem speciellen Falle erhalten, wo wir in der allgemeinen Formel (3) willkürlich C=1 setzen. Somit ist es klar, dals die oben erwähnte übliche Schlussfolgerung, welche zur Definition "k ist die Wärmemenge u. s. w." führt, nicht richtig ist.

Eine gefahrbringende Begriffsverwirrung ist insbesondere in jenen einfachsten Fällen möglich, wo wir es überhaupt nur mit zwei physikalischen Größen zu thun haben und die eine von ihnen der anderen proportional ist. Bezeichnen wir die Größen (d. h. ihre Zahlenwerte, denn nur die letzteren können verallgemeinert durch Buchstaben "bezeichnet" werden) mit a und b. Nehmen wir an, dass die Versuche oder die Definitionen dieser Größen selbst ergeben haben, dass

$$a = Cb \ldots \ldots \ldots (4)$$

ist, wo C der Proportionalitätsfaktor ist, der von der Wahl der Einheiten für die in der Formel vorkommenden Größen abhängt. Nimmt man nun ferner an (was man aber durchaus nicht zu thun verpflichtet ist), daß C = 1 ist, so erhält man

Solcher Formeln giebt es in der Physik sehr viele; man darf Gleichungen dieser Art ja nicht für Identitäten halten. haben im vorliegenden Falle zwei verschiedene physikalische Größen vor uns, die durch das Proportionalitätsgesetz verknüpft sind. einer bestimmten Auswahl der Einheiten werden die Zahlenwerte beider Größen einander gleich. Wenn man dagegen in ähnlichen Fällen von einer Gleichheit der Größen reden wollte, so könnte sich leicht die Vorstellung von ihrer inneren Identität bilden, welche durchaus nicht aus der zufälligen Gleichheit ihrer Zahlenwerte folgt. Um Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir uns für ähnliche vorkommende Fälle des Ausdruckes "werden durcheinander gemessen" bedienen. Somit bedeutet der Satz: die Größe a wird durch die Größe b gemessen - daß bei einer willkürlichen Wahl der Einheiten die Zahlenwerte beider wesentlich verschiedener physikalischer Größen sich proportional zu einander ändern, bei einer gewissen, ganz bestimmten Auswahl der Einheiten aber ihre Zahlenwerte untereinander gleich werden. Das Gesagte gilt auch für solche Beziehungen zwischen zwei Größen, welche nicht durch Versuche gewonnen werden. sondern aus der für die eine von ihnen gegebenen Definition folgen.

Hier ein Beispiel dafür. In der Elementarphysik wird der Begriff der Wärmekapazität der Körper definiert. Man darf hierbei nicht etwa sagen, die Wärmekapazität sei gleich demjenigen Wärmequantum, welches zur Erwärmung des Körpers um einen Grad erforderlich ist. Die Wärmemenge q und die Wärmekapazität k eines Körpers sind durchaus verschiedene physikalische Größen, deren Einheiten überhaupt ganz willkürlich gewählt werden können (z. B. die kleine Kalorie und die Wärmekapazität von einem Pfund Quecksilber). Wir haben die allgemeine Formel q = Ckt, wo t die Anzahl Grade ist, um welche sich der Körper erwärmt hat. Nur wenn man C = 1 setzt, erhält man für $t = 1^\circ$ die Gleichheit q = k, welche ausdrückt, daß die Wärmekapazität eines Körpers durch diejenige Wärmemenge gemessen wird, die ihn um 1° erwärmt.

Im vorhergehenden Paragraphen wurde die völlig überflüssige Spaltung einer physikalischen Größe in zwei mit verschiedenen Benennungen gerügt und wurde beispielsweise auf "Dichte" und "specifisches Gewicht" hingewiesen. Wir können jetzt genauer zeigen, wodurch diese fehlerhafte Einteilung entstanden ist. Das Gewicht p, das Volumen v und die Dichte δ sind drei wesentlich verschiedene Größen, deren Einheiten vollkommen willkürlich gewählt werden können (z. B. das Pfund, das Cubikdecimeter, die Dichte des Quecksilbers). Sie sind durch die Formel $p = C\delta v$ miteinander verknüpft. Setzt man C = 1, so folgt $p = \delta v$ und in diesem Falle sind wir gezwungen, als Einheit der Dichte die Dichte eines solchen Körpers gelten zu lassen, dessen Volumeneinheit die Einheit des Gewichtes darstellt. Für

r=1 folgt $p=\delta$, woraus indes nicht hervorgeht, dass die Dichte gleich dem Gewichte der Volumeneinheit sei. Wir haben vielmehr zu sagen, das "die Dichte durch das Gewicht der Volumeneinheit gemessen wird" (die Dichte, welche durch die Masse der Volumeneinheit gemessen wird, ist wieder eine andere Größe).

Eine physikalische Größe wird durch eine andere "gemessen" heißt, daß bei einer gewissen, jedoch nicht notwendigen Auswahl der Einheiten dieser beiden Größen ihre Zahlenwerte untereinander gleich werden.

Empirische Formeln. Wenn man durch das Experiment oder die Beobachtung den gesetzmässigen Zusammenhang zweier Größen zu finden sucht, erhält man zwei Reihen zusammengehöriger Zahlenwerte a und b beider Größen. Sehr oft kommt es vor, dass man den Zusammenhang, weil er äußerst kompliziert ist, nicht zu erraten imstande ist, und das gesuchte wahre Gesetz unbekannt bleibt. In solchen Fällen kann man die Beobachtungsresultate durch eine empirische Formel ausdrücken, d. h. einen solchen algebraischen Zusammenhang a = f(b), z. B. eine Reihe aufstellen, dass aus demselben für alle gemessenen Werte von b die gemessenen Werte von a sich mit genügender Annäherung ergeben. Die Gleichheit a = f(b) drückt sodann das Gesetz empirisch aus und kommt innerhalb der Grenzen, zwischen welchen die Beobachtungen liegen, dem wahren Gesetze nahe. Von der allgemeinen Form der Funktion f(b) und den Zahlenwerten der in ihr vorkommenden Koeffizienten hängt es ab, ob die Auswahl eine glückliche war.

Wenn es uns gelungen ist, eine solche empirische Formel a=f(b) zu finden, welche "innerhalb der Versuchsgrenzen" ausreichend gut die Abhängigkeit zwischen den Zahlen a und b wiedergiebt, so kann man dieselbe benutzen, um die Zahlen a' zu berechnen, welche den nicht durch unmittelbare Messung erhaltenen Zahlen b' entsprechen. Eine solche Berechnung ist dann möglich, wenn die Zahlen b' sich zwischen den durch Messung erhaltenen Zahlen b befinden; man nennt dies Verfahren Interpolation. Dasselbe giebt zuverlässige Resultate, besonders dann, wenn die gemessenen Zahlen b einander nahe liegen. Andererseits darf man die empirischen Formeln nur mit großer Vorsicht benutzen, wenn es sich um die Berechnung solcher a handelt, die außerhalb der Beobachtungsgrenzen gelegenen b entsprechen, denn das wahre, unbekannte Gesetz kann hier vom empirischen wesentlich abweichen. Eine Berechnung solcher Art heißet Extrapolation.

In vielen Fällen sucht man sich zunächst von der Abhängigkeit, welche zwischen den Zahlenwerten a und b besteht, ein geometrisches Bild zu verschaffen, welches Verfahren man als graphische Methode der Darstellung einer Abhängigkeit bezeichnet. Hat man beispielsweise für zwei Größen A und B, zwischen welchen man einen gesetz-

mässigen Zusammenhang vermutet, die zu einander gehörigen Zahlenwerte $a_1, a_2, a_3 \ldots a_n, b_1, b_2, b_3 \ldots b_n$ durch Beobachtung gefunden, so entwirft man sich ein Netz aus äquidistanten, sich rechtwinklig schneidenden Geraden (im Handel ist Papier mit derartiger Liniierung als Koordinatenpapier oder Millimeterpapier bekannt) und trägt auf einer der horizontalen Geraden Strecken von der Länge $b_1, b_2, b_3 \ldots b_n$ ab. Geht man dann von den so erhaltenen Teilpunkten senkrecht aufwärts um Strecken mit der Länge $a_1, a_2, a_3 \ldots a_n$, so erhält man eine neue Reihe von Punkten, die man durch eine sich dem Verlaufe der einzelnen Punkte möglichst anschmiegende Kurve zu verbinden sucht. Letztere Kurve stellt das gesuchte geometrische Bild des Zusammenhanges zwischen A und B dar und setzt uns in den Stand, zu beliebigen zwischen b_1 und b_n liegenden Werten von B die hinzugehörigen Werte von A zu finden.

Die Größen, welchen man in der Physik begegnet, können in zwei Gruppen eingereiht werden, die sich durch ein nur selten genügend beachtetes, jedoch überaus wichtiges und charakteristisches Kennzeichen unterscheiden.

Zur ersten Gruppe gehört, was man gewöhnlich Größe nennt; für diese ist es unmittelbar klar, daß der Wert Null möglich ist; man kann diese Größen zu einander addieren und ihr geometrisches Verhältnis ist eine unbenannte Zahl, welche angiebt, wievielmal eine der Größen in der anderen enthalten ist. Zu den Größen dieser Art gehören Länge, Flächenraum, Volumen, Geschwindigkeit, Kraft, Druck, elektrischer Widerstand, elektromotorische Kraft, Tonstärke, Lichtstärke, Intensität des magnetischen Feldes u. s. w.

Es existiert aber noch eine andere Gruppe von Größen, welche man, ohne gewisse Einschränkungen und Erklärungen nicht unmittelbar zu den Größen rechnen darf. Für sie existiert der Begriff der Null nicht oder kann nur sehr bedingt eingeführt werden. Man kann auch nicht von einem geometrischen Verhältnisse derselben reden. Solche Größen werden in die Wissenschaft eingeführt, um vor allem als Kennzeichen qualitativer Verschiedenheiten zu dienen. Da sie eine ununterbrochene Reihe darstellen, machen sie es möglich, den Begriff der Differenz zweier Größen als einer gewissen Zahl einzuführen.

Zwei Beispiele mögen klarlegen, um was es sich handelt. Zu den Größen der zweiten Gruppe gehören z. B. die Tonhöhe und die Temperatur, die offenbar gewisse qualitative Unterschiede kennzeichnen. Setzt man gewisse bestimmte Temperaturen und Tonhöhen fest, so kann man den Begriff der Differenzen oder Intervalle zweier Temperaturen oder Tonhöhen einführen. Dies aber setzt in den Stand, eine Skala der Temperaturen oder Töne zu entwerfen und eine Einheit der Temperaturdifferenzen (Grade) oder Tonhöhen (Oktave oder z. B.

§ 8

großer halber Ton) zu wählen. Diese Differenzen sind Größen der ersten Art, sie können gemessen und ihr geometrisches Verhältnis kann gefunden werden. Die Temperaturen und Tonhöhen selbst aber können nicht gemessen werden, eine Null existiert für sie nicht, und man kann nicht vom Verhältnisse zweier Temperaturen oder Tonhöhen reden. Dem widerspricht indes nicht der bedingte Begriff der absoluten Temperatur, der teils später gebraucht, teils im dritten Bande (die Lord Kelvinsche Skala) erörtert werden soll; ebenso die nur auf Vereinbarung beruhende Messung der Tonhöhe durch die Schwingungszahl. Wir werden in der Folge noch andere Größen dieser zweiten Art kennen lernen (so z. B. das elektrische Potential). Streng genommen gehört zu ihnen auch die Zeit.

§ 8. Zustand der Materie. Im § 1 hatten wir Materie oder Stoff das in dem Orte des Raumes Vorhandene genannt, in welchem wir die Ursache eines empfangenen Eindruckes objektivieren; den einen begrenzten Raumteil erfüllenden Stoff nannten wir Körper. Die Physik hat es vorzugsweise mit der Materie zu thun und wendet sich nur verhältnismäßig selten der Untersuchung derjenigen Körpereigenschaften zu, welche lediglich von der Form der Körper abhängen.

Der Stoff kann homogen oder heterogen sein. Im ersten Falle besitzen alle Teile derselben absolut gleiche, im zweiten Falle ungleiche Eigenschaften. Dementsprechend kann man auch von homogenen und heterogenen Körpern reden. Die Heterogenität kann zweierlei Ursachen haben.

Erstens können die Teile des Stoffes derart sein, das einer von ihnen unter keinen Umständen alle Eigenschaften des anderen erlangen kann (wenigstens nach den neueren Anschauungen); in diesem Falle unterscheiden sich die Stoffteile durch ihren Bestand, ihr Unterschied ist ein chemischer.

Zweitens kann, obgleich die Stoffteile sich durch ihre Eigenschaften unterscheiden, dennoch unter gewissen Bedingungen ein jeder von ihnen alle Eigenschaften einer beliebigen anderen erwerben; in diesem Falle ist die Heterogenität eine physikalische und die Stoffteile unterscheiden sich durch ihren Zustand.

Die Eigenschaften der Materie werden durch eine ganze Reihe verschiedener physikalischer Größen definiert. Wir wollen Punktfunktionen solche Größen nennen, welche an verschiedenen Punkten des Raumes verschiedene Zahlenwerte besitzen; hierher gehören physikalische Größen, welche die Eigenschaften der Materie an verschiedenen Punkten derselben charakterisieren. Jede Größe, welche, zu einem bestimmten Punkte gehörig, noch eine bestimmte Richtung hat, heißst Vektor (Geschwindigkeit, Kraft, elektrischer Strom). Einige Figenschaften der Vektoren sollen weiter unten erörtert werden.

Die Materie heifst isotrop, wenn nicht bloß alle Teile derselben gleiche Eigenschaften haben, sondern in jedem Punkte ihre Eigenschaften nach allen Richtungen hin die gleichen sind und von der Richtung nicht abhängen (z. B. wenn die Wärmeleitung, die Lichtgeschwindigkeit, die Ausdehnbarkeit u. s. w. nach allen Richtungen hin die gleichen sind). Die Materie heißt anisotrop (heterotrop), wenn sie im gegebenen Punkte nach verschiedenen Richtungen verschiedene Eigenschaften besitzt.

Es ist aber wohl zu beobachten, dass die Materie in Bezug auf eine Eigenschaft isotrop, in Bezug auf eine andere anisotrop sein kann. Wir werden z. B. sehen, dass Krystalle des sogenannten regulären Systems isotrop in Bezug auf ihre optischen, anisotrop in Bezug auf ihre elastischen Eigenschaften sind.

Die anisotrope Materie kann gleichzeitig homogen sein, falls nämlich ihre Eigenschaften in allen Punkten und auch in parallelen Richtungen dieselben sind. Der Einfachheit halber spricht man bisweilen von isotropen und anisotropen Körpern.

Aus der elementaren Chemie ist es bekannt, dass der Stoff einfach oder zusammengesetzt sein kann. Der letztere besteht aus einer sogenannten chemischen Vereinigung mehrerer einfacher Stoffe. Der Stoff besteht aus sehr kleinen Teilen, welche Moleküle heißen.

Ein Molekül ist der kleinsten Teil, welcher noch imstande ist, wesentliche Eigenschaften des gegebenen Stoffes zu zeigen. Je nach dem Charakter dieser Eigenschaften unterscheidet man bisweilen physikalische und chemische Moleküle, wobei man den physikalischen einen zusammengesetzteren Bau zuschreibt als den chemischen; jedes der ersteren kann eine große Zahl der letzteren in sich enthalten.

Die heutige Chemie nimmt ferner die Existenz von Atomen an; das sind solche kleinsten Stoffteilchen, welche bei keiner uns bekannten Erscheinung in weitere Teile zerfallen. Man muß sie daher als sich nicht teilend bezeichnen. Dieser Ausdruck ist dem üblichen "unteilbar" vorzuziehen, da mit dem letzteren die mißverständliche und unrichtige Vorstellung verbunden ist, daß die Atome — wohl wegen ihrer Kleinheit — nicht und auch nicht einmal in Gedanken teilbar seien. Das einfachste chemische Molekül besteht aus Atomen und zwar das Molekül eines einfachen Stoffes aus einem oder mehreren gleichartigen, das Molekül eines zusammengesetzten Stoffes aus zwei oder mehreren wenigstens zum Teil verschiedenen Atomen.

Bei Besprechung der heterogenen Körper wurde erwähnt, das ein und dieselbe Materie sich in verschiedenen Zuständen befinden kann. Der Ausdruck "Zustand der Materie" wird in zweierlei Sinn gebraucht. Im engeren Sinne des Wortes unterscheidet man drei verschiedene Zustände (Formarten) der Materie: den festen, flüssigen und gasförmigen. Von ihnen soll weiter unten die Rede sein.

Im weiteren Sinne hat jede Materie eine unendliche Anzahl verschiedener Zustände, wenn man den "Zustand" durch die Gesamtheit aller Eigenschaften der Materie charakterisiert sein läßt, so daß die Veränderung einer einzigen Eigenschaft auch eine Veränderung des Zustandes zur Folge hat. Alle Größen, welche die Eigenschaften der Materie charakterisieren, sich also zugleich mit ihrem Zustande ändern, heißen Funktionen des Zustandes; solcher Eigenschaften giebt es sehr viele.

Zu den wichtigsten den Zustand bestimmenden Größen gehören: Temperatur, Dichte (oder statt ihrer das specifische Volumen) und Druck oder Spannung. Wir unterwerfen diese Größen einer kurzen Betrachtung.

1. Die Temperatur. Der Tastsinn, welcher bei Berührung unseres Körpers mit der Materie sich einer besonderen Art von Reizen aussetzt, belehrt uns über den sogenannten Wärmezustand eines Körpers, über den Grad seines Erwärmtseins. Die Begriffe kalt, warm, heiß können ebensowenig definiert werden, wie auch andere subjektive Empfindungen (Farbe, Tonhöhe u. s. w.); sie sind jedem zugänglich und daher allgemein verständlich. Die Größe, welche den Grad des Erwärmtseins eines Körpers charakterisiert, heißt Temperatur: einer Vermehrung des Erwärmtseins entspricht eine Steigerung oder eine Erhöhung der Temperatur, einer Verminderung — eine Verringerung oder Erniedrigung der Temperatur. Die Ursache des größeren oder geringeren Erwärmtseins der Körper nennt man Wärme.

lm vorhergehenden Paragraphen war die Temperatur als eine Größe "zweiter Art" gekennzeichnet worden, die an und für sich nicht gemessen werden kann. Setzt man aber gewisse Temperaturen als Ausgangspunkte fest, so ist man im stande, eine Temperaturskala zu entwerfen und die Temperaturdifferenzen als Größen "erster Art" einzuführen.

Der subjectiven Wahrnehmung einer Temperaturänderung muß eine gewisse, in dem seine Temperatur ändernden Körper vor sich gehende Veränderung entsprechen. Diese Veränderung besteht im folgenden. Die Moleküle eines Körpers sind niemals in Ruhe, sie bewegen sich fortwährend. Die Geschwindigkeit ihrer Bewegung jedoch kann sich ändern und gerade diese Änderung stellt das Wesen dessen dar, was in unserem Tastsinne die Vorstellung von einer Veränderung des Wärmezustandes der Materie hervorruft. Je schneller sich die Moleküle bewegen, um so höher ist die Temperatur des gegebenen Stoffes.

Bei der größsten Mehrzahl der Stoffe nimmt man wahr, daß sich zugleich mit einer Temperaturerhöhung das von einer gegebenen Menge der Substanz eingenommene Volumen vergrößsert. Man benutzt diese Thatsache dazu, die Einheit der Temperaturdifferenz, den Tempe-

Digitized by Google

raturgrad zu definieren und eine Temperaturskala zu entwerfen.

Es sei hier daran erinnert, dass eine solche Skala erhalten werden kann, wenn man z. B. die Volumenänderung des unter konstantem, äußerem Druck stehenden Wasserstoffs beobachtet. werden wir eine andere Methode zum Entwerfen einer Temperaturskala kennen lernen; sie gründet sich auf die Beobachtung der Druckänderung von Wasserstoff bei konstantem Volumen. haben gezeigt, dass man viele Temperaturen in stets gleicher Weise wiederholt herstellen kann, so unter anderem auch die folgenden zwei ganz bestimmten Temperaturen: Die Temperatur des schmelzenden Eises bei bestimmtem Druck und diejenige des siedenden Wassers, auf dessen Oberfläche (von der Luft oder einem anderen Gase) ein Druck ausgeübt wird, der 1,0336 kg auf jeden Quadratcentimeter oder 10336 kg auf jeden Quadratmeter beträgt und gleich dem Druck einer Quecksilberschicht (bei 00) von 760 mm Höhe ist. Denken wir uns eine bestimmte Menge Wasserstoff, z. B. 1 kg in ein mit schmelzendem Eis umgebenes Gefäls gebracht, so dass er die Temperatur dieses Eises annimmt, und sei sein Volumen hierbei gleich v, wo v z. B. die Zahl der vom Gase eingenommenen Kubikmeter bezeichnet; er wird dann, wenn man ihn darauf mit Dämpfen siedenden Wassers umgiebt, das größere Volumen V annehmen. Die ganze Volumenzunahme V-v teilen wir nun in 100 gleiche Teile und nennen einen Grad (1º) diejenige Temperaturdifferenz, welcher die Volumenzunahme des Wasserstoffs um die Größe $\frac{V-v}{100}$ entspricht. Die Schmelztemperatur des Eises kann man an den Anfang der Temperaturskala setzen; von ihr werden dann alle anderen Temperaturen gerechnet. Dieses drückt man

werden dann alle anderen Temperaturen gerechnet. Dieses drückt man so aus, dass man die Schmelztemperatur des Eises gleich Null annimmt (0°) ; ihr entspricht das Volumen v; offenbar wird danach die Temperatur des siedenden Wassers, bei welcher unsere gedachte Wasserstoffmenge das Volumen V hat, gleich 100° . Die Temperatur, bei welcher das Volumen gleich

$$v + n \frac{v - v}{100}$$

wird, setzt man gleich n^0 . Wie man sieht, sind 100^0 und n^0 streng genommen nicht die Temperaturen der Körper, sondern bloß die Differenzen zwischen den Temperaturen der Körper und des schmelzenden Eises. Der ganze Zwischenraum zwischen der Schmelztemperatur des Eises und der Siedetemperatur des Wassers ist bei uns in 100 Teile oder Grade geteilt, wobei ein jeder Grad der Temperaturerhöhung die gleiche Volumenzunahme v - v des Wasserstoffs hervorruft. Das Verhältnis dieser Zunahme zum ursprünglichen Volumen v bei v00 heißt der Aus-

dehnungkoeffizient des Wasserstoffs; wenn man ihn mit α bezeichnet, so ist

Die Versuche haben ergeben, daß $\alpha = \frac{1}{273} = 0,00366$ ist. Die

Größe α stellt sich uns als unbenannte Zahl dar, aber nach § 6 sieht man leicht ein, daß α der Zahlenwert einer besonderen physikalischen Größe ist, die man die Ausdehnbarkeit des Wasserstoffs durch die Wärme nennen könnte. Wenn man die Temperatureinheit (Grad) ändern würde, indem man z. B. das Volumen V - v nicht durch 100 (Celsiusskala). sondern durch 80 (Réaumur) oder durch 180 (Fahrenheit) teilen würde, so würde sich damit zugleich die Einheit der Ausdehnbarkeit durch die Wärme und ihr Zahlenwert α ändern.

Aus der Definition des Ausdehnungskoeffizienten α folgt, daß derselbe (für den Wasserstoff) eine konstante Größe ist, und daß, wenn man jetzt mit V_0 das Volumen einer gegebenen Wasserstoffmenge bei 0° , mit V_T und V_t die Volumina bei den Temperaturen T und t bezeichnet, für α gesetzt werden kann

$$\alpha = \frac{1}{V_0} \frac{V_T - V_t}{T - t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

denn wir nehmen an, dass die Temperaturänderungen den Volumenänderungen des Wasserstoffs proportional seien, so dass $(T-t):(V_T-V_t)$ = 100: $(V_{100}-V_0)$ ist. In Formel (6) ist $V=V_{100}$ und $V=V_0$; aus (7) ergiebt sich, wenn man t=0 und T=t setzt, der besondere Fall

$$\alpha = \frac{V_t - V_0}{V_0 t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Endlich folgt aus (8)

$$V_t = V_0 (1 + \alpha t) \dots \dots (9)$$

Für eine andere Temperatur T erhält man $V_T = V_0 (1 + \alpha T)$, und hieraus

$$V_T = \frac{V_t(1 + \alpha T)}{1 + \alpha t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

Das Binom 1 + at heifst das Ausdehnungsbinom.

Der Apparat, welcher uns ermöglicht, aus dem Volumen (oder dem Druck) einer gegebenen Wasserstoffmenge auf die Temperatur zu schliefsen, heifst Wasserstoffthermometer.

Nehmen wir jetzt an Stelle des Wasserstoffs eine bestimmte Menge eines beliebigen anderen Stoffes und führen wir eine Reihe von Messungen seiner Volumina V_t und der ihnen entsprechenden Temperaturen t, welche wir mit Hülfe des Wasserstoffthermometers messen, aus-Wir erhalten sodann zwei Zahlenreihen V_t und t. Wenn es sich hier-

bei zeigt, dass gleichen Temperaturerhöhungen auch gleiche Volumenänderungen entsprechen, so erweist sich die Größe α , welche sich nach
einer der Formeln (7) oder (8) berechnen lässt, als eine konstante Zahl,
die wir Ausdehnungskoeffizient der untersuchten Substanz
nennen. Auch die Formeln (9) und (10) behalten ihre GültigkeitWenn hingegen die für Volumen und Temperatur der Substanz gefundenen Zahlen keine konstante, nach Formel (7) berechnete Zahl
ergeben, so verliert der frühere Begriff des Ausdehnungskoeffizienten
einer Substanz seine Bedeutung. Er bezog sich auf den Wasserstoff
und wurde als eine konstante Größe definiert. Wir können nun in
diesem Falle den Begriff des Ausdehnungskoeffizienten als einer veränderlichen, von der Temperatur abhängigen Größe einführen. Die
Formel (7) giebt uns dann zunächst den sogenannten mittleren
Ausdehnungskoeffizienten α_m zwischen den Temperaturgrenzen Tund t, so dass

$$\alpha_m = \frac{1}{V_0} \frac{V_T - V_t}{T - t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

ist. Diese Größe hängt von zwei Temperaturen T und t ab.

Die Formel (8) giebt uns den mittleren Ausdehnungskoeffizienten zwischen den Temperaturgrenzen 0° und t° , welcher in die Formel (9) eingesetzt

$$V_t = V_0 (1 + \alpha_m t) \dots (12)$$

giebt; hier hängt α_m von t ab. Statt (10) erhalten wir jetzt

$$V_T = \frac{V_t \left(1 + \frac{\alpha_m' T}{1 + \alpha_m t}\right)}{1 + \alpha_m t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

wo α_m der mittlere Ausdehnungskoeffizient zwischen 0° und t^0 , α'_m derselbe zwischen 0° und T^0 ist. Nehmen wir an, die Substanz habe bei t^0 das Volumen V; erhöht man die Temperatur um die kleine Größe Δt^1), so ruft dies eine Volumenvergrößerung um die kleine Größe Δt hervor. Nach Formel (11) findet man

$$\alpha_{m} = \frac{1}{V_{0}} \frac{\Delta v}{\Delta t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

Es ist dies der mittlere Ausdehnungskoeffizient für das kleine Temperaturintervall zwischen t und $t + \Delta t$. Läst man nun die Größe Δt unbegrenzt kleiner werden, so nimmt auch die Größe Δv unbegrenzt ab; der mittlere Ausdehnungskoeffizient α_m strebt dabei einer gewissen Grenze zu, welche von der Temperatur t abhängt, der Δt hinzugefügt war. Somit ist

¹) Ein kleiner Zuwachs irgend einer Größe x wird durch das Symbol x ausgedrückt.

$$\alpha = \frac{1}{V_0} \lim \frac{\Delta V}{\Delta t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

oder in der Bezeichnungsweise der Differentialrechnung

$$\alpha = \frac{1}{V_0} \frac{dV}{dt} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15, a)$$

Die Größe α heißt der Ausdehnungskoeffizient der Substanz bei t^0 und stellt eine Funktion der Größe t dar, wobei letztere mit Hülfe des Wasserstoffthermometers bestimmt wird.

Bisweilen betrachtet man die Veränderung der linearen Dimensionen eines (festen) Stoffes im Zusammenhang mit den Änderungen seiner Temperatur. Bezeichnen wir nun mit l_0 , l_T und l_t die Werte der Länge irgend einer zwei Punkte der gegebenen Stoffmenge verbindenden Geraden bei den Temperaturen 0^0 , T^0 und t^0 , die wie früher mit dem Wasserstoffthermometer gemessen sind; wenn z. B. aus dem Stoffe ein Stab angefertigt war, so können l_0 , l_T und l_t die Längen dieses Stabes bezeichnen. Die Größe

$$\beta_m = \frac{1}{l_0} \frac{l_T - l_t}{T - t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

heist dann der mittlere Koeffizient der linearen Ausdehnung innerhalb der Temperaturen T und t. Wir haben ferner, entsprechend (12)

$$l_t = l_0 (1 + \beta_m t) \ldots \ldots (17)$$

wo β_m der mittlere Koeffizient der linearen Ausdehnung zwischen 0^0 und t^0 ist, und endlich giebt uns

$$\beta = \frac{1}{l_0} \lim \frac{\Delta l}{\Delta t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

oder

$$\beta = \frac{1}{l_0} \frac{d \, l}{d \, t} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (18,a)$$

den Koeffizienten der linearen Ausdehnung bei to.

Die Temperaturen unterhalb 0° werden als negativ betrachtet. Wenn man für die Temperatur Null nicht die Schmelztemperatur des Eises, sondern die sogenannte absolute Nulltemperatur annimmt, welche nach der Celsiusskala um 273° niedriger liegt, so heifst die von diesem Ausgangspunkte gerechnete Temperatur die absolute. Bezeichnet man sie mit T, so folgt aus der Definition

wo t die Temperatur nach der gewöhnlichen Celsiusskala ist.

2. Dichte und specifisches Volumen. In der Physik bezeichnet man mit dem Ausdruck "Dichte" zwei völlig verschiedene Größen; mit einer derselben werden wir uns im zweiten Abschnitte bekannt machen. Der Begriff der anderen Größe geht aus der

Beobachtungsthatsache hervor, daß das Gewicht p eines Stoffes von gegebenem Volumen v von der Art dieses Stoffes abhängt. Hieraus entspringt die Vorstellung von einer gewissen Größe D, die für jede Stoffart charakteristisch ist; man nennt sie Dichte und setzt voraus, daß sie für verschiedene Stoffe proportional dem am selben Orte der Erdoberfläche bestimmten Gewichte p gleicher Volumina v dieser Stoffe und umgekehrt proportional den Volumina v verschiedener Stoffe vom gleichen Gewichte p ist.

Hieraus folgt
$$D = C \frac{p}{n} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (20)$$

Setzt man den Koeffizienten C = 1 (vergl. § 7), so erhält man

$$D = \frac{p}{v} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (21)$$

Diese Formel zeigt, dass für p=1 und v=1 auch die Dichte D=1 wird; also hat man, wenn C=1 gesetzt wird, als Einheit der Dichte zu wählen die Dichte einer solchen Substanz, deren Volumeneinheit die Einheit des Gewichtes besitzt. Wenn man das Gramm und das Kubikcentimeter als Gewichts- resp. Volumeneinheit ansieht, so wird die Einheit der Dichte angenähert (§ 6) gleich der Dichte des Wassers bei 4° C. Behält man die Formel (20) bei, so kann man die Dichte des Wassers als Einheit annehmen und zugleich die Einheiten des Gewichtes und Volumens willkürlich wählen. Die Formel (21) geht für v=1 in die Gleichheit D=p über. Das zeigt uns, wie bei einer besonderen Wahl der Einheiten die Dichte eines Stoffes durch das Gewicht seiner Volumeneinheit (nach unserer verkürzten Ausdrucksweise) gemessen werden kann.

Bezeichnen wir jetzt mit p_1 das Gewicht des Volumens v von Wasser, dessen Dichte wir als Einheit wählen, so erhalten wir nach (20)

$$1 = C \frac{p_1}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

Dividiert man (20) durch (22), so kommt

$$D = \frac{p}{p_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Der Zahlenwert für die Dichte einer Substanz wird also erhalten, wenn man das Gewicht eines beliebigen Volumens dieser Substanz durch das Gewicht eines gleichen Volumens Wasser dividiert.

Im Früheren (S. 18) war darauf hingewiesen worden, das keine Ursache vorhanden sei, zwei angeblich verschiedene Größen, welche Dichte und specifisches Gewicht genannt werden, einzuführen. Bezeichnet man die Zahl 1: C' mit c, so erhält man anstatt (20) und (21) Ausdrücke für den Zahlenwert p des Gewichtes eines homogenen Körpers

$$p = c D r \text{ oder } p = D v \dots \dots$$
 (24)

Hier ist c der Zahlenwert des Gewichtes der Volumeneinheit derjenigen Substanz, deren Dichte als Einheit angenommen wurde; die zweite Formel gilt für den Fall, dass die Volumeneinheit einer solchen Substanz die Einheit des Gewichtes besitzt. Für den Fall, dass man es mit einer heterogenen Substanz zu thun hat, verliert die ursprüngliche Definition der Dichte, die in den Formeln (20) und (21) ausgedrückt ist, ihren Sinn. Man kann indes vom Begriffe der Dichte, als einer für die gegebene Substanz konstanten Größe zu dem Begriffe der Dichte als einer kontinuierlich sich ändernden übergehen. So erhalten wir die Formeln

$$D_m = \frac{Cp}{v} \text{ oder } D_m = \frac{p}{v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (25)$$

welche die mittlere Dichte des Volumens v ergeben, und die Formeln

$$D = C \lim \frac{\Delta p}{\Delta v}$$
 resp. $D = \lim \frac{\Delta p}{\Delta v} \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$

oder

$$D = C \frac{dp}{dv}$$
 resp. $D = \frac{dp}{dv} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (26, s)$

welche für die "Dichte in einem gegebenen Punkte" (um welchen herum ein sehr kleines Volumen Δv liegt) gelten. Es sind dies die Grenzwerte der mittleren Dichte eines unbegrenzt abnehmenden Volumens Δv .

Specifisches Volumen einer homogenen Substanz heißt das von der Gewichtseinheit dieser Substanz eingenommene Volumen. Bezeichnen wir diese Größe mit V, so giebt die zweite Formel (24)

$$DV = 1$$
 und $V = \frac{1}{D} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (27)$

Bei bestimmter Wahl der Einheiten ist also der Zahlenwert des specifischen Volumens gleich dem reciproken Zahlenwerte der Dichte.

Mit Änderung der Temperatur ändert sich auch das specifische Volumen entsprechend der Formel

$$V_t = V_0 (1 + \alpha t) \dots \dots (28)$$

wo α der mittlere Ausdehnungskoeffizient zwischen 0° und t° ist. Die Formeln (27) und (28) ergeben

$$\frac{1}{D_t} = \frac{1}{D_0} (1 + \alpha t) \text{ oder } D_t = \frac{D_0}{1 + \alpha t} \cdot \cdot \cdot (29)$$

wo D_t und D_0 die Dichte bei t^0 und 0° ausdrücken. In den Tabellen für die Zahlenwerte der verschiedenen physikalischen Größen giebt man gewöhnlich die Dichte für 0° an (während die Dichte des Wassers

bei 4°C. als Einheit angenommen ist); wir wollen sie die tabellarische Dichte nennen. Für Quecksilber ist

$$D_0 = 13,596 \dots (30)$$

3. Druck und Spannung. Die Körper sind in der Natur, wie uns die Beobachtung lehrt, immer einem auf ihre Oberfläche wirkenden Drucke ausgesetzt, der von den anderen sie umgebenden Körpern ausgeht. Diesen Druck p werden wir in Kilogrammen pro Quadratmeter Oberfläche ausdrücken, d. h. wir werden als Einheit des äußeren Druckes den Druck von einem Kilogramm auf jeden Quadratmeter der Oberfläche aunehmen. Eine andere Einheit des Druckes ist der Atmosphärendruck; er ist gleich dem Drucke einer Quecksilberschicht von 760 mm Höhe bei 0°, resp. gleich dem Drucke von rund einem Kilogramm auf jeden Quadratcentimeter. Bezeichnen wir diese Druckeinheit mit A. Da eine Wasserschicht von 1 mm Dicke auf jeden Quadratmeter Oberfläche einen Druck von einem Kilogramm ausübt, so ist es klar, daß $A = 760 \times D_0$ ist, wo D_0 die Dichte des Quecksilbers bedeutet; nach (30) erhält man

$$A=760 \times 13.6=10336 \,\mathrm{kg}$$
 pro Quadratmeter . . (31)

Unter der Wirkung des äußeren Druckes verringert sich das Volumen der Körper, aber zu gleicher Zeit nimmt auch der Gegendruck des Körpers auf die ihn unmittelbar umgebenden Körper zu; diesen Gegendruck nennen wir elastische Spannung; als Einheit der elastischen Spannung eines Körpers nehmen wir diejenige Spannung an, bei welcher der Körper auf einen Quadratmeter Oberfläche der ihn umgebenden Körper einen Druck von einem Kilogramm ausübt. Volumenänderung des Körpers hört erst dann auf, wenn seine elastische Spannung gleich dem äußeren Drucke wird. Betrachtet man einen Körper unter Umständen, wo sein Volumen unter der Wirkung äußerer Druckkräfte sich nicht ändert, so erhält man für die elastische Spannung und den äußeren Druck dieselben Zahlenwerte. dessen kann man unter den gekennzeichneten Bedingungen die beiden Ausdrücke "Druck" und "elastische Spannung" unterschiedslos gebrauchen, obgleich diese beiden Größen ihrem Wesen nach durchaus verschieden sind. Übrigens ist leicht einzusehen, dass der Druck, unter dem sich ein Körper befindet, nichts anderes ist, als die elastische Spannung des oder der Körper, welche den ersten von allen Seiten umgeben.

Auf S. 33 wurde auf Temperatur, Dichte (oder specifisches Volumen) und Druck oder Spannung als auf die wichtigsten Zustandsgrößen eines Körpers hingewiesen und es wurde gesagt, daß bei Änderung jeder beliebigen Eigenschaft eines Körpers, die durch eine obiger Größen gekennzeichnet ist, wir von einer Zustandsänderung des Körpers sprechen werden. Hieraus folgt, daß z. B. jede Temperatur- oder

Dichte- oder Druckänderung einer Zustandsänderung des Körpers entspricht, wobei dieser Ausdruck in erweitertem Sinne zu verstehen ist. Im engeren Sinne des Wortes unterscheidet man, wie oben gesagt wurde, drei Zustandsformen (Aggregatzustände) der Materie: die feste, flüssige und gasförmige. Sie sind indes nicht scharf voneinander geschieden; bisweilen befindet sich die Materie in einem Zustande, den man als Zwischenstufe zwischen ihnen bezeichnen kann. So werden wir im vierten Abschnitte sehen, dass die Materie im sogenannten kolloidalen oder plastischen Zustande, welcher eine Zwischenstufe zwischen dem festen und flüssigen darstellt, ein besonderes Interesse verdient.

Es möge hier auf einige charakteristische Merkmale der drei Zustandsformen hingewiesen werden.

- 1. Der feste Zustand. Materie im festen Zustande und in bestimmter Menge, ein sogenannter fester Körper, hat eine bestimmte Gestalt, welche sich im allgemeinen unbegrenzt lange erhält. Diese Gestalt kann sich durch Einwirkung äußeren Druckes ändern und wird, nachdem jener aufgehört hat zu wirken, mehr oder weniger vollständig wieder angenommen. Die Temperatur und der äußere Druck ändern das Volumen eines festen Körpers nur sehr wenig. Seine Moleküle befinden sich zwar in Bewegung, doch entfernt sich jedes von ihnen hierbei nur sehr wenig aus einer gewissen mittleren Lage. Teilen läßet sich ein fester Körper nur durch einen verhältnismäßig bedeutenden, auf seine Oberfläche ausgeübten Druck.
- 2. Der flüssige Zustand. Die Materie im flüssigen Zustande oder ein sogenannter flüssiger Körper hat keine bestimmte Gestalt und andert sich letztere überhaupt sehr leicht; ebenso leicht ist es, einen flüssigen Körper zu zerteilen. Das Volumen einer Flüssigkeit ändert sich, wenn ihre ganze Oberfläche einem Drucke ausgesetzt wird, nur sehr wenig; sobald derselbe nachläfst, wird das frühere Volumen vollständig wieder angenommen. Die Moleküle einer Flüssigkeit bewegen sich nicht nur um ihre mittleren Lagen, sondern sie ändern allmählich auch die letzteren, so dass ihre gegenseitige Lage sich verändert. Die Flüssigkeiten sind dem Pascalschen Grundgesetze unterworfen: ein auf die Oberfläche der Flüssigkeit von äußeren Kräften ausgeübter Druck wird durch sie nach allen Seiten hin gleichmäßig fortgepflanzt, d. h. wenn auf die Einheit der Flüssigkeitsoberfläche ein Druck ausgeübt wird, so wird derselbe von ihr auf jede Oberflächeneinheit der sie umgebenden Körper übertragen. Wenn man das Eigengewicht der Flüssigkeit mit in Betracht zieht, so folgt aus dem Pascalschen Gesetze das Archimedische Gesetz: ein in eine Flüssigkeit eingetauchter Körper erfährt von letzterer einen Auftrieb, welcher einen scheinbaren Gewichtsverlust, gleich dem Gewichte der vom eingetauchten Körper verdrängten Flüssigkeit, veranlaßt.



Alle Flüssigkeiten gehen von selbst und unter allen Umständen ununterbrochen in den gasförmigen Zustand über, welche Erscheinung Verdunstung genannt wird.

3. Der gasförmige Zustand. Materie im gasförmigen Zustande oder einfacher ein Gas besteht aus Molekülen, deren jedes sich in geraden Linien bewegt und seine Bewegungsrichtung nur beim Zusammentreffen mit anderen Molekülen oder der Oberfläche eines das Gas begrenzenden Körpers ändert (z. B. den Wandungen des das Gas einschließenden Gefäßes). Infolgedessen erfüllt ein Gas in kurzer Zeit jeden in seiner Nachbarschaft vorhandenen leeren Raum; es hat, wie man sagt, das Bestreben, sich auszudehnen, d. h. ein möglichst großes Volumen einzunehmen, was aber, wie später noch ausgeführt werden wird, nicht von abstoßenden Kräften herrührt. Die Gesamtheit der Stölse der die Oberfläche eines dem Gase benachbarten Körpers treffenden Gasmoleküle ruft den Druck hervor, welchen dieser Körper von seiten des Gases erleidet. Dieser Druck, den man Gasdruck nennt, wird, wie wir gesehen haben, entweder durch die Anzahl Kilogramme auf den Quadratmeter Oberfläche oder durch den Atmosphärendruck ge-Damit sich das Volumen eines Gases nicht ändert, ist es erforderlich, dass seine Spannung dem auf das Gas von außen her wirkenden Drucke gleich sei. Das Volumen eines Gases nimmt zu oder ab, sobald seine Spannung größer resp. kleiner ist als der äußere Druck.

Die Gesetze von Pascal und Archimedes gelten auch für die Gase.

Die Gase folgen angenähert den Gesetzen von Boyle-Mariotte und Gay-Lussac.

Das Gay-Lussacsche (Charlessche) Gesetz lautet: Der Ausdehnungskoeffizient der Gase, welche bei konstantem Außendruck erwärmt werden, ist eine konstante Größe und für alle Gase dieselbe, nämlich

$$\alpha = \frac{1}{275} = 0.00366 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (32)$$

Die Formel (12) nimmt demnach, wenn man V statt V_t schreibt, folgende Form an

$$V = V_0 \left(1 + \frac{1}{273}t\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)$$

Das Boyle-Mariottesche Gesetz lautet: Das Volumen einer gegebenen Gasmenge ist indirekt proportional dem Außendruck (oder die Spannung einer gegebenen Gasmenge ist ihrem Volumen indirekt proportional), wenn die Temperatur des Gases ungeändert bleibt.

Diese beiden Gesetze zeigen, dass sich das Volumen eines Gases beträchtlich ändern kann, wenn sich die Temperatur und besonders, wenn sich der Außendruck ändert.

Gas dichte. Es ist wohl festzuhalten, dass zur Dichtemessung der Gase unter anderen zwei verschiedene Einheiten im Gebrauch sind.

- a) Als Einheit der Dichte gilt die Dichte des Wassers. Der Zahlenwert für die Dichte eines gegebenen Gases ist hierbei eine Größe, welche sich in den weitesten Grenzen in Abhängigkeit von der Temperatur des Gases und von dem auf demselben lastenden Drucke ändert. Die durch obige Einheit gemessene Dichte eines Gases können wir als Dichte des Gases bezogen auf Wasser bezeichnen.
- b) Bei der Dichtebestimmung eines Gases nimmt man sehr oft die Dichte der Luft bei der gleichen Temperatur und demselben Druck als Einheit an. Diese Dichte ist, wenigstens innerhalb der Grenzen, für welche die Gesetze von Boyle-Mariotte und Gay-Lussac für Luft und das zu untersuchende Gas gelten, eine konstante Größe. Wir können sie als Dichte des Gases, bezogen auf Luft von gleichem Druck und gleicher Temperatur, bezeichnen.

Dass eine strenge Sonderung der beiden Dichten notwendig ist, geht unter anderem daraus hervor, dass im Wortlaut verschiedener sich auf die Gase beziehenden Gesetze gewöhnlich nur von der "Dichte des Gases" die Rede ist, obgleich bald von der ersten, bald von der zweiten gesprochen wird. Es mögen hier zwei Beispiele dasur folgen:

- 1. Das Boyle-Mariottesche Gesetz in veränderter Form lautet: Die Dichte einer gegebenen Gasmenge bei konstanter Temperatur ist dem Außendruck direkt proportional. Hier ist von der auf Wasser bezogenen Dichte die Rede.
- 2. Die Geschwindigkeit der Gasmoleküle bei gegebener Temperatur ist der Quadratwurzel aus der Dichte des Gases indirekt proportional. Hier ist von der auf Luft bezogenen Dichte die Rede. Die Geschwindigkeit der Gasmoleküle ändert sich also nicht bei Verdichtung oder Verdünnung des Gases, wie dies scheinen könnte, falls man die zwei Dichten verwechselt.

Der Zustand eines Systems. Wenn man es mit einem System von Körpern oder einzelnen Molekülen zu thun hat, so kann der Begriff des "Zustandes" noch weiter verallgemeinert werden. Wir wollen jede Änderung in der gegenseitigen Lage der Teile des Systems ebenfalls eine Zustandsänderung des Systems nennen.

Zum Schlus sei noch bemerkt, dass der Übergang eines Körpers oder Systems aus einem gegebenen Zustande in einen anderen auf unendlich vielen verschiedenen Wegen erfolgen kann. So kann z. B. der Übergang einer gegebenen Gasmenge aus einem Zustande niedriger Temperatur und kleinen Volumens in einen mit hoher Temperatur und großem Volumen dadurch erfolgen, dass man entweder das Gas bei

konstantem Volumen erwärmt und darauf bei konstanter Temperatur ausdehnt oder umgekehrt zuerst das Volumen und dann die Temperatur ändert, oder endlich Temperatur und Volumen gleichzeitig ändert, was auf unendlich viele verschiedene Arten geschehen kann.

§ 9. Erhaltung der Materie. Im vorhergehenden Paragraphen hatten wir uns mit den Zustandsänderungen der Materie bekannt gemacht.

Zu den Zustandsänderungen der Materie kann man auch die Vorgänge bei den chemischen Reaktionen rechnen. Vereinigen sich Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser, so ist in dem letzteren sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff enthalten, jedoch in einem ganz besonderen Zustande der Zerteilung in Atome.

Für alle möglichen, sowohl physikalischen als auch chemischen Zustandsänderungen gilt folgendes Grundprinzip von der Erhaltung der Materie:

Bei keiner irgendwie möglichen physikalischen oder chemischen Veränderung, der die Materie unterworfen ist, wird sie neu erzeugt oder verschwindet sie; ihre Menge bleibt immer unverändert dieselbe.

Weiter unten wird eine Erläuterung dieses Prinzips gegeben und genauer darauf hingewiesen werden, auf welche Größe sich eigentlich die Unveränderlichkeit, von welcher eben die Rede war, bezieht.

- § 10. Einige Sätze aus der Mathematik. Im folgenden sollen einige wichtige mathematische Sätze in die Erinnerung zurückgerufen resp. in diejenige Form gebracht werden, in der sie später benutzt werden.
- I. Das Mass für ebene Winkel und Raumwinkel. Gewöhnlich misst man ebene Winkel (folglich auch Flächenwinkel) durch Grade, Minuten und Sekunden, wobei der rechte Winkel gleich 90° gesetzt wird. Außerdem werden ebene Winkel auch durch den als Einheit des Winkels geltenden Winkel gemessen, dessen Bogen gleich den zugehörigen Schenkelabschnitten ist, d. h. durch den Winkel von

Der Winkel von vier Rechten ist danach gleich

$$\alpha = 2\pi = 6,28319$$
 (35)

ein Rechter gleich $\frac{\pi}{2}$ u. s. w.

Hat man auf diese Weise den Zahlenwert eines Winkels bestimmt, so kann man für sehr kleine Winkel

$$\sin \alpha = \alpha$$
; $tg \alpha = \alpha$ (36)

setzen.

Dies ergiebt sich auch aus der Definition des Sinus und der Tangente.

Ein Raumwinkel (an der Spitze eines beliebigen Kegels) wird bekanntlich folgendermaßen gemessen: Stellen wir uns die Oberfläche einer Kugel vom Radius r, deren Zentrum sich im Scheitel des Raumwinkels befindet, vor; letzterer trennt von der Kugelfläche einen Teil ab, den wir mit s bezeichnen wollen.

d. h. der Zahlenwert eines Raumwinkels ist gleich dem Verhältnisse der Fläche s zum Quadrat des Radius. Als Einheit des Raumwinkels nehmen wir hierbei einen solchen Winkel an, für welchen die Fläche s genau r^2 Flächeneinheiten enthält. Der ganze Raumwinkel, welcher um einen Punkt herum liegt, ist gleich 4π , da für ihn $s=4\pi r^2$ ist; der Raumwinkel, welcher von einer durch seinen Scheitel gehenden Ebene begrenzt ist, ist gleich 2π , denn das zugehörige s ist die Oberfläche einer Halbkugel. Ein Raumwinkel, welcher von drei zu einander senkrechten Ebenen gebildet wird, ist gleich $4\pi:8=\pi:2$. Aus (37) folgt

II. Berechnung einiger Größen von der Form $\lim \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Die Formeln (15), (18) und (26) weisen darauf hin, daße es notwendig ist, Größen von der Form $\lim \frac{\Delta y}{\Delta x}$ berechnen zu können, wo Δx den sehr kleinen Zuwachs einer Größe x und Δy den zugehörigen Zuwachs einer anderen Größe y, die von x abhängt, bedeutet. Wenn y irgend eine Funktion von x ist, was man symbolisch wie folgt ausdrückt

so ist der gesuchte Grenzwert eine neue Funktion von x, die man mit y' oder f'(x) bezeichnet, also

$$y' = f'(x) = \lim_{\Delta x} \frac{\Delta y}{\Delta x} \left[= \frac{dy}{dx} \right] \cdot \cdot \cdot \cdot (40)$$

Diese neue Funktion heißt die Ableitung (der Differentialquotient) von y nach x.

Wir wollen nunmehr die Ableitungen für zwei besondere Fälle finden.

1. Es sei

$$y = (fx) = Ax^n + Bx^m + Cx^p + \cdots \cdot (41)$$

wo n, m, p u. s. w. ganze positive Zahlen, A, B, C... willkürliche Zahlenkoeffizienten sind. Wenn man zur Größe x die kleine Größe Δx hinzufügt, so erhält man anstatt y die veränderte Größe $y + \Delta y$,

wobei sich die Gleichung

$$y + \Delta y = A(x + \Delta x)^n + B(x + \Delta x)^m + C(x + \Delta x)^p + \cdots$$

oder

$$y + \Delta y = A(x^{n} + nx^{n-1} \Delta x + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2} (\Delta x)^{2} + \cdots)$$

+
$$B(x^{m} + mx^{m-1}\Delta x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}x^{m-2}(\Delta x)^{2} + \cdots)$$

$$+ C(x^{p} + px^{p-1} \Delta x + \frac{p(p-1)}{1+2}x^{p-2}(\Delta x)^{2} + \cdots) + \cdots$$

ergiebt. Zieht man hiervon (41) ab und dividiert durch Δx , so erhält man, wenn man die Glieder, welche Δx nicht enthalten, vorausschreibt

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = Anx^{n-1} + Bmx^{m-1} + Cpx^{p-1} + \cdots + K\Delta x,$$

wo K die Summe aller Glieder mit dem Faktor Δx ist. Für den Grenzwert, für welchen Δx unendlich abnimmt, verschwindet das Glied $K\Delta x$ und wir erhalten folgende Formel für die Ableitung von y = f(x)

$$y' = f'(x) = \lim_{x \to \infty} \frac{\Delta y}{\Delta x} \left[= \frac{dy}{dx} \right] = Anx^{n-1} + Bmx^{m-1}$$

$$+ Cpx^{p-1} + \cdots$$

$$(42)$$

So erhält man z. B. wenn $y = 4 x^3 - 5 x^2$ ist, $y' = 12 x^2 - 10 x$.

$$y = A \sin px \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (43)$$

wo A und p beliebige Zahlen sind. Wir finden

$$y + \Delta y = A \sin p (x + \Delta x) = A \sin p x \cos p \Delta x + A \cos p x \sin p \Delta x.$$

Zieht man hiervon (43) ab, so kommt

$$\Delta y = -A \sin p x (1 - \cos p \Delta x) + A \cos p x \sin p \Delta x.$$

Im ersten Gliede werde $1 - \cos p \Delta x$ durch $2 \left(\sin \frac{p \Delta x}{2} \right)^2$ und sodann auf Grund der Formeln (36) die Sinusse sehr kleiner Winkel durch die Winkel selbst ersetzt; dividiert man dann die ganze Gleichung durch Δx , so kommt

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{1}{2} A p^2 (\Delta x) \sin p x + A p \cos p x.$$

Für den Grenzwert verschwindet das erste Glied und man erhält folgendes Resultat:

Wenn

so ist

 $y = A \sin p x$ $y' = f'(x) = \lim \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{dy}{dx} = A p \cos p x$


3. Wir überlassen dem Leser die Herleitung der analogen Formel:

wenn
$$y = A \cos p x$$

so ist $y' = f'(x) = \lim \frac{\Delta y}{\Delta x} \left[= \frac{dy}{dx} \right] = -Ap \sin x$ (45)

III. Tangente und Krümmungsradius. Der Begriff der Tangente in einem gegebenen Punkte M (Fig. 1) einer Kurve CD wird folgendermaßen erhalten. Wir wählen auf der Kurve einen anderen Punkt M_1 , welcher nahe bei M liegt und ziehen durch M und M_1 die


Gerade AB. Eine solche Gerade heißt Sekante der Kurve CD. Stellen wir uns vor, daß der Punkt M₁, ohne die Kurve zu verlassen, sich dem Punkte M fortwährend nähert, und daß die Sekante BA unausgesetzt durch M und den bewegten Punkt M₁ führt, dann ist klar, daß sie



sich um den Punkt M drehen wird. Bei Annäherung von M_1 an M wird sich die Sekante unausgesetzt der Lage einer gewissen Geraden ST nähern und diese Gerade heißt die Tangente der Kurve im Punkte M. Die Gerade NN, welche zu der Tangente senkrecht steht, heißt die Normale der gegebenen Kurve im Punkte M.

Die Richtung einer Kurve wird in jedem Punkte durch die Richtung der Tangente bestimmt. Bei Betrachtung verschiedener Kurven bemerkt man, dass sich in einigen Teilen derselben die Richtung sehr schnell ändert, in anderen langsamer; hieraus entspringt nun

für uns die Vorstellung von der größeren oder geringeren Krümmung einer Kurve. Ohne eine genaue Definition dieses Begriffes zu geben, soll hier nur gesagt werden, dals die Krūmmung um so größer ist, je größer der Winkel azwischen den



Tangenten AS und BT (Fig. 2) ist, welche in den Endpunkten eines Teiles dieser Kurve (mit der Länge s) gezogen sind. Nimmt man

 $A_1B_1 = AB = s$ an und findet, daß $\alpha_1 > \alpha$ ist, so kann man sagen, der Teil A_1B_1 habe eine stärkere Krümmung als AB.

Wenden wir uns nun dem Kreise zu, der ja in allen Teilen die gleiche Krümmung hat. Als Mass dieser Krümmung λ nehmen wir den Winkel zwischen zwei Tangenten an, welche an zwei um die Einheit der (längs der Kreislinie gerechneten) Entfernung von einander abstehende Punkte gezogen sind. Es sei AB = s (Fig. 3) ein Kreisbogen und $\alpha = \angle DFE$ der Winkel zwischen den zu den Punkten A und B gezogenen Tangenten. Da $\angle DFE = \angle ACB$, so ist der Winkel α offenbar proportional dem Bogen s und wir haben


$$\lambda = \frac{\alpha}{s} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (46)$$

Es ist aber $s = \alpha R$, also

$$\lambda = \frac{1}{R} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (47)$$

Fig. 4.

Die Krümmung einer Kreislinie wird also durch den reciproken Wert des Radius gemessen. Die Einheit der Krümmung ist die



Krümmung einer Kreislinie, deren Radius gleich der Einheit ist. Für die beliebige Kurve MN (Fig. 2) erhalten wir die mittlere Krümmung λ_m des Kurvenabschnittes AB = s aus der Formel

Von dieser wollen wir zum Begriffe der Krümmung einer Kurve in einem gegebenen Punkte derselben übergehen. Wählen wir auf der Kurve PQ (Fig. 4) den Punkt N ganz nahe bei M und möge $MN = \sigma$ sein; ziehen wir zu M und N die Tangenten MS und NT, welche den kleinen Winkel $\angle SDT = \alpha$ bilden und die Normalen MA und NB, welche sich in einem Punkte C schneiden. Die mittlere Krümmung des kleinen Bogens σ ist dann gleich $\lambda_m = \frac{\alpha}{\sigma}$; der Grenz-

wert λ , welchem sich diese Größe bei fortgesetzter Annäherung des Punktes N an M nähert, giebt den Zahlenwert der Krümmung im Punkte M; man erhält demnach für die Krümmung

$$\lambda = \lim_{\overline{\mathfrak{g}}} \overset{\alpha}{\cdots} \cdots \cdots \cdots (49)$$

Wenn N an M heranrückt, so ändert die Normale NB ihre Lage und rückt der Punkt C an der Normalen MA weiter. Er nähert sich hierbei einer gewissen Grenzlage, die wir mit E bezeichnen wollen.

Wir ziehen jetzt durch den Punkt M eine Kreislinie, deren Zentrum sich auf der Normalen MA befindet und deren Krümmung gleich der Kurvenkrümmung im Punkte M ist. Aus (47) und (49) folgt, daß der Radius R dieses Kreises der Gleichung

$$\lambda = \lim \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{1}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50)$$

genügen muls.

Dieser Kreis heißt der Krümmungskreis und sein Radius der Krümmungsradius der gegebenen Kurve im Punkte M. Man kann nachweisen, daß erstens R = ME ist, d. h. daß das Zentrum des Krümmungskreises die Grenzlage des Durchschnittspunktes zweier unendlich naher Normalen der Kurve hat und daß zweitens der Krümmungskreis die Grenzlage jener Kreise bildet, welche durch M und zwei benachbarte unendlich nahe Punkte N und N_1 oder N und N_2 gehen.

§ 11. Vektoren. Auf S. 31 bezeichneten wir als Vektor eine solche Größe, die im gegebenen Punkte nicht nur einen bestimmten Zahlenwert, sondern auch eine bestimmte Richtung hat.

Jeder Vektor kann durch einen Pfeil dargestellt werden. Der Pfeil geht von dem Punkte aus, auf welchen der Vektor sich bezieht; es ist dies der Angriffspunkt des Pfeiles. Die Richtung des Pfeiles wird derjenigen des Vektors gleich gemacht, die Länge desselben proportional der Größe des Vektors, d. h. die Anzahl Längeneinheiten, welche in der Länge des Pfeiles enthalten sind, wird gleich oder (besonders, wenn es mehrere Vektoren darzustellen giebt) proportional dem Zahlenwerte des Vektors gemacht.


Aus zwei gegebenen Vektoren mit demselben Angriffspunkte kann man einen dritten konstruieren, welcher durch die Diagonale des Parallelogramms aus den gegebenen Vektoren dargestellt wird. Die gegebenen Vektoren heißen sodann die Komponenten. Der Übergang von zwei gegebenen Vektoren zu einem dritten heißst geometrische Addition zum Unterschiede von der algebraischen, d. h. der gewöhnlichen Summation. Der dritte Vektor heißst die geometrische Summe der gegebenen Vektoren P = AB und Q = AC (Fig. 5 a. f. S.); die geometrische Summe

Digitized by Google

von P und Q ist R = AD. Symbolisch wird die geometrische Summierung folgendermaßen ausgedrückt:

Die Striche über den Buchstaben bedeuten, dass die Summierung eine geometrische ist.

Die Konstruktion der geometrischen Summe kann auch verkürzt ausgeführt werden: Man zieht vom Endpunkt B eines der beiden



Vektoren eine Gerade BD, die gleich und parallel dem anderen Vektor Q = AC ist; mit dem Endpunkte D dieser Geraden verbindet man den Punkt A durch eine zweite Gerade; diese stellt dann die gesuchte geometrische Summe dar.

Wenn ein Vektor R ge-

geben ist, so kann man von ihm auf eine unendliche Anzahl von Arten so zu zwei neuen Vektoren P und Q übergehen, daß R die geometrische Summe der Vektoren P und Q darstellt. Ein solcher Übergang heißst Zerlegung des Vektors R in zwei Komponenten P und Q. Wenn P und Q einen rechten Winkel bilden, so ist


$$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$$
, $\cos (R, P) = \frac{P}{R}$, $\cos (R, Q) = \frac{Q}{R}$

Die geometrische Summe ist gleich der algebraischen, wenn die beiden Vektoren gleiche Richtung haben. Dasselbe gilt auch von Vektoren, welche entgegengesetzte Richtung haben und denen ungleiche Zeichen beigefügt waren; im entgegengesetzten Falle wird die geometrische Summe gleich der algebraischen Differenz. Wenn die Vektoren ihrem Sinne nach als positiv gelten, so besteht folgende Ungleichheit

$$P-Q\leqslant P+Q\leqslant P+Q \quad . \quad . \quad . \quad (52)$$

wobei $P \geqslant Q$ ist.

Die Änderung eines Vektors kann eine geometrische sein. Nehmen wir an, es ändere sich der Vektor P = AB (Fig. 6) der



Größe und Richtung nach derart, daß der veränderte Vektor durch den Pfeil A C dargestellt werde; wenn man jetzt das Parallelogramm konstruiert, so kann man sich vorstellen, daß die Änderung durch geome-

trische Addition des Vektors P mit einem Vektor AD hervorgebracht sei. Diesen Vektor nennen wir den geometrischen Zuwachs des Vektors P und bezeichnen ihn mit $\overline{\Delta P}$, zum Unterschiede vom algebraischen Zuwachs ΔP .


Die geometrische Summe R dreier Vektoren P_1 , P_2 und P_3 , welche denselben Angriffspunkt A haben (Fig. 7), wird erhalten, wenn man zuerst zwei Vektoren P_1 und P_2 addiert, deren geometrische Summe

der Vektor AE ist, und sodann die Vektoren AE und P_3 , deren Summe R = AF ist. Aus der Figur geht hervor, daß

$$\overline{R} = \overline{P_1} + \overline{P_2} + \overline{P_3}$$

dargestellt wird durch die Diagonale des aus den drei gegebenen Vektoren konstruierten Parallelepipedons.

Einfacher kann man R finden, wenn man vom Endpunkte B eines der drei Vektoren die Gerade



 $BE \parallel \text{und} = P_2$ und darauf von E aus die Gerade $EF \parallel \text{und} = P_3$ zieht. Die Gerade, welche A mit F verbindet, ist alsdann der gesuchte Vektor.

Umgekehrt kann man den Vektor R auf unendlich viele verschiedene Arten durch drei Komponentvektoren ersetzen, nämlich durch

die Kanten eines Parallelepipedons, dessen Diagonale Rist. Wenn die drei Komponentvektoren zu einander
senkrecht sind, so ist das
Parallelepipedon ein rechtwinkliges. Wählen wir den
Angriffspunkt der Vektoren
zum Anfangspunkt der Koordinatenachsen x, y, ε , welche
die Richtung der drei Komponentvektoren haben und bezeichnen wir letztere mit R_x , R_y und R_z (Fig. 8), dann ist

$$\bar{R} = \bar{R}_x + \bar{R}_y + \bar{R}_z \quad . \quad . \quad (53)$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$
 (53, a)

$$\cos (R, x) = \frac{R_x}{R};$$
 $\cos (R, y) = \frac{R_y}{R};$ $\cos (R, z) = \frac{R_z}{R}$ (53, b)


 R_x , R_y und R_z sind die Projektionen des Vektors R auf die Richtungen der Koordinstenachsen.

Es seien uns zwei Vektoren P und Q und deren auf den Koordi-

natenachsen liegende Komponenten P_x , P_y , P_z , Q_x , Q_y und Q_z gegeben; aus der analytischen Geometrie folgt dann, daß $\cos(P, Q) = \cos(P, x)$ $\cos(Q, x) + \cos(P, y) \cos(Q, y) + \cos(P, z) \cos(Q, z)$ ist.

Setzt man dann in die rechte Seite die Werte der Kosinusse nach Formel (53, b) ein, so kommt

$$PQ \cos (P, Q) = P_x Q_x + P_y Q_y + P_z Q_z$$
 . . . (54)



Wenn eine beliebige Zahl von Vektoren P_1 , P_2 , P_3 , P_i den gemeinsamen Angriffspunkt A (Fig. 9) hat, so wird ihre geometrische Summe dadurch erhalten, dass man zunächst

zwei Vektoren geometrisch addiert, darauf die erhaltene Summe mit dem dritten addiert u. s. w. Symbolisch drückt man das folgendermaßen aus:

$$\overline{R} = \overline{P_1} + \overline{P_2} + \overline{P_3} + \cdots + \overline{P_i} + \cdots = \Sigma \overline{P_i}$$
. (55)

Einfacher läst sich der Vektor R durch Konstruktion des sogenannten Polygons der Vektoren finden; vom Endpunkte B eines der Vektoren zieht man $BG \parallel \text{und} = P_2$; dann von G die Gerade $GH \parallel \text{und} = P_3$; von H die Gerade $HI \parallel \text{und} = P_4$ u. s. w. Die Gerade, welche dann den Punkt A mit dem Punkte K der gebrochenen Linie verbindet, die also das Polygon schließt, stellt die gesuchte geometrische Summe R dar.

Ist $P_{i,x}$ die Projektion des Vektors P_i auf eine beliebige Richtungslinie x und R_x die Projektion des Vektors R auf dieselbe Richtungslinie, so ist

d. h. R_x ist die algebraische Summe der Vektoren $P_{i,x}$. Hieraus folgt nach (53, a)

$$R^2 = (\Sigma P_{i,x})^2 + (\Sigma P_{i,y})^2 + (\Sigma P_{i,s})^2$$
 . . (57)

§ 12. Die Journallitteratur. Die physikalische Litteratur ist, so weit sie sich auf Originalarbeiten ohne didaktischen Zweck bezieht, größstenteils in den zahlreichen von gelehrten Gesellschaften und Institutionen (Universitäten, Akademieen u. s. w.) herausgegebenen Zeitschriften verstreut.

Sehr ausführliche Litteraturangaben über einzelne Fragen kann man unter anderen in folgenden Werken finden: Winkelmann, Handbuch der Physik. Breslau 1891 bis 1896.

Landolt, Physikalisch-chemische Tabellen. Berlin 1894. Auf S. 539 findet sich eine sehr gute Journalübersicht.

Verdet, Conférences de Physique.

Ferner finden sich in einigen Lehrbüchern, die sich auf specielle Teile der Physik beziehen, sehr ausführliche Übersichten über die Litteratur dieser Teile, z. B. in G. Wiedemann, Die Lehre von der Elektricität; Verdet, Théorie mécanique de la chaleur; H. v. Helmholtz, Physiologische Optik, u. s. w.

Beim Hinweis auf eine bestimmte gelehrte Abhandlung ist es üblich, den Titel des dieselbe enthaltenden Journals verkürzt anzuführen. Dasselbe soll auch in diesem Buche in den am Ende jedes Abschnittes befindlichen Litteraturnachweisen geschehen, weshalb der Leser an dieser Stelle mit einigen der wichtigsten Journale bekannt gemacht wird. Es sei hier noch bemerkt, dass einige Journale in Serien mit besonderer Numerierung der Bände erscheinen. Die Seriennummer soll in den Citaten der Bandnummer in Klammern vorangesetzt werden.

- Journal der russischen physico-chemischen Gesellschaft (russisch), erscheint seit 1869 in St. Petersburg; alljährlich ein Band (im Jahre 1900 Band 32); seit 1874 erschienen zwei Teile, ein chemischer und ein physikalischer, jeder von ihnen bringt im ersten Abschnitte Originalartikel, im zweiten Abschnitte Referate. Soll verkürzt bezeichnet werden mit Journ. d. russ. ph. Ges.
- Arbeiten der physikalischen Sektion der Gesellschaft von Freunden der Naturkunde (russisch) in Moskau. Im Jahre 1900 erschien der 11. Band. Mosk. Ges. d. Nat.
- Iswestija, Sapiski, Protocolli (russisch), d. h. Nachrichten, Schriften, Protokolle u. s. w. der russischen Universitäten und verschiedener bei denselben bestehenden physico-mathematischen und physico-chemischen Gesellschaften.
- 4. Bulletin de l'Académie Impériale des sciences de St. Petersbourg. In den Jahren 1843 bis 1859 sind 17 Bände unter dem Titel Bulletin de la classe physico-mathematique de l'Acad. etc., sodann 32 Bände von 1860 bis 1888 erschienen. Die neue Serie begann 1890.
 Bull. Ac. de St. Petersb.
- 5. Mémoires de l'Acad. Impér. des sciences de St. Petersb. I. Serie 14 Bände (Commentarii) 1726 bis 1746; II. Serie (Novi commentarii) 1747 bis 1776; III. Serie (Acta) 1777 bis 1782; IV. Serie (Nova acta) 1783 bis 1802; V. Serie 1803 bis 1829; VI. Serie 1830 bis 1852 (gleichzeitig erschienen die "Sciences mathematiques et physiques" und "Mémoires, présentés par divers savants"); VII. Serie begann 1859.
 - Mém. de l'Acad. de St. Petersb.
- 6. Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, Paris. Wöchentlich eine Nummer; jährlich zwei Bände; seit 1835. Im Jahre 1900 erschien der 129. und 130. Band. C. R.
- 7. Annales de Chimie et de Physique, Paris. Seit 1789, gegenwärtig erscheinen jährlich drei Bände. Erscheint in Serien, von der dritten an enthält jede Serie 30 Bände. Im Jahre 1894 begann die siebente Serie. Ann. ch. et phys.
- 8. Journal de Physique théorique et appliquée, Paris. Seit 1872, alljährlich ein Band; erscheint in Serien zu je zehn Bänden. Im Jahre 1892 begann die dritte Serie. Heisst auch bisweilen Journ. d'Almeida. J. d. phys.
- Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France, Paris. Seit 1818. Mém. de l'Acad. Fr.

- 10. Bulletin de la Société Chimique de Paris. Jährlich zwei Bände; die dritte Serie begann 1889. Bull. Soc. Chim.
- 11. Annalen der Physik und Chemie, Leipzig. Seit 1799, jährlich drei Bände. In den Jahren 1799 bis 1824 bekannter unter dem Titel Gilberts Annalen (Band 1 bis 76). Von 1824 bis 1877 bekannter unter dem Titel Poggendorffs An-

nalen (Band 1 bis 160). Pogg. Ann.

Zwischen 1842 und 1878 erschienen acht Ergänzungsbände.

Pogg. Ann. Ergbd. Pogg. Ann. Jublbd.

1874 erschien ein Jubelband. Von 1877 bis 1899 bekannt unter dem Titel Wiedemanns Annalen Wied. Ann. oder W. A.

Seit 1900 unter dem Titel Annalen der Physik, genannt Drudes Drud. Ann.

- 12. Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie, Leipzig. Jährlich ein Band Referate; seit 1877; 1900 erschien der 24. Band. Beibl.
- 13. Justus Liebigs Annalen der Chemie. 1832 bis 1855 Heidelberg. 1855 bis 1892 Heidelberg und Leipzig, seit 1892 Leipzig. 1832 bis 1839 Annalen der Pharmacie (Band 1 bis 32). 1840 bis 1874 Annalen der Chemie und Pharmacie (Band 33 bis 172). Außerdem noch acht Ergänzungsbände in verschiedenen Jahren erschienen.

14. Sitzungsberichte der königlich preußsischen Akademie der

Wissenschaften. Jährlich ein Band. Berlin.

Berl. Ber. oder Stzber. Berl. Akad.

- 15. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien. Seit 1848; jährlich ein bis zwei Bände. 1899 er-Wien. Ber. oder Stzber. Wien. Akad. schien der 108. Band.
- 16. Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Seit 1832; erscheinen unregelmäßig. Abhandl. bayer. Akad.
- 17. Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Seit 1871; jahrlich ein Band. Stzber. bayer. Akad.
- 18. Zeitschrift für Mathematik und Physik. Seit 1856; jährlich ein Band. Herausgegeben von Schlömilch im Vereine mit Anderen: seit 1873 zusammen mit Cantor. Schlömilchs Ztschr.
- 19. Repertorium der Physik. Von 1865 bis 1883 Carls Repertorium, von 1883 bis 1891 Exners Repertorium; im Ganzen sind 27 Bände erschienen. Repert. d. Phys.
- 20. Zeitschrift für physikalische Chemie, Leipzig. Jährlich drei Bände. Im Jahre 1900 erschienen Band 31 bis 33. Ztschr. Phys. Ch.
- 21. Zeitschrift für Instrumentenkunde, Berlin. Seit 1881; im Jahre 1900 erschien Band 20. Instr.
- 22. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. Seit 1868. Chem. Ber.
- 23. Die Fortschritte der Physik, Braunschweig. Erscheinen jährlich. Fortschr.
- 24. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht, Berlin. Jährlich sechs Hefte; im Jahre 1900 erschien Band 15. Ztschr. phys.-chem. Unter.
- 25. Physikalische Zeitschrift. Erscheint seit 1899; vierzehntägig ein Heft. Phys. Ztschr.
- 26. Zeitschrift für Elektrochemie. Wöchentlich ein Heft. Im Jahre 1900 erschien Band 7. Ztschr. f. Elektr.-Chem.

- Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin. Erscheint seit 1880; wöchentlich ein Heft. Im Jahre 1900 erschien Band 21.
 Eltech. Ztschr.
- Archives des sciences physiques et naturelles, Genf. Erscheint in Serien (periodes). Jährlich zwei Bände. Seit 1896 die vierte Serie. Arch. sc. phys.
- 29. The Philosophical Magazine and Journal of Science, London. Seit 1798. Erscheint in Serien. Seit 1830 unter dem Titel The London and Edinburgh Phil. Mag. u. s. w. Im Jahre 1876 begann die fünfte Serie. Jährlich zwei Bände. 1900 erschien Band 49 und 50. Phil. Mag.
- Physical Review, New York und London. Jährlich zwei Bande. 1900 erschien Band 10. und 11.
 Phys. Rev.
- Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Seit 1865. Im Jahre 1899 erschien Band 193. Jährlich ein oder zwei Bände.
 Trans. R. Soc.
- 32. Proceedings of the Royal Society of London. Seit 1832. Im Jahre 1899 erschien Band 64. Proc. R. Soc.
- 33. Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Seit 1822; erscheint unregelmäßig. Trans. Cambr. Soc.
- Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Seit 1866; erscheint unregelmäßig.
 Proc. Cambr. Soc.
- 35. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Seit 1788; erscheint unregelmäßig. Trans. Edinb. Soc.
- Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Seit 1835;
 erscheint unregelmäßig.
 Proc. Edinb. Soc.
- 37. Report of the British Association for the Advancement of Science. Seit 1833; jährlich ein Band fürs vorhergehende Jahr mit Angabe des Ortes, an welchem der Kongress stattsand. Im Jahre 1896 erschien Band 65.
 Report.
- Journal of the Chemical Society, London. Seit1849; jährlich zwei Bände.
 J. Chem. Soc.
- 39. Chemical News, London. Seit 1860; jährlich zwei Bände. Chem. News.
- Atti della Reale Academie dei Lincei, Rom. Seit 1847; erscheint in Serien. 1892 begann die fünfte Serie. Atti Ac. dei Lincei.
- 41. Il nuovo Cimento, Pisa. Seit 1855; jährlich zwei Bände; 1895 begann die vierte Serie. Im Jahre 1900 erschien Band 11 und 12. Nuov. Cim.
- Memorie della Academia delle scienze dell' Instituto di Bologna. Seit 1850; erscheint in Serien, jährlich ein Band. 1890 begann die fünfte Serie.
 Mem. d. Bologna.
- Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani. Seit 1872;
 jährlich ein Band. Im Jahre 1898 erschien Band 27.
 Spettr. Ital.
- 44. The American Journal of Science and Arts. Wird bisweilen Sillimans Journal genannt. Seit 1819; erscheint in Serien; 1896 begann die vierte Serie. Sill. J. oder Amer. J. of Sc.
- 45. Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia. Seit 1840; jährlich ein Band.
 - Proc. Phil. Soc. of Philad.
- Proceedings of the American Academy of arts and sciences, Boston. Jährlich ein Band.
 Proc. Amer. Acad.

Zweiter Abschnitt.

Mechanik.

Erstes Kapitel.

Von der Bewegung.

§ 1. Einleitung. Mechanik heifst die Lehre von der Bewegung physikalischer Körper und denjenigen Ursachen, von denen der Charakter dieser Bewegung in den verschiedenen Specialfällen abhängen kann. Gegenwärtig stellt die Mechanik, die zu einer sehr umfangreichen Wissenschaft angewachsen ist, einen besonderen Lehrgegenstand dar und existieren für dieselbe zahlreiche besondere Leitfäden und Lehrbücher. Wir werden im vorliegenden zweiten Abschnitt durchaus nicht nach möglichster Vollständigkeit streben, sondern vielmehr ausschließlich jene Fragen der Mechanik behandeln, die uns im folgenden wiederholt entgegentreten werden und ohne deren Studium es unmöglich ist, sich in den physikalischen Erscheinungen und Theorieen zurecht zu finden. Im ersten Kapitel, der Kinematik, werden wir einige Eigenschaften der Bewegung betrachten, ohne die Frage nach den Ursachen, durch welche diese Bewegung hervorgerufen wird, zu berühren. Bevor wir auf die Bewegung physikalischer Körper, deren einzelne Teile gleichzeitig verschiedene Bewegungen ausführen können, eingehen, betrachten wir den einfachen Fall der Bewegung eines materiellen Punktes.

Dem materiellen Punkte schreiben wir folgende Eigenschaften zu:

- 1. Der materielle Punkt hat die Fähigkeit, sich zu bewegen, d. h. seinen Ort im Raume zu verändern.
 - 2. Er enthält eine gewisse Stoffmenge.
- 3. Er ist der Einwirkung seiner Umgebung unterworfen. Andere Eigenschaften wollen wir dem materiellen Punkte vorläufig nicht zuerteilen und wollen wir vor allem von seiner Aus-

dehnung absehen, obgleich es scheinen könnte, dass dies dem Umstande, dass er Stoff enthält, widerspricht. Wir setzen indes voraus, dass die im materiellen Punkte enthaltene Materie einen so kleinen Raum erfüllt, dass alle Teile dieser Materie sich weder durch ihre Eigenschaften, noch auch durch den Charakter ihrer Bewegung voneinander unterscheiden. Deshalb ist es auch nicht erforderlich, die räumliche Ausdehnung des materiellen Punktes in Betracht zu ziehen, und wir können annehmen, dass er dieser Eigenschaft überhaupt entbehrt. Ein unveränderliches Punktsystem nennt man die Gesamtheit materieller Punkte, welche sich nur unter der Bedingung, das ihre gegenseitigen Entsernungen unverändert bleiben, bewegen können.

Jeden physikalischen Körper kann man sich in eine sehr große Zahl sehr kleiner Elemente geteilt denken, deren jedes als materieller Punkt angesehen werden kann, während das Element eines geometrischen Körpers nicht als geometrischer Punkt gelten kann. Dieser Unterschied rührt daher, daß der materielle Punkt Materie enthält, die ihrem Wesen nach Raum erfüllen muß.


In gewissen Abschnitten der Physik (Theorie der Elasticität u. a.) werden "Elemente eines physikalischen Körpers" betrachtet, deren jedes in seinen verschiedenen geometrischen Punkten nicht genau die gleichen Eigenschaften oder Bewegungen besitzt. Solch ein "Element" kann also nicht als materieller Punkt angesehen werden.

Die physikalischen Körper stellen keine unveränderlichen Systeme materieller Punkte dar. Dies ist ein überaus wichtiger Umstand; er zeigt uns, daß die Resultate, welche sich beim Studium der Eigenschaften eines unveränderlichen Systems ergeben, nicht ohne weiteres für die physikalischen Körper gelten. Wir betrachten zunächst die Bewegung eines materiellen Punktes.

§ 2. Geschwindigkeit. Bei Betrachtung der Bewegung eines Punktes hat man es vor allem mit der Trajektorie (der Bahn), dem durchlaufenen Wege, der Zeit und Richtung der Bewegung zu thun. Trajektorie oder Bahn heißt die Linie, auf welcher die Bewegung vor sich geht. Je nach Art der Bahn unterscheidet man geradlinige und krummlinige Bewegungen.

Der durchlaufene Weg hat in der Mechanik nicht immer

eine mit dem buchstäblichen Sinne dieses Wortes zusammenfallende Bedeutung. Nehmen wir z. B. an, die Bewegung erfolge längs einer gewissen Linie NM (Fig. 10), deren geometrischer Charakter uns bekannt ist (Ge-



rade, Kreis, Ellipse u. s. w.). Wählen wir auf dieser Linie einen beliebigen Punkt O, von dem aus wir die Entfernungen s = OA der

Punkte A auf der Linie selbst messen wollen. Die Größe s wollen wir nach der einen Seite hin, z. B. in der Richtung OM, positiv, in der anderen negativ rechnen. Wenn sich der Punkt auf der Linie NM hinbewegt, so wollen wir die variable Entfernung desselben von O. d. h. die Größe s, den "durchlaufenen Weg" nennen. Wenn der Punkt seine Bewegung bei O beginnt und sich immer in einer Richtung fortbewegt, so stellt s den durchlaufenen Weg im buchstäblichen Sinne Beginnt die Bewegung bei einem Punkte A_0 , so heißt $s_0 = OA_0$ der Anfangswert des Weges. Wenn der Punkt, nachdem er sich von O entfernt hatte, sich ihm wiederum nähert, so nimmt der "Weg" ab. Der Punkt hat eine positive Bewegungsrichtung, wenn das positive s wächst oder das negative seinem absoluten Werte nach abnimmt; bei negativer Bewegungsrichtung ist das Umgekehrte der Fall. Die Zeit t wird von einem beliebigen Momente an gerechnet; jedem späteren Momente entspricht ein bestimmter Wert der Zeit t. Zwei Zeitmomente t_1 und t_2 bestimmen das Zeitintervall $t_2 - t_1$, welches man auch mit t bezeichnen kann, wie man auch den ihm entsprechenden Weg $s_2 - s_1$ bisweilen mit s bezeichnet. Dem Anfangswege s_0 entspricht im allgemeinen ein Anfangswert to der Zeit.

Es sei nun s irgend eine Funktion der Zeit

$$s = f(t) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (1)$$

Den einfachsten Fall der Bewegung eines Punktes auf einer beliebigen Bahn haben wir, wenn

ist, wo s_0 der Anfangswert des Weges und a ein Koeffizient ist, der numerisch gleich dem in der Zeiteinheit durchlaufenen Wege ist, d. h. genauer ausgedrückt: a ist eine Zahl, welche gleich der in obigem Wege enthaltenen Zahl linearer Einheiten ist. In dem Falle, auf welchen sich Formel (2) bezieht, sind die in beliebigen gleichen Zeitintervallen durchlaufenen Wege untereinander gleich. Eine solche Bewegung wird eine gleichförmige genannt.

Die Geschwindigkeit der gleichförmigen Bewegung ist ein ursprünglicher Begriff, welcher keine Definition zuläst und einer solchen auch nicht bedarf. Wir bezeichnen als Geschwindigkeit der gleichförmigen Bewegung eine Größe, welche dem in der Zeit t durchlaufenen Wege s direkt und der zur Zurücklegung eines bestimmten Weges erforderlichen Zeit t indirekt proportional ist. Als Einheit der Geschwindigkeit wählen wir die Geschwindigkeit irgend einer gleichförmigen Bewegung; der Zahlenwert v feder anderen Geschwindigkeit wird alsdann durch die Formel

ausgedrückt, wobei der Weg s faktisch in der Zeit t durchlaufen war. Soll der Koeffizient C gleich eins sein, so muß man als Einheit der Geschwindigkeit diejenige Geschwindigkeit annehmen, bei welcher in der Zeiteinheit die Längeneinheit durchlaufen wird; dann ist

Berücksichtigt man die Formel (2), so muß man statt (3) oder (4) schreiben:

$$v = C \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$
 oder $v = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$

Diese Formel zeigt, daß für C=1, d. h. bei der angegebenen Wahl der Geschwindigkeitseinheit die Geschwindigkeit der gleichförmigen Bewegung zahlenmäßig dem in der Zeiteinheit durchlaufenen Wege gleich ist, d. h. sie wird durch diesen Weg "gemessen". (Nicht aber darf man sagen, die Geschwindigkeit sei gleich dem Wege u. s. w., denn die Geschwindigkeit ist eine Größe sui generis und kann daher nicht einem Wege gleich sein.)

Bei der ungleichförmigen Bewegung, wenn s=f(t) eine beliebige Funktion der Zeit ist, wird die mittlere Geschwindigkeit v_m , d. h. die Geschwindigkeit eines Punktes, der bei gleichförmiger Bewegung in derselben Zeit denselben Weg wie der gegebene Punkt durchläuft, bestimmt durch die Formel

$$v_m = \frac{s_2 - s_1}{t_3 - t_1} = \frac{s}{t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

Der Begriff der Geschwindigkeit in einem gegebenen Moment ist bei der ungleichförmigen Bewegung schon kein ursprünglicher mehr; er bedarf der Definition. Nehmen wir zu dem Zwecke an, der Punkt habe in dem kurzen auf den Moment t folgenden Zeitintervall Δt den kleinen Weg Δs (Fig. 11) durchlaufen, der je nach der Bewegungsrichtung positiv oder negativ ist.

In diesem Falle ergiebt das Verhältnis $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ die mittlere Geschwin-

digkeit v_m für das kleine Zeitintervall Δt . Der Grenzwert, welchem diese mittlere Geschwindigkeit bei

unendlich abnehmendem Zeitintervall Δt zustrebt, heißst die Geschwindigkeit v im gegebenen Moment. Somit haben wir

$$v = \lim v_m = \lim \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

$$v = \frac{ds}{dt} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7, a)$$

Nach Formel (40 auf S. 45) und bei Benutzung der dort gegebenen Bezeichnungsweise kann man sagen, es ist

$$v = f'(t) s = f(t)$$
wenn
$$(8)$$

d. h. die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Weges nach der Zeit.

Wenn z. B. $s = 4 t^3 - 7t^3 + 5 t^2$ ist, so ist $v = 20 t^4 - 21 t^2 + 10 t$ (vergl. Formel 42 auf S. 46).


Die Geschwindigkeit hat dasselbe Vorzeichen wie Δs , d. h. sie ist positiv oder negativ, je nachdem sich der Punkt nach der Seite der positiven (wachsenden) oder negativen (abnehmenden) s bewegt. Als Richtung der mittleren Geschwindigkeit $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ kann man die Richtung der sehr kleinen zum Bogen Δs gehörenden Sehne ansehen; die Richtung der Geschwindigkeit v in einem gegebenen Moment ist die Richtung der Tangente im entsprechenden Punkte der Bahnlinie.

Die Richtung der Geschwindigkeit fällt danach mit der Bewegungsrichtung selbst zusammen.

Die Geschwindigkeit ist ein Vektor und kann daher durch einen Pfeil dargestellt werden, dessen Länge ebensoviel Längeneinheiten enthält als in der darzustellenden Geschwindigkeit Einheiten der Geschwindigkeit enthalten sind. In Fig. 11 ist der Fall dargestellt, wo der Punkt, wenn er sich in A befindet, die positive Geschwindigkeit v hat; befindet er sich in A', so soll seine Geschwindigkeit negativ und seine Größe durch den Pfeil v' dargestellt sein.

§ 3. Zusammensetzung der Geschwindigkeiten. Nehmen wir an, irgend ein Punkt bewege sich auf der Kurve MN (Fig. 12), und die Kurve selbst verschiebe sich parallel zu sich selbst, so daß alle geometrischen Punkte derselben sich auf den gleichen und einander parallelen Kurven AA', BB', CC' u. s. w. bewegen. In diesem Falle hat unser Punkt zweierlei Bewegung; eine längs der Kurve MN, die andere zugleich mit dieser Kurve. Um zu erfahren, welcher Art die wahre sich aus diesen beiden zusammensetzende Bewegung des Punktes sein wird, konstruieren wir für eine Reihe verschiedener Zeitmomente die Lagen dieses Punktes. Möge er sich zuerst in A befinden; nach einer gewissen Zeit t_1 hat er sich auf der Kurve MN nach B bewegt,

zur selben Zeit aber hat die Kurve MN die neue Lage M_1N_1 angenommen, ihr geometrischer Punkt B ist nach B_1 gerückt und dies wird somit auch die neue Lage des bewegten Punktes zur Zeit t_1 sein. In ähnlicher Weise finden wir seine Lage C_2 im Moment t_2 . In der angegebenen Weise können wir eine große Anzahl von Lagen konstruieren, die von unserem Punkte in verschiedenen Zeitmomenten eingenommen werden. Verbindet man diese Punkte durch Gerade, so erhält man eine gebrochene Linie. Denkt man sich nun die Zahl der auf diese Weise erhaltenen Lagenpunkte unbegrenzt vermehrt, so wird sich die erwähnte gebrochene Linie einer gewissen Grenze nähern, welche die Kurve AB_1C_2O bildet. Es ist dies die wahre Bahnlinie des Punktes bei seiner sogenannten zusammengesetzten Bewegung. Bestimmen wir nun die Geschwindigkeit v der Bewegung des Punktes auf dieser Kurve für einen beliebigen Moment, z. B. für den Moment,



für welchen unser Punkt sich in A befindet. Die Geschwindigkeit r_1 der Bewegung längs AN und diejenige v_2 der Bewegung längs AA' nehmen wir als bekannt an. Möge nunmehr (Fig. 12) AB den kleinen Weg $\sigma_1 = \Delta s_1$ bezeichnen, welchen der Punkt in der kurzen Zeit Δt zurücklegt; innerhalb derselben Zeit verschiebt sich AN nach A_1N_1 , so dass der Bogen $AA_1 = \sigma_2 = \Delta s_2$ den bei der zweiten Bewegung durchlaufenen Weg darstellt. Der wahre in der Zeit Δt durchlaufene Weg wird durch den Bogen $AB_1 = \sigma = \Delta s$ dargestellt. Die Sehnen σ'_1 , σ'_2 und σ' der drei bezeichneten Bögen ergeben die beiden Seiten und die Diagonale des Parallelogramms AA_1B_1B .

Die drei mittleren Geschwindigkeiten der beiden Komponenten und der Resultante der Bewegung sind numerisch gleich den durch Δt dividierten Bögen σ_1 , σ_2 und σ . Will man diese drei Geschwindigkeiten



im Punkte A finden, so muß man die Grenzwerte obiger drei Brüche suchen. Aus der Lehre von den Grenzwerten der Funktionen ist bekannt, daß man im gegebenen Falle die Bögen durch ihre Sehnen ersetzen und für die drei mittleren Geschwindigkeiten \overline{v}_1 , \overline{v}_2 und \overline{v} schreiben kann

$$\bar{v}_1 = \frac{\sigma'_1}{\Delta t}, \quad \bar{v}_2 = \frac{\sigma'_2}{\Delta t}, \quad \bar{v} = \frac{\sigma'}{\Delta t} \quad \cdot \quad \cdot \quad (10)$$

Diese drei Geschwindigkeiten tragen wir längs den entsprechenden Sehnen, wie dies in Fig. 12 geschehen ist, ab und da die Geschwindigkeiten ihrer Größe nach proportional den Sehnen sind, so ist klar, daß die Pfeile $\overline{v_1}$, $\overline{v_2}$ und \overline{v} , welche diese Geschwindigkeiten darstellen, ebenfalls die Seiten und Diagonale eines Parallelogramms ergeben. Bei unbegrenzter Abnahme des Intervalls Δt werden sich die drei mittleren Geschwindigkeiten drei Grenzwerten nähern, welche nichts anderes darstellen, als die beiden Geschwindigkeiten v_1 und v_2 der Komponenten und die Geschwindigkeit v_2 der Resultante der Bewegung. Der Größe nach müssen sie somit dieselbe Eigenschaft haben, wie die drei mittleren Geschwindigkeiten für jeden beliebig kleinen Wert der Zeit Δt , d. h. die Resultante der Geschwindigkeit v_2 wird in jedem gegebenen Augenblicke nach Größe und Richtung durch die Diagonale des aus den Geschwindigkeitskomponenten konstruierten Parallelogramms bestimmt.

Das erhaltene Resultat kann man verallgemeinern und durch fortgesetzte Konstruktionen die Geschwindigkeit einer zusammengesetzten Bewegung erhalten, welche sich als Resultat von drei und mehr Einzelbewegungen ergiebt. Die physikalischen Bedingungen für solche Bewegungen sind nicht schwer aufzustellen. Umgekehrt kann man eine gegebene Geschwindigkeit v immer als Resultante betrachten und auf unendlich viele Arten in zwei oder mehr Komponenten "zerlegen". Bei Zerlegung in zwei Geschwindigkeiten hat man ein Parallelogramm (oder im besonderen Falle ein Rechteck) zu konstruieren; bei Zerlegung in drei Geschwindigkeiten ein Parallelepipedon (im besonderen Falle ein rechtwinkliges).

Auf Grund des Früheren sieht man ein, dass die zusammengesetzte Geschwindigkeit v eines Punktes gleich der geometrischen Summe ihrer Komponenten ist und nach der Regel vom Polygon der Vektoren (S. 52) konstruiert werden kann.

Wenn sich ein Punkt im Raume bewegt, kann seine Geschwindigkeit v in jedem gegebenen Moment in drei Geschwindigkeiten v_x , v_y und v_z , welche die Richtungen von Koordinatenachsen haben, zerlegt werden. Möge hierbei die Bewegung derart gegeben sein, dass die Koordinaten x, y und z des bewegten Punktes als Funktionen der Zeit erscheinen: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ und $z = \Theta(t)$. Die Bewegung des Punktes kann man als eine aus drei geradlinigen zusammengesetzte betrachten, welche den rechtwinkligen Koordinatenachsen parallel sind. Die Geschwindigkeiten dieser Bewegung, d. h. die Größen v_x , v_y und v_x werden bestimmt durch die Formeln:

$$v_{x} = \lim \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \varphi'(t); \ v_{y} = \lim \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy}{dt} = \psi'(t);$$
$$v_{z} = \lim \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{dz}{dt} = \Theta'(t)$$
(11)


Ferner haben wir

$$cos(r,x) = \frac{v_x}{v}; cos(r,y) = \frac{v_y}{v}; cos(r,z) = \frac{v_z}{v} \cdot \cdot (13)$$

§ 4. Beschleunigung der geradlinigen gleichförmigen Bewegung. Die Geschwindigkeit wird, da sie ein Vektor ist, durch Größe und Richtung bestimmt. Dementsprechend sind zwei ihrem Charakter nach verschiedene Änderungen der Geschwindigkeit möglich: eine Änderung der Größe und eine solche der Richtung.

Wenn man der gegebenen Geschwindigkeit v einen kleinen geometrischen Zuwachs $\overline{\Delta v}$ erteilt, so kann, je nach Richtung des letzteren, eine wesentlich verschiedene Änderung der ursprünglichen Geschwindigkeit v erfolgen. Haben v und $\overline{\Delta v}$ dieselbe oder direkt entgegengesetzte Richtung, so wird sich die Geschwindigkeit nur ihrer Größe nach ändern. Wenn dagegen v und $\overline{\Delta v}$ miteinander einen beliebigen Winkel bilden, so wird sich die neue Geschwindigkeit im allgemeinen von der früheren sowohl nach Größe als nach Richtung unterscheiden. Im speciellen Falle kann das Hinzufügen der Geschwindigkeit $\overline{\Delta v}$ auch

blos eine Richtungsänderung von v, ohne Größenänderung, zur Folge haben. Umgekehrt kann man jede Änderung der Geschwindigkeit v, d. h. jeden Übergang derselben in die neue Geschwindigkeit v' sich entstanden denken durch geometrische Addition von v mit einer gewissen Geschwindigkeit $\overline{\varDelta v}$,



welche sich leicht konstruieren läst, sobald v = AB und v' = AC gegeben sind (Fig. 13). Zu diesem Zwecke verbinden wir die Punkte B und C und konstruieren das Parallelogramm ABCD; die Seite AD ergiebt sodann die Geschwindigkeit \overline{Av} . Verlängert man AB bis nach G, so dass AG = AC = v' wird, verbindet die Punkte G und C

und zieht $DF \parallel CG$, so kann man die Geschwindigkeit $\overline{\Delta v} = AD$ in zwei Geschwindigkeiten zerlegen, welche symbolisch durch $\Delta_1 v = AF = BG$ und $\overline{\Delta_2 v} = AE = GC$ bezeichnet werden mögen. Von diesen bringt die eine $\Delta_1 v$ nur eine Größenänderung, die andere $\overline{\Delta_2 v}$ nur eine Richtungsänderung der Geschwindigkeit hervor; $\Delta_1 v$ ist der algebraische, $\Delta_2 v$ der geometrische Geschwindigkeitszuwachs.

Wenden wir uns nun zunächst dem Falle der geradlinigen Bewegung zu, bei welcher sich die Geschwindigkeit nur der Größse nach ändert. Dem einfachsten Falle einer solchen Bewegung entspricht die Formel

in welcher v_0 , d. h. die sogenannte Anfangsgeschwindigkeit, der Geschwindigkeit im Augenblicke t=0 entspricht. Bei dieser sogenannten gleichförmig veränderlichen Bewegung erfährt die Geschwindigkeit in beliebigen gleichen Zeitintervallen gleiche Zunahmen, die je nach dem Zeichen des Koefficienten b positiv oder negativ sein können. Die Formel (14) zeigt, daß b gleich dem Zahlenwert der in der Zeiteinheit erlangten Geschwindigkeit ist.

Wir können schreiben

$$b = \frac{v_3 - v_1}{t_2 - t_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

wo $v_1 = v_0 + bt_1$ und $v_2 = v_0 + bt_2$ die Geschwindigkeiten für t_1 resp. t_2 sind. Wenn man die erlangte Geschwindigkeit $v_2 - v_1$ einfach mit v und das Zeitintervall mit t bezeichnet, so erhält man

$$b = \frac{v}{t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

woraus sich die oben erwähnte Bedeutung von b noch deutlicher ergiebt.

Die Beschleunigung der gleichförmig veränderlichen, geradlinigen Bewegung ist eine Größe besonderer Art (sui generis), welche als Kennzeichen oder Maß für den Änderungsgrad der Geschwindigkeit dient. Sie ist somit direkt proportional der im gegebenen Zeitintervall erworbenen (oder eingebüßsten) Geschwindigkeit v und indirekt proportional der Zeit t, welche zur Änderung um die gegebene Größe v erforderlich ist. Als Einheit der Beschleunigung kann man die Beschleunigung irgend einer gleichförmig veränderlichen Bewegung annehmen. Der Zahlenwert w für die Beschleunigung einer beliebigen gleichförmig veränderlichen Bewegung wird durch die Formel

$$w = C \frac{v}{t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

ausgedrückt, in welcher C gleich dem Zahlenwert für die Beschleu-

nigung einer solchen Bewegung ist, bei welcher in der Zeiteinheit die Einheit der Geschwindigkeit erlangt wird. Setzt man C = 1, d. h.

$$w = \frac{v}{t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

so muss man als Einheit der Beschleunigung unbedingt die Beschleunigung einer solchen Bewegung annehmen, bei welcher in der Zeiteinheit die Einheit der Geschwindigkeit erlangt wird. Vergleicht man (18) mit (16), so ergiebt sich

w=b (19)

Das bedeutet: wenn man in der allgemeinen Formel (17) C=1 setzt, so wird die Beschleunigung durch die Geschwindigkeit gemes sen, welche in der Zeiteinheit erlangt wird. Wir werden immer C=1 setzen, also Formel (18) gelten lassen. In diesem Falle können wir statt (14) setzen

Die Formeln (9) zeigen, dass der durchlaufene Weg in diesem Falle durch die Formel

$$s = vt_0 + \frac{1}{2} wt^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$

ausgedrückt wird, wobei die Entfernungen s von dem Punkte gerechnet werden, in welchem sich der bewegte Punkt zur Zeit t=0 befand, als er die Geschwindigkeit v_0 hatte. Die durch die Formeln (20) und (21) dargestellte Bewegung heißt gleichförmig beschleunigt, wenn w positiv, und gleichförmig verzögert, wenn w negativ ist.

Für zwei Momente t_1 und t_2 erhalten wir die Geschwindigkeiten $v_1 = v_0 + wt_1$ und $v_2 = v_0 + wt_2$ und die durchlaufenen Wege $s_1 = v_0t_1 + \frac{1}{2}wt_1^2$ und $s_2 = v_0t_2 + \frac{1}{2}wt_2^2$. Diese Formeln ergeben unmittelbar $v_2^2 - v_1^2 = 2w(s_2 - s_1)$. Bezeichnet man den durchlaufenen Weg mit s, so erhält man

$$v_2^2 - v_1^2 = 2 ws \dots (22)$$

d. h. bei der gleichförmig veränderlichen Bewegung ist die Änderung des Quadrats der Geschwindigkeit für ein gewisses Zeitintervall gleich dem doppelten Produkte aus der Beschleunigung und dem in dieser Zeit durchlaufenen Wege.

Für $v_0 = 0$ hat man

$$v = wt; \quad s = \frac{1}{2} wt^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (22, \mathbf{a})$$

oder nach Elimination von t

$$v = \sqrt{2 ws}; \quad s = \frac{v^2}{2 w} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22,b)$$

Chwolson, Physik. I.

Für die gleichförmig verzögerte Bewegung gelten die Formeln

$$v = v_0 - wt; \ s = v_0 t - \frac{1}{2} wt^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

wobei w die Beschleunigung bedeutet. Anstatt (22) haben wir hier

$$v_1^2 - v_2^2 = 2 ws \dots (24)$$

Ein Punkt, welcher sich gleichförmig verzögert mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 bewegt, gelangt zur Ruhe nach einer Zeit T, welche sich aus der Gleichung $v = v_0 - w T = 0$ bestimmt, nämlich nach Ablauf der Zeit

$$T = \frac{v_0}{w} \cdot (24, a)$$

Setzt man diesen Wert anstatt t in den Ausdruck (23) für s ein. so erhält man für den Gesamtweg S, welchen der Punkt von dem Augenblicke an, wo er die Geschwindigkeit v_0 besaß, bis zum Moment des Stillstandes durchlaufen hat:

$$S = \frac{v_0^2}{2w} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (24, b)$$

§ 5. Beschleunigung einer beliebigen geradlinigen Bewegung ist die Geschwindigkeit eine gewisse Funktion der Zeit; es sei

$$v = \varphi(t) \ldots \ldots \ldots (25)$$

In diesem Falle können wir von der mittleren Beschleunigung w_m für das Zeitintervall zwischen den Zeitmomenten t_1 und t_2 reden, welchen die Geschwindigkeiten v_1 und v_2 entsprechen; sie ist gleich der Beschleunigung eines Punktes, welcher sich gleichförmig veränderlich bewegt und die Geschwindigkeit $v_2 - v_1$ in der Zeit $t_2 - t_1$ erlangt, d. h. es ist

 $w_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{v}{t},$

wenn man die erlangte Geschwindigkeit und das Zeitintervall einfach mit v und t bezeichnet.

Von der mittleren Beschleunigung kann man zur Beschleunigung im gegebenen Moment t übergehen. Nehmen wir an, die Geschwindigkeit v ändere sich innerhalb des kleinen Zeitintervalls Δt um Δv . Dann ist $w_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ die mittlere Beschleunigung für das

kleine Zeitintervall Δt . Der Grenzwert, dem diese mittlere Beschleunigung bei unbegrenzter Abnahme der Zeit Δt zustrebt, stellt dann die Beschleunigung w im gegebenen Augenblicke dar. Es ist somit

$$w = \lim w_m = \lim \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$

Die Formel (40) S. 45 zeigt, daß wenn
$$v = \varphi(t)$$


$$w = \varphi'(t) \dots \dots \dots \dots \dots \dots (27)$$

ist, d. h. die Beschleunigung der geradlinigen Bewegung ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Formel (42) S. 46 erhält man demnach, wenn z. B. $v = 7t^4 - 8t^3$ - 5 t ist, für die Beschleunigung $w = 28 t^3 - 24 t^2 + 5$; für v $=bt^2$ ist w=2bt.

Die Beschleunigung w der geradlinigen Bewegung hat die Richtung des Geschwindigkeitszuwachses Δv . Hieraus folgt, dass die Beschleunigung positiv ist, wenn die positive Geschwindigkeit wächst oder wenn die negative Geschwindigkeit ihrem absoluten Betrage nach abnimmt; umgekehrt ist die Beschleunigung negativ, wenn die positive Geschwindigkeit abnimmt oder die negative ihrem absoluten Betrage nach wächst. Mit anderen Worten: die Beschleunigung hat die gleiche Richtung wie die Bewegung, wenn die Geschwindigkeit dem absoluten Betrage nach wächst; sie hat eine der Bewegung entgegengesetzte Richtung, wenn diese Geschwindigkeit abnimmt.

Beschleunigung der krummlinigen Bewegung. trachten wir zunächst den Fall einer gleichförmigen krummlinigen Bewegung, bei welcher die Geschwindigkeit v ihrer Größe nach kon-

stant bleibt und sich nur ihrer Richtung nach ändert. Nehmen wir an, ein Punkt bewege sich längs der ebenen Kurve MN (Fig. 14) und habe im Punkte A die Geschwindigkeit v = AB. Nachdem er in der Zeit 1 den Weg $AA_1 = \Delta s$ zurückgelegt, hat er im Punkte A1 die Geschwindigkeit $v = A_1 B_1$. Macht $man A C \parallel A_1 B_1 \quad und \quad ferner$



 $AC = A_1B_1 = v$, so ergiebt sich, daß die Geschwindigkeit v in der Zeit Δt den Zuwachs $\overline{\Delta v} = AD = BC$ erfahren hat. Die mittlere Beschleunigung w_m ist auch hier gleich

$$w_{m} = \frac{\overline{\Delta v}}{\Delta t} = \frac{AD}{\Delta t} = \frac{BC}{\Delta t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$

Bei unbegrenzter Abnahme der Zeit At nähert sich die mittlere Beschleunigung wm einer gewissen Grenze, welche die Beschleunigung im gegebenen Augenblick ist. Um diese Grenze zu finden, beschreiben wir mit v = AB als Radius einen Bogen BC um den Punkt A und formen (28) um, indem wir $\angle BAC = \alpha$, also $\smile BC = v\alpha$ setzen

es ist dann

$$w_{m} = \frac{BC}{\Delta t} = \frac{\smile BC}{\Delta s} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \frac{BC}{\smile B\bar{C}} = v \cdot \frac{\alpha}{\Delta s} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \frac{BC}{\smile B\bar{C}} \quad (29)$$

Die Richtung der Beschleunigung wird auf folgende Weise bestimmt: w_m ist $\mid\mid BC; BC$ bildet als Basis eines gleichschenkligen Dreiecks gleiche Winkel mit den Seiten AB und AC. Der Grenzwert des Winkels α ist Null, daher nähert sich \angle ABC einem Rechten; die mittlere Beschleunigung w_m , welche zu BC parallel ist, wird im Grenzfalle senkrecht zu v = AB. Hieraus folgt, daß die Beschleunigung w senkrecht zur Tangente AB ist, daß sie also die Richtung der Normalen zur Kurve MN im Punkte A hat.

Bei der gleichförmigen krummlinigen Bewegung hat die Beschleunigung in jedem gegebenen Moment die Richtung der Normalen zur Kurve und ist der Größe nach gleich $\frac{v^2}{R}$, d. h. ihr Zahlenwert ist gleich dem Quadrate des Zahlenwertes der Geschwindigkeit, dividiert durch den Zahlenwert des Krümmungsradius. Gehen

wir nunmehr über zum allgemeinen Falle einer ungleichförmigen krummlinigen Bewegung. Nehmen wir an, der Punkt habe

Fig. 15.

Wm

Wm

Wm

Wm

in A (Fig. 15) die Geschwindigkeit v = ABund nach einiger Zeit Δt in A_1 die Geschwindig- $\mathbf{keit} \ v_1 = A_1 B_1.$ Macht man AC gleich und parallel $A_1 B_1$, so sieht man, dass der geometrische Geschwindigkeitszuwachs

 $\overline{\Delta v} = AD = BC$ ist. Hieraus ergiebt sich die mittlere Beschleunigung $w_m = \frac{\overline{\Delta v}}{\Delta t} = \frac{AD}{\Delta t} = AK$. Machen wir $AG = AC = A_1B_1 = v_1$.

 $DF \parallel CG$ und zerlegen $\overline{\varDelta v} = AD$ in swei Geschwindigkeiten $\varDelta'v = AF = BG$ und $\overline{\varDelta''v} = AE = CG$; die erstere derselben ruft eine algebraische Änderung, eine Größenänderung der Geschwindigkeit ($\varDelta'v = v_1 - v$) hervor, die zweite — eine geometrische Änderung, d. h. eine Richtungsänderung. Dementsprechend erhalten wir die mittlere Beschleunigung $w'_m = \frac{\varDelta'v}{\varDelta t} = \frac{AF}{\varDelta t} = AH$, die das Maß für die mittlere Veränderlichkeit der Geschwindigkeit ihrer Größe nach abgiebt, und die mittlere Beschleunigung $w''_m = \frac{\overline{\varDelta''v}}{\varDelta t} = \frac{AE}{\varDelta t} = AI$, welche die mittlere Veränderlichkeit der Geschwindigkeit in Bezug auf die Richtung darstellt.

Da die drei Größen $w_m = AK$, $w'_m = AH$ und $w''_m = AI$ den Geraden AD, AF und AE proportional sind, so ist es klar, daß W_m durch die Diagonale des über w'_m und w''_m konstruierten Parallelogramms bestimmt wird. Nimmt die Zeit Δt unbegrenzt ab, so streben die drei Beschleunigungen gewissen Richtungen und Werten zu, die wir mit w, w_1 und w_2 bezeichnen wollen. Hierbei ist

$$w = \lim \frac{\overline{\Delta v}}{\Delta t}$$

$$w_1 = \lim \frac{\Delta' v}{\Delta t}$$

$$w_2 = \lim \frac{\overline{\Delta'' v}}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

$$(31)$$


Hier ist $\overline{\varDelta v}$ der wahre, d. h. geometrische Geschwindigkeitszuwachs, $\varDelta'v$ der algebraische Zuwachs; der Zuwachs $\overline{\varDelta''v}$ entspricht vollkommen der Größe $\overline{\varDelta v} = AD$ (Fig. 13), die Beschleunigung w_2 der Größe w in Formel (29) und (30). Der Richtung nach fällt w_1 mit der Tangente im Punkt A und w_2 mit der Normalen im selben Punkte zusammen; hieraus folgt, daß die Beschleunigungen w_1 und w_2 zu einander senkrecht sind. Die erste von ihnen heißt die tangentiale, die zweite — die normale Beschleunigung. Wir sehen, daß w_m die Diagonale des aus w_m' und w_m'' konstruierten Parallelogramms ist. Dasselbe muß auch gelten, gleichviel wie klein $\varDelta t$ gewählt ist, also auch für den Grenzfall. In diesem Falle aber ist $\angle HAI = \pi: 2$ und das Parallelogramm verwandelt sich in ein Rechteck.

Aus Obigem geht Folgendes hervor: bei der krummlinigen ungleichförmigen Bewegung erfährt der bewegte Punkt in jedem gegebenen Augenblicke eine gewisse Beschleunigung w, die im allgemeinen einen gewissen Winkel mit der Bewegungsrichtung bildet und die als

Maß für die totale Veränderlichkeit der Geschwindigkeit dient. Die Beschleunigung w_1 (Fig. 16) kann geometrisch in eine tangentiale Beschleunigung w_1 , welche die Richtung der Tangente hat, und eine normale Beschleunigung w_2 zerlegt werden. Letztere ist senkrecht zur Bewegungsrichtung und gleich $v^2:R$, wo R den Krümmungsradius im gegebenen Punkt darstellt. Die Beschleunigungen w_1 und w_2 geben ihrerseits das Maß für die Veränderlichkeit der Geschwindigkeit nach Größe und Richtung ab.

Aus dem Gesagten ergiebt sich

$$w = \sqrt{w_1^2 + w_2^2} = \sqrt{\left(\lim \frac{\Delta' v}{\Delta t}\right)^2 + \frac{v^4}{R^2}}$$
 . (32)



§ 7. Von der drehenden Bewegung. Ein unveränderliches Punktsystem oder, wie wir der Kürze halber sagen wollen, ein "Körper" (obgleich schon früher gezeigt war, dass ein physikalischer Körper kein Beispiel eines unveränderlichen Systems darstellt) kann sehr verschiedenartige Bewegungen haben. Wir wollen hier nur eine derselben, nämlich die drehende Bewegung, betrachten. Sie besteht in folgendem: Machen wir die Annahmen, es sei die Gerade AB (Fig. 17), welche Drehungsachse genannt wird, gegeben. Alle Punkte m, M, M₁ u. s. w. bewegen sich auf Kreislinien, deren Ebenen senkrecht zur Drehungsachse sind und deren Zentren auf dieser Achse liegen. Alle Radien Om, OM, O_1M_1 u. s. w. drehen sich im selben Zeitintervall um ein und denselben Winkel $\varphi = \angle m On = \angle MON = \angle M_1 O_1 N_1$ u. s. w.

Wenn man den Winkel φ von irgend einer Anfangslage der Radien (der von den bewegten Punkten auf die Drehungsachse gefällten Senkrechten) an rechnet, so stellt derselbe im allgemeinen eine gewisse Funktion der Zeit dar. Setzen wir demnach

$$\varphi = F(t) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)$$

Der vom entsprechenden Punkte durchlaufene Weg ist

$$s = r \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (34)$$

wo r der Radius des Kreises ist, auf dessen Peripherie sich der Punkt bewegt.

Der einfachste Fall einer Drehbewegung tritt ein, wenn

$$\mathbf{\varphi} = at \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (35)$$

ist, wo a eine konstante Zahl und gleich dem Winkel ist, um welchen sich das System in der Zeiteinheit dreht. Diese Drehbewegung heifst gleichförmig. Der vom Punkte durchlaufene Weg ist in diesem Falle

$$s = r \varphi = rat \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (36)$$

Hieraus folgt, dass sich alle Punkte des Systems gleichförmig bewegen. Die Geschwindigkeit v dieser Bewegung ist

$$v = ra$$
 (37)

Die Geschwindigkeiten verschiedener Punkte des Systems sind den Abständen derselben von der Drehungsaxe proportional. Die Punkte der Achse selbst sind unbeweglich.

Bezeichnen wir mit T die Zeit einer vollen Umdrehung des Systems um seine Achse; im Verlaufe dieser Zeit wächst φ um 2π . Die Formel (35) ergiebt $2\pi = aT$, also ist

$$T = \frac{2\pi}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (38)$$

Substituiert man hier an Stelle von a seinen Wert nach (37), so kommt $2 \pi r = v T$ (einfacher ergiebt sich dies aus s = vt), also

$$v = \frac{2 \pi r}{T}$$
 und $T = \frac{2 \pi r}{v}$ \cdots (39)

Die Schnelligkeit der Drehung wird durch eine besondere Größe charakterisiert, die man Winkelgeschwindigkeit nennt. Sie ist dem Winkel φ , um welchen sich das System im gegebenen Zeitintervall t dreht, direkt proportional und indirekt proportional der Zeit t, welche zur Drehung des Systems um den gegebenen Winkel φ erforderlich ist. Als Einheit der Winkelgeschwindigkeit kann man die Winkelgeschwindigkeit irgend einer gleichförmigen drehenden Bewegung annehmen, z. B. der Drehung der Erde. Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß der Zahlenwert Θ für die Winkelgeschwindigkeit allgemein durch folgende Formel bestimmt wird:

$$\Theta = C \frac{\Phi}{t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (40)$$

Setzt man C = 1, so muß man als Einheit der Winkelgeschwindigkeit die Winkelgeschwindigkeit einer Bewegung annehmen, bei der

sich das System in der Zeiteinheit um die Winkeleinheit dreht (d. h. um 570,29 . . . (34) S. 44).

In diesem Falle haben wir

$$\Theta = \frac{\varphi}{t} = a \cdot (41)$$

Die Winkelgeschwindigkeit wird somit durch den Winkel gemessen, um welchen sich das System in der Zeiteinheit dreht. Nimmt man als Einheit der Zeit die Sekunde an, so ist die Winkelgeschwindigkeit der Erddrehung $\Theta = 2 \pi : 86164 = 0,0000729$, da eine volle Umdrehung der Erde in einem Sterntage erfolgt, welcher 86164 Sekunden mittlerer Zeit enthält. Die Formel (37) ergiebt

$$v = r \Theta$$
 (42)

Ein Punkt, welcher von der Achse um die Einheit der Entfernung absteht (r = 1), hat eine Geschwindigkeit v_1 , welche numerisch gleich a ist, vergl. (37); somit folgt nach (41)

$$\Theta = v_1$$

Die Winkelgeschwindigkeit wird also auch durch die Geschwindigkeit eines Punktes gemessen, der von der Drehungsachse um die Einheit der Entfernung absteht. Die Winkelgeschwindigkeit kann, je nach der Drehungsrichtung, positiv oder negativ sein.

Bei der ungleichförmigen drehenden Bewegung, für $\varphi = F(t)$, ist die mittlere Winkelgeschwindigkeit $\Theta_m = \varphi : t$; die mittlere Winkelgeschwindigkeit für das kleine Zeitintervall Δt , innerhalb welches das System sich um den kleinen Winkel $\Delta \varphi$ gedreht hat,

ist $\Theta_m = \frac{\varDelta \, \phi}{\varDelta \, t}$. Der Grenzwert dieser Größe, d. h.

$$\Theta = \lim \Theta_{m} = \lim \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{d \varphi}{dt} = F'(t) \cdot \cdot \cdot (43)$$

heißt die Winkelgeschwindigkeit im gegebenen Moment. Wie wir hieraus sehen, ist die Winkelgeschwindigkeit die Ableitung des Drehungswinkels nach der Zeit. Wenn z. B. $\varphi = bt^3 - ct^2$ ist, so ist $\Theta = 3bt^2 - 2ct$.

Der Punkt, welcher sich im Achsensbstande r befindet, legt in der Zeit Δt den Weg $\Delta s = r\Delta \varphi$ zurück. Folglich ist seine Geschwindigkeit $v = \lim \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim \frac{r\Delta \varphi}{\Delta t} = r \lim \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$ oder $v = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\varphi}{dt}$,

d. h.
$$v = r \Theta$$
 (44)

Für r=1 haben wir, wie auch früher, $\Theta=v_1$.

Gleichförmig veränderliche Drehung heißt eine solche, bei welcher die Winkelgeschwindigkeit Θ sich in gleichen Zeitintervallen

um ein und dieselbe positive oder negative Größe ändert. In diesem Falle hat ❷ folgende Form

$$\Theta = \Theta_0 + bt$$

Als Winkelbeschleunigung ϑ bezeichnet man eine besondere Größe, welche der Winkelgeschwindigkeit Θ , die in der gegebenen Zeit t erlangt worden ist, direkt und der Zeit t, die zur Erlangung der gegebenen Winkelgeschwindigkeit Θ erforderlich war, indirekt proportional ist. Somit ist allgemein $\vartheta = C\frac{\Theta}{t}$. Setzt man C=1, so muß man als Einheit der Winkelbeschleunigung die Winkelbeschleunigung einer solchen Bewegung wählen, bei welcher in der Zeiteinheit die Einheit der Winkelgeschwindigkeit erlangt wird. Es ist alsdann

$$\vartheta = \frac{\Theta}{t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (45)$$

Im allgemeinen ist die Winkelgeschwindigkeit Θ eine Funktion der Zeit $\Theta == f(t)$. Der Begriff der Winkelbeschleunigung in einem gegebenen Moment wird folgendermaßen erhalten. Wenn im Verlaufe der Zeit t eine Winkelgeschwindigkeit Θ erlangt worden ist, so ist $\vartheta_m = \Theta : t$ die mittlere Winkelbeschleunigung, und der Grenzwert dieser mittleren Winkelbeschleunigung für ein unendlich kleines Zeitintervall ist die Winkelbeschleunigung ϑ für einen gegebenen Moment:

$$\theta = \lim \theta_m = \lim \frac{d\Theta}{dt} = \frac{d\Theta}{dt} = f'(t) \quad . \quad . \quad (46)$$

Die Winkelbeschleunigung ist die Ableitung der Winkelgeschwindigkeit nach der Zeit, ihr Vorzeichen hängt vom Zeichen der Größe $\varDelta\Theta$ ab.

Zweites Kapitel.

Von der Kraft.

§ 1. Definition der "Kraft". Auf S. 56 war auf die Eigenschaften des materiellen Punktes hingewiesen worden und unter anderem auf seine Fähigkeit, der Einwirkung seiner Umgebung zu unterliegen. Dieselbe Eigenschaft besitzt auch ein System von materiellen Punkten, also auch der physikalische Körper. Ist diese Einwirkung derart, das sie eine Geschwindigkeitsänderung nach Größe oder Richtung zur Folge haben kann, so sagt man, auf den Körper wirke eine Kraft. Auf das Vorhandensein einer Kraft

kann man nicht nur aus der in seiner Bewegung hervorgerufenen Beschleunigung schließen, sondern auch aus den äußeren Verhältnissen, unter welchen der Körper sich befindet und bei welchen, wie es besondere Beobachtungen gezeigt, der Körper unter der Einwirkung einer Kraft steht. Diese Verhältnisse sind bisweilen derart, daß wir aus ihrer Änderung einen Schluß darauf ziehen können, wieviel mal sich die auf den Körper wirkende Kraft vergrößert oder verringert hat. Nehmen wir z. B. an, um eine feste Rolle laufe eine Schnur, an deren Enden zwei vollkommen gleichartige Körper A und B befestigt seien. Befestigt man nun an B den Körper C, so erlangt A eine Beschleunigung, auf ihn wirkt eine Kraft ein. Offenbar wird sich, sobald man an B zwei, drei u. s. w. gleiche Körper C befestigt, die auf A wirkende Kraft zweimal, dreimal u. s. w. vergrößern.

Wenn an einer an einem Körper A befestigten Schnur anstatt eines zwei oder drei Arbeiter, zwei oder drei Pferde ziehen, so wird die auf A wirkende Kraft zwei- oder dreimal größer, vorausgesetzt, daß die Krafte der einzelnen Arbeiter oder der Pferde untereinander vollkommen gleich sind. Wenn man dem Pole einer Magnetnadel einen Magneten nähert, so wirkt auf ihn eine Kraft, die sich verdoppelt, sobald man ihm zwei eben solche Magnete nähert (wobei übrigens alle sekundären Einflüsse unberücksichtigt bleiben mögen).

Auf solche Weise erhält man eine Vorstellung von der "Kraft", als von einer Größe, und wird es möglich, verschiedene Kräfte miteinander zu vergleichen, sowie eine Krafteinheit auszuwählen. Es sei bereits an dieser Stelle bemerkt, daß das zweite Bewegungsgesetz, von dem weiter unten die Rede sein soll, nur dann als Gesetz gelten kann (und nicht als bloße Definition der "Kraft"), wenn man die Möglichkeit zugiebt, Kräfte unabhängig von den durch sie hervorgerufenen Wirkungen vergleichen zu können.

§ 2. Die Trägheit. Die drei fundamentalen Gesetze der Bewegung sind zuerst von Newton in seinen "Principia Philosophiae Naturalis" im Abschnitte "Axiomata sive leges motus" aufgestellt und formuliert worden. Wir wollen dieselben der Reihe nach betrachten.

Das erste Bewegungsgesetz (das Trägheits- oder Beharrungsgesetz) lautet nach Newton folgendermaßen: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare, d. h. ein jeder Körper verharrt im Zustande der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung, so lange keine Kraftwirkung ihn veranlaßet, seinen (Bewegungs-) Zustand zu ändern. Dieses Gesetz, welches eine besondere Eigenschaft der Materie zum Ausdruck bringt und Trägheits- oder Beharrungsgesetz genannt wird, ist bereits von Galilei entdeckt worden. Es besagt, daß

ein sich selbst überlassener Körper, der also keiner Kraft unterworfen ist, sich entweder geradlinig und mit konstanter Geschwindigkeit bewegt oder in Ruhe bleibt.

Das Trägheitsgesetz stellt der Erkenntnis unüberwindliche Schwierigkeit entgegen, sobald man sich bemüht, seinen inneren Sinn zu ergründen. In ihm wird von einer geraden Linie gesprochen; auf welche Koordinatenachsen die gerade Linie zu beziehen ist, auf welcher sich ein keiner einzigen Kraft unterworfener Körper bewegen würde, ist nicht zu verstehen. Eine zusammenfassende Behandlung dieses Gegenstandes, über den Newton, Euler, Kant, Mach, C. Neumann und andere geschrieben haben, findet man in den "physikalischen Grundlagen der Mechanik" von H. Streintz, Leipzig 1883.

§ 3. Das zweite Bewegungsgesetz. Das Trägheitsgesetz kann nicht experimentell geprüft werden; wir erlangen Kenntnis von ihm nur dadurch, dass zu jeder Geschwindigkeitsänderung eine Kraft erforderlich ist, mit deren Abnahme sich auch die Geschwindigkeitsände-Auf die Frage nach dem Zusammenhange zwischen rung vermindert. Kraft und Beschleunigung antwortet das zweite Bewegungsgesetz: Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundum lineam rectam, qua vis illa imprimitur, d. h. die Bewegungsänderung ist proportional der bewegenden Kraft und hat mit ihr gleiche Richtung. Unter der Bewegungsänderung eines gegebenen Körpers hat man die Geschwindigkeitsänderung desselben in der gegebenen Zeit, z. B. in der Zeiteinheit, zu verstehen. Ist die Kraft konstant, so ist diese Änderung nichts anderes als die Beschleunigung, welche in diesem Falle ebenfalls konstant ist. Ist jedoch die Kraft veränderlich, so ist ihr mittlerer Wert f für das kleine Zeitintervall At der mittleren Beschleunigung für dasselbe Zeitintervall proportional, d. h. proportional der Geschwindigkeitsänderung in der Zeiteinheit. Somit kann das zweite Bewegungsgesetz durch folgende Formel zum Ausdruck gebracht werden:

wo c ein Proportionalitätsfaktor ist, der sich auf den gegebenen, in Betracht gezogenen Körper bezieht. Die Größe der Kraft in jedem gegebenen Moment ist

$$f = c \lim_{\Delta t} \frac{\overline{\Delta v}}{\Delta t} = c w \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

wobei w die Beschleunigung im gegebenen Moment ist. Die Kraft f und die Beschleunigung w haben in jedem Augenblick einerlei Richtung.

Man kann das zweite Bewegungsgesetz auch folgendermaßen formulieren: Die Beschleunigung ist in jedem gegebenen

Moment der wirkenden Kraft proportional und hat mit ihr gleiche Richtung.

Die Formel (1) giebt

$$\overline{\Delta v} = \frac{1}{c} f \Delta t \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (3)$$

wodurch die Größe der geometrischen Geschwindigkeitszunahme in der Zeit Δt bestimmt wird.

Sehr verbreitet ist die Ansicht, man müsse unter "mutatio motus" die Änderung des Bewegungsinhaltes (Bewegungsgröße s. u.) in der Zeiteinheit verstehen. Dieser Meinung kann sich der Verfasser nicht anschließen.

Folge des zweiten Gesetzes (Gesetz der Unabhängigkeit der Kraftwirkung von dem Zustande des Körpers und dem Vorhandensein anderer Kräfte; Unabhängigkeitsprinzip). Das zweite Bewegungsgesetz hat, indem es zeigt, von welchen Größen die geometrische Geschwindigkeitsänderung abhängt, auch sozusagen eine negative Seite.

Indem es der Frage, wovon die Größe $\overline{\Delta v}$ für einen gegeben en Körper abhängt, auf den Grund geht, zeigt uns das Gesetz zugleich die Unabhängigkeit der Größe $\overline{\Delta v}$ vom Bewegungszustande des Körpers selbst und von der Anwesenheit anderer Kräfte. Somit bringt die Kraft f in der Zeit Δt den gleichen geometrischen Geschwindigkeitszuwachs $\overline{\Delta v}$ hervor, einerlei, ob sich der Körper selbst in Ruhe oder in beliebigem Bewegungszustande befindet und ob die Kraft f die einzige ist oder außer ihr noch andere Kräfte wirken. Dieses Gesetz von der unabhängigen Kraftwirkung kann man auch als ein besonderes Gesetz betrachten.

§ 4. Masse. Krafteinheit. Dichte. Die Formeln (1) und (3), welche den Koeffizienten c enthalten, beziehen sich auf einen gegebenen bestimmten Körper. Experiment und Beobachtung lehren uns, dass verschiedene Körper unter vollkommen gleichen Verhältnissen, d. h. wenn wir überzeugt sein können, dass auf sie die gleichen Kräfte wirken, verschiedene Beschleunigungen erfahren. Daraus geht hervor, dass der Koeffizient c für verschiedene Körper verschieden ist; er hängt von einer besonderen individuellen Eigenschaft des Körpers ab, welche man seine Masse nennt. Man sagt, zwei Körper haben die gleiche Masse, wenn sie unter Einwirkung der gleichen Kraft dieselbe Beschleunigung erhalten. Ein Körper hat eine 2, 3, 4 und allgemein n mal größere Masse als ein gegebener, wenn eine 2, 3, 4 . . . n mal größere Kraft, als für den gegebenen Körper erforderlich ist, um beiden dieselbe Beschleunigung zu erteilen, oder wenn ein und dieselbe Kraft dem ersten Körper eine 2, 3, 4 . . . n mal geringere Beschleunigung erteilt als dem gegebenen Körper. Bestimmt man die Kräfte, welche erforderlich sind, verschiedenen Körpern dieselbe Beschleunigung zu erteilen oder betrachtet man die Beschleunigungen, welche von verschiedenen Körpern durch Einwirkung derselben Kraft erlangt werden, so kann man hierdurch die Massen verschiedener Körper miteinander vergleichen. Die Masse irgend eines beliebigen Körpers A kann man als Einheit der Masse wählen. Bezeichnet man sodann den Zahlenwert der Masse irgend eines anderen Körpers mit m, so sieht man, daß die Kraft f, welche diesem Körper die Beschleunigung w erteilen muß, den Zahlen m und w proportional sein muß, und daß man daher setzen kann

In dieser Formel kommen Kraft, Masse und Beschleunigung vor, von denen jede einzelne durch ihre besondere, vollkommen willkürliche Einheit gemessen werden kann. Der Proportionalitätskoeffizient C ist gleich der Anzahl Krafteinheiten, welche nötig sind, um der Einheit der Masse die Einheit der Beschleunigung zu erteilen (für m=1 und w=1 ist f=C).

Setzt man
$$C = 1$$
 und schreibt somit statt (4)

so können von den drei Einheiten der Kraft, Masse und Beschleunigung nur noch zwei willkürlich gewählt werden. Wählt man z. B. die Einheiten der Masse und Beschleunigung willkürlich, so muß man als Einheit der Kraft unbedingt diejenige Kraft wählen, welche der Einheit der Masse die Einheit der Beschleunigung erteilt. Man kann indes auch anders verfahren und die Einheiten der Kraft und Beschleunigung willkürlich wählen; in diesem Falle muß man als Masseneinheit die Einheit der Beschleunigung erhält. Die Masseneinheiten haben verschiedene Benennungen erhalten. Eine der wichtigsten von ihnen ist das Gramm; nach der ursprünglichen Definition ist dies die Masse eines Kubikcentimeters reinen Wassers bei 4° C.

Man kann nun Körper von beliebiger Form aus Eisen, Kupfer, Aluminium, Platin oder Quarz derart herstellen, dass ihre Masse einer der angenommenen Masseneinheiten resp. einem Teile oder Vielfachen derselben gleich wird.

Solche Etalons oder Massenprototype heißen Gewichte, obgleich diese Bezeichnung unrichtig ist, denn es sind eben nur
Massenprototype. In Paris befindet sich ein aus Platin angefertigter
Körper, dessen Masse Kilogramm heißet; der tausendste Teil dieser
Masse gilt gegenwärtig als Masseneinheit mit der Benennung Gramm;
es hat sich ergeben, daß diese Einheit der oben genannten theoretischen
Definition nicht vollkommen entspricht, und daß ein Kubikcentimeter
reinen Wassers bei 4°C. eine Masse nat, die etwas größer ist als das

Gramm. Die Masse eines homogenen Körpers ist seinem Volumen proportional.

Bei homogenen Körpern kann man von einer "Stoffmenge" sprechen und sind die in homogenen Körpern enthaltenen Stoffmengen selbstverständlich den von diesen Körpern eingenommenen Volumina proportional. Hieraus folgt, daß die Massen gleichartiger Körper (d. h. solcher, die aus ein und demselben Stoffe bestehen) der Menge des in ihnen enthaltenen Stoffes proportional sind. Wenn man als Einheit der Stoffmenge diejenige Menge annimmt, welche in einem Körper. dessen Masse als Einheit gilt, enthalten ist, so folgt daraus: die Masse homogener Körper wird durch die Menge des in ihnen enthaltenen Stoffes gemessen.

Bei ungleichartigen Körpern kann man nicht ohne weiteres von einer Vergleichung der in ihnen enthaltenen Stoffmengen reden. Hat man es z. B. mit Körpern zu thun, von denen der eine aus Kupfer, der andere aus Glas, oder der eine aus Quecksilber, der andere aus Wasserstoff besteht, so können wir es uns offenbar nicht einmal vorstellen, was man unter den Worten "gleiche oder ungleiche Mengen verschiedenartiger Stoffe" zu verstehen hat. Es hängt jedoch von uns ab, diese Ausdrucksweise dennoch einzuführen und sie wissenschaftlich zu definieren. Danach wollen wir übereinkommen, solche Mengen ungleichartiger Stoffe gleich zu nennen, welche gleiche Masse haben, d. h. welche sich unter Einwirkung gleicher Kräfte mit gleicher Beschleunigung bewegen. Wenn man diesen durchaus von unserem Übereinkommen abhängigen Begriff der gleichen Stoffmengen einführt und die Einheit der Stoffmenge, wie oben gesagt, wählt, so erhält man in verallgemeinerter Form eine Beziehung zwischen der Masse und der Stoffmenge und zwar die folgende: Die Masse eines Körpers wir d durch die Menge des in ihm enthaltenen Stoffes gemessen. Aus obigem geht hervor, dass die ursprüngliche Definition des Ausdrucks "Masse", als einer Stoffmenge, unzulässig ist, denn für ungleichartige Stoffe fehlt uns, wie gesagt, a priori sogar die Vorstellung von gleichen oder ungleichen Stoffmengen.

Im § 9 des ersten Abschnittes haben wir das Prinzip von der Erhaltung der Materie kennen gelernt. Wir können jetzt hinzufügen, daß es wohl richtiger wäre, es das Prinzip der Erhaltung der Massen zu nennen, denn das, was bei allen physikalischen und chemischen Erscheinungen unverändert bleibt, ist die Masse der an diesen Erscheinungen teilnehmenden Körper.

Die Masse m eines gleichartigen Körpers hängt von seinem Volumen v und außerdem von der Art des Stoffes ab, aus dem er besteht. Dies weist uns auf das Vorhandensein einer gewissen Eigenschaft hin, die für verschiedenartige Stoffe verschieden ist und welche noch neben dem eingenommenen Volumen die Masse eines Körpers

bestimmt. Diese Eigenschaft wird durch eine Größe besonderer Art definiert, die wir Dichte nennen und von der wir annehmen, daß sie der Masse m eines Körpers bei gegebenem Volumen v direkt proportional und dem von der gegebenen Masse m eingenommenen Volumen v indirekt proportional sei. Als Einheit der Dichte können wir die Dichte irgend eines Stoffes (z. B. diejenige von Wasser, Quecksilber, Luft, Wasserstoff) wählen, der sich in einem ganz bestimmten Zustande (z. B. bei gegebener Temperatur und Druck) befindet. Der Zahlenwert δ für die Dichte wird durch die Formel

ausgedrückt, wo C der Proportionalitätsfaktor ist. Setzt man C=1, d. h.

$$\delta = \frac{m}{v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

oder $m = \delta v \ldots \ldots \ldots \ldots$ (8)

so muß man als Einheit der Dichte die Dichte eines solchen Stoffes annehmen, dessen Volumeneinheit die Einheit der Masse enthält.

Nachdem wir das Gramm und das Kubikcentimeter als Einheiten der Masse und des Volumens bereits angenommen haben, müssen wir als Einheit der Dichte die Dichte des Wassers bei derjenigen Temperatur wählen, bei welcher ein Kubikcentimeter desselben die Masse von einem Gramm hat.

Formel (8) zeigt uns, dass für v=1 die Masse $m=\delta$ wird; hieraus folgt, dass die Dichte eines homogenen Stoffes durch die Masse, welche in seiner Volumeneinheit enthalten ist, gemessen wird.

Für ungleichartige Körper bestimmt die Größe

$$\delta_m = \frac{m}{v} \cdot (9)$$

die mittlere Dichte. Wenn die mittlere Dichte δ_m gegeben ist, so findet man die Masse des Körpers nach der Formel

Der Grenzwert für die Dichte eines unendlich kleinen Volumens Δv , welches die Masse Δm enthält, heißst die Dichte δ im gegebenen Punkte:

$$\delta = \lim \frac{\Delta m}{\Delta v} = \frac{d m}{d v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

In theoretischen physikalischen Fragen werden wir es fast immer mit der durch die Formeln (7), (9) und (11) bestimmten Dichte, welche durch die Masse der Volumeneinheit gemessen wird, zu thun haben. Zum Unterschiede von einer anderen Größe, mit der

wir uns im ersten Abschnitt bekannt machten and welche durch das Gewicht der Volumeneinheit gemessen wird, kann man die hier betrachtete Größe Massendichte nennen.

Wenn man das Kubikcentimeter und das Gramm als Einheiten des Volumens und der Masse annimmt, so erhält man als Einheit der Massendichte die Dichte eines Stoffes, von welchem ein Gramm das Volumen eines Kubikcentimeters hat.

Aus dem Vorhergehenden folgt, dass reines Wasser bei 4° diese Einheit der Massendichte nicht besitzt.

- § 5. Druck. Im vorhergehenden Paragraphen haben wir in der Kraft die Ursache des geometrischen Zuwachses Δv der Geschwindigkeit und der Beschleunigung w kennen gelernt. Die Formel (5) gab uns die Möglichkeit, auch die Einheit der Kraft festzusetzen; die Vergleichung und Messung von Kräften haben wir hierbei auf die Vergleichung der von ihnen hervorgerufenen Beschleunigungen gegründet. Eine derartige Messung der Kräfte heifst dynamische Messung. kommen jedoch sehr oft Fälle vor, wo auf irgend einen Körper A zweifellos eine bestimmte Kraft wirkt und der Körper trotzdem in Ruhe bleibt, weil er einen anderen Körper B berührt, welcher ihn daran verhindert, diejenige Geschwindigkeit $\overline{\Delta v}$ zu erlangen, die durch die Größe f der Kraft, ihre Wirkungsdauer At und die Masse m des Körpers A selbst bestimmt wird, und welche in Wirklichkeit zu Tage tritt, sobald man den Körper B entfernt. Die Erfahrung lehrt, dass der Körper A in diesem Falle einen Druck auf B ausübt. Auf S. 15 war der Druck als ein ursprünglicher Begriff bezeichnet worden, der uns aus der täglichen Erfahrung bekannt ist (Empfindung einer Muskelspannung). Wir sagen in diesem Falle, die Kraft werde durch den Widerstand des Körpers B, auf welchen A einen Druck ausübt, aufgehoben. Wenn man vorläufig die Frage nach dem mechanischen Vorgange bei dieser Kraftvernichtung bei Seite läßt, so kann man auf Grund der Beobachtung sagen, dass der Druck proportional der aufgehobenen Kraft ist. Nimmt man als Einheit des Druckes denjenigen Druck an, welchen der Körper B erfährt, wenn auf A die Krafteinheit wirkt, so erhält man im betrachteten Falle gleiche Zahlenwerte für Druck und Kraft. Bezeichnet man sie mit demselben Buchstaben, so kann man sagen, dass Formel (5) f = m w uns den Zahlenwert für den von A auf B ausgeübten Druck ergiebt. Die Kraft und der durch sie hervorgerufene Druck haben bei dieser Wahl der Einheiten gleiche Zahlenwerte, daher kann die Messung von Kräften auch durch Messung des von ihnen ausgeübten Druckes geschehen. Eine solche Messung der Kräfte heisst statische Messung.
- § 6. Gewicht. Auf jeden auf der Erdoberfläche befindlichen Körper wirkt eine Kraft ein, welche (angenähert) nach dem Erdzentrum



hin gerichtet ist. Eine zur Richtung dieser Kraft senkrechte Ebene heist horizontal. Diese Kraft nennt man das Gewicht des Körpers; wir werden sie mit p bezeichnen. Da das Gewicht eine besondere Kraft ist, so ist es klar, dass die Einheit des Gewichtes identisch ist mit der Krafteinheit. Körper, die sich auf keine anderen stützen können, bewegen sich (fallen) im luftleeren Raume unter dem Einflus ihres eigenen Gewichtes, oder, wie man diese Kraft sonst noch zu nennen pflegt, — der "Schwerkraft", mit einer Beschleunigung, die wir mit g bezeichnen wollen. Die allgemeine Formel (5) nimmt in diesem Sonderfalle folgende Gestalt an

Entsprechende Versuche zeigen uns, dass g für alle Körper die gleiche Größe hat. Hieraus folgt, daß die auf die Körper wirkende Schwerkraft, d. h. dass das Gewicht derselben eine Kraft ist, welche die besondere Eigenschaft besitzt, der Masse der Körper proportional zu sein. Nun haben wir gesehen, dass eine Kraft durch den Druck gemessen werden kann, welchen ein Körper auf einen anderen ihm als Unterlage dienenden unter ihrem Einflusse ausübt. Hieraus folgt, dass der von einem Körper auf einen anderen unter ihm befindlichen an der Erdoberfläche ausgeübte Druck als Mass für sein Gewicht dienen kann. Wenn man aber, wie oben, als Einheit des Druckes denjenigen Druck gelten läßt, den ein Körper unter dem Einflusse der Krafteinheit ausübt, also ein Körper, der die Einheit des Gewichts besitzt, so wird der Druck numerisch gleich dem Gewichte. Deshalb kann man auch unter "Gewicht" den Druck verstehen, der von einem in Ruhe befindlichen Körper ausgeübt wird. Unter "Wägung" versteht man das Verfahren, den Druck der Körper auf eine horizontale Unterlage zu vergleichen. Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass die Wägung das Massenverhältnis der Körper ergiebt, und dals ungleichartige Körper, welche gleiches Gewicht besitzen. auch gleiche Masse haben.

Außer der oben erwähnten dynamischen Methode der Massenvergleichung ungleichartiger Körper haben wir auf diese Weise noch eine Methode der statischen Vergleichung für sie gefunden.

In Formel (12) hat g einen bestimmten Zahlenwert, der von der zu Grunde gelegten Einheit der Beschleunigung abhängt. Es ist bereits gesagt worden, dass bei Benutzung der Formel (5) und ihrer Specialform (12) wir die Einheiten für Beschleunigung und Masse oder Beschleunigung und Kraft willkürlich wählen können. Formel (12) zeigt, dass für m=1 das Gewicht p=g wird, d. h. dass das Gewicht eines Körpers, welcher die Einheit der Masse besitzt, g Gewichtseinheiten enthält. Wenn man die Einheit der Masse willkürlich wählt, so muß man als Einheit des Gewichtes (oder der Kraft) das Gewicht eines

Chwolson, Physik. I.

Digitized by Google

Körpers annehmen, der $\frac{1}{g}$ Masseneinheiten enthält. Wenn man z. B. eine der folgenden Massen: das Gramm, Pfund u. s. w. als Einheit der Masse annimmt, so wird die Einheit des Gewichtes (oder der Kraft) gleich $\frac{1}{g}$ Gramm, Pfund u. s. w.

Formel (12) ergiebt weiter, daß für p=1 die Masse $m=\frac{1}{g}$ wird, d. h. ein Körper, dessen Gewicht gleich ist der Gewichts- oder Krafteinheit, hat eine Masse, welche $\frac{1}{g}$ der Masseneinheit ist. Wenn man die Gewichtseinheit willkürlich wählt, so muß man als Einheit der Masse die Masse eines Körpers wählen, der g Gewichtseinheiten enthält. Unter der Bezeichnung Gramm, Pfund u. s. w. versteht man bisweilen das Gewicht von einem Kubikcentimeter reinen Wassers und gewisser anderer Körper, die in Wirklichkeit nur Massenetalons sind. Nimmt man jedoch das Gramm oder Pfund als Gewichtseinheit an (oder als Krafteinheit), so muß man als Masseneinheit g Gramm oder g Pfund annehmen.

Bereits im ersten Abschnitte, S. 38 und 39, sind wir mit den Begriffen der Dichte D eines Körpers, welche durch das Gewicht der Volumeneinheit gemessen wird, mit der mittleren Dichte und der Dichte in einem gegebenen Punkte bekannt geworden. Die Dichte D werden wir bisweilen zum Unterschiede von der Massendichte δ als Gewichtsdichte bezeichnen. Nach (12) ist

$$D = g \delta \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (12, a)$$

§ 7. Das dritte Bewegungsgesetz ist von Newton folgendermalsen ausgesprochen worden: Actioni contrariam semper et aequalem
esse reactionem; sive corporum duorum actiones in se mutuo semper
esse aequales et in partes contrarias dirigi, d. h. Wirkung und
Gegenwirkung sind stets einander der Größe nach gleich
und (der Richtung nach) entgegengesetzt; oder die Wirkungen zweier Körper aufeinander sind immer gleich und
nach entgegengesetzten Seiten gerichtet.

Wenn zwei Körper 4 und B einander beeinflussen, so sind die zwei Kräfte, welche infolgedessen auf diese Körper wirken, einander gleich und nach entgegengesetzten Seiten gerichtet.

Man hat bei der Wechselwirkung von Körpern zwei Fälle zu unterscheiden.

1. Zwei Körper berühren einander und üben aufeinander einen Druck aus. Ein Druck auf einen physikalischen Körper ruft in jedem Falle eine Gestaltsänderung, z. B. eine Volumenverminderung desselben, hervor; in diesem Falle suchen die Moleküle des Körpers in ihre

ursprüngliche Lage zurückzukehren, d. h. die frühere Gestalt des Körpers wieder herzustellen. In diesem Bestreben liegt die Quelle für die Reaktion oder den Gegendruck des einem Drucke ausgesetzten Körpers. Eine Gestaltsänderung erfährt auch der den Druck ausübende Körper, auf welchen die gegebene Kraft f unmittelbar wirkt. Somit drückt also jeder der beiden sich berührenden Körper auf den anderen und diese beiden Drucke sind der Größe nach gleich und der Richtung nach entgegengesetzt.

Wenn die Last A auf die horizontale Oberfläche des Körpers B mit einer gewissen Kraft f drückt, so wird das Bestreben des Körpers B, seine Gestalt wieder herzustellen (z. B. die entstandene Vertiefung zu beseitigen), zur Quelle eines Druckes dieses Körpers (von unten nach oben) auf A, welcher ebenfalls gleich f ist. Wenn ein Körper A an einer Schnur B hängt, so wird letztere mit einer gewissen, dem Gewichte von A gleichen Kraft gespannt; mit derselben Kraft wirkt auch die ausgereckte Schnur B auf den Körper A, indem sie sich bis auf die ursprüngliche Länge zu verkürzen strebt. Wenn ein Gas in einem Gefälse eingeschlossen ist, so bringt es in seinem Bestreben, sich auszudehnen, auf jede Oberflächeneinheit der Gefälswandung einen gewissen Druck f hervor. Unter dem Einflusse dieses Druckes dehnt sich das Gefäls etwas aus und sein Bestreben das frühere Volumen wieder herzustellen, äußert sich durch einen Druck f auf jede Oberflächeneinheit des Gases.

2. Die Körper berühren einander nicht, jedoch muß die Anwesenheit des Körpers A an einer bestimmten Stelle des Raumes als Ursache für das Auftreten der Kraft f, welche auf den Körper B wirkt, gelten. Die Beobachtungen führen uns zu der Überzeugung, dass in diesem Falle das Vorhandensein von B an der von ihm eingenommenen Stelle die Ursache für das Auftreten einer auf A wirkenden Kraft abgiebt, welche der Größe nach gleich f, der Richtung nach ihr entgegengesetzt ist. Dieses bezieht sich auf alle diejenigen Fälle einer Wechselwirkung, für welche die Rolle des zwischenliegenden Mediums, welches die Wirkung eines Körpers auf den anderen überträgt, noch nicht klargelegt ist, nämlich auf die Erscheinungen der allgemeinen Gravitation, die elektrischen und die magnetischen Erscheinungen. Die Kraft, mit welcher die Erde einen Stein oder etwa den Mond anzieht, ist gleich der Kraft, mit welcher zur selben Zeit die Erde nach entgegengesetzter Richtung vom Steine oder vom Monde angezogen wird; freilich erlangt hierbei die Erde eine soviel mal geringere Beschleunigung, als ihre Masse diejenige des Steines resp. Mondes übertrifft. Ebendasselbe bezieht sich auch auf die Wechselwirkung elektrisierter, magnetischer oder vom elektrischen Strom durchflossener Körper, sowie endlich auf die Wechselwirkung von elektrischen Strömen und Magneten.

Aus dem dritten Bewegungsgesetz ergiebt sich als Folge: Wenn

die aufeinander wirkenden Körper frei sind, und jeder von ihnen nur unter dem Einflusse des anderen steht, so bewegen sie sich mit Beschleunigungen, die ihren Massen umgekehrt proportional sind.

§ 8. Kraftimpuls und Bewegungsmenge. Nehmen wir an, die Kraft f, welche nach Größe und Richtung konstant ist, wirke während einer gewissen Zeit t auf den Körper A. In diesem Falle sagen wir, der Körper A erfahre einen Kraftimpuls (Antrieb). Der Kraftimpuls ist eine Größe besonderer Art, für welche wir festsetzen, daß sie der Kraft f und der Zeit t proportional sei. Als Einheit des Impulses K kann man den Impuls irgend einer beliebigen Kraft gelten lassen, welche während einer beliebigen Zeit gewirkt hat. In diesem Falle haben wir im allgemeinen K = Cft. Setzt man C = 1, d. h.

$$K = ft$$
 (13)

so muss man als Einheit des Kraftimpulses den Impuls der Krafteinheit annehmen, welche während der Zeiteinheit gewirkt hat. Wenn sich die Kraft nach Größe und Richtung ändert, so teilen wir die Zeit, während welcher sie wirkte, in eine überaus große Zahl sehr kleiner Teile Δt . Die Kraft f können wir während eines jeden dieser kleinen Zeitintervalle als konstant ansehen, wobei wir einen Fehler begehen, der um so kleiner wird, je größer die Anzahl der Teile ist, in welche wir die Zeit t geteilt haben, d. h. je kleiner Δt ist. Den Impuls während der Zeit Δt , d. h. die Größe $f\Delta t$, wollen wir Elementarimpuls nennen. Bezeichnen wir ihn symbolisch mit ΔK , so ist

$$\Delta K = f \Delta t$$
 (14)

Den Grenzwert, welchem die algebraische Summe der Größen $\Delta K = f \Delta t$ bei unbegrenzter Zunahme der Anzahl Teile Δt zustrebt, wollen wir den Impuls K der variablen Kraft für die Zeit t nennen. Symbolisch kann dies folgendermaßen bezeichnet werden

$$K = \lim \Sigma \Delta K = \lim \Sigma f \Delta t = \int f dt^{-1} \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

Wir führen ferner noch eine besondere Größe ein, die wir Bewegungsmenge (Bewegungsgröße) nennen. Wir setzen diese Größe proportional der Masse m und der Geschwindigkeit v. Als Einheit der Bewegungsmenge kann man die Bewegungsmenge einer beliebigen Masse, die sich mit beliebiger Geschwindigkeit bewegt, gelten lassen. In diesem Falle wird der Zahlenwert L der Bewegungsmenge einer mit der Geschwindigkeit v begabten Masse m durch die Formel L = Cmv wiedergegeben. Setzt man C = 1, so muß man als Einheit die Be-

 $^{^{1}}$) Für den Grenzwert einer Summe wird in der Integralrechnung das Zeichen f gebraucht.

wegungsmenge der sich mit der Einheit der Geschwindigkeit bewegenden Masseneinheit annehmen. Es ist dann

$$L = mv \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (16)$$

Die Größe L ist ein Vektor, der die Richtung der Geschwindigkeit v hat. Wenn die Geschwindigkeit v den geometrischen Zuwachs $\overline{\Delta v}$ erfährt, so erhält auch die Bewegungsmenge einen geometrischen Zuwachs

$$\overline{\Delta L} = m \, \overline{\Delta v} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (17)$$

welcher die Richtung der Geschwindigkeit $\overline{\varDelta v}$ hat. Der neue Wert für die Bewegungsmenge wird durch die Diagonale des aus L und $\overline{\varDelta L}$ konstruierten Parallelogramms dargestellt.

Wenden wir uns nunmehr dem zweiten Bewegungsgesetze zu, das durch Formel (1), welcher wir die Form (3) geben, ausgedrückt wird. Vergleicht man Formel (5) mit Formel (2), so sieht man, daßs c = m gleich der Masse des Körpers ist. Daher kann man (3) folgende Form geben

$$f\Delta t = m \, \overline{\Delta v} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (18)$$

Vergleicht man jetzt (18) mit (14) und (17), so sieht man, daßs man die erste dieser Formeln wie folgt schreiben kann

$$\Delta K = \overline{\Delta L}$$
 (19)

das somit das zweite Bewegungsgesetz zu folgendem neuen Satz führt: Der Elementarimpuls einer Kraft wird durch den geometrischen Zuwachs der Bewegungsmenge gemessen.

Bildet man die algebraische Summe der Ausdrücke für die Größen $f \Delta t$ und $m \overline{\Delta v}$ der Formel (18) unter Berücksichtigung von (15) und (17), so erhält man

$$K = \lim \Sigma f \Delta t = \lim \Sigma m \overline{\Delta v} = \lim \Sigma \overline{\Delta L} \quad . \quad (20)$$

d.h. der Kraftimpuls während eines beliebigen Zeitintervalls wird durch die algebraische Summe der geometrischen Zunahmen der Bewegungsmenge gemessen. Dieser Satz vereinfacht sich in zwei Sonderfällen.

1. Die Bewegung sei geradlinig; die Kraft habe die Richtung der Bewegung. In diesem Falle ist $\overline{\Delta v}$ gleich dem algebraischen Geschwindigkeitszuwachs Δv , die Summe der algebraischen Zunahmen aber ist nichts anderes, als der volle Zuwachs dieser Größe, d. h. die Differenz zwischen ihrem neuen und früheren Werte. Wenn sich die Geschwindigkeit während der Zeit t von v_1 bis v_2 geändert hat, so giebt Formel (20)

$$K = \lim \sum f \Delta t = m v_i - m v_1 \quad . \quad . \quad . \quad (21)$$

Bei der geradlinigen Bewegung wird der Kraftimpuls für einen beliebigen Zeitraum durch den algebraischen Zuwachs der Bewegungsmenge gemessen.

2. Die Kraft habe konstante Richtung. In diesem Falle haben alle geometrischen Zunahmen $\overline{\Delta v}$ die gleiche Richtung, und ist ihre Summe offenbar nichts anderes als der vollständige geometrische Geschwindigkeitszuwachs.

Wenn die Kraft eine konstante Richtung hat, welche übrigens mit der Bewegungsrichtung einen veränderlichen Winkel bilden kann, so wird der Kraftimpuls für einen beliebigen Zeitraum durch den geometrischen Zuwachs der Bewegungsmenge im selben Zeitraum gemessen.

Für den allgemeinen Fall, wo die Kraft keine konstante Richtung hat, ist obige Vereinfachung nicht zulässig, da die algebraische Summe der geometrischen Zunahmen offenbar nicht gleich dem vollständigen geometrischen Zuwachs ist. Wir wollen nun Formel (21) für die geradlinige, gleichförmig beschleunigte Bewegung prüfen, für welche die Beschleunigung w, also auch die Kraft f eine konstante Größe, die erlangte Geschwindigkeit $v_2 - v_1 = wt$ ist. Unsere allgemeine Formel f = mw giebt in diesem Falle $ft = mwt = mv_2 - mv_1$.

Prüfen wir ferner die allgemeine Formel (20) für den Fall einer gleichförmigen Kreisbewegung mit der Geschwindigkeit v. (Der Kreisradius sei = R.) Berechnen wir zunächst den totalen Kraftimpuls für




Fig. 19.

die Zeit t, während welcher der Punkt den Bogen $AB = s = R\alpha$ (Fig. 18), wo $\alpha = \angle AOB$ ist, durchlaufen hat. Bei der gleichförmigen Kreisbewegung wird w nach

Formel (30) S. 68 bestimmt, d. h. $w = \frac{\tau}{R}$; die Beschleunigung ist nach dem Zentrum gerichtet. Hieraus folgt, daß auch die Kraft f beständig nach dem Zentrum gerichtet ist sie ist gleich

$$f = \frac{m v^2}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot (22$$

Der vollständige Kraftimpuls ist ft $= \frac{mv^2t}{R}$ Führt man anstatt der Zeit den
Winkel α ein, so hat man aus $R\alpha = s$, $\alpha = s : R = vt : R$, also

$$K = \lim \Sigma f \Delta t = ft = \frac{m v^2 t}{R} = m v \alpha \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22, a)$$

Um $\lim \Sigma m \overline{\varDelta v}$, d. h. die algebraische Summe der geometrischen Zunahmen der Bewegungsmenge zu finden, ziehen wir von einem beliebigen Punkte O aus (Fig. 19) die Geraden OC und OD gleich und parallel $AA_1 = BB_1 = v$ und eine große Zahl zwischenliegender Geraden, die den Geschwindigkeiten v des Punktes während seiner Bewegung auf dem Bogen AB gleich und parallel sind. Offenbar ist $COD = \angle AOB = \alpha$. Die Endpunkte dieser von O aus gezogenen Geraden liegen auf einem Kreisbogen; die Elemente dieses Bogens sind nichts anderes als die geometrischen Geschwindigkeitszunahmen $\overline{\varDelta v}$. Die algebraische Summe dieser Zunahmen ist gleich dem Bogen CD, d. h. gleich $v\alpha$, daher ist die algebraische Summe der geometrischen Zunahmen für die Bewegungsmenge

$$\lim \Sigma \Delta L = \lim \Sigma m \overline{\Delta v} = m v \alpha . . . (22, b)$$

(22, a) und (22, b) ergeben die Richtigkeit der Formel (20) für den betrachteten Fall. Als Kraftimpuls für einen vollständigen Umlauf des Punktes auf der Kreislinie erhalten wir $K = 2 \pi m v$.

§ 9. Momentane Kräfte. Als "momentane" Kraft bezeichnet man eine Kraft, deren Wirkung eine so kurze Zeit r andauert, dass nur unter besonderen Umständen, d. h. mit Hülfe besonderer, komplizierter Vorrichtungen die Wirkung derselben in den verschiedenen Momenten der Zeit r beobachtet werden kann. Im Verlaufe dieser Zeit ändert die Kraft f bei gleichbleibender Richtung ununterbrochen ihre Größe; diese beginnt mit dem Werte Null zu Anfang der Zeit z und kehrt zu Ende derselben wieder zum Werte Null zurück. Kräfte dieser Art treten auf beim Zusammenstols von Körpern, bei Wirkung eines Stromimvulses (z. B. eines Induktionsstromes) auf die Magnetnadel u. s. w. Da sich die Kraft f in der Zeit z ändert, so ruft sie eine ebenfalls kontinuierlich sich ändernde Beschleunigung hervor. Wegen der außerordentlich geringen Zeitdauer der Kraftwirkung gelangt man nicht zur Beobachtung dieser Beschleunigungen und werden deshalb auch die veränderlichen Werte der Kraft f oft gar nicht berücksichtigt. können aber die Geschwindigkeit, also auch die Bewegungsmenge vor und nach Wirkung der momentanen Kraft beobachten. man jetzt den Gesamtimpuls der veränderlichen Kraft f in der Zeit τ mit F und nimmt man an, dass sich f während dieser Zeit τ der Richtung nach nicht ändere, so kann man F dem vollständigen geometrischen Zuwachs der Bewegungsmenge gleichsetzen. Sehr oft wird der Impuls F als Mass für die Wirkung der momentanen Kraft gewählt und bisweilen auch "die Größe der momentanen Kraft" genannt.

Die Größe einer momentanen Kraft wird durch die geometrische Änderung der Bewegungsmenge des Körpers, auf welchen sie wirkt, gemessen.

Wenn die Geschwindigkeit des Körpers während der Zeit τ die Richtung der Kraft f selbst hat, wird die "Größe" F der momentanen Kraft durch die Differenz der Bewegungsmengen der Körper vor und nach der Wirkung gemessen; vergl. (21).

§ 10. Das C. G. S.-System. Wir haben gesehen, dass, sobald man dem Proportionalitätskoeffizienten C in den Formeln, welche den Zusammenhang zwischen den Zahlenwerten der verschiedenen physikalischen Größen feststellen, einen bestimmten Wert zuerteilt, z. B. C = 1 setzt, die Einheit einer dieser Größen sich ganz von selbst ergiebt, wenn die Einheiten für die anderen Größen bereits gewählt sind. Setzt man in der Reihe der physikalischen Formeln, von denen jede folgende eine neue in den vorhergehenden Formeln nicht vorkommende Größe enthält, die Proportionalitätsfaktoren gleich Eins, so kann man ein "System von Einheiten aufstellen". Man muß dabei die Einheiten für drei Größen willkürlich wählen, welche übrigens unter sich unabhängig sein müssen, so dass eine von ihnen nicht etwa durch die beiden anderen bestimmt werden kann. Diese drei Einheiten heißen die Grundeinheiten. Die Einheiten der übrigen Größen, welche dadurch erhalten werden, dass man den Proportionalitätsfaktor gleich Eins setzt, heißen abgeleitete Einheiten; man nennt sie auch absolute Einheiten, doch ist dieser Ausdruck kein treffender. Die drei Grundeinheiten kann man auf sehr verschiedene Weise auswählen; so ist es beispielsweise möglich, ein System von absoluten Einheiten auf die Grundeinheiten der Länge, Geschwindigkeit und Kraft zu gründen, oder auf diejenigen der Masse, Zeit und Beschleunigung u. s. w. Ausgehend von drei solchen Grundeinheiten bestimmter Art, kann man wiederum unendlich viele verschiedene Systeme von abgeleiteten Einheiten erhalten, indem man die absoluten Werte der drei Grundeinheiten ändert.

Im folgenden werden wir voraussetzen, das als Grundeinheiten die Einheiten der Länge l, der Masse m und der Zeit t angenommen sind. Besondere Aufmerksamkeit wenden wir hierbei dem Falle zu. wo als Längeneinheit das Centimeter (C), als Masseneinheit das Gramm (G) und als Zeiteinheit die Sekunde (S) gewählt sind. Das System absoluter Einheiten, welches sich auf diese drei Einheiten der Länge, Masse und Zeit gründet, heist das C.G. S.-System, die abgeleiteten Einheiten aber — C.G. S.-Einheiten. Die C.G. S.-Einheit der Oberfläche ist das Quadrateentimeter; die C.G. S.-Einheit des Volumens ist das Kubikcentimeter.

Geschwindigkeit. Setzt man in Formel (3) auf Seite 58 den Koeffizienten C=1, d. h. nimmt man Formel (4) an, so muß man als absolute Einheit der Geschwindigkeit die Geschwindigkeit eines

Punktes annehmen, welcher die Längeneinheit in der Zeiteinheit durchläuft. Die C. G. S.-Einheit der Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eines Punktes, welcher ein Centimeter in einer Sekunde durchläuft. Das Licht durchläuft in einer Sekunde 300000 km, also ist

die Lichtgeschwindigkeit
$$v=3.10^{10}$$
 C. G. S.-Einheiten der Geschwindigkeit

Beschleunigung. Setzt man C=1 in (17) auf Seite 64, d. h. bestimmt man w durch Formel (18), so muß man als absolute Einheit der Beschleunigung die Beschleunigung einer solchen Bewegung annehmen, bei welcher die Geschwindigkeit in der Zeiteinheit um die Geschwindigkeitseinheit zunimmt. Die C. G. S.-Einheit der Beschleunigung ist die Beschleunigung einer solchen Bewegung, bei welcher sich die Geschwindigkeit in einer Sekunde um die C. G. S.-Einheit der Geschwindigkeit, d. h. um einen Centimeter pro Sekunde vergrößert. Beim freien Fall nimmt die Geschwindigkeit in einer Sekunde um 981 Centimeter pro Sekunde zu. Bezeichnet man die Beschleunigung beim freien Fall mit g, so hat man

$$g = 981 \text{ C. G. S.-Einheiten der Beschleunigung}$$
 . . (24)

Formel (30) auf Seite 68 zeigt, dass die C. G. S.-Einheit der Beschleunigung auch gleich ist der Beschleunigung eines Punktes, welcher sich mit einer Geschwindigkeit von einem Centimeter pro Sekunde auf einer Kreislinie, deren Radius gleich einem Centimeter ist, bewegt.

Drehung. Die absolute Einheit der Winkelgeschwindigkeit [vergl. (40) und (41), Seite 71 u. 72] besitzt ein Körper, welcher sich in der Zeiteinheit um den Einheitswinkel (57,29°) dreht. Die C. G. S.-Einheit der Winkelgeschwindigkeit hat ein Körper, der sich in einer Sekunde um den Einheitswinkel dreht. Die absolute Einheit der Winkelbeschleunigung [vergl. (45) auf Seite 73] besitzt ein Körper, dessen Winkelgeschwindigkeit sich in der Zeiteinheit um deren absolute Einheit vergrößert. Die C. G. S.-Einheit der Winkelbeschleunigung hat ein Körper, dessen Winkelgeschwindigkeit um die C. G. S.-Einheit der Winkelgeschwindigkeit pro Sekunde zunimmt.

Kraft. Setzt man C=1 in Formel (4) auf Seite 77, d. h. läst man Formel (5) gelten, so muss man als absolute Krafteinheit eine Kraft annehmen, unter deren Einfluss die Grundeinheit der Masse die absolute Einheit der Beschleunigung erhält. Die C. G. S.-Einheit der Kraft (also auch des Gewichts) ist eine Kraft, unter deren Einfluss die Grammmasse die C. G. S.-Einheit der Beschleunigung erlangt, so das ihre Geschwindigkeit sich um "einen Centimeter pro Sekunde" in jeder Sekunde vergrößert. Diese Kraft wird "Dyne" genannt. Eine Million Dynen heißt Megadyne. Wir wollen bei dieser Gelegenheit die Dyne mit der bekannten französischen Kraft-

oder Gewichtseinheit, welche Gramm heifst, vergleichen. Zu diesem Zwecke wollen wir die Wirkungen beider Kräfte, einerseits der Dyne und andererseits des Grammes, auf ein und denselben Körper, nämlich auf einen solchen, der die Masse von einem Gramm hat, miteinander vergleichen. Aus der Definition selbst folgt, daß die Grammmasse unter dem Einflusse der Kraft einer Dyne die C. G. S.-Einheit der Beschleunigung erfährt. Dieselbe Grammmasse erlangt unter dem Einflusse der Grammkraft, d. h. unter dem Einflusse des Gewichts eines Grammes an der Erdoberfläche eine Beschleunigung von g = 981 C. G. S.-Einheiten der Beschleunigung [vergl. (24)]. Hieraus folgt, daß

Hierbei ist es nicht nötig, hinzuzufügen, dass die Rede von der Kraft, nicht von der Masse "Gramm" ist, denn die Dyne ist eine Kraft und man kann nur gleichartige Größen miteinander vergleichen. Angenähert (bis auf 2 Proc. genau) kann man die Dyne gleich einem Milligramm setzen. Eine Megadyne ist gleich 1,02 kg.

Massendichte. Setzt man in Formel (6) auf Seite 79 C=1. d. h. nimmt man (7) an, so hat als absolute Einheit der Dichte die Dichte eines Körpers zu gelten, welcher in der Volumeneinheit die Masseneinheit enthält. Die C. G. S.-Einheit der Dichte ist die Dichte eines Körpers, welcher die Masse eines Gramms in einem Kubikcentimeter enthält. Hieraus folgt, daß die C. G. S.-Einheit der Dichte angenähert der Dichte des Wassers bei 4° gleich ist und die sogenannte tabellarische Dichte (vergl. Seite 40) der verschiedenen Stoffe, d. h. ihre auf Wasser von 4° bezogenen Dichten bei 0° in Einheiten ausgedrückt sind, die sich von den C. G. S.-Einheiten der Dichte nur wenig unterscheiden.

Gewichtsdichte. Die absolute Gewichtsdichte ist eine veränderliche Größe, denn sie ist gleich dem (in absoluten Krafteinheiten ausgedrückten) Gewichte der absoluten Volumeneinheit des Stoffes; die C. G. S.-Gewichtsdichte des Wassers bei 4° ist gleich 1:g, wo g in C. G. S.-Einheiten (z. B. g=981) ausgedrückt sein muß. Hiermit stimmt (12, a) auf Seite 82 vollkommen überein.

Die tabellarische Gewichtsdichte, die numerisch der tabellarischen Massendichte gleich ist (dieselbe ist nur wenig verschieden von der C. G. S.-Dichte), wird erhalten, wenn man das Gewicht eines Kubikcentimeters Wasser von 4° als Einheit des Gewichts, also auch als Krafteinheit annimmt. Es ist dies dasjenige Gewicht, das sich nur wenig von der französischen Gewichts- und Krafteinheit Gramm unterscheidet. Hieraus folgt, dass die tabellarische Gewichtsdichte sich nicht ungezwungen in irgend welchen absoluten Einheiten ausdrücken läst.

(.... (6 7 3 Y)

Kraftimpuls und Bewegungsmenge. Formel (13) auf Seite 84 zeigt, daß die absolute Einheit des Kraftimpulses erhalten wird, wenn die absolute Krafteinheit während der Zeiteinheit wirkt. Die C.G.S.-Einheit des Kraftimpulses ist der Impuls einer Dyne, welche während einer Sekunde wirkt.

Aus Formel (16) auf Seite 85 folgt, dass die mit der absoluten Geschwindigkeitseinheit sich bewegende Masseneinheit die absolute Einheit der Bewegungsmenge besitzt. Die C.G.S.-Einheit der Bewegungsmenge besitzt die Grammmasse, die sich mit einer Geschwindigkeit von einem Centimeter pro Sekunde bewegt.


Unter dem Einflusse der C.G.S.-Einheit des Kraftimpulses wird im allgemeinsten Falle [vergl. (20), Seite 85] die Summe der geometrischen Zunahmen der Bewegungsmenge erhalten, welche der C.G.S.-Einheit gleich ist. Wenn die Kraft gleiche Richtung mit der Bewegung selbst hat [vergl. (21), Seite 85], so ruft die Einheit des Kraftimpulses die C.G.S.-Einheit der Bewegungsmenge hervor.

Die absolute Einheit der momentanen Kraft ruft die absolute Einheit des geometrischen Zuwachses der Bewegungsmenge hervor.

§ 11. Zusammensetzung (Addition) und Zerlegung der Kräfte. Jede Kraft hat eine bestimmte Größe und Richtung. Der Punkt, auf welchen sie unmittelbar wirkt, heißst der Angriffspunkt. Die Kraft ist ein Vektor und kann daher durch einen Pfeil dargestellt werden.

Wenn auf einen physikalischen festen Körper zwei Kräfte wirken deren Größe gleich und deren mit der Verbindungsgeraden ihrer

Angriffspunkte A und B (z. B. P und P oder Q und Q in Fig. 20) zusammenfallende Richtung entgegengesetzt ist, so bringen sie eine gewisse Lageänderung der Teilchen im Inneren des Körpers hervor: entweder recken sie denselben aus (P, P), oder sie drücken ihn zusammen (Q, Q). Alles folgende jedoch soll sich auf einen sogenannten unveränderlichen (starren) festen Körper P^F beziehen, d. h. auf einen solchen, in welchem



die erwähnten inneren Verschiebungen und die dadurch hervorgerufenen Anderungen der Entfernungen AB entweder gar nicht existieren (idealer Fall) oder so gering sind, dass man sie vernachlässigen kann. In diesem Falle sagen wir, die beiden gegebenen Kräfte heben einander gegenseitig auf. Ein unveränderlicher fester Körper hat folgende Fundamentaleigenschaft: Man kann den Angriffspunkt einer auf einen unveränderlichen festen Körper wirkenden Kraft nach irgend einem neuen Punkte desselben, der in der Richtung


der Kraft liegt, verlegen, ohne dass sich dadurch die Wirkung der Kraft auf den Körper ändert.

Alle Schlüsse, die sich aus dem Umstande ergeben, dass man eine oder mehrere Kräfte durch eine oder mehrere neue Kräfte ersetzt hat, wobei die neuen Angriffspunkte mit den früheren nicht zusammenfallen, gelten ausschliefslich für unveränderliche Körper, was stets im Auge zu behalten ist.

Wenn mehrere Kräfte durch eine neue ersetzt werden können, so heißen die ersteren Seitenkräfte (Komponenten), die letztere — Resultante.

Die Resultante einer beliebigen Anzahl Kräfte mit demselben Angriffspunkte ist gleich der geometrischen Summe der gegebenen Kräfte. Sie wird dargestellt durch die letzte Seite desjenigen Vielecks, dessen übrige Seiten den gegebenen Kräften parallel sind (vergl. die Regel vom Polygon der Vektoren auf Seite 52). Die Resultante zweier Kräfte wird durch die Diagonale des Parallelogramms, dreier Kräfte durch die Diagonale des Parallelepipedons dargestellt, die aus den beiden Kräften als Seiten, beziehungsweise aus den drei Kräften als Kanten konstruiert sind. Eine gegebene Kraft kann man in zwei, drei oder mehrere Kräfte zerlegen, welche denselben Angriffspunkt wie die gegebene Kraft haben. So kann man z. B. eine gegebene Kraft f durch die drei Kräfte f_x , f_y und f_z , welche den Koordinatenachsen im Raume parallel sind, ersetzen.

Wir hatten gesehen, dass man im allgemeinen Falle der Bewegung eines Punktes auf einer Kurve die Beschleunigung w in eine tangentiale w_1 und eine normale w_2 zerlegen kann (vergl. Formel (31) auf Seite 69). Die wirkende Kraft f (Fig. 21), welche gleich mw ist und



der Richtung nach mit w zusammenfällt, kann man in die tangentiale Komponente f_1 und die normale Komponente f_2 zerlegen. Aus Fig. 21 ist ersichtlich, daß die drei Kräfte f, f_1 und f_2 den drei Beschleunigungen w, w_1 und w_2 proportional sind. Hieraus folgt, daß $f_1 = m w_1$ und $f_2 = m w_2$ ist, d. h. man kann die tangentiale und die normale Komponente der Kraft als Ursachen der tangentialen, resp. normalen Beschleunigungen ansehen; die

erste dieser Kräfte bringt eine Geschwindigkeitsänderung der Größe nach, die zweite eine Geschwindigkeitsänderung der Richtung nach hervor. Formel (31) auf Seite 69 ergiebt für die normale Komponente:


$$f_2 = \frac{m v^2}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (25, \mathbf{a})$$

Der Impuls $f_1 \Delta t$ der Kraft f_1 ist gleich dem algebraischen Zuwachs $m \Delta v$ der Bewegungsmenge. Hieraus folgt, dass der Impuls der tangentialen Komponente für ein beliebiges Zeitintervall gleich dem algebraischen Zuwachs der Bewegungsmenge ist, d. h.

$$L_1 = \lim \Sigma f_1 \Delta t = m v_1 - m v_1 \quad . \quad . \quad . \quad (26)$$

Aus der Elementarphysik ist bekannt, dass die Resultante zweier parallelen nach derselben Seite gerichteten Kräfte

P=AC und Q=BD (Fig. 22) gleich ihrer Summe (R=EF=P+Q) ist und dieselbe Richtung wie sie hat. Ihr Angriffs-Mpunkt E teilt die Entfernung AB in zwei den anliegenden Kräften indirekt proportionale Teile, d. h. EB:EA=P:Q. Wir wollen nun eine neue Größe einführen, die wir das Moment der Kraft in Bezug auf eine gegebene Ebene nennen und durch das Produkt aus der



Kraft und derjenigen Senkrechten messen wollen, die vom Angriffspunkte aus auf die Ebene gefällt ist. Beweisen wir, dass das Moment der Resultante zweier paralleler Kräfte in Bezug auf eine beliebige Ebene gleich der Summe der Momente ihrer Komponenten ist.

Es gelte als Zeichnungsebene der Fig. 22 die durch AEB gehende und zur gegebenen Ebene MN senkrechte; die Kräfte P, Q und R brauchen in dieser Zeichnungsebene nicht zu liegen. Die Senkrechten, welche aus A, B und E auf die Ebene MN gefällt sind, bezeichnen wir mit p, q und r. Es soll bewiesen werden, daß Pp + Qq = Rr ist. Aus der Figur ist ersichtlich, daß Pp + Qq = P(r - GE) + Q(r + HB) = (P + Q)r + Q.HB - P.GE ist. Es ist aber $\frac{P}{Q} = \frac{EB}{AE} = \frac{HB}{GE}$; hieraus folgt Q.HB = P.GE. Daher kommt


$$Pp + Qq = (P + Q)r = Rr.$$

Wenn wir ein System von parallelen Kräften P_i haben und ihre Resultante mit R, die von den Angriffspunkten der Kräfte auf eine beliebige Ebene gefällten Senkrechten mit p_i und r bezeichnen, so ist

$$\begin{array}{c}
R = \Sigma P_i \\
Rr = \Sigma P_i p_i
\end{array} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (27)$$

Aus der Elementarphysik ist ferner bekannt, dass die Resultante R zweier parallelen Kräfte P und Q (Fig. 23 a. f. S.), die nach entgegengesetzten Seiten gerichtet sind, gleich ihrer Differenz

R = Q - P und nach der Seite der größeren Kraft gerichtet ist. Ihr Angriffspunkt C liegt auf der Verlängerung der Geraden AB näher



zur größeren Kraft, wobei P: Q = CB: CA ist. Giebt man den Kräften P und Q entgegengesetztes Vorzeichen, so läßst sich beweisen, daßs auch in diesem Falle das Moment der Resultante gleich der (algebraischen) Summe der Momente ihrer Komponenten, d. h. Rr = Qq - Pp ist, wo p, q und r die Längen der aus A, B und C auf die Ebene MN gefällten Senkrechten sind.

Aus der Figur ist ersichtlich,

daß $Qq - Pp = Q(r - CF) - P(r - CG) = (Q - P)r + P \cdot CG - Q \cdot CF$ ist. Aus $\frac{P}{Q} = \frac{BC}{AC} = \frac{CF}{CG}$ folgt $P \cdot CG = Q \cdot CF$. Mithin ist Qq - Pp = (Q - P)r = Rr. Es folgt hieraus, daß die Formeln (27) auch für ein beliebiges System von parallelen Kräften gelten, von welchen die einen diese, die anderen die entgegengesetzte Richtung haben.

Der Angriffspunkt der Resultante eines Systems von parallelen Kräften heißt Mittelpunkt des Systems der parallelen Kräfte. Nehmen wir an, es sei ein System von parallelen Kräften P_i gegeben; der Angriffspunkt der Kraft P_i habe die Koordinaten x_i , y_i , z_i und die Resultante $R = \sum P_i$ habe einen Angriffspunkt mit den Koordinaten X, Y, Z. Sei nun ferner die Koordinatenebene yz zugleich die Ebene der Momente, so kommt anstatt (27)

$$RX = \sum P_i x_i$$


Zwei ähnliche Formeln erhält man, wenn man die Momente auf die Koordinatenebenen xz und xy bezieht. Ersetzt man sodann R durch $\sum P_i$, so kommt

$$X = \frac{\sum P_i x_i}{\sum P_i}; \quad Y = \frac{\sum P_i y_i}{\sum P_i}; \quad Z = \frac{\sum P_i z_i}{\sum P_i} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$

Wir sehen somit, dass die Koordinaten des Mittelpunktes nur von der Größe der Kräfte P_i und von der Lage ihrer Angriffspunkte abhängen; dagegen hängt die Lage des Mittelpunktes der parallelen Kräfte nicht von der Richtung der Kräfte selbst ab und bleibt unverändert, wenn man alle Kräfte P_i eine gleiche Anzahl Male größer oder kleiner werden läßst.

§ 12. Kräftepaar. Kräftepaar (Drehpaar) nennt man ein System von zwei Kräften P = AP und P = BP (Fig. 24), die einander gleich und parallel, jedoch entgegengesetzt gerichtet sind. die beiden Kräfte, aus denen das Paar besteht, immer derart anbringen. dass sie zu der Verbindungsgeraden ihrer Angriffspunkte senkrecht sind. Zu diesem Zwecke hat man AC | AP zu machen und den Angriffspunkt der Kraft BP von B nach C zu verlegen. Die Gerade A (' = a heisst der Arm des Kräftepaares. wollen hierbei wieder eine neue physikalische Größe einführen, die wir das Moment des Kräftepaares

nennen, sie sei den Kräften P des Drehpaares und



Man kann

ihrem Arm a direkt proportional. Nimmt man als Einheit für das Moment des Kräftepaares das Moment eines beliebigen Kräftepaares an, so erhält man als Zahlenwert M des Moments M = CPa. man C = 1, d. h.


so muss man als absolute Einheit für das Moment eines Kräftepaares das Moment eines solchen Paares annehmen, dessen Komponenten der absoluten Krafteinheit, dessen Arm der linearen Einheit gleich sind. Die C.G.S.-Einheit für das Moment eines Kräftepaares ist das Moment eines Paares, das aus zwei um einen Centimeter voneinander entfernten Dynen besteht. Das Kräftepaar strebt danach dem Körper, auf welchen es wirkt, eine drehende Bewegung zu erteilen.


Errichtet man zur Ebene des Kräftepaares eine Senkrechte, welche gleich dem Momente desselben ist und nach der Seite geht, von der aus gesehen die durch das Kräftepaar bewirkte Drehung im Sinne der Uhrzeigerdrehung erfolgt, so heisst obige Senkrechte die Achse des Kräftepaares. Mit Hülfe dieser Achsen lassen sich zwei Kräftepaare zu einem einzigen zusammensetzen, wobei sich die Achse des resultierenden Kräftepaares als Diagonale eines Parallelogramms ergiebt, dessen Seiten die Achsen der gegebenen Kräftepaare bilden.

Zentrifugalkraft. Bewegt sich ein Körper krummlinig, so geht von ihm eine Kraft aus, die auf denjenigen Körper, der die Abweichung von der geradlinigen Bahn bewirkt, gerichtet ist. Kraft nennt man Zentrifugalkraft. Es bewege sich z. B. der Körper M (Fig. 25 a. f. S.) an einer Schnur A M befestigt gleichförmig im Kreise um den festen Endpunkt der Schnur. Damit sich nun M nicht auf einer Geraden bewege, ist eine Kraft erforderlich, die in der Richtung des Radius nach dem Zentrum A hin wirkt. Es ist dies die Kraft MB der um einen kleinen Betrag ausgereckten Schnur, welche das Bestreben hat, sich wiederum zu verkürzen. Die Gegenwirkung des Körpers M auf die Schnur AM, welche gleich der Wirkung letzterer

auf den Körper, jedoch von entgegengesetzter Richtung ist, ist die Zentrifugalkraft MC. Dieselbe wirkt somit auf die Schnur, nicht aber auf den Körper, wie bisweilen fälschlich gesagt wird. Unter Einwirkung dieser Kraft kann die Schnur zerreißen; dann bewegt sich der Körper, indem er von A fortfliegt, in der Richtung der Tangente und nicht etwa in der Richtung des Radius.

Nehmen wir an, der Körper M (Fig. 26) bewege sich ohne Reibung gleichförmig längs der krummen Wandung AB. Eine solche Bewegung





ist nur möglich, wenn eine Kraft f = MC vorhanden ist, welche senkrecht zur Wandung wirkt und vom Druck der Wandung auf den Körper M herrührt. Ein dem letzteren

gleicher Gegendruck MD des Körpers auf die Wand ist im gegebenen Falle die Zentrifugalkraft.

Die beiden betrachteten Beispiele beziehen sich genau genommen auf materielle Punkte, nicht auf Körper. Bei der Drehung eines physikalischen Körpers um seine Achse wirkt die Zentrifugalkraft auf alle Teilchen desselben, mit Ausnahme der Teilchen in der Oberflächenschicht. Nehmen wir an, der Körper B (Fig. 27) drehe sich um seine durch M gehende Achse. Ein beliebiges Teilchen b bewegt sich dabei im Kreise unter dem Einflusse einer Kraft, die gewissermaßen von dem Nachbarteilchen a ausgeht und es daran verhindert, sich von a zu entfernen; diese Kraft ist von b nach M gerichtet. Umgekehrt wirkt das Teilchen b auf a mit einer Kraft, die von a nach b gerichtet ist und nichts anderes darstellt als die Zentrifugalkraft selbst. Wendet man das Gesagte auf alle Teilchen an, so sieht man, daß sie alle, mit Ausnahme der an der Oberfläche B liegenden, einer Zentrifugalkraft unterliegen. Man sieht leicht ein, daß der Körper B um so stärker ausgereckt ist, je näher der betrachtete Ort zu M liegt.

Für die Größe der Zentrifugalkraft haben wir den Ausdruck

$$f = \frac{m v^2}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29, a)$$

vergl. Formel (25, a) auf S. 92.

§ 14. Kraftfeld. Ein Medium (s. S. 9), welches die Eigenschaft besitzt, dass auf einen an einen beliebigen Ort innerhalb desselben gebrachten Körper eine der Masse des Körpers proportio-


nale Kraft wirkt, nennen wir ein Kraftfeld. Der Raum, welcher den Erdball umgiebt, ist offenbar ein derartiges Kraftfeld.

Wir wollen nun eine besondere (sui generis) physikalische Größe einführen, die wir Intensität des Kraftfeldes im gegebenen Punkte nennen; wir setzen sie derjenigen Kraft proportional, welche auf die an diesem Punkte vorhanden gedachte Masseneinheit wirken würde. Wenn auf die Masse m im gegebenen Punkte des Feldes eine Kraft f wirkt, und wenn man als Einheit der Feldintensität die Intensität an irgend einem Orte eines beliebigen Feldes annimmt, so wird der Zahlenwert ψ der Feldintensität durch die Formel $\psi = C \frac{f}{m}$ gegeben. Setzt man C = 1, d. h.

$$\psi = \frac{f}{m} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (30)$$

so muß man als absolute Einheit der Feldintensität die Intensität eines solchen Punktes gelten lassen, in welchem auf die Masseneinheit die absolute Krafteinheit wirkt. Die C. G. S.-Einheit der Feldintensität ist die Intensität in einem Punkte, wo auf die Masse eines Gramms eine Dyne wirkt. Die Feldintensität, welche an der Erdoberfläche durch die Schwerkraft hervorgerufen wird, ist gleich 981 C. G. S.-Einheiten der Feldintensität. Die Intensität ψ ist ein Vektor, er hat die Richtung der Kraft f, welche im gegebenen Punkte des Feldes auf die Masse m wirkt. Ein Kraftfeld heißet homogen, wenn die Intensität in allen Punkten desselben die gleiche Größe und Richtung hat. Als ein homogenes Kraftfeld kann ein kleiner Teil des Raumes, welcher

den Erdball umgiebt, gelten. Stellen wir uns nunmehr irgend ein im allgemeinen inhomogenes Kraftfeld vor. Von irgend einem Punkte M (Fig. 28) des Feldes aus ziehen wir eine ganz kurze Gerade M M₁ in der Richtung der auf einen in M befindlichen



materiellen Punkt wirkenden Kraft; von M_1 aus ziehen wir die Gerade M_1M_2 in der Richtung der in M_1 wirkenden Kraft, darauf M_2M_3 in der Richtung einer Kraft, die in M_2 wirkt u. s. w. So erhält man die gebrochene Linie $MM_1M_2\ldots M_9$. Wenn man die Strecken MM_1 , M_1M_2 u. s. w. unbegrenzt abnehmen läßt, so nähert sich die gebrochene Linie unbegrenzt einer gewissen Kurve, welche durch M geht. Die Richtung dieser Kurve, d. h. ihrer Tangente in jedem Kurvenpunkte, fällt

Digitized by Google

mit der Richtung der in diesem Punkte wirkenden Kraft zusammen. Eine solche Kurve heißt Kraftlinie. Die Tangenten der Kraftlinie NN' (in N_1 , N_2 , N_3 , N_4 ...) geben die Richtungen der wirkenden Krafte an. Im homogenen Kraftfelde sind die Kraftlinien lauter parallele Geraden.

§ 15. Trägheitszentrum. Trägheitszentrum eines physikalischen Körpers nennt man den Angriffspunkt der Resultante aller Kräfte, welche auf diesen Körper im homogenen Kraftfelde ψ wirken. Zerlegt man das Volumen eines Körpers in sehr kleine Teile Δv und bezeichnet man die Masse, welche einen dieser Teile erfüllt, mit Δm , so kann man sagen, dass auf sie die Kraft $f = \psi \Delta m$ wirkt. Alle Kräfte sind hier einander parallel, und der Faktor ψ ist allen gemeinsam. Aus den Definitionen geht hervor, dass das Trägheitszentrum nichts anderes ist als der Mittelpunkt eines Systems von parallelen Kräften f (vergl. S. 94), die auf einen im homogenen Felde befindlichen Körper wirken. Eigenschaften des Mittelpunktes paralleler Kräfte (vergl. § 11 auf S. 94) zeigen uns, dass die Lage des Trägheitszentrums eines Körpers weder von der Feldintensität ψ, noch auch von der Lage des Körpers im Felde abhängt, denn man kann jede Lagenänderung des Körpers sich durch eine Richtungsänderung der auf den Körper wirkenden Kräfte ersetzt denken. Die Lage des Trägheitszentrums eines Körpers hängt nur von der Verteilung der den Körper zusammensetzenden Massenteile ab.

Auf Grund der Formeln (28) auf S. 94 können wir die Koordinaten X, Y, Z des Trägheitszentrums finden. Zerlegen wir das Volumen v des Körpers in eine sehr große Anzahl Teile Δv_i , welche die Massen Δm besitzen. Da P_i in (28) gleich $\psi \Delta m_i$ ist, so kann man die Brüche durch ψ kürzen; bezeichnet man die ganze Masse des Körpers mit $m = \sum m_i$, so kommt

$$X = \frac{\lim \sum x_i \Delta m_i}{m}; Y = \frac{\lim \sum y_i \Delta m_i}{m}; Z = \frac{\lim \sum \varepsilon_i \Delta m_i}{m} . . . (31)$$

Für einen homogenen Körper, dessen Dichte k ist, haben wir $lm_i = k \Delta v_i$ und $m = kv_i$; setzt man dies ein, so fällt der Faktor k fort und man erhält

$$X = \frac{\lim \sum x_i \Delta v_i}{r}; Y = \frac{\lim \sum y_i \Delta v_i}{r}; Z = \frac{\lim \sum z_i \Delta v_i}{r} \cdot \cdot \cdot (32)$$

Die Lage des Trägheitszentrums eines homogenen Körpers hängt von seiner Dichte nicht ab.

Das Trägheitszentrum eines Körpers kann gefunden werden, wenn die Lagen der Trägheitszentren von zwei, drei oder mehr Teilen, in welche man sich den Körper zerlegt denken kann, bekannt sind. Zu diesem Zwecke muß man an die Trägheitszentren der Teile Kräfte

angreifen lassen, die parallel und den Massen der Teile proportional sind und schliefslich den Angriffspunkt der Resultante aller so erhaltenen Kräfte auchen.


Trägheitsmoment. Trägheitsmoment eines materiellen Teilchens in Bezug auf eine gegebene Achse nennt man eine Größe hesonderer Art, die wir als proportional der Masse Am dieses Teilchens und dem Quadrate der Entfernung r des Teilchens von der Achse definieren. Setzt man den Proportionalitätsfaktor gleich Eins, so erhält man für den Zahlenwert K des Trägheitsmomentes den Ausdruck $K = r^2 \Delta m$. Das Trägheitsmoment eines Punktsystems wird gleich der Summe der Trägheitsmomente dieser Punkte gesetzt, d. h. $K = \sum r^2 \Delta m$. Das Trägheitsmoment eines physikalischen Körpers wird folgendermaßen erhalten: Zerlegen wir den Körper in eine sehr große Anzahl kleiner Teile; sei Am die Masse, r der Achsenabstand irgend eines geometrischen Punktes eines der Teile. wir ferner die Summe der Größen r² Am. Der Grenzwert, welchem diese Summe bei unbegrenzter Zunahme der Anzahl der Teile zustrebt, heilst dann das Trägheitsmoment K des physikalischen Körpers. nach ist $K = \lim \Sigma r^2 \Delta m$. .

Die absolute Einheit des Trägheitsmomentes als Trägheitsmoment der Masseneinheit, welche um die Einheit der Entfernung von der Achse absteht, zu definiren, wäre misslich, da man sich die Masseneinheit nicht um einen geometrischen Punkt konzentriert denken kann. Wir sagen deshalb, dass ein Körper, für den Formel (33) den Wert K=1 ergiebt, wobei Δm und r in den Grundeinheiten der Masse und Länge ausgedrückt sein müssen, die absolute Einheit des Trägheitsmomentes besitze. Angenähert ist die Einheit des Trägheitsmomentes gleich demjenigen der Masseneinheit, welche in dünner Schicht auf der Oberfläche eines Kreiscylinders verteilt ist, wobei der Grundflächenradius gleich der Längeneinheit und das Moment auf die Cylinderachse bezogen ist.

Die C. G. S.-Einheit des Trägheitsmomentes wird dargestellt durch die Masse von einem Gramm, welche auf einer Cylinderfläche im Abstande eines Centimeters von der Achse verteilt ist. Wir wollen nun folgenden Satz beweisen: Das Trägheitsmoment K eines Körpers mit der Masse m, bezogen auf eine Achse, die sich in der Entfernung a vom Trägheitszentrum des Körpers befindet, ist gleich dem Trägheitsmoment K_0 bezogen auf eine Achse, die durch das Trägheitszentrum geht und der ersten parallel ist, plus einer Größe ma^2 , d. h. addiert mit dem auf die erste Achse bezogenen Trägheitsmoment, welches erhalten würde, wenn die ganze Musse m des Körpers im Trägheitszentrum vereint wäre. Also

 $K = K_0 + ma^2 \dots \dots \dots \dots (34$

Beweis: Es sei AB (Fig. 29) diejenige Achse, in Bezug auf welche wir das Trägheitsmoment K suchen; die andere Achse ist $MN \parallel AB$: die Entfernung der Achsen ist NB = a. Legen wir durch MN die Ebene PQ senkrecht zu NB und nehmen sie als Koordinatenebene der



yz an. Das Teilchen Δm befindet sich in den Entfernungen HF = r, HG = p und HL = x von den Achsen AB, MN und der Ebene PQ. Wir haben $K = \lim \sum r^2 \Delta m$ und $K = \lim \sum p^2 \Delta m$. Aus der Figur ist ersichtlich, daß $r^2 = p^2 + a^2 - 2ax$ ist, denn es ist JG = HL,

wenn $HJ \perp FG$ ist. Multipliziert man mit Δm und nimmt den Grenzwert der Summe, so erhält man

$$\lim \Sigma r^2 \Delta m = \lim \Sigma p^2 \Delta m + \lim \Sigma a^2 \Delta m - \lim \Sigma 2 ax \Delta m.$$

Die erste Summe ist K, die zweite K_0 ; in der dritten kann man a^2 vor das Summenzeichen und $\lim \Sigma \Delta m = m$ setzen; im vierten Gliede setzt man 2a vor das Summenzeichen. Dann kommt

$$K = K_0 + ma^2 - 2a \lim \Sigma x \Delta m$$
.

Formel (31) zeigt, daß $\lim \Sigma x \Delta m = mX$ ist, wo X der Wert der x-Koordinate des Trägheitszentrums ist. Das Trägheitszentrum C liegt aber in der xy-Ebene der Koordinaten, folglich ist X=0, und daher erhält man Formel (34), was zu beweisen war. Diese Formel gestattet. das Trägheitsmoment eines Körpers bezüglich einer beliebigen Achse zu bestimmen, wenn das Trägheitsmoment bezüglich einer ihr parallelen durchs Trägheitszentrum gehenden Achse bekannt ist. Aus Formel (34) folgt weiter, dass das Trägheitsmoment eines Körpers bezüglich aller Seitenlinien eines Cylinders, dessen Achse durchs Trägheitszentrum geht, ein und denselben Wert hat. Zur Berechnung des Trägheitsmomentes eines Körpers nach Formel (33) muß man sich der Methoden der Integralrechnung bedienen, deshalb müssen diejenigen Leser, welche dieselbe noch nicht kennen, die Endresultate der weiteren Rechnungen vorläufig auf Treu und Glauben hinnehmen.

Das Trägheitsmoment wird durch ein dreifaches Integral über das ganze Körpervolumen ausgedrückt. Sei dv das Differential des Volumens, dm das Differential der Masse und k die Dichte, so hat man im allgemeinen dm = kdv und erhält daher für das Trägheitsmoment

$$K = \iiint r^2 k \, dr \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (35)$$

oder

I. Das Trägheitsmoment eines hohlen homogenen Kreiscylinders in Bezug auf seine geometrische Achse. Es sei l die Länge des Cylinders, R_1 sein innerer, R_2 sein äußerer Radius; die Dichte k sei eine konstante Größe. Wir führen cylindrische Koordinaten ein: x sei die Entfernung des Punktes von der Ebene einer der Grundflächen des Cylinders, r der Abstand des Punktes von der Achse und φ der Winkel zwischen r und einem gewissen Anfangsradius r_0 . Das Element des Volumens ist $dv = r dx dr d\varphi$ und daher

$$K = k \int_{x=0}^{l} \int_{r=R_{1}}^{R_{2}} \int_{q=0}^{2\pi} r^{3} dx dr d\varphi = 2\pi k l \int_{R_{1}}^{R_{2}} r^{3} dr$$

$$K = \frac{1}{2} \pi k l (R_{2}^{4} - R_{1}^{4}).$$

Die Masse m des Hohlcylinders ist gleich $\pi k l (R_i^2 - R_i^2)$; folglich ist


$$K = m \frac{R_2^2 + R_1^2}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (36)$$

Für einen massiven Cylinder, dessen Grundflächenradius gleich R ist, haben wir aus (36), wenn $R_2 = R$ und $R_1 = 0$ gesetzt wird

Wenn 1 klein ist, so verwandelt sich der Hohlcylinder in einen Ring mit rechteckigem Durchschnitt und der massive in eine runde Platte. Auf sie beziehen sich die Formeln (36) und (37). Formel (37) zeigt, dass die C.G.S.-Einheit des Trägheitsmomentes z.B. gleich dem Trägheitsmoment eines Cylinders in Bezug auf seine

Achse ist, dessen Masse zwei Gramm beträgt und dessen Grundflächenradius gleich einem Centimeter ist.

II. Das Trägheitsmoment eines homogenen recht winkligen Parallelepipedons in Bezug auf eine Achse, welche durch seinen geometrischen Mittelpunkt geht und einer der Kanten (c) parallel ist. Es seien a, b, c die Kanten eines Parallelepipedons (Fig. 30);



ziehen wir die Koordinatenachsen mit dem Anfangspunkt im Zentrum O des Parallelepipedons parallel den Kanten und suchen wir nun die Größse K in Bezug auf die Achse Oz. Das Volumenelement dv = dx dy dz hat die Koordinaten x, y, z und befindet sich von Oz in einer Entfernung $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Folglich ist

$$K := k \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{y=-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{z=-\frac{c}{2}}^{\frac{c}{2}} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz.$$

Integriert man nach z, so kommt

$$K = kc \left\{ \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{y=-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{y=-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{y=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \right\} = \frac{kabc}{12} (a^2 + b^2).$$

Es ist aber die Masse unseres Körpers gleich kabc, folglich ist

$$K = \frac{m}{12} (a^2 + b^2) = \frac{1}{3} m \sigma^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (38)$$

wo o (vergl. Fig. 30) die Hälfte der Diagonale, d. h. der Achsenabstand des von der Achse entferntesten Körperpunktes ist.

III. Das Trägheitsmoment einer homogenen Kugel in Bezug auf eine durch ihr Zentrum gehende Achse. Es sei R der Kugelradius. Verlegen wir den Anfangspunkt der Koordinatenachsen ins Kugelzentrum und bezeichnen wir mit K_x , K_y und K_z die Trägheitsmomente der Kugel in Bezug auf die Koordinatenachsen. Infolge der Symmetrie der Kugel ist klar, daß im allgemeinen $K = K_x = K_y = K_z$ ist. Offenbar ist

$$K_r = \lim \Sigma \operatorname{\Delta} m (y^2 + z^2);$$

$$K_y = \lim \Sigma \operatorname{\Delta} m (x^2 + z^2);$$

$$K_z = \lim \Sigma \operatorname{\Delta} m (x^2 + y^2);$$

oder

$$K_x = \iiint (y^2 + z^2) dm;$$

 $K_y = \iiint (x^2 + y^2) dm;$
 $= \iiint (x^2 + y^2) dm.$

Summiert man diese drei Größen und beachtet die vorhergehenden Gleichheiten, so erhält man

$$3K = 2 \lim \Sigma \Delta m (x^2 + y^2 + z^2) - 2 \lim \Sigma Q^2 \Delta m$$

oder

$$3K = 2 \iiint (x^2 + y^2 + z^2) dm = 2 \iiint \varrho^2 dm$$

wo o der Abstand eines Punktes vom Kugelzentrum ist. Zerlegt man die Kugel in unendlich dünne Schichten mit dem Radius o und der Dicke $d\varrho$ und nimmt man $dm = 4\pi \varrho^2 k d\varrho$, so kommt

$$K = \frac{8\pi}{3}k\int_{0}^{R} \varrho^{4}d\varrho = \frac{8\pi kR^{3}}{15}$$

Die Gesamtmasse m der Kugel ist gleich $\frac{4}{3} \pi k R^3$, folglich ist

$$K = \frac{2}{5} mR^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (39)$$

Drittes Kapitel.

Arbeit und Energie.

§ 1. Die Wucht oder lebendige Kraft. Wir wollen uns nunmehr mit einer weiteren selbständigen physikalischen Größe bekannt machen. Nehmen wir an, ein Körper mit der Masse m bewege sich mit der Geschwindigkeit v. Unter der Wucht dieser Bewegung verstehen wir dann eine Größe, welche der Masse und dem Quadrate der Geschwindigkeit proportional ist. Nimmt man die Wucht der Bewegung irgend eines in Bewegung befindlichen Körpers als Einheit an, so erhält man für den Zahlenwert J der Wucht die allgemeine Formel Aus gewissen Gründen, die aus dem Weiteren ersichtlich sein werden, setzen wir $C=\frac{1}{2}$, d. h. wir setzen

sein werden, setzen wir
$$C=rac{\pi}{2}$$
, d. h. wir setzen

Die absolute Einheit der Wucht ist die Wucht eines Körpers, dessen Masse m=2 ist und der sich mit der Einheit der Geschwindigkeit bewegt. Die C. G. S.-Einheit der Wucht ist die Wucht einer Masse von 2 g, welche sich mit einer Geschwindigkeit gleich der C.G.S.-Einheit der Geschwindigkeit (1 cm pro Sekunde) bewegt.

Besitzen die Teilchen, aus denen der physikalische Körper besteht, verschiedene Geschwindigkeiten, so wird seine Wucht durch die Formel

$$J = \lim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \Delta m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \int v^2 dm \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

gegeben, wobei v die Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse Am Die Wucht eines rotierenden Körpers wird aus der allgemeinen Formel (2) durch Substitution von $r \Theta$ an Stelle von v erhalten (nach Formel (42) auf Seite 72), wo @ die Winkelgeschwindigkeit im gegebenen Augenblick und r die Entfernung des Teilchens von der Drehungsachse ist. Man erhält danach $J=\lim\sum \frac{1}{2!}\, \varDelta\, m\,.\, r^2\,\Theta^2$. Den Faktor $\frac{1}{2}\,\Theta^2$ kann man, als allen Teilchen gemeinsam, vor das Summenzeichen setzen: $J=\frac{1}{2}\,\Theta^2\lim\sum r^2\, \varDelta\, m\,=\,\frac{1}{2}\,\Theta^2\int r^2\, d\,m$.

Der Grenzwert dieser Summe ist nichts anderes als das Trägheitsmoment des Körpers in Bezug auf seine Rotationsachse (vergl. (33) auf Seite 99); somit ist

$$J = \frac{1}{2} K \Theta^2 \cdots \cdots \cdots (3)$$

Die Wucht eines sich drehenden Körpers ist numerisch gleich dem halben Produkte aus dem Quadrate seiner Winkelgeschwindigkeit und seinem auf die Drehungsachse bezogenen Trägheitsmomente. Setzt man in (3) anstatt Keinen der Ausdrücke (36), (37), (38) und (39) (vergl. die vorhergehenden Seiten), so erhält man die Wucht eines homogenen Hohlcylinders oder Ringes mit rechtwinkligem Durchschnitt, eines massiven Cylinders oder einer runden Platte, eines Parallelepipedons und einer Kugel, die um Achsen rotieren, für welche bereits Ausdrücke des Trägheitsmomentes abgeleitet worden sind. Formel (34) gestattet uns die Wucht dieser Körper bei ihrer Rotation um Achsen, die den oben bezeichneten parallel sind, zu bestimmen.

- § 2. Arbeit. Wenn eine Kraft auf einen sich aus irgend welchem Grunde bewegenden Körper so wirkt, daß sich der Angriffspunkt der Kraft verschiebt, so übt diese Kraft im allgemeinen einen gewissen Einfluß auf die Bewegung aus oder sie leistet, wie man sagt, eine Arbeit. Eine Kraft leistet stets Arbeit, wenn sich ihr Angriffspunkt verschiebt, es sei denn, daß die Bewegung senkrecht zur Richtung der Kraft erfolgt. Betrachten wir zunächst zwei Sonderfälle der Einwirkung einer Kraft auf einen sich bewegenden Körper; von ihnen können wir leicht zum allgemeineren Falle übergehen.
- I. Der erste Fall tritt ein, wenn außer der Kraft f eine ihr der Größe nach gleiche, jedoch der Richtung nach entgegeugesetzte Kraft f' vorhanden ist, und wenn der Körper infolge eines Anfangsstoßes oder aus einem anderen Grunde sich mit einer gewissen Geschwindigkeit v in der Richtung der Kraft f bewegt. Die Kraft f' nennen wir Widerstand; es ist bemerkenswert, daß sie bisweilen nur während der Bewegung selbst auftritt (Reibung, Widerstand des Mediums). Wäre die Kraft f nicht da, so wäre die Bewegung des Körpers eine verzögerte, seine Geschwindigkeit würde abnehmen. Der Ein-

fluís der Kraft f besteht in diesem Falle darin, daß sie die verzögernde Wirkung des Widerstandes f' aufhebt und die Geschwindigkeit v unverändert erhält. Nehmen wir an, der Körper habe den Weg s in der Richtung der Kraft f, welche auf diesem Wege die Wirkung des Widerstandes f' überwunden hat, durchlaufen. Die Arbeit R der Kraft f muß als Maß der Einwirkung dieser Kraft auf die Bewegung des Körpers dienen; wir setzen daher diese Arbeit R natürlicherweise dem Widerstande f' und dem Wege s proportional. Somit ist R = Cf's, wo C der Proportionalitätsfaktor ist. Der Größe nach aber ist f' = f und daher R = Cfs. Setzt man C = 1, so kommt

$$R = fs \ldots \ldots \ldots \ldots (4)$$

Die absolute Einheit der Arbeit ist die Arbeit der Krafteinheit, welche auf einem Wege von der Einheit der Länge gewirkt hat, d. h. bei der sich der Angriffspunkt der Kraft in der Richtung der Kraft um die Längeneinheit verschoben hat. Die C. G. S.-Einheit der Arbeit ist die Arbeit einer Dyne auf einem Wege von 1 cm Länge, sie heilst Centimeterdyne oder Erg. Eine Million Erg heilst Megaerg. Zehn Megaerg oder 107 Erg heilsen Joule.

Den hier betrachteten Fall von Arbeit haben wir vor uns, wenn wir an der Erdoberfläche einen Körper vom Gewichte p in vertikaler Richtung auf die Höhe h heben, unter der Bedingung, dass er weder eine positive noch auch negative Beschleunigung erfahre. Die Arbeit ist

Wenn das Gewicht (der Widerstand, welcher gleich der hebenden Kraft ist) in Kilogrammen und die Höhe in Metern ausgedrückt ist, so wird in (4, a) als Arbeitseinheit die zum Heben von einem Kilogramm auf ein Meter Höhe ohne gleichzeitige Änderung der Anfangsgeschwindigkeit erforderliche Arbeit angenommen; diese Arbeitseinheit heißt Meterkilogramm. In ähnlicher Weise erhält man die Arbeitseinheiten Fußpfund, Centimetergramm u. s. w., deren Bedeutung sich aus der Benennung leicht ergiebt. Wir sahen auf Seite 90, daß eine Dyne = 1,02 Milligramm ist. Hieraus folgt, daß ein Megaerg = 106 Erg = 106 . 1,02 Centimetermilligramm = 1,02 Centimeterkilogramm = 0,0102 Meterkilogramm ist. Somit haben wir

1 Joule = 10 Megaerg =
$$10^7$$
 Erg = 0,102 Meterkilogramm
1 , = 10^6 , = 0,0102 ,

II. Den zweiten Fall von Arbeit haben wir vor uns, wenn die Kraft f auf einen Körper wirkt, der bei seiner Bewegung von der Außenwelt keinerlei Widerstand erfährt. Nehmen wir an, daß die Kraft f auch hier die Bewegungsrichtung hat, so müssen wir sagen,

daß als Resultat der Kraftwirkung eine algebraische Geschwindigkeitszunahme, d. h. eine Beschleunigung auftritt. Das Beharrungsvermögen des Körpers, d. h. sein passives Aufrechterhalten der Geschwindigkeit, spielt hier die Rolle desjenigen Widerstandes, welcher von der aktiven bewegenden Kraft überwunden wird; dieser Widerstand gegen die wirkende Kraft f geht indes nicht von der Außenwelt, sondern von dem sich bewegenden Körper selbst aus. Unter der Arbeit der Kraft f werden wir auch hier eine Größe verstehen, deren Zahlenwert gegeben wird durch Formel (4), d. h. durch das Produkt aus der Kraft f und dem Wege s, welcher vom Körper in der Kraftrichtung durchlaufen ist.

Somit muß man zwei Fälle der Hervorbringung von Arbeit unterscheiden: Beim ersten besteht das Wesen der Arbeit in der Überwindung eines äußeren Bewegungswiderstandes, welche ohne Steigerung der Geschwindigkeit des Körpers erfolgt; im zweiten Falle tritt die Wirkung der Arbeit in einer Steigerung der Geschwindigkeit hervor, der gegenüber sich die Außenwelt indifferent verhält. In Wirklichkeit haben wir gewöhnlich eine Kombination beider Fälle vor uns: die Kraft füberwindet irgend welche Widerstände und ändert gleichzeitig die Bewegungsgeschwindigkeit des Körpers.

Es sei nun f' nicht gleich f, sondern f' < f; in diesem Falle wirkt auf den Körper die Kraft f-f', deren Arbeit ϱ eine Geschwindigkeitszunahme des Körpers hervorruft. Wir haben $\varrho = (f-f')s$ und hieraus

Die Arbeit r = fs besteht aus zwei Teilen: f's wird zur Überwindung des äußeren Widerstandes, ϱ zur Steigerung der Geschwindigkeit des Körpers verbraucht.

Der zweite von den eben betrachteten Sonderfällen ist an der Erdoberfläche nicht realisierbar, denn es tritt bei jeder Bewegung eines Körpers an der Erdoberfläche ein Bewegungswiderstand auf, der von den benachbarten Körpern ausgeht, so z. B. der Luftwiderstand, die Reibung an der Oberfläche der Räderachsen u. s. w. Hieraus folgt, dass an der Erdoberfläche bei jeder Einwirkung einer Kraft auf einen Körper ein Teil der Arbeit zur Überwindung äußerer Widerstände verbraucht wird (oder wie man sagt, verloren geht, verschwindet). Die Entstehung der Ausdrücke: die Arbeit wird verbraucht, geht verloren, verschwindet u. s. w., wird später klar werden.

Unvermeidliche Widerstände nennt man schädliche, im Gegensatz zu solchen Widerständen, zu deren Überwindung wir uns bisweilen einer uns zur Verfügung stehenden Kraft bedienen, indem wir von letzterer zum Beispiel eine Säge, eine zur Bearbeitung von Holz, Metallen u. s. w. dienende Drehbank in gleichförmige Bewegung versetzen lassen.

Bisher hatten wir vorausgesetzt, dass die Kraft in der Richtung der Verschiebung s wirke. Betrachten wir nunmehr den allgemeinen Fall, wo die Richtung der Kraft f und diejenige der Verrückung s einen gewissen Winkel $(f,s)=\alpha$ einschließen. Ist $\alpha=90^\circ$, so ist die Arbeit der Kraft f gleich Null, denn diese Kraft kann weder eine Geschwindigkeitsänderung nach einer Richtung hervorrusen, noch auch Widerstände überwinden, welche eine der Bewegungsrichtung des Körpers entgegengesetzte Richtung haben. Für einen beliebigen Winkel α wird als Zahlenwert der Arbeit R die Größe

$$R = f s \cos \alpha = f s \cos (f, s) (6)$$

angenommen, welche bei $\alpha=0$ die Formel (4) und bei $\alpha=90^{\circ}$ den Ausdruck R=0 ergiebt. Bezeichnet man mit f_1 die tangentiale Komponente der Kraft f_1 , so hat man $f_1=f\cos\alpha$; ferner sei $s_1=s\cos\alpha$ gesetzt. Die Kraft f_1 ist die Projektion der wirkenden Kraft f auf die Verschiebungsrichtung s; s_1 dagegen ist die Projektion der Verschiebung s auf die Richtung der Kraft f. Wir haben

$$R = fs\cos\alpha = f_1s = fs_1 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (6, a)$$

Im allgemeinen ändern sich die Größen der Kraft f und des Winkels α ununterbrochen. Zerlegen wir den Weg s in sehr kleine Abschnitte Δs ; dann ist die Arbeit, die einer solchen kleinen Verschiebung Δs entspricht, das sogenannte "Arbeitselement"

$$\Delta R = f \Delta s \cos(f \cdot \Delta s)$$
.


Die ganze von der variablen Kraft f bei der krummlinigen Bewegung des Körpers geleistete Arbeit wird ausgedrückt durch die Formel

oder

$$R = \lim \Sigma f_1 \Delta s$$
 (7, a)

wo f1 die tangentiale Komponente der wirkenden Kraft ist.

Nunmehr können wir dazu übergehen, die Arbeit im allgemeinsten Falle zu betrachten, wo die Kraft f und der Widerstand f' beliebige variable Winkel mit der Bewegungsrichtung des Punktes M (Fig. 31), welcher sich auf einer gewissen Kurve AB bewegt, bilden. Be-



zeichnen wir die tangentialen Komponenten der Kräfte f und f' mit f_1 und f'_1 , so erhalten wir für das Arbeitselement einen Ausdruck ähn-


lich Formel (5), nämlich

$$f_1 \Delta s = f_1' \Delta s + \Delta \varrho,$$

wo $\Delta\varrho$ derjenige Teil des Arbeitselementes ist, welcher zur Vergrößerung der Geschwindigkeit des Körpers verbraucht wird. Für die Gesamtarbeit haben wir

$$R = \lim \Sigma f_1 \Delta s = \lim \Sigma f_1' \Delta s + \varrho$$
 . . . (7, b)
 $R = \int f_1 ds = \int f_1' ds + \varrho$,

wo ϱ die ganze zur Geschwindigkeitsvergrößerung verbrauchte Arbeit ist. Wir wollen nun folgenden überaus wichtigen Lehrsatz beweisen: Wenn mehrere Kräfte einen gemeinsamen sich verschiebenden Angriffspunkt haben, so ist die Arbeit der Resultante gleich der algebraischen Summe der von den Komponenten geleisteten Arbeiten. Beweisen wir diesen Satz für zwei wirkende Kräfte



 $P_1 = OA$ und $P_2 = OB$ (Fig. 32), deren Resultante P = OC ist. Nehmen wir an, der Punkt O habe sich um die sehr kleine Wegstrecke As in der Richtung von OM verschoben. Fällt man von den Punkten A, B und C aus die Senkrechten auf OM, so hat man OF = OE + EF; es ist aber EF = OD,

folglich ist OF = OD + OE oder $P\cos(P, \Delta s) = P_1\cos(P_1, \Delta s)$ $\perp P_2\cos(P_2, \Delta s)$. Multipliziert man diese Gleichung mit Δs , so kommt

$$P \Delta s \cos(P, \Delta s) = P_1 \Delta s \cos(P_1, \Delta s) + P_2 \Delta s \cos(P_2, \Delta s),$$

welche Gleichung unseren Satz für zwei Kräfte ausdrückt. Von zwei Kräften ist es leicht zu drei und mehr Kräften überzugehen und den Satz für den allgemeinsten Fall zu beweisen.

Formel (6) giebt für die Arbeit R einen positiven Zahlenwert. wenn α ein spitzer Winkel ist. Ist α ein stumpfer Winkel (Fig. 33).

Fig. 33. so ist die Arbeit R negativ, wobei wieder zwei Fälle möglich sind:


1. Es ist eine andere Kraft f' vorhanden, welche mit Δs einen spitzen Winkel bildet, wobei die Projektionen f'_1 und f_1 beider Kräfte auf die Bewegungsrichtung einander gleich sind: der Körper, dem von einer Nebenkräft

richtung einander gleich sind; der Körper, dem von einer Nebenkraft eine gewisse Geschwindigkeit erteilt ist, bewegt sich gleichförmig. Alsdann spielt unsere Kraft die Rolle eines Widerstandes, dessen Arbeit negativ und numerisch gleich der Arbeit der anderen wirkenden Kraft ist. Als Resultat dieser Arbeit ergiebt sich die Aufhebung der beschleunigenden Wirkung der Kraft f_1 , das Aufrechterhalten einer bestimmten konstanten Geschwindigkeit der Bewegung.

2. Die Kraft f (Fig. 33) wirkt auf den sich bewegenden Körper, der keinen Nebeneinflüssen unterworfen ist. In diesem Falle erscheint als Resultat der negativen Arbeit dieser Kraft eine Verzögerung der Bewegung, d. h. eine Geschwindigkeitsabnahme. Im allgemeinen Falle, wenn die Projektion der Kraft f auf die Bewegungsrichtung größer ist als die Projektion der Kraft f', bringt der Überschuß der von Kraft f geleisteten Arbeit über die Arbeit der Kraft f' eine Verlangsamung der Bewegung hervor.

Wir wollen die Größe der Arbeit für einige Sonderfälle bestimmen.

I. Die Arbeit eines Kräftepaares. Nehmen wir an, auf einen Körper wirke ein Kräftepaar PA BP (Fig. 34), dessen Moment M = Pa sei, wo a = AB ist [vergl. (29) auf Seite 95] und nehmen wir ferner an, der Körper habe sich um den Winkel φ um den Punkt O



gedreht. Da beide Kräfte P bei dieser Drehung beständig die Bewegungsrichtung der Punkte A und B haben, so ist klar, daß die gesuchte Arbeit $R = P \times AC + P \times BD = 2P \times AC$ ist. Es ist aber $\smile AC = \frac{a}{2}\varphi$, folglich $R = Pa\varphi$, oder

$$R = M\varphi (8)$$

d. h. die Arbeit eines Kräftepaares ist gleich dem Produkte aus dem Kräftepaarmoment und dem Drehungswinkel.

II. Die Arbeit bei Bewegung eines Körpers im homogenen Kraftfelde. Es sei AB (Fig. 35) die Richtung der Kraftlinien im vorliegenden homogenen Kraftfelde und es bewege sich ein Körper auf einer beliebigen Bahnlinie vom Punkte S nach T. Ziehen wir durch S und T zwei Ebenen MN und PQ senkrecht zur Kraftrichtung. Diese Ebenen werden die Gerade AB in den Punkten C und D schneiden; es sei nun CD = h, und f die Kraft, welche auf den Körper im vorliegenden homogenen Felde wirkt. Zerlegen wir

١


den Weg in kleine Strecken; eine derselben (ab) bezeichnen wir mit s, ihre Projektion auf die Kraftrichtung mit $s_1 = mn$, wo an und bm senkrecht zu AB sind. Die gesuchte Arbeit ist $R = \lim \Sigma f s \cos(f, s)$ $= \lim \Sigma f s_1$. Im homogenen Felde ist die Kraft f konstant, und kann man daher den Faktor f vor das Summenzeichen setzen. Man erhält dann $R = f \lim \Sigma s_1$; jedoch die letztere Summe ist offenbar CD = h, also

$$R = fh$$
.

Diese Formel zeigt uns, daß die Arbeit, welche bei Bewegung eines gegebenen Körpers im homogenen Kraftfelde von den in diesem Felde wirkenden Kräften geleistet wird. weder von der Form des Weges noch von der Lage des Anfangs- und Endpunktes dieses Weges auf Ebenen, welche zur Richtung der Kraftlinien senkrecht stehen, abhängt, sondern nur von dem Abstande dieser Ebenen untereinander. Es ist leicht einzusehen, daß man dieselbe Arbeit erhielte, wenn unser Körper von MN zu PQ auf der Kurve S_1 T_1 hingelangte.

Wenn Anfangs- und Endpunkt des Weges auf ein und derselben zur Richtung der Kraftlinien senkrechten Ebene liegen, so ist die Arbeit gleich Null.

III. Die Arbeit von Zentralkräften. Kräfte, welche von jedem beliebigen Raumpunkte M aus stets nach demselben Punkte O (Fig. 36) hin wirken und nur von der Entfernung des Punktes M



von O abhängen, heißen Zentralkräfte. Nehmen wir zunächst an, ein Körper bewege sich auf einer durch O gehenden Geraden von Anach B. Zerlegt man den ganzen Weg in lauter Elemente $\sigma = pq$, so erhält man für die gesuchte Arbeit

$$R = \lim_{A} \int_{A}^{B} f \sigma$$
,

denn die Kraft f hat in jedem Punkte p die Richtung der Verschiebung σ . Die Buchstaben Aund B bezeichnen symbolisch die

Grenzen, innerhalb derer sich die kleinen Wegstrecken σ befinden. Es seien durch A und B Kugelflächen mit dem Zentrum in O gelegt und werde angenommen, dass sich der Körper auf einer beliebigen Kurve von S nach T bewegt, wobei S und T auf den soeben erwähnten Kugelflächen liegen. Legt man dann durch die Eudpunkte p und q


des Wegelements σ Kugelflächen, deren Zentrum in O liegt, so schneiden dieselben aus der Wegkurve ST den kleinen Abschnitt ab = s heraus. Bemerkt sei noch, daß die Kraft f der Voraussetzung nach in a und p dieselbe Größe hat. Die Arbeit ist $R_1 = \lim \sum f s \cos(f, s)$; bei sehr kleinem s kann man $s \cos(f, s) = s_1 = \sigma$ setzen, folglich ist

$$R_1 = \lim_{A} \sum_{A}^{B} f \sigma = R.$$

Somit hängt bei der Wirkung von Zentralkräften die Arbeit nur von den beiden konzentrischen Kugelflächen (deren Zentrum mit demjenigen der Kräfte zusammenfällt) ab, auf denen der Anfangs- und Endpunkt des Weges liegen; sie hängt nicht ab von der besonderen Lage dieser Punkte auf den Kugelflächen, noch auch von der Form der Bahnlinie. Dieselbe Arbeit würde auch geleistet, wenn die Bewegung auf der Kurve S_1 T_1 erfolgte.

IV. Arbeit innerer Kräfte. Kräfte, mit denen die materiellen, ein Punktsystem bildenden Punkte aufeinander wirken, heißen innere Kräfte. Nehmen wir an, es seien dies Zentralkräfte. Wir können beweisen, daß die Arbeit der inneren Kräfte gleich Null ist, wenn sich die gegenseitige Lage der Punkte nicht ändert, d. h. wenn sich das System als Ganzes bewegt. Betrachten wir zwei Punkte A und B (Fig. 37), die, ohne daß sich ihre Entfernung


geändert, nach A_1 und B_1 gelangt sind. Ihre Wechselwirkung wird durch zwei Kräfte f und f_1 ausgedrückt, die nach dem dritten Bewegungsgesetze einander gleich sind, $f = f_1$. Es mögen die Verschiebungen $AA_1 = \sigma$ und $BB_1 = \sigma_1$ unendlich klein sein. Die Arbeit ist $R = f\sigma \cos \alpha - f_1\sigma_1 \cos \beta$. Wir ziehen nun



If $A_2 \mid BB_1$ and $B_1A_2 \mid BA$ and verbinden A_2 mit A_1 . Dann ist if $A_2 = BB_1 = \sigma_1$; ferner sei $A_1A_2 = \sigma_2$. Offenbar ist $\sigma\cos\alpha = \sigma_1\cos\gamma + \sigma_2\cos\delta$, also haben wir, da $f = f_1$ ist, $R = f[\sigma_1\cos\gamma - \sigma_2\cos\delta + \sigma_1\cos\beta]$. Nun ist aber $\cos\beta = -\cos\gamma$ and nähert sich $\angle \delta = \angle A_1A_2B_1$ im Grenzfalle einem Rechten, denn es ist $A_1B_1 = A_2B_1$; für unendlich kleine Verschiebungen hat man $\cos\delta = 0$ zu setzen, so daß R = 0 wird. Bezieht man dieselbe Herleitung auf alle Punktpaare, so sieht man, daß die Arbeit aller inneren Kräfte gleich Null ist, sobald sich das System als ein Ganzes bewegt.

Beweisen wir nunmehr folgenden zweiten Satz: Die Arbeit, welche von inneren Kräften beim Übergange aus einer Anordnung

der Teilchen in eine andere geleistet wird, hängt nicht davon ab, auf welche Weise sich dieser Übergang vollzogen hat, d. h. auf welchen Wegen jeder der Punkte aus seiner Anfangslage im die Endlage gelangt ist. Betrachten wir zwei Punkte A und B (Fig. 38), die nach A_1 und B_1 gelangt sind; es sei $AB = \rho$, $A_1B_1 = \rho$. Verleihen wir den beiden zusammengehörig gedachten Punkten eine Bewegung, die in jedem gegebenen Augenblick der Bewegung des Punktes B an Größe gleich, jedoch der Richtung nach entgegengesetzt Bei dieser hinzugedachten Bewegung wird die Arbeit der inneren Kräfte auf Grund des eben bewiesenen Satzes gleich Null. Der Punkt B bleibt hierbei in Ruhe, während Punkt A nach A', wo $BA' \parallel$ und $= B_1 A_1$ ist, gelangt. Die Arbeit der auf A wirkenden Kraft hängt nicht von dem Wege ab, auf welchem der Punkt von A nach A' gelangt ist, denn die auf ihn wirkende Kraft, welche ununterbrochen nach dem festen Punkte B gerichtet ist, ist eine Zentralkraft. Gesagte bezieht sich auf alle Punktpaare des Systems, folglich ist unser



Satz bewiesen. Aus ihm folgt: Wenn ein Punktsystem von irgend einer Anordnung der Teilchen ausgehend nach einiger Zeit zur selben Anordnung zurückkehrt, so ist die ganze während dieser Zeit von den inneren Kräften geleistete Arbeit gleich Null.

§ 3. Arbeit und Wucht. Setzen wir den Fall, ein gewisser Körper befinde sich, während er den Weg AB (Fig. 39) durchläuft, unter der Einwirkung eines Systems von Kräften, deren Resultante fist; nimmt man an, die Quellen dieser Kräfte befinden sich außerhalb des vom Körper eingenommenen Raumes, so nennt man auch die Kräfte selbst äußere. Auf Grund eines früher bewiesenen Satzes finden wir die bei der Bewegung eines Körpers geleistete Arbeit R eines Systems von Kräften, wenn wir die Arbeit der Resultante f bestimmen. Diese Arbeit ist nach (7, a) auf Seite 107 gleich

$$R = \lim \Sigma f_1 \Delta s$$
,

wo Δs eine der Teilstrecken ist, in welche wir den Weg zerlegen und $f_1 = f\cos(f, \Delta s)$ die tangentiale Komponente der Resultante f, d. h. die

Komponente der Bewegungsrichtung. Wir haben gesehen, dass die tangentiale Komponente die Ursache der tangentialen Beschleunigung m_1 und dass $f_1 = m m_1$ ist, somit ist

$$R = \lim \sum m w_1 . \Delta s.$$

Es möge unser Körper im Anfangspunkte A seines Weges die Geschwindigkeit v_1 , im Endpunkte die Geschwindigkeit v_2 besessen haben; die entsprechenden Werte für die Wucht sind nach (1) auf Seite 103 $J_1 = \frac{1}{2} m v_1^2$ und $J_2 = \frac{1}{2} m v_2^2$. Die Geschwindigkeit in einem beliebigen Punkte M bezeichnen wir mit v, die Wucht mit $J = \frac{1}{2} \dot{m} r^2$. Nachdem der Körper das Wegelement As durchlaufen, besitzt er die neue Geschwindigkeit $v + \Delta v$ und die neue Wucht $\frac{1}{9}m (v + \Delta v)^2$. Die Änderung der lebendigen Kraft bezeichnen wir mit ΔJ ; sie ist offenbar gleich $\Delta J = \frac{1}{2}m\left[(v + \Delta v)^2 - v^2\right] = \frac{1}{2}m\left[2v\Delta v + (\Delta v)^2\right].$ Denkt man sich Δs , mithin auch Δv als unendlich kleine Größen, so kann man das zweite Glied in der Klammer vernachlässigen und $JJ = mv \Delta v$ setzen. Die totale Änderung der Wucht während der Zurücklegung des Weges AB ist $J_2-J_1=\lim \Sigma \Delta J=\lim \Sigma mv \Delta v$ Aber es ist $\Delta v = w_1 \Delta t$, wo Δt die Zeit zum Durchlaufen des Weges Δs ist; folglich ist $J_2 - J_1 = \lim \sum m w_1 v \Delta t$; ferner ist das Produkt $r \Delta t = \Delta s$ and daher

$$J_2 - J_1 \equiv \lim \Sigma m v_1 \Delta s$$
.

Vergleicht man diese Formel mit dem letzten Ausdruck für R, so kommt

$$R = \lim \sum f \Delta s \cos(f, \Delta s) = J_2 - J_1 = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 . \quad . \quad (9)$$

Diese Formel ist eine der wichtigsten physikalischen Formeln; sie drückt folgenden Satz aus: Wenn sich ein Körper unter dem Einfluss äußerer Kräfte bewegt, so ist die Arbeit derselben numerisch gleich dem Zuwachs der Wucht des Körpers.

Für den Fall der Bewegung eines Systems von materiellen Punkten oder eines physikalischen Körpers kann man für jeden einzelnen Punkt die Formel (9) gelten lassen; nimmt man die Summe dieser Gleichungen und bezeichnet die Summe der Arbeiten aller Kräfte, welche während der Fortbewegung des Systems auf alle Punkte desselben gewirkt hatten, mit R, so erhält man

$$R = J_2 - J_1 = \lim \sum_{i=1}^{n} m r_i^2 - \lim \sum_{i=1}^{n} m r_i^2$$
. (9, a)

Chwolson, Physik. I.

Für den Fall der Drehung eines Körpers um eine Achse ergiebt die Formel (3)

$$R = J_2 - J_1 = \frac{1}{2} K \Theta_2^2 - \frac{1}{2} K \Theta_1^2 ... (9, b)$$

wobei K das Trägheitsmoment des Körpers in Bezug auf die Drehungsachse, Θ_1 und Θ_2 die Winkelgeschwindigkeiten für den Anfang und das Ende des Zeitintervalls sind, während dessen die äußeren Kräfte die Arbeit R geleistet haben.

Nehmen wir an, es wirke auf den rotierenden Körper ein Kräftepaar, dessen Kräfte in einer zur Drehachse senkrechten Ebene liegen und sei M das Moment dieses Kräftepaares. Wenn sich der Körper während des kurzen Zeitintervalls dt um den Winkel $d\varphi$ dreht, so ist die kleine vom Kräftepaare geleistete Arbeit des Kräftepaares $dR = Md\varphi$ [vergl. (8) auf Seite 109]. Diese Arbeit muß dem Zuwachs der Wucht gleich sein $J = \frac{1}{2} K\Theta^2$ [vergl. (9)]. Somit ist $Md\varphi = d\left(\frac{1}{2} K\Theta^2\right)$ $= K\Theta d\Theta$. Dividiert man beide Seiten durch dt, so erhält man $M\frac{d\varphi}{dt} = K\Theta\frac{d\Theta}{dt}$. Es ist aber $\Theta = \frac{d\varphi}{dt}$ und $\frac{d\Theta}{dt} = \theta$, d. h. gleich der Winkelbeschleunigung. Somit ist

$$M = K \vartheta$$
 (10)

Das Moment eines Kräftepaares, welches in einer zur Drehungsachse des Körpers senkrechten Ebeneliegt, ist gleich dem Produkte aus dem Trägheitsmoment des Körpers in Bezug auf diese Achse und seiner Winkelbeschleunigung.

Wenn die Punkte, aus denen ein System besteht, mit irgend welchen Kräften aufeinander wirken, so heißen solche Kräfte für das gegebene System innere Kräfte. Für jeden einzelnen Punkt aber sind die Kräfte, mit denen auf ihn die übrigen Punkte des Systems wirken. äußere Kräfte, bei Änderung in der gegenseitigen Lage der Systempunkte kann man daher auf jeden von ihnen Formel (9) anwenden; auch (9, b) bleibt in Geltung. Hieraus geht aber hervor, daß, wenn ein Punktsystem, welches keiner Außenkraft unterworfen ist, von einer Anordnung der Punkte zu einer anderen gelangt, die Arbeit der inneren Kräfte gleich dem Zuwachs der Wucht des Systems ist.

Wir hatten bewiesen, dass diese Arbeit unabhängig davon ist, auf welchen Wegen die Punkte des Systems aus der Anfangslage in die neue gelangt sind; hieraus ergiebt sich nun folgender Satz: Wenn ein Punktsystem keinen äusseren Kräften unterworfen ist, so hängt die Änderung seiner Wucht beim Übergang von einer Anordnung der Punkte zu einer anderen nicht davon ab auf welchen Wegen die Punkte aus der Anfangs- in die

Endlage gelangt sind. Kehrt das System zur ursprünglichen Anordnung zurück, so nimmt auch die Wucht ihren Anfangswert an.

Betrachten wir den allgemeinen Fall der Bewegung eines Punktes unter dem Einflusse einer beliebigen bewegenden Kraft f (vergl. Fig. 31) in Gegenwart des beliebigen Widerstandes f'. Bezeichnen wir mit f_1 und f_1' die tangentialen Komponenten der Kräfte f und f' und seien v_1 und v_2 die Geschwindigkeiten des Punktes in den Lagen A und B. Die tangentiale Komponente der Resultante aller auf unseren Punkt wirkenden Kräfte ist gleich $f_1 - f_1'$, und ist nach (9)

lim
$$\Sigma (f_1 - f_1) \Delta s = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$
.

Wir wollen auch in diesem Falle $f_1 \Delta s$ das Arbeitselement und $\lim \sum f_1 \Delta s$ die totale Arbeit der bewegenden Kraft nennen. Die vorhergehende Formel ergiebt

$$\lim \Sigma f_1 \Delta s = \lim \Sigma f_1 \Delta s + \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \cdot \cdot (11)$$

Wir sehen, dass die Arbeit der bewegenden Kraft im allgemeinsten Falle aus zwei Teilen besteht: der eine wird zur Überwindung eines Widerstandes "verbraucht", der andere zur Änderung der Wucht des Punktes. Wenn $f_1 > f_1$ ist, so ist $v_2 > v_1$ und der Punkt bewegt sich mit einer Beschleunigung; er erwirbt dabei eine Wucht. Wenn $f_1 < f_1$ ist, so ist auch $v_2 < v_1$, die Bewegung des Punktes ist eine verzögerte, er verliert Wucht. Wenn endlich $f_1 = 0$, d. h. die bewegende Kraft gleich Null oder normal zur Bahnlinie des Punktes ist, so haben wir

$$\lim \Sigma f_1' \Delta s = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_2^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (11, a)$$

Die rechte Seite der Gleichung stellt die verlorene Wucht dar. Im speziellen Falle, wo f und f' entgegengesetzt gerichtet sind und während der ganzen Dauer der Bewegung des Punktes nach Größe und Richtung unverändert bleiben, giebt Formel (11)

$$fh = f'h + \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

wo (vergl. Formel R = fh und Fig. 35) h die Projektion des durchlaufenen Weges auf die Richtung der Kräfte f und f' ist. Für f = 0 haben wir

$$f'h = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12, a)$$

Wir wollen nun die hergeleiteten Formeln auf die Bewegung eines Körpers an der Erdoberfläche anwenden, wobei wir die Änderung der Schwerkraft mit der Höhe und den Luftwiderstand außer acht lassen.



1. Beim freien Fall befindet sich der Körper unter der Einwirkung der Schwerkraft, d. h. der Wirkung seines Gewichtes p, welches die Rolle einer bewegenden Kraft spielt. In diesem Falle ist f'=0 und (12) ergiebt

$$ph = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12, b)$$

Prüfen wir diese Formel für die Fallbewegung eines Körpers in der Richtung der Schwerkraft (also einer vertikalen Geraden). Die konstante Kraft ruft eine konstante Beschleunigung hervor, die wir bereits [vergl. (12) auf Seite 81] mit g bezeichnet haben; wir hatten p=mg. Für den Fall einer geradlinigen Bewegung hatten wir die Formel $v_2^2-v_1^2=2$ ws [vergl. (22) auf Seite 65] hergeleitet, die in unserem Falle die Form $v_2^2-v_1^2=2$ g h annimmt. Multipliziert man beide Seiten dieser Gleichung mit $\frac{1}{2}$ m und beachtet, daß p=mg ist, so erhält man (12, b).

2. Nehmen wir an, der Körper fange an, sich mit der Anfangs geschwindigkeit v_1 aufwärts zu bewegen. In diesem Falle vertritt das Gewicht p den Widerstand f' in (12), während f = 0 ist; (12, a) ergiebt

$$ph = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12, c)$$

Auch diese Formel läst sich leicht prüsen. Der Körper bewegt sich unter dem Einflus der konstanten Kraft p, deren Richtung der Geschwindigkeitsrichtung entgegengesetzt ist: also erfolgt die Bewegung mit einer Beschleunigung, die gleich — g ist. Auf Seite 66 hatten wir Formel (24): v_1^2 — v_2^2 = 2 gs. Multipliziert man mit $\frac{1}{2}$ m und beachtet, das p = mg ist, so erhält man (12, c).

3. Der Körper bewege sich vertikal aufwärts unter der Wirkung einer Kraft f, welche die Richtung der Bewegung selbst hat; das Gewicht des Körpers sei p. Die allgemeine Formel (11) ergiebt für die Arbeit R der bewegenden Kraft den Ausdruck

$$R := \lim \Sigma f \Delta h = ph + \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \cdot \cdot \cdot (12, d)$$

wo h die ganze Steighöhe, Ah das Wegelement ist.

Die beim Heben eines Körpers geleistete Arbeit besteht aus zwei Teilen; der erste ist die eigentliche "Hebearbeit", der zweite wird durch den Zuwachs an Wucht des gehobenen Körpers gemessen. Nur wenn $v_2 = v_1$ ist, haben wir R = ph, d. h. die beim Heben des Körpers geleistete Arbeit ist nur dann gleich der "Hebearbeit", wenn der gehobene Körper zu Anfang und Ende der Bewegung dieselbe Geschwindigkeit, z. B. die Geschwindigkeit Null,

besitzt. Die Kraft f kann an einigen Stellen des Weges h hierbei auch größer als p sein, doch muß sie dafür an anderen Stellen kleiner als p, gleich Null oder negativ sein.

Beim Heben eines Kilogramm auf einen Meter Höhe wird nur dann eine Arbeit von einem Meterkilogramm geleistet, wenn die gehobene Masse vor und nach dem Heben die gleiche Geschwindigkeit besitzt, z. B. in Ruhe ist.

Arbeit und Zeit. Arbeitsvermögen. Es existieren mannigfache Mechanismen und Maschinen, welche unter bestimmten Bedingungen im stande sind, eine bestimmte Arbeit R während einer bestimmten Zeit t zu leisten und diese Arbeitsleistung innerhalb einer im allgemeinen begrenzt langen Zeit für jedes darauffolgende Zeitintervall so lange zu wiederholen, als die hierzu erforderlichen Bedingungen erfüllt bleiben. So können z. B. ziemlich lange im Verlaufe jeder Minute eine ganz bestimmte Arbeit leisten - eine Dampfmaschine, welche beständig unter Dampf gehalten und geheizt wird, oder ein Wassermotor, zu dem ununterbrochen ein genügendes Wasserquantum hinzuströmt. Nebenumstände, wie das notwendige Instandsetzen und Reinigen der Maschinenteile, können die Dauer der oben skizzierten Wirkung abkürzen. Mensch und Tier besitzen, gehörig ernährt, eine ähnliche Fähigkeit, doch ist hier die Wirkungsdauer enger begrenzt, weil hier Erholung unbedingt notwendig ist. In allen Fällen ähnlicher Art sagen wir, die Maschine, das Tier etc. besitzt eine gewisse Arbeitsfähigkeit (Arbeitsvermögen). Es wird diese Größe an derjenigen Arbeit gemessen, welche das Tier resp. die Maschine unter gewissen Voraussetzungen in jeder einzelnen von einer größeren Zahl aufeinander folgenden Zeiteinheiten zu leisten imstande ist. Hieraus folgt, dass die absolute Einheit der Arbeitsfähigkeit die Fähigkeit einer solchen Maschine ist, die je eine Arbeitseinheit in der Zeiteinheit zu leisten vermag. stellt z. B. ein Meterkilogramm pro Sekunde die Einheit der Arbeits-In der Technik ist eine andere Einheit der Arbeitsfähigkeit dar. fähigkeit gebräuchlich, die Pferdekraft genannt wird; es ist dies die Arbeitsfähigkeit einer Maschine, die eine Arbeit von 75 Meterkilogramm in der Sekunde zu leisten vermag.

Man pflegt einer Maschine eine gewisse Arbeitsfähigkeit auch dann zuzuschreiben, wenn die Bedingungen, unter denen sie Arbeit leistet, noch nicht erfüllt sind. So spricht man von einem "fünfpferdigen" Motor; das ist ein Motor, der unter gewissen Bedingungen in einer Sekunde 75 × 5 Meterkilogramm Arbeit leisten kann. Die C.G.S.-Einheit der Arbeitsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Maschine, ein Erg pro Sekunde, ein Sekundenerg, zu leisten.

Gegenwärtig ist, insbesondere in der Elektrotechnik, eine Einheit

der Arbeitsfähigkeit, die Watt genannt wird, im Gebrauch. Es ist das die Fähigkeit, ein Joule pro Sekunde zu leisten. Auf S. 105 war der Wert von einem Joule gegeben; drückt man es in Meterkilogrammen aus und beachtet die Definition der Pferdekraft, so bekommt man folgende Relationen:

1 Watt = 1 Joule pro Sek. = 10 Megaerg pro Sek.
=
$$10^7$$
 Erg pro Sek. = 0,102 Meterkilogramm pro Sek.
1 Watt = $\frac{1}{736}$ Pferdekraft

§ 5. Energie. I. Energieprinzip. Die Lehre von der Energie bildet einen der wichtigsten, wenn nicht gar den wichtigsten Teil der modernen Physik; sie bildet die unerschütterlich feste Grundlage, auf die wir uns stützen müssen, wenn wir danach streben, den Zusammenhang zwischen den Erscheinungen der uns umgebenden Natur aufzuhellen. Wenn ein Körper oder eine Gruppe von Körpern fähig ist, Arbeit zu leisten, so sagen wir, dass sie Energie besitzen. Je größer die Arbeit ist, welche ein Körper oder ein System von Körpern leisten kann, um so größer ist, sagen wir, ihr "Energievorrat".

Beispielsweise sei hier auf die Energie eines sich bewegenden Körpers oder Systems hingewiesen, welche, wie dies die tägliche Erfahrung lehrt, verschiedene Widerstände, darunter auch den "Trägheitswiderstand" anderer Körper zu überwinden im stande sind. Nennen wir diese Energie die Energie der Bewegung. Sie ist offenbar um so größer, je größer die Geschwindigkeit ist, mit der sich der gegebene Körper oder das gegebene System bewegen. Wir wollen die Energie durch diejenige Arbeit messen, welche der Körper resp. das System zu leisten vermögen. Bezeichnet man die Energie mit J, die Arbeit mit R und setzt den Proportionalitätskoeffizienten gleich Eins, so kommt

$$J=R$$
 (14)

Diese Formel giebt J=1 für R=1, d. h. die absolute Einheit der Energie ist die Energie eines solchen Körpers, der die Einheit der Arbeit zu leisten vermag. Man giebt dieser Energieeinheit gewöhnlich dieselbe Benennung wie der entsprechenden Arbeitseinheit. Somit sind das Meterkilogramm, das Erg, Megaerg und Joule nicht nur Arbeitseinheiten, sondern auch Energieeinheiten. Folglich ist auch das Erg die C.G.S.-Einheit der Energie. Nicht nur die Materie, auch der Äther kann Energie besitzen.

In der Energielehre gelten drei Prinzipien, von denen wir vorläufig nur zwei näher betrachten wollen.

I. Energieprinzip. Die Energie eines Körpers oder eines Systems von Körpern ist eine endliche, eindeutige und stetige Funktion seines Zustandes, d. h. die Energie wird durch den Zustand des Körpers oder Systems vollkommen bestimmt und einer unendlich kleinen Änderung des Zustandes entspricht eine ebenfalls unendlich kleine Änderung der Energie. Das Wort "Zustand" hat hier den allgemeinen Sinn, der ihm im früheren beigelegt wurde, so daß also der Zustand eines Systems durch die Gesamtheit seiner physikalischen Eigenschaften, die gegenseitige Lage und Geschwindigkeit aller seiner Teile bestimmt wird. Aus dem I. Energieprinzip ergeben sich überaus wichtige Folgen.

Folgesatz 1. Wenn ein Körper oder System bei positiver Arbeitsleistung aus irgend einem Zustande Ain einen anderen Zustand B übergeht, so hängt die gesamte von ihm geleistete Arbeit nicht ab von der Art, wie, oder dem Wege, auf dem sich dieser Übergang vollzogen hat. Wir hatten auf S. 43 gesehen, dass der Übergang aus einem Zustande in den anderen auf unendlich viele verschiedene Arten erfolgen kann. Es sei J_1 die Energie, welche dem Zustande A entspricht, J2 die Energie für den Zustand B. Es heisst dieses, das System (resp. der Körper) hat, als es sich im Zustande A befand, die Fähigkeit besessen, eine Arbeit $R_1 = J$, zu leisten; nach Übergang in den Zustand B hat es nurmehr die Fähigkeit, die kleinere Arbeit $R_2 = J_2$ zu leisten. Wenn es für den Übergang von A nach B einen derartigen Weg gebe, auf dem die geleistete Arbeit R größer oder kleiner als die Differenz $R_1 - R_2$ $= J_1 - J_2$ wurde, so daß $R = R_1 - R_2 \pm \varrho$, so wurde sich, falls man diesen Weg von A nach B einschlägt, und berücksichtigt, dass das System im Zustande B die Arbeit R2 zu leisten vermag, ergeben, dals das System im Zustande A die Arbeitsfähigkeit $R_2 + R = R_2$ $(R_1 - R_2 \pm \varrho) = R_1 \pm \varrho$ besitzt, folglich auch die Energie $J = R_1 + \rho$. Dieses aber widerspricht dem I. Energieprinzip, nach welchem das System im Zustande A nur einen einzigen ganz bestimmten Euergievorrat $J_1 = R_1$ besitzen kann.

Folgesatz 2. Ein "Perpetuum mobile" ist unmöglich. Ein Perpetuum mobile ist ein solches Körpersystem (z. B. eine Maschine), welches, einmal in Bewegung gesetzt, sich unbegrenzt lange zu bewegen fortfährt und hierbei unausgesetzt Arbeit leistet. Aus der Definition der Energie selbst, sowie aus dem I. Energieprinzip folgt, daß, während das System Arbeit leistet, sich seine Fähigkeit zu weiterer Arbeitsleistung verringert. Eine fortgesetzte Arbeitsleistung muß von einer fortgesetzten Abnahme des Energievorrates (Geschwindigkeitsabnahme) begleitet sein, welcher Vorrat, da er ein endlicher ist, sich mit der Zeit verbrauchen muß.

Ob die Himmelskörper bei ihren Bewegungen seitens des sie umgebenden Mediums einen Widerstand erfahren, wissen wir nicht mit Gewisheit. Existiert ein solcher Widerstand nicht, so würde das Vorhandensein einer "ewigen Bewegung" mit der Nichtexistenz eines Perpetuum mobile nicht im Widerspruche stehen, denn bei der Bewegung der Himmelskörper würde kein Energieverlust stattfinden. An der Erdoberstäche ist aber die ewige Bewegung eines Systems nicht realisierbar, denn es ist, wie wir sahen (S. 106), nicht möglich die schädlichen Widerstände, zu deren Überwindung unausgesetzt Bewegungsenergie verbraucht werden muß, zu vermeiden.

§ 6. Formen der Energie. Das Studium der physikalischen Erscheinungen hat gezeigt, daß es eine ganze Reihe verschiedener Formen der Energie giebt. Sie alle gehören zweien Gruppen an: der kinetischen und der potentiellen Energie. Die kinetische Energie heißt auch offenbare oder Bewegungsenergie, die potentielle auch latente oder Energie der Lage.

A. Die kinetische Energie, offenbare Energie, Energie der Bewegung. Bei allen Formen der kinetischen Energie haben wir es mit der Bewegung irgend eines Stoffes - der Materie oder des Äthers - zu thun. Wir wollen hier den allgemeinen Ausdruck für die Bewegungsenergie ableiten. Es sei m die sich bewegende Masse und v ihre Geschwindigkeit für einen gegebenen Augenblick. Um ihre Energie J zu bestimmen, müssen wir diejenige Arbeit R berechnen, die beim Übergange der Masse aus dem gegebenen Zustande (mit der Geschwindigkeit v) in einen anderen geleistet werden kann, in welchem der Bewegungsenergievorrat verbraucht, die Geschwindigkeit also gleich Null ist. Folgesatz 1 zeigt, dass die Arbeit nicht davon abhängig ist, wie der Übergang von der Bewegung zur Ruhe sich vollzogen hat. Setzen wir daher voraus, auf den Körper habe eine gewisse konstante Kraft j' zu wirken begonnen, deren Richtung der Anfangsgeschwindigkeit v direkt entgegengesetzt sei. Unter dem Einflusse der Kraft f' beginnt der Körper sich mit einer konstanten negativen Beschleunigung - w = -(f':m) zu bewegen, d. h. seine Geschwindigkeit vermindert sich in der Zeiteinheit um w und wird schließlich, wenn der Körper einen gewissen Weg h zurückgelegt hat, gleich Null. Die gesuchte Arbeit ist gleich R = f'h. Formel (12, a) auf S. 115, in welcher man jetzt die Anfangsgeschwindigkeit $v_1 = v$ und die Endgeschwindigkeit $v_2 = 0$ setzen muss, ergiebt $R = f'h = \frac{1}{2} mv^2$; dasselbe erhält man unmittelbar, wenn man in R = f'h die Ausdrücke f' = mw und $h = \frac{v^2}{2m}$ [vergl. (22, b) auf S. 65] einsetzt. Somit ist die gesuchte Energie $J = R = \frac{1}{2} m v^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$

Digitized by Google

Die Bewegungsenergie eines Körpers wird durch seine Wucht bestimmt. Hieraus folgt, daß die in gegebener Zeit von einem sich bewegenden Körper geleistete Arbeit durch seinen Verlust an Wucht gemessen wird. Hat in dieser Zeit die Geschwindigkeit von v_1 bis v_2 abgenommen, so ist die geleistete Arbeit

$$R = J_1 - J_2 = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_2^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

Vergleicht man diese Formel mit (9) auf S. 113, so erhält man folgenden Satz: Wird die Arbeit von äußeren Kräften geleistet, so wird sie durch den Zuwachs an Wucht des Körpers gemessen; wird sie jedoch vom Körper selbst geleistet, d. h. auf Kosten seines Vorrates an Bewegungsenergie, so wird sie durch den Verlustan Wucht gemessen. Die Bewegungsenergie eines Punktsystems wird durch seine Wucht gemessen, d. h. durch die Größe

$$J = \Sigma \, \frac{1}{2} \, m \, v^2 \cdot$$

Gehen wir nunmehr zur Betrachtung der verschiedenen Formen von kinetischer Energie über.

I. Kinetische Energie eines Körpers, der sich als Ganzes bewegt. Hierher gehören alle die Fälle, wo die einander benachbarten materiellen Teilchen des Körpers gleiche oder nur sehr wenig verschiedene Geschwindigkeiten besitzen. Die Wucht der Bewegung eines Körpers dient als Maß für die Arbeit, welche der Körper verrichten kann. Hierher gehören die Energie der fortschreitenden Bewegung einer Kanonenkugel, die Energie eines rotierenden Körpers, die Energie des Windes, des fließenden Wassers; ferner müssen die Energie der Schwingungsbewegung eines Körpers oder seiner Teile und die Schallenergie, wenigstens in bestimmten Stadien, ebenfalls hierher gerechnet werden.

II. Wärmeenergie. Die Wärme ist eine Form der Energie; auf Kosten eines Wärmevorrates kann Arbeit geleistet werden. Die Wärmeenergie wird durch die Wucht der regellosen Molekülbewegungen im Körper gemessen; bei diesen Bewegungen können die Nachbarteilchen nach Größe und Richtung verschiedene Geschwindigkeiten besitzen. Wenn auf Kosten der Wärmeenergie eines Körpers Arbeit geleistet wird, so verschwindet ein Teil dieser Energie, die Bewegung der Moleküle verlangsamt sich, und der Körper selbst kühlt sich ab. Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch die Wärmeenergie eine endliche Größe ist, wennschon es bisher nicht gelungen ist, diesen Energievorrat zu erschöpfen, d. h. einem Körper seine ganze Wärmeenergie zu nehmen.

Die absolute Einheit der Wärmemenge ist diejenige Wärmemenge, die verbraucht werden muss, um die absolute Arbeitseinheit zu erhalten. Die C.G.S.-Einheit der Wärmemenge ist das Erg. Zum Messen der Wärmeenergie oder einfacher ausgedrückt der Wärmemenge werden auch noch andere Einheiten gebraucht, z. B. die große oder die kleine Kalorie: es sind dies diejenigen Wärmemengen, welche dazu erforderlich sind, ein Kilogramm resp. ein Gramm Wasser um 1° C. zu erwärmen. Bezeichnen wir mit Q den Zahlenwert einer gewissen Wärmemenge und mit R diejenige Arbeit, welche durch ihren Verbrauch erhalten wird. Man pflegt zu sagen, daß die Wärme Q und die Arbeit R einander äquivalent sind. In welchen Einheiten auch immer die Wärme Q und die Arbeit R gemessen sein mögen, diese beiden Zahlen sind einander proportional, so daß man

setzen kann, woE den Proportionalitätsfaktor darstellt. Setzt man

$$A = \frac{1}{E} \cdot (18)$$

so kommt

$$Q = AR \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (19)$$

Der Koeffizient E heißt das mechanische Wärmeäquivalent; es ist dies die Zahl Arbeitseinheiten, die einer Wärmeeinheit äquivalent sind, denn (17) giebt uns R=E für Q=1. Der reciproke Koeffizient A heißt das thermische Arbeitsäquivalent; es ist dies diejenige Zahl Wärmeeinheiten, welche einer Arbeitseinheit äquivalent ist, denn nach (19) hat man Q=A für R=1. Versuche, auf welche wir in der Wärmelehre ausführlicher eingehen werden, haben gelehrt, daß, wenn man als Einheit der Wärmemenge die große Kalorie, als Arbeitseinheit das Meterkilogramm gelten läßt, E=426 wird, d. h.

Mit Hülfe früher gefundener Relationen erhalten wir leicht den Zusammenhang zwischen der Kalorie und den absoluten Wärmeeinheiten. Aus diesen Relationen folgt, daß ein Meterkilogramm gleich 98,1 Megaerg = 9,81 Joule ist; andererseits ist eine kleine Kalorie (0,001 große Kalorie) 0,426 Meterkilogrammen äquivalent. Somit ist

In der Lehre von der Wärme soll diese Frage genauer erörtert und eine strengere Definition der "Kalorie" gegeben werden.

III. Die strahlende Energie des Äthers. Wir sahen auf S. 10, daß im Äther Störungen auftreten können, die sich von einem Orte zum anderen fortpflanzen. Derjenige Teil des Äthers, in welchem solche Störungen erfolgen, besitzt einen Energievorrat, welcher durch die

Wucht der Bewegung der Ätherteilchen gemessen wird. Eine Ausbreitung der Störung ist nichts anderes, als eine Übertragung der Energie von den einen Ätherteilchen auf die anderen. Die Geschwindigkeit v dieser Übertragung im freien Äther (dem sogenannten Vakuum im gewöhnlichen Sinne des Wortes) hängt von der Art der Störung, d. h. von der Form der übertragenen Bewegung selbst nicht ab und ist gleich

 $v = 300\,000 \text{ km}$ in der Sekunde = 3.10^{10} cm pro Sek. . (22)

Als Beispiele für die strahlende Energie des Äthers können dienen das sichtbare Licht, die unsichtbaren Strahlen (die sogenannten ultraroten, die man früher Wärmestrahlen nannte, und die ultravioletten Strahlen) und die Hertzschen elektrischen Strahlen, die später betrachtet werden sollen.

IV. Die kinetische Energie des Äthers, welche elektrischer Strom genannt wird (elektrische Stromenergie). Der elektrische Strom stellt eine Erscheinung dar, für welche die Bedingungen, unter welchen sie auftritt, sehr wohl bekannt sind, ebenso auch die Gesetze, denen sie unterworfen ist.

Vom inneren Wesen dieser Erscheinung besitzen wir noch keine klare, von der Wissenschaft endgültig angenommene Vorstellung. Mit Sicherheit können wir nur soviel sagen, dass der elektrische Strom einen besonderen Fall der Bewegungsenergie des Äthers darstellt, die man zur Erzeugung von Arbeit verwenden kann (Elektromotoren). Über den Charakter dieser Ätherbewegung und selbst über den Ort, an dem sie erfolgt, weiß man ebenfalls nichts Bestimmtes. Früher glaubte man, die elektrische Stromenergie sei ganz und gar in jenen Leitern enthalten (z. B. den Drähten), durch welche, wie man sich ausdrückt, "der Strom fließt". Es liegen aber Gründe vor, anzunehmen, dass diese Energie größtenteils oder völlig in dem Äther des jene Leiter umgebenden Raumes enthalten sei.

B. Potentielle, latente Energie oder Energie der Lage. Wir finden in der Natur verschiedenartige Formen der Energie, d. h. der Fähigkeit, Arbeit zu leisten, die von der gegenseitigen Lage zweier oder mehrerer Körper abhängen. Theoretisch genommen kann ein einzelner materieller Punkt nur kinetische (Bewegungs-) Energie besitzen; potentielle Energie jedoch kann nur ein System von mindestens zwei materiellen Punkten besitzen. Hierbei ist es nötig, dass zwischen den beiden materiellen Punkten das Bestreben, sich einander zu nähern, besteht, oder das Bestreben, sich voneinander zu entfernen, oder überhaupt, dass die Anwesenheit eines Körpers eine auf den anderen Körper wirkende Kraft hervorruse. Die Frage nach den Entstehungsursachen einer solchen Kraft möge dabei unberücksichtigt bleiben.

- a) Wenn zwei Körper sich einander zu nähern streben, oder, wie man zu sagen pflegt, sich gegenseitig "anziehen", so kann dieses Streben zur Arbeitsquelle werden, die sich entweder im Überwinden äußerer, eine Annäherung hindernder Widerstände, oder im Überwinden der Trägheit dieser Körper zeigt, welche letzteren sodann eine beschleunigte Bewegung erhalten. Der Energievorrat ist offenbar um so größer, je weiter die Körper voneinander entfernt sind und nimmt ab, wenn sich die Körper, unter Arbeitsleistung, einander nähern. Somit sehen wir, daß der Energievorrat in diesem Falle von der gegenseitigen Lage der Körper abhängt.
- b) Wenn zwei Körper sich voneinander zu entfernen streben, oder, wie man zu sagen pflegt, sich gegenseitig "abstoßen", so kann auch dieses Bestreben zur Arbeitsquelle werden. Der Energievorrat ist hier um so größer, je näher die Körper einander sind; er nimmt in dem Maße ab, als sich die Körper voneinander entfernen. Es ist klar, daß der Energievorrat auch in diesem Falle von der wechselseitigen Lage der Körper abhängt.

Es ist auch leicht zu verstehen, weshalb die Energie in diesen beiden Fällen (verborgene) latente Energie oder Energie der Lage genannt wird. Die Frage nach der Ursache des Bestrebens der Körper, sich zu nähern oder zu entfernen, werden wir an dieser Stelle nicht erörtern. Wir wollen vielmehr die verschiedenen Formen der potentiellen Energie betrachten.

I. Die Energie von Massen, welche nach dem allgemeinen Gravitationsgesetze angezogen werden. Jedes sich nicht berührende Massenpaar besitzt, da zwischen ihnen die Schwere wirkt, Energie der Lage. So besitzen die Sonne und ein beliebiger Planet oder aber Erde und Mond zusammengenommen einen sehr großen Vorrat an potentieller Energie. Man pflegt von der Energie eines gehobenen Körpers zu reden, denn jeder auf eine gewisse Höhe über die Erdoberfläche gehobene Körper ist im stande, bei seinem Herabfallen Arbeit zu leisten. Streng genommen besitzt aber nicht der gehobene Körper diese Energie, sondern das System der beiden sich anziehenden Körper, nämlich die Erde und der gehobene Körper.

Die potentielle Energie der Anziehung eines Systems von Körpern oder materiellen Punkten hängt nur von ihrer gegenseitigen Lage ab (I. Energieprinzip). Bei jeder Verdichtung eines Systems wird eine Arbeit geleistet, deren Größe nur von der anfänglichen und endgültigen Anordnung der Teilchen abhängt. Beim Übergange der einen Weltkörper bildenden Substanz aus dem ursprünglichen Urnebelzustand in einen dichteren, erfolgt ein ungeheurer Verlust an potentieller Energie, auf deren Kosten eine äquivalente Arbeit geleistet wird. Die potentielle Energie der gehobenen Gewichte einer Wanduhr dient als Quelle

der von der Wanduhr zu leistenden Arbeit. Die potentielle Energie der Wolken dient als Quelle für die Arbeit der Wassermühlen u. s. w.

II. Die Energie der Lage homogener Teilchen. Zwischen den Teilchen homogener Körper wirken besondere Kräfte, deren Charakter noch wenig bekannt ist. Je nach den Bedingungen äußern die Teilchen das Bestreben, sich zu nähern oder voneinander zu entfernen, und hierin liegt die Quelle für den potentiellen Energievorrat der Teilchen.

Hierher gehört die Energie eines elastisch veränderten Körpers. Eine Feder hat, je nach ihrer Formänderung, sei sie nun gebogen, zusammengedrückt, gereckt oder gedreht, die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, wobei sie sich zurechtbiegt, ausdehnt, zusammenzieht oder losdreht, verliert aber hierbei einen Teil des früheren Energievorrates, d. h. der Fähigkeit zu weiterer Arbeitsleistung. Die Änderung in der gegenseitigen Lage der Teilchen, welche die Deformation des elastischen Körpers begleitet, ist hier die Ursache für das Zustandekommen von potentieller Energie.

Hierher gehört auch jene Lagenenergie der Teilchen, welche sich besonders auffallend beim Übergang der Körper aus dem festen in den flüssigen und aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand, sowie bei den entgegengesetzten Vorgängen äußert, weniger auffallend jedoch bei jeder Volumen- oder Temperaturänderung eines Körpers zu Tage tritt. Wir werden weiter unten sehen, dass die aus der Elementarphysik unter dem Ausdrucke "latente Wärme" bekannte Größe sich im engen Zusammenhang mit der betrachteten Form der potentiellen Energie befindet.

III. Chemische Energie. Ein System von zwei Körpern, die sich chemisch vereinigen können, vermag Arbeit zu leisten. Kohle und Sauerstoff, Wasserstoff und Chlor, Schwefelsäure und Wasser besitzen, paarweise genommen, einen Vorrat an chemischer Energie, den man zur Erzeugung von Arbeit benutzen kann (so ist z. B. das Verbrennen der Kohle die Arbeitsquelle in den Dampfmotoren). Bildet sich aus Atomen ein Molekül, so besitzt das letztere nicht mehr denjenigen Vorrat an chemischer Energie, der im Augenblicke, als sich das Molekül bildete, zur Erzeugung von Arbeit verbraucht wurde. Bemerkt sei hier noch, dass zwei Atome ein und desselben Stoffes ebenfalls potentielle Energie besitzen, falls das Molekül dieses Stoffes zwei oder mehr Atome enthält. So besitzen z. B. zwei Wasserstoffatome vor ihrer Vereinigung zum Molekül H, eine besondere potentielle Energie; dasselbe bezieht sich auch auf zwei J-Atome, bevor sie sich zu J2 verbunden haben. Es zeigt sich sogar, dass die potentielle Energie, die bei der Bildung eines Moleküls H2 und eines Moleküls J, verbraucht wird, größer ist, als die zur Bildung von zwei Molekülen der Verbindung HJ (Jodwasserstoff). Zur eben betrachteten Form

der potentiellen Energie gehört auch die Energie explosibler Mischungen, z. B. des Schießpulvers.

IV. Elektrostatische Energie. Wir hatten gesehen (S. 10), dals im Äther ebenso wie in der Materie Deformationen auftreten können. Deformierter Äther enthält einen Vorrat an potentieller Energie, analog der Energie eines elastisch veränderten Körpers. Der Raum, in welchem sich der deformierte Äther vorfindet und der einen besonderen Fall eines Kraftfeldes darstellt, heisst ein elektrisches Feld. Die Materie zeigt, in solchen Raum gebracht, Erscheinungen verschiedener Art. Gehört sie zu den sogenannten Leitern (z. B. den Metallen), so stützen sich die Deformationen (Spannungen) des Äthers auf ihre Oberfläche. infolgedessen sie einer besonderen Art von Druck unterliegt, welcher sie veranlassen kann, sich in der einen oder anderen Richtung zu bewegen. Einen solchen Leiter nennt man "elektrisiert" und man pflegt ihm diejenige Energie zuzuschreiben, welche in Wirklichkeit im umgebenden Äther enthalten ist. Wenn sich mehrere Leiter im elektrischen Felde befinden, so werden diese Körper je nach der Verteilung der Deformationen entweder sich zu nähern oder voneinander zu entfernen streben, d. h. gleichsam sich anziehen oder abstolsen. Inneren von Leitern ist eine stabile Deformation des Äthers nicht möglich; im Inneren von Nichtleitern aber, den sogenannten Dielektricis, kann der Äther Deformationen unterliegen und sagt man dann, das Dielektrikum sei polarisiert; auch in ihm zeigt sich das Streben nach einer Bewegung im elektrischen Felde in dieser oder jener Richtung. Die elektrische Energie der Ätherdeformation kann sowohl zur Arbeit für den Transport von Leitern und Nichtleitern als auch zur Arbeit; des Hervorrufens von neuen Ätherstörungen verbraucht werden.

Eine "geladene" Leydener Flasche ist ein Körper, welcher einen Vorrat an elektrischer Energie enthält; diese besteht fast ausschließlich aus der potentiellen Energie des deformierten Äthers, der sich im Glase der Flasche befindet. Beim "Entladen" kann auf Kosten des Vorrats an elektrischer Energie Arbeit geleistet, z. B. eine Glasplatte durchschlagen werden.

V. Magnetische Energie. Wir wollen auch über diese Energieform einige Worte sagen, wenngleich sie wahrscheinlich mit der im
Vorhergehenden betrachteten elektrischen Stromenergie identisch ist.
Die Pole natürlicher und künstlicher Magnete suchen sich entweder zu
nähern (ungleichnamige Pole) oder voneinander zu entfernen (gleichnamige Pole). Hieraus folgt, dass ein System von zwei Magneten eine
besondere Form von potentieller Energie besitzt, die wir magnetische
Energie nennen wollen. Auch sie ist zweifellos im wesentlichen eine
Energie des Äthers in jenem Raume, welcher die Magnete umgiebt.
Dieser Raum stellt ebenfalls ein Kraftfeld dar und heist Magnetfeld.
Wir werden aber später sehen, dass der Raum, welcher elektrische

Ströme umgiebt, sich seinen Eigenschaften nach durch nichts von dem einen Magneten umgebenden Raume unterscheidet; folglich ist auch er ein Magnetfeld. Hieraus läst sich die innere Identität der elektrischen Stromenergie mit der sogenannten magnetischen Energie folgern.

Wir haben nunmehr die Betrachtung der verschiedenen Energieformen beendet und wollen hieran noch eine Bemerkung knüpfen: Es ist überaus wahrscheinlich, dass eine potentielle Energie in der Welt überhaupt nicht existiert, dass es nur eine Energie der Bewegung geben kann, und dass in allen Fällen, wo das Vorhandensein von Energie uns von einer bestimmten Anordnung der Körper abzuhängen scheint, wir es in Wirklichkeit mit einer besonderen Bewegungsform zu thun haben, wobei uns freilich nicht bekannt ist, was sich bewegt und welcher Art der Charakter der Bewegung ist. Einige Energieformen, die früher zu den potentiellen gerechnet wurden, zählt man heute bereits zu den kinetischen. So wurde z. B. die Energie eines komprimierten Gases, das offenbar Arbeit zu leisten vermag. früher zur potentiellen Energie gerechnet. Auf S. 42 ist gezeigt worden, wie man sich heutzutage den Gasdruck und das Ausdehnungsbestreben der Gase denkt. Aus jener Erklärung ergiebt sich, dass die Energie eines komprimierten Gases nichts anderes ist als die Bewegungsenergie seiner Moleküle, identisch mit seiner Wärmeenergie, folglich eine Form der kinetischen Energie ist.

§ 7. Erhaltung der Energie. II. Energieprinzip. In den vorhergehenden Paragraphen haben wir uns mit der Energie, als einer Fähigkeit, Arbeit zu leisten, bekannt gemacht; eine Arbeit aber besteht entweder im Überwinden einer die Bewegung eines Körpers hemmenden Kraft oder im Überwinden der Trägheit eines Körpers, d. h. in einer Vergrößerung seiner Geschwindigkeit. Ferner haben wir verschiedene Formen der kinetischen und potentiellen Energie betrachtet.

Äquivalente Energiemengen von verschiedener Form nennen wir solche Mengen, die einander numerisch gleich sind, d. h. der Fähigkeit, gleiche Arbeit zu leisten, entsprechen. Hiernach können wir das II. Prinzip formulieren:

II. Energieprinzip: Energie kann weder entstehen noch vergehen; jedoch kann die Energie von einer Form in eine äquivalente Menge Energie einer anderen Form übergehen. Dieses ist das Prinzip von der Erhaltung der Energie.

Das eingehende Studium der uns umgebenden Erscheinungen hat zur Entdeckung dieses wichtigen Prinzips geführt; es bildet eine der Hauptgrundlagen der heutigen Physik und hat in ihr dieselbe Bedeutung wie das Prinzip von der Erhaltung der Materie, auf welches sich die Chemie stützt. Aus dem II. Energieprinzip ergiebt sich eine ganze Reihe von Sätzen. Folgesatz 1. Als Resultat einer jeden geleisteten Arbeit R muß eine dieser Arbeit äquivalente Energiemenge irgend welcher Form erscheinen. Das ist aus folgendem ersichtlich: Die Arbeit R konnte nur auf Kosten irgend eines Energievorrates geleistet werden; dabei wurde jener Vorrat um die Größe J, welche numerisch gleich R ist, verringert. Das zweite Energieprinzip sagt aber aus, daß Energie nicht verschwinden, sondern nur in eine andere Form übergehen kann. Daher muß die Abnahme des gegebenen Energievorrates um J mit einem gleichzeitigen Auftreten einer ebenso großen Energiemenge J von derselben oder einer anderen Form verbunden sein und dieses kann man als das Resultat oder die Folge der geleisteten Arbeit R ansehen.

Alle Erscheinungen der uns umgebenden Natur bestehen in Umwandlungen einer Energieform in die andere, sobald ihnen nur überhaupt das Merkmal von etwas sich veränderndem anhaftet. Die Arbeit erscheint nur als ein Bindeglied: sie wird auf Kosten derjenigen Energie geleistet, deren Vorrat sich verringert; als Resultat erscheint aber dafür eine äquivalente Vorratszunahme einer anderen Energie. Ein System (oder Körper), welches die erstere Art von Energievorrat besitzt, giebt Energie ab und "leistet Arbeit". Ein System, in welchem sich neue Energie ansammelt, erscheint als das Objekt, an welchem die übrige Welt Arbeit leistet, indem sie von diesem System ausgehende Widerstände überwindet; im letzteren Falle ist man übereingekommen, zu sagen, das System leiste negative Arbeit.

Folgesatz 1 zeigt, dass jedes Überwinden eines Widerstandes mit dem Auftreten irgend einer Form von Energie verbunden ist.

Für den Fall der Bewegungsenergie, nämlich für die Wucht einer Bewegung, sind bereits alle hier erwähnten Beziehungen vollkommen streng bewiesen: wir sahen, daß die Arbeit, welche auf Kosten eines Vorrats an Wucht geleistet wird, durch diese Vorratsabnahme gemessen wird, und daß umgekehrt ein System, an welchem die Außenwelt Arbeit leistet, welches also selbst negative Arbeit erzeugt, eine gewisse Wucht erwirbt; diese wird durch die im Überwinden der Trägheit des Systems bestehende Arbeit gemessen. Hierbei setzen wir offenbar voraus, daß die gesamte Arbeit ausschließlich zur Vergrößerung der Geschwindigkeit der Systemteile verbraucht wird.

Was für die Wucht streng bewiesen wurde, erstreckt sich nach dem zweiten Energieprinzip auf alle Energieformen: das Überwinden eines Widerstandes ist immer vom Auftreten einer äquivalenten Energiemenge irgend welcher Form begleitet.

Folgesatz 2. Wenn ein System zum ursprünglichen Zustande zurückkehrt, so ist die ganze Arbeit, welche die von

ihm ausgehenden Kräfte geleistet haben, gleich Null. Das I. Energieprinzip lehrt uns, dass der Energievorrat eines Systems in diesem Falle seinen ursprünglichen Wert annimmt; daher muss die von ihm geleistete Arbeit gleich der an ihm von der übrigen Welt geleisteten Arbeit sein, die wir als negative Arbeit des Systems selbst bezeichneten. Die Summe der Arbeiten des Systems ist folglich gleich Null.

Das Prinzip von der Erhaltung der Energie kann in der allgemeinsten Form nicht bewiesen, d. h. nicht aus den Grundsätzen der Mechanik abgeleitet werden. Wäre es möglich nachzuweisen, das alle in der Natur wirkenden Kräfte Zentralkräfte sind, so wäre es auch möglich, das Prinzip von der Erhaltung der Energie in vollster Strenge abzuleiten. Zur Zeit kann man dies aber noch nicht und man muß das obige Prinzip als eine auf induktivem Wege gefundene Wahrheit, die von allen Erscheinungen der uns umgebenden Natur bestätigt wird, gelten lassen.

Folgesatz 3. Die Energie eines Systems, welches mit der übrigen Welt in keinem mechanischen Zusammenhang steht, ist eine konstante Größe. Der ganze Energievorrat eines Systems, der aus verschiedenartigen Teilen bestehen kann, kann allen möglichen Umformungen unterliegen; die totale Energiemenge aber bleibt konstant.

Man darf diesen Satz nicht auf das ganze Universum anwenden und etwa sagen, "die Energie des Universums ist konstant", denn vom Weltganzen wissen wir nichts und haben daher auch kein Recht, auf dasselbe zu beziehen, was empirisch nur für einen, unseren Beobachtungen zugänglichen Teil desselben gefunden ist.

Wir hatten erwähnt, dass wir es in den Erscheinungen der uns umgebenden Natur mit kontinuierlichen Umwandlungen der Energieformen zu thun haben. Es wäre überflüssig, dies an einer großen Zahl von Beispielen zu erklären; einige wenige mögen genügen. Das Herabfallen eines Körpers: hier handelt es sich um die Verwandlung von potentieller Energie eines gehobenen Körpers in kinetische Energie und hernach beim Aufschlagen gegen die Erde in Wärme, die sich wiederum in strahlende Energie verwandelt. Die Schwingung einer elastischen Platte: hier haben wir ununterbrochene Übergänge der Energie des elastisch veränderten Körpers in Bewegungsenergie und umgekehrt. Der Dampfmotor: die chemische Energie des Heizmaterials wird in Warmeenergie des Dampfes und darauf in Bewegungsenergie der Maschinenteile verwandelt. Verdichtung eines Systems, z. B. eines Weltnebels bei Bildung eines Himmelskörpers: die potentielle Energie der sich anziehenden Massen verwandelt sich in Energie der fortschreitenden Bewegung und danach, wenn ein Zusammenstofs der Teilchen stattgefunden hat, in Wärmeenergie. In den Pflanzen verwandelt sich die strahlende Energie der Sonnenstrahlen in chemische Energie der entstehenden Verbindungen, diese konzentriert sich bei

Nahrungsaufnahme durch Menschen und Tiere in den Muskeln derselben und stellt dort einen Energievorrat dar, über den ihr Wille in bestimmter Weise verfügt. Bei Arbeitsleistung von Mensch und Tier vermindert sich dieser Vorrat. Wir werden im folgenden vielen Beispielen von Energiewandlungen begegnen und viele Anwendungen des Prinzips von der Erhaltung der Energie kennen lernen.

§ 8. III. Energieprinzip. Die Umwandlungen der Energie aus einer Form in die andere sind noch einem Prinzipe unterworfen, welches in der Folge genauer untersucht werden soll, auf welches aber der Vollständigkeit halber schon hier hingewiesen sein möge.

III. Energieprinzip. Die Energieumwandlungen sind gewissermaßen an eine Richtung gebunden. Einige Umwandlungen können vollständig sein und von selbst vor sich gehen, andere jedoch nur unter bestimmten Bedingungen und kann dabei nur ein Teil des gegebenen Energievorrates sich der betrachteten Umwandlung unterziehen. So kann z. B. die Umwandlung von "Arbeit in Wärme" oder genauer eines Vorrates von Energie irgend welcher Form, der zur Erzeugung dieser Arbeit verbraucht war, in Wärme von selbst vor sich gehen, und kann hierbei die ganze Arbeit eine aquivalente Warmemenge geben. Beim Auftreffen eines Steines auf den Boden verwandelt sich, falls keine Deformationsarbeit geleistet wird, seine gesamte Bewegungsenergie in Wärme; eben dasselbe geschieht bei jeglicher Art von Reibung, welche eine Bewegung verlangsamt. Die ganze Energie eines elektrischen Stromes kann sich ohne weiteres in Wärme verwandeln. Dagegen ist es nicht möglich, in umgekehrter Richtung einen gegebenen Vorrat von Wärmeenergie zur Erzeugung von Arbeit zu verwenden, ohne dass zugleich gewisse Nebenerscheinungen auftreten, wobei nur ein Teil des Vorrates an Wärmeenergie in nutzbringende Arbeit verwandelt wird; der andere Teil verliert die Fähigkeit, unter den gegebenen Umständen Arbeit zu leisten.

Ein anderes Beispiel ist die Energieverminderung einiger schnell bewegter Teilchen bei gleichzeitiger äquivalenter Energievermehrung anderer sich langsamer bewegenden Teilchen, oder, anders ausgedrückt, der Wärmeübergang vom wärmeren zum kälteren Körper. Auch dieser Übergang vollzieht sich beständig von selbst. Der Vorgang in umgekehrter Richtung aber ist nur unter bestimmten Bedingungen, die wir später betrachten wollen, möglich. Vorläufig begnügen wir uns mit diesem kurzen Hinweis auf die Bedeutung, welche die Richtung der Umwandlungen aus einer Energieform in die andere besitzt.

Viertes Kapitel.

Die harmonische Schwingungsbewegung.


§ 1. Der geometrische Ursprung der harmonischen Schwingungsbewegung. Aus der Zahl verschiedenartiger Bewegungen, mit denen man es beim Studium von physikalischen Erscheinungen zu thun hat, sind von besonderer Wichtigkeit die sogenannten periodischen Bewegungen. Dies sind solche Bewegungen, bei denen ein gegebener Punkt ein und dieselbe Bewegung, zu der er jedesmal dieselbe Zeit Tbraucht, eine unbestimmte Anzahl Male wiederholt. In welchem Augenblick man die Lage des Punktes, die Größe und Richtung seiner Bewegung bestimmt hat, ist gleichgültig; nach Ablauf der Zeit T befindet sich der Punkt an demselben Orte und besitzt sowohl der Größe als auch der Richtung nach die gleiche Geschwindigkeit wie früher. Die periodischen Bewegungen können unendlich verschiedenartig sein, sowohl in Bezug auf die Form der Bahn, auf welcher sich der Punkt bewegt, als auch in Bezug auf die Bewegung selbst; die einfachste hierher gehörige Bewegung ist die gleichförmige Kreisbewegung.

Von allen periodischen Bewegungen ist jedoch die wichtigste die sogenannte harmonische Schwingungsbewegung, denn jede periodische Bewegung kann aus der Zusammensetzung einer größeren oder geringeren (bisweilen auch unendlich großen) Zahl harmonischer Schwingungsbewegungen hervorgehen. Wie der Name zeigt, haben letztere Bewegungen den Charakter von "Schwingungen", d. h. der Punkt bewegt sich zwischen zwei bestimmten Grenzpunkten eines Kurvenabschnittes hin und her. Wir werden übrigens nur die Bewegungen auf einer geradlinigen Strecke oder einem Kreisbogen zu betrachten haben und wollen uns vorläufig darauf beschränken, den ersten Fall zu studieren, d. h. die geradlinige, harmonische Schwingungsbewegung; der Kürze halber soll im folgenden das Wort "geradlinige" immer fortgelassen werden.

Wir wollen zunächst die Frage nach den mechanischen Bedingungen, unter denen ein Massenpunkt die harmonische Schwingungsbewegung ausführt, bei Seite lassen und vor allem auf die geometrischen Bedingungen für ihr Zustandekommen verweisen.

Eine Kreislinie ACBDA (Fig. 40 a. f. S.) sei gegeben und ihr Radius sei OA = a; auf dieser Kreislinie, durch deren Zentrum wir den Durchmesser AOB legen, bewege sich der Punkt N mit der konstanten Geschwindigkeit k. Die Bewegung, welche hierbei die Projektion M des Punktes N auf dem Durchmesser $(NM \perp AB)$ ausführt

werden wir eine harmonische Schwingungsbewegung nennen. Der allgemeine Charakter dieser Bewegung ergiebt sich aus folgendem: Befindet sich N in C, so fällt Punkt M mit O zusammen; während N das erste Viertel CB der Kreislinie durchläuft, bewegt sich Punkt M



von O nach B, wo M und N zusammenfallen; bewegt sich N sodann auf dem zweiten Viertelbogen BD. so geht M rückwärts von B nach O; ferner durchläuft N das dritte Viertel DA, während sich M von O nach A bewegt; endlich entspricht der Bewegung des Punktes N auf dem vierten Viertelbogen AC die Rückkehr des Punktes M von A nach O. Im weiteren wiederholt sich diese Bewegung zwischen den Endpunkten A und B eine unbestimmte Anzahl

Male. Der äußerste Abstand OA = OB = a, um welchen sich der Punkt M aus seiner Mittellage in O entfernt, heißst Amplitude der Schwingungsbewegung. Bezeichnen wir die zur Vollbringung einer vollen Schwingung erforderliche Zeit mit T; sie heißst die Periode (Schwingungsdauer) der Schwingung. Zu Anfang und Ende der Zeit T befindet sich der Punkt an einem und demselben Orte und hat sowohl der Größe als auch der Richtung nach die gleiche Geschwindigkeit. So kann z. B. der Punkt in der Zeit T den Weg OBOAO oder MBMOAOM zurücklegen; zur selben Zeit beschreibt N den vollen Kreis und zwar CBDAC resp. NBN_1DACN .

Die Zahl der in der Zeiteinheit vollführten Schwingungen bezeichnet man als Schwingungszahl.

Zwischen der Amplitude a, der Geschwindigkeit k des Punktes N und der Zeit T besteht ein einfacher Zusammenhang, den wir erhalten, sobald wir in Betracht ziehen, daß Punkt N bei gleichförmiger Bewegung mit der Geschwindigkeit k in der Zeit T den Weg $2\pi a$ durchläuft. Das giebt uns den Ausdruck

§ 2. Der durchlaufene Weg und die Schwingungsphase bei der harmonischen Schwingungsbewegung. Bezeichnen wir den variablen Abstand OM des Punktes M von seiner Mittellage O mit s und stellen wir s als eine Funktion der Zeit t dar, die von dem Augenblicke an gerechnet werde, wo Punkt M sich eben in O und auf dem Wege nach B befindet. Die Größen s wollen wir in dieser Richtung als positiv betrachten. Bezeichnen wir $\angle CON = \angle ONM$ mit β . Aus

Fig. 40 ist ersichtlich, daß

$$s = a \sin \beta$$
 (2)

In der Zeit t ist Punkt N von C nach N gelangt; da er sich gleichförmig bewegt, so muß sich der Bogen CN zur ganzen Peripherie verhalten wie t zu T. Die Bogen verhalten sich wie die Zentriwinkel, folglich ist $\frac{\beta}{2\pi} = \frac{t}{T}$ und hieraus kommt

$$\beta = 2 \pi \frac{t}{T} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (3)$$

Setzt man diesen Wert in (2) ein, so kommt

$$s = a \sin 2\pi \frac{t}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Dies ist die Grundformel in der Lehre von der harmonischen Schwingungsbewegung; sie bestimmt den variablen Abstand s als Funktion der Zeit t.

Die Winkelgröße β heißt die Phase und wir werden Ausdrücke gebrauchen wie etwa den folgenden, "der Punkt M befindet sich in einer bestimmten Phase". Die Phase bestimmt sowohl die Lage des Punktes M als auch die Richtung seiner Bewegung. Ein und derselben Lage entsprechen im allgemeinen zwei Phasen während jeder einzelnen Schwingung, d. h. im Verlaufe der Zeit T. So ist z. B. die Phase des in M befindlichen, nach B hin sich bewegenden Punktes gleich $\angle CON$; ist der Punkt auf dem Wege nach O wiederum in M angelangt, so ist seine Phase gleich $\angle CON$. Eine Phasenänderung um den Winkel $\pm 2n\pi$, wo n eine ganze Zahl ist, ändert weder die Lage des Punktes M, noch auch die Richtung seiner Bewegung. Deshalb werden auch l'hasen, die um $\pm 2n\pi$ (um eine ganze Zahl Vollkreise) differieren, nicht selten als gleiche Phasen betrachtet. Die Formeln (3) und (4) geben die folgenden Beziehungen zwischen t, β und s.

$$t = 0 \quad \frac{T}{4} \quad \frac{T}{2} \quad \frac{3T}{4} \quad T$$

$$\beta = 0 \quad \frac{\pi}{2} \quad \pi \quad \frac{3\pi}{2} \quad 2\pi \quad (0)$$

$$s = 0 \quad a \quad 0 \quad -a \quad 0$$


Phasen, die um π , oder was dasselbe ist, um \pm (2n+1) π differieren, werden entgegengesetzte Phasen genannt. Verlängert man die Gerade NO bis N' und macht $N'M' \pm AB$, so findet man den Punkt M', welcher sich nach links bewegt und sich in einer zum Punkte M (der sich nach rechts bewegt) entgegengesetzten Phase befindet. Die Lagen A und B, oder auch die beiden Lagen O (bei verschiedener Richtung der Geschwindigkeit), entsprechen entgegengesetzten Phasen. Es ist klar, dass man von jeder beliebigen Phase aus nach

der Zeit $\frac{T}{2}$ zu der ihr entgegengesetzten Phase gelangt. Da

$$s = a \sin(\beta \pm \pi) = -a \sin \beta$$

ist, so müssen offenbar entgegengesetzten Phasen der Größe nach gleiche, dem Vorzeichen nach verschiedene Entfernungen s und gleichzeitig entgegengesetzt gerichtete Geschwindigkeiten entsprechen.

Verallgemeinern wir nun die Formel (4) unter der Annahme, daßs die Zeit von einem beliebigen Augenblicke an gerechnet wird und möge sich unser Punkt für t = 0 in M_0 (Fig. 41) befinden; zieht man



 $M_0 N_0 \perp AB$ und verbindet N_0 mit O, so findet man die sogenannte Anfangsphase $\beta_0 = \angle CON_0$. Nehmen wir an, der Punkt sei während der Zeit t von M_0 nach M gelangt; in eben dieser Zeit hat der sich gleichförmig auf der Kreislinie bewegende Punkt den Bogen N_0N durchlaufen, wo $NM \perp AB$ ist. Es sei $\angle N_0ON = \beta_1$. Die Phase des Punktes M bezeichnen wir mit β ; es ist $\beta = \angle CON = A \sin \beta$. Es ist aber $\beta = \angle CON_0$

Rechnet man die Zeit von dem Momente an, wo sich der Punkt in der Grenzlage B befindet, so ist $\beta_0 = \pi : 2$; es ist dann

$$s = a\cos 2\pi \frac{t}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

woraus sich für t=0, s=a ergiebt. Formel (6) zeigt, dass dass Zeitintervall τ zwischen dem Moment, wo sich der Punkt in O befindet und sich eben nach der positiven Seite hin (nach B) bewegt und dem Momente t=0, von dem an wir die Zeit rechnen, mit der Anfangsphase β_0 und der Form unserer Funktion s=f(t) in folgender Weise verknüpft ist:

$$\tau = 0 \qquad \frac{T}{4} \qquad \frac{T}{2} \qquad \frac{3T}{4} \qquad T$$

$$\beta_0 = 0 \qquad \frac{\pi}{2} \qquad \pi \qquad \frac{3\pi}{2} \qquad 2\pi(0)$$

$$s = a\sin 2\pi \frac{t}{T} \quad a\cos 2\pi \frac{t}{T} \quad -a\sin 2\pi \frac{t}{T} \quad -a\cos 2\pi \frac{t}{T} \quad a\sin 2\pi \frac{t}{T}$$
(8)

§ 3. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft und Energie der harmonischen Schwingungsbewegung. Die Geschwindigkeit v des Punktes M, welcher die harmonische Schwingungsbewegung vollführt, kann auf verschiedenen Wegen gefunden werden. Auf Grund des allgemeinen Ausdrucks für die Geschwindigkeit (8) auf S. 60 und mit Hülfe von Formel (44) auf S. 46 finden wir aus (4)

$$v = \frac{2\pi a}{T} \cos 2\pi \frac{t}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Bezeichnet man die Phase überhaupt mit β , so erhält man nach (1) auf S. 132 $v = k \cos \beta$. Für $\beta = 0$ erhält man die Geschwindigkeit v = k, d. h. die Geschwindigkeit, mit welcher M (Fig. 40) durch seine Mittellage O geht, ist gleich der Geschwindigkeit, mit der sich Punkt N auf der Kreislinie gleichförmig bewegt. Unsere Formel $(v = k \cos \beta)$ ist unmittelbar aus (44) abgeleitet worden, sie kann indes auch erhalten werden, wenn man beachtet, daß MN (Fig. 40) beständig senkrecht zu AB bleiben muß. Hieraus folgt nämlich, daß die zu AB parallele Komponente k_1 der Geschwindigkeit k, gleich der Geschwindigkeit v des Punktes M sein muß. Es ist aber L $k_1 Nk = \beta$, folglich $v = k_1 = k \cos \beta$. Setzt man MN = p, so kommt

$$v = k \cos \beta = \frac{2\pi}{T} a \cos \beta = \frac{2\pi}{T} p \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

Vorstehende Formel läßst eine klare Vorstellung von dem Gesetze gewinnen, nach dem sich die Geschwindigkeit des in harmonischer Schwingungsbewegung befindlichen Punktes ändert: seine Geschwindigkeit ist nämlich proportional der Senkrechten p zum Durchmesser AB.

In den Punkten A und B ist die Phase $\beta = \frac{\pi}{2}$ resp. $\frac{3\pi}{2}$, die zugehörige Geschwindigkeit ist nach (10) v = 0.

Die Beschleunigung w des Punktes M wird aus dem allgemeinen Ausdrucke (27) auf S. 67 und der Formel (45) auf S. 47 gewonnen:

$$w = -\frac{4\pi^2 a}{T^2} \sin 2\pi \frac{t}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Formel (4) ergiebt

$$w = -\frac{4\pi^2}{T^2}s \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

Wir sehen hieraus, dass die Beschleunigung proportional dem Abstande des Punktes von seiner Mittellage O und fortwährend nach diesem Punkte O hin gerichtet ist, denn für s>0 ist w negativ, d. h. von B nach O gerichtet, für s<0 ist w positiv, d. h. von A nach O gerichtet. Für den Punkt O gilt w=0; in den Punkten A und B erreicht die Beschleunigung ihren Maximal-

wert $\pm \frac{4\pi^2a}{T^2}$. Setzt man

$$\frac{4\pi^2}{T^2}=c \cdots \cdots \cdots \cdots (13)$$

so ist

$$w = -cs \ldots \ldots \ldots \ldots (14)$$

Die vier Größen a, T, $v_0 = k$ und c sind durch die beiden Gleichungen (1) und (13) miteinander verknüpft. Aus ihnen ergiebt sich

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{c}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

und

$$v_0 = k = \frac{2\pi a}{T} = a\sqrt{c} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

Die Formeln (10) und (13) ergeben

$$v = p\sqrt{c}$$
 (17)

oder, da $p^2 = a^2 - s^2$ ist (vergl. Fig. 40),

Durch diese Formel wird der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit v und der Entfernung sausgedrückt; nach (18) und (16) erhält man noch

Wir haben im vorhergehenden die geometrischen Bedingungen betrachtet, unter denen eine harmonische Schwingungsbewegung zu stande kommt und einige Eigenschaften derselben erörtert. Es ist uns jetzt nicht mehr schwer, auch die mechanischen Bedingungen festzusetzen, unter denen ein materieller Punkt mit der Masse m eine derartige Bewegung vollführt; es ist dies ein Gesetz, nach welchem auf die Masse m eine äußere Kraft f wirken muß, damit diese Masse unter dem Einflusse der ersteren eine harmonische Schwingungsbewegung vollziehe. Auf Grund der allgemeinen Formel f = mw [vergl. (5) auf S. 77] haben wir aus (14)


$$f = - cms (20)$$

Ein materieller Punkt *M* vollführt eine harmonische Schwingungsbewegung um eine gewisse Mittellage *O*, wenn er sich unter dem Einflusse einer Kraft befindet, welche stets nach dem Punkte *O* gerichtet und der Größe nach direkt proportional dem Abstande des Punktes *M* von *O* ist. Hierbei muß sich Punkt *M* anfangs entweder in Ruhe befinden, in einer gewissen Entfernung *a* von *O*, oder, wenn er sich in *O* befindet, eine nach Größe und Richtung willkürliche Geschwindigkeit *v*₀ besitzen, oder endlich, wenn er sich in einem beliebigen Punkte befindet, eine

Geschwindigkeit besitzen, die der Richtung nach mit der Geraden OM zusammenfällt. Die Dauer einer vollen Schwingung hängt nur vom Koeffizienten c ab, der im Ausdruck (20) für die Kraft vorkommt, während die Amplitude a [vergl. (16)] von c und von der Geschwindigkeit v_0 abhängt.

Es lassen sich viele Beispiele solcher Kräfte anführen, die auf einen Punkt einwirken und proportional der Entfernung desselben von einer gewissen Mittellage sind. So kann, wenn auch nur in erster Annäherung, die Existenz solcher Kräfte sehr oft zugegeben werden, falls der materielle Punkt M im normalen Ruhezustande mit einem Punkt O zusammenfällt und bei seiner Entfernung aus O äußere Kräfte, die sich diesem Entfernen widersetzen, ihn nach O zurückzubringen suchen. Etwas derartiges kommt bei geringfügigen Formveränderungen fester Körper vor, wenn elastische Kräfte die veränderte Form wieder herzustellen suchen. Es sei z. B. der elastische Stab AO

(Fig 42) im Punkte A festgeklemmt. Biegt man den Stab so, daß O nach M gelangt und der Stab die Form AM annimmt, so wird das Ende M in der Weise nach O zurückstreben, als wenn eine von M nach O gerichtete Kraft auf dasselbe wirkte. Ist der Bogen OM = s klein, so kann man die Kraft dem Abstande s proportional setzen und deshalb wird das Ende M des Stabes eine harmonische Schwingungsbewegung um



O vollführen, sobald man es nur zur Seite biegt und sodann sich selbst überläßt. Diese Bewegung geht freilich nicht auf einer Geraden, sondern auf einem Kreisbogen vor sich.

Die kinetische Energie J_0 der Masse m im Augenblicke, wo sie durch die Ruhelage geht, ist gleich $J_0 = \frac{1}{2} m v_0^2$ oder [vergl. (16)]

$$J_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{2 \pi^2 a^2}{T^2} m = \frac{1}{2} c a^2 m \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$

In der Entfernung s von O hat man für die kinetische Energie [vergl. (18)]

$$J = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m c (a^2 - s^2) = J_0 - \frac{1}{2} m c s^2 \cdot \cdot (22)$$

Die letzte Formel lehrt, dass zugleich mit der Entfernung des Punktes aus seiner Gleichgewichtslage eine potentielle Energie J entsteht, die gleich ist

$$J_p = \frac{1}{2} mcs^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

denn nach dem Prinzip von der Erhaltung der Energie müssen wir beständig $J+J_p=J_0$ haben. Die mittlere kinetische Energie J_c für eine Schwingung wird nach folgender Formel erhalten

$$J_c = rac{1}{2} m \int\limits_0^T v^2 dt \ .$$

Setzt man hierin für v seinen Wert (9) ein, so erhält man

$$J_c = \frac{\pi^2 a^2}{T^2} m = \frac{1}{2} J_0. \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (24)$$

Die Formeln (21) und (24) zeigen, dass die Energie der harmonischen Schwingungsbewegung proportional dem Quadrate der Amplitude ist. Da die Beziehung $J+J_p=J_0$ für die ganze Dauer der Bewegung gilt, so zeigt Formel (24), dass die mittlere kinetische und die mittlere potentielle Energie gleich J_0 : 2 sind.

Analytisch wird der Charakter der harmonischen Schwingungsbewegung durch Formel (4) definiert, er kann jedoch auch geometrisch dargestellt werden. Zu diesem Zwecke "trägt man" auf der Abscissenachse eines Koordinatensystems (vergl. Fig. 43) "die Zeit ab" und auf

den Senkrechten, die zur Ordinatenachse parallel laufen, die nach Formel (4) berechneten Entfernungen s. Der geometrische Ort der Punkte P, deren Koordinaten gleich t und sind, liefert uns eine gewisse Kurve OABCDEF... und diese stellt das Gesetz der

harmonischen Schwingungsbewegung überaus anschaulich dar. Die absolut größten Ordinaten entsprechen den Momenten $\frac{T}{4}$ und $\frac{3}{4}$ und sind gleich der Schwingungsamplitude a. Die Kurve selbst besteht aus einer unbestimmten Anzahl gleichartiger Teile. Wenn eine Anfangsphase vorhanden ist, d. h. wenn für t=0 die Entfernung s nicht gleich Null ist, so wird das Bewegungsgesetz durch dieselbe Kurve dargestellt, die alsdann nur mehr oder weniger nach links gerückt ist. Die punktierte Linie stellt das Schwingungsgesetz für den Fall dar, daß die Anfangsphase $\beta_0=\pi:2$ beträgt und man demnach für den Zeitpunkt t=0 den Wert s=a erhält.

 \S 4. Zusammensetzung zweier gleichgerichteter harmonischer Schwingungsbewegungen von der gleichen Periode T. Nehmen wir an, der Punkt M (Fig. 44.) führe eine harmonische

Schwingungsbewegung längs der Geraden AB und um den auf ihr liegenden Punkt O aus. Die Schwingungszeit bezeichnen wir mit T,

die Amplitude mit a.
Die Entfernung y₁ des
Punktes M von O im
Momente t wird dann
nach Formel (6) auf
Seite 134 ausgedrückt

Fig. 44.

O
$$y_1$$
 M O' y_1 M'

O y_2

durch

$$y_1 = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta_1\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (25)$$

wo β_1 die Anfangsphase ist. Nehmen wir ferner an, der Punkt O selbst vollführe gleichzeitig eine harmonische Schwingungsbewegung mit derselben Periode T, aber einer anderen Amplitude b um den l'unkt O_1 , der auf der Ebene unbeweglich gedacht ist. Diese letztere Bewegung erfolge ebenfalls in der Richtung von AB, falle also mit der ersteren der Richtung nach zusammen.

In der Fig. 44 fallen die Punkte O und O_1 zusammen, d. h. Punkt O hat seine Bewegung noch nicht begonnen. Man kann sich nun vorstellen, die Gerade selbst schwinge nach links und rechts, wobei jeder ihrer Punkte eine Schwingung um einen entsprechenden festen Flächenpunkt vollführt. Der um O schwingende Punkt M nimmt gleichzeitig an der Schwingung der Geraden AB teil, von der er gleichsam mitgeführt wird. Nehmen wir an, die Gerade habe sich im Moment t um y_2 aus ihrer Normallage verschoben; der Punkt O sei nach O' gelangt, wobei O_1 O' = y_2 ist. Nach (25) erhält man

$$y_2 = b \sin \left(2 \pi \frac{t}{T} + \beta_3\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$

wo β2 die Anfangsphase der zweiten Schwingungsbewegung ist.

Den wahren Ort M' des schwingenden Punktes finden wir, wenn wir $O'M' = OM = y_1$ machen. Bezeichnen wir mit y die Entfernung dieses Punktes vom festen Punkte O_1 der Ebene, d. h. setzen wir $O_1M' = y$. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Entfernung y als Funktion der Zeit t darzustellen.

Zählt man y_1 und y_2 nach derselben Seite (nach rechts) positiv, so ist offenbar

$$y = y_1 + y_2 \dots \dots \dots \dots (27)$$

Setzt man die entsprechenden Ausdrücke nach (25) und (26) ein, so kommt

$$y = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta_1\right) + b \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta_2\right) \quad (28)$$

Die Abhängigkeit der Größe y von der Zeit t ist somit eine recht komplizierte; wir wollen versuchen, ihr folgenden Ausdruck

zu geben:

$$y = A \sin \left(2 \pi \frac{t}{T} + \beta\right) \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

d. h. wollen untersuchen, ob nicht die wahre Bewegung des Punktes M, die je aus zwei harmonischen Schwingungsbewegungen besteht, selbst eine harmonische Schwingungsbewegung mit einer Amplitude A und einer Anfangsphase β ist. Somit fragt es sich, ob nicht zwei derartige Größen A und β existieren, welche die Ausdrücke (28) und (29) für alle Werte der Zeit t in Identitäten verwandeln.

Die Gleichung

$$A \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + oldsymbol{eta}\right) = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + eta_1\right) + b \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + eta_2\right)$$
 giebt

$$A\cos\beta\sin2\pi \ \frac{t}{T} + A\sin\beta\cos2\pi \ \frac{t}{T} = (a\cos\beta_1 + b\cos\beta_2)\sin2\pi \ \frac{t}{T}$$
 $+ (a\sin\beta_1 + b\sin\beta_2)\cos2\pi \ \frac{t}{T}.$

Diese Gleichung geht für alle Werte von t in eine Identität über, wenn die Koeffizienten von $\sin 2\pi \, \frac{t}{T}$ und $\cos 2\pi \, \frac{t}{T}$ einzeln gleich sind, d. h. wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$\begin{array}{l}
A\cos\beta = a\cos\beta_1 + b\cos\beta_2 \\
A\sin\beta = a\sin\beta_1 + b\sin\beta_2
\end{array} \quad (30)$$

Diesen Bedingungen kann aber für A und β genügt, also (28) auf die Form (29) gebracht werden.

Die Gleichungen (30) geben bei Division der zweiten durch die erste

$$tg\,\beta = \frac{a\sin\beta_1 + b\sin\beta_2}{a\cos\beta_1 + b\cos\beta_2} \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$$

Die Quadratsumme der Formeln (30) ergiebt

$$A^2 = a^2 + b^2 + 2 ab \cos(\beta_1 - \beta_2)$$
 . . . (32)

Dies ist eine der wichtigsten physikalischen Formeln. Zwei harmonische Schwingungsbewegungen von gleicher Richtung und Periode, aber ungleichen Amplituden a und b und Anfangsphasen β_1 und β_2 setzen sich zu einer neuen harmonischen Schwingungsbewegung zusammen, deren Amplitude A und Anfangsphase β durch die Formeln (31) und (32) bestimmt werden.

Fig. 45.

Man kann die Amplitude A und die Phase β durch Konstruktion Es sei (Fig. 45) $\angle COM = \beta_1$, $\angle CON = \beta_2$, OM = a, ON = b und OP die Diagonale des Parallelogramms aus a und b. In diesem Falle ist OP = A und $\angle COP = \beta$; es folgt dies daraus, dass die Länge der Geraden OP und der Winkel COP den beiden Gleichungen (30) genügen.

Bezeichnet man die Energieen der zusammenzusetzenden und resultierenden Schwingungen mit i_1 , i_2 und J, so erhält man aus (32) auf Grund der an Formel (24) angeknüpften Bemerkung:

$$J = i_1 + i_2 + 2 \sqrt{i_1 i_2} \cos(\beta_1 - \beta_2) \quad . \quad . \quad . \quad (33)$$

Es seien hier noch einige besondere Fälle betrachtet, zu welchen uns die letzten drei Formeln führen.

1. Die Amplituden seien untereinander gleich: b = a; setzt man $i_1 = i_2 = i$, so erhält man

$$\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \pm n\pi$$

$$A - 2 a \cos \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$$

$$J = 4 i \cos^2 \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$$
(34)

2. Der Phasenunterschied sei $\beta_1 - \beta_2 = 0$ oder überhaupt gleich 2 n n, wo n eine ganze Zahl ist. Wir haben

$$A = a + b;$$
 $\beta = \beta_1 = \beta_2;$ $J = (\sqrt{i_1} + \sqrt{i_2})^2$. (35)
Ist $\beta_1 - \beta_2 = 0$ und $b = a$, so ist
$$A = 2a;$$
 $J = 4i$ (36)

Somit ist in diesem besonderen Falle die Energie der resultierenden Schwingungen viermal so groß als die Energie jeder der beiden vollkommen gleichen zusammenzusetzenden Schwingungen.

3. Der Phasenunterschied sei $\beta_1 - \beta_2 = \pi$ oder überhaupt gleich $(2n + 1)\pi$; die zusammenzusetzenden Schwingungen haben also entgegengesetzte Phase. Es ist

Zwei Schwingungsbewegungen mit gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase ergeben als Resultat vollkommene Ruhe.

4. Der Phasenunterschied $eta_1 = eta_2$ sei gleich $rac{\pi}{2}, rac{3\pi}{2}$ oder überhaupt gleich $\left(n \pm rac{1}{4}\right)$ 2π . Für diesen Fall kommt

$$A^2=a^2+b^2; \quad J=i_1+i_2....$$
 (39)
d. h. die Energie der resultierenden Schwingung ist gleich der Summe

der Energieen ihrer Teilschwingungen.


5. Der Phasenunterschied sei $m{eta}_1 - m{eta}_2 = \frac{\pi}{2}$ und eine der Phasen gleich Null.

a)
$$\beta_2 = 0$$
, $\beta_1 = \frac{\pi}{2}$; $tg\beta = \frac{a}{b} \cdot \cdot \cdot (40)$

b)
$$\beta_1 = 0$$
, $\beta_2 = \frac{\pi}{2}$; $tg \beta = \frac{b}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot (41)$

Die Formeln (29), (31) und (32) geben die vollständige analytische Lösung der Aufgabe von der Zusammensetzung zweier "parallelerharmonischer Schwingungsbewegungen. Wir können diese Aufgabe auch geometrisch lösen. Zu diesem Zwecke konstruieren wir zwei Kurven, ähnlich den in Fig. 43 dargestellten. Hierauf konstruieren wir eine neue Kurve, für welche die Ordinaten y der einzelnen Punkte gleich $y_1 + y_2$, d. h. gleich der Summe der Ordinaten für die Punkte der ersten Kurven werden (alle drei Punkte entsprechen gleichen Abscissen). Die neue Kurve drückt hierbei das Gesetz aus, das die gesuchte zusammengesetzte Bewegung befolgt.

In Fig. 46 sind drei Beispiele einer geometrischen Addition von je zwei Schwingungsbewegungen dargestellt. In (I) ist a = b, während der Phasenunterschied ein beliebiger ist. Die Kurven abcdef und



 $p\,a'\,b'\,c'\,d'\,e'\,f'$ stellen die gegebenen Schwingungsbewegungen, die Kurve $p\,r\,st$ dagegen die resultierende Schwingung dar. Die mittlere Fig. (II) entspricht dem Falle, wo a=b und $\beta_1=\beta_2$ ist; hier sind die gegebenen Bewegungen durch die zusammenfallenden Kurven abcdef und ab'cd'ef', die resultierende durch die Kurve aBDF dargestellt. Die unterste Fig. (III) entspricht dem Falle a=b: $\beta_1-\beta_2=\pi$. Die gegebenen Kurven abcdef und ab'cd'ef'

geben die Gerade ace, welche zeigt, dass der Punkt entsprechend (38) in Ruhe bleibt.

 \S 5. Zusammensetzung einer beliebigen Zahl gleichgerichteter harmonischer Schwingungsbewegungen von der gleichen Periode T. Nehmen wir an, die Entfernung y des Punktes M von dem festen Punkte O sei in jedem Augenblicke gleich der Summe der Entfernungen y_i , in welchem sich der Punkt befinden würde, wenn er verschiedene harmonische Schwingungsbewegungen vollführen würde. Setzt man allgemein

so kommt

und

$$y = \sum a_i \sin \left(2 \pi \frac{t}{\pi} + \beta_i\right) \cdot \cdot \cdot \cdot (43)$$

Auch diese Summe lässt sich auf die Form

$$y = A \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (44)$$

bringen.

Setzt man (43) und (44) einander gleich, so bekommt man als Bedingungen für die Identität bei allen Werten von t

$$A\cos\beta = \sum a_i\cos\beta_i$$
; $A\sin\beta = \sum a_i\sin\beta_i$. (45)

Hieraus folgt

$$tg\,\beta = \frac{\sum a_i \sin\beta_i}{\sum a_i \cos\beta_i} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (46)$$

und

$$A^2 = (\sum a_i \sin \beta_i)^2 + (\sum a_i \cos \beta_i)^2 (47)$$

Die Formeln (46) und (47) ermöglichen es, A und β durch eine geometrische Konstruktion, ähnlich wie dies im § 4 geschehen war, zu finden. Wir werden hierauf im II. Bande beim Studium der Diffraktionserscheinungen (Methode von Cornu) zurückkommen. Es ist leicht einzusehen, dass man (47) auch folgendermaßen schreiben könnte:

$$A^{2} = \sum_{i} \sum_{k} a_{i} a_{k} \cos(\beta_{i} - \beta_{k}) \cdot \cdot \cdot (47, a)$$

wo i und k alle Werte von 1 bis n durchlaufen müssen (n ist dabei die Anzahl der zu addierenden Schwingungsbewegungen).

§ 6. Zerlegung einer harmonischen Schwingungsbewegung in zwei ebensolche Bewegungen, die mit ihr gleiche Richtung

haben. Wie viele andere Aufgaben der Zerlegung (einer Zahl, Kraft, Geschwindigkeit), so hat auch diese Aufgabe unendlich viele Lösungen. die sich aus den allgemeinen Formeln (30) ergeben. Die Größen A und β müssen wir als gegeben ansehen; zur Bestimmung der beiden Amplituden a und b und der beiden Anfangsphasen β_1 und β_2 haben wir im ganzen zwei Gleichungen und können deshalb zwei von diesen vier Größen vollkommen willkürlich gewählt werden, wobei nur die Bedingung

$$a-b \leq A \leq a+b \ldots \ldots (48)$$

erfüllt sein muß.

Der wichtigste Fall ist der, wo die Anfangsphasen β_1 und β_2 der gesuchten Schwingungen gegeben sind; in diesem Falle werden die Amplituden aus (30) nach den Formeln:

$$a = A \frac{\sin(\beta_2 - \beta)}{\sin(\beta_2 - \beta_1)}; \quad b = A \frac{\sin(\beta_1 - \beta)}{\sin(\beta_1 - \beta_2)} \quad (49)$$

gefunden.

Bezeichnet man den Phasenunterschied der gegebenen und der beiden gesuchten Schwingungen mit φ_1 und φ_2 , d. h. setzt man $\beta_1 \longrightarrow \beta \Longrightarrow \varphi_1$ und $\beta_2 \longrightarrow \beta \Longrightarrow \varphi_2$, so kommt

$$a = A \frac{\sin \varphi_2}{\sin (\varphi_2 - \varphi_1)}; \quad b = A \frac{\sin \varphi_1}{\sin (\varphi_1 - \varphi_2)} \cdot \cdot (50)$$

Von besonderer Bedeutung ist der Fall, wo noch die Nebenbedingung $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ gegeben ist; setzt man der Einfachheit halber $\varphi_1 = \varphi$, $\varphi_2 = \varphi - \frac{\pi}{2}$, so kommt $\sin \varphi_1 = \sin \varphi$, $\sin \varphi_2 = -\cos \varphi$ und statt (50)

Durch diese Formeln werden die Amplituden a und b zweier Schwingungen gegeben, in welche die gegebene Schwingung mit der Amplitude A unter der Bedingung zerfällt, daß eine der gesuchten (Amplitude a) eine Phase hat, welche die Phase der gegebenen Schwingung um φ übertrifft, und daß die Phasendifferenz der gesuchten Schwingungen gleich $\pi:2$ ist (die Phase der Schwingung mit der Amplitude a ist um $\pi:2$ größer als die Phase der Schwingung mit der Amplitude b).

Die Schwingungen selbst werden durch nachstehende Formeln dargestellt:

$$y = A \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

$$y_{1} = A \cos \varphi \sin \left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi\right)$$


$$y_{2} = A \sin \varphi \sin \left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= -A \sin \varphi \cos \left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi\right)$$
(52)

Die Bedingung (27) $y=y_1+y_2$ ist offenbar erfüllt. In einem noch spezielleren Falle, wenn $\varphi=\frac{\pi}{4}$, d. h. wenn $\varphi_1=\beta_1-\beta$ $=\beta-\beta_2=-\varphi_2=\frac{\pi}{4}$ ist, haben wir $a=b=\frac{1}{\sqrt{2}}A\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$ (53)

\S 7. Zusammensetzung zweier aufeinander senkrechter harmonischer Schwingungsbewegungen von gleicher Periode T.

Ziehen wir zwei zu einander senkrechte Gerade PQ und SR (Fig. 47) und setzen wir voraus, daß der Punkt M eine harmonische Schwingungsbewegung längs der Geraden PQ um den Punkt O mit der Amplitude a = OA und der Periode T volführt. Seinen Abstand



von O wollen wir mit x bezeichnen. Nehmen wir ferner an, die ganze Gerade PQ vollführe eine harmonische Schwingungsbewegung in einer zu ihrer Länge senkrechten Richtung, und b und T seien die Amplitude und die Periode dieser zweiten Schwingungsbewegung. Den veränderlichen Abstand der Geraden von ihrer Mittellage PQ wollen wir mit y bezeichnen. Trägt man OC = OD = b ab und zieht durch C und D Parallele zu PQ, so erhält man die Grenzlagen der schwingenden Geraden. Der auf der Geraden PQ hin- und herschwingende Punkt M wird von dieser mitgenommen und nimmt daher an der zu SR parallelen Schwingung teil. Die Lage dieses Punktes in einem gegebenen Zeitmoment t läßet sich finden, sobald es bekannt ist, um

welchen Betrag x er sich von O zur Seite bewegt hat und um welchen Betrag y die ganze Gerade aus ihrer Mittellage gerückt ist.

Offenbar stellen x und y die veränderlichen Koordinaten des Punktes M dar, und es ist danach die Bahn zu bestimmen, welche er auf der Ebene beschreibt. Da dem absoluten Betrage nach $x \leqslant a$ und $y \leqslant b$ ist, so muß Punkt M offenbar immer innerhalb des Rechtecks EFHGE bleiben. Setzt man voraus, daß für t=0 die Anfangsphasen β_1 und β_2 sind, so kommt

oder
$$x = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta_1\right); \quad y = b \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta_2\right) \cdot (54)$$

$$\frac{x}{a} = \sin 2\pi \frac{t}{T} \cos \beta_1 + \cos 2\pi \frac{t}{T} \sin \beta_1$$

$$\frac{y}{b} = \sin 2\pi \frac{t}{T} \cos \beta_2 + \cos 2\pi \frac{t}{T} \sin \beta_2.$$

Hieraus folgt

$$\frac{x}{a}\cos\beta_2 - \frac{y}{b}\cos\beta_1 = \cos 2\pi \frac{t}{T}\sin(\beta_1 - \beta_2)$$

$$\frac{x}{a}\sin\beta_2 - \frac{y}{b}\sin\beta_1 = \sin 2\pi \frac{t}{T}\sin(\beta_2 - \beta_1).$$

Bildet man die Quadratsumme dieser Ausdrücke, so kommt

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab}\cos(\beta_1 - \beta_2) = \sin^2(\beta_1 - \beta_2).$$

Nehmen wir an, der Phasenunterschied der gegebenen Schwingungen sei $\beta_1 - \beta_2 = \varphi$, d. h. daß die Schwingung längs y später beginnt als diejenige längs x und zwar erst, wenn die letztere bereits die Phase φ erlangt hat. Führt man dann die Phase φ ein, so ergiebt sich folgende Beziehung zwischen

Fig. 48.

den Koordinaten x und y des bewegten Punktes M:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2xy}{ab}\cos\varphi = \sin^2\varphi \cdot \cdot (55)$$

Es ist dies für alle Werte von φ die Gleichung einer Ellipse, deren Zentrum sich im Anfangspunkt der Koordinaten befindet. Somit setzen sich zwei aufeinander senkrechte δ harmonische Schwingungen zu einer Bewegung längs einer Ellipse zusammen, welche innerhalb des Rechtecks EFHG liegt. Die

innerhalb des Rechtecks EFHG liegt. Die Rechteckseiten stellen dabei Tangenten der Ellipse dar. In Fig. 48 ist diese Bewegung

des Punktes auf der Ellipse dargestellt. Zunächst begann die Bewegung von O nach b; zur weiteren Bewegung nach rechts trat eine Aufwärtsbewegung hinzu, wodurch die Bewegung bb'b''b''' u. s. w. längs der Ellipse zu stande kam. Betrachten wir hier einige Einzelfälle:

1. Die Phasendifferenz ist $\varphi=0$; die Bewegungen von O nach Q und von O nach D (Fig. 47) nehmen gleichzeitig ihren Anfang. Gleichung (55) ergiebt für diesen Fall

$$\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)^2=0,$$

d. h. $y = \frac{b}{a}x$, was sich auch unmittelbar aus (54) für $\beta_1 = \beta_2$ ergiebt. Wir haben hier die Gleichung einer Geraden, nämlich der Diagonale GF (Fig. 47), vor uns. Die Bewegung des Punktes auf dieser Geraden ist eine harmonische Schwingungsbewegung, denn sein Abstand vom Mittelpunkt O ist $s = \sqrt{x^2 + y^2}$. Setzt man hierin die Ausdrücke (54) ein, so kommt für $\beta_1 = \beta_2 = \beta$


$$s = \sqrt{a^2 + b^2} \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right)$$

- 2. Die Phasendifferenz sei $\varphi = \pi$ (Fig. 47); die Bewegungen von O nach D und von O nach A beginnen gleichzeitig. Gleichung (55) giebt $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 = 0$, d. h. $y = -\frac{b}{a}x$; es ist dies die Gleichung einer Geraden und zwar der Diagonale EH; die Bewegung ist analog wie im vorhergehenden Falle.
- 3. Die Phasendifferenz sei $\varphi = \frac{\pi}{2}$ oder $\frac{3\pi}{2}$; aus Gleichung (55) kommt $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Es ist dies die auf die Achsen bezogene Ellipsengleichung.
- 4. Ein besonders wichtiger Fall tritt ein für $\varphi = \frac{\pi}{2}$ oder $\frac{3\pi}{2}$ und a = b. Gleichung (55) giebt uns $x^2 + y^2 = a^2$. Es ist dies die Kreisgleichung.

Zwei zu einander senkrechte harmonische Schwingungsbewegungen mit gleichen Amplituden a und Perioden T und mit der Phasendifferenz $\frac{\pi}{2}$ oder $\frac{3\pi}{2}$ setzen sich zu einer Kreisbewegung zusammen. Diese Kreisbewegung ist eine gleichförmige, denn die Projektionen M_1 und M_2 (Fig. 49 a. f. S.) des Punktes M auf die Durchmesser AB und CD führen harmonische Schwingungsbewegungen aus (vergl. § 1 und Fig. 40 auf Seite 132). Die Ge-

schwindigkeit k, mit der sich der Punkt bewegt, wird durch die Formel $k=\frac{2\pi a}{T}$ gegeben [vergl. (1) auf Seite 132].

5. Beim Übergang zum allgemeinen Falle, wo φ willkürlich gewählt ist, sei darauf hingewiesen, wie man die Richtung, in welcher sich der Punkt auf der Ellipse bewegt (ob mit, ob gegen den Uhrzeiger, wie man es kurz ausdrücken könnte), zu bestimmen hat.



Zu diesem Zwecke hat man zu bestimmen, wo sich Punkt M (Fig. 50) befindet, wenn die zweite seiner Teilbewegungen (in der Richtung der positiven y) beginnt und wohin ungefähr seine weitere Bewegung gerichtet sein wird. Die Bedingung, das der Ellipsenmittelpunkt mit dem Anfangspunkt der Koordinaten zusammenfällt, giebt uns die gesuchte Bewegungsrichtung.


- a) $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$; Punkt M befindet sich zwischen O und B, geht nach B; die Bewegung erfolgt nach MM_1 , d. h. gegen den Uhrzeiger 1).
- b) $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$; Punkt M befindet sich zwischen O und B, geht nach O; die Bewegung erfolgt nach MM_2 , d. h. gegen den Uhrzeiger.
- c) $\pi < \varphi < \frac{3\pi}{2}$; Punkt M befindet sich zwischen O und A, geht nach A; die Bewegung erfolgt nach MM_3 , d. h. mit dem Uhrzeiger.
- d) $\frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi$; Punkt M befindet sich zwischen O und A, geht nach O; die Bewegung erfolgt nach MM_4 , d. h. mit dem Uhrzeiger.

^{&#}x27;) Eine drehende Bewegung, welche in derjenigen Richtung erfolgt, in welcher sich der Zeiger einer Uhr bewegt, soll im folgenden der Kürze halber als Bewegung "mit dem Uhrzeiger", die entgegengesetzte als Bewegung "gegen den Uhrzeiger" bezeichnet werden.

Wir sehen hieraus, dass, wenn

$$0 < \varphi < \pi$$
 ist, die Bewegung gegen den Uhrzeiger $\pi < \varphi < 2\pi$, mit dem

vor sich geht; $\varphi = \pi$ und $\varphi = 0$ oder 2π geben geradlinige Bewegungen. In Fig. 51 sind die zwölf verschiedenen Bewegungsfälle



dargestellt, entsprechend a=b, wo φ innerhalb der Grenze Null und $2~\pi$ um je $\frac{\pi}{6}$ zunimmt.

6. Für a=b und $\varphi=\frac{\pi}{2}$ oder $\frac{3\pi}{2}$ werden Kreisbewegungen erhalten; sie unterscheiden sich durch ihre Richtung:

Ist
$$a=b$$
 und $\varphi=\frac{\pi}{2}$, so erfolgt die Kreisbewegung gegen den Uhrzeiger.

gegen den Uhrzeiger. Ist a=b und $\varphi=\frac{3\pi}{2}$, so erfolgt die Kreisbewegung mit dem Uhrzeiger.

Die Phase der Bewegung auf der x-Achse geht voran.

Setzt man in (54) a=b und zunächst $\beta_2=\beta_1-\frac{\pi}{2}$, sodann $\beta_2=\beta_1-\frac{3\pi}{2}$ und schreibt man β statt β_1 , so kommt:


Ein Kreis,
Bewegungsrichtung
gegen den Uhrzeiger
$$\begin{cases}
x = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right) \\
y = -a \cos\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right)
\end{cases}$$
. . . . (58)

Ein Kreis,
Bewegungsrichtung
mit dem Uhrzeiger
$$\begin{cases}
x = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right) \\
y = a \cos\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right)
\end{cases}$$
. (59)

In beiden Fällen ist offenbar $x^2 + y^2 = a^2$, welches die Kreisgleichung ist. Die Formeln (58) und (59) zeigen uns unmittelbar,

wie jede gleichförmige Bewegung mit der Geschwindigkeit k, die auf einem Kreise mit dem Radius a vor sich geht, in zwei harmonische Schwingungsbewegungen, die in beliebigen, zu einander senkrechten Richtungen x und y erfolgen, zerlegt werden kann. Die Periode T bestimmt sich hierbei aus Formel (1), nach welcher $kT=2\pi a$ ist. Die Phase β kann vollkommen willkürlich gewählt werden.

§ 8. Zusammensetzung zweier gleichförmiger Bewegungen, die mit gleicher Geschwindigkeit, aber in entgegengesetzter Richtung auf derselben Kreislinie vor sich gehen. Nehmen wir an, der Punkt M_1 (Fig. 52) bewege sich gleichförmig auf einer



Kreislinie vom Radius a in der Uhrzeigerrichtung und mache einen vollen Umlauf in der Zeit T; ein zweiter Punkt M2 bewege sich mit derselben Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung. Unsere Aufgabe, beide Kreisbewegungen zusammenzusetzen, kommt dann darauf heraus, die Bewegung eines solchen Punktes M zu bestimmen, dessen Koordinaten x und y

gleich der Summe der entsprechenden Koordinaten x_1 , y_1 und x_2 , y_2 der Punkte M_1 und M_2 sind. Der Punkt M muß sich offenbar stets im Endpunkte der Diagonale des Parallelogramms aus OM_1 und OM_2 befinden.

Es ist leicht einzusehen, dass die Bewegung des Punktes M eine geradlinige sein muß. M_1 und M_2 begegnen sich in zwei Punkten C und D; in den entsprechenden Augenblicken befindet sich M in A resp. B, wo OA = OB = 2a ist. Da die Punkte M_1 und M_2 immer in gleichem Abstande von C und D bleiben müssen, so ist klar, daßs die Diagonale, an deren Ende sich Punkt M befinden muß, immer mit OA oder OB zusammenfallen wird. Fallen M_1 und M_2 mit M_3 und M_4 zusammen $(M_3 M_4 \perp AB)$, so befindet sich M in O. Man kann sich leicht vorstellen, daß die Bewegung des Punktes M eine harmonische Schwingungsbewegung sein muß, denn sie setzt sich aus zwei Bewegungen zusammen, die offenbar harmonische Schwingungsbewegungen sind; die Koordinaten sind $x = x_1 + x_2$ und $y = y_1 + y_2$.

Wir wollen nun dieselbe Frage analytisch untersuchen; bezeichnen wir mit β_1 und β_2 die Anfangsphasen derjenigen Schwingungsbewegungen x_1 und x_2 längs der Achse Ox, welche kombiniert mit den

Schwingungen y_1 und y_2 (die von ihnen um $\frac{3\pi}{2}$ und $\frac{\pi}{2}$ abstehen) die kreisförmigen Bewegungen mit (M_1) und gegen (M_2) den Uhrzeiger geben [vergl. (57)]. Die Formeln (58) und (59) geben

$$egin{aligned} x_1 &= a \sin \left(2 \, \pi \, rac{t}{T} \, + \, eta_1
ight) \ y_1 &= a \cos \left(2 \, \pi \, rac{t}{T} \, + \, eta_1
ight) \ x_2 &= a \sin \left(2 \, \pi \, rac{t}{T} \, + \, eta_2
ight) \ y_3 &= -a \cos \left(2 \, \pi \, rac{t}{T} \, + \, eta_2
ight) \ \end{aligned} egin{aligned} ext{gegen den Uhrzeiger} \end{aligned}$$

Der Kürze halber setzen wir

$$2\pi rac{t}{T} + eta_1 = \Theta_1$$
 und $2\pi rac{t}{T} + eta_2 = \Theta_2$,

dann kommt, da $x = x_1 + x_2$ und $y = y_1 + y_2$ ist:

$$x = a \sin \Theta_1 + a \sin \Theta_2 = 2 a \sin \frac{\Theta_2 + \Theta_1}{2} \cos \frac{\Theta_2 - \Theta_1}{2}$$

$$y = a \cos \Theta_1 - a \cos \Theta_2 = 2 a \sin \frac{\Theta_2 + \Theta_1}{2} \sin \frac{\Theta_2 - \Theta_1}{2}$$
(60)

Dividiert man die untere Gleichung durch die obere und berücksichtigt die Werte der Winkel Θ_1 und Θ_2 , so findet man $y=xtg\frac{\Theta_2-\Theta_1}{2}$ oder

$$y = xtg \frac{\beta_2}{2} - \frac{\beta_1}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (61)$$

Dies ist die Gleichung einer Geraden. Bezeichnet man den variablen Abstand OM mit $s=\sqrt{x^2+y^2}$, so ist nach Formel (60) $s=2 a sin \frac{\Theta_i + \Theta_1}{2}$, d. h.

$$s = 2 a \sin \left(2 \pi \frac{t}{T} + \frac{\beta_2}{2} + \frac{\beta_1}{2}\right) \quad \cdot \quad \cdot \quad (62)$$

Hieraus ist ersichtlich, dass die Bewegung des Punktes M eine harmonische Schwingungsbewegung ist. Bezeichnet man den Winkel zwischen der Schwingungsrichtung und der x-Achse mit $\alpha = \angle AOx$, so kommt $y = xtg\alpha$, folglich [vergl. (61)]

$$\alpha = \frac{\beta_2 - \beta_1}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (63)$$


Zwei entgegengesetzte Kreisbewegungen (woader Kreisradius und T die Periode ist), deren Komponenten auf der x-Achse Schwingungen mit den Anfangsphasen β_1 (mit) und β_2 (gegen den Uhrzeiger) sind, setzen sich zu einer harmonischen Schwingungsbewegung zusammen. Die Amplitude dieser letzteren ist 2a, ihre Periode T, die Anfangsphase $\beta = \frac{1}{2} (\beta_2 + \beta_1)$ und die Richtung dieser Schwingungs-

bewegung bildet mit der x-Achse einen Winkel $\alpha = \frac{1}{2}(\beta_3 - \beta_1)$.

§ 9. Zerlegung einer geradlinigen harmonischen Schwingungsbewegung in zwei Kreisbewegungen. Nehmen wir an, der Punkt M vollführe eine harmonische Schwingungsbewegung zwischen den Punkten A und B (Fig. 53), deren Amplitude a, deren Periode T ist; die Entfernung s = 0 M ist dann gleich

$$s = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right) = a \sin\Theta \cdot \cdot \cdot \cdot (64)$$

wo @ nur der Kürze halber eingeführt ist. Aus dem Vorhergehenden ist klar, dass die beiden gesuchten Bewegungen auf einem Kreise vom



Radius $r=\frac{a}{2}$ vor sich gehen müssen. Jede dieser Kreisbewegungen kann in zwei zu einander senkrechte Schwingungen längs zweier Achsen zerlegt werden, von denen die x-Achse einen ganz beliebigen Winkel $\angle BOx = \alpha$ mit der Richtung der gegebenen Bewegung bilden kann. Auf diese Weise erhält man vier Schwingungen x_1, y_1, x_2 und y_2 , für welche die

Ausdrücke (59, a) gelten, nur daß man für a den Wert $\frac{a}{2}$ zu setzen hat.

Ist
$$\alpha = \frac{1}{2} (\beta_2 - \beta_1)$$
 und $\beta = \frac{1}{2} (\beta_2 + \beta_1)$, so kommt $\beta_1 = \beta - \alpha$; $\beta_2 = \beta + \alpha$.

Setzt man diese Ausdrücke in (59, a) ein, so erhält man folgendes Endresultat:


Eine harmonische Schwingungsbewegung $s = a \sin \Theta$ kann in zwei Kreisschwingungen zerlegt werden.

$$\operatorname{Mit}_{\text{dem}} \begin{cases} x_1 = \frac{a}{2} \sin(\Theta - \alpha) & \operatorname{Gegen}_{\text{den}} \begin{cases} x_2 = \frac{a}{2} \sin(\Theta + \alpha) \\ \operatorname{Uhr-}_{\text{zeiger}} \end{cases} \\ y_1 = \frac{a}{2} \cos(\Theta - \alpha) & \operatorname{zeiger}_{\text{zeiger}} \end{cases} \begin{cases} y_2 = -\frac{a}{2} \cos(\Theta + \alpha) \end{cases}$$
(65)

Hier ist a der Winkel, welchen die Schwingungsrichtung mit der x-Achse bildet; man kann denselben ganz willkürlich wählen, z. B. $\alpha = 0$ oder $\alpha = \pi : 4$ setzen.


- Zusammensetzung harmonischer Schwingungsbewegungen von ungleicher Periode T und $T_1 = k T$, wo k ein Zahlenkoeffizient ist.
- A. Die Schwingungen haben gleiche Richtung. quemsten ist es, die Zusammensetzung zweier harmonischer Schwin-

gungsbewegungen von ungleicher Amplitude a und b und ungleicher Periode T und k T geometrisch auszuführen (nach der im § 4 beschriebenen Methode). Wir zeichnen demgemāls zwei Kurven, welche den gegebenen Schwingungen entsprechen und konstruieren eine dritte Kurve, so dais ibre



Ordinaten gleich der Summe der Ordinaten beider ersten Kurven für dieselben Abscissen (Zeiten) werden. In Fig. 54 ist ein Fall gewahlt, wo b gegen a klein und $k=\frac{1}{2}$ ist; A und B stellen die ein-


zelnen Bewegungen, C die resultierende Bewegung dar. Die Kurve A ist punktiert angedeutet, um beim Vergleich mit C die vorgegangene Veränderung erkennen lassen. Die erhaltene Schwingung ist keine harmonische mehr; die ungleiche Neigung der Kurventeile zeigt, dass der Punkt nach einer Seite schneller schwingt als nach der anderen. Die



Kurve D entspricht dem Falle, wo Kurve B um so viel nach rechts gerückt ist, daß e unter d_1 zu liegen kommt; in diesem Falle fällt also die Nullphase der Schwingung A nicht mit der Nullphase der Schwingung B zusammen.


In Fig. 55 auf voriger Seite ist der Fall dargestellt, wo b gegen a klein und $k=\frac{1}{3}$ ist. Man erhält hier die periodische (jedoch unharmonische) Schwingung C. Die Schwingung D kommt zu stande, wenn die Phase Null der Schwingung A mit der Phase π der Schwingung B zusammenfällt.

Viel kompliziertere Schwingungen erhält man, wenn b nicht klein gegen a ist. In Fig. 56 sind drei derartige Fälle dargestellt, wobei



stets $k = \frac{1}{2}$ gewählt ist, so dass also eine der Schwingungen doppelt so schnell vor sich geht als die andere. Die gegebenen Schwingungen sind punktiert dargestellt. Man kann hierbei deutlich den Einfluss des Amplitudenverhältnisses erkennen. Die erste Kurve wird erhalten, wenn b = 2 a,

die zweite, wenn b = a und die dritte, wenn $b = a \cdot 2$ ist. In allen drei Fällen ist die Phase φ der schnelleren Schwingung gleich Null, wenn die Phase der langsameren Null ist. In Fig. 57 erkennt man an den Kurven den Einfluß der Phase φ ; in beiden Fällen ist $b = a \cdot 2$.



Die erste Kurve wird erhalten, wenn $\varphi = \pi : 2$, die zweite, wenn $\varphi = \pi$ ist. In den ersten beiden Kurven der Fig. 56 sehen wir, das je zwei kleine Ausschläge nach der einen und anderen Seite mit zwei großen Ausschlägen ab-

wechseln. Die dritte Kurve in Fig. 56 und die zweite in Fig. 57 sind einsnder im wesentlichen gleich.

B. Zu einander senkrechte Schwingungen. Die Gleichungen der beiden Schwingungen sind

$$x = a \sin \left(2\pi \frac{t}{T} + \beta\right)$$

$$y = b \sin \left(2\pi \frac{t}{T_1} + \beta_1\right)$$

$$(66)$$


Schafft man aus ihnen die Zeit t heraus, so erhält man die Gleichung der Kurve, auf welcher sich der Punkt bewegt.

Konstruktiv kann man diese Kurve folgendermaßen finden. Es sei $\frac{T}{T_1} = \frac{p}{q}$, wo p und q ganze Zahlen sind. Wir wählen nun A'OA und B'OB (Fig. 58) als Koordinatenachsen, beschreiben um O Kreise mit OA = a und OB = b als Radien und teilen die Kreisumfänge von A und B anfangend in A n n ist eine ganze Zahl), z. B. 32 gleiche Teile. Die Teilpunkte des Kreises (OA) verbinden wir durch Sehnen,

welche zu OA senkrecht sind und ebenso die Teilpunkte des Kreises (OB) durch zu OB senkrechte Sehnen. Die Teile, in welche hierbei A'A und B'B zerfallen, entsprechen den Wegstrecken, welche von den Einzelschwingungen x und y für $T = T_1$ in gleichen Zeiten zurückgelegt würden. In Wirklichkeit aber ist


$$\frac{T}{T_1} = \frac{p}{q},$$

folglich legt der Punkt pStrecken in der Richtung B'Bin derselben Zeit zurück, in welcher er sich um q Strecken in der Richtung A'A weiter-



bewegt, und je kleiner die Schwingungsdauer ist, eine um so größere Anzahl Strecken muß er in einer gegebenen Zeit zurücklegen. man die Lage des Punktes für einen gegebenen Moment, so kann man leicht die Lagen finden, welche er nach gleichen Zeitabschnitten einnehmen muss. In Fig. 58 ist der Fall dargestellt, wo $T: T_1 = 2:3$ ist; die Anfangslage ist 0 (Null), die folgenden Lagen 1, 2, 3 . . ., 30, 31 und 32 werden erhalten, wenn man jedesmal um drei Teilpunkte parallel zu A'A und um zwei Teilpunkte parallel zu B'B weiter geht. In Fig. 59 auf folgender Seite sind die Kurven dargestellt, welche man für drei verschiedene Werte des Verhältnisses $T:T_1$ erhält und für fünf verschiedene Werte der Phase o der ersten Schwingung (der Horizontalschwingung mit der Amplitude a), welche dem Augenblicke zugehören, wo die Phase der zweiten Schwingung (der Vertikalschwingung mit der Amplitude b) Null ist. Die oberen Zahlen für φ gelten für die ersten zwei Reihen, die unteren Zahlen für die dritte Es lässt sich leicht beweisen, dass die dritte Kurve der zweiten Reibe.

Zeile ein Parabelbogen ist; man hat hierzu in (66) $\beta_1 = 0$, $\beta = \pi : 2$ und $T_1 = 2$ T zu setzen. In Fig. 60 ist der Fall $T: T_1 = 3:4$ für die Werte $\varphi = 0$, $\frac{\pi}{12}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{12}$ und $\frac{\pi}{3}$ dargestellt.



§ 11. Gedämpfte Schwingungsbewegungen. Der mit der höheren Mathematik noch nicht genügend vertraute Leser kann vorläufig diesen Paragraphen überschlagen.

In zahlreichen physikalischen Fragen spielt ein gewisser überaus interessanter Fall von nicht periodischen Schwingungsbewegungen, die wir als gedämpfte Schwingungen bezeichnen wollen, eine bedeutende Rolle. Stellen wir uns auf einer gewissen Geraden den unbeweglichen Punkt O vor und sei die Entfernung s = OM des Punktes O vom bewegten Punkte M als Funktion der Zeit durch folgende Formel ausgedrückt:

$$s = ae^{-\nu t}\sin qt \dots \dots (67)$$

wo a eine lineare Größe, $e=2,718\,281\ldots$ die Basis der natürlichen Logarithmen ist, welche Logarithmen wir durch das Symbol lg bezeichnen, und p und q positive Größen sind, deren Zahlenwerte von der gewählten Zeiteinheit abhängen. Einen Begriff vom allgemeinen Charakter der gedämpften Schwingungsbewegung erhält man durch nähere Betrachtung des Ausdruckes (67). Da sinqt bei wachsendem t immer zwischen -1 und +1 liegen muße, so wird s offenbar abwechselnd positiv und negativ werden; folglich ist die Bewegung eine Schwingungsbewegung. Da p>0 ist, so nimmt der Faktor e^{-pt} ununterbrochen ab und (67) stellt deshalb eine Schwingungsbewegung mit unendlich abnehmender Amplitude dar, d. h. eine solche, bei welcher die aufeinander folgenden Ausschläge nach rechts und links immer kleiner und kleiner werden. Nach Formel (8) auf Seite 60 erhält man für die Geschwindigkeit v

$$v = ae^{-pt} (q \cos qt - p \sin qt) \quad . \quad . \quad . \quad (68)$$

Für t=0 ist s=0 und die Anfangsgeschwindigkeit $v_0=aq$. Bezeichnen wir mit $t_1, t_2, t_3, \ldots t_i \ldots$ die Durchgangszeiten des Punktes M durch O, wo also s=0 ist. Es ist dann $sin qt_i=0$, folglich $qt_1=\pi$, $qt_2=2\pi$, $qt_3=3\pi$ u. s. w.; der n^{to} Durchgang durch O erfolgt zur Zeit

$$t_n = n \frac{\pi}{q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (69)$$

Hieraus folgt, dass der Punkt M den Punkt O nach gleichen Zeitintervallen τ passiert; es ist

Bezeichnet man mit T_1 , T_2 , T_3 , ... T_i , ... die Augenblicke des Stillstandes, wo die Geschwindigkeit v = 0 ist, so kommt nach (68)

$$q\cos q T_i - p\sin q T_i = 0$$
 oder $tgq T_i = \frac{q}{p}$.

Setzt man fest, daß $arctg \frac{q}{p}$ den kleinsten Bogen bezeichnet, dessen Tangente gleich $\frac{q}{p}$ ist, so erhält man $qT_1 = arctg \frac{q}{p}$; $qT_2 = arctg \frac{q}{p} + \pi$; $qT_3 = arctg \frac{q}{p} + 2\pi$ und allgemein $qT_i = arctg \frac{q}{p} + (i-1)\pi$. Der Augenblick T_n , wo Punkt M zum n^{ten} Male zur Ruhe gelangt, wird durch die Formel

$$T_n = \frac{1}{q} \arctan \frac{q}{p} + (n-1) \frac{\pi}{q} \cdot \cdot \cdot \cdot (71)$$

zum Stillstand gelangt. Vergleicht man diesen Ausdruck mit (70), so sieht man, dass die Zeit, welche zwischen zwei Durchgängen durch θ liegt, gleich derjenigen ist, welche von einem Stillstande bis zum folgenden verfließt. Die Ausdrücke (69) und (71) zeigen uns jedoch, dass die Augenblicke des Stillstandes (v=0) nicht genau in der Mitte zwischen den Augenblicken des Durchganges von M durch θ liegen θ (θ).

Bezeichnen wir mit $s_1, s_2, s_3 \ldots s_i \ldots$ die aufeinander folgenden Ausschläge oder Amplituden, d. h. die Entfernungen OM in den Augenblicken T des Stillstandes. Formel (67) giebt dann

$$s_i = a e^{-pT} \sin q T \qquad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad (73)$$

Wir hatten jedoch $tg \ q \ T_i = \frac{q}{p}$, folglich $sinq \ T_i = \pm \frac{q}{\sqrt{p^2 + q^2}}$

Beachtet man, dass die Vorzeichen alternieren, wenn qT um π wächst und benutzt man die Formel (71), so ergiebt sich für die n^{te} Amplitude der folgende, recht komplizierte Ausdruck

$$s_n = (-1)^{n-1} \frac{aq}{\sqrt{p^2 + q^2}} e^{-\frac{p}{q} \arctan \frac{q}{p} - (n-1) \pi \frac{p}{q}} \cdot \cdot \cdot (74)$$

Lässt man das Vorzeichen fort und berücksichtigt somit nur die absoluten Werte der Amplituden, so erhält man

$$s_n = s_{n-1} e^{-\pi \frac{p}{q}} \dots \dots \dots \dots \dots (75)$$

Somit wird jede Amplitude aus der vorhergehenden durch Multiplikation derselben mit ein und demselben konstanten Faktor erhalten. Die einander folgenden Amplituden stellen also eine abnehmende unendliche geometrische Reihe dar; eine gedämpfte Schwingung hört also im theoretischen Sinne niemals auf.

Der natürliche Logarithmus des Verhältnisses zweier aufeinander folgender Ausschläge heißt das logarithmische Dekrement der Schwingungsbewegung; bezeichnet man ihn mit λ , so folgt aus (75)

$$\lambda = \lg \frac{s_{n-1}}{s_n} = \frac{\pi p}{q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (76)$$

Man kann sich leicht davon überzeugen, dass die Durchgangsgeschwindigkeiten v_i des Punktes M durch O eine ganz ebensolche geometrische Reihe darstellen wie die Ausschläge s_i [vergl. (68) und (70)].

Die allgemeine Formel (27) auf Seite 67 giebt als Beschleunigung w des Punktes M

$$w = ae^{-pt}[(p^2 - q^2)\sin qt - 2pq\cos qt].$$

Diesen Ausdruck kann man folgendermalsen umformen

$$\kappa = - (p^2 + q^2) a e^{-pt} \sin qt - 2 p a e^{-pt} (q \cos qt - p \sin qt).$$

Vergleicht man dies mit (67) und (68), so erhält man

$$w = -(p^2 + q^2)s - 2pv \dots (77)$$

Ist m die Masse des Punktes M, so ist die Kraft f, unter deren Einfluß sich dieser Punkt befindet

$$f = -m (p^2 + q^2) s - 2mpr (78)$$

Diese Formel lehrt uns das folgende: Der Punkt M führt eine gedämpfte Schwingungsbewegung aus, wenn auf ihn die Resultante zweier Kräfte wirkt, von welchen die eine nach dem Punkte O hin gerichtet und dem Abstande s des Punktes M von O proportional ist, während die andere eine Richtung hat, welche derjenigen der Geschwindigkeit v des Punktes M, v0. Let seiner Bewegungsrichtung entgegengesetzt und der Größe nach proportional dieser Geschwindigkeit ist. Fehlt diese zweite Kraft (v1), welche der Bewegung ununterbrochen entgegenwirkt, so erhält man eine harmonische Schwingungsbewegung. Das Auftreten der anderen Kraft, die von der Geschwindigkeit der Bewegung selbst abhängt, ruft das allmähliche Abklingen der Schwingungen hervor. In der Folge werden wir mehrere Fälle kennen lernen, wo derartige, die Bewegung hemmende Kräfte auftreten (z. B. der Luftwiderstand).

Fünftes Kapitel.

Strahlende Ausbreitung von Schwingungen.

§ 1. Das Zustandekommen von Strahlungen. Ein isotropes Medium nannten wir einen Stoff, der einen Teil des Raumes erfüllt und nach allen Richtungen hin die gleichen Eigenschaften hat. Stellen wir uns diesen Stoff (es kann sowohl Materie als auch der Äther sein) aus einer sehr großen Zahl kleiner Teilchen bestehend vor, oder wie wir es auszudrücken pflegen, aus materiellen Punkten bestehend. Jedem dieser Teilchen entspricht ein bestimmter Punkt im Raume, der von ihm eingenommen wird, falls es sich in Ruhe befindet, d. h. wenn alle auf dasselbe wirkenden Kräfte sich das Gleichgewicht halten. Nehmen wir ferner an, dass die Teilchen derart aufeinander wirken, dass, sobald nur ein Teilchen A aus seiner Gleichgewichtslage gebracht ist, die auf die Nachbarteilchen wirkenden Kräfte aufhören, sich das Gleichgewicht zu halten. Infolgedessen geraten auch diese Teilchen in Bewegung,

indem sie sich nach der Seite verschieben, nach welcher sich das erste bewegt hatte. Die weitere Folge ist, dass die Nachbarteilchen der eben betrachteten, darauf Teilchen, die noch weiter vom ersten abstehen u. s. f. sich zu verschieben beginnen. Der Bewegungszustand breitet sich somit durch das Medium von Punkt zu Punkt derart aus, dass immer entferntere Teilchen in Bewegung geraten. Es möge nun noch die Annahme gelten, dass der Charakter der Bewegung für alle Teilchen der gleiche sei. Setzen wir jetzt voraus, das Teilchen A beginne eine harmonische Schwingungsbewegung mit der Amplitude a und der Periode T und diese Bewegung pflanze sich von Teilchen zu Teilchen immer weiter im gegebenen Medium fort. Betrachten wir solche Teilchen, welche, auf einer gewissen Geraden befindlich, nacheinander ihre harmonischen Schwingungsbewegungen beginnen. Eine Bewegung, die sich einer solchen Reihe von Teilchen entlang fortpflanzt, wollen wir Strahlung, die Gerade, längs welcher sich die Bewegung fortpflanzt, zeitweilig und unter Vorbehalt einen Strahl nennen.

Zu graphischen Zwecken kann man einen Strahl geometrisch durch eine gerade Linie darstellen. Der Ausdruck "Strahl" wird auch in dem Falle gebraucht, wenn die sich ausbreitende Bewegung keine harmonische Schwingungsbewegung ist, sondern eine viel kompliziertere, z. B. eine gedämpfte Schwingung oder eine andere aperiodische Bewegung. Die strahlenförmige Übertragung von Bewegungen spielt eine überaus wichtige Rolle in den verschiedenartigsten Erscheinungen; hierher gehören: die Ausbreitung der Wellen an Flüssigkeitsoberflächen, die Ausbreitung transversaler Erschütterungen an Fäden und Saiten, die Ausbreitung des Schalles in festen, flüssigen und gasförmigen Körpern, die Ausbreitung des Lichtes und endlich die Ausbreitung einer gewissen Art von Bewegungen im Äther, die um ihres Charakters und gewisser äußerer Kennzeichen willen zu den elektrischen Erscheinungen gerechnet werden.

Wir wollen uns vorläufig darauf beschränken, die Ausbreitung harmonischer Schwingungsbewegungen im isotropen Medium zu betrachten. Die Entfernung, auf welche hin sich der Bewegungszustand in der Zeiteinheit überträgt, heilst die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwingungen oder der Strahlung (Geschwindigkeit des Schalles, des Lichtes); wir wollen sie mit v bezeichnen. Was wir hier Geschwindigkeit nennen, stellt für das isotrope Medium einen Vektor dar, der für alle Punkte des Mediums und in allen Richtungen der gleiche ist und ist es nicht zu verwechseln mit der Bewegungsgeschwindigkeit der Teilchen selbst bei ihren Schwingungen. Letztere Geschwindigkeit ändert sich im Laufe der Zeit ununterbrochen für jedes einzelne Teilchen und in jedem gegebenen Moment und ist für die verschiedenen längs demselben Strahle befindlichen Teilchen im allgemeinen verschieden. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v hängt

von den Eigenschaften des Mediums selbst ab; in verschiedenen Medien ist sie im allgemeinen verschieden. Man hat zwei Arten von strahlender Ausbreitung der Schwingungen zu unterscheiden. Im ersten Falle ist die Richtung der Schwingungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, d. h. zur Richtung des Strahles; solche Schwingungen heißen transversale (Querschwingungen). Im zweiten Falle fällt die Richtung der Schwingungen mit der Richtung der Strahlen zusammen; solche Schwingungen heißen longitudinale (Längsschwingungen).


§ 2. Bildung von Strahlen mit Querschwingungen. Sei AB (Fig. 61) eine Gerade, längs welcher anfangs Teilchen lagen und längs deren sich eine Schwingungsbewegung fortpflanzt. Zuerst begann das Teilchen A sich zu bewegen, ein wenig Fig. 61.


gann das Teilchen A sich zu bewegen, ein wenig später das rechte Nachbarteilchen u. s. f. In Fig. 61 ist die Anordnung der Teilchen zur Zeit t=T:4 dargestellt, wobei die Zeit vom Beginn der Schwingung des ersten Teilchens A an gerechnet ist. Zur

A B


Zeit t = T: 4 hat das Teilchen A seine Grenzlage erreicht; die folgenden Teilchen sind, da sie ihre Bewegungen später begannen, hinter A zurückgeblieben; die Pfeile an ihnen zeigen die Richtung ihrer Bewegungen. Alle rechts von B liegenden Teilchen befinden sich noch in Ruhe.

In Fig. 62 ist die Anordnung der Teilchen und ihre Bewegungsrichtung zur Zeit $t=T\colon 2$ dargestellt. Hier hat A eine halbe, B eine





Viertelschwingung vollendet und die Schwingungsbewegung hat sich bis nach C ausgebreitet. In Fig. 63 ist die Anordnung der Teilchen




und ihre Bewegungsrichtungen zur Zeit $t=\frac{3}{4}$ Tangegeben, wo A die äußerste negative Entfernung erreicht, B eine halbe, C eine Viertelschwingung vollendet hat und D eben im Begriffe steht, seine Bewegung zu beginnen. Endlich ist in Fig 64 ebendasselbe nach Verlauf Chwolson, Physik. I.


der Zeit T dargestellt, gerechnet vom Augenblicke an, wo sich A zu bewegen begann. A hat eine volle Schwingung vollendet und schickt sich eben an, die zweite zu beginnen, C hat eine halbe Schwingung vollendet; die Bewegung selbst hat sich bis zum Teilchen E fortgepflanzt, welches sich eben zur ersten Schwingung anschickt. Wir sehen, daß A und E ihre Gleichgewichtslagen gleichzeitig verlassen, und daß ihre Geschwindigkeiten gleichgerichtet sind. Offenbar werden ihre Bewegungen auch weiterhin vollkommen identisch bleiben und werden sie sich beständig in gleichen Schwingungsphasen befinden. Die Entfernung AE heißst Wellenlänge; man pflegt sie mit λ zu bezeichnen.

Wellenlänge (λ) heißst die Entfernung der nächsten Punkte eines Strahles, welche sich in gleicher Phase befinden; einer dieser Punkte hat zu schwingen begonnen, nachdem der andere eine volle Schwingung vollendet hat. In der Zeit T hat sich die Schwingung von A bis nach E fortgepflanzt, daraus ergiebt sich auch noch folgende Definition:

Wellenlänge (λ) heifst diejenige Entfernung, auf welche sich die Schwingungsbewegung in der Zeit T (innerhalb deren ein Teilchen eine volle Schwingung vollendet) fortpflanzt. Es ist nun leicht zu verstehen, wie die Ausbreitung der Schwingungen und die Bewegung der einzelnen Teilchen im weiteren für t > T vor sich gehen. So zeigt z. B. die Wellenlinie in Fig. 65 die Anordnung der Teilchen zur Zeit $t = \frac{3}{2}T$ und in Fig. 66 ist ein Teil des Strahles für den Augenblick dargestellt, wo das Teilchen A schon $\left(n + \frac{1}{2}\right)$ Schwingungen vollendet hat (n ist eine ganze Zahl). Setzt man $AE = EJ = JL = LN = NP = \lambda$, so zeigt sich, daß je zwei Teilchen, die voneinander um eine ganze Anzahl



abstehen, sich in gleichen Phasen befinden, z. B. E und L, J und P. Man kann von jedem beliebigen Teilchen X des Strahles



nach der einen oder anderen Seite gehen, jedesmal trifft man nach einer geraden Zahl halber Wellen auf ein Teilchen Y, das sich in derselben Phase wie X befindet.

Umgekehrt befinden sich zwei Teilchen, die voneinander um $(2n+1)\frac{\lambda}{2}$, d. h. um eine ungerade Zahl halber Wellenlängen abstehen, in entgegengesetzten Phasen, so daß ihre Phasen um π oder eine ungerade Anzahl von π differieren. Solche Teilchen gehen gleichzeitig durch die Gleichgewichtslage, haben aber hierbei entgegengerichtete Geschwindigkeiten. Als Beispiele können gelten A und C in Fig. 62, B und D in Fig. 63, A und G in Fig. 65, A und $K\left(\frac{5}{2}\lambda\right)$, C und $P\left(\frac{9}{2}\lambda\right)$ u. s. w. in Fig. 66.

Die Größen λ , v, T sind miteinander offenbar durch die Formel

verbunden, durch welche ausgesprochen wird, dass sich die Bewegung in der Zeit T mit der konstanten Geschwindigkeit v auf die Entfernung λ hin ausbreitet. Formel (1) lehrt uns, dass die Wellenlänge λ um so geringer ist, je schneller die Schwingungen erfolgen und je langsamer sich die Schwingung ausbreitet; sie hängt also von der Art der Schwingungen und von den Eigenschaften des Mediums ab. Wird mit N die Anzahl der Schwingungen bezeichnet, die von jedem Teilchen in der Zeiteinheit ausgeführt werden, so ist

$$NT = 1 \ldots \ldots \ldots (2)$$

und Formel (1) giebt

In der Zeiteinheit vollführt das erste Teilchen N Schwingungen; in dieser Zeit breitet sich die Schwingung um N Wellen und zur selben Zeit, nach der Definition, auf die Entfernung v hin aus.

§ 3. Die Strahlgleichung. Nehmen wir an, vom Punkte A (Fig. 67) gingen Querschwingungen mit der Amplitude a und der Periode T in der Richtung AB aus; die Wellenlänge sei λ . Wir wollen die Zeit t von dem Augenblicke an zählen, wo Punkt A seine

Schwingungen beginnt. Ein gewisses Teilchen M, das sich von A im Abstande AM = x befindet, nehme zur Zeit t eine gewisse Lage M' ein; setzen wir MM' = y. Die Größe y ist für $A \vdash$ ein gegebenes x eine Funktion der Zeit t;

für einen gegebenen Wert der Zeit t ist sie für die verschiedenen Punkte verschieden, d. h. sie ist auch eine Funktion von x. Somit ist im allgemeinen y == f(x, t); wir wollen nun diese Funktion auf-

stellen. Sei τ die Zeit, in welcher sich die Schwingung von A bis nach M ausgebreitet hat; der Punkt M hat also um eine Zeit τ später als A zu schwingen begonnen; wenn daher A schon während der Zeit t schwingt, so schwingt M erst während der Zeit t — τ . Auf Grund von Formel (4) auf S. 133 kommt

$$y = a \sin 2\pi \frac{t-\tau}{T} = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{\tau}{T}\right).$$

Die Zeiten τ und T verhalten sich wie die Wege, um welche in diesen Zeiten die Schwingungsbewegung sich ausbreitet, d. h. wie der Weg x zur Wellenlänge λ . Aus der Proportion $\frac{\tau}{T} = \frac{x}{\lambda}$ erhalten wir für y den Ausdruck

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Formel (4) heißt die Strahlgleichung; dieselbe stellt uns die Entfernung y eines beliebigen Strahlpunktes M von seiner Gleichgewichtslage dar als eine Funktion seines Abstandes x von einem gewissen Anfangspunkt A und der Zeit t, die vom Beginn der Bewegung des Punktes A an gezählt wird.

Führt man die Bezeichnungen

$$2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)=\Theta; \quad 2\pi\frac{x}{\lambda}=\beta; \quad \frac{x}{\lambda}=m \quad . \quad . \quad . \quad (5)$$

ein, so lässt sich die Strahlgleichung in folgenden Formen schreiben:

$$y = a \sin \Theta$$
 (6)

$$y = a \sin\left(2\pi \frac{t}{T} - \beta\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - m\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Die Größe $m = \frac{x}{\lambda}$ wollen wir die optische Länge des Strahles nennen; es ist dies eine unbenannte Zahl, welche angiebt, wievielmal die Wellenlänge λ in der geometrischen Länge des betrachteten Strahlteiles aufgeht.

In der nachfolgenden Zusammenstellung, die sich uns später als sehr nützlich erweisen wird, sind die zusammengehörigen Wertänderungen der Größen x, β , m, t und Θ und die entsprechenden Änderungen der Strahlgleichung zusammengestellt; offenbar ist $\Delta \beta = -\Delta \Theta$.

Änderungen der Größen x um λ , β um 2π und m um 1 ziehen keine Änderungen des Ausdrucks y=f(x,t) nach sich. Dasselbe bezieht sich auch auf Änderungen der Größen x um $\pm n\lambda$, β um $\pm 2n\pi$ und m um $\pm n$, wo n eine ganze Zahl ist. Hieraus folgt, daße, wenn man für Δx die Werte $+\frac{\lambda}{2}$ und $-\frac{\lambda}{2}$, $\frac{\lambda}{4}$ und $-\frac{3\lambda}{4}$, $\frac{3\lambda}{4}$ und $-\frac{\lambda}{4}$ wählt, sie die Form der Strahlgleichung in derselben Weise verändern.

Aus obigem geht hervor, dass man sich den Anfangspunkt A nach der einen oder anderen Seite um eine ganze Zahl Wellenlängen verschoben denken kann, ohne dadurch die Ausdrücke für y zu ändern. Hieraus ergiebt sich dann weiter, dass der Anfangspunkt A immer einem beliebigen Punkte O des Strahles bis auf eine Entfernung genähert werden kann, die kleiner ist als die Wellenlänge λ und — wenn es gleichgültig ist, auf welcher Seite von O der Punkt A liegen soll — sogar auf eine Entfernung, die nicht größer als $\frac{\lambda}{2}$ ist. Der Anfangspunkt A kann auch um eine beliebige Strecke, die keine ganze Zahl Wellenlängen enthält, verschoben werden, unter der Bedingung, dass sich die Größe x in Formel (4) entsprechend ändert oder dass sich im besonderen Falle die Form der Strahlgleichung in der Weise ändert, wie sich dies aus unserer kleinen Tabelle (9) ergiebt.

§ 4. Längsschwingungen. Längsschwingungen (longitudinale Schwingungen) nannten wir solche, die in der Richtung, in welcher sich die Schwingungen ausbreiten, d. h. in der Richtung des Strahles selbst vor sich gehen. Bei Längsschwingungen sind die Teilchen anfangs gleichmäßig auf einer Geraden verteilt und bleiben beständig auf dieser Geraden, es ändert sich nur der Charakter ihrer Verteilung, welche aufhört eine gleichförmige zu sein.

Bei Herleitung der Formel (4) auf S. 164 spielt die Richtung der Schwingungen keine Rolle, deshalb bleibt die Gleichung des Strahles (4) auch richtig für Strahlen mit Längsschwingungen.

Als wir die Querschwingungen betrachteten, konnten wir für jeden gegebenen Moment eine Kurve zeichnen (vergl. Fig. 61 bis 66), welche durch alle schwingenden Teilchen hindurchging und deutlich sowohl das Gesetz ihrer Verteilung, als auch die Entfernung jedes einzelnen von seiner Ruhelage darstellte. Für Längsschwingungen läßt sich nichts ähnliches machen; die Teilchen bleiben auf der Geraden, auf der sie sich zu Anfang befanden.

Prof. Th. Petruschewsky hat eine Zeichnung entworfen, welche deutlich die aufeinander folgenden Änderungen in der Anordnung der Teilchen bei Längsschwingungen zeigt; sie ist in Fig. 68 wiedergegeben.




Fig. 68.

Die Teilchen sind durch Punkte bezeichnet. Auf den horizontalen Linien, die mit römischen Ziffern von I bis XIII bezeichnet sind, ist die Anordnung der Teilchen nach gleichen Zeiträumen T:12 zu sehen. Jede der senkrechten Geraden, die mit arabischen Ziffern von 1 bis 13 bezeichnet sind, eutspricht der Gleichgewichtslage eines der 13 Teilchen.

Zeile I (t = 0): Alle Teilchen sind in Ruhe.

Zeile II $\left(t=rac{T}{12}
ight)$: Teilchen 1 hat sich verschoben, alle übrigen sind in Ruhe.

Zeile III $\left(t=\frac{2\ T}{12}\right)$: Teilchen 1 ist weiter nach rechts gerückt, 2 hat sich zu bewegen angefangen.

Zeile IV $\left(t = \frac{3 T}{12}\right)$: 1 hat seine größte Entfernung erreicht, 2 ist weiter nach rechts gerückt, 3 hat sich zu bewegen angefangen.

Zeile V $\left(t=\frac{4\ T}{12}\right)$: 1 ist auf dem Rückwege, 2 in der größten Entfernung, 3 ist weitergerückt, 4 hat sich zu bewegen angefangen.

Zeile VI $\left(t=\frac{5\ T}{12}\right)$: 3 hat die Grenzlage erreicht, 5 hat sich zu bewegen angefangen.

Zeile VII $\left(t=\frac{T}{2}\right)$: 1 hat eine halbe Schwingung vollführt, 4 die Grenzlage erreicht, 7 schickt sich zur Bewegung an. Es ist klar, daßs die Entfernung 1 bis 7 gleich einer halben Wellenlänge ist und daßs die Teilchen 1 und 7 gleichzeitig, jedoch in entgegengesetzten Richtungen aus ihren Gleichgewichtslagen treten und sich beständig in entgegengesetzten Phasen befinden werden. So haben z. B. in Zeile X die Teilchen 1 und 7 ihre Grenzlagen — das eine links, das andere rechts — erreicht. Zeile XIII entspricht dem Augenblicke t=T, wo 1 eine volle Schwingung vollendet hat, 7 eine halbe Schwingung und 13 eben im Begriffe steht, sich zu bewegen. Die Entfernung 1 bis 13 ist gleich einer Wellenlänge und die Teilchen 1 und 13 werden sich beständig in gleichen Phasen befinden, während sich die Teilchen 7 und 13 in entgegengesetzten Phasen befinden.

Zeile XIV zeigt die Verteilung der ersten 18 Teilchen zur Zeit $n T + \frac{1}{12} T$, wo n eine ganze Zahl und größer als Eins ist. Für die Teilchen 1 bis 14 kann Zeile XIV als einfache Verlängerung der vorhergehenden Zeilen betrachtet werden, die Teilchen 15 bis 18 in Zeile XIV bis XXV aber setzen gewissermaßen schon früher begonnene Bewegungen fort.

Punkte, welche voneinander um $\frac{\lambda}{2}$ abstehen, haben eine Phasendifferenz gleich π ; sie erreichen gleichzeitig, jedoch in entgegengesetzten Richtungen, ihre Maximalabstände von der Ruhelage (die
gleich der Amplitude a sind). Dieser Fall tritt nach gleichen Zeiträumen T: 2 ein, wobei die beiden betrachteten Teilchen sich wechsel-

weise in den Entfernungen $\frac{\lambda}{2} + 2a$ und $\frac{\lambda}{2} - 2a$ befinden, so dass mithin ihr Abstand um 4 a schwankt. Wenn dieser Abstand um 2 a kleiner als der normale ist, so müssen auch die Abstände der zwischenliegenden Teilchen von einander kleiner sein als bei ihrer normalen Anordnung (in Zeile 1); d. h. zwischen den beiden betrachteten Teilchen muss sich eine Verdichtung bilden; ist jedoch ihre Entsernung um 2a größer als die normale, so entsteht zwischen ihnen eine Verdünnung. Sind A, B und C drei Teilchen, deren Normalabstand $AB = BC = \lambda:2$ beträgt, so muss einer zwischen A und B entstandenen Verdichtung eine Verdünnung zwischen B und C entsprechen. Nach Ablauf der Zeit T: 2 werden wir umgekehrt eine Verdünnung zwischen A und B und eine Verdichtung zwischen B und C haben. In Fig. 68 haben wir z. B. in Zeile X eine Verdünnung zwischen den Teilchen 1 und 7, welche nach der Zeit $\frac{1}{2}$ $T = \frac{6}{12}$ T in eine Verdichtung übergeht, wie dies aus Zeile XVI ersichtlich ist, in welcher nebenan zwischen den Teilchen 7 und 13 eine Verdünnung vorhanden ist. Nach abermaligem Verlaufe der Zeit $\frac{T}{2}$ sehen wir in Zeile XXII zwischen 1 und 7 eine Verdünnung, zwischen 7 und 13 eine Verdichtung. In Zeile XVI, XVIII, XX und XXII sind die Verdichtungen durch eine Reihe paralleler Striche gekennzeichnet. Die Zwischenräume zwischen zwei Verdichtungen entsprechen den Verdünnungen. Aus unserer Figur ist zu ersehen, wie die Verdichtungen und Verdünnungen sich nach derselben Seite verschieben, nach welcher sich die

$$P \xrightarrow{a_1 \longrightarrow A_1 \longleftarrow a_1 \longrightarrow B_1 \longleftarrow b_1 \longrightarrow C_1} P \xrightarrow{a_1 \longrightarrow A_1 \longleftarrow a_1 \longrightarrow B_1 \longleftarrow b_1 \longrightarrow C_1}$$

Schwingungen ausbreiten und geht diese Verschiebung offenbar

mit derselben Geschwindigkeit vor sich, mit welcher sich die Schwingungsbewegung selbst fortpflanzt. Ferner ergiebt sich aus der Betrachtung unserer Figur folgender Satz: Die Wellenlänge λ ist gleich dem Abstande der Mittelpunkte zweier benachbarter Verdichtungen oder Verdünnungen.

In Fig. 69 bezeichnen die (nicht mit Buchstaben bezeichneten) Punkte auf der Geraden PQ solche Teilchen, die voneinander in den gleichen Abständen $\lambda:2$ sich befinden. Die Schwingungsbewegung pflanzt sich von P nach Q fort. In einem gewissen Augenblicke haben die Bewegungen jener Teilchen die Richtungen, welche von den oberhalb PQ befindlichen Pfeilen angegeben werden. In A, B, C... sind Verdichtungen, in a, b... Verdünnungen vorhanden. Nach einer

Zeit T:2 bewegen sich die Teilchen in entgegengesetzten Richtungen, gekennzeichnet durch die Pfeile unterhalb PQ; jetzt sind die Verdichtungen A, B und C nach A_1 , B_1 und C_1 gelangt; die Verdünnungen a und b nach a_1 und b_1 und in a_1 hat sich eine neue Verdünnung gebildet oder ist dorthin von links gelangt, falls P nicht der Anfangspunkt des Strahles ist.

§ 5. Gleichung eines Strahles, welcher eine Reihe von Medien durchdrungen hat. Die Strahlgleichung (4) kann für den Fall verallgemeinert werden, dass der Strahl durch eine Reihe von Medien dringt, in welchen er sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit fortpflanzt, so dass, falls die Periode T für alle Medien die gleichesist, die Wellenlänge des Strahles für die verschiedenen Medien eine verschiedene ist. Nehmen wir an, die Schwingung habe im Punkte A (Fig. 70) begonnen und durchdringe der Reihe nach die Medien I, II,

III u. s. w. Bezeichnen wir mit x_1 , x_2 , x_3 ... die Längen der in diesen Medien befindlichen Teile des Strahles, mit λ_1 , λ_2 , λ_3 ... die Wellenlängen und mit τ_1 , τ_2 , τ_3 ... die Zeiten, die zum Durchlaufen der einzelnen Medien erforderlich sind, d. h. um von A nach B, von B nach C, von C nach D u. s. w. zu gelangen. Wir

haben auch hier, wie beim Herleiten der Formel (4) auf Seite 164 die Proportion $\frac{x_i}{\lambda_i} = \frac{\tau_i}{T}$. Die Zeit werde wie früher von dem Augenblicke an gezählt, wo Punkt A seine Schwingungen beginnt. Die Verrückung y = MM' des Teilchens M während der Zeit t wird wie für Querschwingungen, so auch für die Längsschwingungen durch die allgemeine Formel (4) auf Seite 133 bestimmt, in welcher statt t zu setzen ist $t - \Sigma \tau_i$, da ja das Teilchen M seine Schwingungen um eine Zeit $\Sigma \tau_i$ später als A begonnen hat, in welcher Zeit sich die Schwingungsbewegung bereits von A nach M ausgebreitet hat. Mithin ist

$$y = a \sin 2\pi \frac{t - \Sigma \tau_i}{T} = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \sum_{i=1}^{\tau_i}\right)$$

Mit Hülfe der oben erwähnten Proportion erhalten wir nun die gesuchte verallgemeinerte Strahlgleichung:

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \sum \frac{x_i}{\lambda_i}\right) = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_1}{\lambda_1} - \frac{x_2}{\lambda_2} - \frac{x_3}{\lambda_3} - \cdots\right) (10)$$

Nennt man die Zahl der Wellen, die im betrachteten Strahlabschnitte (dessen geometrische Länge $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots$) sich

befinden, die optische Länge des Strahles und bezeichnet sie mit m, so nimmt obige Strahlgleichung (10) die Form

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - m\right) \cdot \cdot \cdot \cdot (10, a)$$

an, die mit (8) identisch ist.

Der Gleichung (10) kann man noch eine andere Form geben. Sei λ die Wellenlänge und v die Geschwindigkeit in einem bestimmten Medium; es kann dies eines der Medien, welche unser Strahl durchdringt oder irgend ein anderes sein. Nach (1) auf Seite 163 haben wir $\lambda = v T$, man kann daher (10) in folgender Gestalt schreiben:

$$y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(vt - \frac{\lambda}{\lambda_1} x_1 - \frac{\lambda}{\lambda_1} x_2 - \frac{\lambda}{\lambda_3} x_3 - \cdots \right).$$

Führt man nun die neue Größe

$$x = \sum \frac{\lambda}{\lambda_i} x_i \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10, \mathbf{b})$$

ein, so erhält man die Strahlgleichung in folgender Form

$$y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (rt - x) \cdot \cdot \cdot \cdot (10, c)$$

§ 6. Interferenz von Strahlen mit gleichgerichteten Schwingungen. Unter Interferenz im weiteren Sinne des Wortes versteht man eine Erscheinung, welche auftritt, wenn zu einem und demselben Punkte M zwei Schwingungsbewegungen hingelangen oder, mit anderen Worten, wenn durch M zwei Strahlen gehen. Die Perioden der beiden Schwingungen wollen wir als einander gleich annehmen. Zwei solche Strahlen "interferieren" im Punkte M; als Resultat der Interferenz ergiebt sich für ein in M befindliches Teilchen eine Bewegung, die im allgemeinen von jener Bewegung abweicht, welche das Teilchen innegehabt hätte, wäre zu ihm nur der eine oder andere der interferierenden Strahlen gedrungen.


Um die Aufgabe, welche von der Interferenz handelt, zu lösen, wollen wir vom Prinzip der Addition kleinster Verschiebungen ausgehen; danach wird die wahre Entfernung M_0M des Punktes M von seiner Gleichgewichtslage M_0 im gegebenen Moment nach Größse und Richtung durch die Diagonale desjenigen Parallelogramms bestimmt, welches aus den beiden Verschiebungen M_0M_1 und M_0M_2 konstruiert ist, die der betrachtete Punkt in eben diesem Augenblicke durch die erste oder die zweite allein zu ihm hingelangende Schwingung erfahren hätte. Mit anderen Worten, wir finden die gesuchte Bewegung des Punktes M, wenn wir die zu ihm gelangenden Schwingungen in der Weise addieren, wie dies ausführlich in den §§ 4 und 7 des Kap. IV auf Seite 133 und 145 auseinandergesetzt worden ist.



Wir werden sehen, dass in der Natur eine ganze Reihe von derartigen Fällen vorkommt, dass ein Strahl seine Richtung ändert (Spiegelung, Brechung); hierbei ändert sich im allgemeinen auch die Amplitude. Nehmen wir nun an, ohne auf die Ursache einer solchen Erscheinung näher einzugehen, dass die von einem gewissen Punkte A (Fig. 71) sich nach zwei verschiedenen Richtungen ausbreitenden Schwingungen zu einem und demselben Punkt M gelangt seien, in welchem die Interferenz der Strahlen erfolgt. Die Länge des Weges ABCM bezeichnen wir mit x_1 , diejenige des Weges ADM mit x_2 . Die Differenz $\delta = x_2 - x_1 \quad . \quad .$

wollen wir den Gangunterschied der interferierenden Strahlen Die Amplituden bezeichnen wir mit a und b und setzen

voraus, dass die Schwingungen in beiden Strahlen ein und dieselbe Richtung haben. Die Verschiebungen y_1 und y_2 , welche Punkt Merfahren würde, wenn zu ihm nur der Strahl ABCM oder nur der Strahl ADM gelangen würde, sind durch folgende Gleichungen bestimmt (vergl. (4) auf Seite 164):



$$y_1 = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_1}{\lambda}\right); \quad y_2 = b \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_2}{\lambda}\right).$$

Vergleicht man diese Gleichungen mit (25) und (26) auf Seite 139 und bedient sich der Formel (32) auf Seite 140, so sieht man, dass die Interferenz der Schwingungen eine harmonische Schwingungsbewegung des Punktes M mit der Amplitude A hervorruft, wo

$$A^2 = a^2 + b^2 + 2 ab \cos 2 \pi \frac{\delta}{\lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

hier bedeutet & den Gangunterschied der Strahlen.

Folglich stellt die Größe 2 π den Phasenunterschied der interferierenden Schwingungen dar und spielt hier dieselbe Rolle, wie die Größe β_1 und β_2 in (32) auf Seite 140. Die Energie J der Schwingungen des Punktes M wird durch die Energien i_1 und i_2 der Schwingungen jedes der beiden Strahlen nach Formel (33) auf Seite 141 ausgedrückt

$$J = i_1 + i_2 + 2 \sqrt{i_1 i_2} \cos 2 \pi \frac{\delta}{\lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

Die Größe δ hat an verschiedenen Punkten des Raumes verschiedene Werte; dementsprechend hat auch der Faktor $\cos 2\pi \frac{o}{1}$ alle nur möglichen zwischen -1 und +1 liegenden Werte. In einem Teile des Raumes, dessen Dimensionen gegen die Wellenlänge λ sehr groß sind, treffen wir auf ebensoviel positive als negative Werte obigen Faktors, deren absoluter Betrag der gleiche ist. Hieraus geht hervor, daß der Mittelwert J_m für die Energie der Schwingungen in diesem Raumteile gleich ist

$$J_m = i_1 + i_2 \quad \dots \quad \dots \quad (14)$$

Die mittlere Energie ist gleich der Summe der Einzelenergien der interferierenden Schwingungen. Hierdurch bestätigt sich das Gesetz von der Erhaltung der Energie auch für die Erscheinungen der Interferenz, bei denen bloß eine Änderung in der Energieverteilung, keine Änderung des Gesamtvorrates an Energie erfolgt.

Haben die Strahlen verschiedene Medien durchlaufen, so hat man ihre Gleichungen in folgender Gestalt zu schreiben:

$$y_1 = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - m_1\right); \quad y_2 = b \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - m_2\right).$$

Es sei $m=m_1-m_2$ die Differenz der optischen Längen der beiden Strahlen; diese unbenannte Zahl ist gleich der Differenz der Anzahl Wellenlängen, welche in jedem der Strahlen aufgeht. Ferner ist

$$A^2 = a^2 + b^2 + 2 ab \cos 2 m \pi$$
 . . . (14, a)

Sonderfälle:

1.
$$a = b$$
; $i_1 = i_2 = i$

$$A = 2 a \cos \pi \frac{\delta}{\lambda} = 2 a \cos m \pi$$

$$J = 4 i \cos^2 \pi \frac{\delta}{\lambda} = 4 i \cos^2 m \pi$$

2. Der Gangunterschied $\delta = 2n\frac{\lambda}{2}$ ist gleich einer geraden Anzahl halber Wellen; m = n (eine ganze Zahl)

$$A = a + b; \quad J = (\sqrt{i_1} + \sqrt{i_2})^2 (16)$$

Ist $\delta = 2 n \frac{\lambda}{2}$; m = n and a = b, so ist

$$A = 2a; J = 4i (17)$$

3. Der Gangunterschied $\delta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ ist gleich einer

ungeraden Anzahl halber Wellen; $m = n + \frac{1}{2}$


$$A = a - b; \quad J = (\sqrt{i_1} - \sqrt{i_2})^2 (18)$$

Zwei interferierende Strahlen ergeben eine maximale Amplitude, wenn ihr Gangunterschied δ gleich einer geraden Zahl halber Wellenlängen ist (oder wenn ihr optischer Gangunterschied m eine ganze Zahl ist); sie geben eine minimale Amplitude, wenn δ gleich einer ungeraden Zahl halber Wellenlängen ist. Zwei interferierende Strahlen "heben sich auf", wenn δ gleich einer ungeraden Zahl halber Wellenlängen ist und die Amplituden der Strahlungen gleich sind.

Bei gleichen Amplituden schwankt die Energie zwischen 4i und 0; ihr mittlerer Wert ist 2i [vergl. Formel (14)].

Bisweilen kommt es vor, dass zwei Schwingungen, welche von demselben Punkte A (Fig. 72) ausgehen und auf verschiedenen Wegen ABP und ACP zu ein und demselben Punkte gelangen, sich sodann in derselben Richtung PQ fortpflanzen. In diesem Falle hat der Gangunterschied δ für alle Punkte P_1 der Geraden PQ denselben Wert, denn es ist $\delta = ABPP_1 - ACPP_1 = ABP - ACP$. Das Resultat der Interferenz ist das gleiche für alle Punkte der Geraden PQ. Ist $\delta = 2n\frac{\lambda}{2}$, so pflanzt sich längs PQ eine Schwingung mit maxi-

maler Amplitude und Energie fort. Ist $\delta = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$, so haben Amplitude und Energie einen minimalen Wert; sind außerdem die




ursprünglichen Amplituden a und b einander gleich, so existiert ein Strahl PQ überhaupt nicht, vergl. (19).

Bisher hatten wir vorausgesetzt, dass beide sich in einem Punkte treffenden Schwingungen von einem und demselben Punkte A (Fig. 71 und 72) ausgehen. Es kann indes auch vorkommen, dass die interferierenden Schwingungen von verschiedenen Punkten A und A_1 (Fig. 73) ausgehen. Zur Berechnung der Schwingungsamplitude im Punkte P können wir uns der Formel (12) auf Seite 171, wo $\delta = x_2 - x_1$ ist, nur in dem Falle bedienen, wenn die Punkte A und A_1 sich in gleichen Phasen befinden. Ist es jedoch bekannt, dass A und A_1 sich in verschiedenen Phasen besinden, so muss man nach der einen

oder anderen Seite eines dieser Punkte, z. B. von A_1 einen solchen Punkt B finden, der sich mit dem anderen Punkte (hier mit A) in gleicher Phase befindet. Von diesem Punkte B aus hat man die Entfernung x_1 , welche im Ausdruck für den Gangunterschied $\delta = x_2 - x_1$ vorkommt, zu zählen.

Die in diesem Paragraphen betrachtete Erscheinung der Interferenz bezieht sich in gleicher Weise auf Querschwingungen wie auf Längsschwingungen.

 \S 7. Interferenz von Strahlen, deren Schwingungen in zu einander senkrechten Ebenen erfolgen. Der vorliegende Fall bezieht sich nur auf Querschwingungen. Nehmen wir an, daß sich längs PQ (Fig. 74) zwei Schwingungen mit den Amplituden a und b und der gleichen Periode T fortpflanzen; die erstere Schwingung erfolge in einer durch PQ und die Achse Ox (\bot zur Zeichnungsebene) gehenden Ebene, die zweite in einer Ebene, welche durch PQ und die Achse Oy geht. Der Gangunterschied beider Strahlen sei gleich δ ,



folglich der Phasenunterschied der beiden Schwingungen des ganzen Strah-

les $\varphi = 2 \pi \frac{\delta}{\lambda}$. Das Auftreten zweier derartiger Schwingungen kann verschiedene Ursachen haben: entweder

es breiten sich von einem Punkte A, zwei Schwingungen in verschiedenen Richtungen A_1BCP und A_1P aus (welche letztere Linie übrigens keine Gerade zu sein braucht), die anfangend von P in der gemeinsamen Richtung PQ weitergehen $(\delta = x_2 - x_1 = A_1 B CP - A_1 P)$; oder es breiten sich von zwei Punkten A_1 und A_2 , die sich in gleicher Phase befinden, zwei Schwingungen in derselben Richtung A, A, PQ $(\delta = A_2 A_1)$ aus; oder endlich es breiten sich von einem Punkte A_1 zwei zu einander senkrechte Schwingungen in derselben Richtung A, PQ aus und haben diese Schwingungen aus gewissen Ursachen (solche existieren in der Natur thatsächlich) auf der Strecke A, P verschiedene Geschwindigkeiten, folglich auch ungleiche Wellenlängen. dessen werden die Schwingungen im Punkte P bereits eine gewisse Phasendifferenz φ besitzen (von einem Gangunterschiede kann in diesem Falle keine Rede sein), welche für alle Punkte der Geraden PQ die gleiche ist, wenn die Fortpflanzungsgeschwindigkeit beider Schwingungen längs dieser Geraden die gleiche ist.

In allen Punkten der Geraden PQ müssen die Teilchen gleichzeitig zwei zu einander senkrechte Schwingungen vollführen, deren Ampli-

tuden a und b, deren Phasendifferenz $\varphi = 2 \pi \frac{\delta}{\lambda}$ ist (falls δ vorhanden).

Auf diesen Fall der Addition von Schwingungen bezog sich § 7 des Kapitels IV. Formel (55) auf Seite 146 zeigt uns, daß alle Teilchen des Strahles PQ sich in Ellipsen bewegen müssen. Formel (56) auf Seite 149 zeigt, daßs, von Q aus gesehen, die Bewegung der Teilchen gegen den Uhrzeiger zu erfolgen scheint, falls

$$0 < \varphi < \pi$$
 oder $0 < \delta < \frac{\lambda}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot$ (20)

mit dem Uhrzeiger, falls

$$\pi < \varphi < 2\pi$$
 oder $\frac{\lambda}{2} < \delta < \lambda$ ist $\cdot \cdot \cdot \cdot$ (21)

Eine Kreisbewegung gegen den Uhrzeiger erhält man für

$$a = b \text{ und } \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ oder } \delta = \frac{1}{4} \lambda \cdot \cdot \cdot (22)$$

Eine Kreisbewegung mit dem Uhrzeiger erhält man für

$$a = b \text{ und } \varphi = \frac{3\pi}{2} \text{ oder } \delta = \frac{3}{4} \lambda \cdot \cdot \cdot (23)$$

Wenn $\varphi = n\pi$ oder $\delta = n\frac{\lambda}{2}$ ist, so breitet sich längs PQ eine

einfache harmonische Schwingungsbewegung mit der Amplitude $\sqrt{a^2+b^2}$ aus (vergl. die Sonderfälle 1 und 2 auf Seite 147); die positive Schwingungsrichtung bildet mit Ox einen spitzen Winkel, wenn n gerade, einen stumpfen Winkel, wenn n ungerade ist.

Die Teilchen vollführen, wie wir gesehen haben, im allgemeinen Bewegungen in gleichen und gleich gelegenen (denn φ ist überall das gleiche) Ellipsen, deren Ebenen zu PQ senkrecht sind. Hieraus folgt, dass die Teilchen sich auf der Oberfläche eines elliptischen Cylinders, dessen Achse PQ ist, bewegen. Da sie aber allmählich nacheinander in Bewegung geraten, so sind sie offenbar in jedem gegebenen Moment längs einer gewissen schraubenförmigen Linie angeordnet, die für a=b in eine gewöhnliche Schraubenlinie auf einem Kreiscylinder übergeht. Von Q aus gesehen, scheint die auf den Beobachter zugehende Schraubenlinie den Cylinder mit oder gegen den Uhrzeiger zu umkreisen, je nachdem sich die Teilchen gegen oder mit dem Uhrzeiger bewegen.

§ 8. Interferenz sich begegnender Schwingungen. Stehende Wellen. Nehmen wir an, auf einer Geraden MN (Fig. 75) breiten

sich zwei harmonische Schwingungsbewegungen von derselben Periode in entgegengesetzten Richtungen aus: die Schwingung I von links nach rechts mit der Amplitude a und Schwingung II von rechts nach links mit der Amplitude b. Es mögen sich beide Schwingungen ungehindert


in diesen entgegengesetzten Richtungen ausbreiten. Untersuchen wir nun, was für Bewegungen die auf MN liegenden Punkte ausführen werden. Wählen wir zu diesem Zweck einen gewissen Punkt P und setzen

wir voraus, dass die beiden ursprünglichen Schwingungen in diesem Punkte einen Phasenunterschied β haben (Phase II minus Phase I). Geht man um die Entfernung x in der Richtung nach N bis zum Punkte P', so wird der Phasenunterschied β' in diesem Punkte schon ein anderer. Die Phase der Schwingung II ist in P' um $2\pi \frac{x}{\lambda}$ größer als in P, während die Phase der Schwingung I in P' um dieselbe Größe $2\pi \frac{x}{\lambda}$ kleiner als in P ist. Hieraus ergiebt sich

$$\beta' - \beta = 4\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (24)$$

Der Phasenunterschied zweier Schwingungen ändert sich beim Übergange von einem Punkte zum anderen zweimal schneller als die Phase jeder der beiden Schwingungen.

Beschränken wir uns darauf, den Fall zu betrachten, wo die Queroder Längsschwingungen der Richtung, nach zusammenfallen. Der Phasenunterschied β beider Schwingungen ist für jeden gegebenen Punkt konstant, denn die Schwingungen haben die gleiche Periode. Die Punkte auf der Geraden MN vollführen somit harmonische Schwingungsbewegungen mit der Amplitude A, die, für verschiedene Punkte verschieden, sich innerhalb der Grenzen a-b und a+b ändert, vergl. (35) und (37) auf Seite 141. Um es uns deutlicher zu machen, wie die Schwingungen längs MN verteilt sind, wählen wir



einen solchen Punkt O (Fig. 76),
für welchen der Phasenunterschied $\beta = 0$ ist. Hier hat die
Schwingung ihre maximale Amplitude A = a + b. Im Punkte M, der um x von O absteht, ist

der Phasenunterschied $\beta = 4\pi \frac{\lambda}{x}$. Wir haben gesehen (Seite 141), daß A = a + b ist, wenn $\beta = 2n\pi$ oder wenn $x = n\frac{\lambda}{2} = 2n\frac{\lambda}{4}$.

d. h.

$$A = a + b \text{ für } x = 0, \pm \frac{\lambda}{2}, \pm \lambda, \pm \frac{3}{2} \lambda, \pm 2 \lambda \text{ u. s. w.}$$
 (25)

Das Amplitudenminimum a-b gehört zum Phasenunterschied $\beta=(2\,n\,+\,1)\,\pi$ oder zu $x=(2\,n\,+\,1)\,\frac{\lambda}{4}$, d. h. es ist

$$A = a - b$$
 für $x = \pm \frac{\lambda}{4}, \pm \frac{3}{4} \lambda, \pm \frac{5}{4} \lambda$ u. s. w. . (26)


Somit bildet sich längs MN eine Schwingung aus, deren Amplitude periodisch zwischen a + b und a - b schwankt.

Die Punkte mit maximaler Amplitude heißen Bäuche, die mit minimaler Knoten. Die Entfernung zweier benachbarter Bäuche oder zweier benachbarter Knoten ist gleich λ : 2; die Entfernung eines Bauches von seinem benachbarten Knoten ist gleich λ : 4. Bauch und Knoten zusammen geben eine sogenannte "stehende Welle".


Ist a = b, so ist die Amplitude an den Bäuchen gleich 2a, die Amplitude an den Knoten gleich Null, d. h. die in den Knoten befindlichen Teilchen sind in vollständiger Ruhe.

Die beiden Linien ABCDEF und abcdef, Fig. 77, zeigen uns, innerhalb welcher Grenzen die Teilchen ihre Schwingungen vollführen;

die Bäuche und Knoten sind mit den Buchstaben n resp. y bezeichnet. In Fig. 78 sind dieselben Grenzen für den Fall a = b dargestellt; an den Bäuchen (n_i) ist



die Amplitude der Schwingungen gleich 2a, in den Knoten (y_i) sind die Teilchen unbeweglich.



Wenden wir uns nun der wichtigen Frage zu, in welchen Phasen sich für einen gegebenen Augenblick die Teilchen befinden, deren Schwingungen eine stehende Welle bilden. Betrachten wir den Schwingungsbauch n_2 (Fig. 78); hier ist der Phasenunterschied der gegebenen Schwingungen gleich Null, folglich ist die gesuchte Phase gleich der beiden Schwingungen gemeinsamen Phase. Betrachten wir ferner den Augenblick, wo diese beiden Phasen gleich Null sind, d. h. wo sich das im Zentrum des Schwingungsbauches gelegene Teilchen P auf der Geraden MN befindet. Entfernen wir uns von diesem Bauche um eine beliebige Strecke x, so nimmt, wie wir gesehen haben, die Phase einer


der Teilschwingungen um 2π $\frac{x}{\lambda}$ zu, die Phase der anderen um ebensoviel ab; es entsprechen also den Teilschwingungen gleiche Verschiebungen in entgegengesetzten Richtungen. Hieraus ergiebt sich, daße ein in beliebigem Abstande x vom Bauche befindliches Teilchen sich in dem Augenblicke, welchen wir betrachten, ebenfalls auf der Geraden MN befindet.

Alle Teilchen gehen gleichzeitig durch ihre Gleichgewichtslagen, sie erreichen daher auch gleichzeitig ihre Maximalabstände von diesen Lagen.

Diejenigen Teilchen aber, die zwei benachbarten Bäuchen angehören, befinden sich stets in entgegengesetzten Phasen, denn strebt P von P nach C, weil die gegebenen Schwingungen in diesem Augenblick von P nach C gerichtet sind, so strebt Q im selben Augenblicke von Q nach D; da $PQ = \lambda : 2$ ist, so haben die Schwingungen in P und Q entgegengesetzte Phasen und sind daher die zusammenzusetzenden Bewegungen in Q von Q nach D gerichtet.

Alle Teilchen, die zwischen zwei Knoten liegen, befinden sich in gleichen, die zu beiden Seiten eines Knotens gelegenen Teilchen in entgegengesetzten Phasen.

Fig. 79 möge zur Erläuterung dienen. beiden Kurven, wie die Teilchen für die




Hier zeigen uns die die gegebenen Schwingungen in dem Augenblicke angeordnet sind, wo sich bei Bewegung resultierenden alle Teilchen in ihren Gleichgewichtslagen befinden. Figur zeigt uns, dass alle Teily, chen, die sich im dargestellten Momente zwischen y_1 und y_2 befinden, sich nach oben bewegen. alle zwischen y_2 und y_3 befindlichen dagegen nach unten.

In einem gewissen Augenblick sind die Teilchen längs der Kurve ABCD (Fig. 78) angeordnet; nach Ablauf der Zeit T:2 ist ihre Anordnung durch die Kurve EFGH bestimmt. Aber der Übergang von der ersten Verteilung zur zweiten vollzieht sich für die Teilchen durch-

aus nicht in der Weise, wie bei der Ausbreitung eines Strahles. entfernten sich alle Teilchen um dieselbe Strecke a aus ihrer Gleichgewichtslage und die dazwischen liegenden Anordnungen wurden geometrisch durch seitliche Verschiebungen der Wellenlinie (im ganzen um λ : 2) erhalten. Hier dagegen geht die Anordnung ABCD zunächst in abcd, dann in die geradlinige MRPQN, ferner in efgh und endlich in die Anordnung EFGH über. Bei den stehenden Wellen haben wir es durchaus mit keiner in der Richtung des Strahles fortschreitenden Verschiebung irgend eines Bewegungszustandes zu thun. Bäuche und Knoten verschieben sich nicht; an ersteren geht die lebhafteste Bewegung vor sich, an letzteren herrscht vollkommene Ruhe.

Betrachten wir jetzt noch stehende Wellen bei Längsschwingungen. Auch hier wechseln miteinander Bäuche und Knoten und stehen diese voneinander um $\lambda:4$ ab. Alle Teilchen, welche sich zwischen zwei benachbarten Knoten y_1 und y_2 , y_2 und y_3 u. s. w. (Fig. 80) befinden, haben in einem gegebenen Zeitmoment t eine gemeinsame Bewegung; dieselbe ist durch die Pfeile oberhalb MN angedeutet. Am stärksten verschieben sich die im Zentrum der Bäuche



befindlichen Teilchen. Aus der Zeichnung ist ersichtlich, dass sich um die Knoten y_2 und y_4 Verdichtungen, um die Knoten y_1 und y_3 Verdünnungen bilden müssen. Nach Ablauf der Zeit T:2 wird die Richtung dieser Bewegungen durch die unterhalb MN angebrachten Pfeile angedeutet. Alle Teilchen gehen zunächst gleich zeitig durch ihre Gleichgewichtslage - in diesem Augenblick ist die Materie im Medium längs MN in normaler Verteilung: nirgends sind Verdichtungen oder Verdünnungen vorhanden. Hierauf bilden sich Verdünnungen um die Knoten y_2 und y_4 und Verdichtungen um y_1 und y_3 . Die Übertragung einer Verdichtung oder Verdünnung in der Zeit $T \cdot 2$ von einem Knoten zum anderen hat hier einen ganz anderen Charakter. als eben dieser Vorgang bei der einfachen Ausbreitung von Längsschwingungen, wie sie in Fig. 68, S. 166, dargestellt war. Dort rückte die Verdichtung allmählich von einem Ort zum anderen; hier dagegen verschwindet sie an einem Ort und tritt an einem anderen auf, ohne an den zwischenliegenden Orten existiert zu haben.

Es lässt sich leicht erkennen, dass an den Bäuchen die Teilchen in lebhafter Bewegung sind, die Dichte des Mediums sich aber hier nicht andert; an den Knoten dagegen ist keine Bewegung vorhanden, doch treten hier abwechselnd Verdünnungen und Verdichtungen auf.

179

taten überein.

Die Bäuche sind die Stellen mit stärkster Ortsänderung, die Knoten die Stellen mit stärkster Dichteänderung.

Die Eigenschaften der stehenden Wellen lassen sich auch mathematisch erläutern. Beschränken wir uns auf den Fall, wo a=b ist, und wenden uns der Fig. 76 zu, wo O ein derartiger Punkt ist, für welchen die Phasen der sich begegnenden Schwingungen gleich, folglich A=2a ist. Es habe die Gleichung der beiden Schwingungsbewegungen des Punktes O die Form $y_1=y_2=a\sin 2\pi\frac{t}{T}$. Im Punkte M, für welchen OM=x ist, haben wir die beiden Schwingungsgleichungen

$$y_1 = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$
 und $y_2 = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)$, hieraus folgt

$$y = y_1 + y_2 = 2 a \cos 2 \pi \frac{x}{\lambda} \sin 2 \pi \frac{t}{T}$$
 · · (26, a)

Dies ist die gesuchte Gleichung einer stehenden Welle. Die Amplitude ist gleich $A = \pm 2 a \cos 2 \pi \frac{x}{4}$; hier deutet das doppelte Vorzeichen an, dass man, falls der Kosinus negativ wird, für A das Minuszeichen zu wählen hat, da die Amplitude ihrem Wesen nach eine positive Größe ist. Zugleich hat man aber bei negativem Kosinus das Minuszeichen zum Sinus zu ziehen, indem man statt $sin 2\pi \frac{t}{T}$ schreibt $sin\left(2\pi\frac{t}{T}+\pi\right)$, d. h. zur Phase den Winkel π hinzufügt, also dieselbe durch die entgegengesetzte Phase ersetzt. Gleichung (26. a) zeigt, daß A=0 wird für $x=\pm \frac{2n+1}{4}\lambda$; das sind aber nach (26) die Knoten. Ferner wird A = 2a für $x = \pm \frac{n}{2} \lambda$ und das sind nach (25) die Schwingungsbäuche. Für t = n T haben wir y = 0; das zeigt uns, dass alle Punkte gleichzeitig durch ihre Gleichgewichtslage gehen. Alle Punkte, für welche die Größe cos 2 = positiv ist, befinden sich in gleicher Phase; alle Punkte für welche sie negativ ist. in entgegengesetzter. Erstere liegen zwischen $x = -\frac{\lambda}{4}$ und $x = \frac{\lambda}{4}$: $x = \frac{3}{4} \lambda$ und $x = \frac{5}{4} \lambda$; $x = \frac{7}{4} \lambda$ und $x = \frac{9}{4} \lambda$ u. s. w.: ferner swischen $x = -\frac{3}{4}\lambda$ and $x = -\frac{5}{4}\lambda$; $x = -\frac{7}{4}\lambda$ and $x = -\frac{9}{4}\lambda$ a.s. w. Alles dieses stimmt offenbar genau mit den vorhin erhaltenen Resul§ 9. Wellenfläche und Wellenlinie; Energie und Amplitude. Wir haben bisher nur die Ausbreitung von Schwingungen längs einer gegebenen Geraden betrachtet. Fassen wir nunmehr ins Auge, was sich bei gleichzeitiger Ausbreitung der Schwingungen von einem Punkte O aus nach verschiedenen Richtungen ergiebt. Wir untersuchen diese Frage zunächst rein geometrisch und werden erst später darauf hinweisen, welche Einschränkungen zu machen sind, wenn man zur Betrachtung der physikalisch möglichen Fälle übergeht.

Nehmen wir an, ein Teilchen O eines isotropen Mediums beginne zu schwingen und seine Schwingungen breiten sich nach allen Richtungen aus. Den geometrischen Ort der Punkte, bis zu welchen sich die Schwingungen in einem gegebenen Augenblick ausgebreitet haben, wollen wir Wellenoberfläche oder einfach Wellenfläche nennen. Da sich in einem isotropen Medium die Schwingungen nach allen Richtungen mit derselben Geschwindigkeit v ausbreiten, so ist klar, dass die Wellenfläche in einem isotropen Medium eine Kugelfläche ist. Ihr Radius R ist gleich vt, wenn t die Zeit ist, gerechnet vom Augenblicke, wo das zentrale Teilchen O seine Schwingungen begann. Jede einzelne Schwingung des Zentrums O ruft nach Verlauf einer Zeit t eine Schwingung der Teilchen hervor, die auf der Kugeloberfläche S liegen, nach Verlauf einer Zeit t_1 eine Schwingung der Teilchen auf der Kugelfläche S_1 , deren Radius $R_1 = vt_1$ ist. Grund des Prinzips von der Erhaltung der Energie muß die ganze vorhandene Energie zu den Zeiten t und t_1 die gleiche sein, wenn während der Ausbreitung der Schwingungen kein Energieverlust entstanden, d. h. kein Übergang der Energie schwingender Teilchen des Mediums in irgend eine andere Energieform erfolgt ist.

Die Zahl der Teilchen auf einer Wellenfläche und folglich auch ihre gesamte Masse sind den Quadraten der Kugelradien proportional, die Schwingungsenergie der einzelnen Teilchen oder der Komplexe von Teilchen, welche sich auf der Oberflächeneinheit der Kugeln vorfinden, ist den Quadraten der Kugelradien umgekehrt proportional. Hieraus folgt, dass die Amplitude der Schwingungen der ersten Potenz des Radius indirekt proportional ist; vergl. Formel (24) auf Seite 138 und das sich daraus Ergebende. Wenn sich von einem Punkte O im isotropen Medium nach allen Seiten hin Schwingungen ausbreiten, so ändert sich die Amplitude derselben indirekt proportional der ersten, die Energie indirekt proportional der zweiten Potenz des Abstandes von O.

Es giebt Fälle, wo sich die Schwingungen vom Punkte O aus nur nach denjenigen Richtungen, die in einer durch O gehenden Ebene liegen, ausbreiten. In diesem Falle heiße der geometrische Ort der Punkte, bis zu denen sich die Schwingung in einem gegebenen Zeitmoment ausbreitet, die Wellenlinie. Im isotropen Medium ist die

Digized by Google

Wellenlinie ein Kreis und es ist leicht einzusehen, dass, wenn sich die Wellen derartig in einer Ebene ausbreiten, die Energie der Schwingungen umgekehrt proportional der ersten Potenz, die Amplitude aber umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der Entfernung vom Punkte O ist.

Im anisotropen Medium ist die Wellenfläche keine Kugelfläche; sie kann z. B. die Oberfläche eines Ellipsoids sein.

§ 10. Das Huygenssche Prinzip. Wenn sich von irgend einem Punkte O aus nach allen Seiten Schwingungen ausbreiten und dabei zu einem anderen Punkte M gelangen, so unterscheiden sich die Schwingungen dieses letzteren nicht wesentlich von denen des ersten Punktes O. Wenn aber die Bewegung des Punktes O nach allen Seiten sich ausbreitende Schwingungen hervorgerufen hat, so liegt kein Grund vor, weshalb nicht auch die Bewegungen des Punktes M im umgebenden Medium Schwingungen hervorrufen sollten, die sich von ihm wie von einem Mittelpunkte aus nach allen Seiten ausbreiten sollten.

Das wird nun auch in der That der Fall sein, und können wir darauf hin eine gewisse Konstruktion vornehmen, die sich auf das sogenannte Huygenssche Prinzip stützt. Nach demselben kann man die Wellenfläche S für einen beliebigen Augenblick t konstruieren, wenn man die vorhergehenden gleichen oder verschiedenen Zeitmomente t_0 kennt, wo die Punkte einer beliebigen Oberfläche σ zu schwingen angefangen haben. Gehört t_0 zu allen auf σ befindlichen Punkten, so ist σ offenbar die zur Zeit t_0 gehörende Wellenfläche.

Die Huygenssche Konstruktion besteht nun in folgendem: Alle Punkte M der Fläche σ hat man als neue Schwingungszentren anzusehen, deren Schwingungen sich von dem Augenblicke t_0 an nach allen Seiten auszubreiten beginnen, wo die entsprechenden Punkte M in Bewegung geraten; man hat sogenannte elementare Wellenflächen (Kugel-, Ellipsoidflächen) um jeden Punkt M herum zu beschreiben und ihnen diejenigen Dimensionen zu erteilen, welche sie in der Zeit $t-t_0$ erlangen. Die Begrenzungsfläche (d. h. gemeinsame Berührungsfläche) aller dieser elementaren Flächen, die nach der Seite von σ liegt, nach welcher sich die Schwingungen ausbreiten, ist die gesuchte Wellenfläche S zur Zeit t.


Das Huygenssche Prinzip werden wir als geometrische Konstruktionsmethode benutzen, ohne Beweise für seine Richtigkeit zu erbringen, was übrigens auf elementarem Wege auch nicht möglich ist.

Zur Erläuterung möge Fig 81 dienen; AB stellt die Fläche σ dar, bis zu deren Punkten in ungleichen Zeiten t_0 eine einheitliche Schwingungsbewegung in den Pfeilrichtungen gelangt sei. Man nimmt nun alle Punkte der Oberfläche σ als neue Schwingungszentren an

und beschreibt um dieselben Halbkugeln, deren Radien gleich $v\left(t-t_{0}\right)$ sind. Möge die Schwingung zuerst die mittleren Partieen der Fläche AB erreichen. Die gemeinsame Berührungsfläche CD aller dieser Halbkugeln stellt die gesuchte Wellenfläche für den Zeitmoment t dar. Man hat das folgendermaßen zu verstehen: zu jedem

Punkte des Raumes
hin breiten sich
Schwingungen von
allen Punkten der
Fläche 6 aus.
Durch Interferenz
heben sich diese
Schwingungen auf,
erstens in allen
Raumpunkten

"hinter" der Fläche o (d. h. im




Raume, in welchem sich die Pfeile befinden). Die Schwingungsbewegung pflanzt sich nicht nach rückwärts fort; wir können uns daher auf Halbkugeln beschränken. Zweitens heben sich zur Zeit $t-t_0$ alle Schwingungen in den zwischen σ und S gelegenen Punkten auf; im entsprechenden Augenblicke befinden sich nur die auf der Fläche S gelegenen Teilchen in Bewegung.

Wäre das Medium ein anisotropes, so hätte man anstatt der Halbkugelflächen andere elementare Wellenflächen zu konstruieren gehabt. z. B. Halbellipsoidflächen.

Unsere Betrachtung vereinfacht sich, wenn die Fläche σ selbst eine Wellenfläche ist, wenn t_0 allen Punkten derselben gemeinsam ist und

die Halbkugeln alle denselben Radius haben. In Fig. 82 ist die Konstruktion einer einfachen sphärischen Wellenfläche S mit dem Zentrum O dargestellt, wo die Wellenfläche σ für einen früheren Zeitpunkt gegeben ist.


Befindet sich das Zentrum der Schwingungen in sehr großem Abstande von dem Orte, an welchem wir die Schwingungen untersuchen, so kann ein Teil der sphärischen Wellenfläche als Ebene angesehen werden; wir wollen denselben als ebene Welle bezeichnen



(obgleich dieser Ausdruck auch bisweilen für das gebraucht wird, was wir oben auf Seite 181 Wellenlinie nannten). Fig. 83 (a. f. S.) zeigt die einfache geometrische Konstruktion einer ebenen Welle CD = S für den Fall, daß ihre Lage $AB = \sigma$ in einem beliebigen vorhergehenden Zeitmoment gegeben ist.

Merken wir uns folgenden Satz: Im isotropen Medium stellt der Strahl die Normale zur Wellenfläche dar; in Fig. 83 ist die Wellenfläche eine Ebene und PQ einer der Strahlen.


Das Huygenssche Prinzip gilt ungeändert auch für Wellenlinien. Auf solche können die Figuren 81 bis 83 bezogen werden,



wenn man annimmt, dass of und S nicht Flächen darstellensondern Linien, welche in der Ausbreitungsebene der Schwingungen liegen. Anstatt der Halbkugelflächen hat man dann Halbkreise vor sich u. s.w.

§ 11. Die sogenannte geradlinige Ausbreitung

der Schwingungen. Durch Einführung des Begriffes der Wellenfläche, von deren sämtlichen Punkten sich die Schwingungen nach allen Seiten ausbreiten und der fortgesetzten Entstehung neuer Wellenflächen, die nach dem Huygensschen Prinzip konstruiert werden können, ist aus der Zahl der zu betrachtenden Erscheinungen das, was wir als Strahl bezeichneten (eine Schwingungsbewegung,



welche sich längs einer Geraden ausbreitet) vollkommen verdrängt worden. Man hat jetzt nach obigem die Schwingung eines beliebigen Punktes A (Fig. 84) nicht mehr als Folge eines einfachen Fortschreitens der Schwingungen von P nach A zu betrachten, wo P ein Punkt auf der Geraden OA ist, die A mit dem Ausgangspunkte Oder Schwingungen verbindet; wir

haben vielmehr die Schwingung des Punktes A als das Resultat der Interferenzen aller von den sämtlichen Punkten der Wellenfläche QR nach A gelangten Schwingungen anzusehen. Ungeachtet dessen kann man den Strahlbegriff dennoch beibehalten, wenn auch nur als ein überaus nützliches geometrisches Hülfsmittel für den Fall der freien Ausbreitung von Schwingungen im homogenen Medium. Es geschieht dies auf Grund folgender Betrachtungen, die zwar keine ganz strenge Kritik vertragen, dennoch aber einen gewissen Begriff von den hier obwaltenden Verhältnissen geben. Ziehen wir vom Punkte A aus eine Anzahl Geraden Am, Am', Am''..., deren Längen zusammen mit AP eine arithmetische Reihe mit der Differenz $\lambda:2$ bilden, so daß also $Am - AP = Am' - Am = Am'' - Am' = ... = <math>\lambda:2$ ist;

dreht sich die ganze Figur um die Gerade OA, so entsteht eine Reihe von Kegelflächen, die aus der Wellenfläche QR ringförmige Zonen und eine zentrale Segmenthaube (Kalotte) mM herausschneiden. Bezeichnet man mit r_n die Länge der Seitenlinie des nten Kegels, so daß $r_n = r_0 + n\frac{\lambda}{2}$ wird, wo $r_0 = AP$ ist, so sieht man, daß die nte Zone von den Kegelflächen eingeschlossen ist, deren Seitenlinien r_n und $r_{n+1} = r_n + \frac{\lambda}{2}$ sind; die nullte Zone bildet die zentrale Segmenthaube. Bezeichnen wir den Flächeninhalt der nten Zone mit S_n . Aus Fig. 85 ist ersichtlich, daß $S_n = 2\pi Rh$ ist, wo h = R $[\cos \alpha - \cos (\alpha + \beta)]$ ist; hieraus folgt

$$S_n = 2 \pi R^2 \{\cos \alpha - \cos (\alpha + \beta)\} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (a)$$

Ferner ist nach Fig. 85

$$\left(r_{n} + \frac{\lambda}{2}\right)^{2} = (R + r_{0})^{2} + R^{2} - 2R(R + r_{0})\cos(\alpha + \beta)$$
$$r_{n}^{2} = (R + r_{0})^{2} + R^{2} - 2R(R + r_{0})\cos\alpha.$$

Durch Subtraktion kommt

$$\lambda\left(r_n + \frac{\lambda}{4}\right) = 2R(R + r_0) \left\{\cos\alpha - \cos(\alpha + \beta)\right\} \cdot \cdot \cdot (b)$$


Dividiert man (a) durch (b), so kommt

$$S_n = \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \left(r_n + \frac{\lambda}{4} \right) = S_0 + n \frac{\pi R \lambda^2}{2(R + r_0)} \cdot \cdot \cdot (27)$$

wo $r_n = r_0 + n \frac{\lambda}{2}$ gesetzt und mit S_0 der Inhalt der Segmenthaube bezeichnet war, nämlich

$$S_0 = \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \left(r_0 + \frac{\lambda}{4} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$

Formel (27) zeigt, dass die Zonenflächen eine arithmetische Reihe bilden, und dass daher jede von ihnen gleich dem arithmetischen Mittel aus zwei benachbarten Zonen ist. Aus diesem Grunde kann man folgende Überlegung anstellen: Zu jedem Punkte JI (Fig. 85) kann man zwei solche auf den Nachbarzonen liegende Punkte M_1 und M_2 finden, dass sich AM_2 und AM_1 von AM um



 $\lambda:2$ unterscheiden. Die Schwingung, welche sich von M nach A ausbreitet, wird daher von einer der Schwingungen, die von M_1 oder M_2

ausgehen, aufgehoben. Alle von der n ten Zone ausgehenden Schwingungen kann man sich daher durch die Schwingungen aufgehoben denken, die von der Hälfte der (n-1)ten und der Hälfte der (n+1)ten Zone ausgehen. So werden z. B. die Schwingungen der 3 ten Zone aufgehoben von den Schwingungen einer Hälfte der 4 ten und einer Hälfte der 2 ten Zone; die Schwingungen der 2 ten von einer Hälfte der 1 ten und einer Hälfte der 3ten; endlich die Schwingungen der 1ten Zone von einer Hälfte der 2ten Zone und einer Hälfte der Segmenthaube. Es bleiben daher die Schwingungen bestehen, welche von einer Hälfte der zentralen Segmenthaube ausgehen. Hierzu kommt noch, dass die Schwingungen, welche nach A (Fig. 84) von entfernteren Zonen sich ausbreiten, einen längeren Weg zu durchlaufen haben und (was bei einer tiefergehenden Untersuchung besonders wichtig ist) die Fläche QR gegen die Normale geneigt verlassen. Infolgedessen kann man die Schwingungen gänzlich vernachlässigen, welche nach A von Zonen hingelangen, die von der Segmenthaube weiter abstehen.

Haben wir nunmehr die Schwingungsbewegung in A als Resultat der Zusammensetzung aller Schwingungen betrachtet, die von der Oberfläche der um P gelegenen Segmentfläche $S_0:2$ ausgehen, so sind wir damit gewissermaßen zur Vorstellung von einer geradlinigen Ausbreitung der Schwingungen, also zur Vorstellung von Strahlen zurückgekehrt. Es haben solche Strahlen aber keinerlei reale Bedeutung, sondern erweisen sich nur von großem Nutzen bei den geometrischen Konstruktionen, die man vorzunehmen hat, falls man die Ausbreitungsweise der Schwingungen in verschiedenerlei Fällen untersucht.


Die vorhergehenden Überlegungen, welche sich auf die Aufhebung der Wirkungen verschiedener Zonen bezogen, sind offenbar nur auf den Fall anwendbar, daß die ganze Wellenfläche QR (Fig. 84) wirklich existiert, also auf den Fall der sogenannten freien Ausbreitung von Schwingungen.

§ 12. Diffraktion. Wir haben im vorhergehenden Paragraphen gesehen, dass nur die Wellenslächen eine reale, physikalische Bedeutung besitzen, während man an der Vorstellung von Strahlen nur im Falle einer allseitigen freien Ausbreitung der Schwingungen und auch dort nicht ganz ungezwungen festhalten kann. Ganz besonders wird dies im Falle der unfreien Ausbreitung von Wellen klar, wenn nämlich eine Welle auf ihrem Wege auf irgend ein Hindernis trifft, welches die weitere Ausbreitung eines ihrer Teile hemmt. Es tritt dann eine besondere Art von Erscheinungen auf, die man Diffraktion nennt; bei Betrachtung dieser Art von Erscheinungen wird es uns ganz unmöglich, an der Vorstellung von Strahlen festzuhalten. Alle auf diese Erscheinungen bezüglichen Einzelheiten sollen erst in der Lehre vom Licht

Behandlung finden und sei an dieser Stelle nur eine allgemeine Vorstellung von den Diffraktionserscheinungen gegeben.

Nehmen wir an, die Wellenfläche PAQ (Fig. 86) treffe unterwegs auf einen Schirm AB, welcher eine ihrer Hälften AP zurückhalte. Wenn sich die Schwingungsbewegung vom Punkte O aus nach allen Seiten strahlenförmig ausbreitete, so wäre OAC der Grenzstrahl; die


Schwingungen würden sich dann nur innerhalb des Gebietes CAQ ausbreiten und im Gebiete CAB müssten die Teilchen in Ruhe bleiben. Etwas ganz anderes erhält man dagegen, wenn man alle Punkte der Oberfläche AQ als neue Schwingungszentren auffaßt. In diesem Falle können offenbar auch nach dem im Gebiete BAC gelegenen Punkte M Schwingungen hingelangen. Entsprechende Rechnungen, die



indes nicht ganz einfach sind, zeigen, daß diese Schwingungen sich im allgemeinen nicht aufheben, und daß also die von O ausgehende Bewegung teilweise um den Schirm AB gewissermaßen herumbiegt. Zu den Diffraktionserscheinungen gehört nun eben dies Auftreten von Schwingungen im Gebiete BAC.

Ein zweiter hierher gehöriger Fall ist durch Fig. 87 illustriert. Auf dem Wege, welchen die Wellenfläche PQ nimmt, befinde sich ein kleiner Körper, etwa ein kleines kreisförmiges Scheibchen oder ein schmaler Körper (z. B. ein Draht), dessen Breite AB sei. In den Raum CABD gelangen hier Schwingungen, welche von den Teilen AP und BQ der Wellenfläche ausgehen; dieselben heben sich speziell im zentral gelegenen Punkte M nicht auf.

Ein dritter Fall von Diffraktion tritt ein, wenn auf dem Wege, den die Wellenfläche PQ (Fig. 88) nimmt, sich ein Schirm AB mit



sehr kleiner Öffnung ab befindet. Hier würden wir, an einer strahlenförmigen Ausbreitung der Schwingungen festhaltend, zu dem durchaus
falschen Resultate gelangen, dass sich die Schwingungen nur innerhalb

des Gebietes Cab D ausbreiten. In Wirklichkeit aber breiten sich die von den verschiedenen Punkten des kleinen Teiles ab der Wellenfläche ausgehenden Schwingungen nach allen Seiten aus und veranlassen dadurch Schwingungen auch solcher Punkte M, die relativ weit jenseits OC resp. OD liegen. Aus diesem dritten Falle der Diffraktion geht ganz besonders deutlich hervor, dass man von einer geradlinigen Ausbreitung der Schwingungen überhaupt nicht reden darf, und dass man daher Strahlen auch bei geometrischen Konstruktionen nur mit äußerster Vorsicht zu verwenden hat.

Diffraktionserscheinungen kommen auch bei Ausbreitung einer Wellenlinie (S. 181), welche auf ihrem Wege irgend welchen Hindernissen begegnet, zu stande.

§ 13. Der physikalische Begriff der Wellenfläche. gelangten zum Begriffe einer sphärischen Wellenfläche im freien isotropen Medium, indem wir voraussetzten, dass im Anfang nur ein Punkt zu schwingen beginnt, und dass sich diese Schwingungsbewegung auf alle denselben allseitig umgebenden Teilchen überträgt. Ein derartiger Fall ist aber physikalisch unmöglich. Die ursprünglichen Schwingungen gehen immer von Teilchen aus, die in einem gewissen, wenn auch bisweilen kleinen Teile des Raumes gelegen sind; zudem besitzen die Schwingungen verschiedener Teilchen in vielen Fällen weder dieselbe Richtung noch auch die gleiche Phase. Außerdem pflanzen sich die von jedem einzelnen Teilchen ausgehenden Schwingungen nicht in gleicher Weise nach allen Richtungen fort. Ist das Medium so beschaffen, dass sich in ihm Querschwingungen ausbreiten können, so erfolgt die Ausbreitung vorzugsweise in einer zur Schwingungsrichtung senkrechten Ebene; ist das Medium jedoch fähig, Längsschwingungen zu übertragen, so geht die Ausbreitung in der Richtung der ursprünglichen Schwingung vor sich. Aus allem Gesagten geht hervor, dass es eine vollständige, geschlossene Wellenfläche, welche den Erregungsbezirk der ursprünglichen Bewegungen allseitig umgiebt und den geometrischen Ort der Punkte darstellt, welche die Schwingungen zu derselben Zeit und in derselben Phase erreichen - in Wirklichkeit gar nicht giebt. Ein kleiner Teil einer geometrischen Wellenfläche kann indes auch die physikalische Bedeutung eines Ortes der in gleicher Phase befindlichen Punkte haben. Zwecks der Erklärung von physikalischen Erscheinungen muß man sich daher auf die Betrachtung von nur kleinen Teilen einer Wellenfläche beschränken, die vom Entstehungsorte der ursprünglichen Schwingungen aus jedenfalls unter sehr kleinem Winkel erscheinen. fährt man denn auch in der That.

Einfacher gestalten sich die Verhältnisse für Wellenlinien im Falle von Querschwingungen. In diesem Falle sind geschlossene Wellen-


linien, deren sämtliche Punkte sich in derselben Phase befinden, physikalisch durchaus möglich (z. B. die Ringe an einer Wasseroberfläche).

§ 14. Reflexion von Wellen und Strahlen. Wenn eine Schwingungsbewegung bis zu einer Fläche gelangt, welche zwei verschiedene Medien trennt, so breitet sie sich zum Teil im zweiten Medium aus, zum Teil aber kehrt sie ins erste Medium zurück, wobei sich neue Wellenflächen bilden, die sich von der Trennungsfläche wiederum entfernen.

Diese Erscheinung wird Spiegelung (Zurückwerfung, Reflexion) genannt. Das Huygenssche Prinzip setzt uns in den Stand, die reflektierte Welle zu konstruieren und für ein isotropes Medium das bekannte Gesetz von der Gleichheit des Einfalls- und Reflexionswinkels der Strahlen (d. h. der zu den Wellenflächen senkrechten Geraden) zu finden.

Nehmen wir an, MN (Fig. 89) stelle die Trennungsfläche zweier Medien dar; ST sei ein Teil einer ebenen Welle (S. 183), welcher


ebenso wie auch die Ebene MN senkrecht zur Zeichnungsebene ist. Die zu ST senkrechten Geraden sind Strahlen. In Fig. 83, S. 184, war bereits gezeigt worden, in welcher Weise die Welle ST nach S_1T_1 gelangt, und sich überhaupt zu sich selbst parallel verschiebt. In einem gewissen Zeitmoment gelangt der äußerste Punkt T des in Betracht gezogenen Teiles der ebenen Welle nach A zur Trennungsfläche MN. In



diesem Augenblicke hat die Welle die Lage AB. Im selben Moment wird A zum neuen Schwingungszentrum, von dem aus sich ein halbkugelförmiges Wellenflächenelement zurück ins erste Medium hinein ausbreitet. Dasselbe bezieht sich auf alle Punkte der Geraden A, d. h. der durch A gehenden und zur Zeichnungsebene senkrechten Geraden. Die Umhüllende der halbkugelförmigen Oberflächen ist offenbar die Oberfläche eines Halbcylinders, dessen Achse die Gerade A darstellt. Etwas später als nach A gelangt die Schwingungsbewegung zur Geraden C; in diesem Augenblicke wird die Lage der ebenen Welle durch die Gerade CD bestimmt und in eben diesem Augenblicke beginnt sich um C eine halbcylindrische Wellenfläche auszubilden. Noch etwas später gelangen die Schwingungen zu den Geraden E, G u. s. w. Zuletzt erreichen sie die Punkte der Geraden J. Bis zu diesem Augenblicke hat sich schon eine unzählbare Menge halbcylindrischer Wellen um die Gerade bilden können, welche durch die verschiedenen Punkte

der Geraden AJ gehen und zur Zeichnungsebene senkrecht sind. Je näher einer dieser Punkte zu J ist, desto kleiner ist der Radius des entsprechenden Halbcylinders. Dieser Radius läßst sich leicht bestimmen. Die Punkte A und B begannen gleichzeitig zu schwingen; der Halbcylinder um A hat sich in der Zeit ausgebildet, in welcher sich die Schwingungen von B nach J ausgebreitet haben; hieraus folgt, daßs der Radius des um A beschriebenen Halbkreises, d. h. AP = BJ ist. Ebenso ist CQ = DJ, ER = FJ u. s. w.

Die Trennungsfläche MN stellt einen besonderen Fall einer Oberfläche $\sigma = AB$ dar (Fig. 81), an der wir das Huygenssche Prinzip erläutert haben. Die Fläche, welche alle erwähnten Halbcylinder berührt, ist die gesuchte neue Wellenfläche, die sich bei der Reflexion bildet. Beweisen wir, daß sie eine Ebene ist, welche durch J geht, oder daß die Gerade JK die gemeinsame Tangente aller in der Zeichnungsebene liegenden Halbkreise ist. Zu diesem Zwecke betrachten wir Fig. 90, wo AG ein Teil einer einfallenden ebenen Welle, SA,



SB, SM einfallende Strahlen sind. In dem Augenblicke, wo die Schwingungsbewegung den Punkt M erreicht, haben wir in der Zeichnungsebene um A einen Halbkreis mit dem Radius GM und um den Zwischenpunkt B einen Halbkreis mit dem Radius RM. Ziehen wir vom Punkte M aus zwei Tangenten MR' und MG' an diese Halbkreise und zeigen wir, das sie zusammenfallen, d. h. das M, R' und

G' auf einer Geraden liegen. Zu diesem Zwecke verbinden wir G' mit A und R' mit B. Die Dreiecke MG'A und MGA sind einander kongruent, denn es ist $\angle G' = \angle G = 90^\circ$ und Radius AG' = MG. Hieraus folgt, daß $\angle G'MA = \angle GAM$ ist. Ebenso folgt aus der Kongruenz der Dreiecke MR'B und MRB, daß $\angle R'MB = \angle RBM$ ist. Es sind aber $\angle GAM$ und $\angle RBM$ untereinander gleich, denn es ist $GA \parallel RB$; folglich ist $\angle G'MA = \angle R'MB$, was zu beweisen war. Die auf diese Weise gebildete ebene Welle MR'G' wird sich daher parallel zu sich selbst weiter bewegen. Die Geraden AG'S' und BR'S' sind reflektierte Strahlen.

Aus der Konstruktion geht hervor, dass der einfallende Strahl SA, die Normale AP zur Trennungsfläche und der reflektierte Strahl AS' in einer Ebene liegen. Es erübrigt nur noch zu beweisen, dass der Einfallswinkel SAP gleich dem Reflexionswinkel PAS' ist. Aus der Kongruenz der Dreiecke MG'A und MGA folgt, dass $\angle G'AM$

$$= \angle GMA = \angle SAN$$
 ist; folglich ist $90^{\circ} - \angle SAN = 90^{\circ} - \angle G'AM$, d. h. $\angle SAP = \angle PAS'$.

§ 15. Brechung von Wellen und Strahlen. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Schwingungsbewegungen mit gegebener Periode ist in verschiedenen isotropen Medien eine verschiedene. Sei diese Geschwindigkeit im Inneren des oberhalb der Trennungsfläche MN (Fig. 89) gelegenen Mediums gleich v_1 , im unterhalb derselben Fläche gelegenen Medium gleich v_2 und $v_1 > v_2$ und führen wir die Bezeichnung

$$\frac{v_1}{v_2} = n \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

ein; die Zahl n ist im gegebenen Falle größer als Eins.

Überaus wichtig ist die Annahme, das beide Medien isotrop sind. Wir werden später sehen, das man für ein anisotropes Medium zwischen einer Geschwindigkeit des Strahles und einer Geschwindigkeit der Wellen zu unterscheiden hat. Der Ausdruck (29) bezieht sich in diesem Falle nur auf die Geschwindigkeiten der Wellen.

Erreicht die Schwingungsbewegung den Punkt A, so wird derselbe zum Schwingungszentrum auch für das zweite Medium und bildet sich daher um die Gerade A (welche zur Zeichnungsebene senkrecht steht) auch im zweiten Medium eine halbcylindrische Fläche aus. In dem Augenblicke aber, wo die Schwingung den Punkt J erreicht hat, und sich im ersten Medium ein Halbcylinder mit dem Grundflächenradius AP = BJ ausgebildet hat, ist im zweiten Medium ein Halbcylinder mit dem Radius AP_1 entstanden, der sich zu AP = BJ verhält, wie $\frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{n}$. Ebendasselbe bezieht sich auch auf die Radien der unendlich vielen Halbcylinder, welche sich bis zu diesem Zeitmoment im zweiten Medium um die zu MN und zur Zeichnungsebene senkrechten Geraden gebildet haben.

Wir haben nun zu beweisen, dass die gemeinsame Umhüllungsfläche dieser Halbcylinder ebenfalls eine Ebene ist. Zu diesem Zwecke wenden wir uns wiederum der Fig. 90 zu. Um A ist ein Halbkreis mit dem Radius AL (der nur zufällig durch B geht) und um B ein solcher mit dem Radius BK beschrieben, wobei

$$\frac{AL}{GM} = \frac{BK}{RM} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{n} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (30)$$

ist.

Von M aus ziehen wir die Tangenten MU und MO an die beiden Halbkreise und beweisen, dass diese Tangenten zusammenfallen. Die Dreiecke BMU und AMO sind einander ähnlich, da $\angle O = \angle U = 90^{\circ}$ ist und die Seiten in Proportion stehen, denn aus der Zeichnung

und aus (30) geht hervor, daß $\frac{AM}{BM} = \frac{GM}{RM} = \frac{AL}{BK} = \frac{AO}{BU}$ ist. Hieraus folgt, daß $\angle AMO = _BMU$ ist, was auch zu beweisen war. Die ebene Welle, die sich im zweiten Medium ausgebildet hat. bewegt sich parallel zu sich selbst weiter; offenbar stellen die Geraden AS'' und BS'' die gebrochenen Strahlen dar. Winkel S'AF ist der Brechungswinkel.

Leiten wir jetzt die Brechungsgesetze ab. Zunächst ist klar, daß der Einfallsstrahl SA, die Normale PF und der gebrochene Strahl AS'' in ein und derselben Ebene liegen. Aber ferner ist

 $AG' = MA \sin G'MA = MA \sin GAM = MA \sin SAP;$ außerdem ist

$$AO = MA \sin AMO = MA \sin S''AF.$$

Folglich ist

$$\frac{\sin SAP}{\sin S'AF} = \frac{AG'}{AO} = \frac{GM}{AL}.$$

Die Relation (30) giebt

$$\frac{\sin SAP}{\sin S''AF} = \frac{v_1}{v_2} = n \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$$

Das heifst: das Verhältnis vom Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungswinkels für Schwingungen von gegebener Periode ist eine konstante Größe (in Bezug auf zwei Medien, in denen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v_i und v_j beträgt); dies Verhältnis ist gleich dem Verhältnis der Geschwindigkeit im ersten zur Geschwindigkeit im zweiten Medium. Man nennt obiges Verhältnis den relativen Brechungs-Vergleicht man alle Medien mit einem bestimmten, quotienten. willkürlich gewählten, in welchem die Geschwindigkeit v_0 beträgt, so nennt man den sich auf den Übergang der Strahlen aus diesem in irgend ein anderes beliebiges Medium beziehenden den Brechungsquotienten jenes beliebigen Mediums. Seien n, und n, die Brechungsquotienten zweier Medien, in denen die Geschwindigkeiten gleich v_1 und v_2 sind, so hat man $n_1 = \frac{v_0}{v_1}$ und $n_2 = \frac{v_0}{v_2}$. Der relative Brechungsquotient n für den Übergang aus dem ersten Medium in das zweite ist, wie wir sehen,

$$n = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_0}{v_2} : \frac{v_0}{v_1} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (32)$$

Der relative Brechungsquotient beim Übergange eines Strahles aus einem Medium in ein anderes ist gleich dem Brechungsquotienten des zweiten Mediums dividiert durch denjenigen des ersten Mediums. In Fig. 91 ist der Übergang der Strahlen aus einem Medium mit kleinerer Geschwindigkeit v_1 in ein Medium mit größerer Geschwindigkeit v_2 dargestellt. Hier ist AF > CE und BG > DE, wobei

$$\frac{AF}{CE} = \frac{BG}{DE} = \frac{v_1}{v_1} > 1$$

ist.

Wie man sieht, entfernt sich der Strahl nach seiner Brechung von der Normalen. Zieht man die Normale NN, so ist $\varphi = \angle SAN$ der Einfallswinkel und $\psi = \angle S_1AN$ der Brechungswinkel. Setzt man $\frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{n}$, wobei n > 1 ist, so kommt

$$\frac{\sin\varphi}{\sin\psi}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{n}<1,$$

und hieraus

Wir erhalten $\psi = 90^{\circ}$ für einen besonderen Wert Φ von φ , welcher bestimmt wird durch die Gleichung


$$\sin \Phi = \frac{1}{n} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (34)$$

Ist $\varphi = \Phi$, so hat der gebrochene Strahl die Richtung AE; seine Amplitude wird übrigens, wenn φ sich Φ und ψ sich 90° nähert, unendlich klein. Ist $\varphi > \Phi$, so

Fig. 91.


ist $\sin \varphi > \frac{1}{n}$ und nach (33)

sin $\psi > 1$, was unmöglich ist. In diesem Falle wird der Strahl überhaupt nicht gebrochen, d. h. er tritt nicht in das zweite Medium ein und wird, ohne daß sich die Größe seiner Amplitude ändert, reflektiert. Man nennt diese Erscheinung totale (innere) Reflexion: sie erfolgt an der Trennungsfläche zweier Medien und zwar innerhalb desjenigen Mediums, in welchem die



Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen die kleinere ist. Der durch (34) bestimmbare Winkel Φ heißt der Grenzwinkel für die totale Reflexion.

Alles in den letzten Paragraphen Erläuterte bezieht sich gleichermalsen auf Quer- wie auf Längsschwingungen. § 16. Verlust einer halben Wellenlänge bei der Reflexion. Wenden wir uns jetzt zu der Frage nach der Phase der reflektierten Wellen. Es fragt sich da zunächst, ob der reflektierte Strahl die




einfache Fortsetzung des einfallenden Strahles in dem Sinne bildet, daß die Phasen sich continuierlich ändern. Sei AB (Fig. 92) der einfallende, BN der N reflektierte Strahl. Die Zeit t möge von dem Augenblicke an gerechnet werden, wo die Schwingungen irgend

eines Punktes A beginnen. Die Entfernung y eines beliebigen Punktes M des einfallenden Strahles zur Zeit t wird nach Formel (4) auf Seite 164 folgendermaßen bestimmt:

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot (35)$$

wo x die Entfernung dieses Punktes M von A ist. Es fragt sich nun: erhalten wir die Entfernung y zur Zeit t für den Punkt N, der auf dem reflektierten Strahle liegt, wenn wir in (35) $x = x_0 + \xi$ setzen, wo $AB = x_0$ und $BN = \xi$ ist? Die theoretische Untersuchung dieser Frage, die in vollster Strenge hier nicht ausgeführt werden kann, führt zu folgendem Ergebnis.



Man mus in dieser Frage zwei Fälle unterscheiden: 1. Wenn die Dichte δ_1 des zweiten Mediums kleiner und 2. wenn sie größer als die Dichte δ des ersten Mediums ist.

I. Das zweite Medium ist das weniger dichte; $\delta_1 < \delta$. In diesem Falle ist die reflektierte Schwingung die direkte Fortsetzung der einfallenden und die Phase im Punkte N ist eine ebensolche, wie sie in der Entfernung ξ von B bei direkter Verlängerung des

Strahles AB erhalten worden wäre. Die dem Punkte N zugehörige Verschiebung y, d. h. die Gleichung des reflektierten Strahles wird $(a_1 < a)$

 $y = a_1 \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0 + \xi}{\lambda}\right) \quad \cdot \quad \cdot \quad (36)$

In Fig. 93 stellt MN die Grenze zweier Medien dar, bis zu welcher

die Schwingungsbewegung in einem gewissen Augenblicke t gelangt ist. In diesem Augenblicke wird die Anordnung der Teilchen durch die Kurve abcde in Zeile 1 dargestellt (jede Schwingung beginnt mit einer Abwärtsbewegung). Die ausgezogenen Kurven in den folgenden Zeilen stellen die Anordnung der Teilchen im Einfallsstrahl für die Zeiten $t+\frac{1}{4}$ T, $t+\frac{1}{2}$ T, $t+\frac{3}{4}$ T und t+T dar. Punktiert ist links von MN die Anordnung der Teilchen in der reflektierten Schwingung bezeichnet. Man erhält dieselbe, wenn man die Kurve für den Einfallsstrahl rechts von MN um $\frac{1}{4}$ λ , $\frac{1}{2}$ λ , $\frac{3}{4}$ λ und λ verlängert und die Zeichnung um MN derart umgebogen denkt, daß die rechte Hälfte auf die linke zu liegen kommt. Die Amplituden im reflektierten Strahl sind kleiner als im einfallenden. Ein Phasenverlust bei der Reflexion tritt nicht ein.

II. Das zweite Medium ist das dichtere; $\delta_1 > \delta$. In diesem Falle geht bei der Reflexion eine halbe Wellenlänge verloren und die reflektierte Schwingung stellt nicht mehr die direkte Fortsetzung der einfallenden Schwingung dar. Die dem Punkte N zugehörige Verschiebung y (Fig. 92) ist eine derartige, wie sie bei Verlängerung des nicht reflektierten Strahles in der Entfernung $x_0 + \xi + \frac{1}{2}\lambda$ von A erhalten würde.

Die Gleichung des reflektierten Strahles ist

$$y = a_1 \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0 + \xi + \frac{\lambda}{2}}{\lambda} \right)$$

oder


$$y = a_1 \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0 + \xi}{\lambda} - \frac{1}{2}\right) \cdot \cdot \cdot (37)$$

oder auch

$$y = -a_1 \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0 + \xi}{\lambda}\right) \cdot \cdot \cdot (38)$$

Der Zeichenwechsel der Amplitude drückt aus, das hier eine halbe Welle verloren gegangen ist; siehe Tabelle (9), Zeile 4 auf Seite 165. In Fig. 94 auf folgender Seite haben die voll ausgezogenen Kurven links von MN dieselbe Bedeutung wie in Fig. 93. Durch punktierte Kurven ist auch hier die Anordnung der Teilchen im reflektierten Strahle angedeutet. Man erhält dieselbe, wenn man die voll ausgezogene Kurve rechts über MN hinaus verlängert, eine halbe Welle auslässt und wiederum die rechte Hälfte der Zeichnung auf die linke umbiegt. So ist z. B. in der zweiten Zeile (entsprechend der Zeit

 $t+rac{T}{4}$ die halbe Welle def fortgelassen und fg auf der linken Seite in die Lage f'c gebracht worden. In der dritten Zeile ist die halbe



Welle cde fortgelassen und efg in die Lage ef a gebracht u. s. w. Auch hier ist die Amplitude des reflektierten Strahles kleiner als die Amplitude des einfallenden.

Alles, was von den beiden vorhergehenden Fällen der Reflexion gesagt worden ist, bezieht sich gleichermalsen auf Quer- wie auf Längsschwingungen. Stellt

man das oben Erläuterte zusammen, so erhält man folgendes Resultat:

 Bei Reflexion an einem weniger dichten Medium tritt kein Zeichenwechsel der Amplitude, kein Verlust einer halben Welle auf. Hat die Gleichung des einfallenden Strahles die Form

$$y = a \sin \Theta$$
 (39)

wo $\Theta=2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)$ ist, so ist die Gleichung des reflektierten Strahles

$$y = a_1 \sin \left(\Theta_0 - 2 \pi \frac{\xi}{\lambda} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (40)$$

Hier ist $a_1 < a$ und $\Theta_0 = 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0}{\lambda}\right)$; $x_0 = AB$ (vergl. Fig. 92).

2. Bei Reflexion an einem dichteren Medium erfährt die Amplitude einen Zeichenwechsel oder, mit anderen Worten, es geht eine halbe Welle verloren. Die Gleichung des reflektierten Strahles ist hier

$$y = a_1 \sin\left(\Theta_0 - 2\pi \frac{\xi}{\lambda} - \pi\right) = -a_1 \sin\left(\Theta_0 - 2\pi \frac{\xi}{\lambda}\right) \cdot (41)$$

Die Ursache dafür, dass in einem Falle eine halbe Welle verloren geht, im anderen Falle nicht, kann erst später vollständig erklärt werden. Die gewöhnliche, vielleicht nicht ganz befriedigende Erklärung

basiert vorzugsweise auf einer gewissen Analogie, die zwischen der Reflexion von Strahlen an der Grenze zweier verschiedener Medien und den Erscheinungen beim Stofse elastischer Körper besteht. Wir werden an entsprechender Stelle sehen, daß, wenn eine elastische Kugel eine andere ruhende und ebenfalls elastische Kugel trifft, die Geschwindigkeit der ersteren sich nicht ändert, falls die Masse der zweiten geringer ist als diejenige der ersten; ist aber die Masse der zweiten Kugel größer, so prallt die erste Kugel zurück, d. h. ihre Geschwindigkeit ändert das Vorzeichen. In analoger Weise ändert sich die Geschwindigkeitsrichtung eines Teilchens, das sich, dem weniger dichten Medium angehörig, an der Grenze zweier Medien von verschiedener Dichte bewegt.

Wir wollen diesen Vorgang eingehender und genauer untersuchen. Wenn sich die Schwingungsbewegung auf ihrem Wege von Teilchen zu Teilchen fortpflanzt, so muß an der Grenze zweier Medien das Folgende eintreten: Sei A das letzte Teilchen des ersten, B das benachbarte, also erste Teilchen des zweiten Mediums.

Wenn A und B gleiche Masse haben, so überträgt sich die ganze Energie des Teilchens A ungeändert auf das Teilchen B.

Wenn jedoch das Teilchen B eine geringere Masse hat als A, so wird die Energieübertragung eine andere; nur ein Teil der Energie des Teilchens A geht auf Teilchen B über; B giebt sich dem von A ausgehenden Impulse sozusagen zu leicht hin. Teilchen A behält etwas von seiner Bewegung in der ursprünglichen Richtung und diese nicht übertragene Bewegung bildet den Impuls für das Zustandekommen einer neuen Schwingung, die sich von A rückwärts ins erste ausbreitet. Wenn in A ununterbrochen Schwingungen mit der Amplitude a ankommen, so ist klar, daß Teilchen A mit einer Amplitude b, welche größer als a ist, schwingen wird; die Amplitude des reflektierten Strahles wird dagegen b-a. Im Grenzfall, wenn die Dichte des zweiten Mediums gleich Null ist, erhalten wir b=2 a; die Amplituden des einfallenden und des reflektierten Strahles sind einander gleich (b-a=2 a-a=a).

Wenn umgekehrt die Masse des Teilchens B größer ist als diejenige des Teilchens A, so wird das erste nicht dem vom zweiten Teilchen ausgehenden Impulse unterliegen; es wird bei Querschwingungen nicht der Bewegung jenes Teilchens folgen und im Falle von Längsschwingungen sich nicht in der Strahlrichtung verschieben. Im einen wie im anderen Falle wird Teilchen A von B einen Impuls erfahren, der seiner Bewegungsrichtung entgegengesetzt ist. Dieser entgegengesetzte Impuls ist die Ursache für das Zustandekommen einer reflektierten Schwingung, die daher keine Fortsetzung der einfallenden Schwingungsbewegung ist. Die Amplitude b des Punktes A wird kleiner als a; die Differenz a-b ist gleich der Amplitude der

reflektierten Schwingung. Im Grenzfalle, wenn das Teilchen B gar nicht in Bewegung versetzt werden kann, ist b = 0; dann wird die Bewegung des Teilchens A von dem Nachbarteilchen B vollständig vernichtet. Auch in diesem Falle sind die Amplituden des einfallenden und des reflektierten Strahles einander gleich.


§ 17. Durch Reflexion gebildete stehende Wellen. einfallende Strahl normal zur Trennungsfläche zweier Medien, so breitet sich der reflektierte Strahl in derselben Geraden wie ersterer, jedoch in entgegengesetzter Richtung aus.

Wir haben in § 8 gesehen, dass sich in diesem Falle längs der Geraden stehende Wellen bilden müssen, wobei ein Schwingungsbauch von seinem benachbarten Knoten um - 1/4 2 abstehen muß. Derartige stehende Wellen bilden sich auch in der That infolge der Interferenz der einfallenden und der reflektierten Schwingungen.

Die Lage der Knoten und Bäuche ist hierbei nicht schwer zu finden. Ist das zweite Medium das weniger dichte, so muss an der Trennungsfläche ein Bauch liegen, denn, wie wir sahen, schwingt das an der Grenze liegende Teilchen A mit der Amplitude b > a (im Grenzfalle b = 2a). Ist dagegen das zweite Medium das dichtere, so ist die Amplitude b < a (im Grenzfalle ist b = 0) und an der Trennungsfläche muls sich ein Knoten befinden.

Eine strengere Ableitung ist die folgende:

1. Reflexion am weniger dichten Medium $(\delta_1 < \delta)$. Punkte M (Fig. 95), welcher um MP = x von der Fläche AB ab-



steht, interferieren zwei Strahlen, deren Gangunterschied offenbar MP + PMN ist, d. h. in den Punkten x = 0, $\frac{\lambda}{2}$, λ , $\frac{3}{2}$, λ , 2λ ... Eine Schwächung der Schwingung, d. h. Knoten, bildet

sich an den Punkten, für welche der Gangunterschied $2x = (2n + 1)\frac{x}{5}$ oder $x = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$ ist, d. h. für $x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \frac{7\lambda}{4}$ u. s. w.


2. Reflexion am dichteren Medium $(\delta_1 > \delta)$. lst NQ = x, so

interferieren in N zwei Strahlen, deren Gangunterschied $2x + \frac{\lambda}{2}$ ist, denn im Punkte Q geht eine halbe Welle verloren.

Bäuche entstehen für $2x + \frac{\lambda}{2} = 2n\frac{\lambda}{2}$ oder $x = n\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4}$, d. h. für $x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3}{4}\lambda, \frac{5}{4}\lambda, \frac{7}{4}\lambda$ u. s. w.; Knoten entstehen dort, wo der Gangunterschied $2x + \frac{\lambda}{2} = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ oder $x = n\frac{\lambda}{2}$ ist, d. h. für $x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3}{2}\lambda, 2\lambda$ u. s. w.

In Fig. 95 ist die Lage der Bäuche (n) und Knoten (y) für beide eben erwähnte Fälle dargestellt.

In Fig. 96 ist die Anordnung der Teilchen im einfallenden Strahle für neun aufeinanderfolgende Momente t, $t + \frac{1}{16} T$, $t + \frac{2}{16} T$ u. s. w. bis $t + \frac{8}{16} T = t + \frac{1}{2} T$ dargestellt und zwar durch eine dünne ausgezogene Linie (z. B. abcd in Zeile I und II). Durch eine punktierte Kurve ist sie ins zweite Medium hinein fortgesetzt und ohne Verlust der halben Welle $(\delta_1 < \delta)$ nach links umgelegt, wo diese punktierte Kurve die reflektierte Schwingung darstellt; in Zeile I und IX fällt sie mit der Kurve für die einfallende Schwingungsbewegung zusammen. Die dickere ausgezogene Kurve zeigt die Anordnung der Teilchen in der resultierenden Schwingung; in Zeile V fällt diese Kurve mit der Geraden O'O zu-Wir sehen, dass das an sammen. der Grenze befindliche Teilchen seine Schwingungen mit verdoppelter Amplitude ausführt, so die Punkte M und N in Zeile I und IX; hier befindet sich ein Bauch. Der Punkt O,



welcher um $\lambda:4$ von der Grenze beider Medien absteht (in Zeile II muß sich der Punkt O dort befinden, wo b'd' die horizontale Gerade durchschneidet), bleibt in Ruhe; hier ist ein Knoten. In b' (Zeile I und II) befindet sich wiederum ein Bauch, in O' ein Knoten.

Wir hatten bisher einen einzelnen Strahl betrachtet und Bäuche und Knoten an einzelnen Punkten derselben gefunden. Hat man es dagegen mit einer einfallenden ebenen Welle zu thun, so erhält man abwechselnd Flächen stärkster Bewegung und ruhende Flächen; die letzteren nennt man Knotenflächen. Wenn Schwingungen sich nur nach zwei Dimensionen ausbreiten, also Wellenlinien bilden und von einer das gegebene Medium begrenzenden Grenzlinie reflektiert werden, so bilden sich infolge von Interferenz der ursprünglichen und der reflektierten Schwingungen Gebiete lebhaftester Bewegung (Bäuche), die von Linien relativer oder sogar vollkommener Ruhe begrenzt sind. Letztere Linien heißen Knotenlinien.

Formel (26,a) ermöglicht uns, die Gleichung der stehenden Wellen aufzustellen, welche sich unter der Bedingung bilden, dass die Reflexion eine vollkommene ist, d. h. dass die Amplituden der einfallenden und der reflektierten Schwingungen gleich sind (=a). In diesem Falle ist die Amplitude an den Bäuchen A=2a, an den Knoten A=0. Ist das zweite Medium weniger dicht, so liegt an der Trennungsfläche ein Bauch (wie z. B. im Punkte O in Fig. 76), daher wird die Schwingungsgleichung in der Entfernung x von dieser Fläche durch Formel (26, a) auf Seite 180 gegeben

$$y = 2 a \cos 2 \pi \frac{x}{\lambda} \sin 2 \pi \frac{t}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot (41, a)$$

Hier wird die Zeit t vom Beginn einer der Schwingungen des Punktes x=0, oder eines der zwischen x=0 und $x=\lambda:4$ liegenden Punkte an gerechnet. Ist das zweite Medium das dichtere, so liegt an der Trennungsfläche ein Knoten. In diesem Falle ist die Schwingungsgleichung

$$y = 2 a \sin 2 \pi \frac{x}{\lambda} \sin 2 \pi \frac{t}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot (41,b)$$

Fig. 97. Hier wird die Zeit t von dem Momente an gerechnet, wo einer der zwischen x=0A B₁ B B₂ und $x=\lambda:2$ liegenden Punkte seine Schwingungen beginnt.

Periode T veranlasst und diese Bewegung unausgesetzt unterhält. Nennen wir die Entstehungsursache einer solchen Kraft die Schwingungsquelle (z. B. ein tönender Körper, ein leuchtender Körper, ein schwingender Körper, der hierbei auf eine flüssige Fläche aufschlägt u. s. w.). Die Schwingungen breiten sich längs der Geraden AB mit der Geschwindigkeit v aus; die Wellenlänge λ , die Ausbreitungsgeschwindigkeit v und die Periode T sind untereinander durch die Gleichung (1) auf Seite 163 verbunden

Die Anzahl Wellen, die von A in der Zeiteinheit ausgehen, d. h. seine Schwingungszahl, bezeichnen wir mit n. Die Definitionsgleichung Tn = 1 giebt uns noch Formel (3) auf Seite 163 (wo die Schwingungszahl mit N bezeichnet ist)

$$v = n\lambda$$
 (43)

Nehmen wir ferner an, es befinde sich in B ein Beobachter, der im stande ist, die Zahl n_1 der an ihm in der Zeiteinheit vorüber gleitenden Wellen zu bestimmen, d. h. etwa bei Längsschwingungen, die sich an einer Stelle bildenden Verdichtungen zu zählen oder bei Querschwingungen zu beobachten, wievielmal ein ihm zunächst gelegenes Teilchen durch seine Ruhelage schwingt. Schliefslich sei eine selbstständige Bewegung sowohl der Schwingungsquelle A als auch des Beobachters B längs der Geraden AB möglich. Im ersten Falle heifst das: die einzelnen von der Quelle A in gleichen Intervallen T hervorgerufenen Schwingungen nehmen der Reihe nach ihren Anfang in denjenigen verschiedenen Punkten des Mediums, an welchen sich in den entsprechenden Momenten die Quelle selbst befindet. Bewegt sich dagegen der Beobachter, so setzen wir voraus, dass er es nicht merkt, wie er von den einen Punkten des Mediums zu anderen gelangt, sondern blos die Zahl von Verdichtungen oder die Zahl der Durchgänge durch die Gleichgewichtslage beobachtet oder überhaupt die Zahl n1 der in seiner Nähe in der Zeiteinheit erfolgenden Wiederholungen ein und derselben Phase bestimmen kann. Dabei habe die Quelle A ihre Schwingungen so frühzeitig hervorzurufen begonnen, dass letztere sich bereits weiter als bis zum Beobachter B haben ausbreiten können.

Es sei mit u die Geschwindigkeit des Beobschters B, mit u' die Geschwindigkeit der Schwingungsquelle A bezeichnet und beide Geschwindigkeiten seien positiv genommen, falls A und B sich einander nähern (d. h. falls AB abnimmt; siehe die Pfeile in Fig. 97).

Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Zahl n_1 für verschiedene Werte von u und u' zu bestimmen.

Dabei sind vier verschiedene Fälle zu unterscheiden.

I. Beobachter und Schwingungsquelle sind in Ruhe (u=0, u'=0). In diesem Falle werden offenbar alle von A nach gleichen Zeiträumen T ausgehenden Schwingungen auch Punkt B nach ebensolchen Zeitintervallen erreichen; daher ist $n_1=n$.

II. Der Beobachter B bewegt sich mit der Geschwindigkeit u, die in der Richtung nach A positiv gerechnet wird. Im Verlaufe einer gewissen Zeit τ gelangt der Beobachter von B nach B_1 , wobei er den Weg $\sigma = u\tau$ zurücklegt. In dieser Zeit begegnen ihm offenbar $n_1\tau$ Wellen. Diese Zahl ist größer als die Zahl $n\tau$ der Wellen, die an ihm vorüber geglitten wären, wenn er sich in Ruhe befunden hätte, um so viel Wellen, als Wellenlängen in der Strecke $BB_1 = \sigma$ enthalten sind, d. h. um $\frac{\sigma}{\lambda} = \frac{u\tau}{\lambda}$ Wellen. Somit haben wir $n_1\tau = n\tau + \frac{u\tau}{\lambda}$, oder, setzt man nach (43) $\lambda = \frac{v}{n}$ und hebt durch τ

Ware u negativ, etwa gleich $-u_1$ und der Beobachter in der Zeit τ von B nach B_2 gelangt, so hätten wir $n_1\tau = n\tau - \frac{\sigma}{\lambda}$, woraus sich $n_1 = n\frac{v-u_1}{v} = n\frac{v+u}{v}$ ergiebt. Durch Vereinigung beider Formeln erhält man, falls sich der Beobachter mit der Geschwindigkeit u bewegt (die in der Richtung auf die Schwingungsquelle zu positiv gerechnet wird):

$$n_1 = n \frac{v + u}{v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (44)$$

III. Die Schwingungsquelle A bewegt sich mit der Geschwindigkeit u', die in der Richtung auf den Beobachter B zu positiv gerechnet wird. Sei $AC = \lambda$ die Wellenlänge. Wäre A in Ruhe, so würden gleiche Phasen (z. B. Verdichtungen oder Durchgänge durch die Gleichgewichtslage) sich nach rechts ausbreitend im gegenseitigen Abstande λ voneinander bleiben.

Nehmen wir nun an, im Verlaufe der Schwingungsdauer T sei die Schwingungsquelle von A bis nach A_1 gelangt, wo $AA_1 = \sigma = u'T$ ist. Jetzt stehen die gleichen sich nach rechts ausbreitenden Phasen um $CA_1 = \lambda_1$ voneinander ab. Da sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v nicht ändert, so giebt uns Formel (43) $v = n\lambda = n_1\lambda_1$ und es ist jetzt

$$n_1 = n \frac{\lambda}{\lambda_1} = n \frac{\lambda}{\lambda - \sigma} = n \frac{vT}{vT - u'T} = n \frac{v}{v - u'}$$

Hätte die Schwingungsquelle eine negative Geschwindigkeit $u' = -u'_1$ und wäre sie in der Zeit T von A nach A_2 gelangt, so wären nach B Wellen mit größerer Länge $\lambda_1 = \lambda + \sigma$ gelangt und wir hätten $n_1 = n \frac{v}{v + u_1} = n \frac{v}{v + u'}$. Verbindet man beide Formeln, so erhält man für den Fall der Bewegung der Schwin-

gungsquelle mit der Geschwindigkeit u' (die in der Richtung auf den Beobachter zu positiv gerechnet wird)

$$n_1 = n \frac{v}{v - u'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (45)$$

IV. Der Beobachter sowohl als auch die Schwingungsquelle bewegen sich mit den Geschwindigkeiten u resp. u'. Infolge der Bewegung der Schwingungsquelle vergrößert sich die Zahl n der Schwingungen, welche für u=0 und u'=0 zum Beobachter gelangen würde, im Verhältnisse von v zu (v-u'), weil die Wellen bei positivem u' verkürzt werden. Infolge der Bewegung des Beobachters vergrößert sich, falls u positiv ist, die Zahl der ihm begegnenden Wellen im Verhältnisse von (v+u) zu v. Mithin ist

$$n_1 = n \frac{v}{v - u'} \cdot \frac{v + u}{v}$$

oder

$$n_1 = n \frac{v + u}{v - u'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (46)$$

Betrachten wir nunmehr einige Sonderfälle.

- 1. Der Beobachter nähert sich der Schwingungsquelle mit der Geschwindigkeit v; dann ist u = v und Formel (44) ergiebt $n_1 = 2n$. Für den Beobachter ist die Schwingungsdauer (Periode) halb so großs geworden.
- 2. Der Beobachter entfernt sich mit der Geschwindigkeit v von der Schwingungsquelle. Hier ist u = -v und nach (44) $n_1 = 0$. Dem Beobachter, der sich zugleich mit irgend einer Phase bewegt, scheint das Teilchen stille zu stehen.
- 3. Die Schwingungsquelle entfernt sich vom Beobachter mit der Geschwindigkeit v; hier ist u' = -v und nach (45) $n_1 = \frac{1}{2}n$. Für den Beobachter hat die Schwingungsdauer sich verdoppelt.
- 4. Die Schwingungsquelle nähert sich dem Beobachter mit der Geschwindigkeit v. Hier ist u'=v und nach (45) $n_1=\infty$. Zum Beobachter gelangen somit Wellen, deren Länge unendlich klein ist.
- 5. Die Schwingungsquelle und der Beobachter bewegen sich mit den resp. Geschwindigkeiten u und u'. Auf diesen Fall bezieht sich unsere allgemeine Formel (46).

Die drei Formeln (44), (45) und (46) zeigen uns, daß die scheinbare Änderung der Schwingungszahl nicht nur von der relativen Geschwindigkeit von Schwingungsquelle und Beobachter abhängt. Sei diese relative Geschwindigkeit mit c bezeichnet, so nimmt (46) die Form

$$n_1 = n \frac{v + u}{v + u - c}$$

oder

$$n_1 = n \frac{v - u' + c}{v - u'}$$

an.

Diese Formeln drücken es deutlich aus, dass n_1 nicht bloss von c, sondern auch von u oder u' abhängt. Nur für c = 0 haben wir $n_1 = n$ bei jedem u' = -u, abgesehen vom Grenzfall u' = -u = v, wo der Beobachter und die Schwingungsquelle sich mit der Geschwindigkeit v in der Richtung der Quelle nach dem Beobachter hin bewegen; dann erreichen die Schwingungen den Beobachter überhaupt nicht.

Bei gleichzeitiger Bewegung von Beobachter und Schwingungsquelle mit der Geschwindigkeit v in der Richtung BA (Fig. 97) haben wir u = -u' = v und $n_1 = n$.

Sind u und u' sehr klein gegen v, so kann man (46) folgende Form geben:

$$n_1 = n\left(1 + \frac{u + u'}{v}\right) = n\left(1 + \frac{c}{v}\right) \cdot \cdot \cdot (47)$$

Sechstes Kapitel.

Von der allgemeinen Gravitation.

§ 1. Das Gravitationsgesetz. Alle Teile der in der Welt vorhandenen Materie zeigen, soweit sie unserer Beobachtung zugänglich sind, eine besondere, wenigstens scheinbare Wechselwirkung, welche. rein äußerlich betrachtet, im folgenden besteht. Nehmen wir an, wir hätten zwei Massen m und m_1 , deren Dimensionen bei vollkommen beliebiger Form außerordentlich klein sind im Vergleiche zu ihrem beiderseitigen Abstande r. Die unmittelbare Beobachtung lehrt, daß die Anwesenheit jeder dieser Massen das Auftreten einer besonderen Kraft nach sich zieht, die auf die andere Masse einwirkt. Beide Kräfte. von denen die eine auf m, die andere auf m_1 wirkt, sind einander gleich. Wir wollen sie mit f bezeichnen.

Der Größe nach sind die Kräfte f dem Produkte der Massen m und m_1 direkt proportional und indirekt proportional dem Quadrate ihres gegenseitigen Abstandes. Ihr Zahlenwert wird durch die Formel

$$f = C \frac{m m_1}{r^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

wo C ein Proportionalitätsfaktor ist, bestimmt.

Die Richtung der beiden Kräfte f fällt mit der Richtung der Geraden r zusammen, dabei ist die auf m wirkende Kraft nach m_1 , die auf m_1 wirkende Kraft nach m gerichtet. Hieraus folgt, daß die Kräfte f Zentralkräfte (vergl. S. 110) sind.

Die Kraft f heißt die allgemeine Schwere oder Gravitation. Ist die Masse m frei, so erteilt die Anwesenheit der Masse m_1 ihr eine gewisse Beschleunigung w:

die nach m_1 gerichtet ist; ebenso tritt in der Bewegung von m_1 , wenn diese Masse frei ist, eine Beschleunigung

$$w_1 = C \frac{m}{r^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

auf, die nach m gerichtet ist. Aus (2) und (3) ergiebt sich

d. h. die Beschleunigungen, welche zwei Körper infolge der zwischen ihnen wirksamen allgemeinen Schwere erhalten, sind indirekt proportional ihren Massen. Sind die Massen nicht frei, so übt jede von ihnen einen Druck gleich f auf dasjenige Hindernis aus, welches ihr nicht erlaubt, sich mit der in Formel (2) und (3) gegebenen Beschleunigung zu bewegen.

Da die auf die Massen m und m_1 wirkenden Kräfte f erstere einander zu nähern suchen, so stellt sich die Erscheinung rein äußerlich betrachtet in der Weise dar, als wenn von jeder Masse eine Kraft ausginge, welche auf die andere Masse einwirkt. Man pflegt dies durch die Worte "die Körper ziehen einander an" auszudrücken. Man hat indessen wohl zu beachten, daß durch diesen Ausdruck die Erscheinung bloß kurz und passend beschrieben wird, keineswegs aber hat man ihn im buchstäblichen Sinne des Wortes aufzufassen, gleich als ob die Masse etwas Aktives darstellt, das unmittelbar auf die Masse m_1 einwirkt und mit der Kraft f zu sich heranzieht. In Wirklichkeit können wir bloß sagen: das Vorhandensein der Masse m im Abstande r bedingt das Auftreten einer Kraft f, welche auf m_1 wirkt. Wir werden übrigens im § 4 auf diese Frage zurückkommen.

Der Kürze halber werden wir im folgenden von einer Wechselwirkung der Massen, von Kräften, welche von irgend welchen Massen ausgehen u. s. w., reden. Eine derartige Terminologie und die auf derselben basierenden Schlußfolgerungen können nicht zu irrtümlichen Resultaten führen, da die Erscheinungen genau in der Weise erfolgen, als ob in der That direkte Wechselwirkungen der Massen und von den Massen ausgehende Kräfte existieren würden. Da alle Körper in der Welt "sich anziehen", so wird die Kraft der Schwere, unter deren Einflus sich einer von ihnen befindet, erhalten, wenn man die Resultante aller auf ihn wirkenden Gravitationskräfte bestimmt.

Die gegenseitige Anziehung zweier Körper, deren Dimensionen nicht sehr klein gegen ihre Entfernung sind, wird folgendermaßen erhalten. Man denkt sich jeden der beiden Körper in eine unendlich große Zahl unendlich kleiner Teile geteilt; bezeichnen wir deren Massen für den einen Körper mit μ , für den anderen mit μ_1 . Zwischen jedem Massenpaar μ und μ_1 wirke eine Kraft $f = C \frac{\mu \mu_1}{r^2}$, wo r ihr Abstand ist. Alle die Kräfte f, welche auf jeden der beiden Körper einwirken, hat man schließlich zu summieren.

Die allgemeine Schwere bestimmt die Bewegung der Himmelskörper. Sie tritt auch zwischen der Erde und den nahe ihrer Oberfläche befindlichen Körpern auf — in diesem Falle heißt sie einfach Schwerkraft (Erdschwere) oder Gewicht. Endlich kann man zeigen, daß sie auch zwischen den Körpern, die an der Erdoberfläche unserer Beobachtung unterworfen werden können, wirksam ist.

Im folgenden (§ 5) wird bewiesen werden, das eine massive, homogene Kugel oder auch eine inhomogene, aus konzentrischen homogenen Schichten bestehende Kugel einen jeden außerhalb derselben befindlichen Körper mit einer Kraft anzieht, die nach Formel (1) gefunden werden kann, falls man annimmt, dass die ganze Masse der Kugel in ihrem Zentrum vereinigt sei. In erster Annäherung kann man die Erde für eine derartige Kugel ansehen.

Bezeichnet M die Masse, R den Radius, δ die mittlere Dichte der Erdkugel, so ist

Die Kraft f, mit welcher die Erde einen Körper, dessen Masse m ist, aus einer Entfernung r vom Zentrum anzieht, ist gleich

Die Beschleunigung w der Bewegung unserer Masse m ist gleich

Formel (7) lehrt, daß alle Körper, die von der Erdkugel gleichen Abstand haben, unter der Einwirkung ihrer Anziehung die gleiche Beschleunigung erfahren. Die Beschleunigung hängt nicht vom angezogenen Körper, sondern nur von der Masse des anziehenden Körpers und dem beiderseitigen Abstand beider Körper ab.

Bezeichnen wir mit g den speziellen Wert von w, der an der Erdoberfläche selbst gilt; es ist das die sog. Beschleunigung für den freien Fall; die Formeln (7) und (5) geben dann

Alle Körper fallen auf der Erde mit derselben Beschleunigung. Das allgemeine Gravitationsgesetz wurde von Newton ausgesprochen; er hat es in seinem Werke "Philosophiae naturalis principia mathematica" veröffentlicht, welches Werk 1687 in London erschien und aller Wahrscheinlichkeit nach in den Jahren 1684 und 1685 verfalst worden ist; man nennt daher dieses Gesetz auch das Newtonsche Gravitationsgesetz.

Newton nahm an, dass es ihrem Ursprunge nach ein und dieselbe Kraft sei, welche die Körper an der Erdoberfläche mit einer Beschleunigung g zu fallen veranlast und den Mond in seiner Bahn um die Erde mit einer Beschleunigung w zu kreisen zwingt. Ferner nahm er an, dass die Beschleunigung indirekt proportional dem Quadrate des Abstandes vom Zentrum der Erde sei und prüfte nun die aus diesen Voraussetzungen hervorgehende Gleichung, nämlich, s. (7) und (8),

$$\frac{g}{w}=\frac{r^2}{R^2},$$

wo r der mittlere Abstand des Mondes vom Erdzentrum ist. Setzt man r = 60 R, so kommt

$$q = 3600 \, w$$
. (9)

Nimmt man in erster Annäherung an, daß sich der Mond gleichförmig in einem Kreise mit der Geschwindigkeit v bewegt, so kommt nach (30) auf Seite 68 $w=\frac{v^2}{r}=\frac{1}{r}\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2$, wo T die Zeit eines vollen Umlaufes des Mondes um die Erde ist.

Wählt man als Einheit der Zeit die Sekunde, als Längeneinheit das Meter und setzt T=27 Tagen 7 Stunden 43 Minuten = $39\,343.60$ Sekunden, $r=60\,R=60\times6\,300\,000$ Metern 1), so kommt für die Geschwindigkeit v=1020 m pro Sekunde, für die Beschleunigung des Mondes w=0.00271, wobei als Einheit der Beschleunigung die Beschleunigung einer solchen Bewegung gilt, bei welcher die Geschwindigkeit sich in jeder Sekunde um einen Meter pro Sekunde vermehrt. Setzt man dies in (9) ein, so kommt $g=0.00271\times3600=9.76$. Die genügende Übereinstimmung dieser Zahl, die durch angenäherte Rechnung gefunden worden war, mit den Zahlen, welche

¹) Der Umfang $2\pi R$ eines größten Kreises auf der Erde wird hier gleich 40 000 000 m augenommen, woraus $R=6\,360\,000$ m folgt.

sich aus unmittelbaren Beobachtungen an der Erdoberfläche ergeben, dient als Beweis für die Richtigkeit der Grundvorstellungen und der Form des Newtonschen Gravitationsgesetzes.

Man kann obiges Gesetz auch aus dem dritten Keplerschen Gesetze ableiten: die Quadrate der Umlaufszeiten (T_1 und T_2) sweier Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer mittleren Entfernungen (r_1 und r_2) von der Sonne:

Nimmt man an, daß sich die Planeten gleichförmig in Kreisen bewegen, und bezeichnet man ihre Geschwindigkeit mit v_1 und v_2 , ihre normalen Beschleunigungen mit w_1 und w_2 , so erhält man

$$v_1 = rac{2 \pi r_1}{T_1}; \quad v_2 = rac{2 \pi r_2}{T_2}; \quad w_1 = rac{v_1^2}{r_1} = rac{4 \pi^2 r_1}{T_1^2}; \ w_2 = rac{v_1^2}{r_2} = rac{4 \pi^2 r_2}{T_2^2}.$$

Hieraus folgt

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{T_2^2}{T_1^2}$$

und mit Hülfe von (10) ergiebt sich

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{r_2^3}{r_1^3} = \frac{r_2^2}{r_1^3},$$

- d. h. die Beschleunigungen der Planetenbewegungen sind indirekt proportional den Quadraten der Planetenabstände von der Sonne. Das letztere ist nichts anderes als das Newtonsche Gesetz.
- § 2. Der Proportionalitätsfaktor in der Newtonschen Gravitationsformel. In Formel (1) kommt ein Proportionalitätsfaktor C vor; der Zahlenwert eines solchen hängt bekanntlich von der Wahl derjenigen Einheiten ab, durch welche die in der Formel (1) vorkommenden Größen gemessen werden. Es sind das folgende drei verschiedenartige Größen: die Masse, die Länge (durch deren Einheit r gemessen wird) und die Kraft. Nehmen wir an, wir hätten eine bestimmte Wahl derselben getroffen; der Zahlenwert von C wird dann am einfachsten auf folgende Weise bestimmt.

Formel (1) giebt für

$$\begin{array}{c} m = m_1 = 1 \\ r = 1 \end{array} \} \cdots f = C \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Danach ist C gleich dem Zahlenwerte der Kraft, mit welcher sich zwei Einheitsmassen anziehen, die voneinander um die Längeneinheit abstehen. Die Massen müssen wir uns in Gestalt zweier homogener Kugeln mit dem gegebenen Abstand denken oder uns vorstellen, daß sie gewissermaßen in zwei Punkten konzentriert sind.

Bei der Wahl der Einheiten für die Größen m, r und f kann man auf dreierlei Weise verfahren. Entweder kann man sie vollkommen willkürlich wählen, ohne daß sie voneinander abhängen, oder man kann m, r und f durch absolute Einheiten messen, oder man kann schließlich eine derartige Auswahl treffen, daß der Koeffizient C gleich Eins wird. Beginnen wir mit der letzten Methode, d. h. setzen wir C = 1, also

$$f = \frac{m m_1}{r_2} \cdot (12)$$

Es ist hierbei von größter Wichtigkeit, dessen eingedenk zu bleiben, daß wir es, bei Benutzung von (12) für die Newtonsche Gravitationsformel nicht etwa mit absoluten Einheiten zu thun haben, sondern eine ganz besondere und eigenartige Krafteinheit einführen. Setzt man nämlich in (12) $m=m_1=1$ und r=1, so erhalten wir für die Kraft den Wert f=1. Wählt man also die Einheiten der Masse und Länge willkürlich, so muß man als Einheit der Kraft diejenige Kraft gelten lassen, mit welcher sich zwei der gewählten Masseneinheiten anziehen, falls sie voneinander um die gewählte Längeneinheit abstehen.

Diese Krafteinheit hat mit der absoluten Krafteinheit nichts zu thun; letztere erteilt (vergl. S. 77) der Masseneinheit die Einheit der Beschleunigung. Unsere neue Krafteinheit wollen wir als astronomische Krafteinheit bezeichnen.

Interessant ist es, die astronomische mit derjenigen absoluten Krafteinheit zu vergleichen, bei welcher die Grundeinheiten der Masse und Länge Gramm und Centimeter sind. In diesem Falle ist die absolute Krafteinheit die Dyne (wenn gleichzeitig die Sekunde als Zeiteinheit gilt); die astronomische Krafteinheit dagegen ist, wie aus (11) hervorgeht, das in Formel (1) enthaltene C. Unsere Aufgabe kommt somit darauf hinaus, die Kraft C in Dynen auszudrücken. Zu diesem Zwecke wollen wir ein und dieselbe Kraft, nämlich das Gewicht p der Grammasse, an der Erdoberfläche zuerst in Dynen und sodann in astronomischen Einheiten C ausdrücken.

Auf S. 81 hatten wir gefunden, dass das Gewicht p (die französische, "Gramm" genannte Gewichtseinheit) gleich ist (vergl. S. 90.)

Andererseits ist p gleich derjenigen Kraft, mit welcher sich die Erde, deren Masse gleich $M=\frac{4}{3}\pi R^3\delta$ (wo R der Radius und δ die mittlere Dichte der Erde sind) ist und die Masse eines Gramm, m=1, gegenseitig anziehen. Somit ergiebt Formel (1)

$$p = C \frac{Mm}{R^2} = \frac{4}{3} \pi R \delta C = \frac{2}{3} \delta . 2 \pi R C \cdot \cdot .$$
 (14)

Es ist $2\pi R = 40\,000\,000$ Metern = 4,10. Centimetern; als mittlere Erddichte möge die Zahl $\delta = 5,51$ gelten. Vergleicht man (13) mit (14), so erhält man nach dem C. G. S.-System, wenn man den Faktor C als Kraft betrachtet (streng genommen ist er nur numerisch einer Kraft gleich)

$$C = \frac{3 \times 981}{2.6.2 \, \pi R} \, \text{Dyn.} = \frac{3 \times 981}{2 \times 5.51 \times 4 \times 10^9} \, \text{Dyn.}$$

oder

Nimmt man also Gramm, Centimeter und Sekunde als Einheiten für Masse, Länge und Zeit an, so ist die astronomische Krafteinheit etwa 15 Millionen mal kleiner als die absolute Krafteinheit. Mit anderen Worten heifst das: ein Gramm zieht ein anderes auf ein Centimeter Entfernung mit einer Kraft an, die nur gleich dem 15 millionten Teil einer Dyne oder etwa gleich dem ebensovielten Teile eines Milligramms ist.

§ 3. Negative Dichte. Die Einführung des Begriffs der negativen Dichte ist in der Lehre vom Magnetismus und der Elektricität äusserst wichtig, ja sogar notwendig; doch auch in der Lehre von der allgemeinen Gravitation ist sie von Nutzen. Die Vorstellung von Massen mit negativer Dichte ist eine Fiktion; solche Massen giebt es in der Natur nicht. Für gewöhnlich bezeichnet man sie als "negative Massen" und obgleich dieser Ausdruck nicht glücklich gewählt ist, so wollen wir doch an ihm der Kürze halber festhalten.

Als negative Massen wollen wir also derartige fingierte Massen bezeichnen, deren Wirkung unter sonst gleichen Bedingungen der Wirkung positiver Massen entgegengesetzt ist. Wenn eine positive und eine negative Masse unter gleichen Verhältnissen Wirkung en hervorbringen, die der Größe nach gleich, der Richtung nach entgegengesetzt sind, so sagen wir, die Massen seien ihrer Menge nach gleich. Nehmen wir z. B. an, die Masse m ziehe die Masse m_1 mit der Kraft f an; dann wird die fingierte Masse -m an die Stelle von m gebracht, die Masse m_1 mit der Kraft f abstossen. Läßt man auch hier die Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung gelten, so muß man voraussetzen, daß auch Masse m_1 die Masse -m abstösst; endlich muß man der Konsequenz halber auch annehmen, daß eine Masse $-m_1$, an die Stelle von m_1 gebracht, die Masse -m anzieht.

Wir wollen in diesem Abschnitte der Bequemlichkeit halber annehmen, dass Massen mit gleichem Vorzeichen sich anziehen, solche mit entgegengesetztem Vorzeichen dagegen sich abstossen. Dabei ist es einfacher, die negativen Massen nicht etwa durch negative Zahlen zu kennzeichnen, sondern blöß symbolisch durch einen Buchstaben (z. B. m), sowohl die positiven als auch die negativen, indem man sich denkt, der Buchstabe selbst habe das Vorzeichen. Lässt man gleichzeitig gelten, die anziehenden Kräfte seien positiv, die abstossenden negativ, so werden alle Fälle der Wechselwirkung zweier Massen durch die allgemeine Formel

$$f = \frac{mm_1}{r^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

umfalst.

Haben m und m_1 gleiches Vorzeichen (beide + oder beide -), so ist f positiv, d. h. die Massen ziehen sich an; haben dagegen m und m_1 ungleiche Vorzeichen (eines +, das andere -), so ist f negativ, entsprechend der Abstossung.

Um gewisse Aufgaben einfacher lösen zu können, führt man den Begriff der Dichte d negativer, natürlich bloß fingierter Massen ein, indem man für sie die Beziehung m = vd gelten läßt, wo v der Zahlenwert des Volumens ist. Man setzt fest, negative Massen besäßen auch eine negative Dichte und stellt sich vor. die von ihnen hervorgerufenen Kräfte hätten eine entgegengesetzte Richtung wie die von Massen mit positiver Dichte hervorgerufenen.

Bisweilen ist es vorteilhaft, sich die gegebene Dichte aus zwei Teilen d_1 und d_2 bestehend zu denken, derart, daß $d=d_1+d_2$ ist. Anstatt eines Körpers denkt man sich dann im gegebenen Volumen gleichzeitig zwei Körper vorhanden, deren Dichte d_1 und d_2 ist.

Bezieht man obiges auch auf Körper mit negativer Dichte, so kann man die gleichzeitige Existenz zweier Körper von ungleichnamiger Dichte $+d_1$ und $-d_2$ in ein und demselben Raume annehmen, was dasselbe bedeutet, als ob sich in diesem Raume nur ein Körper von der Dichte $d=d_1-d_2$ befinde. Ist $d_1=d_2$, so ist d=0. Statt der Abwesenheit von Massen in einem gegebenen Raume kann man sich also auch das Vorhandensein zweier Massen denken, deren Dichten der Größe nach gleich, jedoch von entgegengesetztem Vorzeichen sind.

Die Einführung von negativen Massen ist bei Lösung vieler Aufgaben über die Anziehung der Körper von nicht geringem Nutzen. Nehmen wir an, wir hätten das Problem der Anziehung des Punktes M

Fig. 98.

A

B

d₁

d₂

durch die homogenen Körper A und B (Fig. 98) gelöst, In diesem Falle läst sich die Anziehung des Punktes M durch einen M Körper A bestimmen, welcher überall die Dichte d₁ hat, mit Ausnahme des Theiles B, der eine andere Dichte d₂ besitzt. Die Gesamtwirkung des ganzen nicht homogenen

Körpers besteht nämlich offenbar aus der Summe der Wirkungen zweier homogener Körper, des Körpers A, dessen Dichte d_1 und des Körpers B, dessen Dichte $d = d_2 - d_1$ ist. Falls $d_2 = 0$ ist (sich also inner-

halb A ein Hohlraum vorfindet), erhält man $d = -d_1$. Danach hat man zur Anziehung des massiv gedachten Körpers A die Abstossung von B hinzuzufügen, um die wahre Wirkung des Körpers A, der einen Hohlraum hat, zu erhalten.

§ 4. Actio in distans (Fernewirkung). Der Ausdruck "Fernewirkung" — Actio in distans — steht mit einer physikalischen Lehre im Zusammenhang, die einst allgemeine Geltung hatte, und einen schädlichen Einfluß ausgeübt, vielleicht sogar auf die Entwicklung der Physik hemmend eingewirkt hat.

Diese Lehre beruhte darauf, daß man die Möglichkeit zugab, ein Etwas (A) könne auf ein anderes Etwas (B), das sich von ihm in einer jede Berührung ausschließenden Entfernung befinde, unmittelbar einwirken.


Die Entstehung dieser Lehre war folgende. Newton hatte entdeckt, dass die Bewegungen, sowohl der Himmelskörper als auch der an der Erdoberfläche niederfallenden Körper derart vor sich gehen, als ob sich alle Körper mit einer Kraft anziehen, deren Größe nach Formel (1) oder (12) bestimmt wird. Die Frage nach der Ursache für das Auftreten einer solchen Kraft hatte er jedoch nicht berührt, ja sogar jeglichen Versuch hierzu durch seine Worte "hypotheses non Niemals und nirgends aber hatte er sich für die fingo" abgelehnt. Möglichkeit einer actio in distans ausgesprochen, noch auch behauptet. dals ein Körper A einen anderen Körper B unmittelbar an sich heranziehe, also dort eine Wirkung ausübe, wo er sich selbst nicht befindet. Indem Newton somit die Frage nach dem Mechanismus, der die allgemeine Gravitation zu stande bringt, unberührt liess, verlieh er dem von ihm entdeckten Gesetze einen rein beschreibenden Charakter. so dass man das Gesetz im Sinne Newtons etwa wie folgt zu formulieren hätte: die Bewegungen der Körper im Weltenraume sowohl als der an der Erdoberfläche fallenden, gehen derart vor sich, wie dies geschehen mülste, wenn sie sich gegenseitig anziehen würden. Cotes, ein Schüler Newtons, ist der erste gewesen, der den Gedanken einer "actio in distans", nach welcher sich die Körper unvermittelt anziehen, im Vorworte zur zweiten Auflage der "Principia", welches Newton vor dem Drucke nicht gelesen, klar ausgesprochen hat. Mochte man nun einerseits glauben, der im Vorworte zu seinem Werke ausgesprochene Gedanke werde von Newton gutgeheißen, mochte andererseits die großsartige Entwicklung der Himmelsmechanik, die auf dem keiner Erklärung bedürftigen, faktisch richtigen Gravitationsgesetze beruht, es bewirken, - kurz, es wurde vergessen, daß man in Newtons Gesetz nur eine Beschreibung vor sich habe; es wurde in demselben der endgültige Ausdruck eines in Wirklichkeit sich abspielenden physikalischen Prozesses erblickt.

Die Idee von einer Fernewirkung, die im 18. Jahrhundert unbeschränkte Herrschaft führte, erstarkte und erhielt neue Nahrung, als Coulombs Versuche gegen Ende desselben Jahrhunderts zeigten, daßs auch die magnetischen und elektrischen Kräfte auf die Wechselwirkung besonderer hypothetischer Stoffe (zweier Magnetismen und zweier Elektricitäten) zurückgeführt werden können, die unmittelbar in die Ferne nach Gesetzen, welche dem Newtonschen vollkommen analog sind, wirken.

Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte die "actio in distans" uneingeschränkt in der Wissenschaft. einer der größten Experimentatoren, zugleich aber auch um die Philosophie der Physik hochverdient, wies als erster auf die Unmöglichkeit der Annahme hin, dass ein Körper unmittelbar Kräfte und Bewegungen dort hervorrufen könne, wo er sich selbst nicht befindet. Ohne auf die Frage nach der Gravitation näher einzugehen, wandte er sich besonders den magnetischen und elektrischen Erscheinungen zu und wies darauf hin, dass bei diesen Erscheinungen das Zwischenmedium, das den Raum zwischen den sich scheinbar unmittelbar beeinflussenden Körpern erfüllt, die Hauptrolle spiele. Es ist hier nicht der Ort, sich über die weitere Geschichte dieser Frage zu verbreiten; wir werden uns mit derselben später bekannt machen. Es möge hier der Hinweis genügen, dass die Versuche des jungen, vorzeitig dahingegangenen deutschen Forschers H. Hertz die Richtigkeit der Faradayschen Grundideen über die Bedeutung des Zwischenmediums für die magnetischen und elektrischen Erscheinungen dargethan und für alle Zeit den Gedanken an eine actio in distans aus der Lehre von diesen Erscheinungen verbannt haben.

Gegenwärtig ist man allgemein zur Überzeugung gelangt, daß eine actio in distans bei keiner physikalischen Erscheinung zugegeben werden darf. Wie sie jedoch aus der Lehre von der allgemeinen Gravitation zu bannen sei, ist eine bis jetzt noch ungelöste Frage, obgleich nach dieser Richtung unzählige verschiedenartige Versuche von Gelehrten angestellt worden sind, die danach gestrebt haben, eine "mechanische" Erklärung der allgemeinen Gravitation zu finden. Die Hauptrolle bei allen diesen Erklärungen spielt die Annahme eines besonderen, den Weltraum erfüllenden Mediums, dessen Wirkungen die durch Formel (2) ausgedrückte Beschleunigung bedingen. Wir wollen auf

Fig. 99.



dies Gebiet, das vorläufig der reinen Spekulation angehört, nicht näher eingehen, uns aber dennoch einen flüchtigen Hinweis gestatten. Wir wissen, daß, wenn ein Körper A (Fig. 99) vorhanden ist, auf den Körper B eine Kraft f in der Rich-

tung nach A hinwirkt. Man kann sich nun eine derartige Kraft auf zweierlei Art wirkend denken: entweder als Zug, der auf B von der

Seite aa aus (als solch eine Zugkraft hat man sich die actio in distans gedacht) oder als Druck, der auf B von der Seite bb aus wirkt.

Man hat nun versucht, einen solchen Druck auf das Vorhandensein des Körpers A zurückzuführen. Zu dem Zwecke hat man angenommen, die Teilchen des Zwischenmediums befinden sich in fortwährender Bewegung nach allen Richtungen und stossen daher von allen Seiten her auf jeden Körper. Die Anwesenheit des Körpers A beschirmt dann gewissermaßen den Körper B vor den von links erfolgenden Stößen. Die Zahl der Stöße, die auf B von rechts her erfolgt, ist somit größer als die von links her und dieser Überschuß an Stößen soll die Ursache für das Auftreten der Kraft f bilden (vergl. Isenkrahe, Rätsel der Schwerkraft, 1879).

Indem wir jüngere Leser davor warnen, sich frühzeitig mit ähnlichen Spekulationen zu beschäftigen, wollen wir zunächst bemerken, dass nichts darüber bekannt ist, was für ein Zwischenmedium hier gemeint ist, — ist es etwa der Aether, von welchem bereits öfters die Rede war, oder ist es ein besonderes, die Gravitation verursachendes? Eine unüberwindliche Schwierigkeit bereitet hier ferner das Faktum, dass die innerhalb des anziehenden Körpers vorhandenen Teilchen eine ebensolche Wirkung auf außerhalb gelegene Massen ausüben, wie die an seiner Oberstäche besindlichen, und daß die Materie selbst gewissermaßen absolut durchläßig für die allgemeine Anziehungskraft der Körper ist. — Eine Übersicht über die "Erklärungsversuche" der Gravitation und die hierher gehörige Litteratur findet man in dem Artikel "Über Fernwirkungen" von Drude in der Beilage zu W. A. 62, 1897 (p. I—XLIX).

Vielleicht wird es niemals gelingen, die Frage nach dem Zustandekommen der allgemeinen Gravitation zu lösen; des ungeachtet darf
man nicht vergessen, dass die Lehre von einer actio in distans nicht
nur aus dem Gebiete der magnetischen und elektrischen Erscheinungen
ausgewiesen ist, sondern auch bei Erklärung keiner einzigen Gruppe
von physikalischen Erscheinungen in Anwendung kommen darf; die
Lehre von der Fernewirkung ist eine einfache und bequeme Art einer
Beschreibung der Erscheinungen: letztere erfolgen so, als ob eine
Fernewirkung existierte.

Von einigen Seiten ist die Ansicht ausgesprochen worden, die Schwere sei eine Grundeigenschaft der Materie, die untrennbar mit ihr verbunden ist und eines der Kennzeichen ihrer Existenz bilde; eine Erklärung sei daher überhaupt unmöglich, dürfe mithin nicht gefordert werden. Die ganze Aufgabe sei mit Auffindung des Gravitationsgesetzes bereits endgültig gelöst. Mit einer solchen Auffassung kann man nicht einverstanden sein; wollte man sie in anderen Gebieten der Physik zur Geltung bringen, so würde diese ganze Wissenschaft damit aufgehoben und zerstört werden.

An dieser Stelle läst sich etwas nachtragen, was im Vorhergehenden übergangen worden ist. Auf S. 20 war gesagt worden, man könne dem Äther ein Gewicht nur unter gewissen Einschränkungen zusprechen. Nach dem unmittelbar Vorhergehenden ist es klar, worin diese Einschränkung besteht: läst man gelten, das die Ursache der Schwere auf besonderen Eigenschaften des Äthers beruht, so ist natürlich an die Möglichkeit einer Wirkung der Schwere im Äther selbst wohl kaum zu denken, wie künstlich erdacht auch die betreffenden Bedingungen sein mögen, die man sich zu diesem Zweck konstruiert.

Auf S. 127 war der Gedanke ausgesprochen worden, dass potentielle Energie vielleicht überhaupt nicht in der Welt existiere, sondern dass in allen Fällen, wo die Fähigkeit eines Systems von Körpern eine gewisse Arbeit zu leisten nur durch deren gegenseitige Lage bedingt erscheint, wir es in der That mit kinetischer Energie eines uns noch unbekannten Stoffes zu thun haben. Wenn wir ein Gewicht heben. so verwenden wir einen Teil der in unseren Muskeln angesammelten Energie zur Leistung einer Arbeit, als deren Resultat, wie wir sagen, die potentielle Energie der sich anziehenden Körper, d. h. der Erdkugel und des gehobenen Gewichts, auftritt. Existiert indes eine actio in distans nicht, ist die Ursache für die scheinbare Anziehung in der Bewegung eines besonderen Mediums (eventuell des Äthers) zu suchen, so müssen wir als direktes Resultat der durch das Aufheben eines Gewichts geleisteten Arbeit eine Vergrößerung der kinetischen Energie dieses Mediums bezeichnen; fällt dagegen ein Körper, so geht die Energie des Mediums in Bewegungsenergie des fallenden Körpers über.


§ 5. Anziehung einer Kugelschale und einer Kugel auf einen Punkt. Es sei eine Kugelschale von sehr geringer Dicke c, der Dichte δ und dem Radius R

gegeben; dann ist seine Gesamtmasse M gleich

$$M = 4 \pi R^2 c \delta . . (17)$$

In Fig. 100 ist die Dicke der Schale c überhaupt nicht angedeutet dund ist dieselbe im Durchschnitt als Kreislinie gezeichnet.

Wir wollen nun bestimmen, mit welcher Kraft F_i die Kugelschale auf einen materiellen Punkt m (dessen Masse = m ist) wirkt, der innerhalb derselben gelegen ist und mit welcher Kraft F_e sie auf einen aufserhalb derselben gelegenen Punkt einwirkt.



Nehmen wir an, die Masse m befinde sich im Punkte A (Fig. 100). Konstruieren wir nach beiden Seiten den unendlich kleinen Raumwinkel ω ; derselbe schneidet aus der Kugelschale zwei Flüchenelemente σ_1 und σ_2 heraus, deren Massen $m_1 = \sigma_1 c \delta$ und $m_2 = \sigma_2 c \delta$ sind und welche die Masse m mit den Kräften f_1 und f_2 anziehen,

$$f_1 = \frac{m_1 m}{r_1^2} = \frac{c \delta m \sigma_1}{r_1^2} \text{ and } f_2 = \frac{c \delta m \sigma_2}{r_2^2} \cdot \cdot \cdot (18)$$

die nach entgegengesetzten Seiten gerichtet sind; r_1 und r_2 bedeuten hier die Entfernungen von A nach σ_1 resp. nach σ_2 .

Beschreiben wir ferner um A als Mittelpunkt zwei Kugelflächen mit den Radien r_1 und r_2 und seien s_1 und s_2 die Flächenelemente, die aus ihnen durch den Raumwinkel ω herausgeschnitten sind. Offenbar ist

$$s_1 = r_1^2 \omega, \quad s_2 = r_2^2 \omega \ldots \ldots$$
 (19)

Verbinden wir nun das Zentrum C mit σ_1 und σ_2 , so erhalten wir eine Figur, die sich unendlich wenig von einem gleichschenkligen Dreieck unterscheidet; $\angle Cm_1A = \angle Cm_2A = \alpha$. Der Winkelzwischen σ_1 und s_1 ist gleich dem Winkelzwischen ihren Normalen R und r_1 , d. h. $\angle (\sigma_1, s_1) = \alpha$ und ebenso $\angle (\sigma_2, s_2) = \alpha$. Aber s_1 ist die Projektion des Elements σ_1 auf die Kugelfläche (mit dem Radius r_1), und daher ist $s_1 = \sigma_1 \cos(\sigma_1, s_1) = \sigma \cos \alpha$; hieraus folgt mit Rücksicht auf (19)

$$\sigma_1 = \frac{s_1}{\cos \alpha} = \frac{r_1^2 \omega}{\cos \alpha}; \quad \sigma_2 = \frac{s_2}{\cos \alpha} = \frac{r_2^2 \omega}{\cos \alpha}.$$

Setzt man diese Werte in Formel (18) ein, so kommt

$$f_1 = \frac{c\delta\omega m}{\cos\alpha}; \quad f_2 = \frac{c\delta\omega m}{\cos\alpha}.$$

Es ist also $f_1 = f_2$, d. h. die Elemente der Kugelschale, welche durch den Raumwinkel ω herausgeschnitten sind, ziehen die in A befindliche Masse m an mit Kräften, die an Größe gleich, der Richtung nach aber entgegengesetzt sind; ihre Resultante ist gleich Null. Legt man nun durch A als Scheitelpunkt nach allen möglichen Richtungen Raumwinkel, so kann man mit ihnen die ganze Kugelschale (siehe die punktiert gezeichneten Linien) in elementare Teile zerlegen, die paarweise einander gegenüberliegen und m mit gleicher Kraft anziehen. Die Kräfte, welche somit auf m wirken, heben sich paarweise auf, die ganze Kugelschale übt somit auf einen in ihrem Inneren gelegenen Punkt keinerlei Wirkung aus, d. h.

Gehen wir jetzt auf die Wirkung einer Kugelschale auf eine Masse m über, die in einem außerhalb der Schale gelegenen Punkte A

(Fig. 101) sich befindet. Der Abstand des Punktes A vom Kugelzentrum C sei gleich CA = x; R, c, δ und $M = 4\pi R^2 c \delta$ haben ihre frühere Bedeutung. Suchen wir Fig. 101.

frühere Bedeutung. Suchen wir zunächst auf CA einen solchen Punkt B, daß der Radius Cg die mittlere Proportionale zwischen CA = x und CB = a darstellt, daß also

dafs der Radius
$$Cg$$
re Proportionale zwi-
 $= x$ und $CB = a$
afs also
$$\frac{a}{R} = \frac{R}{x} \cdot \cdot \cdot (21)$$

ist.

Durch B legen wir einen unendlich kleinen Raumwinkel ω , dessen Richtung in Fig. 101 eben nur angedeutet ist. Er schneidet aus der Oberfläche der Kugelschale zwei Flächenelemente σ_1 und σ_2 heraus, die sich bei den Punkten D und E befinden, aus der Schale selbst aber die Massen $m_1 = \sigma_1 c \delta$ und $m_2 = \sigma_2 c \delta$. Verbinden wir nun D und E mit C und A; sei ferner $\angle CDB = \angle CEB = \alpha$, $BD = p_1$, $BE = p_2$, $DA = r_1$ und $EA = r_2$. Endlich seien f_1 und f_2 die Kräfte, mit denen die in A befindliche Masse m von den Elementen m_1 und m_2 der Kugelschale angezogen wird. Wir erhalten

$$f_1 = \frac{m_1 m}{r_1^2} = \frac{\sigma_1 c \delta m}{r_1^2}; \ f_2 = \frac{\sigma_2 c \delta m}{r_2^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

Um B beschreiben wir wieder mit den Radien p_1 und p_2 zwei Kugelflächen, die durch D und E gehen. Möge der Raumwinkel ω aus ihnen die Flächenelemente s_1 und s_2 herausschneiden. Wie schon früher, ist $s_1 = p_1^2 \omega = \sigma_1 \cos \alpha$; $s_2 = p_2^2 \omega = \sigma_2 \cos \alpha$. Setzt man die hieraus erhaltenen σ_1 und σ_2 in (22) ein, so erhält man

$$f_1 = \frac{c\delta m\omega}{\cos\alpha} \left(\frac{p_1}{r_1}\right)^2; \ f_2 = \frac{c\delta m\omega}{\cos\alpha} \left(\frac{p_2}{r_2}\right)^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

 $\triangle DCB$ und $\triangle DCA$ sind einander ähnlich, denn Winkel C ist ihnen gemeinsam, die Seiten dieses Winkels aber stehen in Proportion; (21) giebt CB:CD=CD:CA.

Aus der Ähnlichkeit dieser Dreiecke folgt, daß $\angle DAC = \angle CDB = \alpha$ und ferner, daß $\frac{BD}{DA} = \frac{CD}{CA}$ oder $\frac{p_1}{r_1} = \frac{R}{x}$ ist. Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke ECB und ECA folgt, daß $\angle CAE = \angle CEB = \alpha$ und $\frac{p_2}{r_2} = \frac{R}{x}$ ist. Setzt man die gefundenen Relationen in (23) ein, so ergiebt sich

$$f_1 = f_2 = \frac{c \delta m \omega R^2}{x^2 \cos \alpha} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (24)$$

Es sind also die Kräfte f_1 und f_2 einander gleich und bilden den gleichen Winkel α mit der Richtung von CA; ihre Resultante f ist nach dem Mittelpunkte gerichtet und ist gleich

$$f = 2f_1 \cos \alpha = \frac{2 c \delta m \omega R^2}{x^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (25)$$

Legt man durch B unendlich viele Raumwinkel, so zerlegt man dadurch die Kugelschale in Elementenpaare, von denen jedes eine resultierende Kraft f, die nach dem Mittelpunkte gerichtet ist, giebt. Die gesuchte Kraft F_e , mit welcher die ganze Kugelschale auf die Masse m anziehend wirkt, erhält man durch einfache Summation der Kräfte f, d. h.

$$F_{\epsilon} = \sum f = \sum_{i} \frac{2 c \delta m \omega R^{i}}{x^{2}} = \frac{2 R^{2} c \delta m}{x^{2}} \sum_{i} \omega.$$

Die Summe der Raumwinkel ω , welche die ganze Kugelschale erfüllen, ist gleich 2π , da jeder von ihnen ein Doppelwinkel ist. Setzt man demgemäß $\Sigma \omega = 2\pi$ und beachtet, daß die ganze Masse M der Kugelschale gleich $4\pi R^2 c\delta$ ist, so kommt

$$F_{\epsilon} = \frac{Mm}{x^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$

Diese Formel lehrt uns, daß die Wirkung einer dünnen Kugelschale auf einen außerhalb derselben gelegenen Punkt derart ist, als ob die ganze Masse der Kugelschale in ihrem Mittelpunkte vereinigt wäre.

Eine homogene Kugelschale von endlicher Dicke kann man sich in eine unendliche Zahl konzentrischer, unendlich dünner Schalen zerlegt denken.

Wendet man sodann auf diese Schalen Formel (20) und (26) an, so sieht man, daß auch eine Kugelschale von endlicher Dicke auf einen innerhalb desselben gelegenen Punkt keine Wirkung ausübt, auf einen außerhalb gelegenen dagegen so wirkt, als ob ihre gesamte Masse in ihrem Mittelpunkte vereinigt wäre.

Eine massive homogene Kugel kann ebenfalls in konzentrische Schalen zerlegt werden, daher ist auch ihre Wirkung auf einen außerhalb gelegenen Punkt derart, als ob die Gesamtmasse der Kugel in ihrem Mittelpunkte vereinigt wäre. Wir haben von diesem Satze schon auf Seite 206 Gebrauch gemacht. Auf die Masse m, welche sich in der Entfernung x vom Kugelzentrum befindet, wirkt eine Kraft

$$F_e = \frac{Mm}{x^2} = \frac{4}{3} \frac{\pi R^3 \delta m}{x^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (27)$$

Befindet sich die Masse m an der Kugeloberfläche selbst, so ist die Kraft

$$F = \frac{Mm}{R^2} = \frac{4}{3} \pi R \delta m \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$


Wollen wir nunmehr die Kraft F_i bestimmen, mit welcher eine massive Kugel auf eine innerhalb derselben im Abstande x < R vom Kugelzentrum befindliche Masse einwirkt. Denken wir uns eine mit der gegebenen Kugel konzentrische Kugelfläche konstruiert, deren Radius gleich x sei; dieselbe wird durch m gehen und die gegebene Kugel in zwei Stücke teilen: in eine Kugelschale, innerhalb deren m liegt, von welcher es also keine Wirkung erfährt und eine Kugel mit dem Radius x, an deren Oberfläche sich m befindet. Letztere Kugel zieht m nach ihrem Mittelpunkte mit einer Kraft, die erhalten wird, wenn man in (28) x an Stelle von R einsetzt. Wird x vom Zentrum nach m hin positiv gerechnet, so hat man den Ausdruck für die Kraft F_i mit einem Minuszeichen zu versehen, um dadurch anzudeuten, dass dieselbe zum Zentrum hinwirkt, d. h. nach der negativen Seite hin:

$$F_i = -\frac{4}{3} \pi \delta x m \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

Hiernach ist die Anziehung einer massiven Kugel auf einen innerhalb derselben gelegenen Punkt proportional dem Abstande des letzteren vom Kugelzentrum und nach dem Zentrum gerichtet.

Formel (29) ist (20) auf Seite 136 analog, wo anstatt x die Größes s vorkommt. Sonach würde die Masse m, wenn sie sich in einer durchs Zentrum einer homogenen Kugel gehenden ganz engen Röhre frei bewegen könnte und nur der Anziehung dieser Kugel unterworfen wäre, eine harmonische Schwingungsbewegung ausführen. Vergleicht man Formel (29) mit der eben herangezogenen Formel (20), so darf man nicht etwa c gleich $\frac{4}{3}$ π δ setzen, denn in Formel (20) ist die Kraft in absoluten, hier aber in astronomischen Einheiten ausgedrückt.

§ 6. Das homogene Kraftfeld. Denken wir uns eine homogene Kugel, deren Zentrum in A (Fig. 102) liegt und innerhalb der-



selben eine kugelförmige Höhlung mit dem Zentrum B und bestimmen wir die Kraft f, die auf eine in der Höhlung im Punkte M befindliche Masse m wirkt. Sei die Dichte der größeren Kugel. Eine Kugel, in welcher sich ein Hohlraum befindet, kann man durch zwei zusammengehörige Kugeln ersetzen: eine massive mit dem Zentrum A und der Dichte d und eine andere, ebenfalls massive mit dem Zentrum B und der Dichte — d (vergl. Fig. 98

und das auf Seite 211 Gesagte). Die erste dieser Kugeln zieht die Masse m mit der Kraft $f_2 = ME$ nach A hin an, welche Kraft nach (29) dem Abstande MA proportional ist. Man kann demnach $f_1 = K.MA$ setzen, wo K nur von der Dichte δ , nicht aber vom Kugelradius abhängt [vergl. (29)]. Die zweite Kugel stösst die Masse m mit der Kraft $f_2 = MD$ ab. Die Kraft f_2 ist nach B gerichtet und gleich $f_2 = K.MB$. Konstruiert man die Resultante f, so sieht man, daß $\triangle CDM \sim \triangle AMB$ ist, denn es ist $\triangle CDM = \triangle AMB$ und ferner

$$\frac{MD}{CD} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{K \cdot MB}{K \cdot MA} = \frac{MB}{MA}.$$

Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke folgt, daß $\angle DMC = \angle MB.1$, folglich MC = f und parallel zu BA ist. Dasselbe bezieht sich auf alle Punkte M der Höhlung. Ferner ist

Drückt man f in astronomischen Einheiten aus, so ist

$$K = \frac{4}{3} \pi \delta m \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$$

Formel (30) zeigt uns, dass die Kraft f der Größe nach von der Lage des Punktes M innerhalb der Höhlung unabhängig ist.


Ein kugelförmiger Hohlraum im Inneren einer homogenen Kugel stellt ein homogenes Kraftfeld (Seite 97) dar, d. h. auf eine innerhalb desselben befindliche Masse mwirkt, einerlei welchen Punkt die Masse einnimmt, ein und dieselbe Kraft, die der Verbindungsgeraden des Kugel- und Hohlraumzentrums parallel und dem Abstande dieser Zentren voneinander proportional ist.

Die Intensität (Seite 97) dieses homogenen Kraftfeldes hängt von den Radien der Kugel und des kugelförmigen Hohlraumes nicht ab. Fallen die Zentren von Kugel und Hohlraum zusammen (a=0), so wird die Intensität des Feldes gleich Null und wir haben den Fall einer homogenen Kugelschale, für welche, wie wir sahen, $F_i=0$ ist.

Stellen wir uns zwei Kugeln ABCFA (Fig. 103) mit der Dichte $+\delta$ und AECDA mit der Dichte $-\delta$ vor; zusammengenommen bestehen sie aus der positiven Masse ABCEA, der negativen Masse AFCDA und dem linsenförmigen Hohlraume AECFA. In derselben Weise wie vorhin finden wir, daß dieser Hohlraum ein gleichförmiges Kraftfeld darstellt, dessen Intensität der Dichte δ und dem Abstande der Mittelpunkte beider Kugeln proportional ist.

Besonders wichtig ist, wie wir sehen werden, der Fall, wo die Radien beider Kugeln gleich und ihre Zentren c_1 und c_2 (Fig. 104)

einander außerordentlich nahe sind. In diesem Falle ist das homogene Kraftfeld in einem fast kugelförmigen Raume enthalten, der von



zwei gleichen Wülsten (in der Figur schraffiert) von positiver resp. negativer Masse umgeben ist. Setzt man $c_1c_2=a$, so ist, wie man leicht sieht, die Dicke c des Wulstes an einer beliebigen Stelle M angenähert gleich


wo φ der Winkel zwischen der durch die Zentren c_1 und c_2 gehenden Geraden AB und dem von c_1 oder c_2 (für ein sehr kleines $c_1c_2=a$ ist dies gleichgültig) nach M gezogenen Radius ist. Je kleiner $c_1c_2=a$ ist, desto genauer ist Formel (32).

Misst man die Kräfte in astronomischen Einheiten, d. h. geht man von Formel (12) auf Seite 209 aus, so wird die Intensität des Feldes $\psi = f:m$ gleich

$$v = \frac{4}{3} \pi \delta a \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)^*$$

wo a die größte Dicke der beiden Wülste ist.

§ 7. Spezieller Fall der Anziehung einer ellipsoidischen Schale auf einen Punkt. Stellen wir uns eine unendlich dünne homogene Schale (mit der Dichte ö) vor, welche von den Oberflächen



zweier ähnlicher und ähnlich gelegener Ellipsoide (Fig. 105) begrenzt ist. Es sind mithin die Achsen a, b, c resp. u_1 , b_1 , c_1 beider Ellipsoide einander proportional, also

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (34)$$


In der analytischen Geometrie wird bewiesen, dass, wenn man durch einen beliebigen Punkt M eine Gerade zieht, die zwischen beiden Ellipsoidflächen gelegenen Abschnitte derselben einander gleich sind, also $fd = pq = \alpha$ ist. In M befinde sich die Masse m; legen wir durch M als Scheitel einen unendlich kleinen Raumwinkel ω . Derselbe schneidet aus der Schale zwei Massen m_1 und m_2 heraus, welche die Masse m mit den Kräften f_1 resp. f_2 anziehen, wobei

$$f_1 = \frac{m_1 m}{r_1^2}; \quad f_2 = \frac{m_2 m}{r_2^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (35)$$

Legt man durch f und d Kugelflächen, deren Zentrum M ist, so schneidet unser Raumwinkel aus der von diesen Flächen begrenzten Kugelschale das Element fdih heraus, dessen Volumen sich von demjenigen des Elementes fdeg um eine im Vergleich zu den Elementen selbst verschwindende Größe unterscheidet. Man kann daher setzen $m_1 = \delta r_1^2 \omega \times fd = \delta r_1^2 \omega \alpha$; ebenso ist $m_2 = \delta r_2^2 \omega \alpha$. Setzt man diese Werte für m_1 und m_2 in Formel (35) ein, so kommt $f_1 = f_2$.

Hieraus ergiebt sich, wie vorhin für die Kugelschale: Eine von zwei ähnlichen und ähnlich gelegenen Ellipsoidflächen begrenzte Schale übt auf einen in ihrem Hohlraum gelegenen Punkt keine Wirkung aus.

§ 8. Anziehung einer unendlichen Ebene auf einen Punkt. Stellen wir uns eine unendlich große, dünne Scheibe vor, deren Dicke c, deren Dichte δ sei. Denken wir uns einen Teil dieser Scheibe mit der Oberfläche σ ; die Masse m_1 dieses Teiles ist dann gleich $m_1 = c \delta \sigma$. Stellen wir uns ferner vor, die Dicke c nehme ab, während die Dichte δ zunimmt, so daß $c \delta = k$ konstant bleibt. Im Grenzfalle erhalten wir dann eine Ebene AB (Fig. 106), die mit einer Schicht



eines Stoffes bedeckt ist, wobei wir jedoch die Dicke dieser Schicht vernachlässigen können. Auf dem Teile σ unserer Ebene befindet sich die Stoffmenge $m_1 = k\sigma$; wir sagen in diesem Falle, der Stoff habe die Oberflächendichte k und nennen die Massen selbst Oberflächenmassen. Die gewöhuliche (Volumen-) Dichte dieser Massen ist unendlich groß. Berechnen wir nunmehr die Kraft F, mit welcher die Ebene die in M befindliche Masse m anzieht. 1st $MN \perp AB$, so ist die hraft F offenbar von M nach N gerichtet. Sei nun σ ein

kleiner Teil der Ebene AB mit der Masse $m_1 = k\sigma$; sei ferner r die Entfernung $M\sigma$, ω der Raumwinkel, unter welchem der Teil σ unserer Ebene erscheint und endlich $-NM\sigma = \alpha$. Wir beschreiben nun um M mit dem Radius r eine Kugelfläche, aus welcher der Raumwinkel ω das Stück s herausschneidet; dann ist $s = \sigma \cos \alpha$. Die Kraft f, mit welcher die Masse $m_1 = k\sigma$ die Masse m anzieht, ist gleich $f = \frac{mm_1}{r^2}$

 $=rac{m\,k\,\sigma}{r^2}$. Danach folgt, dass die Resultante F aller Kräfte f gleich ist

$$F = \sum f \cos \alpha = \sum \frac{m k \sigma \cos \alpha}{r^2} = \sum \frac{m k s}{r^2} = \sum \frac{m k \sigma}{r^2} = \sum m k \omega = m k \sum \omega.$$

 $\Sigma \omega$ ist gleich dem Raumwinkel, unter welchem die unendliche Ebene AB vom Punkte M aus erscheint; dieser Winkel ist offenbargleich 2π , also

Die Kraft, mit welcher eine unendliche Ebene AB einen außerhalb derselben liegenden Punkt M anzieht, hängt vom Abstande MN = h dieses Punktes M von der Ebene nicht ab. Wir haben mithin zu beiden Seiten der Ebene ein gleichförmiges Kraftfeld, dessen Intensität ψ gleich ist

Siebentes Kapitel.

Elemente der Potentialtheorie.

§ 1. Punktfunktionen. Den folgenden Elementen der Potentialtheorie müssen wir einige Worte über Punktfunktionen vorausschicken. Jede Größe, die sich auf einen bestimmten Punkt bezieht, wird Punktfunktion genannt. So ist z. B. die Temperatur eine Punktfunktion, da sich ihr Wert im allgemeinen von Punkt zu Punktändert und man vom Werte der Temperatur in einem gegebenen Punkte M reden kann. Sei A ein gegebener Punkt und r der Abstand eines anderen Punktes M von A; dann sind r, r^2 , $\frac{1}{r}$, $\frac{1}{\sqrt{r}}$ u. s. w. ebenfalls Funktionen des Punktes M, da der Wert dieser Größen von der Lage des Punktes M abhängt.

Jede Funktion V eines Punktes M kann man als Funktion der Koordinaten x, y, z dieses Punktes ansehen, d. h. man kann V = f(x, y, z) setzen. So ist z. B. $V = \frac{1}{r}$ eine Punktfunktion von der Form

$$V = \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}},$$

wenn a, b, c die Koordinaten des Punktes A sind. Der geometrische Ort der Punkte, für welche V ein und denselben Wert C hat, stellt eine gewisse Fläche dar; ihre Gleichung lautet

$$V = f(x, y, z) = C.$$

Eine solche Fläche heißt die Niveaufläche (Iso-Fläche) der gegebenen Punktfunktion. So nennt man eine Fläche, deren sämtliche Punkte die gleiche Temperatur haben, eine isothermische Fläche. Legt man der Zahl C verschiedene Werte bei, so erhält man unendlich viele Niveauflächen; durch jeden Punkt des Raumes geht eine solche Fläche und nur eine, wenn die Funktion eindeutig ist. Durch jeden Punkt des Raumes kann man eine Kurve ziehen, welche die Niveauflächen senkrecht durchsetzt, so daß in jedem Punkte A die Kurventangente senkrecht ist zur Tangentialebene der Niveaufläche, welche durch A geht. Solche Kurven heißen orthogonale Trajektorien eines Systems von Niveauflächen.

§ 2. Das Potential einer anziehenden Masse (eines materiellen Punktes). In diesem Kapitel werden wir vom Ausdrucke

ausgehen, wo f die Kraft bedeutet, mit welcher sich zwei im Abstande r voneinander befindliche Massen m und m_1 anziehen. Die hier zu Grunde liegende Krafteinheit ist die astronomische, welche 15 Millionen mal kleiner als die C. G. S.-Einheit, d. h. die Dyne ist, falls man die Massen m und m_1 in Grammen, die Entfernung r in Centimetern milst. Für die Arbeit R wählen wir wie früher den Ausdruck.

wo s der Weg ist, welchen der Angriffspunkt der Kraft f in der Richtung der letzteren durchläuft. Milst man hierbei s in Centimetern, so führt man eine besondere Arbeitseinheit ein, die gleich $\frac{1}{15\,000\,000}$ Erg ist (vergl. S. 105).

Es sei nun im Punkte A (Fig. 107) die Masse m vorhanden; in der Entfernung r wählen wir einen geometrischen Punkt B und

nennen die Größe V, deren Zahlenwert durch die Formel

gegeben ist, das Potential des Punktes B oder das Potential im Punkte B. Dieses Potential wird gewissermaßen durch die Anwesenheit der Masse m in A "hervorgerufen". In verschiedenen Punkten B ist das Potential im allgemeinen verschieden; das Potential ist somit eine Punktfunktion. Die Niveau-Fig. 107.

flächen des Potentials sind konzentrische Kugelflächen, deren Zentrum A ist. A Die orthogonalen Trajektorien der m

Die orthogonalen Trajektorien der Niveauflächen sind die Radien obiger Kugelflächen, d. h. von A ausgehende

Gerade. Das Potential ist eine abnehmende Funktion, wenn der Abstand von A, d. h. r zunimmt. Für unendlich ferne Punkte strebt das Potential dem Grenzwerte Null zu. Geht man von B in der Richtung nach A, d. h. nach der Seite des wachsenden Potentials um das unendlich kleine Wegstück $BB_1 = \sigma$ weiter, so findet man in B_1 für das Potential den neuen Wert $V + \Delta V$. Hier bedeutet ΔV die Änderung des Potentials, die dem Übergang von B nach B_1 entspricht.

Offenbar ist $V + \Delta V = \frac{m}{r - \sigma}$, also $\Delta V = \frac{m}{r - \sigma} - \frac{m}{r} = \frac{m\sigma}{r(r - \sigma)}$.

Ist σ sehr klein, so kann man $r\sigma$ vernachlässigen und erhält

$$\Delta V = \frac{m\sigma}{r^2} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (4)$$

Wenn irgend eine Masse m_1 sich von B nach B_1 bewegt, so verrichtet die Kraft f der Anziehung zwischen m und m_1 eine elementare

Arbeit, die wir mit ΔR bezeichnen wollen. Da die Kraft f von B nach A gerichtet ist, so ist $\Delta R = f\sigma$ $= \frac{m m_1}{r^2} \cdot \sigma.$ Durch Vergleichung mit

(4) ergiebt sich

$$\Delta R = m_1 \Delta V. . . (5)$$

d. h. die elementare Arbeit einer Anziehungskraft wird durch das Produkt aus der fortbewegten Masseundder Potentialänderung, welche dieser Fortbewegung entspricht, gemessen.




Fig. 108.

Hat die Masse m_1 die endliche Wegstrecke von B nach C (Fig. 108) zurückgelegt, so erhält man leicht die Gesamtarbeit R der Anziehungs-

ļ

kraft, wenn man den Weg BC in Wegelemente σ zerlegt, deren jedem die kleine Arbeitsgröße ΔR entspricht, so daß $R = \Sigma \Delta R$ ist. Sei nun $AB = r_1$, $AC = r_2$; die Potentiale der Punkte B und C sind V_1

$$= \frac{m}{r_1} \text{ und } V_2 = \frac{m}{r_2}; \text{ dann ist nach (5)}$$

$$R = \sum \Delta R = \sum m_1 \Delta V = m_1 \sum \Delta V.$$

 $\Sigma \Delta V$ stellt die Summe der kleinen Potentialänderungen dar, die den Strecken σ , in welche wir den ganzen Weg von B nach C zerlegten, entsprechen; offenbar ist diese Summe gleich der Gesamtänderung des Potentials, d. h. $\Sigma \Delta V == V_2 - V_1$ und daher

In Worten ausgedrückt heifst das:

Die Arbeit einer Anziehungskraft wird durch das Produkt aus der angezogenen Masse und der Differenz der Potentiale im Anfangs- und Endpunkte des Weges gemessen.

Die Anziehungskraft gehört zu den Zentralkräften (S. 110), daher hängt die Arbeit R weder von der Form des zurückgelegten Weges, noch auch von der Lage des Anfangs- und Endpunktes desselben auf zwei Kugelflächen mit den Radien r_1 und r_2 ab. die hier Niveauflächen des Potentials sind. Formel (6) giebt mithin auch die Arbeit, die von der Kraft f bei Fortbewegung der Masse m_1 auf dem Wege DgE geleistet wird.

Die Arbeit hängt blofs von der Potentialdifferenz derjenigen beiden Punkte ab, zwischen welchen die gegebene Masse sich bewegt hat.

Ist m = 1, so ist

d. h. die Potentialdifferenz zweier Punkte ist gleich der Arbeit, welche beim Transport der Masseneinheit von dem einen Punkte zum anderen geleistet wird. Es bewege sich nun die Masse $m_1 = 1$ auf einem beliebigen Wege von einem unendlich fernen Punkte zum Punkte M (Fig. 108), dessen Potential V ist. In diesem Falle ist $V_1 = 0$, $V_2 = V$ und wir erhalten statt (7)

Das Potential eines gegebenen Punktes ist gleich der Arbeit, welche von der anziehenden Kraft geleistet worden ist bei Überführung der Masseneinheit aus der Unendlichkeit nach diesem Punkt auf beliebigem Wege. Aus (6) folgt, dass R=0 ist, wenn Anfangs- und Endpunkt des zurückgelegten Weges auf derselben Niveaufläche des Potentials liegen.

Wenn sich m_1 von A entfernt, so wird die Arbeit R' geleistet entweder auf Kosten der Bewegungsenergie von m_1 selbst oder auf

Kosten eines beliebigen anderen Energievorrates. Im letzteren Falle sagt man, R' sei die Arbeit äußerer Kräfte. Der Massenverschiebung auf dem Wege ('B oder EgD muß die Arbeit R' entsprechen, welche ihrem absoluten Betrage nach gleich R ist. Der Unterschied besteht nur darin, dass hier der Anfangspunkt des Weges zum Endpunkte wird und umgekehrt. Unsere Formeln (6) und (8) geben $R' = m_1(V_2 - V_1)$ und R' = V, d. h.: Die von äußeren Kräften geleistete Arbeit wird durch das Produkt der bewegten Masse in die Potentialdifferenz zwischen dem Anfangs- und Endpunkte des Weges gemessen.

Das Potential eines gegebenen Punktes ist gleich der Arbeit, welche von äußeren Kräften geleistet werden müßte, um die Masseneinheit auf einem beliebigen Wege von diesem Punkte aus in die Unendlichkeit zu befördern.


Die Kraft f ist in jedem Punkte des Raumes nach A (Fig. 107 und 108) gerichtet, hat also dieselbe Richtung wie der Radius derjenigen Kugelfläche, welche die Niveaufläche des Potentiels darstellt.

Hieraus ergiebt sich folgender Satz: Die wirkende Kraft ist in jedem Punkte des Raumes senkrecht zur Niveaufläche des

Potentials, welche durch diesen Punkt geht. Die Kraftlinien sind die orthogonalen Trajektorien der Niveauflächen des Potentials.

Wir wollen nun wieder annehmen, die Massen m und m_1 befinden sich in den Punkten A und B (Fig. 109) im Abstande r voneinander. Wir führen hier eine neue Größe Wein, deren Zahlenwert durch die Formel

$$W = \frac{m m_1}{r} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (9)$$



bestimmt wird und die wir das Potential der Massen m und m_1 aufeinander nennen wollen. Ist V das Potential des Punktes B, welches durch Punkt A "hervorgerufen" ist und V_1 das durch B hervorgerufene Potential von A, d. h. ist $V = \frac{m}{r}$ und $V_1 = \frac{m_1}{r}$, so ist

$$W = \frac{m m_1}{r} = V m_1 = V_1 m \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9, a)$$

Rückt m_1 von B nach B', so ist die von der Kraft f geleistete Arbeit ΔR gleich $\Delta R = m_1 \Delta V = \Delta (m_1 V) = \Delta W$, d. h. gleich der Potentialänderung der Massen. In analoger Weise verrichtet die Kraft f der gegenseitigen Massenanziehung bei Verschiebung von Anach A' eine Arbeit, die gleich $\Delta R = m \Delta V_1$ ist, wo ΔV_1 die Potentialdifferenz der Punkte A und A_1 bedeutet. Hieraus folgt ΔR

 $= \Delta (m V_1) = \Delta W$. Welche von den beiden Massen ihre Lage also auch ändert, die Arbeit AR ist immer gleich der Änderung von W. Wenn zuerst m von A nach A' rückt, und darauf m_1 von B nach B'. so ist die gesamte, durch die gegenseitige Anziehung der beiden Massen m und m, geleistete Arbeit offenbar gleich der totalen Änderung der Größe W. Wir hatten aber gesehen, dass die Arbeit innerer Zentralkräfte unabhängig davon ist, auf welche Weise ein System aus einer Anordnung zu einer anderen gelangt ist (S. 112), daher ist auch bei gleichzeitiger Ortsveränderung der Massen m und m_1 die Arbeit ΔR numerisch gleich der Änderung der Größe W. Zerlegt man die endlichen Verschiebungen in ihre Elemente, so können wir hieraus leicht folgendes Resultat ableiten: Gelangen zwei materielle Punkte mit den Massen m und m_1 aus irgend einer Anfangslage in A und B, bei welcher ihr Potential W den speziellen Wert W, hat, auf irgend einem Wege in die neue Lage A_1 und B_1 (Fig. 109), für welche W den Wert W_2 hat, so ist hierbei die gesamte Arbeit R ihrer gegenseitigen Anziehung gleich

$$R = W_2 - W_1 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (10)$$

d. h. gleich der Differenz ihrer Potentiale für die End- und Anfangslage. Ist $AB = r_1$ und $A_1B_1 = r_2$, so ist

$$R = W_1 - W_1 = \frac{m m_1}{r_1} - \frac{m m_1}{r_1} \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Befanden sich die Massen anfänglich in unendlich großem Abstande und gelangten sie sodann auf beliebigen Wegen in eine Lage, bei welcher ihr Potential den Wert W hat, so hat man in (11) die Werte $W_1 = 0$, $W_2 = W$ einzusetzen und erhält

Das Potential zweier Punkte aufeinander ist gleich der Arbeit der zwischen ihnen wirksamen Anziehungskraft, welche bei ihrem Übergange aus unendlichem gegenseitigen Abstande in die gegebene Laggeleistet worden ist.

Wenn W_0 der größste Wert von W ist, der also der größstmöglichen Annäherung zweier Massen entspricht, so ist $R = W_0 - W$ die Gesamtarbeit, welche diese beiden Massen leisten können. Offenbar ist demnach $W_0 - W$ der gesamte Vorrat an potentieller Energie, den das betrachtete, aus zwei Massen bestehende System besitzt.

§ 3. Das Potential eines Systems wirkender Massen (materieller Punkte). Es sei ein System materieller Punkte m_1 , m_2 . m_3 , m_4 ... (Fig. 110) gegeben und es befinde sich der geometrische Punkt A von ihnen in den Abständen r_1 , r_2 , r_3 , r_4 ... u. s. w. Bezeichnen

wir als das durch dieses Punktsystem m_i in A gewissermaßen hervorgerufene Potential V die Größe

$$V = \frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} + \frac{m_3}{r_3} + \dots = \sum_{r=1}^{m} \cdots$$
 (13)

Dasselbe ist also gleich der Summe der in A durch die einzelnen Massen des Systems hervorgerufenen Potentiale. Bilden die Massen einen

massiven Körper, so denken wir uns ihn in unendlich viele kleine Teile zerlegt, von denen jeder die Rolle eines der Systempunkte übernimmt. Für die mit der Integralrechnung vertrauten Leser sei bemerkt, dass V im gegebenen Falle die Form

$$V = \int \frac{k \, d \, v}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

annimmt; dv ist hierbei das Volumenelement, k seine Dichte und r sein Abstand vom Punkte, dessen Potential V ist. Das Zeichen f bezeichnet m₆ r₆ r₇ m₇ m₇ m₇ m₇ m₉ r₉ r₇

Fig. 110.

verkürzt das bestimmte dreifsche Integral, das sich über das ganze Volumen des Körpers erstreckt.

Die Größe \overline{V} [vergl. (13)] ist eine Punktfunktion, denn ändert sich die Lage des Punktes A, so ändern sich im allgemeinen alle Nenner r. Der geometrische Ort der Punkte mit gleichem Potential ist eine Niveaufläche des Potentials. Ihre Gleichung ist

wo C eine Konstante bedeutet. Je nach der Zahl und Lage der Massen m kann die Form dieser Flächen eine außerordentlich verschiedenartige

sein. Haben wir im ganzen nur zwei wirkende Massen m_1 und m_2 , so ist das Potential V des Punktes M (Fig. 111) gleich $V = \frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2}$ und die Gleichung

der Niveauslächen ist $\frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} = C$.

In Fig. 112 (a.f.S.) sind durch punktierte Linien die Durchschnittslinien der Zeichnungsebene mit den Niveauslächen A_{m_1} B

Fig. 111.

des Potentials dargestellt, und zwar für den Fall, dass sich im Punkte A die Masse m_1 , im Punkte B die Masse m_2 befindet und $m_1 = 4 m_2$ ist. Die Niveauflächen selbst sind Rotationsflächen, welche durch Rotation

der Figur um die Gerade AB entstehen. Die A und B zunächst gelegenen Kurven sind Kreise und sind fortgelassen. Die voll ausgezogenen Linien sind die orthogonalen Trajektorien (S. 225) der Niveauflächen des Potentials; ihre physikalische Bedeutung wird später dargelegt werden. Offenbar schneiden sich beide Liniensysteme (die punktierten und voll ausgezogenen) unter rechten Winkeln.

Nehmen wir jetzt an, m' (Fig. 110) rücke von A, dessen Potential V_1 gleich ist


$$V_1 = \frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} + \frac{m_3}{r_3} + \cdots$$
 (16)

nach einem Punkte B, dessen Potential V2 gleich ist

$$V_2 = \frac{m_1}{\varrho_1} + \frac{m_2}{\varrho_2} + \frac{m_3}{\varrho_3} + \cdots \qquad (17)$$

 ϱ_i bedeutet hier den Abstand der Masse m_i von B. Gesucht wird die Gesamtarbeit R, welche bei dieser Verschiebung der Masse m' durch

Fig. 112.



die Kraft F, mit welcher erstere Massa durch die Massen mi des Systems 811gezogen wird, leistet wird. Die Kraft Fist die Resultierende der Kräfte $f_1, f_2, f_3 \dots$ mit denen die einzelnen Massen m' anziehen. Bezeichnet R_i , $R_{2},\ R_{3}\ldots$ die Arbeit der Kräfte $f_1, f_2, f_3 \dots$ so ist die Arbeit R der Kraft F, nach dem Satze von der Arbeit der Resultante (S. 108), gleich der algebraischen Summe der Arbeiten R_1 , R_2 , R_3 . . ., also

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Auf Grund des Lehrsatzes, welcher den Sinn der Gleichung (6) in Worten ausdrückt, haben wir

$$R_1 = m' \left(\frac{m_1}{\varrho_1} - \frac{m_2}{r_1} \right); \quad R_2 = m' \left(\frac{m_2}{\varrho_2} - \frac{m_2}{r_2} \right) \text{ u. s. w.}$$

Setzt man diese Ausdrücke in (18) ein, so ist

$$R = m' \left\{ \frac{m_1}{\varrho_1} + \frac{m_2}{\varrho_2} + \frac{m_3}{\varrho_3} + \cdots \right\} - m' \left\{ \frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} + \frac{m_3}{r_3} + \cdots \right\}$$
oder nach (16) und (17)

$$R = m' (V_2 - V_1) \dots \dots \dots \dots (19)$$


Im Falle eines Systems von wirkenden Massen wird die beim Transport der Masse m' geleistete Arbeit durch das Produkt dieser Masse in die Potentialdifferenz des End- und Anfangspunktes des Weges gemessen.

Für m' = 1 erhält man eine mit (7) identische Formel. Wenn die Masse m' = 1 aus unendlicher Ferne auf beliebigem Wege an den Punkt gelangt, dessen Potential V ist, so giebt Formel (19), da hier m' = 1, $V_1 = 0$, $V_2 = V$ ist,

Dies entspricht dem Satze, welcher durch Formel (8) ausgedrückt war. Formel (19) zeigt, daß die Arbeit R nur von den Niveauflächen des Potentials ($V = V_1$ und $V = V_2$), zwischen welchen der Transport der Masse m' stattfand, abhängt; von der Form dieses Weges oder der Lage des Anfangs- und Endpunktes desselben auf den erwähnten Flächen ist die Arbeit unabhängig.

Durch jeden Punkt M im Raume, in welchem eine Kraft wirkt, kann man eine und nur eine Niveaufläche AB des Potentials legen

(Fig. 113). Bringt man in diesen Punkt M die Masse m', so wird auf dieselbe eine gewisse Kraft F wirken. Wir wollen deren Richtung bestimmen. Verschiebt man die Masse m' auf der Fläche AB um die unendlich kleine Strecke MM_1 oder MM_2 oder irgend eine andere, nicht in der Zeichnungsebene liegende, so ist nach Formel (19), da Anfangs- und Endpunkt dieses Weges auf derselben Niveaufläche des Potentials liegen, die Arbeit R der Kraft F gleich Null. Hieraus folgt (S. 107),



dass die Kraft F zu allen den kleinen Linien, die man von M auf der Fläche A B nach allen möglichen Richtungen ziehen kann, senkrecht steht. Somit ist die Kraft F selbst normal zur Fläche A B.

In jedem Punkte des Raumes ist die wirkende Kraft senkrecht zur Niveaufläche des Potentials, die durch diesen Punkt geht.

Hieraus folgt unmittelbar, dass die Kraftlinien orthogonale Trajektorien (S. 225) der Niveauflächen des Potentials sind. Die voll ausgezogenen Linien in Fig. 112 sind mithin die Kraftlinien. Die Kraft F ist nach der Seite des wachsenden Potentials hin gerichtet. Davon kann man sich durch folgende Betrachtung überzeugen. Wenn man m um die unendlich kleine Strecke $MM' = \sigma$ (Fig. 113) in der Richtung der Kraft F verschiebt, so ist die hierbei geleistete Arbeit R einerseits gleich $F\sigma$, andererseits nach (19)

$$R = m' (V + \Delta V - V) = m' \Delta V,$$

falls man das Potential des Punktes M (und der ganzen Fläche AB) mit V, das Potential des Punktes M' aber mit $V + \Delta V$ bezeichnet. Es ist also

Hieraus ersieht man, daß $\Delta V > 0$ und daß F nach der Seite des anwachsenden Potentials hin gerichtet ist. Gleichung (21) giebt $F = m' - \frac{\Delta V}{\sigma}$. Indes ist σ eine unendlich kleine Größe, und gilt letztere Formel nur für den Grenzfall

$$F = m' \lim_{\sigma} \frac{\Delta V}{\sigma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

Hier ist ΔV die Potentialänderung, welche einer unendlich kleinen Verschiebung σ normal zur Niveaufläche des Potentials entspricht.

Prüfen wir Formel (22) für den Fall nur eines wirkenden Punktes m, wo $V = \frac{m}{r}$ ist; die kleine Verschiebung sei $\sigma = BB_1$ (Fig. 107). Es ist

Für ein unendlich kleines σ kommt $\lim \frac{\Delta V}{\sigma} = \frac{m}{r^2}$ und (22) giebt den richtigen Ausdruck $F = \frac{m \, m'}{r^2}$.

§ 4. Das Potential zweier Systeme aufeinander. Wir haben es hier mit zwei Punktsystemen A und B zu thun; sei m_i die Masse eines Punktes des Systems A, m_k die Masse eines Punktes des Systems B und r der Abstand dieser beiden Punkte voneinander. Bilden wir die Summe W aller Größen von der Form $\frac{m_i m_k}{r}$, die durch Kombination eines jeden Punktes des Systems A mit jedem Punkte des Systems B erhalten werden. Diese Summe

$$W = \sum_{i} \sum_{k} \frac{m_{i} m_{k}}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

nennen wir das Potential der Systeme A und B aufeinander.

Wenn beide Systeme aus irgend einer Anfangslage der Punkte, bei welcher $W=W_1$ ist, in die neue Lage, für welche $W=W_2$ ist, übergehen, so giebt die Änderung jedes Gliedes $m_i m_k : r$ die Arbeit der Kraft, welche zwischen den Punkten m_i und m_k wirkt [vergl. (11)]; daher giebt also die vollständige Änderung der Größe W, d. h. W_2-W_1 die Gesamtarbeit R aller Kräfte, welche zwischen den Punkten beider Systeme wirken. Somit haben wir

Befinden sich beide Systeme anfänglich in sehr großem gegenseitigen Abstande und gelangen sie sodann zu der Anordnung, bei welcher ihr Potential gleich W wird, so erhält man die Arbeit R der zwischen den Systemen A und B wirkenden Kräfte, wenn man in (24) $W_1 = 0$ und $W_2 = W$ setzt; demgemäß haben wir

Das Potential zweier Systeme aufeinander ist gleich der Arbeit, die von den zwischen ihren Punkten wirkenden Kräften beim Übergange aus unendlichem Abstande in die Lage geleistet wird, welche sie einnehmen.

 W_0 sei der Maximalwert der Größe W, der dank den gegebenen Eigenschaften beider Systeme möglich ist und bei ihrer größstmöglichen Annäherung aneinander erreicht wird. Dann ist

die Gesamtarbeit, welche die beiden Systeme, deren Potential gleich W ist, noch zu leisten vermögen. Offenbar stellt daher die Größse $W_0 - W$ den Vorrat an potentieller Energie dar, den beide Systeme zusammengenommen infolge der wechselseitigen Anziehung ihrer Punkte besitzen.

§ 5. Das Potential eines Systems auf sich selbst. Es bestehe ein System aus den materiellen Punkten $m_1, m_2, m_3, \dots m_i, \dots m_k \dots$ und sei $r_{i,k}$ der Abstand zweier dieser Punkte m_i und m_k voneinander. Die Grösse $\frac{m_i m_k}{r_{i,k}}$ ist das Potential der Massen m_i und m_k aufeinander (Seite 227). Wir bilden nun ähnliche Brüche für alle möglichen Kombinationen zweier Massenpunkte, wobei indes jedes Paar nur ein mal genommen werden darf. Ist n die Anzahl der materiellen Punkte, so ist die Zahl unserer Brüche $\frac{1}{2}n(n-1)$, wofür bei sehr großem n auch $\frac{n^2}{2}$ gesetzt werden kann. Die Summe aller solcher Brüche nennen wir das Potential des Systems auf sich selbst und bezeichnen sie mit W. Der symbolische Ausdruck für W ergiebt

sich leicht, wenn man durch das Symbol

$$S = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{m_i m_k}{r_{i,k}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (27)$$

die Summe aller Brüche bezeichnet, welche man erhält, falls man jeden einzelnen Systempunkt mit allen übrigen Punkten kombiniert. Offenbar erhält man bei einem derartigen Verfahren jedes Paar m_i und m_k zweimal, folglich ist $W=\frac{S}{2}$. Unter Fortlassung der Indices kann man schreiben

$$W = \frac{1}{2} \sum \sum \frac{mm'}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2s)$$

Die Größe S lässt sich umformen, indem man

$$S = \sum_{i} m_{i} \sum_{k} \frac{m_{k}}{r_{i,k}}$$

schreibt. $\sum_{k} \frac{m_k}{r_{i,k}}$ ist aber nichts anderes als der Wert V_i für das Potential unseres Systems im geometrischen Punkt desselben, der von der Masse m_i eingenommen ist. Man kann folglich schreiben $S = \sum_{i} m_i V_i$; läßst man hier die Indices fort, so erhält man für W den Ausdruck

$$W = \frac{1}{2} \sum m V \cdots \cdots (29)$$

Das Potential eines Systems auf sich selbst ist gleich der halben Summe der Produkte aus der Masse jedes der materiellen Punkte des Systems und dem Potential des von ihm eingenommenen geometrischen Punktes.

Nehmen wir nun an, das System sei aus irgend einer anfänglichen Anordnung, bei der $W=W_1$ war, zu einer neuen, bei der $W=W_2$ ist, gelangt und soll nun die gesamte "innere" Arbeit R bestimmt werden, die von allen Anziehungskräften, welche zwischen den Systempunkten wirken, hierbei geleistet worden ist. Wir wissen bereits (Seite 112), daß R von den Wegen unabhängig ist, auf welchen die Systempunkte aus der ursprünglichen Lage in die neue gelangt sind.

Beim Übergange jedes Punktpaares m_i und m_k aus der ersten Lage in die neue wird von ihrer Anziehungskraft eine Arbeit $R_{i,k}$ geleistet, die gleich der Potentialänderung der beiden Punkte ist, also gleich der Änderung des ihnen entsprechenden Gliedes der Summe (28), welche uns W giebt. Die Gesamtarbeit R ist gleich der Summe aller Arbeiten $R_{i,k}$; sie ist also gleich der Summe der Änderungen,

welche die Glieder von W beim Übergange des Systems aus einer Anordnung in die andere erfahren. Hiernach ist R gleich der Änderung von W, d. h.

oder in Worten: Wenn ein System von materiellen Punkten aus einer Anordnung der Punkte in eine andere übergeht, so ist die Gesamtarbeit der inneren Kräfte gleich der Änderung seines Potentials auf sich selbst.

Setzen wir den Fall, das System sei aus einem "unendlich disaggregierten" (zerstreuten) Zustande, bei dem alle Entfernungen $r_{i,k}$ unendlich groß waren, in den gegebenen Zustand gelangt, bei welchem sein Potential auf sich selbst gleich W ist. Dann ist in (30) $W_1 = 0$ und $W_2 = W$ zu setzen und kommt daher


d. h. in Worten ausgedrückt: Das Potential eines Systems auf sich selbst ist gleich der Arbeit, die von inneren Kräften bei seiner Bildung aus einem unendlich disaggregierten Zustande geleistet worden ist.

Als Resultat einer solchen Arbeit muß ein äquivalenter Energievorrat entstehen, z. B. ein Vorrat an kinetischer Energie einer sichtbaren Bewegung oder ein Vorrat an Wärmeenergie oder endlich ein Vorrat an Energie von irgend einer anderen Form.

Ist W_0 der Maximalwert von W, welcher der größstmöglichen Kontraktion des Systems entspricht, so ist offenbar $W_0 - W$ die potentielle Energie eines Systems, dessen Potential auf sich selbst gleich W ist.

§ 6. Lehrsatz vom Raum mit konstantem Potential. Hat das Potential V innerhalb eines geschlossenen Raumes, in dem es durch außerhalb desselben liegende Massen hervorgerufen worden ist, überall denselben konstanten Wert $V =\!\!=\! C$, so ist die an allen Punkten dieses Raumes wirkende Kraft

F=0, und umgekehrt: ist in einem geschlossenen Raume überall F=0, so ist das Potential in ihm V=C, d. h. konstant. Diesen Satz wollen wir jetzt beweisen; zu diesem Zwecke nehmen wir an, innerhalb der Fläche S (Fig. 114) sei V=Const. Denken wir uns in den beliebigen Punkt A die Masse M ver-



setzt; in welcher Richtung wir auch diese Masse aus A fortbewegen, die Arbeit der wirksamen Kraft F ist immer gleich Null, denn wir

haben, um sie zu erhalten, in Formel (19) zu setzen $V_1 = V_2 = C$ woraus F = 0 folgt. Nehmen wir umgekehrt an, daß im Inneren von S überall F = 0 sei; wählen wir zwei beliebige Punkte A und B innerhalb S und befördern wir die Masse m' von A nach B. Da auf dem ganzen hierbei zurückgelegten Wege F = 0 ist, so ist offenbar auch R = 0. Für diesen Fall aber lehrt uns Formel (19), daß die Potentiale von A und B einander gleich sind und da diese Punkte vollkommen willkürlich gewählt waren, so haben also alle Punkte innerhalb S ein und dasselbe Potential.

§ 7. Das Potential einer Kugelschale und einer Kugel. Zunächst sei hier bemerkt, dass wir uns einer doppelten Ausdrucksweise bedient haben, indem wir entweder vom "Potential des Punktes A. das durch ein System von materiellen Punkten hervorgerusen wird", gesprochen haben, oder aber vom "Potential eines Systems im Punkte A". Für eine dünne Kugelschale, deren Radius R, Dicke c und Dichte δ ist, kann man das äußere Potential V_c und das innere Potential V_c suf folgendem elementaren Wege finden. Da eine Kugelschale im Außenraume ebensolche Kräfte F_c hervorrust, als ob ihre Gesamtmasse M in ihrem Mittelpunkt konzentriert wäre (Seite 218). so ist klar, dass auch das Potential V_c die entsprechende Eigenschaft besitzen muß, d. h. im Punkte A, dessen Abstand vom Mittelpunkte x > R ist, muß

$$V_e = \frac{M}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (32)$$


sein. Offenbar gilt diese Formel auch für eine homogene Kugelschale von endlicher Dicke und für eine homogene massive Kugel. Im Innenraum ist $F_i = 0$ (Seite 216); nach dem vorigen Satze in § 6 muß $V_i = Const.$ sein; d. h. in allen Punkten innerhalb der Kugelschale muß das Potential V ein und denselben Wert haben. Leicht ist aber der Wert V_c für das Potential im Kugelzentrum zu finden; es muß offenbar $V_i = V_c$ sein. Zerlegen wir die Masse der Kugelschale in ihre Elemente m, die alle sich vom Zentrum im Abstande R befinden, dann ist das Potential

oder, da $M=4\pi R^2 c\delta$ ist, so folgt

also

$$V_i = 4\pi Rc\delta$$
 (34)

Für die mit der Integralrechnung bereits vertrauten Leser sei hier noch eine strengere Ableitung der Größen V_c und V_i für eine dünne Kugelschale



gegeben. Sei A (Fig. 115) ein äußerer Punkt im Abstande CA = x vom Kugelzentrum. Ist m die Masse eines Elementes der Kugelschale, welches sich in B befindet und BA = r, so ist das gesuchte $V_s = \sum \frac{m}{r}$.

Bezeichnen $\varphi = \angle BCD$ und ψ (die Länge) die Polarkoordinaten des Punktes B, so ist $R^2 \sin \varphi d\varphi d\psi$ das Flächenelement um B und $m = c\delta R^2 \sin \varphi d\varphi d\psi$. Ferner ist $r = \sqrt{R^2 + x^2 - 2Rx\cos\varphi}$ und daher

$$V_{e} = c\delta R^{2} \int_{\varphi=0}^{\pi} \int_{\psi=0}^{2\pi} \frac{\sin\varphi d\varphi d\psi}{\sqrt{R^{2} + x^{2} - 2 Rx \cos\varphi}}$$

$$= 2\pi c\delta R^{2} \int_{0}^{\pi} \frac{\sin\varphi d\varphi}{\sqrt{R^{2} + x^{2} - 2 Rx \cos\varphi}}.$$
(35)

oder

$$V_{\epsilon} = \frac{2\pi c \delta R}{x} \int_{\varphi=0}^{\varphi=\pi} d\sqrt{R^2 + x^2 - 2Rx\cos\varphi} \cdot \cdot (36)$$

Die Grenzen des Integrals sind symbolisch bezeichnet. Das unbestimmte Integral ist gleich $\sqrt{R^2+x^2-2\,R\,x\cos\varphi}=r$ und deshalb können wir symbolisch schreiben $V_e=\frac{2\,\pi\,\delta\,c\,R}{x}\left\{r\right\}_D^E$, wo D und E die Punkte unserer Figur sind, für welche $\varphi=0$ resp. $\varphi=\pi$ ist. Daher ist

$$V_{e} = \frac{2\pi c \delta R}{x} \{AE - AD\} =$$

$$= \frac{2\pi c \delta R}{x} \{(x + R) - (x - R)\} = \frac{4\pi R^{2} c \delta}{x} = \frac{M}{x}.$$

was vollkommen der Formel (32) entspricht.

Das innere Potential V_i im Punkte A (Fig. 116, a. f. S.) wird durch dieselben Integrale (35) und (36) gegeben wie V_e ; hier ist jedoch x = CA < R.

Wir haben wiederum

$$V_i = rac{2\pi c\delta}{x} \{AE - AD\}$$


$$= rac{2\pi c\delta R}{x} \{(R+x) - (R-x)\} = 4\pi \delta cR = rac{M}{R},$$

was vollkommen den Formeln (33) und (34) entspricht.

Das Potential V_i im inneren Hohlraum einer homogenen Kugelschale, die von Kugelflächen mit den Radien R_1 und R_2 begrenzt ist, wird erhalten, wenn man die gegebene Schale in unendlich dünne Schalen zerlegt und für c in Formel (34) dR einsetzt. Dann ist

$$V_{i} = \int_{R=R_{1}}^{R_{2}} 4 \pi \delta R dR = 2 \pi \delta (R_{2}^{2} - R_{1}^{2}) \cdot \cdot \cdot (37)$$

Das Potential V im Innern einer homogenen massiven Kugel (deren Radius R, deren Dichte δ ist) im Punkte A, der vom Zentrum



Kugel

um x absteht, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste V_1 ist das Potential der massiven Kugel mit dem Radius R; an ihrer Oberfläche liegt der Punkt A und wir erhalten nach (32) $V_1 = \frac{M}{x}$

$$= \frac{4 \pi x^3 \delta}{3 x} = \frac{4}{3} \pi x^2 \delta.$$
 Der zweite Teil V_2 ist das Potential einer Kugelschale, innerhalb deren sich der Punkt Abefindet; es wird aus (37) erhalten, wenn

man $R_2 = R$ und $R_1 = x$ setzt, so dafs $V_2 = 2 \pi \delta (R^2 - x^2)$ wird. Addiert man nun $V_1 + V_2 = V$, so erhält man das Potential im Innern einer massiven homogenen

$$V = 2 \pi \delta R^2 - \frac{2}{3} \pi \delta x^2 = 2 \pi \delta \left(R^2 - \frac{1}{3} x^2 \right) \cdot \cdot (38)$$

Das Potential im Zentrum einer massiven Kugel ist gleich $2\pi\delta R^2$. Wir wollen nun noch eine interessante Aufgabe behandeln, nämlich das Potential W einer massiven homogenen Kugel auf sich selbst.

Wir bedienen uns hierzu der Formel (29)

$$W = \frac{1}{2} \sum m \Gamma \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (39)$$

Teilen wir die Kugel durch konzentrische Kugelflächen in eine unendlich große Zahl dünner Schalen; sei x der Radius, dx die Dicke

einer dieser Schalen. Da V für alle Punkte der Schale sich gleich bleibt, nämlich gleich der in (38) gegebenen Größe, so können wir in (39) m gleich der Masse der Kugelschale setzen, so daß $m = 4 \pi x^2 \delta dx$ ist. Daher kommt nach (38)

$$W = \frac{1}{2} \int_{x=0}^{R} \left(2 \pi \delta R^2 - \frac{2}{3} \pi \delta x^2 \right) 4 \pi \delta x^2 dx.$$

Obiges Integral giebt, wenn M die Masse der ganzen Kugel ist,

$$W = \frac{16}{15}\pi^2\delta^2 R^5 = \frac{3}{5}\frac{M^2}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (40)$$

Somit ist das Potential einer Kugel auf sich selbst proportional dem Quadrate ihrer Dichte und der fünften Potenz ihres Radius.

Formel (40) giebt uns die Arbeit, welche bei der Bildung einer Kugel aus unendlich disaggregierter Materie geleistet wird.

Formel (40) zeigt uns ferner, dass, wenn eine gegebene Masse M sich zu einer Kugel zusammenzieht und hierbei der Reihe nach verschiedene Radien erhält, das Potential W, folglich auch die geleistete Arbeit umgekehrt proportional dem entsprechenden Radius ist.

Wenn die Masse M, welche das Volumen einer Kugel vom Radius R erfüllte, sich derart kontrahiert, daß sie nunmehr eine Kugel vom Radius $R_1 < R$ bildet, so ist die hierbei geleistete Arbeit der Kontraktion gleich

$$W_1 - W = \frac{3}{5} M^2 \left\{ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right\} \cdot \cdot \cdot \cdot (41)$$

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Formeln (40) und (41) uns die Arbeit der Bildung resp. der Kontraktion einer Kugel nicht etwa in absoluten Masseinheiten geben. Drückt man M in Grammen, R in Centimetern aus, so geben uns (40) und (41) die gesuchte Arbeit in Einheiten, die etwa 15.10^6 mat kleiner sind als ein Erg (vergl. Seite 210).

Formel (41) setzt uns in den Stand, unter anderem die Arbeit zu berechnen, welche bei Kontraktion der Sonne geleistet wird. Man kann z. B. annehmen, durch diese Kontraktion vermindere sich der Sonnenradius um 0,1 Proz. und kann die hierbei frei werdende Wärme berechnen. Ferner könnte man berechnen, für welche Zeit diese Wärmemenge hinreicht unter der Annahme, dass auf jeden Quadratcentimeter, der sich senkrecht zu den Sonnenstrahlen in der Entfernung der Erde von der Sonne befindet, je drei kleine Kalorien pro Minute fallen sollen. Nimmt man für die Wärmekapazität einer Kugel eine beliebige angenäherte Zahl an, so kann man einen Begriff von der Erwärmung erhalten, die

eine Kugel bei ihrer Bildung resp. Kontraktion erfährt, wobei freilich angenommen ist, daß ein Wärmeverlust durch Ausstrahlung nicht stattfindet. Interessant ist es endlich, die Temperaturerhöhung der Sonne bei plötzlicher Verkleinerung ihres Radius, z. B. um 0,1 Proz., zu berechnen; als Wärmekapazität der Sonne kann man hierbei etwa 1/20,

 $\frac{1}{10}$ oder gar 1 annehmen, welch letztere Zahl höchst wahrscheinlich zu hoch gegriffen ist.

Vorstehend genannte Aufgaben können als Anwendungen der abgeleiteten Formeln den Lesern empfohlen werden.

Achtes Kapitel.

Von der Schwerkraft.

§ 1. Das homogene Kraftfeld an der Erdoberfläche. Es war bereits früher (Seite 206) davon die Rede, dass die Schwerkraft, welche auf alle Körper an der Erdoberfläche wirkt, nur einen speziellen Fall der allgemeinen Schwere bildet. Bezeichnet man die Masse der Erde mit M, ihren Radius mit R, die Beschleunigung beim freien Fall an der Erdoberfläche mit g, die Masse eines beliebigen Körpers mit m, sein Gewicht mit p und nimmt an, dass die Anziehung der Erde wie die einer homogenen Kugel vor sich geht, so erhält man

$$p = C \frac{Mm}{R^2} = mg \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

und hieraus

Obgleich das Gewicht der verschiedenen Körper verschieden ist, so ist doch die Beschleunigung g des freien Falles für alle Körper im Vakuum an der Erdoberfläche die gleiche. Formel (2) zeigt, daßs die Beschleunigung g, welche überall nach dem Zentrum der Erde, welche als homogene Kugel angesehen wird, gerichtet ist, mit Zunahme der Entfernung von ihrer Oberfläche sich vermindert.

Für kleine Teile des Raumes kann man annehmen, daß g an allen Punkten nach Größe und Richtung konstant ist. In diesem Falle stellt der in Betracht gezogene Teil des Raumes ein homogenes Kraftfeld (S. 97) dar, dessen Kraftlinien eine Richtung haben, die man als vertikale be-

zeichnet. Ebenen, welche senkrecht zu diesen Kraftlinien sind, heißen Horizontalebenen.

Die Methoden, den Zahlenwert von g zu bestimmen, sowie die Resultate solcher Bestimmungen werden im dritten Abschnitt gegeben werden.

§ 2. Schwerpunkt. Im § 15 auf Seite 98 sahen wir, daß alle Kräfte, welche auf einen im homogenen Kraftfelde befindlichen Körper wirken, eine Resultante haben, deren Angriffspunkt das Trägheitszentrum des Körpers heißt. Sind die Dimensionen eines an der Erdoberfläche befindlichen Körpers nicht ungewöhnlich groß, so kann man die Annahme gelten lassen, daß sich alle Punkte desselben in einem und demselben homogenen Kraftfelde befinden. Der Angriffspunkt der Resultante aller Schwerkräfte, welche auf die Elemente des Körpers wirken, fällt in diesem Falle mit seinem Trägheitszentrum zusammen und wird sein Schwerpunkt genannt. Die Schwerpunktskoordinaten werden für einen inhomogenen Körper durch die Formel (31) auf Seite 98, für einen homogenen Körper durch die Formeln (32) auf derselben Seite gegeben. Die Lage des Schwerpunktes eines Körpers hängt von der Lage des Körpers selbst nicht ab, da ja diese Unabhängigkeit seinem Trägheitszentrum zukommt.

Nach Formel (34) auf Seite 99 und dem entsprechenden Lehrsatze haben wir gesehen, dass das Trägheitsmoment K_A eines Körpers in Bezug auf eine beliebige Achse A gleich dem Trägheitsmoment K_C desselben Körpers in Bezug auf die Achse C, die der ersten parallel durch den Schwerpunkt geht, vermehrt um die Größe Ma^2 ist, d. h. vermehrt um das Produkt der Masse M des Körpers in das Quadrat der Entfernung a der beiden Achsen A und C:

Beispiele von Schwerpunktsbestimmungen sollen hier nicht folgen, da solche in den Lehrbüchern der Mechanik gegeben werden. Ebenso wird an dieser Stelle auf Fragen, die sich auf die Lehre vom stabilen, labilen und indifferenten Gleichgewicht von Körpern mit einem oder mehreren Stützpunkten beziehen, nicht eingegangen werden: man findet die Elemente dieser Lehre in elementaren Physikbüchern; eine strengere Untersuchung der hierher gehörigen Probleme ist in Lehrbüchern, welche die Mechanik behandeln, zu finden.

§ 3. Freie vertikale Bewegung der Körper im Vakuum. Zwar wird die vorliegende Frage bereits in den elementaren Physikbüchern behandelt, doch soll auch hier eine kurze Übersicht über die auf sie bezüglichen Formeln gegeben werden. Sieht man die Beschleunigung g als konstaut an, so hat man den freien Fall der Körper im

Digitized by Google

Vakuum als gleichförmig beschleunigte Bewegung, die freie Bewegung der Körper vertikal aufwärts im Vakuum als gleichförmig verzögerte Bewegung zu betrachten.

I. Fall der Körper. Sei s der durchlaufene Weg, v die Geschwindigkeit, t die Fallzeit und v_0 die Anfangsgeschwindigkeit für t = 0; dann geben uns die Formeln (20) und (21) auf Seite 65

$$v = v_0 + gt; \quad s = v_0t + \frac{1}{2}gt^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Für den freien Fall ohne Anfangsgeschwindigkeit ($v_0 = 0$) ist

$$v = gt; \quad s = \frac{1}{2}gt^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Im betrachteten Falle wächst die Geschwindigkeit proportional der ersten, der durchlaufene Weg proportional der zweiten Potenz der Fallzeit.

Für t=1 folgt aus (5) $v_1=g$; $s_1=\frac{g}{2}$; d. h. die Geschwindigkeit nach Ablauf der ersten Zeiteinheit ist numerisch gleich dem doppelten in dieser Zeiteinheit zurückgelegten Wege. Der im Verlaufe der n ten Sekunde zurückgelegte Weg ist gleich $s_n=\frac{1}{2}gn^2-\frac{1}{2}g(n-1)^2$ oder

$$s_n = (2n-1)\frac{g}{2} = \frac{1}{2}g + (n-1)g = \frac{2n-1}{2}g \cdot \cdot \cdot (6)$$

Die in den aufeinanderfolgenden Zeiteinheiten durchlaufenen Wege wachsen um denselben Zahlenwert g, um welchen auch die Geschwindigkeiten zu Ende der aufeinanderfolgenden Zeiteinheiten anwachsen.

Diese Wege sind
$$s_1 = \frac{g}{2}$$
; $s_2 = \frac{g}{2} + g = 3\frac{g}{2}$; $s_3 = \frac{g}{2} + 2g = 5\frac{g}{2}$;

 $s_4 = \frac{g}{2} + 3g = 7\frac{g}{2}$ u. s. w. Die Wege s_n verhalten sich somit wie die ungeraden Zahlen 1, 3, 5 u. s. w., wie dies auch aus Formel (6) ersichtlich ist.

Die Formeln (5) geben, wenn man die Zeit t eliminiert,

$$s = \frac{v^2}{2g}; \quad v = \sqrt{2gs} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

II. Bewegung nach aufwärts. Hier kann die Anfangsgeschwindigkeit v_0 nicht gleich Null sein. Wir haben [vergl. (23) auf Seite 66]

$$v = v_0 - gt; \quad s = v_0 t - \frac{1}{2} gt^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Der Körper gelangt zur Ruhe im Zeitmoment T, für welchen

 $v = v_0 - gT = 0$ ist, hieraus folgt

$$T = \frac{v_0}{g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Setzt man diesen Wert in den Ausdruck für s, so erhält man die Steighöhe H $H = \frac{v_0^2}{2 \ a} \ \cdot \ (10)$


Die Steighöhe ist also proportional dem Quadrate der Anfangsgeschwindigkeit. Nachdem der Körper den höchsten Punkt erreicht hat, beginnt er zu fallen. Er kehrt zur Anfangslage zurück und braucht für den Rückweg die Zeit T_1 , die sich aus Formel $H=\frac{1}{2}\,g\,T_1^2$

ergiebt, vergl. (5); hieraus folgt
$$T_1 = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$
; mit Hülfe von (10)

wird $T_1=\frac{v_0}{g}$, d. h. $T_1=T$ oder: für das Zurückfallen ist eine Zeit erforderlich, welche gleich der Zeit des Aufstiegs ist. Die Geschwindigkeit v_1 , welche der Körper in dem Augenblicke besitzt, wo er an den Punkt, von dem aus seine Bewegung begann, zurückgelangt, wird aus Formel (7) erhalten; sie ist $v_1=\sqrt{2\,g\,H}$ oder mit Hülfe von (10) $v_1=\pm\,v_0$. Im gegebenen Falle ist offenbar $v_1=-v_0$. Der Körper langt also in seinem Ausgangspunkte mit einer Geschwindigkeit an, die ihrem absoluten Betrage nach gleich der Anfangsgeschwindigkeit beim Aufstieg ist.

III. Reibungslose Bewegung auf der schiefen Ebene. Befindet sich ein Körper auf einer schiefen Ebene AB (Fig. 117),

welche mit der Horizontalebene BC den Winkel φ einschließt, so wird die Beschleunigung g_1 seiner Bewegung durch die Komponente p_1 seines Gewichtes p hervorgerufen, die parallel Bzur Ebene AB ist.



Da die Beschleunigungen bei gegebener Masse proportional den Kräften sind, so haben wir $\frac{g_1}{g} = \frac{p_1}{p} = \sin \varphi$, und hieraus


$$g_1 = g \sin \varphi \ldots \ldots \ldots \ldots (11)$$

Alle Formeln unseres Paragraphen von (4) bis (10) behalten auch hier ihre Geltung, nur hat man statt g jedesmal $g \sin \varphi$ zu setzen. Formel (10) giebt in diesem Falle $H = \infty$ für $\varphi = 0$, was such so

sein muß, wenn nämlich keine Reibung vorhanden ist und die Bewegung im Vakuum erfolgt. Nehmen wir an, der Körper habe seine Bewegung im Punkte A ohne Anfangsgeschwindigkeit begonnen, und es sei AC = H, AB = S, dann erreicht der Körper den Punkt B mit der Geschwindigkeit $v = \sqrt{2g_1S} = \sqrt{2gS\sin\phi} = \sqrt{2gH}$. Diese Geschwindigkeit hängt somit von der Neigung ϕ der schiefen Ebene nicht ab und ist gleich derjenigen Geschwindigkeit, welche der Körper im Punkte C beim freien Fall von A nach C erlangen muß.

In einer gegebenen Zeit A durchläuft der Körper längs AB den Weg $s=\frac{1}{2}g_1t^2=\frac{1}{2}gt^2\sin\varphi$. Bezeichnet man mit T die Zeit für den freien Fall von A nach C, so kommt $H=\frac{1}{2}gT^2$. In dieser selben Zeit T durchläuft der Körper längs AB den Weg H_1 , der gleich ist $H_1=\frac{1}{2}g_1T^2=\frac{1}{2}gT^2\sin\varphi=H\sin\varphi$. Zieht man $CD\perp AB$ (diese Senkrechte fehlt in Fig. 117), so kommt $H_1=AD$. Der geometrische Ort aller der Punkte, bis zu welchen ein Körper in derselben Zeit T gelangt, wenn er von einem bestimmten Punkte aus, ohne Anfangsgeschwindigkeit zu besitzen und ohne Reibung zu erfahren, auf allen nur möglichen schiefen Ebenen herabfällt, ist eine Kugelfläche mit dem Durchmesser $H=\frac{1}{2}gT^2$. Die Wege AJ, AD, AE, AF, AG, AC werden in gleichen Zeiten durchlaufen.

§ 4. Bewegung schief geworfener Körper im Vakuum. Ein gegebener Körper beginne (bei t=0) seine Bewegung mit der Geschwindigkeit v_0 im Punkte O (Fig. 118) und in der Richtung Ov_0 ,



die mit der Horizontalebene ()x
den Winkel α einschließt; wir
wollen die Bewegung desselben,
die offenbar in der Vertikalebene
Ovo erfolgen wird, untersuchen.
Wir ziehen zu diesem Zwecke
die vertikale Linie Oy, wählen
Ox und Oy zu Koordinatenachsen und zerlegen die Geschwindigkeit vo in ihre Komponenten: eine horizontale vo cos α
und eine vertikale vo sin α. Die
Schwerkraft erteilt dem Körper

die vertikale Beschleunigung g und ändert daher nur die vertikale Komponente der Geschwindigkeit, die horizontale dagegen bleibt (im Vakuum) ungeändert.

Der Körper wird sich auf einer gewissen Kurve bewegen und zur Zeit t im Punkte P, dessen Koordinaten x und y sind, befinden. Seine Geschwindigkeit in P sei gleich v; die auf die Koordinatenachsen bezogenen Komponenten der letzteren bezeichnen wir mit v_x und v_y . Aus dem Vorhergehenden folgt, daß die horizontale Bewegung eine gleichförmige mit der Geschwindigkeit $v_0 \cos \alpha$, die vertikale Bewegung dagegen eine gleichförmig veränderliche mit der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 \sin \alpha$ ist. Hieraus ergiebt sich

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

 $v_y = v_0 \sin \alpha - gt$ (12)

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2$$

$$(13)$$

Eliminiert man t aus den Gleichungen (13), so kommt

$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

Dies ist aber die Gleichung einer Parabel OBC, auf welcher sich also unser Körper bewegt. Die Achse BD derselben ist vertikal. Die Geschwindigkeit v zur Zeit t ist gleich

Diese Formel lehrt uns, dass der Körper, wenn er sich längs OB aufwärts oder längs BC abwärts bewegt und hierbei in derselben Höhe y befindet, er auch dieselbe Geschwindigkeit v besitzt; so ist z. B. in den Punkten P und R die Geschwindigkeit der Größe nach die gleiche, aber natürlich von verschiedener Richtung. Formel (15) läst sich auch aus dem Prinzip von der Erhaltung der Energie ableiten. Im Moment, wo der bewegte Körper die Geschwindigkeit v hat, hat er seit Beginn seiner Bewegung die kinetische Energie $\frac{1}{2} mv_0^2$ $\frac{1}{2} mv^2$ verloren und die potentielle Energie py = mgy, wo p das Gewicht des Körpers bedeutet, erworben. Nach dem erwähnten Prinzip ist $\frac{1}{2} mv_0^2 - \frac{1}{2} mv^2 = mgy$ und hieraus folgt unmittelbar Formel (15).

Den Augenblick T_1 , in welchem der höchstgelegene Punkt B (der Scheitel der Parabel) erreicht wird, erhalten wir, wenn wir $r_y = 0$ setzen.

Formel (12) ergiebt die Zeit T, des Aufstieges

$$T_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

Setzt man in (13) T_i an Stelle von t, so erhält man die Steighöhe DB = b und die Abscisse a = OD des Punktes B, nämlich

$$a = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2 g}; \quad b = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Für $\alpha = 90^{\circ}$ bekommen wir nach (10) die Höhe b = H beim vertikalen Anstieg

$$H = \frac{v_0^2}{2 g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Für $\alpha = 45^{\circ}$ kommt $b = \frac{1}{2} H$.

Die Zeit T_2 für die Rückkehr des Körpers zur Horizontalebene Ox wird aus der Gleichung

$$y = v_0 \sin \alpha . T_2 - \frac{1}{2} g T_2^2 = T_2 \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2} g T_2 \right) = 0$$

bestimmt. Hieraus ergiebt sich nach (16)

$$T_2 = \frac{2 v_0 \sin \alpha}{q} = 2 T_1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

Die Zeit des Abstieges $B(\cdot)$ ist also gleich der Zeit des Aufstieges OB. Die Geschwindigkeit im Punkte C ist gleich v_0 , wie man aus (15) sieht. Die Abscisse $c = O(\cdot)$ des Punktes C, die sogenannte Wurfweite, erhält man durch Einsetzen von T_2 an Stelle von t in den Ausdruck (13) für x; mit Berücksichtigung von (17) ergiebt sich sodann

$$c = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = 2 a \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (20)$$


Hieraus folgt, dass OC = 2 OD ist. Die maximale Wurfweite c_m wird für $\sin 2\alpha = 1$, d. h. für $\alpha = 45^{\circ}$ erhalten und ist [vergl. (18)] gleich

$$c_m = \frac{v_0^2}{g} = 2 H \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$

Die maximale Wurfweite ist gleich der doppelten vertikalen Steighöhe (wo also $\alpha=90^{\circ}$ ist). Formel (20) lehrt uns, daß der von O mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 ausgehende Körper nach jedem beliebigen Punkte E, der auf Ox liegt, bei zwei verschiedenen Werten von α gelangen kann, wenn nur $OE < c_m$ ist. Diese beiden Werte des Winkels α ergänzen einander zu 90° . So wird z. B. bei $\alpha=30^{\circ}$ die Parabel OFE, bei $\alpha=60^{\circ}$ die Parabel OFE durchlaufen. Wir

überlassen dem Leser, zu beweisen, dass die Umhüllende aller Parabeln, welche den Werten des Winkels α von $\alpha=0$ bis $\alpha=\pi$ zugehören, ebenfalls eine gewisse Parabel ABC (Fig. 119) ist, deren Achse mit

Fig. 119.



der Achse Oy zusammenfällt und deren Scheitel über O im Abstande $OB = H = \frac{v_0^2}{2g}$ liegt; sie schneidet die x-Achse in zwei Punkten A und C, deren Koordinate $OC = OA = \pm c_m = \pm 2H$ ist. Ihre Gleichung lautet

$$y = \frac{v_0^2}{2 g} - \frac{g x^2}{2 v_0^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$


Ferner läst sich leicht beweisen, dass der geometrische Ort der Scheitelpunkte aller Parabeln eine Ellipse BDOEB ist, deren kleine Achse mit der Achse Oy zusammenfällt; sie geht durch den Punkt O und durch den über O in der Höhe H gelegenen Punkt B, d. h. durch den Scheitel der einhüllenden Parabel (22). Die kleine halbe Achse $\frac{1}{2}$ BO ist also gleich $\frac{1}{2}$ $H=\frac{v_0^2}{4g}$; die horizontale halbe große Achse $\frac{1}{2}$ ED ist gleich $H=\frac{v_0^2}{2g}$, so dass ED=OA=OC ist. Die Gleichung unserer Ellipse ist

$$y^2 + \frac{x^2}{4} - \frac{v_0^2}{2g} y = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Bei gegebener Anfangsgeschwindigkeit v_0 kann der Körper für keinen Wert von α einen Punkt, der außerhalb der Parabel ABC liegt, erreichen. Die Punkte, welche innerhalb der Ellipse BDOEB liegen, können sowohl beim Anstieg wie beim Abstieg erreicht werden; in jedem von ihnen schneiden sich zwei Parabeln. Die Punkte, welche zwischen der Ellipse BDOEB und der Parabel ABC liegen, können vom Körper nur während seines Niederfallens erreicht werden.

§ 5. Mathematisches Pendel. Das mathematische Pendel besteht aus einem materiellen Punkte, dem wir die Masse m und das Gewicht p = mg beilegen und der sich an einem Ende eines idealen

Stabes CM (Fig. 120) befindet, d. h. eines Stabes, der nicht ausgereckt, nicht gebogen werden kann und selbst keine Masse besitzt. Sein



anderes Ende ist mit dem Punkte C, um welchen sich das ganze Pendel drehen kann, verbunden. Die Länge des Pendels bezeichnen wir mit l = CM; seine Ruhelage sei CA.

Nehmen wir an, das Pendel sei um den $\angle ACB = \alpha$ zur Seite bewegt und dann sich selbst überlassen worden. Unter dem Einflusse der Schwerkraft wird es schwingen, wobei wir $AB = l\alpha$ als halben Ausschlag der Schwingung bezeichnen. Die Dauer einer vollen Schwingung, d.h. die Zeit, während welcher das Pendel, von seiner Grenzlage CB ausgehend, zu

dieser Lage zurückkehrt, bezeichnen wir mit T. Wir werden nachher die Bezeichnungsweise etwas abändern. Wir bestimmen zunächst die Geschwindigkeit v des Pendelendes für eine Zwischenlage CM, wo der Winkel seiner Ablenkung aus der Gleichgewichtslage $\angle ACM = \varphi$ ist. Fällen wir von B und M die Senkrechten BF und ME auf CA und setzen wir EF = h. Die Wucht $\frac{1}{2} mv^2$ des Pendels in diesem Augenblick muß gleich der Arbeit vh = mgh sein, welche von der

Augenblick muss gleich der Arbeit ph = mgh sein, welche von der Schwerkraft beim Transport der Masse m von B nach M geleistet worden ist. Folglich ist $v^2 = 2 gh$; $h = CE - CF = l \cos \varphi - l \cos \alpha = l (\cos \varphi - \cos \alpha)$. Hieraus ergiebt sich:

$$v = \sqrt{2 g l (\cos \varphi - \cos \alpha)} (24)$$

Für den Augenblick, wo das Pendel durch seine Gleichgewichtslage CA geht, bekommen wir die maximale Geschwindigkeit v_0 seines Endpunktes, wenn wir in (24) $\varphi = 0$ setzen, nämlich

$$v_0 = \sqrt{2 g l} (1 - \cos a) = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \sqrt{g l} ... (25)$$

Für sehr kleine Winkel α kann man $\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{\alpha}{2}=\frac{a}{2l}$ setzen, so daß man für v_0 folgenden Ausdruck erhält

$$v_0 = a \sqrt{\frac{g}{l}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$

Die Spannung F des Stabes in dem Augenblick, welchem die Lage C.M und die Geschwindigkeit v entspricht, besteht aus zwei Teilen: aus der Komponente des Gewichtes p, welche in der Richtung

des Stabes wirkt und gleich $p\cos\varphi$ ist und aus der Zentrifugalkraft f, welche gleich $\frac{mv^2}{l}$ ist. Setzt man hier den Wert von v nach (24) ein, so kommt:

$$f = \frac{m v^2}{l} = 2 mg (\cos \varphi - \cos \alpha) = 2 p (\cos \varphi - \cos \alpha);$$

und hieraus ist

$$F = p\cos\varphi + f = p (3\cos\varphi - 2\cos\alpha). \quad . \quad (27)$$

Im Augenblicke, wo $\varphi = 0$ wird, ist die Spannung gleich

$$F_0 = p (3 - 2 \cos \alpha).$$
 (28)

Ist $\alpha = 90^{\circ}$, d. h. ist das Pendel bis in die Lage CD gebracht, so erhalten wir $F_0 = 3p$. Mithin ist für diesen Fall die Spannung dreimal so groß wie bei der Ruhelage des Pendels, wo auf den Stab nur das Gewicht einwirkt.

Setzen wir $\alpha = 180^{\circ}$; dann ist für $\varphi = 90^{\circ}$, wo sich das Pendel in der Lage CD befindet, nach (27) F = 2 p; F_0 wird nach (28) gleich $F_0 = 5 p$.

Sehr kleine Schwingungen. Wir wollen die Richtung AB als die positive betrachten. Die Kraft f, welche auf das Pendelende in der Richtung seiner Bewegung wirkt und die Tangentialbeschleunigung seiner Bewegung hervorruft, sei gleich $f = -p \sin \varphi$.

Setzt man p = mg und läßt φ als sehr kleinen Winkel gelten, so ist $f = -mg\varphi$. Bezeichnet man mit s den Abstand AM des Pendelendes von seiner Mittellage, so ist $l\varphi = s$, folglich

$$f = -m \frac{g}{l} s \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

Der Form nach ist dieser Ausdruck identisch mit (20) auf Seite 136, wenn man dort

$$c = \frac{g}{} \cdot (30)$$

setzt.

Hieraus folgt, dass man bei sehr kleiner Schwingungsweite in erster Annäherung annehmen kann, dass das Pendelende eine harmonische Schwingungsbewegung mit der Amplitude a = AB, jedoch nicht in gerader Linie, sondern längs eines sehr kleinen Kreisbogens ausführt. Formel (16) auf Seite 136 giebt

$$v_0 = a \sqrt{c} = a \sqrt{\frac{g}{l}},$$

was mit (26) übereinstimmt. Ferner giebt Formel (15) auf Seite 136

für die Zeit einer vollen Schwingung

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{c}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Wir wollen indes, abweichend von dem Vorhergehenden, unter der Schwingungsdauer T eines Pendels die Hälfte der bisher als solche bezeichneten Zeit verstehen, d. h. die Zeit von einem Durchgange durch die Ruhelage bis zur folgenden oder, was dasselbe ist, die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Stillständen des Pendels in den Grenzlagen (s = + a und s = -a). Auf diese Weise erhalten wir

$$T = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$$

Die Schwingungsdauer bei sehr kleinen Pendelschwingungen hängt weder von der Größe des Ausschlages ab (die Schwingungen sind isochron), noch von der am Pendelende befindlichen Masse. Sie ist proportional der Quadratwurzel aus der Länge des Pendels und indirekt proportional der Quadratwurzel aus der Beschleunigung der Schwerkraft (der Intensität des Kraftfeldes). Wie aus unserer Herleitung ersichtlich, ist Formel (31) nur angenähert richtig. In der analytischen Mechanik wird der genaue Ausdruck für T in Form folgender unendlichen Reihe abgeleitet:

$$T = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 \sin^4 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 \sin^6 \frac{\alpha}{2} + \cdots \right]$$

$$(32)$$

Für genügend kleine α kann man sich mit den beiden ersten Gliedern obiger Reihe begnügen und

$$T = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)$$


setzen oder, falls man $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha}{2} = \frac{a}{2l}$ einführt:

$$T = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{16} \frac{a^2}{l^2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (34)$$

 \S 6. Physisches Pendel. Physisches Pendel heißt ein Körper RQ (Fig. 121), der um eine horizontale, nicht durch seinen Schwerpunkt gehende Achse schwingen kann. Diese Achse sei senkrecht zur Zeichnungsebene und sie gehe durch den Punkt A. Wenn sich der Körper in seiner Ruhelage (die in der Figur nicht dargestellt ist) befindet, so liegt sein Schwerpunkt C auf der vertikalen Geraden AF die durch die Drehungsachse geht. Bezeichnen wir den Abstand des

Schwerpunktes von der Drehungsachse mit AB = AC = a, die Masse des Pendels mit M, sein Gewicht mit P = Mg. Lenkt man das Pendel um den Winkel $-FAG = \alpha$ ab, wobei sein Schwerpunkt nach

B gelangt, und überläist es sodann selbst, so wird es bei Abwesenheit von Luftwiderstand und Reibung um die Achse A Schwinbeiden gungen nach Seiten hin mit dem konstanten Ausschlagwinkel α vollführen. Bestimmen wir nun seine Winkelgeschwindigkeit σ für den Augenblick, wo die Ablenkung $\varphi =$ ∠ FAH ist. Die Arbeit



der Schwerkraft P, welche an den Schwerpunkt angreift, ist, während sich die Ablenkung von α bis φ ändert, gleich Ph, wo h=EL ist (die Geraden BE und DL sind \perp zu AF); hieraus folgt, daß die Arbeit gleich Pa ($\cos \varphi$ — $\cos \alpha$) ist. Die erworbene Wucht (Seite 103) ist $\frac{1}{2}$ $K\omega^2$, wo K das Trägheitsmoment des Pendels in Bezug auf seine Drehungsachse ist. Aus der Gleichung Pa ($\cos \varphi$ — $\cos \alpha$) $=\frac{1}{2}$ $K\omega^2$ folgt

$$\boldsymbol{\omega} = \sqrt{\frac{2 Pa \left(\cos \boldsymbol{\varphi} - \cos \boldsymbol{\alpha}\right)}{K}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (35)$$

Im Augenblicke, wo das Pendel seine Gleichgewichtslage passiert ($\varphi == 0$), ist die Winkelgeschwindigkeit

$$\omega_0 = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \sqrt{\frac{Pa}{K}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (36)$$

Reduzierte Länge eines physischen Pendels heilst die Länge ST=I eines solchen mathematischen Pendels, welches mit ersterem gleiche Schwingungsdauer hat. Lenkt man das Pendel ST um den Winkel $\alpha=\bot FAG$ ab und überläßt es sodann sich selbst, so ist erforderlich, um für beide Pendel die gleiche Schwingungsdauer zu erhalten, daß bei gleichen Ablenkungen φ die Winkelgeschwindigkeiten des physischen (ω) und mathematischen (ω ₁) Pendels einander gleich sind. Die Größe ω ist bereits in (35) gefunden; die Geschwindigkeit ε des Endpunktes T unseres mathematischen Pendels ist nach (24) gleich

$$v = \sqrt{2} g l (\cos \varphi - \cos \alpha)$$

vergl. (24). Es ist aber $v = l\omega_1$ [vergl. (42) auf Seite 72], folglich

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{2}{g}} \frac{g \left(\cos \varphi - \cos \alpha\right)}{i} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (37)$$

Die Gleichung $\omega = \omega_1$ giebt mithin

$$l = \frac{K}{Ma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (38)$$

Diese sehr wichtige Formel giebt uns die reduzierte Länge eines Pendels. Tragen wir auf der Geraden AF die Strecke AZ = l ab; der Punkt Z heißt dann das Schwingungszentrum des physischen Pendels. Dieser Punkt hat offenbar folgende bemerkenswerte Eigenschaft: wenn alle materiellen Punkte des physischen Pendels, mit Ausnahme des einen in Z vorhandenen, welcher selbst ein mathematisches Pendel darstellt, verschwänden, so würde die Schwingungsdauer dieselbe bleiben, wie sie es ist, während Punkt Z dem physischen Pendel angehört. Alle Punkte des physischen Pendels, welche der Achse näher liegen als Z, schwingen langsamer, die weiter liegenden schwingen schneller, als sie es thun würden, wenn sie die unteren Endpunkte mathematischer Pendel bildeten. Streng genommen haben wir nicht einen, sondern unendlich viele Punkte Z; ihr geometrischer Ort ist ein Teil einer Cylinderfläche pq, deren Achse A, deren Grundflächenradius 1 ist. Beschränkt man sich auf die Punkte, welche in der durch die Achse A gelegten Vertikalebene AF liegen, so ist ihr geometrischer Ort derjenige Abschnitt einer parallel zur Achse C durch Z gehenden Geraden, welcher innerhalb des Pendels liegt.

Das Schwingungszentrum Z liegt tiefer als der Schwerpunkt, d.h. es ist immer l > a. Um dies zu beweisen, möge das Trägheitsmoment K_A des Körpers in Bezug auf seine Rotationsachse A gleich dem K in Formel (38) sein und das Trägheitsmoment in Bezug auf eine parallel zu A durch den Schwerpunkt C gehende Achse möge K_C sein. Auf S. 241 war gezeigt, daß $K_A = K_C + Ma^2$ ist. Setzt man dies anstatt K in (38) ein, so kommt

$$l = \frac{K_C + Ma^2}{Ma} = a + \frac{K_C}{Ma} \cdot \cdot \cdot \cdot (39)$$

woraus ersichtlich, dass 1 > a ist.

Der Drehpunkt A und das Schwingungszentrum Z besitzen die bemerkenswerte Eigenschaft, konjugierte Punkte zu sein, d. h. ihre Rollen vertauschen zu können. Wenn man das Pendel umkehrt und durch Z die Drehungsachse zieht (parallel zur früheren Achse A), so wird A zum Schwingungs-

zentrum; die reduzierte Länge $l \stackrel{.}{=} AZ$, folglich auch die Schwingungsdauer, bleiben hierbei ungeändert.

Zum Beweise bezeichnen wir die Entfernung des Schwingungszentrums vom Schwerpunkte mit $a_1 = CZ$ (Fig. 121). Es ist $a_1 = AZ - AC = l - a$, nach (39) kommt somit

$$a_1 = \frac{K_C}{Ma} \cdot \cdot \cdot \cdot (40)$$

Bringen wir nunmehr das Pendel in die umgekehrte, in Fig. 122 dargestellte Lage; hier ist die Drehungsachse Z, der Schwerpunkt C und $CZ = a_1$. Das Schwingunszentrum y befindet sich im unbekannten Abstande Zy = x; wir müssen beweisen, daß x = l ist. Die Größe z erhalten wir aus (39), wenn wir a durch a_1 ersetzen:

$$x=a_1+\frac{K_C}{Ma_1}$$

Setzen wir hierin a, aus (40), so kommt

$$x = \frac{K_C}{Ma} + \frac{K_C Ma}{MK_C} = \frac{K_C}{Ma} + a,$$

oder nach (39) x == l, was zu beweisen war.


Da die Schwingungszeit eines physischen Pendels gleich der Schwingungszeit eines mathematischen Pendels mit der nach (38) zu bestimmenden Länge l ist, so finden wir aus (31) für die Schwingungsdauer T eines physischen Pendels bei sehr kleinen Ausschlägen

$$T = \pi \sqrt{\frac{K}{Pa}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (41)$$

wenn statt Mg das Gewicht P des Pendels eingeführt wird. Formel (32) giebt uns den entsprechenden genauen, Formel (33) einen angenäherten Ausdruck für die Schwingungsdauer

$$T = \pi \sqrt{\frac{K}{Pa}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot (42)$$

Schwingt das Pendel in der Luft, oder ist Reibung an seiner Achse vorhanden, so vollführt es gedämpfte Schwingungen, wie sie auf Seite 156 von uns betrachtet worden sind. Der natürliche Logarithmus des Verhältnisses zweier aufeinander folgender Ausschläge giebt uns das logarithmische Dekrement der Pendelschwingungen [vergl. (76) auf Seite 158]. Die allmähliche Verminderung des



Winkels α hat auch eine allmähliche Abnahme der Schwingungsdauer im Gefolge, wie aus Formel (42) hervorgeht, wo das zweite Glied in der Klammer immer positiv ist. Diese Abnahme der Schwingungszeit ist jedoch sehr klein, wenn der Anfangswinkel α klein ist und sie erfolgt sehr langsam, wenn Luftwiderstand und Reibung gering sind, d. h. wenn das logarithmische Dekrement eine kleine Größe darstellt.

Neuntes Kapitel.

Von den Dimensionen physikalischer Größen.

§ 1. Definition des Ausdrucks "Dimension". In den vorangehenden Kapiteln dieses Abschnittes haben wir die sogenannten absoluten Einheiten gewisser physikalischer Größen kennen gelernt, soweit letztere in der Mechanik vorkamen. Wir haben dort gesehen. dals ein "Massystem" mit Hülfe dreier Grundeinheiten, als welche von uns die Einheiten der Länge, Masse und Zeit angenommen wurden, aufgestellt werden kann. Setzt man die Proportionalitätsfaktoren in den Formeln, welche die Größen, deren Einheiten bereits gewählt sind, mit einer neuen Größe in Beziehung bringen, gleich Eins, so erhält man die Einheit dieser neuen Größe; auf diese Weise wird ein System von absoluten abgeleiteten Einheiten erhalten. Je nach der Auswahl der Grundeinheiten der Länge, Masse und Zeit kann man eine unzählige Menge von Systemen abgeleiteter Einheiten erhalten. hatten insbesondere das C. G. S.-System berücksichtigt, dessen Einheiten Gramm. Centimeter und Sekunde sind, und in welchem die Dyne und das Erg als Einheiten der Kraft und Arbeit auftreten.

Wenden wir uns jetzt der Frage zu, in welcher Weise die abgeleiteten Einheiten von den Grundeinheiten abhängen. Wir wollen mit den kleinen Buchstaben des lateinischen Alphabets die verschiedenartigen Größen (eigentlich ihre Zahlenwerte), mit den großen Buchstaben die Einheiten derselben bezeichnen. Die Grundeinheiten sind L, M und T; es sei a irgend eine physikalische Größe und A ihre Einheit, die sich zugleich mit den Grundeinheiten L, M und T ändert.

Wenn sich die abgeleitete Einheit A proportional der pten Potenz der Längeneinheit L, der qten Potenz der Masseneinheit M und der rten Potenz der Zeiteinheit Tändert, so sagt man, die Einheit A sei nach der Längeneinheit von der pten, nach der Masseneinheit von der qten und

nach der Zeiteinheit von der rten Dimension. Übrigens spricht man der Kürze halber oft von der Dimension der physikalischen Größse selbst, z. B. von der Dimension der Arbeit, der Dimension der Bewegungsgrößse u. s. f., statt von den Dimensionen der Einheiten dieser Größen zu reden. Den erwähnten Zusammenhang zwischen den abgeleiteten und den Grundeinheiten drückt man symbolisch durch Formeln von nachstehender Form aus

wie sie in der Folge benutzt werden sollen.

Oft schreibt man auch statt der großen Buchstaben kleine, also

$$[a] = l^p m^q t^r.$$

Die Exponenten p, q und r können ganze oder gebrochene, positive oder negative Zahlen sein. So bezeichnet z. B. die symbolische Formel

$$[A] = \frac{L^{\frac{1}{2}}M^{\frac{3}{2}}}{T^{2}} = L^{\frac{1}{2}}M^{\frac{3}{2}}T^{-2} \dots \dots \dots (2)$$

dass die abgeleitete Einheit A irgend einer physikalischen Größe a sich proportional der Quadratwurzel der Grundeinheit der Länge L, proportional der $\left(\frac{3}{2}\right)$ ten Potenz der Masseneinheit und umgekehrt proportional dem Quadrate der Zeiteinheit ändert. Wenn z. B. zunächst das C.G. S.-System zu Grunde gelegt war und wir darauf als Grundeinheiten das Meter, Centigramm und die Minute annehmen wollten, so würde die abgeleitete Einheit zunächst $10 \text{ mal } \left(\sqrt{100}\right)$ größer, dann $1000 \text{ mal } \left(\sqrt{100^3}\right)$ kleiner und zuletzt $3600 \text{ mal } (60^2)$ kleiner, im ganzen also $360\,000$ mal kleiner werden. Hängt die abgeleitete Einheit A von irgend einer Grundeinheit gar nicht ab, so sagt man, die Einheit A sei von der nullten Dimension nach dieser Grundeinheit.

Symbolische Gleichungen in der Art von (1) nennt man Dimensionsformeln der entsprechenden physikalischen Größen.

In engem Zusammenhange mit der soeben erläuterten Art, die Beziehungen der abgeleiteten Einheit zu den Grundeinheiten zu bezeichnen, steht eine besondere Schreibart für die Zahlenwerte der Größen selbst.

Es enthalte eine Größe a in sich n Einheiten, z. B. 7 Einheiten. Würden wir nun a=7 schreiben, so würde es unbestimmt bleiben, was für 7 Einheiten in der Größe a, die man durch eine unzählige Menge absoluter Einheiten messen kann, enthalten sind. Da nun aber die abgeleitete Einheit durch die Grundeinheit vollständig bestimmt wird, so verschwindet jede Unklarheit, wenn wir dem Zahlenwert der Größe, etwa in Klammern, die Benennung der drei Grund-

einheiten beifügen, auf welchen das gewählte Maßsystem beruht. So besagt z. B. der Ausdruck

$$a = 7$$
 (Fufs, kg, Min.). (3)

dass in der Größe a sieben derartige Einheiten derselben enthalten sind, wie sie sich aus den in Klammern beigefügten Grundeinheiten der Länge, Masse und Zeit ergeben. Ist z. B. irgend eine Arbeit $r = 10_k$ (cm, g, sec) Finheiten, so heißt das einfacher, sie ist gleich r = 10 Erg.

Es ist jedoch äußerst vorteilhaft, wenn man die Benennungen der Grundeinheiten nicht einfach nebeneinander in Klammern setzt, sondern sie in der Reihenfolge und mit den Exponenten folgen läßt, mit denen diese Einheiten in der Dimensionsformel der entsprechenden Größe auftreten, deren Zahlenwert wir anzuschreiben haben. Nimmt man z. B. an, die Dimensionsformel der Einheit A sei von der Form (2), so schreibt man an Stelle von (3)

Eine solche Schreibweise bietet mancherlei Vorteile; wir sehen nicht bloß, welches die Grundeinheiten des gewählten Systems sind, sondern auch in welcher Weise die Einheit der Größe a von den Grundeinheiten abhängt. Der Hauptnutzen obiger Schreibweise wird in § 3 dargethan werden.

§ 2. Dimensionsbestimmungen für die Einheiten verschiedener Größen. Für die Ableitung der Dimensionsformeln werden wir folgenden einfachen Satz brauchen:

Wenn der Zahlenwert a einer Größe gleich dem Produkte resp. Quotienten der Zahlenwerte b und czweier anderer Größen ist, d. h. wenn

und die Dimensionsformeln der Einheiten B und C der Größen b und c die folgenden sind

$$[B] = M^p L^q T^r, \quad [C] = M^x L^y T^x (6)$$

so ist die Dimensionsformel der Einheit A der Größe a

Die symbolische Dimensionsformel der Größe A entsteht also aus den symbolischen Dimensionsformeln der Größen B und C in der-

selben Weise, wie das Produkt resp. der Quotient zweier algebraischer Ausdrücke, welche die Dimensionen der Einheiten von B und C be-Beweis: Wenn a = bc resp. $a = \frac{b}{c}$ ist, so ist a = 1, falls b = 1 and c = 1 ist. Hieraus ist ersichtlich, dass die Einheit A proportional B und direkt resp. indirekt proportional C ist. Es ändert sich aber B proportional der pten Potenz der Grundeinheit M, und C proportional der xten Potenz derselben Grundeinheit M. Ist demnach a = bc, so ändert sich die Einheit A proportional der (p + x)ten oder für $a = \frac{b}{c}$ proportional der (p - x) ten Potenz der Einheit M, und gerade dies ist durch die Formel (7) symbolisch ausgedrückt. Der bewiesene Satz läßt sich für $a = b^n c^m$ verallgemeinern. bolisch ausgedrückt haben wir

$$[A] = [B]^n [C]^m \dots (7,a)$$

Es kann nun nicht mehr schwer fallen, die Dimensionsformeln für verschiedene Einheiten zu finden.

Die Einheit S der Oberfläche ist proportional dem Quadrate, die Einheit O des Volumens proportional dem Kubus der Längen-Hieraus folgt

Beide Einheiten sind von der nullten Dimension nach M und T. Ein Winkel wird durch das Verhältnis seines Bogens o zum Radius ϱ gemessen; seine Einheit (der Winkel, für welchen $\sigma = \varrho$ ist, d. h. der Winkel von 57°17'44,8", vergl. Seite 44) hängt von der Wahl der Grundeinheiten gar nicht ab. Somit ist ein Winkel von der nullten Dimension nach M, L und T.

Die Geschwindigkeit v wird durch das Verhältnis des Weges zur Zeit gemessen; hieraus folgt nach (7)

Die Einheit der Geschwindigkeit (bei welcher in der Zeiteinheit die Längeneinheit zurückgelegt wird) muß offenbar proportional der Längeneinheit und indirekt proportional der Zeiteinheit sein. Entsprechend Formel (4) haben wir demnach beispielsweise zu schreiben:

$$v = 3 \frac{\text{Fuss}}{\text{Min}}; \ v = 15 \frac{\text{cm}}{\text{sec}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

Die tangentiale oder normale Beschleunigung w. Sowohl die eine wie die andere wird durch das Verhältnis der Geschwindigkeit zur Zeit angegeben, daher ist die Dimension der Beschleunigungseinheit

$$[W] = \frac{[V]}{T} = \frac{L}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Für die Normalbeschleunigung hatten wir auf Seite 68 den Ausdruck $w=\frac{v^2}{R}$ gefunden, wo R eine lineare Größe ist. Das giebt

$$[W] = \frac{[V^2]}{L} = \frac{L^2}{T^2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{L}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (11, a)$$

entsprechend der vorhergehenden Formel (11). Wir finden also, das die absolute Einheit der Beschleunigung proportional der Längeneinheit und indirekt proportional dem Quadrate der Zeiteinheit ist. So ist z. B. die (m. sec)-Einheit der Beschleunigung 3600 mal größer als die (m. Min.)-Einheit der Beschleunigung. Erstere Einheit entspricht einer Bewegung, bei welcher sich die Geschwindigkeit in einer Sekunde um "einen Meter pro Sekunde" vergrößert, die zweite einer Bewegung, bei der die Geschwindigkeit in einer Minute nur um "einen Meter pro Minute" zunimmt. Die Zahlenwerte verschiedener Beschleunigungen werden z. B. wie folgt geschrieben:

$$w = 4 \frac{\text{Fuls}}{(\text{Stunde})^2}; \quad w = 16 \frac{\text{cm}}{(\text{sec})^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

Hier ist die zweite Beschleunigung in C. G. S. - Einheiten aus gedrückt. Für die Beschleunigung g haben wir

$$g = 981 \frac{\text{cm}}{(\text{sec})^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

Die Kraft ist gleich f=mw. Hieraus folgt die Dimension der Krafteinheit

$$[F] = M[W] = \frac{ML}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

Nach allem vorhergehenden wird auch der Sinn folgender Gleichungen klar:

$$f = 8 \frac{\text{Pfund. Meter}}{(\text{Min.})^2}$$

$$f = 75 \frac{\text{g cm}}{(\text{sec})^2} = 75 \text{ Dynen}$$

Es mögen hier zwei überaus wichtige Hinweise folgen.

I. Man hat sich ja davor zu hüten, Symbole, wie die in (10), (12) und (15) gegebenen, mit wirklichen Größen zu verwechseln, die aus Faktoren und Divisoren bestehen. Dieser grobe Fehler wird nicht selten begangen. Das rechts vom Zahlenwerte einer Größe Angeschriebene stellt ein Symbol und nichts anderes als ein Symbol dar und soll nur die Benennung der betreffenden Einheiten ersetzen, wie dies aus der zweiten Formel (15) hervorgeht.

II. Alle Glieder einer Gleichung, d. h. alle Größen, welche durch die Zeichen der Addition, Subtraktion und der Gleichheit miteinander verbunden sind, müssen von derselben Dimension sein. In der That können nur gleichartige Größen miteinander verglichen werden und solche müssen natürlich von der gleichen Dimension sein. Hierin besitzt man ein bequemes Mittel zur Prüfung von Formeln.

Nehmen wir ein Beispiel: Wir hatten für die Schwingungszeit t eines Pendels die Formel $t=\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. Beide Seiten dieser Gleichung müssen von derselben Dimension sein. Die linke Seite ist von der Dimension T. Auf der rechten Seite ist L die Dimension von l, $\frac{L}{T^2}$ die Dimension von g [vergl. Formel (11)]; π als unbenannte Zahl ist von der nullten Dimension. Die ganze rechte Seite hat somit die Dimension $\sqrt{\frac{L}{L}} = \sqrt{T^2} = T$, d. h. dieselbe Dimension wie auch die linke Seite.

Wenn zwei Größen a und b, welche nach ihrer ursprünglichen Definition voneinander verschieden sind, auf Grund irgend welcher Herleitungen, sobald man sie in absoluten Einheiten misst, numerisch gleich werden, so dass also a = b wird, so sind notwendigerweise auch ihre Dimensionen gleich, d. h. die Abhängigkeit ihrer Einheiten A und B von den Grundeinheiten L, M und T muss die gleiche sein. Die Gleichung a = b mus richtig bleiben, mit welchen absoluten Einheiten A und B wir sie auch messen, d. h. welches auch immer die Grundeinheiten L, M und T sein mögen. Wären die Dimensionen der Einheiten A und B nicht gleich, so müsten sie sich bei Änderung von L, M und T in verschiedener Weise ändern und es könnten daher ihre Zahlenwerte a und b nicht gleich bleiben. Wir müssen daher auf Grund der Formeln (20) auf Seite 85 und (9) auf Seite 113 erwarten, dass der Kraftimpuls und die Bewegungsmenge, die erlangte Wucht und die Arbeit von gleicher Dimension sind. Dass die Dimensionen der Größen $\frac{v}{t}$ und $\frac{v^2}{t}$, durch welche in verschiedenen Fällen ein und dieselbe Größe, nämlich die Beschleunigung, ausgedrückt wird, einander gleich sind [vergl. (11) und (11, a)], bestätigt das Gesagte.

Setzen wir nach diesen Abschweifungen die Herleitung der Dimensionen verschiedener Größen fort.

Die Arbeit ist gleich r = fs, wo f die Kraft, s der Weg ist; die Dimension der Arbeitseinheit ist daher

$$[R] = [F] L = \frac{ML^2}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

Als Beispiel seien folgende Ausdrücke angeführt:

$$r = 2$$
 $\frac{\text{kg (Meile)}^2}{(\text{Stunde})^2}$; $r = 8$ $\frac{\text{g (cm)}^2}{(\text{sec})^2} = 8$ Erg.

Die Wucht ist gleich $i=rac{1}{2}$ m v^2 ; die Dimension ihrer Einheit J ist

$$[J] = M[V]^2 = \frac{ML^2}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot (16, a)$$

d. h. sie ist gleich der Dimension der Arbeit, wie wir bereits voraussehen konnten. Von derselben Dimension ist auch jede andere Energieform, z. B. die Wärme q:

$$[Q] = \frac{ML^2}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16, b)$$

Der Kraftimpuls ist gleich u = ft und daher

$$[U] = [F] \ T = \frac{ML}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Die Bewegungsmenge ist gleich h = mv; folglich

$$[H] = M[V] = \frac{ML}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17, a)$$

übereinstimmend mit (17), wie zu erwarten war.

Das Moment eines Kräftepaares ist gleich m' = fl, wo l der Arm des Kräftepaares ist; hier ist

$$[M'] = \frac{ML^2}{\tilde{T}^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Die Dimension ist dieselbe wie diejenige der Arbeit; es muß dies auch nach (8) auf Seite 109 so sein, denn der Winkel ist von der nullten Dimension.

Die Dichte ist gleich $d=\frac{m}{o}$, wenn o das Volumen ist; folglich

$$[D] = \frac{M}{L^3} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

Die Winkelgeschwindigkeit ist $\varphi = \frac{\alpha}{t}$, wo α der Drehungswinkel des Körpers ist; hieraus kommt

$$[\boldsymbol{\Phi}] = \frac{1}{T} - T^{-1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (20)$$

Die Winkelbeschleunigung ist $\psi = \frac{\varphi}{t}$; folglich

Das Trägheitsmoment ist $k = ml^2$; folglich

Die Schwingungsdauer eines physischen Pendels ist gleich $t=\pi \int_{-Pa}^{\sqrt{k}} (S.253);$ die Dimension von k war soeben gefunden worden, P ist eine Kraft, a eine Länge. Die Dimension der rechten Seite der Gleichung ist $\sqrt{\frac{ML^2}{T^2}} = T$, wie es auch sein muß.

Schreibt man das allgemeine Gravitationsgesetz in der Form

$$f = C \frac{m \, m'}{r^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

und misst die Kraft f in absoluten Einheiten, so hängt der Zahlenwert des Koeffizienten C von den Grundeinheiten ab, und man kann daher von der Dimension der Größe C reden. Formel (23) giebt $[F] = [C] \frac{M^2}{I^2}$, somit ist nach (14)

$$[C] = \frac{L^3}{M T^2} = M^{-1} L^3 T^{-2} \cdots \cdots (24)$$

Setzt man jedoch die Gravitationskonstante C=1, so ist die Kraft, die wir hier zum Unterschiede mit f' bezeichnen wollen, gleich $f'=\frac{m\,m'}{r^2}$. Die astronomische Krafteinheit F' ist somit von der Dimension

$$[F'] = \frac{M^2}{L^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (25)$$

Gilt für die Arbeit r' der Ausdruck f's, wo s eine lineare Größe ist, so erhält man als Dimension der astronomischen Arbeitseinheit R'

$$[H'] = \frac{M^2}{L} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$

Das Potential zweier Massen aufeinander $\frac{m m'}{r}$ ist, wie es sein muß, von eben dieser Dimension, vergl. (9, a) und (10) auf Seite 227 und 228.

§ 3. Übergang von einem Maßssytem zum anderen. Nehmen wir irgend eine physikalische Größe a an, deren Zahlenwert gleich n sei, falls sie durch die absolute Einheit gemessen ist, welche ihrerseits von den Grundeinheiten λ , μ , τ abgeleitet wurde; man hat dann, um zu einem anderen Maßsystem überzugehen, den Zahlenwert n_1

derselben Größe a zu finden, wenn sie durch die absolute Einheit, die von den neuen Grundeinheiten λ_1 , μ_1 , τ_1 abgeleitet ist, gemessen wird. Es muß hierbei der Zusammenhang zwischen den früheren und jetzigen Grundeinheiten gegeben sein, z. B. $\lambda = x \lambda_1$, $\mu = y \mu_1$, $\tau = z \tau_1$; ebenso die Dimension für die Einheit A der Größe a. Es sei z. B.

$$[A] = L^p M^q T^r \cdots \cdots \cdots (27)$$

Um nun n_1 zu finden, also zum neuen Maßssystem überzugehen, hat man folgende drei Operationen vorzunehmen:

1. Man hat die Größe a nach dem Schema (4) zu schreiben, wobei das Symbol aus den früheren Grundeinheiten besteht [vergl. (27)].

$$a = n \cdot \lambda^p \,\mu^q \,\tau^r \,\ldots \,\ldots \,(2^n)$$

2. Man hat symbolisch die früheren Grundeinheiten in neuen auszudrücken:

$$a = n \cdot (x \lambda_1)^p (y \mu_1)^q (z \tau_1)^r \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

3. Man hat das Symbol zeitweilig als algebraischen Ausdruck zu betrachten und die Koeffizienten herauszuschaffen, die zwischen den früheren und jetzigen Grundeinheiten vermitteln.

$$a = n x^p y^q z^r \cdot \lambda_i^p \mu_i^q \tau_i^r \cdot \ldots \cdot (30)$$

Hiermit ist die Aufgabe gelöst, denn der neue Zahlenwert n_1 ist gefunden.

Das daneben stehende $\lambda_1^p \mu_1^q \tau_1^r$ ist wiederum ein bloßes Symbol der absoluten Einheit für die Größe a im neuen Maßsystem.

Diese eigentümliche Methode, die offenbar gegen den auf Seite 258 gegebenen Hinweis I verstölst, kann man dennoch gelten lassen, wenn man ein- für allemal nachweist, daßs sie zu richtigen Resultaten führt. Zu diesem Zwecke genügt der Nachweis, daßs, wenn man die Längeneinheit λ durch die neue Einheit λ_1 ersetzt, sich der Zahlenwert n mit x^p multipliziert (wobei p auch negativ sein kann). Wir hatten $\lambda = x\lambda_1$ gesetzt, d. h. wir hatten die Längeneinheit x mal verkleinert; Formel (27) zeigt, daß infolge dessen die Einheit A der Größe A gerade A0 mal kleiner wird, und hieraus geht wiederum hervor, daß der Zahlenwert der Größe A0 gerade A1 gerade A2 mal größer wird. Somit ist die mit Hülfe der drei obengenannten Operationen erhaltene Formel (31) zweifellos richtig.

Beispiel: Eine gewisse Arbeit hat im [Pud, Faden, Minuten]-System 1) den Zahlenwert 100; welcher ist der Zahlenwert derselben

Ein Pud ist gleich 40 russ. Pfunden, ein Faden ist gleich 3 Arschin.
 Arschin = 71,12 cm.

Arbeit im (Pfund, Arschin, Sekunden) - System? Die Dimensionsformel ist nach (16)

$$[R] = \frac{ML^2}{T^2} \cdot$$

Führen wir unsere drei Operationen, von denen im vorhergehenden die Rede war, aus:

Der gesuchte neue Zahlenwert für die Arbeit ist also 10. In der Praxis brauchen wir unsere drei Operationen nicht so streng zu sondern. Lassen wir noch einige Beispiele folgen.

I. Es sei der Zahlenwert der Beschleunigung g der Erdschwere im (Fus, Pfund, Minuten)-System zu finden, wobei ein Centimeter = 0,0328 Fus angenommen sei.

$$g = 980 \frac{\text{cm}}{(\text{sec})^2} = 980 \frac{0,0328 \text{ Fuls}}{(\frac{1}{60} \text{ Min.})^2} = 980 \times 0,0328 \times 3600 \frac{\text{Fuls}}{(\text{Min.})^2},$$
oder $g = 115718 \frac{\text{Fuls}}{(\text{Min.})^2}.$

II. Wieviel C. G. S.-Einheiten der Beschleunigung, der Kraft und Arbeit sind in den entsprechenden Gaussschen Einheiten enthalten, bei welchen als Grundeinheiten Millimeter, Milligramm und Sekunde auftreten?

Die Gausssche Beschleunigungseinheit ist == $1 \frac{mm}{(sec)^2}$ == $1 \frac{0.1 \text{ cm}}{(sec)^2}$

$$= 0.1 \frac{\text{cm}}{(\text{sec})^2} = 0.1 \text{ C. G. S.-Einheiten der Beschleunigung.}$$

$$\text{mm mg} \qquad (0.1 \text{ cm})(0.00)$$

Die Gausssche Krafteinheit ist =
$$1 \frac{\text{mm mg}}{(\text{sec})^2} = 1 \frac{(0.1 \text{ cm})(0.001 \text{ g})}{(\text{sec})^2}$$

= $0.0001 \frac{\text{cm}}{(\text{sec})^2} = 0.0001 \text{ Dyne.}$

Die Gausssche Arbeitseinheit ist =
$$1 \frac{\text{mg (mm)}^2}{(\text{sec})^2} = 1 \frac{0.001 \text{ g } (0.1 \text{ cm})^2}{(\text{sec})^2}$$

= $0.00001 \frac{\text{g (cm)}^2}{(\text{sec})^2} = 0.00001 \text{ Erg.}$

III. Zwei (Meter, Kilogramm, $^{1}/_{2}$ Stunden)-Einheiten der Arbeit sollen in Erg ausgedrückt werden.

$$2 \frac{\lg (m)^2}{(1/2)^2 \text{ Stunde})^2} = 2 \frac{(1000 \text{ g}) (100 \text{ cm})^2}{(1800 \text{ sec})^2} = \frac{2 \cdot 1000 \cdot (100)^2 \text{ g (cm})^2}{(1800)^2 (\text{sec})^2}$$
$$= 6.17 \frac{\text{g (cm})^2}{(\text{sec})^2} = 6.17 \text{ Erg.}$$

IV. Die Dichte des Quecksilbers im (Meter, Kilogramm, Jahr)-System zu finden. Im C. G. S.-System ist die Dichte des Quecksilbers 13,6, s. S. 90 und (19) S. 260.

13,6
$$\frac{g}{(cm)^3}$$
 = 13,6 $\frac{0,001 \text{ kg}}{(0,01 \text{ m})^8}$ = $\frac{13,6 \cdot 0,001 \text{ kg}}{(0,01)^3 \text{ (m)}^3}$ = 13600 $\frac{\text{kg}}{(m)^3}$.

V. Die Wucht eines Körpers, dessen Masse gleich 5 Solotnik ¹) ist und der sich mit einer Geschwindigkeit von 2 Faden in 7 Minuten bewegt, in C. G. S.-Einheiten zu finden. Nimmt man als Grundeinheiten 2 Faden, 5 Solotnik und 7 Minuten an, so ist der Zahlenwert der Wucht des gegebenen Körpers $\frac{1}{2}$ [vergl. S. 103 und S. 260 (16, a)]; daher ist

$$\frac{1}{2} \frac{(5 \text{ Solotnik}) (2 \text{ Faden})^2}{(7 \text{ Minuten})^2} = \frac{1}{2} \frac{(5.4,266 \text{ g}) (2.213,36 \text{ cm})^2}{(7,60 \text{ sec})^2}$$

$$= \frac{5.4,266.4.(213,36)^2}{2.49.3600} \frac{\text{g (cm)}^2}{\text{(sec)}^2} = 11,04 \text{ Erg.}$$

VI. Die Megadyne hat im (Zoll, Pfund, x Sekunden)-System den Zahlenwert 100. Es soll die Zeiteinheit für dieses System gefunden werden, wenn 1 Zoll = 2,5 cm und 1 Pfund = 410 g ist. Eine Megadyne ist gleich 10^6 Dynen, somit ist

$$10^{6} \frac{\text{cm} \cdot \text{g}}{(\text{sec})^{2}} = 100 \frac{\text{Zoll, Pfund}}{(x \text{ sec})^{2}} = 100 \frac{(2.5 \text{ cm}) (410 \text{ g})}{(x \text{ sec})^{2}}$$
$$= \frac{100 \cdot 2.5 \cdot 410 \quad \text{cm g}}{x^{2} \quad (\text{sec})^{2}}.$$

Der erste und letzte Ausdruck geben $10^6 = \frac{100 \cdot 2.5 \cdot 410}{x^2}$; woraus sich x = 0.32 ergiebt; die gesuchte Zeiteinheit ist also gleich 0.32 Sekunden.

§ 4. Absolute Massysteme, welche nicht auf die Grundeinheiten L, M und T zurückgehen. Während wir gezeigt hatten dass man ein absolutes Massystem auf drei willkürlich gewählten Grundeinheiten aufbauen kann, hatten wir doch als solche immer die Einheiten der Länge (L), Masse (M) und Zeit (T) gewählt. Es wäre

^{1) 1} Solotnik = 4,266 g, 1 Faden = 213,36 cm.

indes auch möglich, die Einheiten dreier anderer Größen als Grundeinheiten anzunehmen. Wir wollen in Kürze auf diesen Gegenstand eingehen, um so mehr, als man in letzterer Zeit sich wiederholt verschiedener Maßsysteme bedient hat, welche nicht auf den Einheiten M, L und T basieren.

Die Auswahl der drei Grundeinheiten kann nicht völlig willkürlich geschehen; es müssen diese drei Einheiten voneinander unabhängig sein, d. h. es darf nicht die eine von ihnen durch die beiden anderen bestimmt werden auf Grund irgend einer Formel, in welcher der Proportionalitätsfaktor beim Entwerfen des Maßsystems gleich Eins gesetzt wird. So können z. B. die Einheiten der Masse, Beschleunigung und Kraft oder der Länge, Kraft und Arbeit oder der Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung u. s. w. nicht zu Grundeinheiten gewählt werden, denn in allen aufgeführten Beispielen wird eine von den Einheiten (etwa die dritte) durch die beiden anderen bestimmt. Sind die drei Grundeinheiten gewählt, so hat man zunächst die Dimensionen der Längen-, Massen- und Zeiteinheit, die jetzt als abgeleitete Einheiten auftreten, zu bestimmen, worauf sich dann die Dimensionen der übrigen Einheiten leicht nach § 2 bestimmen lassen.

Erinnert man sich der Beziehungen, welche unsere Dimensionsformeln ausdrücken, so kann man leicht einsehen, daß man diese Formeln zum gewünschten Zwecke wie einfache Gleichungen zu behandeln hat. Wir wählen hierfür ein Beispiel zur Erläuterung.

Als Grundeinheiten seien die Einheiten der Geschwindigkeit V, der Beschleunigung W und der Kraft F gewählt. Es sollen die Dimensionen der übrigen Einheiten gefunden werden. Wir hatten die Formeln

$$[V] = L T^{-1}; \quad [W] = L T^{-2}; \quad [F] = ML T^{-2}.$$

Hier sind V, W und F die Grundeinheiten, L, M und T die abgeleiteten Einheiten und deshalb geben uns dieselben Proportionalitäten, welche zwischen diesen sechs Größen bestehen, folgende Formeln:

$$[L][T]^{-1} = V; [L][T]^{-2} = W; [M][L][T]^{-2} = F.$$

Löst man diese symbolischen Formeln, wie Gleichungen nach [L], [M] und [T] auf, so erhält man

$$[L] = V^2 W^{-1}; \quad [M] = F W^{-1}; \quad [T] = V. W^{-1} \cdot (32)$$

Ferner erhalten wir als Dimensionen für die

Einheit der Kraft $[R] = V^2 F W^{-1}$ " " Fläche $[S] = V^4 W^{-2}$ " des Volumens $[O] = V^6 W^{-3}$ " der Winkelbeschleunigung . $[\Psi] = V^2 W^2$

Einheit der Bewegungsmenge . . [H] = VFW^{-1} , des Kraftimpulses . . . [U] = $FV^{-6}W^2$, der Dichte [D] = $FV^{-6}W^2$, des Trägkeitsmomentes . . [K] = FV^4W^{-3}

Zur Übung für den Leser sei hier eine Tabelle begonnen, wo dem Maßsystem die Einheiten der Kraft F, der Arbeit R und der Dichte D zu Grunde liegen; der Leser mag das Angeschriebene auf seine Richtigkeit hin prüfen und eine Tabelle analog der vorhergehenden für die Dimensionen der Einheiten aller ihm bekannten Größen entwerfen. Es ist.

$$[L] = RF^{-1}; \quad [M] = DR^3F^{-3}; \quad [T] = D^{\frac{1}{2}}R^2F^{-\frac{5}{2}};$$
 $[W] = D^{-1}R^{-3}F^4; \quad [H] = D^{\frac{1}{2}}R^2F^{-\frac{3}{2}}$ u. s. w.

Litteratur des zweiten Abschnittes.

Die Mechanik bildet an höheren Lehranstalten ein besonderes Lehrfach; sie zerfällt in die theoretische und praktische Mechanik mit ihren zahlreichen Unterdisziplinen. Auf die Litteratur dieser selbständigen, umfangreichen Wissenschaften kann natürlich an dieser Stelle nicht hingewiesen werden, wohl aber seien hier einige Werke genannt, welche die elementare Mechanik etwa in dem Umfange behandeln, in welchem sie bei uns in einem Kollez über Physik Berücksichtigung finden. Es sind dies:

- P. P. van der Vliet: Einleitung in die Mechanik (russ.). St. Petersburg 1889.
- N. Schiller: Grundlagen der Physik. Bd. I (russ.). Kiew 1884.
- N. Asbeleff: Grundlagen der Mechanik (russ.). St. Petersburg 1892.
- O. Chwolson: Die Lehre von der Bewegung und den Kräften (russ.) St. Petersburg 1893.
- W. Voigt: Elementare Mechanik. Leipzig 1889.
- J. G. Macgregor: Elementary treatise on kinematics and dynamic-London 1887.

Antomari: Cours de mécanique. 1895.

- H. Klein: Die Prinzipien der Mechanik. Leipzig 1872.
- H. Streintz: Die physikalischen Grundlagen der Mechanik. Leipzig 1850.
- Cl. Maxwell: Substanz und Bewegung. Braunschweig 1881.
- E. Mach: Die Mechanik. Leipzig 1889.
- H. Helmholtz: Vorlesungen über die Dynamik diskreter Massenpunk*.
 Leipzig 1898.

Zum 3. Kapitel.

Arbeit und Energie.

In der Wärmelehre wird die Litteratur angeführt werden, die sich aut Wärme als besondere Energieform bezieht. Hier dagegen seien Angaben über die Litteratur gemacht, soweit sie sich überhaupt auf Energielehre bezieht.

- Rob. Mayer: Bemerkungen über Kräfte der unbelebten Natur. Ann. d. Chem. u. Pharm. 1842, Bd. 42, S. 233, auch abgedruckt in seiner "Mechanik der Wärme".
- H. Helmholtz: Die Erhaltung der Kraft. Berlin 1847. Wiss. Abhandl. I, S. 12. Ostwalds Klassiker Nr. 1.
- M. Planck: Erhaltung der Energie. Leipzig 1887.
- B. Stewart: Conservation of Energy; ins Deutsche übertragen unter dem Titel: Erhaltung der Energie. 2. Aufl. Leipzig 1883.
- Januschke: Erhaltung der Energie. Troppau 1884.
- H. Krebs: Erhaltung der Energie. München 1878.
- R. Colson: L'energie et ses transformations. Paris 1889.
- M. Zwerger: Die lebendige Kraft und ihr Mass. München 1885.
- G. Helm: Die Lehre von der Energie. Leipzig 1887.
- E. Mach: Die Geschichte des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Prag 1872.
- A. Secchi: Die Einheit der Naturkräfte, deutsch von Schultze. 2. Aufl. Leipzig 1884.

Zum 4. Kapitel.

Harmonische Schwingungsbewegung.

Abhandlungen, in welchen die Eigenschaften der harmonischen Schwingungsbewegungen, sowie die Entstehung und Ausbreitung von Strahlungen untersucht werden, findet man in Werken über die Lehre vom Schall und Licht. Von der Interferenz der Schwingungen und Strahlen handeln:

Thomas Young: Philosophical Transactions 1802, p. 12 und 393 (On the theory of light and colours).

Fresnel: Oeuvres compl. I, p. 32, 51 u. a.

Das Huvgenssche Prinzip:

Huygens: Traité de la lumière. Leyden 1690. Ostwalds Klassiker Nr. 20. Fresnel: Oeuvres compl. I, p. 365.

Das Dopplersche Prinzip:

Doppler: Über das farbige Licht der Doppelsterne. Prag 1842.

Die weitere Litteratur, welche noch hierher gehören könnte, ist im zweiten Bande angegeben.

Zum 9. Kapitel.

Dimensionen der physikalischen Größen und Lehre von den Maßeinheiten.

- D. Everett: Units and physical constants. London 1879.
- Chwolson: Die Lehre von den absoluten Einheiten (russ.). St. Petersburg 1887.
- Schoentjes: Les grandeurs électriques et leurs unités. Paris 1884.
- H. Herwig: Physikalische Begriffe und absolute Masse. Leipzig 1880.

Blavier: Les grandeurs électriques. Paris 1881.

- Serpieri: Die absoluten Masse (aus d. Ital. übers.). Leipzig 1885.
- A. Czògler: Dimensionen und absolute Masse. Leipzig 1889.
- O. Chwolson: Das metrische System der Masse und Gewichte und ihre Einführung in Russland (russ.). St. Petersburg 1884.

Dritter Abschnitt.

Messapparate und Messmethoden.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Bemerkungen über physikalische Messungen.

Absolute und relative Messungen. Wie wir sahen (S. 3), geben uns Beobachtung und Experiment die Möglichkeit, unsere Kenntnisse der Naturerscheinungen zu erweitern; sie führen uns zur Entdeckung neuer Erscheinungen, zum genaueren Studium derselben und zur Feststellung der gesetzmäßigen Beziehungen, welche sie ver-Somit ist die Aufgabe, zu deren Lösung wir Beobachtung und Experiment anstellen, eine zweifache: sie kann entweder die qualitative oder die quantitative Seite der Erscheinung berühren. Rein qualitative Beobachtungen und Versuche werden jedoch nur relativ selten angestellt. Fast immer schließen sich an dieselben mehr oder weniger eng auch quantitative Untersuchungen an, um die näheren Bedingungen festzustellen, unter denen die beobachtete qualitative Seite der Erscheinung hervortritt und diejenigen Daten zu erhalten, durch welche eben diese qualitative Seite genau bestimmt wird. Die gesetzmäßigen Beziehungen aber werden, wie dies im § 7 auf Seite 21 gesagt war, durch das Studium der quantitativen Seite der Erscheinungen enthüllt, indem Messungen verschiedener Größen, welche für die Entstehungsbedingungen wichtig sind oder manche Seiten der Erscheinungen charakterisieren, vorgenommen werden.

Demnach spielt die Messung verschiedener Größen bei physikalischen Untersuchungen eine hervorragende Rolle. Die Meßmethoden werden in zahlreichen Spezialwerken behandelt, doch sind, um sich ihrer zu bedienen, nicht bloß Kenntnisse, sondern auch eine gewisse Fertigkeit erforderlich. Natürlich kann letztere nur durch die Aus-

führung von Messungen selbst und während derselben erworben werden; Bücher können unmöglich alle diejenigen Winke und Hinweise enthalten, die für die Vornahme solcher Arbeiten sich als notwendig erweisen.

Gewissenhaftigkeit, Geduld und Arbeitsfreudigkeit, das sind die Eigenschaften, die ein jeder besitzen muß, der sich an physikalische Messungen machen will; sie erfordern aber auch äußerste Vorsicht und Umsicht. Nicht bloß der gewöhnlichen Vorsicht bedarf es, ohne welche leicht die Apparate beschädigt, ja in manchen Fällen uns und Anderen Schaden zugefügt werden könnte; es bedarf auch ganz besonders einer weitgehenden Umsicht bei Wahl der Meßmethode, der Aufstellung der Meßapparate und schließlich bei dem Versuche, aus den erhaltenen Resultaten der Messungen irgend welche Schlüsse zu ziehen.

Wir können in diesem Buche nicht auf alle Einzelheiten eingehen, die in den entsprechenden Lehrbüchern, welche die physikalischen Messungen zu ihrem speziellen Gegenstande haben, behandelt werden; wir müssen uns hier vielmehr auf einige Bemerkungen beschränken, die von grundlegender Bedeutung sind, sobald man es mit Messungen zu thun hat; ferner werden wir auf die wichtige Frage, wie die Beobachtungsresultate rechnerisch zu behandeln sind, eingehen. Wir werden uns endlich mit einigen Hülfsapparaten und einigen der wichtigsten Meßmethoden bekannt machen, die zur Messung von Längen, Winkeln, Volumina, Massen, Kräften und Zeit dienen. Gesondert werden wir sodann die Methoden zur Bestimmung der Beschleunigung g der Schwerkraft und der mittleren Erddichte behandeln.

Eine physikalische Größe messen (vergl. Seite 16), heißst bestimmen, wieviel mal in ihr eine als Einheit gewählte Größe derselben Art enthalten ist.

Man pflegt absolute und relative Messungen zu unterscheiden. Die absoluten Messungen geben uns den Zahlenwert der zu messenden Größe in genau festgesetzten, vollkommen bekannten Einheiten, z. B. die Länge in Metern, die Kraft in Dynen, die Wärmemenge in Kalorien u. s. w. Die relativen Messungen können von dreierlei Art sein:

1. Für die zu messende Größe wird ihr Zahlenwert in sogenannten "willkürlichen Einheiten" ermittelt, d. h. in Einheiten, deren Größe von zufälligen Eigenschaften des Meßapparates abhängen, von seiner Aufstellung u. s. w. Das Verhältnis zwischen diesen Einheiten und den allgemein üblichen braucht uns hierbei nicht bekannt zu sein. Messungen solcher Art können uns das Verhältnis zweier gleichzeitig zu messender Größen sehr genau liefern, ferner die relative Änderung einer von ihnen u. s. w. Der Zahlenwert a, den man bei einer derartigen Messung der Größe erhält, ist dem Zahlenwert b, den eine

absolute Messung ergeben hätte, proportional. Der Proportionalitätsfaktor C in der Formel

heisst Reduktionsfaktor. Er ist im allgemeinen selbst für Apparate derselben Art verschieden, da letztere immer gewisse Verschiedenheit gegeneinander aufweisen werden. Der Faktor C kann in einigen Fällen durch gesonderte oder sogar gleichzeitige Messungen irgend einer Größe nach zwei Methoden bestimmt werden, von welchen eine ihren Zahlenwert b in bestimmten und bekannten, die andere ihren Zahlenwert a in "willkürlichen" Einheiten ergiebt. Ist der Reduktionsfaktor C einmal nach Formel (1) bestimmt worden, so kann man mit Hülfe derselben Formel jedesmal die Messungsresultate, die uns die Zahlen a geben, auf das "absolute" Mass reduzieren. Die Bestimmung von C muss von Zeit zu Zeit wiederholt werden, da unmerkliche Veränderungen am Apparate selbst, in seiner Aufstellung oder den äußeren Einflüssen eine Änderung jener willkürlichen Einheit zur Folge haben können, für welche der Apparat den Zahlenwert a giebt. Komplikationen treten meist dann auf, wenn die erwähnte Einheit von äußeren Ursachen, z. B. von der Temperatur, abhängt-

- 2. Die relative Messung reduziert sich auf eine einfache Bestimmung des Verhältnisses zweier Größen x und y, von denen eine, z. B. x, als "willkürliche Einheit" gelten kann. Ist es möglich, eine absolute Messung der Größe x vorzunehmen und ist man sicher, daß während dieser Messung und der Vergleichung mit y keine Änderung von x erfolgt ist, so hat man auch y in absolutem Maße gemessen.
- 3. Zu den relativen Messungen gehören auch die Variationsmessungen, bei denen nicht die Größe selbst gemessen wird, sondern
 bloß deren Änderungen mit der Zeit, Temperatur und anderen Faktoren, von welchen die Größe abhängt. Werden außer solchen Ändederungsmessungen von Zeit zu Zeit auch absolute Messungen vorgenommen, so erhält man auch für die Zwischenzeiten, wo die Änderungen
 der Größe bestimmt wurden, deren Werte in absolutem Maße.
- § 2. Etalons und Messinstrumente. Ein Körper, von dem eine ihn charakterisierende physikalische Größe mit aller nur erreichbaren Genauigkeit bekannt ist, heist, wenn er zur Vergleichung dieser Größe mit anderen Größen derselben Art dienen kann, "Etalon" dieser Größe. So können z. B ein Stab, dessen in Metern ausgedrückte Länge genau bekannt ist oder ein Draht, dessen galvanischer Widerstand in Widerstandseinheiten (in Ohms) mit größstmöglicher Sorgfalt bestimmt ist, als Etalons bei Messungen der Länge, resp. des galvanischen Widerstandes irgend eines anderen Körpers dienen. Gewöhnlich sucht man zu erreichen, daß die "Größe des Etalons" entweder der Einheit selbst oder einem

gewissen Vielfachen oder Teile derselben möglichst nahe komme. So hat z. B. das Etalon der Länge — der Normalmaßstab — entweder die Länge der ganzen Längeneinheit, oder eines bestimmten Vielfachen oder eines einfachen Teiles (1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/10) derselben; das Gleiche gilt vom Etalon des Widerstandes etc.

Zur Ausführung der Messungen dienen besondere Instrumente, die je nach der Art der mit ihnen zu meßenden Größe oder der in Anwendung gebrachten Messungsmethode verschieden sind. Eine dritte Verschiedenheit der Instrumente entspringt dem Umstande, daß die Werkstätten, in denen sie verfertigt werden, diese oder jene Konstruktion, Anordnung der einzelnen Teile u. s. w. bevorzugen. Im Laufe der Zeit werden an den Meßinstrumenten verschiedene Änderungen angebracht, die übrigens nicht immer als Verbesserungen gelten können.

Je nach der Art der Messung, für welche sie bestimmt sind, kann man "absolute", "relative" und "Variationsinstrumente" unterscheiden-Hinsichtlich der Benennungen für die verschiedenen Instrumente sei hier bemerkt, dass viele von ihnen auf die Silben "skop", "meter" und "graph" endigen.

Die Instrumente, deren Benennungen mit der Silbe "skop" endigen, dürften eigentlich streng genommen nicht zu den Messinstrumenten gezählt werden, wenngleich sie bisweilen bei Messungen, insbesondere nach der später zu erwähnenden "Nullmethode", eine wichtige Rolle spielen. Eine unmittelbare Messung irgend einer Größse gestatten sie nicht; sie zeigen nur an, welches Vorzeichen eine gegebene Größe hat oder ob dieselbe gleich Null oder von Null um ein Messbares verschieden ist (z. B. das Elektroskop, Galvanoskop). Hierher gehören auch die Apparate, die bloß zum Betrachten von irgend welchen Dingen dienen (das Mikroskop, Teleskop); solche Instrumente haben entweder gar nichts mit Messungen zu thun oder sie bilden nur gewisse Teile von wirklichen Messinstrumenten.

Apparate mit der Bezeichnung "meter" sind wirkliche Messinstrumente und dienen mehr oder weniger unmittelbar zur Bestimmung des Zahlenwertes der zu messenden Größe (Elektrometer, Galvanometer, Barometer, Spektrometer, Hygrometer, Kalorimeter u. s. w.). Apparate mit der Bezeichnung "graph" bilden die besondere Gruppe von "selbstregistrierenden Apparaten", die entweder ununterbrochen oder in bestimmten, meist gleichen Zeitintervallen das Maß der einen oder anderen Größe aufzeichnen. Die Mehrzahl der hierher gehörigen Apparate (jedoch nicht alle) sind Variationsinstrumente: sie verzeichnen die Änderung, welche eine Größe innerhalb einer gewissen Zeit im Vergleich zu ihrem Wert für einen bestimmten Anfangsmoment erfahren hat (Barograph, Magnetograph, Thermograph u. s. w.). Dagegen gehört z. B. der Anemograph, welcher unmittelbar das Azimut

der Windrichtung und die Windstärke (Windgeschwindigkeit) verzeichnet, offenbar nicht zu den Variationsinstrumenten.

§ 3. Die Manipulationen beim Messen. Jede Messung einer physikalischen Größe zerfällt in eine Reihe verschiedener Manipulationen, die zusammengenommen zu den Daten führen, aus welchen entweder unmittelbar oder durch verschiedene Kombinationen und Rechnungen der gesuchte Zahlenwert der zu messenden Größe sich ergiebt.

Es ist unmöglich, eine genaue Übersicht über alle die Manipulationen zu geben, mit denen man es bei Ausführung physikalischer Messungen zu thun hat; über diesen Gegenstand muß sich der Leser in den oben erwähnten Spezialwerken orientieren.

Bei der überwiegenden Mehrzahl physikalischer Messungen hat man es mit drei aufeinander folgenden Operationen zu thun: der Aufstellung, der Beobachtung und der Ablesung.

I. Die Aufstellung besteht darin, dass man den Apparaten den rechten Ort und die rechte Stellung anweist und sie in geeigneter Weise anordnet, wobei auf äußere und innere Umstände zu achten ist, die sowohl von den Eigenschaften der benutzten Apparate, als auch von den Besonderheiten derjenigen Erscheinungen abhängen, die der Beobachtung unterworfen werden. Sehr oft muß ein Apparat so aufgestellt werden, dass eine gewisse Ebene desselben horizontal wird. Eine solche Aufstellung wird häufig unter Zuhülfenshme der Libelle (s. u.) durch Drehen der Fusschrauben des Apparates erzielt. Ferner muss ein Apparat so aufgestellt sein, dass die Messungen mit ihm überhaupt ausführbar und zwar bequem ausführbar seien, zu welchem Zwecke gewisse Teile desselben eine ganz bestimmte Lage haben müssen. Zu den äußeren Aufstellungsbedingungen, auf welche man ganz besonders acht zu geben hat, gehört, dass die Aufstellung eine feste sei: der Apparat darf keinen zufälligen Erschütterungen ausgesetzt sein, die z. B. seine horizontale Stellung allmählich ändern können. Dazu stellt man ihn z. B. auf besondere, an der Wand angebrachte Konsolen oder auf steinerne Pfeiler mit fester Unterlage oder auf Mauerpfosten mit gesondertem Fundament. In vielen Fällen kann auch der Fussboden selbst hinlänglich fest sein, wie z. B. wenn er aus in Asphalt gelegtem Parkett besteht, der auf gewölbten Decken Ferner ist bei der Aufstellung zu achten auf den Einfluss der Umgebung; hierher gehört das Vorhandensein von Luftströmungen, auftretende Temperaturwechsel (durch die Nähe eines Ofens, eines Fensters, des Beobachters), vorhandene Lustfeuchtigkeit (welche z. B. die Länge der Kokonfäden beeinflusst) u. s. w.; die gegenseitige Beeinflussung der Apparate; der Einflus von benachbarten Eisenmassen oder Leitern, auf welchen elektrische Ströme auftreten (auf magnetische



Apparate) u. s. f. — Die Aufstellung muß von der allergenauesten Untersuchung aller Nebenumstände begleitet sein, die auf die Angaben des Apparates von Einfluß sein können; solche Umstände müssen dann entweder beseitigt werden oder es muß die Größe ihres Einflusses mit in Rechnung gezogen werden. Indeß muß hierbei berücksichtigt werden, bis zu welchem Grade der Genauigkeit die Messungen überhaupt geführt werden können, um nicht auf die Vorbereitungen eine unnötige Mühe zu verwenden.

II. Die Beobachtung besteht bei sehr vielen Messungen in einer derartigen allmählichen Änderung eines Apparatteils oder der Lage eines außerhalb befindlichen Gegenstandes, bei welcher irgend ein bestimmtes Resultat zu Tage tritt. Der Zeitmoment, wo dieses geschieht, wird meist durch direktes Hinsehen, bisweilen auch nach dem Gehör oder Gefühl (s. u. das Sphärometer) bestimmt. Eine solche Art von Beobachtung nennt man die "Einstellung" dieses oder jenes Apparatteiles. Diese Operation muß möglich sein, woraus jedoch nicht folgt, daß sie einem Jeden auch gleich das erste Mal gelingt. Eine solche Einstellung gelingt vielmehr oft nur durch langdauernde Übung und eine genaue Messung, d. h. das möglichst richtige Auffassen des Augenblicks, wo irgend ein bestimmtes Resultat erlangt wird, kann demnach, wie bereits früher angedeutet wurde, nur einem "geschickten" Beobachter gelingen.

Die Verstellung eines Apparatteiles oder eines außerhalb des Apparates befindlichen Gegenstandes wird in sehr vielen Fällen durch Drehung eines Schraubenkopfes und nur selten aus freier Hand (wie bei einigen Photometern) vorgenommen. Hierbei ist es meist möglich, die Einstellung von zwei entgegengesetzten Seiten vorzunehmen und dadurch, dass man sie zweimal macht, das eine Mal von der einen, das andere Mal von der entgegengesetzten Seite, ein genaueres Resultat zu erhalten. Besonders hat man hierbei auf den sogenannten toten Gang der Schrauben zu achten; hatte man die Schrauben zuerst nach der einen Seite gedreht, wobei sich ein gewisser Teil des Apparates verschob, und dreht man sie darauf zurück, so beginnt sich der von der Schraube geführte Teil des Apparates nicht auch gleichzeitig nach der anderen Seite zu bewegen, so daß die Größe der Schraubendrehung nicht als Mass für die Verschiebung des betreffenden Apparatteiles dienen kann. Der Experimentator hat nun zu entscheiden, auf welche Weise in jedem gegebenen Falle der schädliche Einfluss des toten Ganges zu eliminieren ist; er kann entweder bei jeder Messung zwei Beobachtungen, die auf entgegengesetzten Seiten liegen, machen, d.h. die Schraube erst vorwärts, dann rückwärts drehen oder eine Reihe aufeinander folgender Messungen vornehmen, indem er die Schraube immer nach derselben Seite hin dreht.

Im vorhergehenden war darauf hingewiesen worden, dass die Ver-Chwolson, Physik. I. schiebung eines Apparatteiles so lange vorgenommen wird, bis man mit dem Auge, Ohre oder Gefühl ein gewisses, ganz bestimmtes Resultat erlangt hat. Dieses Resultat kann seinem Charakter nach ein sehr verschiedenartiges sein; meist besteht es darin, dass zwei beobachtete Größen, extensive Größen (wie Länge, Winkel) oder intensive Größen (wie Schallstärke, Helligkeitsgrad) einander numerisch gleich gemacht werden sollen. Hierher gehört auch der Fall, wo eine gleiche Färbung zweier Flächen, gleiche Höhe zweier Töne und andere qualitative Übereinstimmungen erlangt werden sollen. Wir sind eben nicht im stande, den Augenblick zu erfassen, wo zwei Größen, welche wir beobachten, sich in einem bestimmten Verhältnisse zu einander befinden, z. B. eine von ihnen gerade zweimal intensiver ist als die andere. Dagegen kann die Frage, ob zwei Größen einander gleich sind oder nicht, bei gehöriger Übung mit großer Genauigkeit entschieden werden.

Bei vielen Meßmethoden hat man den Moment des Verschwindens einer gewissen Erscheinung zu beobachten; solche Methoden sollen Nullmethoden genannt werden. Sie sind besonders wertvoll, denn über das Vorhandensein oder die Abwesenheit einer Einwirkung auf die Sinnesorgane kann man noch sicherer urteilen, als über die Gleichheit zweier Eindrücke. Übrigens läßst sich in Bezug auf die angedeuteten Erscheinungen keine scharfe Grenze ziehen, denn oft kommt gerade das Verschwinden einer Erscheinung auf das Gleichwerden zweier Eindrücke zurück. Wird z. B. (im Photometer) ein Fleck oder Streifen auf hellem Grunde beobachtet und man hat den Augenblick zu erfassen, wo derselbe gerade verschwindet, so hat man doch eigentlich den Moment zu beobachten, wo die Helligkeit der von ihm eingenommenen Stelle gleich wird derjenigen des Hintergrundes, von dem er sich abhebt.

Bei sehr vielen Messungen hat man zwei Punkte, einen Punkt und einen Strich, oder zwei Striche zur möglichst vollkommenen Koincidenz zu bringen, indem man den beweglichen unter ihnen an den anderen festbleibenden heranbringt. Auch hierzu ist Übung erforderlich, denn der "Punkt" oder "Strich" ist in Wirklichkeit ein kleiner Kreis, resp. ein schmaler Streifen; zusammenfallen sollen aber ihre geometrischen Mitten.

Wir hatten die "Beobachtung" im Sinne der genauen Einstellung eines Apparatteiles als zweite der Hauptoperationen bei jeder Messung bezeichnet. Bei einigen Messungen fehlt dieselbe gänzlich; sie wird durch eine Manipulation ersetzt, welche im Apparate selbst irgend eine Verschiebung oder überhaupt eine gewisse Veränderung hervorruft. So ruft z. B. die Schließung des elektrischen Stromes eine Drehung der Galvanometernadel, die Erwärmung (bei Messungen des Ausdehnungskoeffizienten, des Schmelz- und Siedepunktes) eine Bewegung des Quecksilbers hervor u. s. w.

III. Die Ablesung kann sich entweder auf eine Länge oder auf eine Zeit beziehen. Die Ablesung der Länge wird an einer Skala ausgeführt, die entweder an einer Geraden oder einer Kreislinie angebracht ist; hier muß man den Zahlenwert der Skala bestimmen, welcher einem bestimmten Punkte derselben entspricht. Liegt dieser Punkt zwischen zwei ganzen Teilstrichen der Skala, so werden die Bruchteile nach Augenmaß geschätzt.

Die Ablesung der Zeit geschieht 1. nach dem Gehör mittels einer Vorrichtung, welche die ganzen oder halben Sekunden schlägt, wobei der Moment zu bestimmen ist, in welchem die zu beobachtende Erscheinung auftritt, und 2. mit Hülfe sogenannter Chronographen (s. u.), welche die Ablesung der Zeit ebenfalls auf eine Längenablesung zurückführen

- § 4. Einige speziellere Angaben über die Ausführung der physikalischen Messungen. Nachdem wir die Aufstellung, Beobachtung und Ablesung als die Hauptoperationen, aus welchen jede physikalische Messung besteht, besprochen haben, wollen wir noch einige Hinweise geben, die für Anfänger von Nutzen sein können.
- 1. Die Kunst, gute, d. h. genaue Messungen auszuführen, besteht darin, dass man die äusersten Grenzen dessen erreicht, was der Apparat zu geben vermag. Für grobe, angenäherte Messungen, mit denen man sich für technische Zwecke (z. B. in der Elektrotechnik) begnügt, können einfache Apparate Verwendung sinden, die so bequem konstruiert sind, dass ein jeder in kürzester Zeit mit ihnen umzugehen lernt. Etwas ganz anderes ist es aber um wissenschaftliche Untersuchungen, wo die äuserste Grenze der Genauigkeit erreicht werden muss. Hierzu ist ein sorgfältiges Studium aller Eigenschaften des Instrumentes und jene Umsicht erforderlich, von welcher weiter oben die Rede war. Ein geschickter Experimentator wird selbst mit einem relativ schlechten Apparate bessere Resultate erzielen, als ein ungeschickter mit einem vollkommen konstruierten.
- 2. Wo es irgend möglich ist, muß jede Messung vielmals wiederholt werden. Diese Bemerkung gilt insbesondere für Anfänger, welche erfahrungsgemäß geneigt sind, sich mit nur einer Messung zu begnügen. Meist hat man viel Zeit und Mühe darauf zu verwenden gehabt, um das Resultat der ersten Messung zu erlangen; die späteren, wiederholten Messungen verlangen dagegen schon viel weniger und nicht selten immer weniger Zeit und Mühe.
- 3. Wenn der Einflus irgend einer Wirkung A auf eine gewisse Größe B gemessen wird (z. B. der Einflus einer Temperaturänderung auf den elektrischen Widerstand eines Drahtes), so mus man entweder abwechselnd Messungen bei Anwesenheit und Abwesenheit dieses Einflusses vornehmen, oder wenigstens, wenn man die

Messung von B, ohne daß A vorhanden war, begonnen hatte, wieder auf den Anfangszustand zurückgehen, d.h. wieder eine Messung von B bei Abwesenheit von A vornehmen. So kann man sich davon überzeugen, ob während der Versuche am Instrumente selbst oder in der Versuchsanordnung nicht irgend welche Veränderungen vorgegangen sind, welche auf die Angaben des Instrumentes von Einfluß sein können. Bemerkt man eine solche Veränderung und ist sie auch nur gering, so muß man sie mit in Betracht ziehen, indem man etwa annimmt, daß sie allmählich und proportional der Zeit, welche seit der ersten Messung verflossen war, erfolgt ist.

- 4. Niemals darf man unterlassen, zu Beginn der Versuchsreihe sich anzuschreiben, was man misst und nach welcher Methode man die Messung vornimmt; ferner hat man den Beobachtungsort und die Beobachtungszeit zu notieren und zwar das genaue Datum und bei jeder Einzelmessung die Minuten, eventuell auch die Sekunden bis auf Bruchteile. Fast immer ist auch eine Angabe der Temperatur erforderlich. Auch andere Größen, wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, magnetische Deklination u. s. w. hat man zu notieren, falls sie einen Einflus auf das Resultat der Messungen haben können.
- 5. Die numerischen Daten, welche man bei der direkten Ablesung erhält, sind nur in seltenen Fällen den Zahlenwerten der zu messenden Größen gleich, welche man zu bestimmen wünscht. Fast immer erhält man die gesuchten Werte durch Rechnung mittels bestimmter Formeln, in welche man die Resultate der Ablesungen einzusetzen hat. Man muss es sich zur Regel machen, die unberechneten Beobachtungsresultate sich nicht anhäufen zu lassen, sondern sie sobald wie möglich zu berechnen, denn die Resultate der Berechnung können oftmals sehr wertvolle Winke über Mängel der angewandten Methode, über äußere Einflüsse u. s. w. geben. Die Berechnungen, die bisweilen mehr Zeit und Mühe erfordern als die Messungen selbst und jedenfalls eine weit weniger interessante Arbeit darstellen, muß man derart ausführen, dass sie sich leicht übersehen und nachprüfen lassen. Als Hülfsmittel können Rechenmaschinen und verschiedene Tabellen verwandt werden, wie z. B. die Barlowschen Tafeln (enthaltend die Quadrate, Kuben, Quadrat- und Kubikwurzeln der ganzen Zahlen und ihre reciproken Werte) und Crelles Rechentafeln (Multiplikationstabellen).
- 6. Die gewählte Messmethode ist zunächst einer theoretischen Prüfung zu unterziehen, um die Bedingungen für ihre größstmögliche Empfindlichkeit zu finden. Letztere ist dann erreicht, wenn eine sehr kleine Änderung der zu messenden Größse eine möglichst großse Änderung der Ablesung hervorruft. Allgemeine Regeln lassen sich hier nicht aufstellen, außer etwa für



den Fall, dass man die kleine Änderung dx der Größe x zu messen hat, welche durch irgend eine äußere Ursache hervorgerufen wird (z. B. die Änderung Δx des Widerstandes x eines Teiles einer galvanischen Kette durch Erwärmung oder die Änderung Ax der Lichtstärke x unter dem Einflusse magnetischer Kräfte; cf. die magnetische Drehung der Polarisationsebene). In diesem Falle hat man darauf zu achten, dass das anfängliche z möglichst klein, womöglich gleich Null sei, oder dass die Größe x selbst ohne Einfluss auf die Ablesung sei. Letztere muss einzig von Δx abhängen. Ist der Widerstand x einer galvanischen Kette sehr groß, so ruft eine dem absoluten Betrage nach kleine Änderung Δx desselben keine merkliche Änderung der Stromstärke hervor, folglich auch keine merkliche Änderung in den Angaben des Instrumentes (des Galvanometers); dieselbe Größe Δx ruft dagegen eine große Änderung in den Angaben des Instrumentes hervor, wenn letztere von x gar nicht abhängen. Eine kleine Anderung dx einer intensiven Helligkeit bleibt unbemerkt, die ihrem absoluten Betrage nach gleiche Lichtstärke Δx auf dunklem Hintergrunde ist dagegen äußerst merklich.

Eine wichtige Rolle in der vorliegenden Frage spielt das von Fechner aufgestellte psychophysische Gesetz. Bezeichnet man mit J die Größe eines auf unsere Sinnesorgane ausgeübten Reizes, mit △J diejenige Änderung desselben, welche eine eben noch merkbare Änderung der Empfindung hervorruft (Schwellenwert der Empfindung), so muss ΔJ proportional J sein. Findet man z. B. beim Heben von zwei einander fast gleichen Gewichten eben noch einen Unterschied heraus, so muss der Unterschied zweier nmal größerer Gewichte auch selbst n mal größer sein, um noch mit demselben Grade von Sicherheit erkannt zu werden. Fechner folgert hieraus, dass die Empfindungen eine arithmetische Reihe bilden, wenn die Reize in einer geometrischen anwachsen. Bekanntlich hat man die Sterne nach ihrer Helligkeit in eine Reihe eingeordnet und unterscheidet demgemäß Sterne erster, zweiter Größe u. s. f.; dabei ordnete man sie der Empfindung nach in eine arithmetische Reihe. Durch photometrische Messungen hat man sich nun überzeugt, dass die wahre Helligkeit der Sterne aufeinander folgender Größenklassen eine geometrische Reihe bildet. In der Akustik werden wir sehen, dass die Schwingungszahlen der Tone, welche in gleichen Intervallen voneinander abstehen, eine geometrische Progression bilden.

7. Jede theoretisch gefundene Messmethode stellt etwas Abstraktes, ja man könnte sagen Ideales dar. Bei Anwendung derselben in der Praxis tritt stets eine ganze Reihe von Nebenumständen zu Tage, welche die endgültige Ablesung beeinflussen und somit die theoretische Formel, die uns den gesuchten Zahlenwert der zu messenden Größe giebt, ändern. Mit Rücksicht auf diesen Umstand müssen wir, um den

wahren Wert der gemessenen Größe zu erhalten, an unseren Rechnungen noch gewisse Korrektionen anbringen. Eine Hauptaufgabe des Experimentators besteht somit auch darin, alle diejenigen Nebenumstände ausfindig zu machen, welche das Resultat der Messung beeinflussen können und die entsprechenden Korrektionen zu bestimmen.

Bei der Berechnung dieser Korrektionen muß man mit besonderer Umsicht verfahren, um nicht im Streben nach einem möglichst genauen Resultate in folgenden leicht möglichen Fehler zu verfallen. verschiedenen das Resultat beeinflussenden Nebenumstände üben einen sehr verschieden großen Einflus aus; einige der Korrektionen betragen vielleicht mehrere Prozent, andere nur zehntel, hundertstel oder sogar tausendstel Prozent des Resultates. Man hat sich nun durchaus vor einer unnötigen Einführung kleinster Korrektionen zu hüten, bevor nicht die relativ großen Korrektionen bereits angebracht sind. Bei Beobachtung der Schwingungen eines Wagebalkens kann man Korrektionen anbringen, die nur 0,001 Proz. des zu bestimmenden Gewichtes (und noch weniger) betragen; solche Korrektionen sind aber ganz zwecklos und führen zu einer Selbsttäuschung, wenn man nicht gleichzeitig auch die viel bedeutenderen Korrektionen, so z. B. die Korrektion wegen des Gewichtsverlustes in der Luft, die 0,1 Proz. übersteigen kann, angebracht hat.

8. Beim Endresultat, das meist in Form einer Zahl mit einem Decimalbruch erscheint, hat man die absolute Genauigkeit desselben von seiner relativen Genauigkeit zu unterscheiden. Diese und jene wird durch denjenigen Teil der erhaltenen Zahl bestimmt, für dessen Richtigkeit wir uns zu verbürgen im stande glauben. Hat sich z. B. ein Gewicht zu 125,0463 g ergeben, und wir können sicher sein, dass die vorletzte Ziffer 6 sein muss (dass also das Gewicht größer als 125,0455 g und kleiner als 125,0465 g ist), so beträgt die absolute Genauigkeit der Wägung ein Milligramm, die relative Genauigkeit dagegen 0,00001. Ist die Genauigkeit nur in geringem Maße oder gar nicht von den Dimensionen der zu messenden Größe (Winkel, Temperaturdifferenz, bisweilen auch Länge und Zeit) abhängig, so spricht man nur von der absoluten Genauigkeit ("genau bis auf (),1 Bogensekunde", "bis auf 0,01°C.", "bis auf 0,001 mm", "bis auf 0,01 Sekunde"). In der weitaus größten Mehrzahl der Fälle hat man jedoch, wenn man von der Genauigkeit eines Messungsresultates spricht, die relative Genauigkeit desselben im Sinne. Sie wird durch die Ordnung derjenigen von links nach rechts gezählten Ziffer bestimmt, für welche man sich noch eben verbürgen kann. Bisweilen ist das Resultat infolge der für die Messung gewählten Einheit durch einen kleinen Decimalbruch gegeben. In diesem Falle werden die links stehenden Nullen nicht gezählt; als erste geltende Ziffer wird die erste von

Null verschiedene angesehen und von ihr aus die Zählung begonnen. Ist z. B. die gemessene Größe gleich 0,0016843 und wir können uns für die Richtigkeit der Ziffer 8 verbürgen, so heißt dies nicht etwa, daß die Genauigkeit 0.00001 beträgt, vielmehr hat man zu sagen, die Größe sei "bis auf die dritte geltende Ziffer genau" oder bis auf 0,01 genau gemessen. Eine Ausnahme tritt ein, wenn die erste geltende Ziffer 9 und die folgende 5 oder darüber beträgt. Wäre beispielsweise das Resultat der Messung 0,0096843 und die Ziffer 8 verbürgt, so würde die Genauigkeit fast 0,001 betragen.

Man darf nun nicht vergessen, dass zwischen der Genauigkeit der einzelnen Messungen, die man zur Bestimmung des Zahlenwertes einer Größe vorzunehmen hat und der Genauigkeit des letzteren noch ein großer Unterschied bestehen kann. Hat man z. B., um eine gewisse Größe y (Torsionskoeffizient, vergl. sechster Abschnitt) zu messen, den Radius x eines Drahtes, der etwa 0,4 mm beträgt, zu bestimmen und ist y proportional x^4 , so kann man selbst bei der äußersten noch erreichbaren Genauigkeitsgrenze, falls nämlich x bis auf 0,001 mm genau gemessen ist, doch einen Fehler von 1 Proz. im Zahlenwerte der Größe y erwarten. Mit Hülfe der Differentialrechnung kann man sich leicht in ähnlichen Fragen zurechtfinden. Hat man im allgemeinen y = f(x), wo x unmittelbar gemessen, y nach einer bestimmten Formel berechnet wird, so zieht der bei Messung von x möglicherweise auftretende Fehler Δx den relativen Fehler Δy in der Bestimmung von ynach sich; letzteren kann man hinreichend genau durch die Näherungsgleichung -

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{f'(x) \Delta x}{f(x)} = \Delta lg f(x) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (2)$$

$$\frac{dy}{y} = dlgy \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2, a)$$

finden.

9. Eine oftmalige Wiederholung ein und derselben Messung durch ein und dieselbe Person, ohne Änderung in der Anordnung oder Methode, wird uns stets im Zweifel darüber lassen, ob sich nicht bei diesen Wiederholungen auch gewisse Fehler, die von einer falschen Aufstellung oder Fehlerhaftigkeit der Apparate, äußeren Nebenumständen herrühren oder vom Beobachter selbst begangen sind, ebenfalls wiederholt haben. Daher ist die Änderung der Messmethode eines der hauptsächlichsten Hülfsmittel zur Erlangung genauer Resultate. Die Änderung kann sich auf gewisse Einzelheiten bei der Messung oder auf die gesamte Methode beziehen.

Die Details der Messung muß man unbedingt, wo es nur irgend angeht, variieren; es muß dies schon aus dem Grunde geschehen, weil oftmals irgend eine Ursache A, deren Größe man nicht

bestimmen kann, das Resultat der Messung beeinflust. In solchem Falle muß man die Messung zweimal vorzunehmen suchen, jedoch so, daß der Einfluß von A beide Male der entgegengesetzte wird, d. h. in einem Falle das numerische Resultat vergrößert, im zweiten vermindert. Nimmt man sodann das arithmetische Mittel aus beiden Resultaten, so wird dadurch "der Einfluß von A eliminiert", freilich nicht ganz, denn jene zwei entgegengesetzte Wirkungen können auch nicht genau gleich sein. Wenn möglich, muß man auch die Messungen so vornehmen, daß man zu der Größe nach wesentlich verschiedenen Angaben gelangt, die dann übereinstimmende Endresultate geben müssen.

§ 5. Näherungsweise Berechnung der Messungsresultate. Bei Ausrechnung der Messungsresultate muß man sich vergegenwärtigen, daß dieselben nur auf einen gewissen Grad von Genauigkeit Anspruch erheben dürfen. Der Beobachter wird sich über diesen Genauigkeitsgrad einigermaßen klar sein; er kann daher bei der Ausrechnung gewisse Vereinfachungen vornehmen, die allerdings Fehler in die Rechnung bringen, jedoch Fehler, die kleiner sind als die infolge der Messungsfehler im Endresultate ohnehin verbleibenden. Solche Vereinfachungen oder näherungsweise Berechnungen sind ganz besonders bequem, wenn in den Formeln Größen vorkommen, deren Quadrate oder höhere Potenzen vernachlässigt werden können. Es seien hier einige Beispiele dafür gegeben, wie man die vereinfachte Rechnung ausführt. Seien α , β , γ sehr kleine Größen, dann kann man schreiben:

$$(1 + \alpha) (1 + \beta) (1 + \gamma) \cdots = 1 + \alpha + \beta + \gamma + \cdots$$

$$(1 + \alpha)^{n} = 1 + n\alpha; \text{ z. B. } (1 + \alpha)^{2} = 1 + 2\alpha;$$

$$\sqrt{1 + \alpha} = (1 + \alpha)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}\alpha.$$

$$\frac{1}{1 + \alpha} = (1 + \alpha)^{-1} = 1 - \alpha; \quad \frac{1}{1 - \alpha} = 1 + \alpha; \quad \frac{1}{\sqrt{1 + \alpha}} = (1 + \alpha)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}\alpha; \quad \frac{1}{(1 + \alpha)^{m}} = (1 + \alpha)^{-m} = 1 - m\alpha.$$

$$\sin \alpha = \alpha; \quad \cos \alpha = 1; \quad tg\alpha = \alpha; \quad \sin \alpha = tg\alpha; \quad lg(1 + \alpha) = \alpha.$$

$$\text{Genauer ist:}$$

$$\sin \alpha = \alpha - \frac{1}{6}\alpha^{3}; \quad \cos \alpha = 1 - \frac{\alpha^{2}}{2}; \quad tg\alpha = \alpha + \frac{1}{3}\alpha^{3}; \quad \sin(\alpha \pm \alpha)$$

$$= \sin \alpha \pm \alpha \cos \alpha; \quad \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \pm \alpha \sin \alpha; \quad lg(1 + \alpha) = \alpha - \frac{\alpha^{2}}{2}.$$

Ist $x_1 - x_2 = \alpha$ eine sehr kleine Größe, so kann man

$$\sqrt{x_1} \, \overline{x_2} = \frac{x_1}{2} \, \frac{+ \, x_2}{2}$$

setzen, denn es ist

$$\sqrt{x_1 x_2} = \sqrt{x_1 (x_1 - \alpha)} = x_1 \sqrt{1 - \frac{\alpha}{x_1}} = x_1 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\alpha}{x_1} \right) \\
= \frac{2 x_1 - \alpha}{2} = \frac{x_1 + (x_1 - \alpha)}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

§ 6. Berechnung des wahrscheinlichen Resultates aus einer Reihe von Bestimmungen derselben Größe. Nehmen wir an, wir hätten n Bestimmungen einer Größe vorgenommen und dabei die n Zahlenwerte $x_1, x_2, x_3 \ldots x_i \ldots x_n$ erhalten. Wären nun unsere Bestimmungen absolut genau, so müßten alle erhaltenen Zahlen untereinander gleich und gleich dem wahren Werte x der zu messenden Größe sein. Infolge der unvermeidlichen Beobachtungsfehler entfernen sich jedoch die Resultate von einer solchen idealen Gleichheit.

Man teilt die Beobachtungsfehler in zwei Gruppen ein, nämlich in systematische und zufällige Fehler.

Die systematischen Beobachtungsfehler entspringen Mängeln der Methode, äußeren Ursachen, die immer in derselben Richtung wirken, oder den persönlichen Eigenschaften des Beobachters, der nicht selten geneigt ist, bei den Einstellungen oder Ablesungen vorzugsweise Fehler in einer Richtung zu begehen, z. B. sich immer in der Auffassung des Momentes, wo die zu beobachtende Erscheinung auftritt, zu verspäten. Die systematischen Fehler beeinflussen alle Zahlen x_i mehr oder weniger in derselben Weise und können offenbar durch keinerlei Rechnung eliminiert werden. Man kann sie nur durch direktes Aufsuchen entfernen, und hierfür können keine allgemeinen Regeln gegeben werden. Nicht selten erhält man dadurch, daß man die angewandte Meßsmethode durch irgend eine andere, von ihr völlig verschiedene ersetzt, Hinweise, die zur Auffindung der erwähnten Fehler führen.

Die zufälligen Beobachtungsfehler entstehen durch zufällige Änderungen in der Aufstellung und Fehler bei den Beobachtungen und Ablesungen oder durch solche Zufälligkeiten, die oft wechselnd auf das Messungsergebnis bald im einen, bald im anderen Sinne wirken. Die Wahrscheinlichkeit, infolge der zufälligen Fehler im Resultat eine zu große Zahl zu erhalten, ist die gleiche wie die für das Gegenteil und daher stellt das arithmetische Mittel x_0 der erhaltenen Zahlen x_i das wahrscheinlichste Resultat dar. Somit ist

$$x_0 = \frac{\sum x_i}{n} \cdot (3)$$

als der wahrscheinlichste Zahlenwert der gemessenen Größe anzusehen. In der Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird der obige Satz bewiesen. Subtrahiert man nun die beobachteten Zahlen x_i vom Mittelwerte x_0 , so erhält man die sogenannten Abweichungen δ der

Einzelbeobachtungen vom Mittelwert. Die algebraische Summe derselben muß offenbar gleich Null sein.

Bildet man den Ausdruck

so ergeben sich folgende Relationen, welche in der Wahrscheinlichkeitsrechnung streng bewiesen werden:

1. Der mittlere Fehler f jeder Einzelbeobachtung ist gleich

$$f = \pm \sqrt{\frac{S}{n-1}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

2. Der mittlere Fehler F des Resultates, d. h. des arithmetischen Mittels x_0 ist gleich

$$F = \pm \sqrt{\frac{S}{n (n-1)}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

3. Der wahrscheinliche Fehler φ der Einzelbeobachtung und der wahrscheinliche Fehler Φ des Resultates werden durch Multiplikation des mittleren Fehlers mit der Zahl 0,6745 oder angenähert mit $\frac{2}{3}$ erhalten. Es ist demnach

$$\varphi = \pm 0.6745 \sqrt{\frac{S}{n-1}}$$
 oder $\varphi = \pm \frac{2}{3} \sqrt{\frac{S}{n-1}}$. (7)

$$\Phi = \pm 0.6745 \sqrt{\frac{S}{n(n-1)}}$$
 oder $\Phi = \pm \frac{2}{3} \sqrt{\frac{S}{n(n-1)}}$ (8)

Für die gesuchte Größe x erhält man schließlich $x = x_0 + \Phi$, d. h.

$$x = \frac{\sum x_i}{n} \pm 0.6745 \sqrt{\frac{\sum \delta_i^2}{n(n-1)}} \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Nehmen wir ein Beispiel (entlehnt aus Terquem et Damien Introduction à la physique expérimentale). Ein Winkel x wurde n = 10 mal gemessen, wobei folgende Werte x_i für denselben gefunden wurden:

at acii.			
	x_i	Abweichung	δ_i δ_i^{z}
	20,6660	0,0023	0,00000529
	20,740	0,0763	0,00582169
	20,701	0,0373	0,00139139
	20,616	+0,0477	0,00227529
	20,641	+0,0227	0,00051529
	20,700	0,0363	0,00131769
	20,658	+0,0057	0,00003249
	20,616	+0,0477	0,00227529
	20,658	+0,0057	0,00003249
	20,641	+0,0227	0,00051529
Summa	206,637		$S = \sum b_i^2 = 0.01418220$

Mittel
$$f = \pm \sqrt{\frac{S}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{S}{9}} = \pm \sqrt{0,00157580}$$

$$= \pm 0,0397^{\circ} = \pm 2'23''.$$

$$x_{0} = 20,6637^{\circ} \qquad F = \pm \sqrt{\frac{S}{n(n-1)}} = \pm \sqrt{\frac{S}{90}} = \pm 0,01256^{\circ}$$

$$= \pm 45''.$$

$$\varphi = \frac{2}{3}f = \pm 0,0261^{\circ} = \pm 1'34''.$$

$$\varphi = \frac{2}{3}F = \pm 0,00837^{\circ} = \pm 30''.$$

Endresultat: $x = 20^{\circ} 39' 49'' \pm 30''$.

Ist der Zahlenwert einer Größe durch mehrere Beobachtungsreihen bestimmt worden, welche nach verschiedenen Methoden, bei verschiedenen Versuchsanordnungen oder endlich von verschiedenen Beobachtern gewonnen sind, so werden die numerischen Resultate dieser Beobachtungsreihen im allgemeinen einen verschiedenen Grad von Zuverlässigkeit besitzen. Es wäre falsch, wenn man auch in diesem Falle beim arithmetischen Mittel x_i der bei den einzelnen Beobachtungsreihen erhaltenen Zahlen stehen bliebe, denn hierdurch würden wir ihnen allen die gleiche Bedeutung beimessen. Man muß jedem Resultate ein besonderes Gewicht beilegen, wobei man unter dem Gewicht eine Zahl versteht, die den Wert oder den Grad der Zuverlässigkeit des Resultates jeder einzelnen Beobachtungsreihe charakterisiert.

Bei Herleitung des Endresultates x muß man jede der Zahlen x_i mit ihrem Gewichte p_i multiplizieren und das Mittel dieser Produkte durch Division mit der Summe der Gewichte bilden.

So erhält man

$$x = \frac{\sum p_i x_i}{\sum p_i} \cdot (10)$$

In vielen Fällen hat man das Gewicht nach persönlichem Ermessen zu bestimmen. Nicht selten berechnet man es auch aus den Beobachtungen selbst; es ist nämlich das Gewicht des Resultates einer Beobachtungsreiheindirekt proportional dem Quadrateseines wahrscheinlichen Fehlers Φ , vergl. (8).

Nehmen wir an, eine Beobachtungsreihe habe für die geographische Breite λ eines Ortes

$$\lambda_1 = 49^{\circ}16'13'' \pm 5''$$

ergeben; eine andere Beobachtungsreihe. die mit einem anderen Instrumente und von einem anderen Beobachter erhalten wurde, dagegen

$$\lambda_2 = 49^{\circ} \, 16' \, 10'' \pm 3''.$$

Die Gewichte verhalten sich hier wie 9:25, also ist

$$\lambda = \frac{9 \lambda_1 + 25 \lambda_2}{9 + 25} = 49^{\circ} 16' + \frac{9.13'' + 25.10''}{34} = 49^{\circ} 16' 10.8''.$$

§ 7. Berechnung des wahrscheinlichen Wertes mehrerer Größen. Methode der kleinsten Quadrate. Eine ausführliche Behandlung der sogenannten Methode der kleinsten Quadrate findet man in den Lehrbüchern der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hier soll nur ein kurzer Hinweis auf die Bedeutung und das Wesen dieser Methode gegeben werden.

Wir sahen früher (S. 21), daß der gesuchte gesetzmäßige Zusammenhang zwischen den Erscheinungen, durch den algebraischen Zusammenhang zwischen den Zahlenwerten verschiedener Größen ausgedrückt wird. Nehmen wir an, eine gewisse Größe v sei eine Funktion der Größen $x, y, z \ldots$, so daß man $v = F(x, y, z \ldots)$ schreiben kann. In der Funktion F sind außer $x, y, z \ldots$ noch verschiedene numerische "Parameter" $a, b, c \ldots$, z. B. Koeffizienten, Potenzexponenten, Basen variabler Potenzen u. s. w. enthalten. Daher kann mat allgemein setzen

In den weitaus meisten Fällen sucht man nur den Zusammenhang zwischen zwei Größen v und x und hat daher statt (11) den Ausdruck

$$v = F(x, a, b, c, \dots)$$
 (12)

Die Form der Funktion F ist entweder theoretisch ermittelt worden oder versuchsweise gebildet, oder endlich die Funktion ist eine empirische (S. 29). In allen drei Fällen legen wir uns die Frage vor, ob man die Konstanten $a, b, c \ldots$ derart bestimmen kann, daß die beobachteten Werte der Größen $v, x, y, z \ldots$ oder bloß v und x der abgeleiteten, erratenen oder durch Erfahrung gewonnenen Funktion F genügen. Im letzteren Falle giebt man dem empirischen Zusammenhang bei zwei Größen v und x sehr häufig die Form

$$v = a + bx + cx^2 + dx^3 + \cdots$$
 . . (13)

Die Zahlenwerte der Größen $v, x, y, z \ldots$ oder auch nur der Größen v und x werden durch die Beobachtungen gefunden; die Zahlenwerte der Parameter $a, b, c \ldots$ jedoch sind derart zu bestimmen, daß, wenn man sie in (11), (12) oder (13) einsetzt, sich eine algebraische Abhängigkeit ergiebt, mit welcher die beobachteten Zahlenwerte nach Möglichkeit übereinstimmen. So haben wir z. B. in (13) eine Reihe beobachteter und zusammengehöriger Werte von v und x: es stellen daher $v, x, x^2, x^3 \ldots$ in Formel (13) uns bekannte Koeffizienten. $a, b, c, d \ldots$ die gesuchten Unbekanntan dar.

Ist die Zahl der Beobachtungen, d. h. die Zahl der bekannten zusammengehörigen Werte der Größen v und x gleich der Zahl der
unbekannten Parameter $a, b, c \ldots$, so werden letztere eindeutig bestimmt und von einer Kontrolle der in der abgeleiteten oder
empirischen Funktion vorkommenden Parameter kann keine
Rede sein. Nehmen wir z. B. an, es seien v und x durch die Formel

$$v = a + bx + cx^2$$

miteinander verbunden; geben die Messungen gerade drei Paare zusammengehöriger Werte der Größen v und x, nämlich v_1 , x_1 , v_2 , x_2 , v_3 , x_3 , so genügen die drei Gleichungen von der Form

$$v_i = a + bx_i + cx_i^3,$$

wo i = 1, 2, 3 ist, zur Bestimmung der drei Unbekannten a, b und c. Ebenso dienen für

$$v = a \sin x + b \sin 2x + c \sin 3x + d \sin 4x$$

vier Paare zusammengehöriger Werte der Größen x und v zur Bestimmung der vier Parameter a, b, c und d.

Anders verhält es sich, wenn die Zahl n der Beobachtungen größer ist als die Zahl m der unbekannten Parameter, wenn man z. B. 20 Beobachtungen und nur 3 Parameter hat. Dann hat man n (z. B. 20) Gleichungen mit nur m (z. B. 3) Parametern. Wenn die angewandte Funktion den wirklichen gesetzmäßigen Zusammenhang der beobachteten Größen ausdrückte und die Messungen absolut genau wären, so müßsten die m Parameter, aus m Gleichungen bestimmt, den übrigen n-m Gleichungen genügen. Die Beobachtungen sind aber nie fehlerfrei und die angewandte Formel, insbesondere wenn sie empirisch gefunden wurde, drückt nur angenähert den gesetzmäßigen Zusammenhang der Größen aus; wenn wir daher die Parameter aus verschiedenen Gruppen von je m Gleichungen bestimmen, so werden wir nicht ganz gleiche Werte für dieselben erhalten. Es tritt daher an uns die Frage heran, welche Werte für die Parameter gewählt werden sollen, d. h. welche von ihnen die wahrscheinlichsten sind.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung antwortet auf diese Frage folgendermaßen: Man hat diejenigen Werte der Parameter zu wählen, für welche die Quadratsumme der Abweichungen der beobachteten Funktionswerte von den berechneten ein Minimum ist. Also muß der Ausdruck

$$S = \Sigma [r_i - F(x_i, a, b, c...)]^2$$
 . . . (14)

in welchem v_i und x_i zusammengehörige, durch Beobachtung gefundene Werte der Größen v und x sind, für die gesuchten Werte der Parameter $a, b, c \dots$ ein Minimum werden.

Die Differentialrechnung lehrt uns, dass S ein Minimum wird,

wenn folgende Relationen bestehen:

$$\frac{dS}{da} = 0, \quad \frac{dS}{db} = 0, \quad \frac{dS}{dc} = 0 \text{ u. s. w.} \quad \cdot \quad \cdot \quad (15)$$

Man erhält somit so viel Gleichungen, als unbekannte Parameter vorhanden sind; es erübrigt nur, diese Gleichungen zu lösen.

Nehmen wir an, unsere Funktion habe die Form

(wobei z. B. $y = x^2$, $z = x^3$ oder x = 1, $z = y^2$ ist) und die Beobachtungen haben uns n Werte der Größen v, x, y und z geliefert. Es sind nun die wahrscheinlichsten Werte der Koeffizienten a, b und c zu finden. Nach der Methode der kleinsten Quadrate erhält man

$$\frac{d}{da} \sum [v_{i} - ax_{i} - by_{i} - cz_{i}]^{2} = 0$$

$$\frac{d}{db} \sum [v_{i} - ax_{i} - by_{i} - cz_{i}]^{2} = 0$$

$$\frac{d}{dc} \sum [v_{i} - ax_{i} - by_{i} - cz_{i}]^{2} = 0$$
Hence in deally Western and the black to Direct day

Hier sind alle Werte v_i , x_i , y_i und z_i bekannt. Die erste der Gleichungen (17) giebt

$$\Sigma[v_i - ax_i - by_i - cz_i] x_i = 0$$

oder

ebenso erhält man
$$\Sigma v_i y_i = a \Sigma x_i^x + b \Sigma x_i y_i + c \Sigma x_i z_i$$

$$\Sigma v_i y_i = a \Sigma x_i y_i + b \Sigma y_i^x + c \Sigma y_i z_i$$

$$\Sigma v_i z_i = a \Sigma x_i z_i + b \Sigma y_i z_i + c \Sigma z_i^x$$
(18)

Diese drei Gleichungen dienen zur Bestimmung der drei Parameter a, b und c. Es ist leicht die voraufgehende Herleitung für eine größere Anzahl von Parametern zu verallgemeinern.

Nehmen wir ein Beispiel: Die Größen v und x seien durch folgende Gleichung gegeben

Die beobachteten Zahlenwerte seien

\boldsymbol{x}	$oldsymbol{v}$	\boldsymbol{x}	v
0,33	2,51	2,60	8,81
1,04	5,23	3,14	9,10
1,32	6,12	3,82	8,26
2,06	7,97	4,13	8,04

Vergleicht man (19) mit (16), so sieht man, daß hier $y = x^2$, z = 0 ist, daher giebt (18) die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned}
\Sigma v_i x_i &= a \Sigma x_i^2 + b \Sigma x_i^3 \\
\Sigma v_i x_i^2 &= a \Sigma x_i^3 + b \Sigma x_i^4
\end{aligned}$$
(20)

Zur Berechnung obiger Summen bedient man sich der Tabellen, in denen die Quadrate und Kuben ganzer Zahlen gegeben sind und der Formel

$$pq = \frac{(p+q)^2 - p^2 - q^2}{2}$$
,

also

$$\Sigma pq = \frac{\Sigma (p+q)^2 - \Sigma p^2 - \Sigma q^2}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$

Letztere Formel reduziert die Berechnung der Produktsumme auf die Berechnung von Quadratsummen. Für unseren Fall ist $\Sigma v_i x_i$ = 147,01; Σx_i^2 = 55,446; Σx_i^3 = 186,92; Σx_i^4 = 669,00 und $\Sigma v_i x_i^2$ = 457,33. Setzt man diese Zahlen in (20) ein, so kommt a = 5,9735 und b = -0.9851; daher nimmt der gesuchte Ausdruck die Form an

$$v = 5,9735 x - 0,9851 x^2$$
.

Wenn man in den so erhaltenen Ausdruck für F(x, y, z, ...) die Zahlen x_i, y_i, z_i ... einsetzt, so erhält man die "berechneten" Werte v_i , welche sich von den "beobachteten" Werten v_i unterscheiden. Die Abweichungen wollen wir mit $\delta_i = v_i' - v_i$ bezeichnen. Der mittlere Fehler f des Resultates ist, wie in der Wahrscheinlichkeitsrechnung bewiesen wird, gleich

$$f = \frac{\sum \delta_i^*}{n - m} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

wo n die Zahl der Gleichungen, m die Zahl der Parameter ist. In unserem Beispiel ist $\Sigma \delta_i^2 = 0.529$, n = 8, m = 2, folglich $f = \frac{0.529}{6} = 0.088$. Hat die Funktion F, cf. (11), nicht die Form (16), so daß also die gesuchten Parameter in ihr nicht als lineare Koeffizienten der Größen $x, y, z \ldots$ auftreten, so berechnet man zunächst aus m Gleichungen genäherte Werte $a_0, b_0, c_0 \ldots$ der gesuchten Größen.

Setzt man dann $a = a_0 + \alpha$, $b = b_0 + \beta$, $c = c_0 + \gamma$..., so ist

$$v = F(x, y, z \dots a_0 + \alpha, b_0 + \beta, c_0 + \gamma \dots)$$

Da α, β, γ kleine Größen darstellen, so kann man schreiben

$$v = F(x, y, z, \ldots, a_0, b_0, c_0, \ldots) + \frac{dF}{da}\alpha + \frac{dF}{db}\beta + \frac{dF}{dc}\gamma + \cdots$$

Führt man dann die folgenden Bezeichnungen ein

$$v - F(x, y, z, \ldots, a_0, b_0, c_0, \ldots) = v'$$

$$\frac{dF}{da} = x', \frac{dF}{db} = y', \frac{dF}{dc} = z' \cdots$$

so kommt

$$v' = \alpha x' + \beta y' + \gamma z' + \dots$$

wo v', x', y', z' bekannt sind; es bleibt somit übrig, die Zahlen α , β , γ ... nach derselben Methode zu bestimmen, nach welcher a, b, c... in (11) gefunden wurden.

Litteratur.

Von physikalischen Experimenten, Messungen und sonstigen Laboratoriumsarbeiten handeln u. a. folgende Werke:

- E. Wiedemann u. H. Ebert: Physikalisches Praktikum. Braunschweig.
- F. Kohlrausch: Leitfaden der praktischen Physik. Leipzig (auch ins Buss. übersetzt).
- W. Ostwald: Hand- und Hülfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer Messungen. Leipzig.
- O. Lehmann (Frick): Physikalische Technik. Zwei Teile. Braunschweig 1890, 1895.
- L. Kuelp: Die Schule des Physikers.
- Glazebrook and Shaw: Practical physics.
- B. Stewart and H. Gee: Lessons in elementary practical physics.
- A. Witz: Cours des manipulations de physique.
- Terquem et Damien: Introduction à la physique expérimentale.
- B. Weinberg u. J. Todschidlowski: Handbuch der prakt. Physik (russ.). Odessa 1901.
- W. Lermantow: Erklär. prakt. phys. Arbeiten (russ.). St. Petersburg. 1891 bis 1901 (lithogr.).
- W. Pscheidl: Einleitung in die praktische Physik.
- A. Stepanow: Anleitung zu prakt. physik. Arbeiten (russ.).
- Bunsen: Gasometrische Methoden.
- Weinhold: Physikalische Demonstrationen. Leipzig 1887.
- G. Hopkins: Experimental science. London.

Werke, die sich speziell auf elektrische Messungen beziehen, sollen im IV. Bande namhaft gemacht werden.

Die Beobachtungsfehler, Berechnung der Messungsergebnisse und die Methode der kleinsten Quadrate werden gewöhnlich in den Werken über Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt, doch existieren auch Werke, die sich spezieller mit obigen Fragen beschäftigen. Es sei hier auf folgende verwiesen:

Airy: On the algebraical and numerial theory of errors of observations. Cambridge 1861.

Bienaymé: Probabilité des erreurs (Journ. de Lionville, 1 série, t. 17).

Gauss: Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae.

Bruno: Calcul des erreurs. Paris 1869.

Weinstein: Handbuch der physikalischen Maßbestimmungen. Zwei Teile. Berlin 1886 bis 1892.

- M. Merriman: Method of least squares. London 1877.
- G. Hagen: Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Berlin 1867.
- J. Bertrand: Calcul des probabilités. Paris 1868.

Zweites Kapitel.

Einige Hülfsapparate.

§ 1. Die Längenteilmaschine. Wie auf Seite 275 gesagt war, werden die Ablesungen der Instrumente an geradlinigen Skalen oder an Kreisteilungen ausgeführt. Dementsprechend existieren Längen- und Kreisteilmaschinen. Die ersteren teilt man noch ein in gewöhnliche und kopierende. Die gewöhnlichen dienen dazu, bestimmte vorgeschriebene Teilstriche aufzutragen, die kopierenden übertragen die Teilstriche vom fertigen Maßstab auf einen neuen erst herzustellenden.


Es existiert eine große Zahl von Teilmaschinen verschiedener Konstruktion, die sich voneinander im Detail unterscheiden. Der wichtigste und allen gewöhnlichen Teilmaschinen gemeinsame Bestandteil ist eine horizontal angebrachte Schraube mit äußerst sorgfältig geschnittenen und möglichst gleichen Windungen. Die Enden dieser Schraube sind mit einer Kreisteilung versehen und ruhen in entsprechenden Zapfenlöchern (vergl. Fig. 124, N, rechts), infolgedessen die Schraube bei Drehung um ihre Achse keine fortschreitende Bewegung annehmen kann. Die Schraube führt durch eine Mutter, die ihrerseits an einem horizontal über der Schraube befindlichen Schlitten befestigt ist. Dreht man die Schraube, so erhalten Schraubenmutter und Schlitten eine fortschreitende Bewegung, deren Größe, falls die Schraubeneinschnitte absolut gleichmäßig wären, dem Drehungswinkel der Schraube genau proportional sein müste. Besondere Vorrichtungen gestatten es, die Schraube jedesmal um ein und denselben Winkel zu drehen und somit den Schlitten um dieselbe Strecke zu verschieben. Neben dem Schlitten ist ein Grabstichel angebracht, mit welchem man auf dem am Schlitten befestigten und sich mit ihm seitlich verschiebenden Stabe Teilstriche anbringen kann. Häufig verschiebt sich auch der Grabstichel gleichzeitig mit dem Schlitten, und ist dann der Stab parallel zur Schraubenachse festgeklemmt.

Im Detail unterscheiden sich die verschiedenen Teilmaschinen voneinander hauptsächlich durch die Art, wie die Schraube immer um den
gleichen Winkel vorwärts gedreht wird und durch die Konstruktion des
Grabstichels, der die Teilstriche aufzutragen hat. Diese Teilstriche sind
nicht alle von gleicher Länge, in der Regel ist jeder fünfte und zehnte Teilstrich länger als die zwischenliegenden, oder es wechseln längere und
kürzere Teilstriche unmittelbar miteinander ab (wie bei Teilung in halbe
Millimeter) oder es folgen aufeinander kürzere und längere Teilstriche in
irgend einer anderen bestimmten Reihenfolge. Das Drehen der Schraube
um einen bestimmten Winkel und das Auftragen von Teilstrichen von bestimmter Länge muß automatisch erfolgen, damit der Arbeiter seine

ganze Aufmerksamkeit auf den Grabstichel richten kann, und die einzelnen Teilstriche möglichst deutlich und gleichmäßig ausfallen.

In Fig. 123 ist eine Teilmaschine von verhältnismäßig einfacher Konstruktion dargestellt, man sieht hier die erwähnte Schraube F, den Schlitten G mit dem zu teilenden Stabe LL' und nebenan den Grabstichel H. Der Teil ECBB' wird durch die Kurbel A in Bewegung






versetzt; Fig. 124 stellt diesen Teil gesondert dar, während Fig. 125 die den Grabstichel tragende Vorrichtung zeigt.

Die Drehung der Kurbel A wird durch zwei zu einander senkrechte kegelförmige Zahnräder BB (Fig. 124) auf den Teil BGE über-

Fig. 124.



tragen, der leicht auf der verlängerten Achse AV der Schraube NM aufsitzt, auf welcher aufserdem das Zahnrad R befestigt ist, so daß sich gleichzeitig mit letzterem auch die Schraube selbst dreht. In die Zähne des Rades R greift die Feder UF, welche derart angebracht ist, daß ihr Ende F bei Drehung von BGE in der Uhrzeigerrichtung (von links ge-

sehen) von Zahn zu Zahn überspringt, die Achse AVM also fest bleibt; die Feder V ist an dem gußeisernen Rahmen (MM) in Fig. 123) be-


festigt, welcher die Schraube trägt, und UF daran verhindert das Rad R mitzunehmen. Dreht man die Kurbel und somit den Teil BGE in entgegengesetzter Richtung, so stölst das Ende F der Feder gegen einen der Zähne des Rades R, welches sich nun zugleich mit der Schraube M derart dreht, als ware BGE fest mit der Achse AV verbunden. Der schmale Cylinder E dient dazu, dass sich die Kurbel A und damit die Schraube selbst immer um einen und denselben gegebenen Winkel vorwärts dreht. E ist mit einem Schraubengewinde versehen, in welches das Zahnrad K hineingreift, und trägt die Zapfen J und D, von welchen letzterer an jedem beliebigen Punkte des Kreisumfanges GG festgeschraubt werden kann, so dass der Winkelabstand von J und Dbeliebig groß gemacht werden kann. Auf der Achse des Rades K sitzen zwei weitere Zapfen Z und X, die ebenfalls in beliebigem Winkelabstande befestigt werden können. Offenbar dreht sich bei einer vollen Umdrehung von BGE das Rad K um einen Zahn vorwärts. Dreht man die Kurbel und das Stück BGE in der Uhrzeigerrichtung, so stölst schliefslich D an X, ebenso kann man in entgegengesetzter Richtung nur so lange drehen, bis J an Z stölst.

Man sieht nun leicht ein, wie die Schraube wiederholt um denselben Winkel gedreht und der Schlitten (GG in Fig. 123) immer um dieselbe Strecke vorwärts bewegt wird. Nehmen wir an, die Höhe eines Schraubenganges betrage 1 mm, und man habe Teilstriche aufzutragen, die um - Millimeter voneinander abstehen. Zu diesem Zwecke stellt man den Zapfen D derart fest, dass sein Winkelabstand von J gerade $\frac{360^{\circ}}{2}$ beträgt und befestigt die Zapfen Z und X an solchen Stellen, daß J und D mit ihnen zusammenstoßen, sobald B G E sich nach der einen oder anderen Seite um $\frac{360^{\circ}}{2}$ gedreht hat. Sollen z. B. die Teilstriche um 0,1, 0,25, 0,5 oder 1 mm voneinander abstehen, so müssen die Winkelabstände von J und D entsprechend gleich 360, 900, 1800 oder 360° (d. h. J und D müssen zu beiden Seiten von E sich gerade gegenüber stehen) sein. Sind die Teilstriche in größerem Abstande voneinander aufzutragen, etwa im Abstande von 1,5 mm oder 5 mm, so hat man den Zapfen X derart zur Seite zu rücken, dass D einmal resp. viermal an K frei vorbeigeht und nur nach der zweiten resp. fünften Umdrehung mit X zusammentrifft. Dies ist dadurch möglich, dass sich X zugleich mit dem Rade K langsam nach der einen oder anderen Seite dreht. Im ersten der erwähnten Fälle muß der Winkelabstand von J und D 180°, im zweiten Falle 0° betragen.

Während man die Kurbel abwechselnd im einen oder anderen Sinne dreht, bis die Zapfen J und Z oder D und X zusammentreffen, bleibt die Schraube entweder in Ruhe oder sie dreht sich um einen bestimmten Winkel und verschiebt den Schlitten um die gewünschte Strecke. Das erste tritt ein bei einer Drehung nach links (gegen den Uhrzeiger). das andere bei einer Drehung nach rechts.

Damit sich das Rad R und die Schraube gleichzeitig mit B G E zu drehen beginnen, ist es notwendig, daß das Ende der Feder UF fest gegen einen der Zähne von R drückt, so lange nämlich die Lage der Teile eine derartige ist, wie sie Fig. 124 darstellt. Ferner muß die Zahl der Zähne von R durch n ohne Rest teilbar sein, d. h. dem Winkelabstande der Zapfen J und D muß eine ganze Anzahl Zähne von R entsprechen. Wird die Schraube um gleiche Winkel gedreht, so verschiebt sich der Schlitten nur dann um gleiche Strecken, wenn auf der ganzen Schraubenlänge die Höhe der einzelnen Schraubengänge die gleiche ist. Letzteres trifft nun genau genommen niemals zü, man

Fig. 125.



hat daher den Schraubeneinschnitt der Teilmaschine
auf seine Besonderheiten
hin genau zu untersuchen;
übrigens darf auch nicht
vergessen werden, daß die
Temperatur gleichfalls die
Höhe des Schraubenganges
beeinflußt.

In Fig. 125 ist ein verhältnismälsig einfacher Grabstichel dargestellt; derselbe trägt den Schreibstift H mittels des Rahmens POH, welcher in P und Omit Scharnieren versehen ist.

Auf einer gemeinsamen Achse befinden sich die beiden Zahnräder D und V, und greift der Zapfen X gerade in das Rad V. Der Rahmen PO und die übrigen Teile des Grabstichels sind übrigens deutlicher in Fig. 123 zu sehen, da Fig. 125 nur eine Seitenansicht darstellt.

Die Teilstriche werden auf folgende Weise hergestellt: Man hebt den Stift H mittels des Hakens U und führt ihn nach rechts, bis der vorspringende Zapfen X gegen den Rand des Rades V stößst, darauf senkt man den Stift, bis er den Stab berührt, auf welchem die Teilstriche eingeritzt werden sollen. Hierauf bewegt man den Stift nach links, bis der untere Teil des Rahmens O (vergl. Fig. 123 und 125) gegen die Schraube T stößst, die zuvor in geeigneter Weise eingestellt worden ist. Damit man abwechselnd Teilstriche von verschiedener Länge erhält, sind am Rade V Vertiefungen angebracht, die übrigens nicht alle gleich tief sind und ist das Rad D mit Zähnen versehen, die

Ξ.

71 1

4:

.:·:

: -:- <u>1</u>

Ψ_

· ·

ووا

:

von der Feder R erfast werden. Bewegt man den Stift nach links, so werden beide Räder mittels R vorwärts gedreht und kann X bei seiner Rückkehr entweder gegen einen Zahn von V stoßen oder in eine der ungleich tiefen Lücken dringen. Die Verteilung und Tiefe der Lücken

mus danach bestimmt werden, in welcher Weise sich längere und kürzere Teilstriche folgen sollen, und um einen wie großen Winkel sich die Räder D und V bei Bewegung des Rahmens PO drehen.

Wir wollen nunmehr die Beschreibung einer genaueren, vom Petersburger Mechaniker Brauer Teilangefertigten maschine folgen lassen; die technische Reichsanstalt in Charlottenburg besitzt solche Teileine maschine von Brauer. Die nachfolgende Beschreibung derselben, sowie die entsprechenden Figuren sind Th. Petru-2118 schewski's Physikkursus (russ.) lehnt. Die Maschine ist in Fig. 126 in der Draufsicht \mathbf{und} Fig. 127 in der Seitenansicht dargestellt (in

1/6 der natürl. Größe).





Fig. 128 stellt die Stichelvorrichtung gesondert und Fig. 129 einen Teil derselben dar. In allen vier Figuren sind die gleichen Teile auch mit den gleichen Buchstaben bezeichnet, und nimmt die folgende Beschreibung auf alle diese vier Figuren Bezug.

In Fig. 126 sieht man die Schraube LQ, an deren verlängerter


Achse der Schraubenkopf aa_1 befestigt ist. Der Deutlichkeit wegen sind die Schraubengänge grob gezeichnet; in Wirklichkeit sind dieselben von großer Feinheit. Der erwähnte Schraubenkopf aa_1 ist auf seinem Umfange in 100 gleiche Teile geteilt, und kann man mit Hülfe des Nonius b (s. Kap. III, § 2)



den Umdrehungswinkel der Schraube, die durch die Kurbel W gedreht wird, bis auf 0,001 des bestim-Kreisumfanges men. Die Schraube geht durch eine Mutter hindurch, welche den Schlittenapparat NVV' trägt und zwischen den Schienen ABCD hinführt. Auf dem Schlitten befindet sich die Stichelvorrichtung, die also, wenn die Schraube gedreht wird, parallel zur Schraubenachse fortbewegt wird. Am Schlitten befindet sich die Platte M (Fig. 128), welche sich senkrecht zur Schraubenachse bewegen kann.


Die Stichelvorrichtung ist in Fig. 128 und Fig. 129 dargestellt. Auf M befindet sich der Rahmen P, welcher den Hebel TRX trägt; bei X ist der Stichel g selbst befestigt. Dieser Stichel bewegt sich automatisch nach oben, bewegt sich nach der Stelle hin, wo der Teilstrich seinen Anfang haben soll, senkt sich bis zur Berührung

mit dem zu teilenden Objekte, bewegt sich horizontal um die Länge eines Teilstriches nach vorn und hebt sich dann wieder. Diese ganze Manipulation wiederholt sich dann, nachdem man durch entsprechende Drehung des Schraubenkopfes aa_1 (Fig. 127) die Stichelvorrichtung bis zu jener Stelle verschoben hat, wo der nächstfolgende Teilstrich gezogen werden soll. Der Stab, auf welchem die Teilstriche angebracht werden, ist während der ganzen Zeit auf dem gufseisernen Tischchen KH (Fig. 126) mit Hülfe der Stäbchen dd befestigt, die an verschiedene Stellen



von KH geschraubt werden können. Die beschriebenen Bewegungen des Stichels g werden durch verschiedene Teile der Maschine bewirkt. Der Stab e (Fig. 128) geht frei durch den Träger i und die Kugel hindurch, die sich innerhalb des Rahmens P befindet und wird mit Hülfe des Stabes kl,

der auf dem cylindrischen Säulchen k befestigt ist, und mittels des Hebels m, der mit ihm in n zusammenhängt, in Bewegung versetzt. Die beiden Kreisscheiben o und o' stofsen gegen die erwähnte Kugel, sobald man den Griff m nach links oder rechts bewegt und verhindern dadurch,



dass der Stab e über ein Gewisses hinaus nach links oder rechts gleitet. Der Stab e selbst nun hebt oder senkt mit Hülfe des Rädchens s den Stichel g. Bewegt man den Griff m, wenn die Kreisscheiben o resp. o' die Kugel bereits berühren, noch weiter, so wird die ganze Platte M

zugleich mit dem darauf befindlichen Rahmen P und Stichel g in Bewegung gesetzt; auf diese Weise wird der gesenkte Stichel nach rechts bewegt und der Teilstrich gezogen resp. der gehobene Stichel zurückbewegt. Um den Teilstrichen die gewünschte Länge zu geben, sind die Schrauben δ und μ (in Fig. 129 ist μ fortgelassen) angebracht; sie gehen durch die Schraubenmuttern π und φ , welche mit der Platte φ zusammenhängen; o dagegen ist am Schlitten befestigt. Diese Schrauben beschränken durch die Lage ihrer Enden die Bewegung der Platte M auf dem Schlitten, da sie gegen das Rad u, stoßen, das sich zugleich mit dem Sperrad u um eine in M befindliche Spindel dreht. Sperrhaken β ist mittels einer krummen Lamelle yy am Stabe e befestigt und treibt das mit 10 Zähnen versehene Rad u um je einen Zahn vorwärts, wobei sich auch das Rad u, um den gleichen Winkel (d. h. um 36°) dreht. Letzteres besitzt zwei einander diametral entgegenstehende Lücken, deren Tiefe durch in denselben befindliche Schräubchen (vergl. Fig. 129) reguliert werden kann. Nach je vier Bewegungen nach links und rechts gelangt die Schraube δ in eine dieser Lücken, so dals jeder fünfte und zehnte Teilstrich länger ausfällt und zwar der zehnte noch etwas länger als der fünfte. Dadurch, dass man den Schräubchen eine geeignete Stellung giebt, kann man es erreichen, dass die Wirkung der Lücken völlig aufgehoben wird und alle Teilstriche die gleiche Länge erhalten.

Um die Höhe der Schraubengänge zu bestimmen, also auch die Größe der Verschiebung des Stichels bei einer vollen Schraubenumdrehung, legt man auf das Tischchen KH (Fig. 126) einen richtigen Maßstab und richtet das Mikroskop f (Fig. 126 und 127), das am Schlitten befestigt ist, auf einen seiner Teilstriche. Hierauf dreht man den Schraubenkopf aa_1 so lange, bis sich das Mikroskop um eine bestimmte Anzahl Skalenteile verschoben hat. Der gesuchte Schraubengang ist gleich dieser Zahl, dividiert durch die Anzahl der Schraubenumdrehungen. Hierauf ist es leicht, den Winkel zu bestimmen, um welchen man aa_1 zu drehen hat, damit die aufzutragenden Teilstriche die gewünschte Entfernung erhalten.

Welche Bedeutung der Nonius b_1 hat, der sich neben dem Schraubenkopfe $a\,a_1$ befindet, soll hier nicht erörtert werden.

Die kopierende Längenteilmaschine dient dazu, auf einem gewissen Stabe A eine Skala herzustellen, die mit der auf einem als Muster dienenden, bereits fertigen Maßstabe B befindlichen Skala vollkommen übereinstimmt. Es möge hier bloß auf die Grundidee hingewiesen werden, auf welcher die Konstruktion derartiger Maschinen beruht.


Der mit einer Teilung zu versehende Stab A und der Maßstab B werden einander parallel befestigt; oberhalb A befindet sich der Stichel C, oberhalb B ein Mikroskop D. Die Entfernungen des



Stichels C und Mikroskops D und ebenso des Stabes A und Maßstabes B voneinander bleiben immer unverändert dieselben. Eines der beiden Systeme, entweder A und B oder C und D kann sich verschieben, und geschieht dies, wie bei den vorhergehend beschriebenen Teilmaschinen, mit Hülfe einer Schraube und Schlittenvorrichtung. Das Kopieren geschieht nun folgendermaßen. Durch entsprechende Verschiebung des beweglichen Systems bringt man einen der Teilstriche des Maßstabes unter das Mikroskop (d. h. man bringt ihn zur Koincidenz mit dem Faden, welcher in der Mitte des Gesichtsfeldes im Mikroskop erscheint) und zieht mit dem Stichel einen Teilstrich auf A. Hierauf bringt man den nächsten Teilstrich des Maßstabes unter das Mikroskop und trägt den zweiten Teilstrich auf u. s. w. Offenbar kann jede Teilmaschine zum Kopieren dienen, wenn sie nur mit einem Mikroskop versehen ist und man neben dem zu teilenden Maßstabe noch einen zweiten, als Muster dienenden, anbringen kann.

§ 2. Die Kreisteilmaschine. Dieses Instrument dient dazu, auf Kreisen eine Skalenteilung anzubringen, die für alle solche Appa-

rate wichtig ist, an denen man den Drehungswinkel irgend eines ihrer Teile zu messen hat. Die Kreisteilmaschine dient nur zum Kopieren, d. h. zur Übertragung der Teilstriche von einem bereits geteilten, horizontalen Kreise auf beliebige andere. Jener als Muster für die Kreisteilung dienende Kreis bildet den wesentlichsten und wertvollsten Teil der Kreisteilmaschine.



Das Prinzip der Konstruktion

einer Kreisteilmaschine kann man an der schematischen Fig. 130 erkennen. Der geteilte Kreis AA ist um die Achse B drehbar und am Rande mit Zähnen versehen; er wird mittels der endlosen Schraube E in Drehung versetzt, deren Kopf C ebenfalls eine Teilung trägt. Oberhalb der Teilung von AA befinden sich ein oder mehrere Mikroskope FF. Der Kreis QQ, auf welchem die Teilung anzubringen ist, wird über AA auf derselben Achse B konzentrisch mit ihm befestigt. Die Stichelvorrichtung R ist längs der Brücke MN, welche über AA hinführt oder seitlich von der Richtung der Radien dahingleitet, beweglich. Je nach der Größe des Radius des zu teilenden Kreises QQ befestigt man den Stichel an einer solchen Stelle der Brücke, daß die Spitze a des Stichels sich gerade oberhalb der Stelle von QQ befindet, an welcher die Teilstriche aufgetragen werden sollen. Durch Drehung



von E bringt man die Teilstriche des Kreises AA der Reihe nach unter das Mikroskop F und zieht jedesmal mit dem Stichel a einen Strich auf dem Kreise QQ, der sich gleichzeitig mit AA dreht. Die Stichelvorrichtung ist auch hier eine derartige, daß sich der Stichel automatisch hebt, senkt und in gewünschter Reihenfolge Striche von verschiedener Länge zieht.

Bedient man sich der am Schraubenkopfe C angebrachten Teilung, so kann man auf Q Q gleich weit abstehende Teilstriche auftragen, ohne von den Mikroskopen Gebrauch zu machen. Dies geschieht, wenn keine große Genauigkeit erstrebt wird oder wenn Teilstriche aufgetragen werden sollen, die keinen vorher bestimmten Winkelgrößen zu entsprechen haben.

In Fig. 131 ist eine Kreisteilmaschine dargestellt; die daselbst vorkommenden Buchstaben entsprechen der schematischen Zeichnung



Fig. 131.


Fig. 130. Der Kreis Q Q ist fortgelassen. Man sieht hier den geteilten Kreis A, die endlose Schraube E, deren Kopf C, an welchem sich ein Nonius befindet, den zum Feststellen des zweiten Kreises (Q Q in Fig. 130) dienenden Teil B, das Mikroskop F (dasselbe ist im vorliegenden Falle ein gebrochenes), die Stichelvorrichtung R, deren Stichel in einer beliebigen Entfernung von der Achse der Kreise befestigt werden kann, indem man die Stichelvorrichtung auf M N (das hier nicht die Form einer Brücke hat, sondern seitlich angebracht ist) verschiebt. Eine eingehendere Beschreibung der Stichelvorrichtung soll hier nicht gegeben werden. Der Kreis A ist im vorliegenden Falle in Teile von je 10' geteilt, sein Durchmesser beträgt 25 cm.

Im Jahre 1893 wurde in Washington eine Kreisteilmaschine hergestellt, welche die Teilung von Kreisen vollkommen automatisch vollführt. Die ganze Arbeit der Teilung in 360×12 Teile (so daß die einzelnen Teile um 5' voneinander abstehen) wird von jener Maschine in acht Stunden vollendet.

§ 3. Die Libelle. Dieser Hülfsapparat dient dazu, Ebenen in horizontale Lage zu bringen und besteht, wie aus der Elementarphysik bekannt ist, aus einer horizontalen Röhre, deren obere Wandung in der Längsrichtung schwach kreisförmig gebogen ist. Die Röhre ist fast ganz mit einer möglichst beweglichen Flüssigkeit angefüllt und enthält außerdem ein Gasbläschen; gewöhnlich nimmt man zur Füllung Schwefeläther, so das das Bläschen vorzugsweise aus Ätherdampf besteht. Auf der oberen Wandung der Röhre befindet sich eine Teilung, in deren Mitte sich das Bläschen einstellt, wenn die Röhrenachse horizontal ist; ist die Achse gegen den Horizont geneigt, so bewegt sich das Bläschen zur Seite.

Fig. 132 stellt eine Libelle dar; dieselbe ist auf dem Brettchen L befestigt, das Bläschen befindet sich in M. Mit Hülfe der Schraube V

muß die Röhre zunächst so eingestellt werden, daß sich das Bläschen M zwischen O O befindet, wenn L genau horizontal ist. Wie dies geschehen kann, soll hier nicht erörtert werden.



Eine gegebene Ebene ist horizontal, wenn sich in zwei auf dieselbe senkrecht zu einander gesetzten Libellen die Bläschen in der Mitte einstellen. Natürlich kann man dieselbe Prüfung auch mit Hülfe nur einer Libelle ausführen, die man dann zweimal in zu einander senkrechten Lagen auf die Ebene zu stellen hat.


Außer den Röhrenlibellen giebt es noch runde sogenannte Dosenlibellen, deren Deckelwandung schwach sphärisch gekrümmt ist. In der Mitte der Deckelwandung ist ein kleiner Kreis verzeichnet, konzentrisch mit diesem muß sich das Bläschen einstellen, wenn die Ebene, auf welche man die Dosenlibelle gesetzt hat, horizontal ist. Die Dosenlibellen sind weniger empfindlich als Röhrenlibellen.

Man hat stets darauf Rücksicht zu nehmen, dass sich die Größe des Bläschens mit der Temperatur und zwar sehr beträchtlich ändert.

§ 4. Lupe, Mikroskop und Fernrohr. Zur schärferen Betrachtung von kleinen Teilungen oder anderen kleinen Gegenständen bringt man an vielen Apparaten leicht verschiebbare Lupen oder Mikroskope an. Es ist hierbei besonders darauf zu achten, dass das betrachtete Objekt gut beleuchtet ist. Zur Betrachtung entfernterer

Gegenstände benutzt man ein Fernrohr; letzteres, ebenso wie das Mikroskop, giebt im allgemeinen umgekehrte Bilder.


Wie bekannt, enthalten Mikroskope und Fernrohre zwei Systeme von Linsen, das Objektiv- und das Okularsystem. Das Objektivsystem giebt ein umgekehrtes, reelles Bild in der Fokalebene, die von ihm weiter als der Hauptbrennpunkt entfernt ist. Dieses Bild wird mit Hülfe des Okulars betrachtet, so das also letzteres die einfache oder zusammengesetzte Lupe vertritt und ein imaginäres, vergrößertes Bild giebt. In der Fokalebene, die bei Fernröhren dem Hauptfokus des Objektivsystems immer sehr nahe ist, spannt man möglichst feine Fäden (Drähte oder Spinnenfäden) aus, die alsdann im Gesichtsfelde zugleich mit dem betrachteten Objekte auftreten. In Fig. 133 sind zwei Mikro-



Längsdurchschnitt skope im O und O' bezeichnen das Objektivsystem, das mehr oder weniger kompliziert sein kann. Dasselbe hat bei dem links skizzierten Apparate seine Fokalebene in DD, hier befinden sich auch die Fäden. Das Okularsystem besteht aus zwei plankonvexen Linsen, deren konvexe Seiten einander zugekehrt sind; man nennt dieses Okularsystem Ramsdensches Okular. Die Skizze rechts stellt ein Mikroskop mit Huvgensschem Okular dar; zwei plankonvexe Linsen sind hier beide mit ihren planen Seiten dem Auge des Beobachters zugekehrt. Die Fokalebene befindet sich in D'D' und die Fäden zwischen den

Linsen A und A', so dass man eigentlich die Linse A' zum Objektivsystem rechnen könnte.

In vielen Fällen wird das in Fig. 134 abgebildete Gaufssche Okular benutzt, in welchem die Fäden auf eine besondere Weise be-



leuchtet werden. Zu diesem Zwecke befindet sich an der einen Seite der Okularröhre ein Ausschnitt, durch welchen die Strahlen einer Licht-



quelle L auf die spiegelnde Glasplatte Sp auffallen; von dieser werden sie nach dem Fadenkreuz reflektiert. Blickt man durch ein mit solchem Okular versehenes Fernrohr auf eine zu der Achse desselben senkrechte

spiegelnde Fläche, so sieht man gleichzeitig das wirkliche und das gespiegelte Fadenkreuz. Dieselben müssen zusammenfallen, wenn der Kreuzungspunkt der Fäden genau auf der Achse des Fernrohres liegt, und zwar müssen sie auch bei seitlichen Verschiebungen des Auges vor der Okularöffnung zusammenbleiben. Hat man dies erreicht, so kann man mit Hülfe dieses Okulars die Achse des Fernrohres genau senkrecht zu einer gegebenen spiegelnden Fläche einstellen.

Lamont und Abbe haben die schräge Glasplatte durch ein Reflexionsprisma er-





Fig. 135.

setzt. In Fig. 135 ist ein von F. Martens angegebenes Okular abgebildet, in welchem p das Prisma ist, welches die aus der Öffnung links kommenden Strahlen zu den Fäden reflektiert.

In Fig. 136 sind einige Ringe mit ausgespannten Fäden dargestellt, wie sie in den Fokalebenen von Mikroskopen und Fernröhren je

nach den verschiedenen Zwecken, denen sie dienen sollen, Verwendung finden. In manchen Instrumenten sind diese Ringe durch dünne Glasplättchen ersetzt, auf denen mittels eines Diamanten sehr feine Striche gezogen sind.



Ausführlicher wird die Konstruktion von Fernröhren im zweiten Bande behandelt werden.

Drittes Kapitel.

Messung von Längen und Flächen.

§ 1. Maßstäbe. Im vorhergehenden Kapitel haben wir einige Apparate betrachtet, die zwar nicht zu den Meßinstrumenten selbst gerechnet werden können, die aber bei Herstellung letzterer oder auch als Teile von Meßinstrumenten verwendet werden. In den nun folgenden Kapiteln sollen Methoden zur Messung einiger der auf S. 269 ge-

nannten Größen behandelt werden; von der Art, wie die anderen im späteren vorkommenden Größen gemessen werden, soll an entsprechender Stelle die Rede sein.

Um genaue Messungen ausführen zu können, muß man die Skalen der einzelnen Instrumente mit einer sicher richtigen Skala vergleichen und zu diesem Zwecke braucht man genaue Normalmaßsstäbe (Längenetalons).

Es giebt zwei Arten von Längenmaßstäben: 1. Endmaßstäbe (étalons à bout); dieselben besitzen geringere Genauigkeit und wird bei ihnen die Länge durch den Abstand bestimmt, welchen zwei einander parallele zu den schwach abgerundeten Enden gezogene Tangentialebenen, die zur Achse des Maßstabes senkrecht sind, besitzen (und zwar bei bestimmter Temperatur). 2. Strich-Etalons (étalons à trait), auf denen zwei Teilstriche senkrecht zur Achse angebracht sind; als Länge des Maßstabes gilt der Abstand zwischen diesen Teilstrichen bei bestimmter Temperatur.

Die genauesten Metermalsstäbe werden gegenwärtig im internationalen Bureau der Malse und Gewichte hergestellt; dasselbe befindet sich in Sèvres bei Paris und wird auf Kosten fast aller zivilisierten Nationen unterhalten.

Diese Masstäbe bestehen aus einer Legierung von 90 Proz. Platin und 10 Proz. Iridium und haben die Dichte 21,53; ihre Gestalt giebt

Fig. 137.



Fig. 137 wieder. Der Querschnitt ähnelt einem X und ist diese Gestalt aus dem Grunde gewählt worden, weil bei ihr eine Durchbiegung nur in geringem Maße auftritt. Die Endstriche sind auf dem Grunde der oberen Rinne in je 1 cm Abstand von jedem der beiden Enden eingeschnitten; die Fläche, auf der sie sich befinden, geht durch den Schwerpunkt des Maßstabes. Als Urprototyp des Meters gilt der Maßstab, welcher 1799 verfertigt wurde.

Seitens der internationalen Kommission wurde zunächst eine Kopie dieses Maßsstabes hergestellt und darauf nach letzterer 31 Maßsstäbe, die im Jahre 1891 durch Loos an die

verschiedenen Staaten verteilt wurden, die an der Einrichtung des internationalen Bureaus der Maße und Gewichte mitgewirkt hatten.

Dem Deutschen Reiche fiel der Stab Nr. 18 zu; die Länge desselben beträgt

 $1 \text{ m} - 1.0 \mu + [8.642 t + 0.00100 t^2] \mu$

wo die Temperatur t in Graden der im internationalen Dienst für Maß und Gewicht angenommenen Normalskala ausgedrückt ist und $\mu = 0,001 \,\mathrm{mm}$ bedeutet. Bei 0° ist die Länge also gleich $1 \,\mathrm{m} - 1,0 \,\mu$.

Die Genauigkeit der Bestimmung beträgt bei mittlerer Temperatur ein bis zwei Zehntausendteile Millimeter.

Die wahre, als Längeneinheit geltende Meterlänge wird durch dasjenige Meter dargestellt, welches als internationales Prototyp in dem früher genannten Bureau der Masse und Gewichte im Pavillon de Breteuil zu Sèvres bei Paris aufbewahrt wird; für jeden einzelnen Staat gilt das in den Besitz desselben übergegangene Mass als Prototyp der Längeneinheit, natürlich mit Rücksicht auf die für dasselbe geltenden, dem Maßstabe beigegebenen Korrektionen. Diese einzelnen Prototype unterscheiden sich voneinander nicht, wenigstens nicht innerhalb der Grenzen, welche für die heutige Entwickelung der Technik und der Messmethoden gelten.

Zum Vergleichen der verschiedenen Maßstäbe untereinander dient der sogenannte Komparator. In § 4 wird das Prinzip angedeutet werden, auf welchem seine Konstruktion beruht.

Wiederholt ist die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht möglich sei, dass die aufgestellte Längeneinheit durch irgend eine gewaltige Katastrophe oder durch die allmähliche Abnutzung der Urmafastäbe verloren gehen oder sich ganz allmählich verändern könnte. In solchem Falle müsste es erwünscht scheinen, dass man im stande wäre, die verloren gegangene Meterlänge genau wiederzufinden. Dass solches möglich, darauf ist seitens des amerikanischen Gelehrten Michelson hingewiesen worden; dieser schlug vor, das Verhältnis der Meterlänge zu einer solchen Länge zu bestimmen, die durch Beobachtungen einer bestimmten Erscheinung, welche nur von den Grundeigenschaften des Äthers oder der Materie abhängt, erhalten werden kann. Eine solche Erscheinung ist die Ausbreitung der Lichtschwingungen durch Luft von bestimmter Temperatur und bestimmtem Drucke bezw. im Vakuum. Wir haben schon wiederholt erwähnt, dass man das Licht als harmonische Schwingungsbewegung betrachten kann, die sich in einem besonderen Medium - dem Äther - fortpflanzt. Die verschiedenfarbigen Strahlen des Spektrums unterscheiden sich voneinander durch ihre Schwingungsdauer (Periode), und einem Lichtstrahl von gegebener Farbe (Brechbarkeit) entspricht eine ganz bestimmte Wellenlänge λ. Nach dem Vorschlage von Michelson hat man die Wellenlänge eines bestimmten Strahles unter streng formulierten Bedingungen als ursprüngliche Längeneinheit anzusehen und ein für allemal ihr Verhältnis zur Meterlänge festzustellen. Zu diesem Zwecke wählte Michelson drei Strahlen, einen roten, einen grünen und einen blauen, welche alle von den leuchtenden Dämpfen des Kadmiums ausgesandt werden, und fand in Luft von 15°C, und 0.76 m Quecksilberdruck

für	den	roten	Strahl			1 m =	1553163,6 λ,
77	77	grünen	1 79			1 m =	$1966249,7 \lambda_2$
		hlauen				1 m	20833721 1.

303


wenn λ_1 , λ_2 und λ_3 die Wellenlängen der betreffenden drei Strahlen sind. Hieraus folgt umgekehrt

 $\begin{array}{l} \lambda_1 = 0,64384722 \, \mu, \\ \lambda_2 = 0,50858240 \, \mu, \\ \lambda_3 = 0,47999105 \, \mu^{\, 1}). \end{array}$

Mit anderen Methoden, kleine Längen mit Hülfe der Lichtwellen zu messen, werden wir uns im zweiten Bande bekannt machen.

§ 2. Nonius. Der Nonius dient dazu, die Zehntel der auf Maßstäben angebrachten Teilungen abzulesen und ist einfach ein kleines Lineal, das am Maßstabe entlang gleiten kann und gewöhnlich in zehn

Teile geteilt ist, deren Gesamtlänge neun (Fig. 138) resp. elf (Fig. 140)



Teilungen des Masstabes gleichkommt. In beiden Fällen ist jeder Teil des Nonius von jedem Teil des Massstabes um 0,1 der letzteren unterschieden. Im ersten Falle müssen die Noniusteilungen sich nach derselben Seite folgen, wie die Teilungen am Masstabe (Fig. 138 und 139), im zweiten Falle haben die Noniusteilungen sich nach entgegengesetzter Seite zu folgen. Aus Fig. 139 ist ersichtlich, wie man mit Hülfe des Nonius CD eine

Länge EC am Maßstabe AB bis auf 0,1 der Teilungen des letzteren mißst. Ist der Nonius an EC herangebracht, so fällt sein siebenter Teilstrich mit einem Teilstrich des Maßstabes zusammen. Der sechste Teilstrich des Nonius ist vom nächsten Teilstrich (a) des Maßstabes um 0,1, der fünfte von (b) um 0,2, der vierte um 0,3 entfernt u. s. w. Somit ist offenbar EC = 12,7 Teilungen des Maßstabes. Eben dieselbe Länge hat EC auch in Fig. 140.

Bei uns werden fast ausschliefslich Nonien der ersten Form angewandt und der Skalenpunkt abgelesen, der gegenüber dem Nullpunkt des Nonius liegt. Die ganzen Teile der Skala werden unmittelbar abgelesen, die Zahl der Zehntel ist gleich der Ordnungszahl des Noniusteilstriches, der mit einem Teilstrich des Masstabes zusammenfällt.

¹⁾ Michelson, Travaux et Mémoires du Bureau international des Poids et Mesures, t. XI; Journ. de phys. (3) 3, p. 5, 1894.

§ 3. Mikrometer. Unter diesem Namen versteht man Apparate oder Teile von Apparaten, die zum Messen sehr kleiner linearer Dimensionen dienen.

Zum Messen von mikroskopischen Körpern wendet man bisweilen folgende Methode an. Man bringt in die Fokalebene des Objektivs eines Mikroskops ein dünnes Glasplättchen, auf welchem parallele Teilstriche von ziemlich beträchtlicher Länge äquidistant eingeritzt sind (vergl. Fig. 141 und 142); es mögen etwa n solcher Teilstriche auf 1 mm gehen. Durch das Okular sieht man gleichzeitig diese Teilstriche, sowie das Bild des zu messenden Gegenstandes, welches vom Objektiv entworfen wird (Fig. 142). Auf diese Weise werden die Dimensionen jener Bilder unmittelbar gefunden. Die wahren Dimensionen des Gegenstandes sind kmal kleiner, wenn k die Vergrößerung bedeutet, die vom Objektiv bewirkt wird. Um k zu finden, betrachtet man unter dem Mikroskop eine andere feine Skala mit bekannter Teilung, von der einige Teilstriche im Gesichtsfelde erscheinen; es mögen etwa m von diesen Teilstrichen auf 1 mm gehen. Fig. 143 stellt das Gesichts-

Fig. 141.




Fig. 142.





Fig. 143.



feld mit beiden gleichzeitig sichtbaren Skalen dar, wobei 1-1, 2-2, 3-3 die Teilstriche der Hülfsskala sind. Man bestimmt nun, wie viele Teilstriche der einen Skala auf eine bestimmte Zahl der anderen kommen und hieraus ferner, wie viele Teilstriche der Okularskala (etwa p) gleich einer Teilung des Bildes der Hülfsskala sind, deren scheinbare Größe gleich $\frac{k}{m}$ Millimeter ist. Aus der Relation $\frac{k}{m} = \frac{p}{n}$ wird k gefunden.

Es giebt eine ganze Reihe von Mikrometern, bei denen die Messung darauf beruht, daß man die Umdrehungszahl einer Schraube mit sehr feinem und regelmäßigem Schnitt bestimmt. Solche Schrauben mit der entsprechenden Schraubenmutter nennt man Mikrometerschrauben. Die gesuchten Dimensionen der zu messenden Körper werden hier durch die Größe der Drehung der Mikrometerschraube oder durch die Verrückung der Schraube selbst oder gewisser Teile des Apparates gemessen.

Chwolson, Physik. I.


In Fig. 144 ist ein Mikrometer dargestellt, welches auch zur Messung der linearen Dimensionen kleiner Körper dienen kann. wenn man gleichzeitig ein Mikroskop mit Fadenkreuz verwendet. Der Rahmen desselben wird dann auf das Objekttischchen des Mikroskops gebracht; mit diesem Rahmen hängt die Schraubenmutter e zusammen. Der Schraubenkopf ii wird in beliebiger Lage an der Schraube mittels l festgestellt. Bei Drehung der Schraube verschiebt sich die Platte aa. welche in einer kreisförmigen Öffnung ein Glasplättchen trägt. Auf letzteres legt man den Gegenstand und zwar so, dass die an ihm zu

Fig. 144.

messende lineare Distanz der Schraubenachse parallel wird. Darauf dreht man an ii so lange, bis zuerst das eine, dann das andere Ende der zu messenden Linie mit dem Durchschnitt der Okularfäden zusammenfällt. Jedesmal wird die Ab-

lesung der ganzen Umdrehungen an der bei m befindlichen Skala, der Bruchteile einer Umdrehung am Schraubenkopfe ii gemacht. Die Differenz zweier Ablesungen giebt die gesuchte Länge.

Zu den Mikrometern kann füglich auch die in Fig. 145 dargestellte Vorrichtung gerechnet werden; dieselbe dient zur Bestimmung



der Dicke von Platten und Drähten. Versetzt man den Schraubenkopf Din Drehung, so geraten der Cylinder E und die Schraube C in fortschreitende Bewegung. Der zu messende Gegenstand

wird zwischen das Schraubenende und das hervorspringende Stück bei wegebracht; die Schraube bringt man zuerst zur Berührung mit diesem Stück und macht eine Ablesung an der Skala B und dem in 100 Teile geteilten Umfange des Cylinders E. Sobald das Schraubenende gegen das hervorspringende Endstück oder aber gegen den zu messenden Gegenstand stölst, vergrößert ein weiteres Drehen des Schraubenkopfes keineswegs den Druck auf den eingeklemmten Gegenstand, denn D sitzt nur lose auf der Schraube.

Ein sehr empfindliches elektrisches Mikrometer ist von Ph. Shaw 1) angegeben worden.

¹⁾ Phil. Mag. (5) 50, 537, 1900.

§ 4. Okularmikrometer. Dieser wichtige Messapparat wird am Okular von Mikroskopen und Fernröhren angebracht. Er befindet sich in einem flachen Gehäuse a (Fig. 146), welches die Röhre A des Okulars umgiebt. Von außen sieht man nur den Kopf b der Mikrometer-

schraube, die dazu dient, einen oder mehrere Fäden des Okulars parallel mit sich selbst zu verschieben.


Das Innere ist in Fig. 147 abgebildet. K ist das flache Gehäuse, in welchem sich der sogenannte Schlitten mit der Platte p. welche die Fäden trägt, bewegt. An dieser Platte sind drei Ansätze K_1 , K_2 und K_3 K, ist mit einem Schraubenbefestigt. einschnitt, durch welchen die Mikrometer-



307

schraube hindurchgeht, versehen, K2 dient nur zur Führung, die glatte Fortsetzung der Schraubenspindel geht nämlich frei durch K2 hindurch. Dasselbe gilt für den Ansatz K3 und den Stab F, dessen linkes Ende an der inneren Wand des Rahmens K befestigt ist. Eine starke Feder,





welche den Stab F umgiebt, wirkt dem Druck der Mikrometerschraube entgegen; dieselbe verhindert den toten Gang der Schraube und bewirkt bei Linksdrehen der Schraube das Zurückgehen (nach rechts) des Schlittens.

Um die Länge irgend einer Linie zu messen, ist es erforderlich, dass dieselbe sich ganz im Gesichtsfelde befinde und zwar senkrecht zu einem der Fäden. Man hat M so lange zu drehen, bis der Faden zunächst mit einem, dann mit dem anderen Endpunkte des Bildes der zu messenden Länge zusammenfällt.

Die Differenz bei den Ablesungen ergiebt die Zahl der Schraubenumdrehungen, welche der Länge des Bildes entspricht. Um nun die wahre Länge der Linie zu finden, hat man den sogenannten Wert einer Schraubenumdrehung zu bestimmen, der unter anderem auch von der Entfernung des Gegenstandes vom Fernrohr abhängt. Man hat also die wahre Länge eines Gegenstandes zu finden, für welchen die Länge seines Bildes im Fernrohr gleich der Verschiebung des Fadens cd bei einer Schraubenumdrehung ist. Um diese Größe zu finden, hat man ein möglichst genaues Maßlineal an die Stelle des zu messenden Gegenstandes oder in parallele Lage zu ihm zu bringen, so daß die Bilder von wenigstens zwei Teilstrichen im Gesichtsfelde erscheinen und zwar in paralleler Lage zum Faden, den man zuerst mit dem einen und dann mit dem anderen Teilstrich zur Deckung bringt. Kennt man den wahren Abstand der Teilstriche des Maßlineals und bestimmt die entsprechende Zahl der Schraubenumdrehungen, die einer Verschiebung von cd um einen Teilstrich entsprechen, so ist es leicht, diejenige Länge am Maßlineal zu finden, welche einer Umdrehung der Mikrometerschraube entspricht.

Im § 1 dieses Kapitels wurde erwähnt, dass zum Vergleichen von Masstäben sogenannte Komparatore dienen. Nach dem Vorhergehenden macht es keine Schwierigkeit, die Konstruktion derselben zu Der Brunnersche Komparator, welcher im internationalen Bureau der Masse und Gewichte gebraucht wird, hat folgende Einrichtung. Zwei mit Okularmikrometern versehene Mikroskope sind vertikal in einem Abstande von beispielsweise einem Meter aufgestellt. Jedes derselben ist auf einem gesonderten, möglichst festen Pfeiler montiert. Unter die Mikroskope wird ein länglicher Kasten gebracht, in welchem die zu vergleichenden Massstäbe nebeneinander liegen. Dieser Kasten ist senkrecht zu seiner Länge verschiebbar, so daß er sich auf die durch die Achsen beider Mikroskope gehende Vertikalebene zubewegt. Nun werden, indem man den Kasten entsprechend verschiebt, die einzelnen Etalons unter die Mikroskope gebracht und jedesmal die Endstriche derselben zur Koincidenz mit den Melsfäden der Mikroskope gebracht. Die algebraische Differenz der mikrometrischen Verschiebungen, die nach der einen Seite positiv, nach der entgegengesetzten negativ gerechnet werden, bestimmt die gesuchte Längendifferenz je zweier Masstäbe.


Die kaiserliche Normal-Aichungskommission zu Berlin gebraucht einen Repsoldschen Komparator; derselbe ist von Pensky¹) beschrieben worden. Einfache Formen, wie sie zu Laboratoriumszwecken, zum Ausmessen von photographischen Spektren u. s. w. dienen, werden von Zeifs in Jena hergestellt.

§ 5. Sphärometer. Dieser Apparat dient dazu, die Dicke von Platten zu messen, Unebenheiten auf einer ebenen Fläche zu untersuchen, sowie endlich den Krümmungsradius sphärischer Flächen, z. B. optischer Linsen, zu bestimmen. Das einfache Sphärometer (Fig. 148) besteht aus einem dreifüßigen Tischchen, in dessen Mitte sich ein Schraubengewinde zur Aufnahme der Mikrometerschraube F befindet, deren Kopf eine kreisrunde Scheibe E bildet. Letztere trägt am Rande

¹⁾ Zeitschr. f. Instrumentenkunde 15, 313, 353, 1895.

eine Teilung und zwar gewöhnlich 100 Teilstriche. Bei jeder vollen Umdrehung der Schraube hebt oder senkt sich E um einen Teilstrich der Skala D. Schraubt man den Kopf abwärts, so kommt schließlich das spitze Schraubenende in Berührung mit der Fläche A, auf welche der Apparat gestellt ist. Diesen Moment muß man nach dem Gefühl

bestimmen. Liegt die Schraubenspitze noch oberhalb der Fläche, auf welcher die drei Füßestehen, so läßt sich der Apparat leicht zum Gleiten bringen, ist dagegen die Schraube zu weit hinabgeschraubt, so läßt sich der Apparat entweder um die Schraube drehen, oder er schaukelt hin und her, da jetzt einer der Füße die Fläche




nicht berührt. Stellt man das Sphärometer auf das Resonanzkästchen einer Stimmgabel, so lassen sich die geringen Schwankungen des Apparates um die Schraube leicht wahrnehmen. Um den Augenblick, wo die Schraube die Unterlage berührt, festzustellen, bedarf es einiger Übung. Hat man nun die Dicke irgend eines Gegenstandes B zu bestimmen, so bringt man die Schraube zunächst in Berührung mit der Fläche A, auf welche der Apparat gesetzt ist und liest die Skala Dund die Teilung des Schraubenkopfes E an dem Punkte ab, welcher der vertikalen Kante der Skala gegenübersteht. Hierauf schraubt man zurück, bringt den zu messenden Gegenstand B unter die Schraube und letztere in Berührung mit ihm. Dann macht man wiederum eine Ablesung und findet aus der Differenz beider Ablesungen die gesuchte Dicke. Je genauer man den Moment der Berührung zwischen dem Schraubenende und der Unterfläche bestimmt, um so genauer fällt die Messung aus.

Das Sphärometer kann dazu dienen, die Radien der konvexen oder konkaven Oberflächen von größeren optischen Linsen zu messen. Zu diesem Zwecke bestimmt man die Höhe h des Meniskus, dessen Grundflächenradius r gleich dem Radius des durch die Spitzen der drei Sphärometerfüße gehenden Kreises ist. Es ist dann $R = \frac{r^2}{2h} + \frac{h}{2}$. Bequemer für den angegebenen Zweck sind Sphärometer, deren Basis ein dünnwandiger runder Cylinder mit bekanntem Radius r ist 1). Abbe

¹⁾ Vergl. Czapski, Zeitschr. f. Instr. 7, 297, 1887.

hat ein Sphärometer zur Bestimmung des Krümmungsradius R von Linsen konstruiert, bei welchem die Linse auf den horizontalen runden Rand eines dünnwandigen Cylinders von oben her gebracht wird. Ein vertikaler, durch die Cylinderachse gehender Stift wird von unten her an die Linse gebracht¹).

In Fig. 149 ist das überaus empfindliche Wildsche Sphärometer abgebildet. Der Schraubenkopf D befindet sich gegenüber der Skala E;



die Ablesung wird mit Hülfe des Mikroskops L gemacht. Am oberen Ende der Schraube befindet sich eine kleine Fläche H, auf welche der zu messende Körper gelegt wird. einen über H befindlichen Ring führt ein kleiner Stift leicht hindurch; das untere Ende desselben ist keilförmig, das obere abgerundet und stößt gegen eine empfindliche Libelle, die um eine etwas seitlich gelegene Achse drehbar ist. Die Ablesungen werden zweimal, zuerst ohne, dann mit dem zu messenden Körper auf H gemacht, und zwariedesmal, wenn das Bläschen in der Mitte der Libelle einspielt. Ein ebenfalls empfindliches Sphärometer stammt von Common²).


§ 6. Kathetometer. Dieser wichtige Apparat dient

zur Messung des vertikalen Abstandes zweier Punkte. Man unterscheidet Kathetometer mit einem und mit zwei Fernröhren. In Fig. 150 ist ein Kathetometer mit einem Fernrohr dargestellt; Fig. 151 zeigt einen Durchschnitt durch den unteren Teil desselben, Fig. 152 einen ebensolchen durch das obere Ende. Der Apparat hat folgende Einrichtung. Auf dem Dreifus D ist eine eiserne cylindrische Säule S befestigt; die Stellschrauben m dienen dazu, diese Säule vertikal aufzustellen. Nahe an ihrem unteren Ende ist die Säule mit einem kegelförmigen Zapfen C versehen, an ihrem oberen (Fig. 152) mit einer Vertiefung, welche die

¹⁾ Vergl. Pulfrich, Zeitschr. f. Instr. 12, 312, 1892.

²⁾ Vergl. Nature 48, 396, 1893.

Spitze der gleich zu erwähnenden Schraube E aufnimmt. Diese Schraube ist von einem messingenen Hohlcylinder H umgeben (in Fig. 150 nicht sichtbar), welcher mit dem innen konisch abgedrehten Ringe R sich frei



telst der Schraube o kann das Gestell um diese Achse gedreht werden. An beiden oberen Enden trägt das Gestell in ringförmigen Lagern das Fernrohr B. L ist eine Libelle, von der wir annehmen, dass die Richtung ihrer Achse durch Heben oder Senken des einen Endes, unabhängig von dem Fernrohr und dem Gestell G'GG, geändert werden kann.

Bevor man eine Messung mit dem Kathetometer ausführt, mußs man dasselbe zunächst richtig aufstellen. Wir wollen hier bloß diejenigen Bedingungen aufzählen, denen die Aufstellung zu genügen hat.

- 1. Die optische Achse des Fernrohres, welche durch den Schnittpunkt der Kreuzfäden gehen muß, soll mit der geometrischen Achse desselben zusammenfallen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn man das Fernrohr um seine Achse drehen kann, ohne daß das Bild irgend eines Punktes am beobachteten Objekte den Schnittpunkt der Fäden verläßt.
- 2. Die Achse der Libelle muß der Achse des Fernrohres parallel sein, d. h. das Bläschen muß in der Mitte einspielen, wenn die Achse des Fernrohres horizontal ist. Um dies zu erreichen, hat man an der Schraube O und an der Libellenschraube zu drehen, bis das Bläschen beim Umlegen des Fernrohres (so daß Objektiv und Okular ihre Lage vertauschen) zusammen mit der Libelle in der Mitte bleibt.
- 3. Die Achse des Kathetometers muß genau vertikal sein, also senkrecht zur Achse des Fernrohres und der Libelle. Man erreicht dies, indem man die Schraube O und die Fußschrauben m so lange dreht, bis das Libellenbläschen bei vier um je 90° von einander verschiedenen Stellungen des messingenen Cylinders in der Mittellage verbleibt.

Alle ausführlicheren Hinweise auf die vorzunehmenden Manipulationen sollen hier, als nicht in den Rahmen dieses Buches gehörig, übergangen werden.

bestimmen, um wieviel der eine von zwei Punkten, welche übrigens nicht auf einer vertikalen Linie zu liegen brauchen, höher liegt als der andere, stellt man das Fernrohr in solcher Höhe fest, dass zunächst das Bild eines der Punkte mit dem Durchschnittspunkt der Fäden koincidiert. Hierauf macht man die Ablesung an der Skala unter Benutzung des bei F angebrachten Nonius. Dasselbe wiederholt man dann, nachdem man das Bild des zweiten Punktes zur Koincidenz mit dem Schnittpunkt der Fäden gebracht hat. Zu letzterem Zwecke hat man das Fernrohr zu heben oder zu senken und außerdem, falls sich die beiden Punkte nicht auf derselben vertikalen Geraden befinden, den Cylinder um seine vertikale Achse zu drehen. Die Differenz der beiden so erhaltenen Ablesungen ergiebt dann den gesuchten Vertikalabstand.

In Fig. 153 ist ein in seiner Konstruktion von dem oben beschriebenen bedeutend abweichendes Kathetometer abgebildet. Zur größeren Deutlichkeit ist der obere Teil losgetrennt gezeichnet. A ist

die innere Säule, B der Messingcylinder. In eine flache Längsnute dieses Cylinders ist der gläserne Maßsstab M eingelassen. Der Schlitten C ist an der Seite aufgeschnitten, um den Maßsstab M hindurchzulassen; an C ist ein viereckiger Rahmen befestigt, welcher das Fernrohr trägt. Rahmen und Fernrohr sind gleichfalls mit Einschnitten versehen, durch welche der Maßsstab M hindurchgeht. Diejenige Seite des Maßsstabes,


welche die Teilung trägt, befindet sich Gesichtsfelde im des Fernrohrokulares, so dass der Beobachter gleichzeitig den Faden. auf welchen der beobachtende Punkt eingestellt wird, und die Skala sieht. Die Vorteile dieser Konstruktion liegen auf der Hand.

§ 7. Flächenmessung. Planimeter. Bisweilen man den hat Flächenraum einer gezeichneten, von mehr oder weniger unregelmässigen Kurven begrenzten Figur zu mes-Angenähert sen. kann man denselben finden, wenn man die Figur ausschneidet, abwägt und ihr Gewicht



mit dem Gewichte eines aus demselben Papier geschnittenen Quadrates oder Kreises vergleicht.

Genauer erhält man die gesuchte Größe mit Hülfe sogenannter Planimeter. Von den zahlreichen hierher gehörigen Apparaten sollen bloß die Planimeter von Amsler und Prytz betrachtet werden, ohne jedoch dabei auf die Theorie derselben einzugehen. Das Amslersche Planimeter¹) ist in Figur 154 schematisch dargestellt. Zwei Stäbchen GC und PCr sind in C durch ein Scharnier verbunden; in G befindet sich eine Spitze, die in einem Punkte der Ebene befestigt wird, in welcher sich die Zeichnung be-



findet. In r befindet sich eine kleine Rolle. die sich um eine zu CP parallele Achse drehen und auf der Zeichnungsebene dahinrollen kann. In P befindet sich ebenfalls eine Spitze, welche man mit der einen Hand um die Kontur messenden der zu Fläche herumführt, während man mit der anderen den Stift G gegen das Papier Die Zāhldrückt. vorrichtung und die Teilungen der Rolle r

machen es möglich, die Zahl n der Rollenumdrehungen zu bestimmen. Während P um die Kontur herumgeführt wird, befindet sich die Rolle bald in rollender, bald in gleitender Bewegung auf der Zeichnungsebene. Der gesuchte Flächeninhalt ist schließlich gleich S=kn, wo



Fig. 155.

k einen Faktor bedeutet, der für jeden Apparat ein- für allemal bestimmt werden muß und von der gewählten Flächeneinheit abhängt.


¹) Amsler-Laffon, Über die mechanische Bestimmung des Flächeninhaltes, Schaffhausen 1856; siehe auch Zeitschr. f. Instr. 4, 11, 1884.

In Fig. 155 ist ein Amslersches Planimeter von etwas abweichender Konstruktion dargestellt; hier ist E der feste, F der bewegliche Stift, D die Rolle nebst dem Nonius, G die Zählvorrichtung.

Das Planimeter von Prytz wurde 1893 erfunden; es hat eine erstaunlich einfache Konstruktion. Seine Beschreibung soll hier wörtlich nach A. L. Gerschun¹) gegeben werden:

"Es besteht (Fig. 156) aus einem an beiden Enden rechtwinklig umgebogenen Stäbchen aus Stahl; das eine seiner Enden ist mit einer


etwas abgerundeten, stumpfen Spitze versehen, während das andere in eine flache, ebenfalls abgerundete Schneide ausläuft. Die Entfernung der Spitze von dem tiefsten Punkte der Schneide muß ein- für allemal bestimmt werden und bildet "die Konstante" des Apparates; sie sei gleich Acm.



Um den Flächeninhalt einer von einer geschlossenen Kurve abcde (Fig. 157) umgrenzten Figur zu bestimmen, setzt man die Spitze des Planimeters angenähert auf deren Schwerpunkt O und verbindet O mit irgend einem Kurvenpunkt a durch eine Gerade.

Hierauf drückt man die Schneide an irgend einer Stelle (etwa in K) gegen die Papierfläche und markiert diese Stelle hierdurch. Darauf

führt man die Spitze mit einer Hand von O nach a und darauf längs der Kontur in der Richtung abcdea und schliefslich von a zurück nach dem Ausgangspunkte O längs der Geraden a O. Unter-



des beschreibt die Schneide irgend eine im allgemeinen recht komplizierte Kurve und gelangt dabei in die Endlage K', welche man wiederum durch leichtes Andrücken auf dem Papier markiert. Die Entfernung KK', multipliziert mit der Konstanten des Apparates, giebt den von der Kurve abcde umgrenzten Flächeninhalt. Ist uns, wie es gewöhnlich der Fall sein wird, der Schwerpunkt der Fläche unbekannt, so setzt man die Spitze zunächst auf einen Punkt, der nach unserer Meinung dem Schwerpunkte nahe liegt und führt die Messung in der beschriebenen Weise aus. Darauf legt man das Planimeter um 180° um, fährt nach c, umfährt die Kurve in entgegengesetzter Richtung, kehrt nach O zurück und findet somit eine zweite Größe für den Flächeninhalt. Das arithmetische Mittel beider Bestimmungen giebt

¹⁾ Journal "Elektritschestwo" Nr. 17, 1898.

uns die wahre Größe des Flächeninhalts. Zur Erhöhung der Genauigkeit kann man derartige Messungen wiederholt vornehmen und aus ihnen das arithmetische Mittel wählen; noch einfacher ist es zunächst von O nach a, dann etwa fünfmal um die Kontur herum und wieder nach O zurück zu gehen; die Entfernung KK'' der beiden Endlagen der Schneide, multipliziert mit den Konstanten des Apparates, giebt dann den fünffachen Flächeninhalt von abcde. Ist die zu messende Fläche groß, so zerlegt man sie durch Gerade in mehrere Teile und mißt diese einzeln aus; Prytz selbst schlägt vor, letzteres jedesmal vorzunehmen, wenn eine Dimension der Fläche größer als die Hälfte der Konstanten ist."

Die recht verwickelte Theorie des Prytzschen Planimeters haben F. W. Hill¹) und M. Mafiotti²) untersucht.

Zum Schlusse sei hier noch auf das interessante Werk von Abdank-Abakanowicz "Les Integraphes", Paris 1886, hingewiesen, in welchem man eine ausführliche Beschreibung von Apparaten findet, welche mit Hülfe einer gegebenen Kurve y = f(x) die Integralkurve, deren Gleichung $\eta = \int f(x) dx + l$ ist, zu zeichnen erlauben. Hierbei ist die Gleichung y = f(x) selbst unbekannt, da die gegebene Kurve von beliebiger Form sein kann.

Viertes Kapitel.

Messung von Winkeln.

§ 1. Vernier (Kreisnonius). Zur Winkelmessung dienen im allgemeinen Apparate, die mit geteilten Kreisen versehen sind. sind so konstruiert, dass der gesuchte Winkel durch einen von zwei Radien dieses Kreises eingeschlossenen Winkel gemessen und durch die Differenz zweier an der Kreisteilung vorgenommenen Ablesungen Zur Ablesung dient ein Index, der sich neben den gefunden wird. Teilstrichen der Skala auf einer besonderen Scheibe (Alhidade) befindet Es können folgende zwei Fälle vorkommen: 1. der geteilte Kreis (Limbus) steht fest und die den Index tragende Scheibe dreht sich um den Mittelpunkt des ersteren; ihre Verschiebung längs der Peripherie des Kreises bestimmt den zu messenden Winkel; 2. die Scheibe mit dem Index steht fest und der geteilte Kreis ist drehbar. Bisweilen tritt an Stelle jener Scheibe ein Ring, der den geteilten Kreis umgiebt oder aber, wenn die Teilung sich auf der ebenen Oberfläche des Kreises befindet, innerhalb desselben liegt. Im letzteren Falle sind anstatt eines Index deren zwei im Abstande von 180° oder gar vier im Ab-

¹⁾ Phil. Mag. 38, 265, 1894.


²⁾ Rivista di Topogr. 8, 97; vergl. Zeitschr. f. Instr. 16, 341, 1896.

stande von 90° angebracht. Auf diese Weise werden die Beobachtungsfehler, welche durch falsche Zentrierung der Kreise entstehen könnten, vermindert.

Um möglichst genaue Messungen vornehmen zu können und Bruchteile der Skalenteile abzulesen, bedient man sich gewisser Hülfsmaßstäbe, die Kreisnonien oder Verniers heißen. Zum Unterschiede vom gewöhnlichen Nonius sind hier zunächst die Teilstriche nicht auf einem geradlinigen Lineal aufgetragen, sondern auf einem Kreisbogen

und ferner ist die Zahl der Teilstriche im allgemeinen nicht gleich 10.

Die Kreisteilungen sind sehr verschiedenartig, indem z. B. die ganzen Grade in 2, 3, 4, 6 oder 12 gleiche Teile geteilt werden. Daher können auch die Ablesungswerte eines Teilstriches am Vernier, d. h. die Differenz zwischen dem zu einem Teilstriche der Hauptskala und einem Teilstriche des Verniers gehörigen Winkel sehr verschieden sein. sich im gegebenen Falle



zurechtzufinden, hat man zunächst den Wert eines Skalenteiles zu finden (der z. B. gleich p^0 sein möge) und darauf nachzusehen, wie viele Skalenteile (n-1) auf n Teile des Verniers kommen. Der Ab-

lesungswert des Verniers ist dann gleich $\alpha = \left(\frac{p}{n}\right)^0$. Zur Erläuterung des Gesagten mögen folgende Beispiele dienen:

- 1. Die Skala ist in halbe Grade (30') geteilt und 30 Teile des Verniers sind gleich 29 Teilen der Skala. Bei der Skalenablesung, d. h. während man die Stelle bestimmt, an welcher sich der Nullstrich des Verniers befindet, erhält man unmittelbar halbe Grade. Jeder Teilstrich des Verniers vom nullten bis zu dem, welcher mit einem Skalenstrich koincidiert, entspricht für die Ablesung der Größe $\alpha=1'$. Ein solcher Vernier ist in Fig. 158 dargestellt.
- 2. Die Grade sind in Drittel geteilt (also nach 20') und 20 Teile des Verniers sind gleich 19 Skalenteilen; auch hier ist $\alpha = 1'$.
 - 3. Die Grade sind in Viertel geteilt (15') und 45 Vernierteile

sind gleich 44 Skalenteilen; $\alpha = 20''$. In diesem Falle ist jeder dritte Teilstrich des Verniers etwas länger und entspricht einer Minute.

- 4. Die Grade sind in Zwölftel geteilt, also von 5 zu 5 Minuten: 60 Vernierteile kommen auf 59 Skalenteile; $\alpha = 5$ ". Jeder vierte Vernierteilstrich ist von größerer Länge.
- § 2. Libelle. Eine richtige Libelle, deren Oberfläche im vertikalen Längsdurchschnitt einen Kreisbogen von großem Radius ergiebt, kann zur Winkelmessung dienen, falls der Winkelwert ihrer Skalenteile bekannt ist; es ist das derjenige Winkel, um welchen man die Libelle gegen den Horizont zu neigen hat, damit das Bläschen sich um einen Skalenteil verschiebt. Zur Bestimmung dieser Größe-




Fig. 159.

dient der in Fig. 159 abgebildete Apparat. Er besteht aus einer auf drei Fußschrauben montierten Tförmigen Gußeisenplatte und dem Lineal A, auf welches die Libelle T gesetzt wird und welches sich einerseits um die horizontale Achse C drehen kann, während durch das andere eine Mikrometerschraube V führt. Mit Hülfe dieser Schraube wird A und die darauf gesetzte Libelle gegen den Horizont geneigt; die ganzen Schraubendrehungen werden an der nebenan befindlichen Skala, die Teile derselben an der Teilung abgelesen, mit welcher der Schraubenkopf versehen ist. Kennt man die Höhe a des Schraubenganges und die Entfernung l vom Stützpunkte der Schraube bis zur Achse C, so erhält man den Winkel φ , um welchen sich die Libellenachse neigt, wenn man die Schraube n Umdrehungen machen läßt, aus der

Formel $\sin \varphi = \frac{n a}{l}$, oder in Sekunden ausgedrückt


Auf diese Weise kann man den Winkelwert eines Skalenteiles bestimmen und die Libelle selbst prüfen, nämlich untersuchen, ob alle links und rechts von der Mitte gelegenen Teilstriche gleichen Neigungswinkeln entsprechen. Ist eine derartige Prüfung vorgenommen worden, so kann die Libelle zum Winkelmessen dienen, denn man kann nun aus der Verschiebung des Bläschens auf die Neigung der Libelle und mithin auf die Neigung derjenigen Ebene einen Schlus ziehen, auf welche die Libelle gesetzt ist.

Ist einmal der Wert eines Skalenteils bekannt, so kann man die Libelle auch zur Messung kleiner linearer Größen benutzen,

z. B. zur Messung von Krümmungen und Unebenheiten einer ebenen Fläche. Zeigt z. B. die Verschiebung des Bläschens eine Neigung von φ'' an und ist die Entfernung zweier Punkte an der Basis der Libelle gleich l, so giebt uns die Formel $x = l \varphi \sin 1''$ an, um wie viel einer jener Punkte höher als der andere liegt.

Bruns 1), Galle 2) und andere haben genauere Apparate angegeben.

§ 3. Theodolit. Der Theodolit (vergl. Fig. 160) dient zum Messen von Winkeln, die in einer horizontalen oder einer vertikalen Ebene gelegen sind, also zur Messung der Differenz zweier Azimute oder



zweier Höhen. Er besteht aus folgenden Teilen. Ein Fernrohr f dreht sich um eine horizontale Achse h, welche durch den Mittelpunkt des Vertikalkreises k (Höhenkreis) geht. Dieses ganze System dreht sich um die vertikale Achse des Apparates, die ihrerseits um den Mittelpunkt des Horizontalkreises k' (Azimutalkreis) geht. Am Kreise k liest man die Höhendifferenzen, am Kreise k' die Differenzen der Azimute ab und bedient sich hierzu der Mikroskope m und m'. Das Gegengewicht g verlegt den Schwerpunkt des Apparates in seine Achse,

¹⁾ Zeitschr. f. Instr. 6, 198, 1886.


²⁾ Ebend. 18, 72, 1898.

die mit Hülfe der drei Fusschrauben s und der Libellen w und w vertikal gestellt wird. Einige Theodolite haben im unteren Teile noch ein besonderes Kontrollfernrohr, um sich davon zu überzeugen, ob der Apparat nicht etwa während der Messung seine Lage geändert hat.

Zu den Winkelmessapparaten gehört auch der Sextant, dessen Beschreibung indes an dieser Stelle unterbleiben soll.

§ 4. Methode der Spiegelablenkung. (Winkelmessung mit Fernrohr, Spiegel und Skala.) Diese Methode dient zur Messung kleiner Winkel, um welche sich (bei vertikaler, selten horizontaler Achse) die beweglichen Teile bei einigen Apparaten drehen; sie ist von Poggendorff 1826 in Vorschlag gebracht worden und dient zur Messung der Ablenkungen von Magneten, die an dünnen Fäden aufgehängt sind, von metallenen Nadeln bei einigen Elektrometern u.s. w. Man kann die Beobachtung subjektiv oder objektiv machen.

Bei uns (auch wohl in Deutschland) ist die subjektive Methode die üblichere, wenn auch die objektive vielfach angewandt wird, und



wird sie die Methode mit Fernrohr und Skala genannt. Sie wird aus Fig. 161 verständlich, wo die Anordnung des Apparates in der Aufsicht gegeben ist. Am Körper, dessen Drehung um eine durch a gehende vertikale Achse gemessen werden soll, ist ein kleines Spiegelchen st befestigt; F ist ein Fernrohr, mn eine horizontale Skala (mit vertikal stehenden Teilstrichen), die entweder höher oder niedriger als das Fernrohr angebracht ist und zwar derart, dass die Normale zur Oberfläche des Spiegels mitten zwischen Fernrohr und Skala hindurchführt. Nehmen wir an, dass der Beobachter im Fernrohr zuerst den Teilstrich o sieht. Hat sich der Körper um den Winkel a gedreht und hat der


Spiegel jetzt die Stellung s't', so gelangt jetzt der von r reflektierte Strahl rx ins Fernrohr. Derselbe bildet mit dem Einfallslote p den Winkel rxp $= pxo = \alpha$. Für den Beobachter hat es den Anschein, als habe sich die Skala zur Seite bewegt; er erblickt jetzt in der Mitte des Gesichtsfeldes anstatt des Teilstriches o den Teilstrich r. Die Länge s = ur läst sich direkt an der Skala ablesen. Kennt man dann noch die Entfernung y von der Skala bis zum Spiegel, die meist etwa zwischen 2 und 4 m variiert, so erhält man den gesuchten Winkel α der Drehung nach der Formel

$$tg \ 2\alpha = \frac{s}{y} \cdot (2)$$

Nach dieser Methode kann man sehr kleine Drehungswinkel beobachten und messen. Ist $y=4\,\mathrm{m}$, so läßst sich eine Drehung um nur 2" noch wahrnehmen; derselben entspricht $s=0.1\,\mathrm{mm}$, welche Verschiebung, falls die Vergrößerung des Fernrohres hinreichend ist, noch sehr gut bemerkt werden kann.

Die objektive Methode der Beobachtung mit Spiegel und Skala ist die folgende. Ein wenig oberhalb oder unterhalb der Skala RR' (Fig. 162) wird ein schmaler vertikaler Spalt F angebracht und hinter

demselben eine Lichtquelle G, etwa ein Gasbrenner oder eine Lampe. Der Spiegel M entwirft ein scharfes Bild Spaltes auf der Skala; zu diesem Zwecke erhālt der Spiegel M eine etwas konkave Oberfläche oder man bringt auf der Strecke FM eine bikonvexe Linse



solcher Stellung, dass das Bild des Spaltes nach der Reflexion gerade auf die Skala RR' fällt. Dreht sich nun der Spiegel um einen Winkel μ , so sieht man, wie sich das Bild des Spaltes längs der Skala verschiebt. Häufig spannt man in der Mitte des Spaltes einen Faden parallel zum Spaltrahmen aus. Es wird dann die Verschiebung gemessen, welche das Bild dieses Fadens erfährt.

Formel (2) bleibt auch hier in Geltung und bedeutet s die Zahl der Skalenteile, um welche sich das Bild des Spaltes verschoben hat, y die Entfernung von Spiegel und Skala. Für sehr kleine Winkel α kann man die Tangente durch den Bogen ersetzen, so daß

wird, d. h. die Zahl s der Skalenteile kann als Mass des gesuchten Winkels α gelten. Formel (3) wäre auch für größere Winkelα streng richtig, wenn die Skala nicht auf einem ebenen Lineal, sondern auf einem Kreisbogen angebracht wäre, dessen Zentrum an der Spiegeloberfläche liegt.

Der strenge Ausdruck für α lautet

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{s}{y} = \frac{1}{2} \left(\frac{s}{y} - \frac{1}{3} \cdot \frac{s^3}{y^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{s^5}{y^5} - \cdots \right)$$
 Chwolson, Physik. I.

Ist $\alpha < 4^\circ$, so kann man sich mit zwei Gliedern der Reihe begnügen und erhält

$$\alpha = \frac{s}{2y} \left(1 - \frac{1}{3} \frac{s^2}{y^2} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Um α in Graden, Minuten oder Sekunden auszudrücken, muß man die rechte Seite mit $\frac{180^{\circ}}{\pi}$ multiplisieren und erhält:

$$\alpha = K\left(\frac{s}{y} - \frac{1}{3}\frac{s^3}{y^3}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

wobei
$$K = \frac{180^{\circ}}{2\pi} = 28,648^{\circ} = 1718,88' = 103132,8''$$
 ist.

Bei genauen Messungen hat man Korrektionen anzubringen, da die Skala nicht genau senkrecht zur Verbindungsgeraden des Anfangspunktes der Zählung mit der Spiegelmitte ist. Ferner ist die seitliche Ablenkung der Strahlen in den Glasplatten zu berücksichtigen, welche man vor dem Spiegel anbringt, falls der Apparat zum Schutze gegen Luftströmungen etwa von einem Gehäuse aus Metall umgeben ist 1).

W. W. Lermantow²) hat die Genauigkeit der eben beschriebenen objektiven Winkelbestimmungsmethode untersucht.

Wadsworth⁸), Julius⁴) u. a. haben die Poggendorffsche Methode abgeändert und vervollkommet.

§ 5. Messung von Flächenwinkeln. Goniometer. Zur Messung der Flächenwinkel an Glas, Quarz, Steinsalzprismen u. s. w., an Krystallen und überhaupt an Ebenen, welche das Licht regelmäßig reflektieren, dienen verschiedene Apparate, die man Goniometer nennt. Je nach der Messungsmethode, welche der Konstruktion des Apparates zu Grunde liegt, unterscheidet man Kontaktgoniometer, Hebelgoniometer, Mikrogoniometer und Reflexionsgoniometer. Wir werden nur die letzteren betrachten; eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Arten von Goniometern findet man in Groth, Physikalische Krystallographie.

Wir betrachten zunächst zwei Methoden der Messung von Flächenwinkeln, welche auf dem Gesetze der Spiegelung von Strahlen an ebenen Flächen beruhen.

Die erste Methode wird durch Fig. 163 erläutert. Es sei MON der Neigungswinkel des Flächenwinkels, dessen Kante in Osenkrecht zur Ebene der Zeichnung steht. In einer zu dieser Kante senkrechten


¹⁾ Vergl. Wood, Wied. Ann. 56, 171 — eine interessante Methode zur Beobachtung von Torsionsschwingungen.

²) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 22, 261, 1890.

³⁾ Phil. Mag. 44, 83, 1897.

⁴⁾ Zeitschr. f. Instr. 18, 205, 1898.

Ebene befindet sich ein Fernrohr, das von s' nach O gerichtet ist und ferner die Lichtquelle. Letztere besteht gewöhnlich aus einem schmalen, zur Kante O parallelen hellen Spalt. Fernrohr und Spalt werden derart eingestellt, dass der Lichtstrahl sO, der vom Spalt kommt, nachdem er von OM in der Nähe der Kante O reflektiert worden ist, in der Richtung der Fernrohrachse Os' weitergeht. Das Bild des Spaltes muß mit einem Faden im Okular koincidieren, der parallel zur Kante O und zum Spalt gestellt wird. Hierauf dreht man den Körper OMN so lange um O, bis das Bild des Spaltes wieder erscheint und mit dem Okularfaden koincidiert. Es wird jetzt von Strahlen gebildet, die von der anderen Seite ON des Flächenwinkels, die jetzt die Lage ON' hat, reflektiert sind. Da MO und ON' in einer Ebene liegen müssen, so ist es klar, daß der zu messende Winkel $A = \angle MON$ und der



Winkel $\varphi = \angle NON'$, um welchen sich der Körper gedreht hat, in folgender Relation stehen

$$A = 180^{\circ} - \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

Die zweite Methode besteht im folgenden. Man bringt den Körper, dessen Flächenwinkel A (Fig. 164) gemessen werden soll, in eine feste Lage; in einer zur Kante des Flächenwinkels senkrechten Ebene dreht sich ein Fernrohr derart, daß seine Achse auf den Punkt o, der nahe bei A innerhalb des Körpers liegt, gerichtet ist. Auf diese Kante richtet man ein Bündel paralleler Lichtstrahlen ab, a'b', welche zum Teil von der einen, zum Teil von der anderen Seite des Flächenwinkels reflektiert werden. Hierauf sucht man die beiden Stellungen des Fernrohres auf, bei welchen seine Achse erst mit dem reflektierten Strahle b s und darauf mit b' s' zusammenfällt und mißt den Winkel $\varphi = \angle sos'$, um welchen das Fernrohr hierbei gedreht wurde. Man kann nun beweisen, daß der gesuchte Winkel gleich $A = \varphi: 2$ ist. Es seien $\alpha = \angle abN = \angle Nbs$ und $\beta = \angle a'b'N' = \angle N'b's'$

Einfalls- und Reflexionswinkel der beiden in Betracht kommenden Strahlen.

Aus der Figur ergiebt sich

 $\angle abN + \angle a'b'N' + \angle NbB + \angle N'b'D + \angle A = 360^{\circ}$ d. h.

$$\alpha + \beta + 180^{\circ} + A = 360^{\circ}$$


oder

$$\alpha + \beta + A = 180^{\circ}$$
 und $2\alpha + 2\beta + 2A = 360^{\circ}$.

Andererseits ist offenbar $2\alpha + 2\beta + \varphi = 360^{\circ}$. Vergleicht man diese Ausdrücke, so folgt, daß $\varphi = 2A$ ist, also

$$A = \frac{1}{2} \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Ein paralleles Strahlenbündel kann man, wie später gezeigt werden soll, künstlich erhalten; man kann jedoch auch das Bild eines



sehr entfernten Punktes (einer Mire) wählen, von welchem die Strahlen ab und a'b' ausgehen.

Will man die erste Methode anwenden, so hat man ein Goniometer nötig, bei dem Tischchen in der Mitte sich drehen und dieser Drehungswinkel messen werden kann. Fig. 165 zeigt den oberen horizontalen Teil eines Babinet'schen Goniometers. Der geteilte Kreis ist unbeweglich auf einem vertikalen Stative befestigt. Kollimaterfernrohr mit dem Spalt d ist an

einer Speiche AA befestigt, die sich um die Achse des Apparates drehen und in jeder beliebigen, für die Beobachtung bequemen Lage befestigt werden kann. Das Fernrohr F ist an einer zweiten Speiche B befestigt, die sich ebenfalls drehen und festgeschraubt werden kann, worauf dann die mikrometrischen Bewegungen mittels einer Mikrometerschraube t ausgeführt werden. Ein Nonius u dient dazu, die Lage des Fernrohres abzulesen. Das Tischchen, auf welchem sich der Körper M befindet, dessen Flächenwinkel gemessen werden soll, ist

ebenfalls um die Achse des Apparates drehbar. Mit ihm hängt eine dritte Speiche C zusammen, die mittels einer Schraube n festgestellt werden kann, während eine Mikrometerschraube VV die feinen Verschiebungen ausführt. Die dritte Speiche trägt ebenfalls einen Nonius.


Das Kollimatorfernrohr L hat ein gewöhnliches (achromatisches) Objektiv, an Stelle des Okulars jedoch befindet sich in der Brennebene des Objektivs eine Platte mit vertikalem Spalt d.

Stellt man nun hinter dem Spalt d eine helle Lichtquelle auf, so durchdringen die vom Spalt ausgehenden Strahlen das Objektiv und werden einander parallel. Nach Reflexion an einer der Seiten des zu messenden Flächenwinkels gelangen sie in das Fernrohr F, welches auf unendliche Entfernung eingestellt ist (d. h., so daß ein sehr entfernter Gegenstand, etwa ein Stern, deutlich in ihm sichtbar wird) und geben ein Bild des Spaltes in der Fokalebene des Objektivs, in welcher sich die Meßfäden befinden. Bei jeder Einstellung hat man einen der vertikalen Fäden mit dem Rande des Spaltbildes zur Koincidenz zu bringen.

Es ist leicht einzusehen, in welcher Weise dieses Goniometer benutzt werden kann, um einen Winkel nach einer der beiden obigen Methoden zu finden. Hierzu braucht man sich nur die schematischen Figuren 162 und 163 anzusehen.

Bei Anwendung der zweiten Methode braucht das Tischchen nicht drehbar zu sein. In Fig. 166 (a. f. S.) ist ein Winkelmessapparat (Spektrometer, s. Bd. II) von V. v. Lang abgebildet; Fig. 167 (a. S. 327) zeigt einen vertikalen Achsenschnitt durch den mittleren Teil. Wir begnügen uns mit einer kurzen Beschreibung der Einrichtung, deren Details aus der Zeichnung leicht zu verstehen sind. Das ringförmige Gestell G mit den drei Stellschrauben v trägt die Säule S mit dem Kollimatorrohr C, dessen Spalt sich in Z befindet. Im Zentrum trägt dasselbe Gestell den Zapfen Z, um welchen sich der Hohlkegel H frei dreht. Mit diesem Kegel H sind fest verbunden der Arm A mit dem Fernrohr F, das Gegengewicht P, die ringförmige Platte n, welche die Nonien trägt und die Schutzplatte o, welche an der Stelle der Nonien Ausschnitte enthält; an diese Platte o sind die zum Ablesen dienenden Mikroskope befestigt. Die innere stählerne Achse B trägt den geteilten Kreis m und das Tischen q; letzteres wird durch eine Schraube festgeklemmt. Die Drehung der Achse B wird durch das Steuerrad s bewirkt. Klemmt man den Metallring g mittels der Schraube a fest an den Kegel H und bewegt den Ausläufer des Ringes mittels der Mikrometerschraube c, deren Mutter am Gestelle g festsitzt, so kann man dem Fernrohr feinere Verschiebungen erteilen. Die Klemmschraube b und die Mikrometerschraube d dienen eben so zur feineren Drehung des Tischchens a.


Wir gehen zu den Reflexionsgoniometern über, wie sie zur



 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

Messung der Flächenwinkel an Krystallen benutzt werden. Man unterscheidet Goniometer mit vertikalem und mit horizontalem Kreise.


Das Goniometer mit vertikalem Kreise ist 1809 von Wollaston erfunden worden. Es ist in einfacher Gestalt in der Fig. 168 (a. f. S.) abgebildet. Auf der mittleren vertikalen Achse des Instrumentes sind unbeweglich befestigt der Arm QR, welcher bei R einen Nonius besitzt, und die Kreisscheibe F. Die vertikale, mit Teilung versehene Scheibe E wird mittels des Kopfes G gedreht; sie kann an der Scheibe F durch die Druckschraube STU festgeklemmt werden. An einer durch G hindurchgehenden, mit dem Knopfe J versehenen Achse



ist der Bügel KLM befestigt, welcher die in der Hülse N drehbare Achse OO' trägt. Bei O' wird der Krystall mit etwas Klebwachs oder mittels einer besonderen Achse befestigt.

Durch Drehung von J, durch Drehung und Verschiebung der Achse OO' und durch Verschiebung des Krystalles selbst bringt man es dahin, dass die Kante des gesuchten Flächenwinkels in die Verlängerung der Achse des Apparates fällt. Unten am Apparate befindet sich ein Spiegel y aus schwarzem Glase, dessen Ebene der Achse des Apparates parallel ist. Der Beobachter steht hinter dem Apparate. Man wählt einen möglichst entfernten Gegenstand, z. B. eine kleine Lichtquelle — ein sog. Signal — das sich in einer zur Spiegelebene und Winkel-

kante senkrechten Ebene befinden muß. Darauf dreht man die Achse des Apparates so lange, bis sich die Spiegelbilder des Signals im Spiegel und einer der Krystallflächen decken. Darauf macht man eine Ablesung am Nonius und dreht den Kreis E zusammen mit der inneren Achse und dem Krystalle, bis die Spiegelbilder des Signals im Spiegel und der anderen Krystallfläche sich decken. Jetzt macht man die zweite Ablesung und bestimmt den Drehungswinkel des Kreises E und des Krystalles. Die Ergänzung dieses Winkels zu 180° ist gleich



dem gesuchten Flächenwinkel des Krystalles (s. die erste Methode). Auf demselben Prinzipe beruht das Goniometer von Mitscherlich.

Von Goniometern mit horizontalem Kreise sei hier in Kürze dasjenige von Websky beschrieben; es ist in Fig. 169 abgebildet. während Fig. 170 einen vertikalen Durchschnitt zeigt. Die ringförmige Scheibe O wird von drei Fußschrauben getragen, die zugleich den Apparat in die richtige Stellung bringen. Durch O hindurch führen mehrere konische Achsen, eine innerhalb der anderen befindlich. Die Achse b ist mit dem Kreise d verbunden, der zwei diametral gegenüberliegende Nonien trägt, und mit dem Fernrohre L, welches somit in geeignete Stellung gebracht werden kann. Mit der Klemmschraube a

stellt man das ganze drehbare System bdBL fest. Auf der zweiten Achse e sitzt der horizontale geteilte Kreis f, den man mit Hülfe von g drehen und mit der Klemmschraube β festklemmen kann, worauf

Eindie feinere stellung mit Hülfe einer Mikrometerschraube erfolgt. Die dritte Hohlachse h dient dazu (mit Hülfe von i) den Zentrierapparat zu drehen, während Kreis f fest bleibt. Die Schraube l dient dazu. die Achsen e und h zu verbinden, falls sich der in n befindliche Krystall zugleich mit f drehen soll. Zentrierapparat





Fig. 170.



an der inneren massiven Achse befestigt, die in ihrem unteren Teile mit einem Schraubeneinschnitt versehen ist. Durch Drehung der

Schraube k läst sich der ganze Zentrierapparat heben oder senken. Unsere beiden Figuren lassen die Einrichtung dieses Zentrierapparates erkennen. Der Krystall wird mit Wachs auf dem Tischchen u befestigt, welches von der Schraube v gehalten wird. Die beiden Gehäuse m und m' und zwei Schrauben, in Fig. 169 sichtbar (während in Fig. 170 nur eine derselben a zu sehen ist), erlauben, das Tischchen horizontal in zwei zu einander senkrechten Richtungen zu verschieben. Endlich gestatten die beiden bogenförmigen Schlitten r und r' (in Fig. 170 beide sichtbar), sowie die beiden Schrauben x und y (letztere ist senkrecht zur Ebene der Fig. 170), das Tischchen u in zwei zu einander senkrechten Richtungen um Winkel bis zu 40° zu neigen. Auf diese Weise kann man die Kante des gesuchten Krystallwinkels genau senkrecht stellen und in die Verlängerung der geometrischen Achse des Apparates bringen. Am unbeweglichen Träger C ist das Kollimatorfernrohr befestigt, dessen erhellter Spalt als Signal dient.

E. S. Fedorow hat im Jahre 1893 ein Universalgoniometer konstruiert, dessen Beschreibung sich in den Mém. de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pétersbourg, t. 42, No. 1 und Ztschr. f. Krystallographie und Mineralogie Bd. 21, S. 574, Bd. 22, S. 229, 1893 und Bd. 26, S. 225, 1896, befindet.

Fünftes Kapitel.

Messung des Volumens.

§ 1. Bestimmung des Rauminhaltes von Gefässen. Der Rauminhalt von Gefässen wird dadurch gefunden, dass man sunächst das leere Gefäss und dann dasselbe Gefäss, jedoch mit Flüssigkeit gefüllt, wägt, wobei die Dichte, d. h. das Gewicht der Volumeneinheit dieser Flüssigkeit für die Beobachtungstemperatur, bekannt sein muss. Bezeichnet man mit p das Gewicht der Flüssigkeit, mit δ ihre Dichte und mit v den gesuchten Rauminhalt des Gefässes, so ist $p = v\delta$, woraus

Als Versuchsflüssigkeit wählt man entweder Wasser, für dessen Dichte δ bei verschiedenen Temperaturen genaue Tabellen vorhanden sind, oder noch häufiger Quecksilber; die Dichte δ des letzteren bei der Temperatur t ist gleich

 $\delta = 13,5956 \{1 - 10^{-9} t (181792 + 0,175 t + 0,035116 t^2)\} \cdots$ (2) Die auf 4° bezogene Dichte des Wassers ist nach Mendeleieff

$$\delta_t = 1 - \frac{(t-4)^2}{1900 (94,1+t) (703,5-t)}$$

Drückt man p in Grammen aus, so erhält man das Volumen v in Kubikcentimetern.

Anstatt der Dichte δ ist es bequemer, ihren reciproken Wert, das specifische Volumen γ einzuführen, d. h. die Anzahl Kubikcentimeter, welche von einem Gramm Flüssigkeit eingenommen werden. Es ist dann

$$v = p \gamma \ldots \ldots \ldots \ldots (3)$$

Für Quecksilber von 0° ist

$$\gamma = 0.0735532 \dots \dots \dots \dots \dots (4)$$

Bei genauen Volumbestimmungen sind eine Reihe von Faktoren, wie Auftrieb, Änderung des Gefäßsvolums mit der Temperatur u. s. w. zu beachten, worauf hier nicht näher eingegangen werden soll.


Verwendet man Quecksilber, so hat man zu beachten, dass seine freie Oberstäche konvex ist; besindet sich diese Oberstäche in einem engen cylindrischen Gefälse aus Glas, so hat sie die Gestalt eines sogenannten Meniskus. Man kann in diesem Falle annehmen, dass das Quecksilber ein Volumen erfüllt, das von oben durch eine horizontale Ebene begrenzt ist, welche um zwei Drittel der Meniskushöhe über dem Kreise liegt, in welchem sich Glas und Quecksilber berühren.

Um das innere Volumen enger Röhren, sogenannter Kapillarröhren, zu bestimmen, bringt man dieselben in horizontale Lage und verschiebt eine kleine Quecksilbersäule in ihnen. In genau cylindrischen Röhren bleibt die Länge der Säule überall die gleiche, sonst ändert sie sich an verschiedenen Stellen der Röhre. Bringt man die Quecksilbersäule der Reihe nach in solche Lagen, daß sie jedesmal um ihre eigene Länge weiterbewegt wird, so kann man auf diese Weise das innere Volumen in gleiche Teile zerlegen, die zudem gleich dem Volumen der benutzten Quecksilbermenge sind.

Eine genauere Untersuchung des inneren Volumens der einzelnen Teile einer mit Teilung versehenen Röhre heißt Kalibrierung. Die hierbei in Anwendung kommenden Operationen sollen im dritten Bande, wo von der Herstellung von Thermometern die Rede ist, beschrieben werden.

§ 2. Volumenometer von Regnault. Volumenometer heißen Apparate, die zur Volumenbestimmung von Körpern dienen und zwar insbesondere von Körpern mit unregelmäßiger Gestalt, kleinen Krystallen, pulverförmigen Körpern u. s. w. In Fig. 171 und 172 (a. f. S.) ist das Volumenometer von Regnault abgebildet und zwar von vorn (Fig 172) und in der Seitenansicht (Fig. 171). An einem vertikal aufgestellten Holzbrett sind zwei parallele Glasröhren b und d befestigt, in welche Quecksilber gegossen wird. Der Hahn r hat zwei zu einander senkrechte Durchbohrungen von der Form f; man kann daher beide Röhren untereinander verbinden (wobei die Stellung der Kanäle f ist, s. Fig. 174), oder das Quecksilber nur aus der linken Röhre (f) oder nur aus der rechten Röhre (f Fig. 173) ablassen oder endlich

aus beiden Röhren gleichzeitig (\dashv). Die rechte Röhre hat eine kugelförmige Erweiterung; oberhalb und unterhalb derselben sind zwei Striche m und p gezogen. Die rechte Röhre ist mit einer horizontalen Seitenröhre a (Fig. 171) verbunden, an welche sich ein kurzes vertikales Röhrchen anschließt, das in die verjüngte Mündung s ausläuft und durch einen Hahn verschließbar ist. Unten trägt das Röhrchen eine runde Scheibe, auf welche eine zweite Scheibe geschraubt ist, die



ihrerseits mit einer breiteren Röhre und dem kugelförmigen Gefäls Azusammenhängt, welche den Körper von gesuchtem Volumen aufzunehmen hat.

In das offene Ende c der links befindlichen Röhre (Fig. 171) kann Quecksilber gegossen werden. Hinter dieser Röhre befindet sich auf dem ihr als Stütze dienenden Brette eine nach Millimetern geteilte Skala.

Vor allen Dingen muß das Volumen v der Röhre und der Kugel f zwischen den Marken m und p bestimmt werden. Zu diesem Zwecke öffnet man den Hahn bei s, verbindet durch r beide Röhren untereinander (\bot) und gießt durch c so viel Quecksilber ein, bis die horizontale Tangentialebene zur Quecksilberoberfläche durch die Marke m hindurchführt. Hierauf läßt man so viel Quecksilber aus der rechten Röhre

- ab, daß es bis zur Marke p sinkt. Nun wägt man das abgelassene Quecksilber und bestimmt nach Formel (1) oder (3) das Volumen v. Danach hat man noch das Volumen V der Kugel A und Röhre a bis zur Marke m zu bestimmen. Dies geschieht auf zwei Arten: nach der ersten hat man das Quecksilberniveau zu senken, nach der zweiten zu heben.
- 1. Man öffnet den Hahn bei s, verbindet die Röhren a und b miteinander und läst das Quecksilber in der linken Röhre bis zur Marke m steigen. Hierauf schließt man den Hahn und bestimmt den Luftdruck H; die eingeschlossene Luft im Apparate hat das Volumen V und die Spannung H. Jetzt läst man durch r aus beiden Röhren so viel Quecksilber absließen, bis es in der rechten Röhre bis zur Marke p reicht. Die Luft hat sich jetzt auf das Volumen V+v ausgedehnt, ihre Spannung ist kleiner als H geworden und das Quecksilberniveau liegt daher in der linken Röhre um h Millimeter niedriger als p; die Spannung der eingeschlossenen Luft ist jetzt H-h. Nach dem Mariotte schen Gesetze ist

also

$$V = v \frac{H-h}{h} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

2. Während s geöffnet ist, bringt man das Quecksilber bis nach p; das Luftvolumen V+v steht unter dem Drucke H. Man schließet nun den Hahn bei s und füllt die linke Röhre mit Quecksilber, bis es in der rechten Röhre bei m anlangt; in der linken Röhre muß es hierbei um eine gewisse Höhe h_1 oberhalb m stehen, so daß die auf das Volumen V zusammengedrückte Luft sich unter dem Drucke $H+h_1$ befindet. Nach dem Mariotteschen Gesetze ist

$$(V + v) H = V (H + h_1) ... (7)$$

also

$$V = v \frac{H}{h_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Für V nimmt man schliefslich das arithmetische Mittel aus beiden nach Formel (6) und (8) erhaltenen Werten.

Um das Volumen x irgend eines Körpers zu bestimmen, etwa eines Häufleins Krystalle oder eines pulverförmigen Körpers, schraubt man das Gefäls A ab, bringt in dasselbe den Körper und schraubt es wieder an. Hierauf wiederholt man genau die beiden vorher beschriebenen Operationen, wobei indes h und h_1 andere Werte h' und h'_1 haben werden; ebenso wird der Luftdruck H jetzt einen anderen Wert H' haben. Da der Körper das Volumen x hat, so ist das Luftvolumen V - x wesp. V + v - x, je nachdem das Quecksilberniveau bis m oder bis p reicht. Anstatt der Gleichungen (5) und (7) hat man jetzt

$$(V-x) H' = (V+v-x) (H'-h')$$

 $(V+v-x) H' = (V-x) (H'+h')$

Diese Gleichungen geben zwei Werte für das gesuchte Volumen x, aus denen man wiederum das Mittel wählt.

Es existiert eine große Zahl von Volumenometern von verschiedener Form 1). Von besonderem Interesse ist ein von W. W. Lermantow konstruierter Apparat, der für Laboratoriumsarbeiten der Studierenden bestimmt ist. Bei demselben ist das Gefäßs A durch ein weites Glas, die linke Glasröhre durch ein cylindrisches Gefäß ersetzt, das mit der rechts befindlichen Röhre durch einen langen Gummischlauch verbunden ist. Das Ablassen und Nachfüllen des Quecksilbers wird hier in bequemer Weise dadurch ersetzt, daß man das Gefäß mittels einer um eine Rolle geschlungenen und auf eine Welle gewickelten Schnur hebt, indem man die Welle an einem Griff dreht.

Sechstes Kapitel.

Messung von Kräften und Massen.

§ 1. Allgemeine Bemerkungen über das Messen von Kräften und Massen. Die Formel f = mw, vergl. Formel (5) auf S. 77, liefert die Beziehung der Kraft f zur Masse m, auf welche sie wirkt und der Beschleunigung w. die sie der Masse erteilt. dieser Formel könnte man Massen finden, indem man ihre Beschlennigungen beobachtet, während auf sie eine bekannte oder einfacher eine konstante Kraft wirkt oder indem man die Kraft milst, welche erforderlich ist, um den Massen eine uns bekannte oder besser eine konstante Beschleunigung zu erteilen. Ebenso könnte man die Kräfte durch diejenigen Beschleunigungen messen, welche sie gegebenen Massen erteilen oder durch diejenigen Massen, deren Bewegungen sie in gegebener Weise beschleunigen. Alle diese Methoden (mit Ausnahme einer, von der im weiteren die Rede sein wird) sind jedoch praktisch nicht wohl anwendbar, da es schwer fällt, die Beschleunigung während der Bewegung zu verfolgen und man wählt an ihrer Stelle daher andere Methoden.

Kräfte werden nicht bloss durch die Beschleunigungen gemessen, die sie in freibeweglichen Körpern hervorrusen, sondern auch durch den Druck, der durch sie auf unsreie Körper ausgeübt wird. Dieser Druck ruft gewisse Formenänderungen in den Körpern hervor, sowie elastische Gegenkräfte, durch welche den wirkenden Kräften das Gleichgewicht gehalten wird. Aus der Größe der Formänderung eines Körpers kann man auf die Größe der wirkenden Kraft schließen. Hier-

¹⁾ Vergl. die Abhandl. von Oberbeck in Wied. Ann. 67, 209, 1899.



auf beruht die Konstruktion der sogenannten Dynamometer und unifilaren Torsionswagen, die weiter unten betrachtet werden sollen.

Ferner kann man Kräfte durch andere äußere Kräfte messen, welche ihnen das Gleichgewicht halten, z. B. durch die Schwerkraft. Dies Prinzip kommt zur Anwendung bei den bifilaren Torsionswagen, sowie bei verschiedenen magnetischen und elektrischen Apparaten; dasselbe Prinzip wird häufig bei Messung des Gasdrucks, der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten, der elastischen bei Formenänderung der Körper auftretenden Kräfte u. s. w. angewandt.

Die wichtigste Methode, eine nach Größe und Richtung konstante Kraft aus der von ihr hervorgerufenen Bewegung zu finden, besteht darin, daß man einen gewissen Körper unter Einwirkung der gesuchten Kraft Schwingungen um eine gewisse Gleichgewichtslage ausführen läßt, die durch die Richtung dieser Kraft bestimmt wird. Die Schwingungsdauer ermöglicht, wie wir sehen werden, das Maß für die Kraft zu finden.

Momentane (instantane oder Stosskräfte), d. h. sehr kurz dauernde Kräfte, werden, wie wir sahen (S. 87), durch den vollen Kraftimpuls während ihrer kurzen Wirkungsdauer bestimmt; wir haben ebenfalls gesehen, dass dieser Kraftimpuls gleich der Bewegungsmenge mv ist, welche der Körper erlangt. Als Mass für die momentane Kraft dient daher die Anfangsgeschwindigkeit v, welche der ursprünglich in Ruhe befindliche Körper in dem Augenblicke besitzt, wo die Wirkung der Kraft aufhört. Nach diesem Prinzip werden die momentanen Kräfte gemessen, welche bei Entzündung explosibler Stosse, beim Stosse, bei Wirkung sehr kurz dauernder Induktionsströme u. s. w. austreten.

Zur Messung von Kräften bedient man sich auch vielfach der Vergleichung mit der Schwerwirkung der Erde auf Körper. Man bezeichnet diese Schwerwirkung auch als das "Gewicht" dieser Körper, wiewohl unter "Gewicht" auch die "Masse" verstanden wird, namentlich wenn es sich in den Gewichtsstücken um bestimmte Massen handelt. Während die Masse unveränderlich ist, variiert die Schwerwirkung je nach dem Ort auf der Erde. Nimmt man als Gewichtseinheit das Gewicht irgend eines Körpers für den Ort, an welchem die Wägung vorgenommen wird, an, so kann man das Gewicht eines anderen Körpers bestimmen, indem man ihn an einem ein- resp. zweiarmigen Hebel mit einer gewissen Zahl Gewichtseinheiten (Gewichtstücke) balanciert. hältnis der Hebelarme muß dabei natürlich bekannt sein. Die hierzu in Anwendung kommenden Apparate heißen Wagen (die gewöhnliche, die russische, die römische, die Decimalwage u. s. w). Man darf jedoch nicht außer acht lassen, dass man an einer Wage das Gewicht eines Körpers nur unter der obengenannten Bedingung erhält. jede Breite und jede Meereshöhe müßte man bei Anwendung

von Federwagen besondere Gewichtsätze verwenden, falls man als Gewichtseinheit die Dyne oder das Gramm annimmt, d. h. das Gewicht, welches in Paris die Masse eines Gramm besitzt. Im anderen Falle müssen die entsprechenden Korrektionen bekannt sein, die das wahre Gewicht eines Gewichtstückes bestimmen lassen, das in Paris ein Gramm wiegen würde.

Es ist schon auf Seite 77 gesagt worden, dass Gewichtstücke vor allen Dingen Massenetalons sind, und dass daher die Wägung eine Operation darstellt, bei welcher die Masse eines Körpers durch Vergleichung seines Gewichtes mit dem Gewichte der Masseneinheit ermittelt wird. Da die Masse der Körper für einen gegebenen Ort proportional dem Gewichte ist, so erhalten wir einen richtigen Zahlenwert für die Masse, wo auch immer die Wägung vorgenommen wird, falls nur die Gewichtstücke richtige Massenetalons darstellen. Den Zahlenwert des Gewichtes kann man nur dann durch Wägung erhalten, falls das Gewicht der Etalons für den Ort bekannt ist, an welchem die Wägung vorgenommen wird.

§ 2. Gewichtstücke sind, wie gesagt, Massenetalons. Im internationalen Bureau der Masse und Gewichte sind die Musteretalons des Kilogramms und zwar aus derselben Legierung (90 Proz. Pt und 10 Proz. Ir) hergestellt worden, wie die Etalons des Meters. Das Deutsche Reich hat durch Los das Kilogramm-Urgewicht Nr. 22 erhalten. Sein Volumen (bei 00) und seine wahre Masse sind die folgenden:

Volumen: 46,403 ccm; Masse: 1 kg + 0,053 mg.

Die Genauigkeit der Massenbestimmung beträgt ± 0,002 mg. Durch eben dieselben Zahlen wie die Masse wird offenbar auch das Gewicht dieses Urmaßes, bezogen auf Paris und auf das Vakuum, ausgedrückt. Entsprechend der üblichen Ausdrucksweise werden wir im folgenden von Wägung, Gewichtstücken u. s. w. reden, obgleich es sich hier nicht sowohl um das Gewicht, als vielmehr um die Masse der Körper handelt.

Die Gewichtstücke, deren man sich für die Wage bedient, befinden sich in bestimmter Anordnung in cylindrisch oder sonstwie geformten Vertiefungen einer kleinen Holzleiste. Die besonders großen Stücke bestehen aus Gusseisen oder Schmiedeeisen, die mittleren aus — bisweilen vergoldetem — Messing, die kleineren aus Platin und die allerkleinsten zuweilen aus Aluminium. Besonders beständige Gewichtssätze werden aus Bergkrystall oder der oben erwähnten Platiniridiumlegierung hergestellt. Ihrer Größe nach entsprechen sie gewöhnlich folgenden Zahlen:

so daß man durch Kombination dieser Stücke alle möglichen zwischenliegenden Gewichte erhalten kann. Die kleinste Einheit wiederholt sich dreimal, die nächst höheren (10, 100 u. s. w.) je zweimal. Bisweilen besteht der Gewichtsatz aus Stücken mit folgendem Gewicht:

D. J. Mendelejew¹) machte 1895 den Vorschlag, die Gewichtsätze aus folgenden Stücken zusammenzustellen:

Die käuflichen Gewichtsätze sind nicht ganz genau. Bevor man sie in Gebrauch nimmt, muß man sie kalibrieren, d. h. das wahre Verhältnis ihrer Massen zur Masse des Etalons oder wenigstens ihr gegenseitiges Massenverhältnis finden. Wegen der hierbei in Anwendung kommenden Methoden sei auf die verschiedenen Lehrbücher der praktischen Physik verwiesen.

Der Theorie nach sollte das Kilogramm ursprünglich dem Gewichte von einem Liter reinen Wassers bei 4°C. gleichkommen. Nach D. J. Mendelejew²) ist das wahrscheinlichste Gewicht eines Kubikdecimeters reinen Wassers bei 4°C. im Vakuum gleich 999,847 g. Später nahm er die Zahl 999,89 g an. Das Liter ist also etwas größer als das Kubikdecimeter.

Macé de Lépinay findet eine größere Zahl 3). Zugleich mit Fabry und Perot kommt er zu dem Resultat, daß das Gewicht P von einem Liter Wasser bei 4° C. gleich

$$P = 999,9786 g = 1 kg - 21,4 mg$$

ist 4). Später blieben die genannten Forscher bei der Zahl 999,974 stehen. Chappuis findet 999,976, also fast genau denselben Wert. Endlich hat Ch. Guillaume aus seinen Messungen die Zahl 999,955 als vorläufiges Resultat angegeben 3).

§ 3. Die Einrichtung der Wage. Der wichtigste Bestandteil der Wage ist der Wagebalken — ein gleicharmiger Hebel. Derselbe kann eine sehr verschiedenartige Einrichtung haben. In Fig. 175 (a. f. S.) ist der mittlere Teil des Wagebalkens einer Wage von Rueprecht in Wien abgebildet. Wir geben zuerst einige allgemeine Bemerkungen. Durch die Mitte des Wagebalkens führt ein dreiseitiges Prisma (m in

Chwolson, Physik. I.

¹⁾ Wremennik Gl. Palatij Mjer i Wjessow, Teil 2, S. 162.

^{*)} Ebend. Teil 2, S. 143. Proc. Royal Soc. of London 59, 143, 1896.


⁸) Compt. rend. 122, 595, 1896. Journ. de phys. (3) 5, 477, 1896. Ann. de chim. et phys. (7) 11, 102, 1897.

⁴⁾ Compt. rend. 129, 709, 1899.

⁵⁾ Congrès internat. de phys., Rapports I, p. 99, 1900.

Fig. 175), dessen eine Kante nach unten gekehrt ist und als Stütze für den Balken dient. An den Enden des Wagebalkens befinden sich zwei weitere Prismen (s. weiter unten), die mit einer Kante nach oben gekehrt sind und auf welche sich die Haken oder Fassungen stützen, in welchen die Wagschalen hängen. Die Kanten dieser drei Prismen müssen einander parallel sein und so lange die Wage sich in Rube befindet, in einer horizontalen Ebene liegen. Ein langer vertikaler Zeiger q, der am Wagebalken mit dem einen Ende befestigt ist, erlaubt, dessen Schwingungen zu beobachten; zu diesem Zwecke befindet sich beim anderen Ende des Zeigers eine Skala. In der Mitte der Skala oder besser an einem Ende derselben befindet sich der Nullpunkt.

Fig. 175.



Statt des Zeigers kann man eine kleine vertikale Skala benutzen, die an einem Ende des Wagebalkens befestigt ist. Die Schwingungen beobachtet man in diesem Falle mittels eines auf diese Skala gerichteten Mikroskops.


Damit die Kanten der Prismen durch den beständigen Druck des Wagebalkens sowie der Schalen nicht stumpf werden, ist ein beweglicher Rahmen vorhanden, den man senkt, sobald eine Wägung vorgenommen werden soll und wiederum hebt, sobald die Wägung beendet ist. Dieser Rahmen hebt den Wagebalken und die Stützen der Wagschalen, so dass die Prismen von dem auf ihnen lastenden Drucke befreit werden.

Die Wage wird in einem Glasgehäuse, das mit Thüren versehen ist, untergebracht. Um die Gewichtstücke in bequemer Weise auf die Wagschalen oder auch auf den Wagebalken legen zu können, existieren sehr verschiedene Vorkehrungen. Während der Wägung selbst hat man die Wage auf das Sorgfältigste vor den geringsten Luftströmungen und ebenso vor einer ungleichmäßigen Erwärmung der beiden Hebel-

arme (wie sie z. B. durch den Beobachter selbst erfolgen kann) zu schützen.

Die mittlere Säule, welche den Wagebalken trägt, besteht aus drei konzentrischen Teilen, nämlich zwei Hohlcylindern und einer inneren cylindrischen Säule q (s. in Fig. 176 einen Durchschnitt senkrecht zur Ebene des Wagebalkens). Der äußere Hohlcylinder ist mit der Lamelle h und den Balken aa fest verbunden: letztere tragen zwei horizontale ebene Lagersteine aus Bergkrystall pp, auf welchen das Prisma m mit seiner unteren scharfen Kante aufliegt. Die innere Säule g dient zur Arretierung der Wage. Dreht man einen an dem Gehäuse der Wage befindlichen Schraubenkopf, so hebt sich die Säule g und mit ihr die Lamelle f (in Fig. 175 sichtbar) und die Bögen dd, welche von unten das Prisma m aufnehmen, indem die schrägen Seitenflächen desselben sich auf die abgerundeten Stahlschrauben ee auflegen, und zugleich der Wagebalken an






den Kugeln k eine weitere Stütze erhält. Der innere Hohlcylinder, welcher mit der Lamelle k verbunden ist, dient zur Arretierung der Gehängevorrichtung, doch unterlassen wir eine nähere Beschreibung dieses Teiles, sowie desjenigen, der zur Arretierung der Wagschalen dient, da die betreffenden Konstruktionen, wie erwähnt, sehr verschiedenartige sein können.

Gegenwärtig benutzt man bei genauen Wägungen ausschließlich kurzarmige Wagen. Das theoretische und praktische Studium der Bedingungen, unter welchen der höchste Genauigkeitsgrad der Wägung erhalten werden kann, hat D. J. Mendelejew¹) zur Auffindung einer

¹⁾ Die Spannung der Gase (russ.). St. Petersburg 1875. § 16 und 17.

Formel geführt, aus welcher der Nutzen kurzarmiger Wagen hervorgeht, besonders wenn die Wägung bei konstanter und immer der gleichen Belastung vorgenommen wird (s. unten). Es sei hier bloß erwähnt, daß sich durch Verkürzung des Wagebalkens die Biegung desselben vermindert und seine Schwingungsdauer abnimmt, was, wie im weiteren gezeigt werden soll, von hohem, praktischem Wert für die Wägung ist. Die Gestalt des Wagebalkens muß eine derartige sein, daß alle Teile desselben einer Durchbiegung den gleichen Widerstand entgegensetzen. Die in verschiedenen Werkstätten verfertigten Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken haben eine sehr verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalken bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei verschiedene Form; um das Gewicht des Wagebalkens mußen bei ve



balkens herabzumindern. werden in ihm Ausschnitte angebracht. doch darf hierdurch die Festigkeit des Balkens nicht leiden. Fig. 177 zeigt einen von Sartorius stammenden Wagebalken geringe Belastung; er ist aus Aluminium mit einem Zusatz von Silber gegossen.

Die Schneiden der drei mit dem Wagebalken verbundenen Prismen müssen unter einander parallel sein, da sich im entgegengesetzten Falle die Abstände der Angriffspunkte der Belastung vom Stützpunkte ändern können. G. K. Brauer in St. Petersburg hat einen Apparat konstruiert, der speziell dazu dient, die Parallelität dieser Schneiden zu untersuchen.

Die drei Schneiden der Prismen müssen sich während der Wägung in einer Ebene befinden. Mendelejew schlägt vor, daß man
unter Benutzung einer konstanten Belastung die Prismen derart anbringen soll, daß ihre Schneiden sich, während die Schalen belastet
sind, in einer Ebene befinden. Demgemäß muß, bei unbelasteter
Wage, die Schneide des mittleren Prismas ein wenig niedriger liegen, da
sich die seitlichen Prismen durch die Belastung senken.

Die seitlichen Prismen werden oft beweglich gemacht, damit sich ihre Lage in bequemer Weise regulieren läßt. Eine solche Vorrichtung ist in Fig. 178 abgebildet. Wie ersichtlich, kann man mittels der Schraube a das Prisma heben und senken, mittels b dasselbe ein wenig nach links oder rechts rücken.

Eine andere Konstruktion zeigen Fig. 179 und 180. Das Prisma b ist mit Hülfe der Schrauben v und v' an den stählernen Träger m angeschraubt, welcher selbst durch die Schraube n mit dem Wagebalken verbunden ist. Bei Lüftung dieser Schraube kann der Träger m mit

Hülfe der Schraube p in der Längsrichtung verschoben werden, wobei das mit dem Wagebalken verbundene prismatische Stück o zur Führung dient. Geringe Drehungen werden hierbei mit Hülfe der Schrauben r und r' ausgeführt.

D. J. Mendelejew hat eine Arretierung des Wagebalkens vorgeschlagen, die aus zwei Hebelarmen besteht, welche sich eine um der Verlängerung der mittleren Prismenschneide befindliche Achse drehen. Eine solche Vorrichtung arretiert den schwingenden Wagebalken, ohne auf ihm zu gleiten, da Balken Arretierung Drehungsachse gleiche




Fig. 179.




Fig. 180.



haben. Das Gleiten der Arretierung längs der Oberfläche des Wagebalkens ruft einen schädlichen Seitendruck hervor, wodurch sich die Schneiden abstumpfen können. Fig. 181 (a. f. S.) zeigt eine der kurzarmigen Wagen, welche von Sartorius in Göttingen angefertigt werden.

§ 4. Stabilität und Empfindlichkeit der Wage. Für die Stabilität der Wage ist es erforderlich, das sich der Schwerpunkt des Wagebalkens ein wenig unterhalb seines Stützpunktes befinde, d. h. unterhalb der Schneide des mittleren Prismas. Die Wagschalen nebst ihrer Belastung würden nur dann einen Einflus auf die Stabilität haben, wenn sie mit dem Wagebalken fest zusammenhingen. Unter der Empfindlichkeit einer Wage versteht man ihre Fähigkeit, eine merkliche Ablenkung des Wagebalkens durch ein kleines Über-

gewicht p zu veranlassen, welches bei gleicher Belastung P der Wagschalen einer derselben hinzugefügt ist. Bezeichnet man den Ab-




lenkungswinkel des Wagebalkens mit β , so läßt man als Maß für die Empfindlichkeit ω die folgende Größe gelten

Diese Größe wird folgendermaßen gefunden. Es sei NCM eine horizontale Linie (Fig. 182); AC und BC stellen die Hebelarme dar, die der Allgemeinheit wegen bei gleicher Belastung der Wagschalen nicht mit jener horizontalen Linie zusammenfallen mögen. Durch A,

B und C gehen die Schneiden der drei Prismen. An A und B greifen Kräfte an, die der Belastung der Wagschalen gleich sind. Es sei ferner $\angle ACN = \angle BCM = \alpha$; D der Schwerpunkt des Wags-

balkens, auf den mithin die Kraft Q, nämlich das Gewicht des Wagebalkens, wirkt. Die Länge der Hebelarme bezeichnen wir mit l = A C = B C, den Abstand des Schwerpunktes vom Stützpunkt mit $\delta = D C$. Wir denken uns auf die rechte Wagschale das



Gewicht P, auf die linke das Gewicht P+p gelegt, wo p also das Übergewicht bedeutet.

Die Hebelarme nehmen jetzt die Lage A'CB' an, der Schwerpunkt gelangt nach D'. Wir setzen $\angle DCD' = \angle ACA' = \angle BCB' = \beta$. Die Bedingung für das Gleichgewicht des Wagebalkens in der neuen Lage unter Einwirkung der Kräfte P, P+p und Q lautet

$$(P + p) \cdot \overline{A''C} = P \cdot \overline{B''C} + Q \cdot \overline{D''C}$$

oder

$$(P + p)l\cos(\beta + \alpha) = Pl\cos(\beta - \alpha) + Q\delta\sin\beta.$$

Entwickelt man $\cos(\beta + \alpha)$ und $\cos(\beta - \alpha)$ und dividiert die ganze Gleichung durch $\cos \alpha$, so erhält man

$$|tg\,\beta = \frac{p\,l\cos\alpha}{(2\,P\,+\,p)l\sin\alpha\,+\,Q\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Für kleine Winkel β kann man die Tangente durch den Bogen ersetzen und erhält nach (1)

$$\omega = \frac{l\cos\alpha}{(2P+p)l\sin\alpha + Q\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Befänden sich die Schneiden der drei Prismen auf einer Geraden, d. h. wäre $\alpha = 0$, so erhielte man die einfache Formel

Der letzte Ausdruck zeigt, dass die Empfindlichkeit einer Wage direkt proportional der Länge der Hebelarme und indirekt proportional dem Gewichte des Wagebalkens und dem Abstande seines Schwerpunktes vom Unterstützungspunkte ist. Hieraus kann man schließen, dass man, um die Empfindlichkeit der Wage zu erhöhen, den Wagebalken möglichst leicht und bei gegebenem Gewichte möglichst lang machen und den Schwerpunkt dem Unterstützungspunkte möglichst nahe bringen muß.

Im idealen, der Formel (4) entsprechenden Falle hängt die Empfindlichkeit gar nicht von der Belastung P der Wage ab. Die allgemeinere Formel (3) zeigt, dass sich bei Vergrößerung der Belastung die Empfindlichkeit der Wage verringert, falls Winkel α positiv ist, d. h. falls der Stützpunkt des Balkens über demjenigen der Wagschalen liegt und sich vergrößert, falls a negativ ist, d. h. falls die Schneiden der seitlichen Prismen über derjenigen des mittleren liegen. Sehr wichtig ist die Bemerkung, dass Winkel α von der Belastung P abhängt, indem dieselbe eine Biegung des Wagebalkens, d. h. eine Zunahme des Winkels a hervorruft. Ist für P = 0 der Winkel α positiv, so muß sich die Empfindlichkeit ω bei Vermehrung der Belastung P aus zweierlei Gründen vermindern; ist dagegen der Anfangswert von a negativ, so wird bei Zunahme von P der Winkel α zunächst gleich Null und darauf positiv. In diesem Falle müste sich die Empfindlichkeit o der Wage bei Zunahme der Belastung P zuerst vergrößern und hierauf vermindern, was man auch in der That beobachten kann. längerung des Wagebalkens vergrößert die Biegung bei belasteter Wage und vergrößert gleichzeitig die Schwingungsdauer; hierin liegt, wie schon früher gesagt wurde, die Ursache, weshalb man gegenwärtig kurzarmige Wagen gebraucht.

§ 5. Beobachtung der Schwingungen des Wagebalkens. Die Wägung besteht darin, dass man einen Körper mit Gewichtstücken balanciert, welche also den Wagebalken in dieselbe Lage bringen sollen, die er ohne Belastung inne hatte. Es zeigt sich aber nun, daß, wenn man die Arretierung entfernt, die Wage jedesmal zu schwingen beginnt, dass diese Schwingungen sehr lange andauern und man nicht warten kann, bis der Wagebalken zu völligem Stillstande gelangt-Deshalb beobachtet man diese Schwingungen an der entsprechenden Skala und berechnet aus letzteren Beobachtungen denjenigen Teilstrich der Skala, welcher der Ruhelage ontspricht, d. h. welcher der Spitze des Zeigers resp. dem horizontalen Okularfaden des zur Ablesung dienenden Mikroskopes gegenüber zu liegen kommen würde. Falls der Wagebalken sehr heftige Schwingungen ausführt, so hat man ihn zu beruhigen, indem man die Wagschalen mit einem weichen Pinsel leicht berührt. Während man die feineren Schwingungen beobachtet, dürfen sich die Wagschalen bloss heben und senken und nicht etwa seitliche Bewegungen ausführen, da durch letztere eine Zentrifugalkraft hervorgerufen wird, welche die Lage des gesuchten Skalenpunktes verändert. Um diesen Punkt zu finden, beobachtet man an der Skala drei aufeinander folgende Ausschläge; es seien a, b und c die

beobschteten Teilstriche der Skala, wobei a und c zur einen und b zur anderen Seite des gesuchten Punktes der Ruhelage sich befinden mögen.

Man nimmt nun das Mittel $\frac{a+c}{2}$ der auf der einen Seite gesuchten Ablesungen und darauf das Mittel aus diesem und der Ablesung b auf der anderen Seite der Skala. Die gefundene Zahl liefert alsdann den gesuchten Teilstrich n, welcher der Ruhelage entspricht. Somit ist

$$n = \frac{1}{2} \left(\frac{a+c}{2} + b \right) = \frac{1}{4} \left(a + 2b + c \right) \cdot \cdot \cdot (5)$$

Beobachtet man vier Ausschläge a, b, c und d (wobei a und c auf der einen, b und d auf der anderen Seite liegen), so wird n aus folgender Formel gefunden

$$n = \frac{1}{8}(a + 3b + 3c + d) \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

Dieselbe wird erhalten, wenn man nach (5) das Mittel aus beiden Ruhelagen berechnet, die mit Hülfe von a, b, c und b, c, d gefunden werden.

$$n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} (a + 2b + c) + \frac{1}{4} (b + 2c + d) \right] = \frac{1}{8} (a + 3b + 3c + d).$$

Bevor man die Wägung selbst vornimmt, hat man nach derselben Methode denjenigen Skalenstrich n_0 zu bestimmen, welcher der Ruhelage der unbelasteten Wage entspricht.

Es seien beispielsweise bei unbelasteter Wage die Umkehrpunkte der Schwingungen

links resp. oben rechts resp. unten
$$0.66$$
 8.3 10.4 $n_0 = \frac{10.5 + 8.3}{2} = 9.4$.

Somit entspricht der Ruhelage der Teilstrich $n_0 = 9.4$.

Befindet sich der Nullpunkt der Skala in der Mitte derselben, so hat man die Ablesungen mit einem Vorzeichen zu versehen. Während der Wägung hat man wiederum die Schwingungen zu beobachten und diejenige Summe der Gewichtstücke zu bestimmen, für welche der Teilstrich n_0 abermals der Gleichgewichtslage entspricht. Für gewöhnlich ergiebt eine gewisse Belastung eine Ruhelage, die sich zur einen Seite von n_0 befindet und ruft die geringste Vermehrung der Belastung eine Verschiebung der Ruhelage nach der entgegengesetzten Seite von n_0 hervor. Man findet dann aus einer einfachen Proportion jenen Teil des kleinsten Gewichtstückes, durch welchen die Ruhelage in n_0 erreicht wird. Erläutern wir das Gesagte an einem Beispiele. Es

sei, wie oben, n = 9.4. Die Belastung 43,765 g giebt folgende Ablesungen:

Die Gleichgewichtslage ist $n_1 = \frac{9.6 + 7.2}{2} = 8.4$. Die Belastung 43,766 g giebt:

Die Gleichgewichtslage ist $n_2=\frac{10.8\,+\,8.8}{2}=9.8$. Somit verschiebt sich durch Hinsufügen eines Milligramms die Gleichgewichtslage um $9.8\,-\,8.4=1.4$ Skalenteile. Das gesuchte Gewicht x, das der Minderbelastung hinsugefügt werden müßte, würde eine Verschiebung um $n_0-8.4=9.4-8.4=1.0$ Skalenteile bewirken. Hieraus folgt x=1.0:1.4=0.71; es ist daher das gesuchte Gewicht des gewogenen Körpers gleich 43.7657 g, falls die letzte Decimale fortgelassen wird.

P. Curie hat eine aperiodische Wage konstruiert, bei welcher die Schwingungen des Wagebalkens geringe Verdichtungen oder Verdünnungen einer Luftmenge hervorrufen, die sich unterhalb der Wagschalen in besonderen Räumen befindet. Infolgedessen nehmen die Schwingungsamplituden des Wagebalkens sehr schnell ab.

Eingehenderes über die genauesten Wägungsmethoden, die Aufstellung von Wagen u. s. w. findet man in den Arbeiten Mendelejews!). Unter Berücksichtigung aller Nebenumstände und unter Benutzung der besten Wagen kann man einen sehr hohen Genauigkeitsgrad bei der Wägung erreichen. Bei Bestimmung des Gewichtes von einem Kilogramm kann man eine Genauigkeit von 0,1 mg erreichen, sich also noch für diese Größe verbürgen; dies beträgt ein zehnmilliontel des gesuchten Gewichtes. Unter besonders günstigen Umständen ist es gelungen, eine Genauigkeit von 0,1 mg auf 10 kg und sogar von 0,005 mg auf 1 kg zu erreichen (d. i. ein zweihundertmilliontel des gesuchten Gewichtes).

¹⁾ Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 1895, chem. Teil, S. 509. Wremennik Glawnoj Palatij Mjer i Wjessow, Teil 3, S. 1 bis 84, 1896. Experimentalunters. über Wageschwingungen (russ)., St. Petersburg 1898. Über Wageschwingungen, eine auf der X. allg. Versamml. der russ. Naturforscher gehaltene Rede, Kiew 1898 (russ.), letztere ist auch im Wrem. Gl. Pal. M. i W. Teil 4, S. 33, 1899 erschienen.

Keine andere Messung einer physikalischen Größe kann mit einem ähnlichen Genauigkeitsgrade ausgeführt werden.

- § 6. Wägungsmethoden. Es existieren drei Wägungsmethoden, welche den Einfluß der ungleichen Länge der Hebelarme und des ungleichen Gewichtes der Wagschalen eliminieren.
- I. Die Gaufssche Methode der Doppelwägung. Man bringt den Körper zuerst auf die eine, dann auf die andere Wagschale und bestimmt die beiden Belastungen p_1 und p_2 , durch welche er im Gleichgewichte gehalten wird. Bezeichnet man die Länge des Hebelarmes, auf welchen das gesuchte Gewicht p des Körpers zuerst wirkt, mit l_1 , die Länge des anderen Hebelarmes mit l_2 , so ist

Durch Multiplikation erhält man

$$p^2 = p_1 p_2,$$

d. h.

$$p = \sqrt{p_1 p_2} = \frac{1}{2} (p_1 + p_2) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

da man, falls p_1 und p_2 nur wenig voneinander verschieden sind, ihr geometrisches Mittel dem arithmetischen Mittel gleichsetzen kann (vergl. S. 280). Dividiert man die Gleichungen (7) durcheinander, so erhält man das Längenverhältnis $l_1:l_2$ der Hebelarme, das mit λ bezeichnet werden möge:

$$\lambda = \sqrt{\frac{p_1}{p_2}}$$

Ist $\frac{p_1}{p_2}=1+lpha$, we a eine kleine Größe bedeutet, so ist

$$\lambda = \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} = \sqrt{1 + \alpha} = 1 + \frac{\alpha}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Somit erhält man bei der Methode der Doppelwägung unter anderem auch das Verhältnis der Hebelarme des Wagebalkens.

II. Die Bordasche oder Tarierungsmethode. Man bringt den Körper auf eine der Wagschalen und äquilibriert ihn durch Schrot, Sand, Feilicht u. s. w. Hierauf entfernt man den Körper und legt an seiner Stelle Gewichtstücke auf, welche den Sand, Feilicht u. s. w. zu äquilibrieren haben. Offenbar ist dann das gesuchte Gewicht gleich demjenigen der Gewichtstücke, einerlei ob die Hebelarme gleich sind oder nicht.

III. Die Mendelejewsche Methode der konstanten Belastung oder der konstanten Empfindlichkeit. Wie wir sahen, ist die Empfindlichkeit der Wage von der Größe der Belastung abhängig. Um daher eine Reihe von Wägungen bei gleicher Empfindlichkeit der Wage vorzunehmen, verfährt man folgendermaßen. Nehmen wir an, die Wage sei für die Maximalbelastung von einem Kilogramm pro Schale bestimmt. Dann legt man auf die eine Schale ein Kilogrammgewicht und auf die andere eine ganze Reihe von Gewichtstücken, die zusammen 1 kg wiegen. Durch ein kleines, auf die entsprechende Seite gebrachtes Übergewicht verlegt man den Punkt der Ruhelage nach der Skalenmitte, falls der Wagebalken zu stark geneigt sein sollte. Den zu wägenden Körper legt man auf die Schalen mit den kleinen Gewichtstücken und entfernt so viele derselben, bis Gleichgewicht eintritt. Die fortgenommenen Gewichtstücke bestimmen hierbei das Gewicht des Körpers.

§ 7. Korrektion wegen des Gewichtsverlustes in der Luft. Nach dem Archimedischen Prinzip verliert (wie man sich auszudrücken pflegt) jeder Körper in der Luft so viel von seinem Gewichte, als das verdrängte Luftvolumen wiegt. Da die Dichte der Luft ungefähr ¹/₇₀₀ beträgt, so verliert offenbar ein Körper mit der Dichte Eins gegen 0,13 Proz. seines Gewichtes, was eine aufserordentlich bedeutende Größe ist im Vergleich mit der Genauigkeit, die beim Wägen erreicht werden kann (0,00001 Proz.). Sogar einer der dichtesten Körper — das Platin — verliert schon 0,006 Proz. seines Gewichtes in der Luft. Beim Wägen eines Kilogramms Platin beträgt dieser Gewichtsverlust 60 mg, d. h. 600 mal mehr als das kleinste auf der Wage noch wahrnehmbare Gewicht (0,1 mg).

Mit Hülfe eines aus der Elementarphysik bekannten Apparates, des Baroskops, welches in Fig. 183 abgebildet ist, kann man leicht die scheinbare Gewichtszunahme der Körper beim Übergange aus der Luft ins Vakuum wahrnehmen und zeigen, daß dieselbe um so größer ist, je größer das Volumen der Körper ist. Eine kleine Metallkugel hält einer größeren Ilolzkugel im lufterfüllten Raume das Gleichgewicht; unter der Luftpumpe dagegen erscheint letztere schwerer, mithin hatte sie beim Übergange aus dem Vakuum in Luft mehr als erstere von ihrem Gewichte eingebüßet.

Der Gewichtsverlust ändert sich zugleich mit der Dichtigkeit der Luft, d. h. mit dem barometrischen Drucke, der Lufttemperatur und ihrer Zusammensetzung, die hinsichtlich des Dampfgehaltes sehr veränderlich ist. Hieraus folgt, dass das "scheinbare Gewicht" der Körper eine variable Größe ist. Daher wird bei jeder genauen Wägung vorausgesetzt, dass das "wahre Gewicht", d. h. das Gewicht des Körpers im Vakuum, bestimmt wird. Die Berechnung des wahren Gewichtes aus dem beobachteten heißt die "Korrektion wegen des Gewichtsverlustes in der Luft".

Mit Änderung des Luftzustandes ändert sich auch das scheinbare Gewicht der Gewichtstücke und daher muß man ein- für allemal voraussetzen, dass sich die Benennung der Gewichtstücke (einschließlich der beim Kalibrieren gefundenen Korrektionen) auf ihr Gewicht im Vakuum bezieht.

Die Korrektion wegen des Gewichtsverlustes fällt fort, falls die Wägung im Vakuum vorgenommen wird, was auch in der That bis-

weilen geschieht (zuerst von Regnault im Jahre 1860 ausgeführt, neuerdings von Mendelejew in der Hauptanstalt für Maße und Gewichte und auch von anderen). Ferner ist obige Korrektion nicht erforderlich, falls der zu wägende Körper und die Gewichtstücke aus demselben Material bestehen. wichtigste Größe, welche man, um wegen des Gewichtsverlustes zu korrigieren, kennen muß, ist das Gewicht eines Kubikcentimeters trockener Luft bei 00 und 760mm Druck. d. h. bei einem Luftdrucke, welcher gleich dem Drucke einer Quecksilbersäule von 760 mm Höhe bei 0° am Meeresspiegel und unter 45° geographischer Breite ist.

Wir wollen dieses Gewicht mit p_0 bezeichnen. Es ist für verschiedene Breiten verschieden und ist offenbar proportional der Beschleunigung g der Erdschwere. Nach Mendelejew ist $p_0 = 1,31844 g$ mg . . (10)



wo g in $\frac{\text{Meter}}{(\text{Sek.})^2}$ ausgedrückt ist. Nimmt man für St. Petersburg g = 9,8188 an, so erhält man für diesen Ort

$$p_0 = 1,29455 \,\mathrm{mg}$$
 (11)

Die russische Hauptanstalt der Maße und Gewichte bezeichnet das Gewicht eines Liters trockener Luft unter normalen Bedingungen mit $e_0 = 1000 \ p_0$.

Nehmen wir an, die Wägung werde bei einer Temperatur von t^0 , einem Barometerstande H ausgeführt und die Spannung der in der Luft enthaltenen Wasserdämpfe sei h. In diesem Falle ist das Gewicht p eines Kubikcentimeters Luft gleich (s. unten das Daltonsche Gesetz)

$$p = p_0 \frac{H - h}{760 (1 + \alpha t)} + p_0 \delta \frac{h}{760 (1 + \alpha t)}$$

wo $\alpha = 0.00367$ der thermische Ausdehnungskoeffizient der Gase und δ die Dichte des Wasserdampfes in Bezug auf Luft (etwa 5.) ist. Vereinfacht man den Ausdruck, so kommt

$$p = p_0 \frac{H - \frac{3}{8}h}{760(1 + \alpha t)} \text{ mg} \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

Die Formel (12) wird nur in Ausnahmefällen gebraucht. Für gewöhnliche, bei Zimmertemperatur vorgenommene Wägungen, wo keine große Genauigkeit erforderlich ist, kann man die folgende Formel verwenden

$$p = 1.2 \,\mathrm{mg} = 0.0012 \,\mathrm{g} \,\ldots \,\ldots \,$$
 (13)

Sei P das wahre gesuchte Gewicht des Körpers, V sein Volumen, D seine Dichte; Q das wahre Gewicht der Gewichtstücke, das wir kennen, v ihr Volumen und δ ihre Dichte. Der Gewichtsverlust des Körpers ist $p V = p \frac{P}{D}$; der Gewichtsverlust der Gewichtstücke $p v = p \frac{Q}{\delta}$. In Luft giebt die Wage Gewichtsgleichheit für den Körper und die Gewichtstücke an, folglich ist

$$P-prac{P}{D}=Q-prac{Q}{\delta} ext{ oder } P\left(1-rac{p}{D}
ight)=Q\left(1-rac{p}{\delta}
ight),$$

woraus sich das gesuchte wahre Gewicht des Körpers ergiebt

$$P = Q \frac{1 - \frac{p}{\delta}}{1 - \frac{p}{D}}.$$

Wegen der Kleinheit der Korrektionen kann man (vergl. S. 280) setzen

$$P = Q\left(1 - \frac{p}{\delta}\right)\left(1 + \frac{p}{D}\right) = Q\left(1 + \frac{p}{D} - \frac{p}{\delta}\right)$$

oder

$$P = Q + Qp\left(\frac{1}{D} - \frac{1}{\delta}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

Setzt man den Wert von p aus (13) ein, so ergiebt sich

$$P = Q + 0.0012 Q \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{\delta}\right) g.$$
 (15)

oder

$$P = Q + 1.2 Q \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{\delta} \right) \text{mg} (16)$$

Das zweite Glied von (16) giebt die gesuchte Korrektion in Milligrammen; Q ist in Grammen ausgedrückt.

Werden zur Wägung Gewichte aus Messing verwandt, so ist $\delta = 8,4$. Schreibt man (16) in der Form


so ist
$$P = Q + kQ,$$

$$k = 1.2 \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{8,4}\right) \text{ mg}$$

Es existieren Tabellen, welche den Wert des Faktors k für verschiedene Dichten D des zu wägenden Körpers liefern und ebenfalls Tabellen für den Fall, dass zur Wägung Gewichte aus Platin dienen, in welchem Falle $\delta = 22$, folglich $k = 1, 2\left(\frac{1}{D} - \frac{1}{22}\right)$ mg ist.

Von allen Messungen kann das Wägen am genauesten ausgeführt werden, so dass bei entsprechender Güte der Wage und hauptsächlich bei genügender Übung und Umsicht des Beobachters die Genauigkeit bis auf $\frac{1}{10^7}$ der zu messenden Größe gebracht werden kann, d. h. bis auf 0,1 mg bei Wägung von einem Kilogramm.

§ 8. Decimalwage, Wagen von Roberval und von Westphal. Wir wollen jetzt einige Apparate betrachten, die zwar




wägende Last wird auf die Brücke AA, die Gewichte auf C gebracht. Brücke und Wagschale sind miteinander durch ein System von Hebeln verbunden, so dass Gleichgewicht eintritt, wenn das wahre Gewicht des Körpers zehnmal größer ist als das Gewicht der Gewichtstücke, auf

welche Stelle der Brücke AA man auch den Körper bringt.

In der schematischen Fig. 185 stellt GH die Brücke dar, die sich einerseits auf den Punkt (eigentlich die Linie) F des einarmigen Hebels EK stützt, andererseits im Punkte B des zweiarmigen Hebels AD befestigt ist. An AB ist im Punkte A der Endpunkt K des Hebels EK

Fig. 185.



befestigt und an D die Schale für die Gewichte. Möge Q den Ort, sowie das Gewicht des auf die Brücke gesetzten Körpers bedeuten, und P das Gewicht der Gewichtstücke auf der Wagschale. Es soll dann bewiesen werden, daß Q = 10 P ist, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$CD = 10 BC; \frac{EF}{EK} = \frac{BC}{A\dot{C}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Die Last Q drückt auf G und F mit der Kraft $Q\frac{QH}{GH}$; ein Teil $\frac{EF}{EK}$ dieser Kraft wirkt auf K und A und giebt am Hebel das Moment $M_1 = Q\frac{QH}{GH} \cdot \frac{EF}{EK} \cdot AC = Q \cdot \frac{QH}{GH} \cdot BC$ (vergl. 18). Dieselbe Last wirkt auf H und B mit der Kraft $Q\frac{GQ}{GH}$ und liefert das Moment $M_2 = Q\frac{GQ}{GH} \cdot BC$. Die Summe der Momente $M_1 + M_2 = Q\frac{QH}{GH} \cdot BC$ $+ Q\frac{GQ}{GH} \cdot BC = Q\frac{BC}{GH} \cdot (QH + GQ) = Q\frac{BC}{GH} \cdot GH = Q \cdot BC$ muß gleich dem Momente der Gewichte P sein, d. h. $Q \cdot BC = P \cdot CD$, woraus dann nach (18) $Q = 10 \cdot P$ folgt.


Ist das Gewicht der Brücke q, das Gewicht der Wagschale p, so ist (Q + q) = 10 (P + p); da die unbelastete Wage aber im Gleichgewicht ist, so ist q = 10 p, woraus wiederum Q = 10 P folgt.

Es giebt auch Wagen, bei denen $CD = 100 \ BC$ ist; bei ihnen ist $Q = 100 \ P$.

Wir wollen uns auf obige Beschreibung einer Decimalwage älterer Konstruktion beschränken, ohne auf die zahlreichen, für technische Zwecke und im Handel gebräuchlichen Decimalwagen mit verschiedenen Abanderungen einzugehen.

II. Die Robervalsche Wage wird da benutzt, wo es auf große Genauigkeit nicht ankommt. Ihre äußere Gestalt wird als bekannt vorausgesetzt; ihre Konstruktion ist in Fig. 186 schematisch dargestellt. Zwei kleine Stangen AB und CD von gleicher Länge drehen sich um die


festen Punkte Eund F. Die gleichlangen Stäbe AC und BD sind mit ihnen durch vier Scharniere verbunden; auf ihren Verlängerungen sitzen die Schalen ab und cd. Wenn das ganze System um die Punkte E und F schwingt, so nimmt das Rechteck ABCD die Gestalt eines Parallelogramms



an, wobei die Stäbe AC und BD der festen Linie EF parallel, mithin vertikal bleiben, und die Schalen somit ihre horizontale Lage beibehalten. An welche Stelle der Schalen wir auch den Körper M legen mögen, dessen Gewicht gleich P sei, seine Wirkung auf das ganze Hebelsystem ist eine derartige, als ob die Kraft P ihren Angriffspunkt in O hätte. d. h. unmittelbar auf die Stange BD wirkte. Bringen wir nämlich in O noch zwei Kräfte P (vergl. Fig. 186) an, so bilden die nach oben gerichtete Kraft P und das Gewicht des Körpers P ein Kräftepaar, welches die Wagschale zu drehen sucht. Die Wirkung dieses Kräftepaares wird durch den Widerstand der Punkte E und F aufgehoben, welche die Wagschale daran hindern, sich anders als parallel zu sich Somit bleibt nur die nach unten gerichtete selbst zu verschieben. Kraft OP übrig. Hieraus ergiebt sich unmittelbar, daß die Lasten M und N sich das Gleichgewicht halten, wenn ihre Gewichte P und P, untereinander gleich sind, an welcher Stelle der Wagschalen sie sich auch befinden mögen.

Wir wollen noch auf eine andere Art beweisen, dass im Falle des Gleichgewichts $P = P_1$ ist. Nehmen wir an, die Belastungen P und P_1 sind, wie in Fig. 186, unsymmetrisch aufgelegt und halten sich das Gleichgewicht. Neigt man die Wage nach links, so hebt sich das Gewicht P auf der rechten Seite um einen kleinen Betrag h, während sich das linke um h senkt. Die hierbei von der Schwerkraft geleistete Arbeit ist $P_1h - Ph$; diese Arbeit aber muss, wenn sich das ganze System unter Einwirkung der Schwerkraft im Gleichgewicht befindet, gleich Null sein. Aus $P_1 h - Ph = 0$ folgt $P = P_1$.

In Fig. 187 ist die Konstruktion einer Wage mit kompliziertem Bau angedeutet und zwar ist bloß die linke Hälfte derselben abgebildet; die Stützpunkte liegen in c und g; in d, e, f, k, m, a und b befinden



sich Scharniere. Auch hier bleibt der Stab hl, welcher die Wagschale trägt, in vertikaler Stellung, während ac um c schwingt, daher heben und senken sich die Wagschalen in horizontaler Lage.


III. Die Westphalsche Wage, auch einarmige Wage genannt, eine Bezeichnung, die nicht zutreffend ist, dient zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten, wir kommen deshalb später



noch auf sie zurück (im fünften Abschnitt, Kapitel II, § 5). An dieser Stelle soll nur eine Beschreibung des in Fig. 188 abgebildeten Apparates gegeben werden. Der Hebel KHh schwingt um die Schneide eines Prismas in II. Der Arm Hh ist in 10 Teile geteilt; unmittelbar

über den Teilstrichen befinden sich kleine Einschnitte, welche ebenso wie der Haken h dazu dienen, die bügelförmigen Gewichte, wie sie in A_1 , A_2 , B und C abgebildet sind, in bequemer Weise am Hebelarme anzubringen. A_1 und A_2 haben dasselbe Gewicht, B hat 0,1 und C 0,01 des Gewichts von A_1 . Das Gewicht von A_1 stellt die Gewichtseinheit dar. Hiernach ist ersichtlich, dass die in Fig. 189 dargestellte Belastung 0,747, die in Fig. 190 dargestellte 1,846 Gewichtseinheiten entspricht. Der kleine Cylinder K dient als Gegengewicht; die Gleich-

gewichtslage wird dadurch bestimmt, dass die an K befestigte Spitze der Spitze bei J genau gegenüberstehen muß. Mit Hülfe der Schraube P kann man den Wagebalken JHh höher oder niedriger stellen. Eine Fußschraube dient zur Horizontalstellung des Wagebalkens. Wir werden später sehen, wie man die Gewichte auswählt, um die Dichte von Flüssigkeiten bequem bestimmen zu können. Die Wagekann auch zur Ermittelung



des Gewichtes dienen, welches dann aber durch die Einheit ausgedrückt wird, welcher das Gewicht von A_1 gleich ist. Zu diesem Zwecke bestimmt man die Belastungen, welche die Wage ins Gleichgewicht bringen, wenn der Körper an h befestigt ist, und wenn dies nicht der Fall ist. Die Differenz dieser beiden Belastungen giebt das gesuchte Gewicht des Körpers. Zur größeren Bequemlichkeit vermehrt man bisweilen die Zahl der Gewichtstücke, die man der Wage beigiebt.


§ 9. Dynamometer. Dynamometer heißen Apparate, die zur Messung von Kräften dienen; die Kräfte wirken unmittelbar auf den Apparat ein, rufen in ihm bestimmte Formenänderungen hervor und veranlassen das Auftreten elastischer Gegenkräfte, welche die ursprüngliche Form wieder herzustellen suchen.

Eine weitere Formenänderung unterbleibt, wenn die gesuchte, von außen wirkende Kraft die inneren elastischen Kräfte im Gleichgewicht hält, die mit zunehmender Formenänderung ebenfalls zunehmen; die Formenänderung des Apparates kann daher als Maß für die angreifende Kraft dienen.

Zur Kalibrierung des Dynamometers lässt man auf ihn eine Reihe von Kräften von bekannter Intensität wirken oder einfacher eine Reihe von Gewichten, z. B. 1, 2, 3 Gramm resp. Kilogramm, je nach der Beschaffenheit und Bestimmung des Dynamometers, wobei man die hierdurch hervorgerufenen Formenänderungen markiert. Es ist ohne weiteres klar, dass ein kalibriertes Dynamometer auch zur Gewichtsbestimmung von Körpern dienen und somit eine Wage ersetzen kann, nur kann es sich in Bezug auf die Genauigkeit seiner Angaben mit letzterer nicht vergleichen.

Die gewöhnliche Federwage ist ein Beispiel eines einfachen Dynamometers.


Es existiert eine sehr große Zahl verschiedenartiger Dynamometer, welche eine bogenförmige Feder enthalten; eines derselben ist in Fig. 191 abgebildet. Man läßt die Feder von der gesuchten Kraft zusammendrücken, d. h. beide Hälften ABC und ADC einander



näher bringen. Wie die Figur zeigt, wirkt ADC auf den einen Arm eines gebrochenen Hebels, während der andere Arm aus einem Zeiger besteht, dessen Spitze sich längs dem Skalabogen EF bewegen kann. Die eine Hälfte der Feder muß befestigt werden. Man kann übrigens den Apparat auch in C befestigen und die Kraft auf A in der Richtung der Geraden CA wirken lassen.

Entfernen sich A und C voneinander, so nähern sich B und D und wird der Zeiger in Bewegung versetzt. Auf dem Bogen EF sind zwei Skalen aufgetragen, entsprechend den beiden verschiedenen Gebrauchsanwendungen des Apparates.

Größere Genauigkeit erzielt man mit dem Dynamometer von Poncelet und Morin, das in Fig. 192 dargestellt ist. Zwei stählerne



Lamellen AA und A'A' sind miteinander durch die Scharniere C, C', C'' und C''' verbunden, um welche sich ihre Enden drehen können, wenn die Lamellen selbst sich biegen. Die Lamelle AA ist befestigt, an der anderen befindet sich ein

Haken zum bequemen Anbringen der Kraft (eines Gewichtes, eines vorgespannten Pferdes u. s. w.). Außerdem ist mit A'A' ein Zeichenstift, der sich in R befindet, verbunden; dieser zeichnet auf einem Papierstreifen eine kleine Linie, deren Länge als Maß der gesuchten Kraft dient. Es ist nämlich die angreifende Kraft sehr nahe proportional der Verschiebung des Punktes R. Man hat bloß ein für

allemal zu bestimmen, welcher Länge der Verschiebungslinie eine bestimmte Kraft — etwa 100 kg — entspricht, um den Apparat ohne weiteres benutzen zu können. Ein Vorlesungsdynamometer ist von N. A. Hesehus!) konstruiert worden.

§ 10. Unifilare Drehwage. Dieser wichtige Apparat dient zum Messen von Anziehungs- oder Abstofsungskräften, welche in verschiedenen Fällen zwischen den Körpern auftreten (allgemeine Anziehung, Anziehung und Abstofsung von Magneten oder elektrisirten Körpern). In Fig. 193 (a. f. S.) ist eine der vielen verschiedenartigen Formen der unifilaren Drehwage dargestellt, die bisweilen keinen gesonderten Apparat, sondern blofs einen Teil anderer komplizierterer Instrumente bildet.

Der wichtigste Teil der Drehwage ist ein horizontaler Körper, gewöhnlich von der Form eines Stäbchens. Er hängt an einem dünnen Faden, der oberhalb seines Schwerpunktes befestigt ist. Der Faden kann durch einen Metalldraht ersetzt sein (etwa aus Aluminium, Silber, Platin), sonst besteht er aus einem Cocon- oder Glasfaden; in letzterer Zeit hat man Quarzfäden benutzt (nach dem Vorschlage des englischen Physikers Boys). Der horizontale Körper selbst kann, je nach den Messungen, für welche die Drehwage bestimmt ist, sehr verschieden gestaltet sein: entweder ist er ein leichtes Stäbchen, das an einem oder beiden Enden Kügelchen trägt, oder ein Magnet oder eine flache längliche Lamelle u. s. w. Dieser Körper befindet sich in einem viereckigen oder cylindrischen Glasgefäß, während der Faden durch eine vertikale Röhre hindurchreicht, die im Deckel des Glasgefälses befestigt ist. Im Deckel ist noch eine Öffnung a angebracht, durch welche man einen Körper (Magnet, elektrisiertes Kügelchen) einführen kann, dessen Abstofsung auf das horizontale Stäbchen gemessen werden soll.

Das obere Ende des Fadens ist in der Mitte des Deckels der vertikalen Röhre befestigt. Dieser Deckel kann um meßbare Winkel gedreht werden; außerdem existiert gewöhnlich noch eine Vorrichtung zum Heben oder Senken des Fadens. In Figur 194 (S. 359) ist der obere Teil der Röhre in vergrößertem Maßstabe abgebildet. Der Faden ist am Stabe g (Fig. 193) befestigt, welcher gehoben, gesenkt, gedreht und in gehöriger Lage mittels einer Klemmschraube, die auch in der Figur sichtbar ist, befestigt werden kann. Der obere Teil der Röhre ist von einer Messingfassung umgeben, an deren festem Teile der Index d befestigt ist. Der Rand des beweglichen Teiles besteht aus zwei Hälften; die obere Hälfte ist in Gerade geteilt, die untere ist mit Zähnen versehen, in welche die endlose, mittels eines Hookeschen Schlüssels aus einiger Entfernung in Bewegung zu setzende Schraube hineingreift. Will man

¹⁾ Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 17, 59, 1885.

den beweglichen Teil schnell um einen größeren Winkel drehen, so rückt man die endlose Schraube mit Hülfe des Griffes m, der auf eine besondere excentrische Scheibe wirkt, vom Zahnrade ab und dreht den Deckel an den Stäben ff um den gewünschten Winkel.






Das horizontale Stäbchen dreht sich während der Messungen um den Faden, an welchem es aufgehängt ist, und kann man den Winkel dieser Drehung messen. Bei einigen Apparaten ist ein Streifen mit

Gradteilung von außen auf das Glasgehäuse geklebt oder es ist der Glasdeckel mit einer Kreisteilung versehen. Indem man von der Seite oder von oben her visiert, erhält man einen angenäherten Wert für den Drehungswinkel. Bei genaueren Meßinstrumenten ist der bewegliche Teil mit einem kleinen Spiegel versehen und wird der Drehungswinkel nach der Spiegelablenkungsmethode (vergl. S. 320) bestimmt. Kleine Drehungen können auch von außen vermittelst eines Fernrohres direkt beobachtet werden (s. Fig. 193).

Sind Faden und Stäbchen (das jedoch keine Magnetnadel sein darf) sich selbst überlassen, so nimmt das Stäbchen eine bestimmte



Gleichgewichtslage an, welche dem Normalzustande des Fadens, in welchem derselbe völlig losgedreht ist, entspricht. Wird nun ein Ende des Fadens um einen gewissen Winkel tordiert, so befindet sich derselbe nicht mehr in seinem Normalzustande, — er ist eben tordiert und es entstehen in ihm innere elastische Kräfte, die den Normalzustand wieder herzustellen suchen, d. h. das untere freie Ende und den daran hängenden Körper zurückzudrehen suchen.

Auf dieses Ende und auf den Körper wirkt also nun ein Kräftepaar, dessen Moment wir mit M bezeichnen wollen. Je größer der Torsionswinkel φ ist, um so größer ist das Moment M des Kräftepaares. Für sehr dünne Drähte ist das Moment M dem Winkel proportional und bleibt diese Proportionalität für Winkel bis zu einigen Tausend Grad streng richtig.


Wir können mithin setzen

$$M = C \varphi$$
 (19)

wo C dem Zahlenwert entspricht, welchen das Moment des Kräftepaares

annimmt, wenn das freie Fadenende um die Winkeleinheit (S. 44) tordiert wird. Um den Faden in dem Zustande zu erhalten, welchen er bei Drehung um den Winkel φ annimmt, muß man auf ihn ein Kröftepaar wirken lassen, dessen Moment offenbar gleich dem Moment M der elastischen Kröfte ist. Hieraus folgt, daß Formel (19) auch das Moment M des von außen wirkenden Kröftepaares bestimmt, welches man auf das freie Fadenende wirken lassen muß, damit der Faden um den Winkel φ tordiert bleibt; C ist numerisch gleich dem Momente des Kröftepaares, welches eine Torsion um die Winkeleinheit bewirkt.

Den Zahlenwert des Koeffizienten C kann man aus der Schwingungsdauer T des aufgehängten Stäbchens finden, wenn man dasselbe zur Seite dreht und darauf sich selbst überläßt. Sei AB (Fig. 195) die Lage des Stäbchens, wenn der in O befestigte Faden



vollkommen untordiert ist. Ist das Stäbchen um den Winkel φ gedreht und nimmt die Lage CD ein, so wirkt auf dasselbe ein Kräftepaar, dessen Moment $M = C\varphi$ ist. Dieses Kräftepaar kann man durch ein beliebiges Kräftepaar ff ersetzen, unter der Bedingung, daß 2fa = M ist, wo a = CO = OD ist. Vergleicht man diesen Ausdruck mit (19), so kommt

$$f = \frac{C}{2a} \varphi \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (20)$$

wo man rechts das Vorzeichen (—) setzen könnte, um anzudeuten, daß f nach der Seite der abnehmenden Winkel φ wirkt. Somit wirkt auf die Hälfte OD des Stäbchens eine Kraft f, die dem Winkel φ proportional ist. Vergleicht man diesen Fall mit dem Fall sehr kleiner Schwingungen des physischen Pendels, so sieht man, daß beide Fälle mechanisch miteinander identisch sind. Für das Pendel gilt allgemein die Relation $f = P\sin\varphi$, wo P sein Gewicht bedeutet; für sehr kleine Winkel φ gilt daher die Formel

$$f = P \varphi \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (21)$$

(richtiger $f = -P \varphi$), welche zu dem Gesetz der isochronen Schwingungen führt. In unserem Falle ist f proportional φ auch für größere Winkel; die Torsionsschwingungen der unifilaren Drehwage stellen daher ein bemerkenswertes Beispiel von Isochronismus dar: für kleine und große Ausschläge ist die Schwingungsdauer T die gleiche, wenn nur der Faden so dünn ist, daß auch für seine Grenzlagen die Formel (19) in Geltung bleibt.

Für die Schwingungsdauer T eines physischen Pendels hatten wir die Formel

$$T = \pi \sqrt{\frac{K}{Pa}} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (22)$$

gefunden, wo K das Trägheitsmoment des Pendels in Bezug auf seine Drehungsachse, P sein Gewicht und a der Abstand des Angriffspunktes der Kraft P (des Schwerpunktes) von der Drehungsachse bedeutet, vergl. (41) S. 253. Bezeichnet man nun mit K das Trägheitsmoment des ganzen Stäbchens AB in Bezug auf seine Drehungsachse (die Achse des Fadens) und wendet man (22) auf die Hälfte OD des Stäbchens

an, so muss man anstatt K jetzt $\frac{1}{2}$ K setzen. Nach (21) und (20) ist

$$P = \frac{f}{\varphi} = \frac{C}{2a}.$$

Formel (22) giebt demnach

$$T = \pi \sqrt{\frac{\frac{1}{2}K}{\frac{C}{2a}a}} = \pi \sqrt{\frac{K}{\bar{C}}} \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Hieraus erhält man

$$C = \frac{\pi^2 K}{T^2} \cdot (24)$$

Diese überaus wichtige Formel liefert den Koeffizienten C, d. h. das Moment des Kräftepaares, welches das untere Fadenende um die Winkeleinheit tordiert. Von den Methoden das Trägheitsmoment K eines Pendels zu bestimmen, wenn dasselbe nicht aus seiner geometrischen Form berechnet werden kann (S. 100), soll weiter unten (Kap. VII, § 4) die Rede sein. Eine analoge Herleitung liefert K für den horizontalen Teil der Drehwage.


Mit Hülfe der unifilaren Drehwage kann die Kraft F gemessen werden, welche auf eines der Enden des Stäbchens wirkt. Nehmen wir an, das Stäbchen befinde sich anfangs in Ruhe und der Faden sei untordiert. Ausgehend von dieser Lage rechnen wir den Drehungswinkel α des Stäbchens nach einer bestimmten Seite hin positiv. Tordieren wir dann aus irgend einem Grunde auch das obere Fadenende, so rechnen wir diesen Drehungswinkel β positiv in der Richtung, welche der positiven Richtung für a entgegengesetzt ist. In diesem Falle ist die Torsion φ des Fadens gleich

$$\varphi = \alpha + \beta \dots \dots \dots \dots (25)$$

das Moment des Kräftepaares aber, welches das Stäbchen in der Ruhelage erhält, ist gleich $C\varphi = C(\alpha + \beta)$. Sei nun AB (Fig. 196 a.f. S.) die ursprüngliche, CD die abgelenkte Stellung des Stäbchens und $\angle BOD = \alpha$. Die Kraft F wirke auf den Punkt D senkrecht zum Stäbchen, wobei OD = a sei. Lassen wir an O zwei Kräfte F angreifen, die einander gleich und parallel zu DF sind. Eine derselben, welche die Richtung der Kraft DF hat, wird vom Gewichte des Stäbchens

aufgehoben und ruft nur eine kleine seitliche Verschiebung des Punktes O hervor, die andere Kraft bildet mit DF ein Kräftepaar, dessen Moment gleich Fa ist. Damit das Stäbchen im Gleichgewicht bleibt, müssen wir $Fa = C \varphi$ haben, woraus sich ergiebt

Einen anderen Fall haben wir vor uns, wenn die Kraft F in der Richtung der Verbindungsgeraden der Punkte B und D wirkt (Fig. 197),



d. h. wenn sich in B ein Körper befindet, welcher das Ende D des Stäbchens abstößt. Sei F_1 die Komponente der Kraft F, welche senkrecht zu OD wirkt. Die Bedingung des Gleichgewichts ist jetzt $F_1 u = C \varphi$; es ist aber $F_1 = F \cos \frac{\alpha}{2}$, weil $OE \perp DB$, also $\angle FDF_1 = \angle EOD$ ist, als Winkel mit zu einander senkrechten Schenkeln. Wir haben folglich $Fa\cos \frac{\alpha}{2} = C \varphi$ und hiernach

$$F = \frac{C \varphi}{a \cos \frac{\alpha}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (27)$$

Nehmen wir an, es solle das Verhältnis der beiden Kräfte F und F' gefunden werden, welche das Stäbchen um α und α' drehen, während die ganzen Drehungswinkel φ und φ' seien; wir haben dann außer (27) noch die Gleichung $F'=\frac{C\varphi'}{\alpha'}$, mithin für das Verhältnis $a\cos\frac{\alpha}{2}$

$$\frac{F}{F'} = \frac{\varphi}{\varphi'} \cdot \frac{\cos \frac{\alpha'}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$

Wenn das obere Fadenende nicht tordiert wird $(\beta=0)$, so ist $\varphi=\alpha$ und $\varphi'=\alpha'$. Die Formeln (26), (27) und (28) sind unter der Voraussetzung erhalten worden, daß außer der Kraft F und dem Kräftepaar, das den Faden zurückzudrehen strebt, keine weitere Kraft oder kein Kräftepaar auf das Stäbchen einwirkt. Es giebt jedoch Fälle, wo bei Drehung des Stäbchens außer dem Kräftepaar M noch ein weiteres Kräftepaar auftritt, welches ebenfalls das Stäbchen in die frühere Lage zurückzudrängen sucht, und wo das Moment M' dieses zweiten Kräftepaares eine Funktion des Winkels α ist. Solch ein Fall tritt ein, wenn das horizontale Stäbchen der unifilaren Drehwage eine Magnetnadel ist, also seine Ruhelage mit dem magnetischen Meridian zusammenfällt. Wir werden sehen, daß M' in diesem Falle proportional $sin\alpha$ ist. Die Bedingungsgleichung für das Gleichgewicht des Stäbchens nimmt jetzt im allgemeinen folgende Gestalt an

$$Fa\cos\frac{\alpha}{2} = C\varphi + M' \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$


Man kann bei Benutzung der Drehwage den Drehungswinkel φ beliebig groß machen, indem man das obere Fadenende beispielsweise um ein Vielfaches von 360° dreht, wobei allerdings der Faden so dünn sein muß, daß Formel (19) auch dann noch in Geltung bleibt. Den Winkel α sucht man nicht größer als 60° zu machen.

Die Empfindlichkeit der Drehwage wird durch eine Größe, die umgekehrt proportional dem Koeffizienten C ist, bestimmt, denn je kleiner das Moment desjenigen Kräftepaares ist, welches eine bestimmte Drehung hervorruft, um so empfindlicher ist der Apparat. Auf hierher gehörige Einzelheiten soll an einer anderen Stelle eingegangen werden; hier sei nur bemerkt, daß die Empfindlichkeit der Drehwage um so größer ist, je länger und dünner der Faden ist und je weniger sich seine Substanz der Drehung widersetzt. Alle hierher gehörigen genaueren Gesetzmäßigkeiten sollen erst später betrachtet werden.

§ 11. Die bifilare Drehwage. Von der unifilaren Drehwage unterscheidet sich dieser Apparat nur dadurch, daß das horizontale Stäbchen AB (Fig. 198 a. f. S.) hier an zwei Fäden CE und DF hängt, von denen wir im allgemeinen annehmen wollen, daß sie einander nicht parallel sind.

Die Gleichgewichtsbedingung ist hier die, dass AB sich in einer durch E und F gehenden Vertikalebene befinden muss oder, was dasselbe bedeutet, dass AB parallel EF sein muss. Wenn man AB um

einen gewissen Winkel φ , um den Punkt O als Zentrum dreht (Winkel φ heiße der Analogie halber ebenfalls der Torsionswinkel), so heben sich die Punkte D und C, denn alle Punkte des Horizontalkreises vom Durchmesser CD stehen von F weiter ab als C und D. Somit hebt sich AB bei Tordierung des Doppelfadens, und dies sucht das Gewicht P des Stäbchens zu verhindern. Das tordierende Kräftepaar, dessen Moment wir mit M bezeichnen, wird mithin vom Gewichte P im Gleichgewicht gehalten. Den Einfluß der geringfügigen Tordierung der Fäden und ihres Gewichtes kann man vernachlässigen.



Suchen wir die Gleichgewichtsbedingung für das Stäbchen AB, wenn dasselbe vom Kräftepaar M um den Winkel φ gedreht ist. In Fig. 199 ist der mittlere Teil CD des Stäbchens in normaler Stellung vergrößert dargestellt; sei $CO = OD = \alpha$, ER = RF = b, OHR eine vertikale Gerade und CE = DF = l die Länge der Fäden.

Durch Einwirkung des Kräftepaares hat das Stäbchen die Lage KL erhalten, es hat sich um den Winkel $JHL = \varphi$ gedreht und um die Höhe OH gehoben. Wir ziehen nun durch F die vertikale Gerade FJ und verbinden die Punkte J und L miteinander; es sei RH = FJ = z und JL = c; offenbar ist HJ = b und daher

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 ab \cos \varphi.$$
 Ferner ist $\overline{FJ^2} = \overline{FL^2} - LJ^2$, d. h. $z^2 = l^2 - c^2$, folglich $z^2 = l^2 - a^2 - b^2 + 2 ab \cos \varphi$ (30)

Das von außen wirkende Kräftepaar M denken wir uns durch zwei Kräfte f ersetzt, welche an L und K angreifen und zwar senkrecht zu KL, wobei 2 af = M ist. Das Stäbchen befindet sich in der Lage KL im Gleichgewicht. Um einen Zusammenhang zwischen M und φ zu finden, nehmen wir an, das Stäbchen drehe sich noch weiter um den kleinen Winkel $\Delta \varphi$ und hebe sich hierbei über H hinaus um eine minimale Größe, die wir, da sich z vermindert, mit $-\Delta z$ bezeichnen wollen. Das Kräftepaar leistet bei dieser geringfügigen Drehung eine Arbeit gleich $M\Delta \varphi$ (S. 109), welche gleich der zum Heben der Last P auf die Höhe Δz aufgewandten Arbeit sein muß.

Hieraus folgt

Aus (30) erhält man

$$z \Delta z = -ab \sin \varphi \Delta \varphi \ldots \ldots (32)$$

Für Leser, welchen die Differentialrechnung noch fremd ist, sei bemerkt, dass (30) zunächst auf folgenden Ausdruck führt

$$(z + \Delta z)^2 = l^2 - a^2 - b^2 + 2 ab \cos (\varphi + \Delta \varphi).$$

Vernachlässigt man nun $(\Delta z)^2$ und setzt

$$\cos \varDelta \varphi = 1; \quad \sin \varDelta \varphi = \varDelta \varphi,$$

so ergiebt sich

$$z^2 + 2z \Delta z = l^2 - a^2 - b^2 + 2ab \cos \varphi - 2ab \sin \varphi \cdot \Delta \varphi$$

Subtrahiert man hiervon den Ausdruck (30), so resultiert (32). Hieraus entnehmen wir jetzt Δz , setzen es in (31) ein und kürzen durch $\Delta \varphi$.

So erhalten wir

$$M = \frac{ab}{z} P \sin \varphi.$$

Die Größe OH, um welche das Stäbchen sich hebt, ist immer sehr klein, daher kann man in der letzten Formel l anstatt z setzen; dann ist

$$M = \frac{ab}{l} P \sin \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)$$

und im Falle, dass die Fäden einander parallel sind (b = a)

$$M = \frac{a^2}{l} P \sin \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (34)$$

Bezeichnet man den konstanten Faktor von $sin \varphi$, der für die gegebene Drehwage maßgebend ist, mit C, so kommt

$$M = C \sin \varphi$$
 (35)

Vergleicht man diese Formel mit Formel (19), $M = C\varphi$, welche für die unifilare Drehwage galt, so sieht man, das das Moment des Kräftepaares, welches das Stäbchen zurückzuführen sucht, für die unifilare Drehwage proportional dem Torsionswinkel, für die bifilare Drehwage proportional dem Sinus des Torsionswinkels ist. Im weiteren ergiebt sich, dass der Proportionalitätsfaktor von der Länge und gegenseitigen Lage der Fäden und dem Gewichte des Stäbchens abhängt. Die Empfindlichkeit der bifilaren Drehwage ist um so größer, je kleiner C ist; sie ist also proportional der Länge l der Fäden, indirekt proportional dem Produkte der Abstände der Fadenenden oder dem Quadrate des

Fadenabstandes bei parallelen Fäden und endlich indirekt proportional dem Gewicht des horizontalen Stäbchens.

Formel (35) zeigt, daß M zugleich mit φ bis $\varphi = 90^\circ$ anwächst. Weiter darf man den Doppelfaden nicht tordieren, da sich sonst das Stäbchen im labilen Gleichgewichte befindet, sich bis um den Winkel $\varphi = 180^\circ$ drehen kann, wobei die beiden Fäden einander berühren und keinen Doppelfaden mehr bilden.

Der Doppelfaden befindet sich, ebenso wie der einfache Faden der unifilaren Drehwage, in einem Glasgehäuse resp. einer Glasröhre, deren Deckel gedreht werden kann. Haben α , β und φ dieselbe Bedeutung wie früher, so ist wiederum [vergl. (25)] $\varphi = \alpha + \beta$. Wirkt auf das Stäbchen eine Kraft F (vergl. Fig. 196), senkrecht zu demselben mit einem Angriffspunkt in der Entfernung a von der Mitte des Stäbchens [es ist dieses a nicht dasselbe wie in (32) und (34)], so haben wir statt (26) die folgende Beziehung

$$F = \frac{C}{a} \sin \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (36)$$

Hat jedoch die Kraft F die Richtung der Verbindungsgeraden zwischen der Anfangslage und der neuen Lage desjenigen Punktes des Stäbchens, welches von seinem Mittelpunkte um a absteht, so haben wir an Stelle von (27)

Für das Verhältnis der beiden Kräfte erhalten wir analog (28):

$$\frac{F}{F} = \frac{\sin \varphi}{\sin \varphi'} \cdot \frac{\cos \frac{\alpha'}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)$$

Der Drehungswinkel α kann, wie bei der einfachen Drehwage, gemessen werden mittels einer am Glasgehäuse oder auf dem Deckel des Gehäuses angebrachten Skala, oder nach der Methode der Spiegelablenkung. Der Koeffizient C in Formel (35) kann auch bei der bifilaren Drehwage durch Beobachtung der Schwingungsdauer T gefunden werden. Lenkt man das Stäbchen um einen gewissen Winkel aus der Ruhelage ab und überläßet es sodann sich selbst, so gerät dasselbe in Schwingungen, wobei es sich in jedem gegebenen Augenblick unter der Wirkung eines Kräftepaares befindet, dessen Moment $M = C\sin \varphi$ ist. Denkt man sich dieses Kräftepaar durch zwei Kräfte f (Fig. 195, S. 360) ersetzt, wobei 2fa = M ist, so erhält man

$$f = \frac{C}{2a} \sin \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (39)$$

Für das Pendel war $f=P\sin \varphi$, somit ist das Schwingungsgesetz der bifilaren Drehwage identisch mit dem Schwingungsgesetze des Pendels. Hieraus folgt, daß, im Gegensatze zur einfachen Drehwage, die Schwingungen der bifilaren Drehwage nur für sehr kleine Amplituden isochron sind. Setzt man in Formel (22), wie früher, $\frac{K}{2}$ anstatt K und $\frac{C}{2a}$ anstatt P, vergl. (39), so erhält man

wiederum

$$C = \frac{\pi^2 K}{T^2} \cdot (41)$$

wo K das Trägheitsmoment des ganzen Stäbchens in Bezug auf seine Drehungsachse und F die Schwingungsdauer für sehr kleine Amplituden ist. Wenn auf das Stäbchen außer dem Gewichte P, welches das Moment C sin φ hervorruft, noch ein Kräftepaar wirkt, welches das Stäbchen in seine ursprüngliche Lage zurückzuführen strebt und das Moment M' hat, so ist die Gleichgewichtsbedingung für die bifikare Drehwage entsprechend (29)

$$Fa\cos\frac{\alpha}{2} = C\sin\varphi + M' \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (42)$$

Siebentes Kapitel.

Messung der Zeit.

§ 1. Allgemeine Bemerkungen über Zeitmessung. Die Zeitmessung kann zweierlei Art sein: entweder hat man die "wahre Zeit" zu finden, d. h. den Zeitpunkt, wo irgend eine Erscheinung auftritt, oder - die Größe des Zeitintervalls, welches zwischen zwei Momenten liegt. Streng genommen bestimmen wir auch im ersten Falle ein gewisses Zeitintervall, nämlich das Intervall von einem nicht selbstgewählten und willkürlichen, sondern allgemein festgesetzten Zeitpunkt, von dem an die Zeitrechnung beginnt (Jahr, Monat, Datum, ferner Stunde, Minute und Sekunde von der letzten unteren Kulmination der mittleren Sonne gerechnet) bis zu dem Zeitpunkte, dessen "wahre Zeit" wir suchen. Indessen sind die Bedingungen, denen die Apparate in diesen beiden Fällen genügen müssen, durchaus ver-Bei den Messungen der ersten Art braucht man Uhren, welche die wahre Zeit mit großer Genauigkeit ergeben oder für welche die Korrektion wohl bekannt ist, durch deren Anbringung man aus den fehlerhaften Angaben der Uhren die wahre Zeit finden kann.

zweiten Falle braucht man nur eine richtige Zählvorrichtung, während die von derselben angegebene Zeit auch unrichtig sein kann. Messungen erster Art kommen in der Physik relativ selten vor, sie spielen eine Hauptrolle bei astronomischen Messungen. In der Meteorologie wird auch die wahre Zeit registriert, doch genügen hierfür die Angaben einer "richtig gehenden" gewöhnlichen Uhr; nur selten, etwa bei Beobachtung von magnetischen Gewittern, Erdbeben u. s. w. ist eine genaue Kenntnis der wahren Zeit erforderlich.

Als Zeiteinheit wird die Sekunde benutzt, d. h. der 86 400 Teil der Dauer eines mittleren Sonnentages. Ein Sterntag enthält nur 86 164,091 Sekunden. Zur Zeitmessung ist ein Apparat erforderlich, bei welchem irgend eine periodische Bewegung vor sich geht, deren Periodendauer entweder gleich einer Sekunde oder gleich einem einfachen Teil oder Vielfachen einer Sekunde ist. Beispiele derartiger Apparate sind die Pendeluhren, Taschenuhren, größere Uhren in horizontalen Gehäusen u. s. w. Uhren mit besonders genauem Gange, bei denen also die Dauer einer Schwingung möglichst konstant ist, heißen Chronometer. Man unterscheidet Uhren mit Federwerk und mit Gewichten (Sonnen-, Sanduhren u. dergl. sollen hier nicht betrachtet werden). Die Uhren müssen aufgezogen werden und man hat es sich zur Regel zu machen, die Uhren mit Federwerk in gleichen Zeitintervallen aufzuziehen, etwa alltäglich um dieselbe Stunde.

Die Uhren, welche zur Zeitmessung bei physikalischen Arbeiten dienen, müssen ganze oder halbe Sekunden laut angeben. Der Beobachter notiert sich zunächst das Datum, Stunde und Minute und zählt darauf für zich die Sekunden, während er zugleich seine Aufmerksamkeit darauf konzentriert, die Momente aufzufassen, wo zunächst die eine und danach die andere der Erscheinungen auftritt, zwischen denen das Zeitintervall gemessen werden soll. Bei einiger Übung gelingt es, selbst Zehntel einer Sekunde nach dem Gehör zu bestimmen, falls die beobachteten Erscheinungen recht plötzlich auftreten. In diesem Falle dient die Uhr als Registrierapparat.

Es giebt besondere, recht bequeme Mechanismen, die dazu dienen, das Zeitintervall zwischen den Momenten A und B des Entstehens zweier Erscheinungen oder der Dauer einer Erscheinung (dann bedeutet A den Beginn, B das Ende derselben) zu bestimmen. Es sind das Taschenuhren mit einem besonderen Zeiger, der in der Minute einen vollen Umlauf um das in 300 Teile (entsprechend je 0,2 Sekunden) geteilte Zifferblatt ausführt. Beim Druck auf einen Knopf stellt sich der Zeiger auf den Nullpunkt der Kreisteilung ein; drückt man abermals (im Momente A), so beginnt der Zeiger zu rotieren, drückt man zum drittenmale (im Moment B), so wird er angehalten. Der von diesem Zeiger durchlaufene Weg bestimmt das gesuchte Zeitintervall. Drückt man zum vierten Male auf den Knopf, so springt der Zeiger

wiederum auf den Nullpunkt der Kreisteilung über. Es giebt auch kompliziertere Registriervorrichtungen mit zwei Zeigern, die in gewissen Fällen von großem Nutzen sind.

Zu den Zeitzählern gehört auch das bekannte Metronom, welches bisweilen, wenn es nicht auf besondere Genauigkeit ankommt, auch bei physikalischen Versuchen benutzt wird.

Die zu physikalischen Arbeiten dienenden Wanduhren haben meist ein Sekundenpendel, d. h. ein
Pendel, dessen Schwingungsdauer gleich einer Sekunde
ist. Die Bewegungen des Pendels werden durch den
Zug eines gehobenen Gewichtes aufrecht erhalten,
oder durch eine aufgewickelte Feder, oder endlich
durch leichte Stöße eines anderen Sekundenpendels,
wobei man sich elektrischer Ströme zur Übertragung
der Stöße bedient. Solche Uhren heißen elektrische.

Einen vollkommen richtigen Gang des Pendels zu erreichen ist eine sehr schwierige Aufgabe. Unter anderen hat Lippmann¹) eine geistreiche Methode zur elektrischen Übertragung der Pendelbewegung erdacht, bei welcher keinerlei Störungen in der Bewegung des Pendels entstehen.

Die Temperatur hat einen großen Einfluß auf den Gang der Uhr; so nimmt z. B. bei Temperaturzunahme auch die Pendellänge zu, infolgedessen die Schwingungsdauer sich vergrößert (die Uhr nach-Um den Einflus der Temperatur zu eliminieren (Kompensation), giebt man dem Pendel eine derartige Konstruktion, daß sein Schwingungszentrum bei Temperaturänderung selbst unverändert bleibt. Ein solches Pendel heisst Kompensationspendel. In Fig. 200 ist ein oft gebrauchtes sogen. Rostpendel abgebildet: an der federnden Lamelle ist ein horizontaler Träger ab befestigt, an dessen Ende zwei Stahlstäbe R geschraubt sind. Diese sind unten an einem zweiten Träger fg befestigt, auf den zwei Messingstäbe T geschraubt sind. Ein dritter horizotaler Träger cd verbindet die Enden der Messingstäbe und trägt in der Mitte einen Stahlstab S, an welchem sich die Linse befindet. Nimmt



¹⁾ Journ. de phys. 1896, p. 429.

Chwolson, Physik. I.

die Temperatur zu, so senkt sich die Linse, da sich die drei parallelen Stahlstäbe verlängern und hebt sich zugleich durch Ausfrig. 201. dehnung der beiden Paare Messingstäbe. Der Koeffizient der thermischen Ausdehnung des Messings ist jedoch

dehnung der beiden Paare Messingstäbe. Der Koeffizient der thermischen Ausdehnung des Messings ist jedoch 1,74 mal größer als derjenige des Stahls. Giebt man den Stäben eine entsprechende Länge, so kann man es erreichen, daß das Schwingungszentrum fast vollkommen unbeweglich bleibt, folglich auch die Schwingungsdauer sich bei Änderung der Temperatur nicht ändert. Statt Stahl und Messing können Eisen und Zink genommen werden.

In Fig. 201 ist ein anderes Kompensationspendel abgebildet; dasselbe besteht aus einem Stabe RR, an welchem ein Glascylinder MM mit Quecksilber hängt. Die thermische Ausdehnung des Quecksilbers ist größer als diejenige des Glases, infolgedessen hebt sich das Niveau des Quecksilbers bei Temperatursteigerung und kompensiert auf diese Weise die Verlängerung des Stahlstabes.

Die Größe des Luftdruckes hat ebenfalls einen, wenn auch sehr geringen Einfluß auf die Schwingungsdauer des Pendels 1).

§ 2. Chronographen. Chronographen nennt man Apparate, welche die Zeitpunkte für gewisse Erscheinungen notieren (registrieren), und es somit ermöglichen, die Intervalle zwischen diesen Zeitpunkten zu bestimmen. Die Registrierung erfolgt gewöhnlich auf einem Papierstreifen, der sich der Länge nach vorwärts bewegt, etwa in der Art, wie beim Morseschen Telegraphenapparate - oder auf einem rotierenden und in der Richtung der Achse fortschreitenden Cylinder. Die Bewegung des Papierstreifens resp. der Cylindertrommel wird durch ein Uhrwerk bewirkt; bisweilen wird auch die Cylindertrommel mit der Hand gedreht. Die Zeichen auf dem Papierstreifen werden mit Hülfe einer Nadel, eines Bleistiftes oder einer Feder mit farbiger Tinte hervorgebracht, bisweilen auch durch einen Induktionsfunken, der von einer Spitze auf einen kleinen unter dem Papierstreifen befindlichen Metallstreifen überspringt und ein kleines Loch im Papierstreifen hinterläßt. Die Bewegung der Nadel u. s. w. bewirkt ein Elektromagnet.


Der Induktionsfunke wird hierbei durch plötzliches Öffnen des galvanischen Stromes, der auf den Elektromagneten wirkt, hervorgebracht. Das Schließen und Öffnen des Stromes wird entweder vom Beobachter

¹⁾ Vergl. Tisserand, Compt. rend. 122, 646, 1896.

selbst im entsprechenden Moment vorgenommen oder geschieht automatisch, indem beispielsweise eine abgeschossene Flinten- oder Kanonenkugel beim Verlassen des Geschützes den stromführenden Draht zerreißt.

Die in der Regel metallische Oberfische der Cylindertrommel schwärzt man mit einer dünnen Russschicht, nachdem sie zuvor mit Fett oder Vaselin eingerieben worden, oder bestreut sie mit Hexenmehl. Die Zeichen auf dieser Oberfische werden dann von einer Spitze oder einem elektrischen Funken hervorgebracht. Bisweilen überzieht man auch die Trommel mit einem Papierstreifen, auf welchem dann in der

weiter oben angegebenen Weise Zeichen erhalten werden; den Streifen kann man nachher abnehmen und aufbewahren. Hat die Trommel bloß eine rotierende Bewegung, so muss die Schreibvorrichtung sich parallel zur Trommelachse verschieben können, damit die Zeichen nicht an derselben Stelle a entstehen, wenn die Trommel einen vollen Umlauf gemacht hat. Ist die Schreibvorrichtung unbeweglich, so muss sich die Trommel auf einer Schraubenachse seitlich verschieben können, so dass die aufgezeichneten Linien oder Zeichen sich in einer schraubenförmigen Linie anordnen. Es giebt auch Chronographen, bei denen die Cylindertrommel unbeweglich ist und die Schreibvorrichtung sich um sie herumbewegt. Das Aufzeichnen mittels einer Spitze kann in verschiedener Weise geschehen:




1. Der Zeichenstift steht ein wenig von der Trommeloberfläche ab und berührt dieselbe nur in den zu markierenden Momenten auf einen Augen-


blick. Dann entstehen vereinzelte Punkte oder ganz kurze Striche, deren gegenseitiger Abstand als Mass des gesuchten Zeitintervalls dient. Läst man die Berührung während des gesuchten Zeitintervalls andauern, so entsteht ein längerer Strich, dessen Länge das Mass für das Intervall liefert.

- 2. Der Stift berührt die Trommel und entfernt sich dann von ihr in bestimmten Augenblicken oder im Laufe einer gewissen Zeit; hier dienen die Lücken in der Linie zur Bestimmung des gesuchten Zeitintervalls.
- 3. Der Stift berührt die Trommeloberfläche und wird in bestimmten Augenblicken oder während eines gewissen Zeitraumes zur Seite bewegt. Es entstehen in diesem Falle Linien in der Art von AB oder CD (Fig. 202); das gesuchte Zeitintervall wird durch die Länge von ab resp. cd bestimmt.

Hat man nach einer der obigen Methoden auf der Cylindertrommel des Chronographen Zeichen erhalten, welche ein bestimmtes Zeitintervall markieren, so muß man ferner bestimmen, welche Entfernung der Zeichen einer Sekunde entsprechen. Hierzu dienen die folgenden Methoden:

- 1. Es ist die Rotationsgeschwindigkeit der Trommel bekannt; ihr Grundflächenradius sei gleich R und die Zahl der Umdrehungen in einer Sekunde gleich n; in diesem Falle ist (wenn man die Neigung der Schraubenlinie unbeachtet läfst) die einer Sekunde entsprechende Länge gleich $2\pi nR$.
- 2. Man hat eine Uhr mit Sekundenpendel, welche bei jeder Schwingung des letzteren einen elektrischen Strom für einen Moment schließt oder öffnet; dieser Strom wirkt auf einen zweiten Zeichenstift, der sich neben dem ersten befindet und auf dem Papierstreifen resp. der Trommel nach einer der vorherbeschriebenen Methoden die um je eine Sekunde voneinander abstehenden Zeitpunkte markiert. In Fig. 202 (a. v. S.) entsprechen die vier Striche zwischen E und F den einzelnen Sekunden, die Striche e und f dagegen den gesuchten Zeitpunkten, die, wie man sieht, um 2.7 0.2 = 2.5 Sekunden voneinander abstehen.
- 3. Auf einem rotierenden Cylinder wird durch einen an der Zinke einer Stimmgabel mit bekannter Schwingungszahl befestigten Stift eine Wellenlinie aufgezeichnet. In Fig. 203 ist der Cylinder nebst Schraubenachse und Stimmgabel K abgebildet, der Zeichenstift






ist hier nicht sichtbar. Versetzt man den Cylinder in Drehung, so zeichnet der Stift, falls der Cylinder keine fortschreitende Bewegung besitzt, eine wellenförmige Kurve, wie sie in Fig. 204 dargestellt ist. Rückt dagegen der Cylinder auf seiner Achse weiter, so umgiebt die Wellenlinie den Cylinder schraubenförmig, wie in Fig. 205. Es ist von Nutzen, bevor die Wellenlinie entstanden ist und auch nachher den Cylinder in Drehung zu versetzen, während die Stimmgabel in Ruhe ist; dann entsteht eine Schraubenlinie, welche die Wellenlinie in zwei symmetrische Hälften teilt.

Um die Stimmgabel K zum Tonen zu bringen, bringt man sie zwischen zwei Elektromagnete M und M', durch deren Bewickelung man, falls n die Schwingungszahl der Stimmgabel ist, n kurzdauernde Ströme in der Sekunde sendet. Hierzu dient die Unterbrecherstimmgabel, die in Fig. 206 dargestellt ist und ebenfalls die Schwingungszahl n hat. An den Zinken der letzteren sind zwei Stifte K und () befestigt, von denen K in das Quecksilber des darunter befindlichen Gefäßes taucht, während sich O ein wenig oberhalb des Quecksilbers im rechten Die Anordnung der Elektromagnete und Draht-Gefälse befindet. leitungen ist aus der Figur ersichtlich. In der durch eine punktierte Linie angedeuteten Nebenleitung befinden sich die Elektromagnete der Stimmgabel K (Fig. 203). Ist der Strom des Elementes E geschlossen, so zirkuliert derselbe in der Richtung der Pfeile und die Elektromagnete ziehen die Zinken der Stimmgabel an. Hierbei hebt sich K aus dem Quecksilber und taucht O in dasselbe ein, so dass die Hauptleitung geöffnet, die Nebenleitung geschlossen wird. Der Strom geht

nun zur Schreibvorrichtung (Fig. 203). Infolge der Unterbrechung der Hauptleitung verlieren die Elektromagnete M und M' ihren Magnetismus, die Zinken der Stimmgabel kehren in die Lage zurück, welche in der Figur skizziert ist, K taucht wieder in



das Quecksilber ein, während O dasselbe verläßt. Nun wird wiederum die Hauptleitung geschlossen, die Nebenleitung geöffnet, die Elektromagnete ziehen wiederum die Zinken der Stimmgabel an u. s. w. Auf diese Weise beginnt die Unterbrecherstimmgabel (Fig. 206) zu tönen, macht n Schwingungen pro Sekunde, schließt die Nebenleitung n mal in der Sekunde und versetzt die Schreibstimmgabel K (Fig. 203) in ebenfalls n Schwingungen pro Sekunde.


Die Chronographen sind von großer Bedeutung bei verschiedenartigen physiologischen Arbeiten 1).

In Fig. 207 (a. f. S.) ist ein neuerer Chronograph der Société Genévoise abgebildet. Links befindet sich das Uhrwerk, welches den Cylinder nur in gleichförmige Drehung versetzt, während der vorn sichtbare Schreibapparat durch die gleichzeitige Drehung der horizontalen langen Schraube in gleichförmige Bewegung parallel der Achse des Cylinders versetzt wird.

¹⁾ Vergl. Frederick u. Noël, Grundlagen der Physiol. des Menschen.

Zur Messung äußerst kleiner Zeitintervalle dienen verschiedene Methoden, von denen wir einige später in Band II und IV betrachten werden. H. Abraham und J. Lemoine 1) haben in letzter Zeit eine





Methode angegeben, welche es ermöglicht, Zeitintervalle von der Größenordnung 10⁻⁸ bis 10⁻⁹ Sekunden zu messen und zwar durch Bestimmung derjenigen Strecke, welche während dieser Zeit vom Lichte zurückgelegt wird.

 \S 3. Bestimmung der Schwingungsdauer eines Pendels. Wir hatten für die Schwingungsdauer T eines physischen Pendels die Formel

$$T = \pi \sqrt{\frac{K}{Pa}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (1)$$

gefunden, vergl. (42) S. 253, wo K das Trägheitsmoment des Pendels in Bezug auf seine Drehungsachse, P sein Gewicht, a die Entfernung des Schwerpunktes von der Drehungsachse und α der Ausschlagswinkel war, um den sich das Pendel aus seiner vertikalen Lage entfernt. Für unendlich kleine Schwingungen hatten wir

gefunden, so dass

$$T = T_0 \left(1 + \frac{1}{4} sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

wurde.

¹⁾ Ann. chim. phys. [7] 20, 264, 1900.

Unsere Aufgabe besteht darin, die Größe T_0 zu finden. Sind die Schwingungen sehr klein, so kann man annehmen, die beobachtete Schwingungsdauer T sei gleich T_0 . Um die Schwingungsdauer des Pendels zu bestimmen, registriert man nach einer der im § 2 beschriebenen Methoden die Momente, in welchen das Pendel durch seine Gleichgewichtslage hindurchgeht. Am bequemsten ist es, wenn man zunächst den Zeitpunkt fixiert, wo das Pendel zum erstenmal durch seine Gleichgewichtslage geht; dies ist dann der Ausgangspunkt der Zählung. Hierauf notiert man den Moment des nten, etwa 50 ten oder 100 ten Durchganges durch die Gleichgewichtslage. Sei das Zeitintervall vom nullten bis zum nten Durchgange gleich τ_n , so ist für sehr kleine Schwingungen

Der größeren Genauigkeit halber bedienen wir uns jedoch der Formel (3) und berücksichtigen dabei den Umstand, daß die Pendelschwingungen gedämpfte Schwingungen darstellen (S. 156), deren Amplitude in geometrischer Progression abnimmt. Anstatt α kann man das arithmetische Mittel aus der Anfangsamplitude α_1 und Endamplitude α_n wählen; dann ist

$$T = \frac{\tau_n}{n} = T_0 \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha_1 + \alpha_n}{4} \right)$$

oder

$$T_0 = \frac{\tau_n}{n} \left(1 - \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha_1 + \alpha_n}{4} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Die genauere Formel hat folgende Form

$$T_0 = \frac{\tau_n}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\sin(\alpha_1 + \alpha_n)\sin(\alpha_1 - \alpha_n)}{32 \lg \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_n}}} \cdot \cdot \cdot (6)$$

wo das Zeichen lg den natürlichen Logarithmus bedeuten soll.

Die Größe des Ausschlages kann man dadurch bestimmen, daßs man z. B. eine horizontale Skala hinter dem unteren Pendelende parallel zur Schwingungsebene anbringt.

§ 4. Das Trägheitsmoment eines Pendels. Das Trägheitsmoment K eines Pendels kann man nur in seltenen Fällen durch Rechnung finden, wenn man nämlich die Gestalt und die Dimensionen des Pendels kennt und eine der auf S. 101—103 gegebenen Formeln anwendet. Ist M die Masse des Pendels, so stellt sich K im allgemeinen in der Form $M \varrho^2$ dar; setzt man diesen Ausdruck für K und P = Mg

in (2) ein, so ergiebt sich

$$T_0 = \pi \frac{\varrho}{\sqrt{ga}} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (7)$$

Nehmen wir z. B. an, das Pendel bestehe aus einem überaus dünnen Faden, dessen Masse vernachlässigt werden kann, und einer massiven Kugel vom Radius R. Bezeichnet man mit l die Entfernung des Aufhängepunktes vom Kugelmittelpunkte, so erhält man nach Formel (39) auf Seite 103 und Formel (3) auf Seite 241

$$K=rac{2}{5}~MR^2+Ml^2$$
 und hieraus $arrho=\sqrt{l^2+rac{2}{5}~R^2}$.

Nimmt man an, der Schwerpunkt des Pendels befinde sich im Kugelmittelpunkte, so erhält man a=l. Die Formel (7) giebt in diesem Falle

$$T_0 = \pi \sqrt{\frac{l + \frac{2R^2}{5l}}{g}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Zur experimentellen Bestimmung der Größe K verfährt man folgendermaßen. Man bestimmt zunächst die Schwingungsdauer T_0 des Pendels, d. h. die Größe

$$T_0 = \pi \sqrt{\frac{K}{Pa}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Hierauf bringt man am Pendel ein Übergewicht an (das auch aus mehreren einzelnen Teilen bestehen kann), dessen Schwerpunkt mit der Drehungsachse zusammenfällt und dessen auf diese Achse bezogenes Trägheitsmoment K_1 bekannt ist. Es kann als ein derartiges Übergewicht z. B. ein flacher Ring dienen, dessen Mittelpunkt auf der Drehungsachse liegt und dessen Seiten der Schwingungsebene parallel sind, vergl. Formel (36) auf Seite 101. Man erhält die neue Schwingungsdauer T_1 , wenn man in Formel (9) $K+K_1$ an Stelle von K und $(P+P_1)$ a' an Stelle von Pa einsetzt, wobei P_1 das Gewicht des hinzugekommenen Übergewichtes, a' den Abstand des neuen Pendelschwerpunktes von der Drehungsachse bedeutet. Formel (27) giebt indessen, da der Schwerpunkt des Übergewichtes in der Drehungsachse liegt, $(P+P_1)$ a' $= Pa + P_1$. 0. Danach erhält man

$$T_1 \doteq \pi \sqrt{\frac{K + K_1}{Pa}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

die Formeln (9) und (10) ergeben

$$\frac{T_1^2}{T_0^2} = \frac{K + K_1}{K} = 1 + \frac{K_1}{K}; \quad \frac{K_1}{K} = \frac{T_1^2 - T_0^2}{T_0^2}$$

und hieraus ergiebt sich

$$K = K_1 \frac{T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

§ 5. Vergleichung der Schwingungsdauer zweier Pendel; Methode der Koincidenzen. Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß die Schwingungsdauer T eines von zwei Pendeln bekannt ist und daß sich die Schwingungsdauer T_1 des anderen nur wenig von T unterscheidet. Man hängt die beiden Pendel so auf, daß ihre Schwingungen in zu einander parallelen Ebenen erfolgen. Diese Schwingungen beobachtet man mit Hülfe eines Fernrohres, dessen Achse senkrecht zur Schwingungsebene ist und durch die Gleichgewichtslage der Pendel hindurchführt.

Nehmen wir an, beide Pendel gingen in irgend einem Augenblicke gleichzeitig und in derselben Richtung durch ihre Gleichgewichtslagen. Ist dann T_1 nicht gleich T, so werden sich die Pendel darauf wieder voneinander entfernen; man hat nun darauf zu achten, welches von ihnen schneller schwingt. Nach einiger Zeit, wenn das eine Pendel n' Schwingungen vollführt hat, gehen sie wieder beide gleichzeitig durch die Mitte, der sie sich von entgegengesetzten Seiten her nähern. In diesem Augenblicke hat das andere Pendel n'+1 oder n'-1 Schwingungen vollführt. Diese Begegnung der Pendel läßst sich nicht bequem beobachten, man bestimmt daher diejenige Zahl n von Schwingungen, welche das erste Pendel bis zu dem Augenblicke vollführt, wo beide Pendel wiederum gleichzeitig, d. h. in derselben Richtung durch die Gleichgewichtslage gehen. In diesem Augenblicke hat das zweite Pendel n+2 oder n-2 Schwingungen ausgeführt. Die Relation n $T = (n \pm 2)$ T_1 liefert das gesuchte Verhältnis

$$\frac{T_1}{T} = \frac{n}{n+2} \cdot (12)$$

Die Genauigkeit der Bestimmung erhöht sich, wenn man bis zur m ten Koincidenz wartet und die entsprechende Zahl N der Schwingungen des ersten Pendels zählt; in diesem Moment beendet das zweite Pendel seine $(N \pm 2 m)$ te Schwingung und es ist

$$\frac{T_1}{T} = \frac{N}{N \pm 2m} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$


Ist das erste Pendel ein Sekundenpendel (T=1), so erhält man für die Schwingungsdauer T_1 des zweiten Pendels aus (12) resp. (13)

$$T_1 = \frac{n}{n+2}$$
 Sekunden, resp. $T_1 = \frac{N}{N+2}$ Sekunden . . (14)

Es giebt verschiedenerlei Vorkehrungen, die einem die Beobachtung der Koincidenzen, d. h. des gleichzeitigen Durchganges beider Pendel durch die Gleichgewichtslage, erleichtern; dieselben hängen von der Form der Pendel ab und es soll davon im § 3 des folgenden Kapitels (auf S. 386) die Rede sein.

§ 6. Lippmanns stroboskopische Methode zum Vergleichen der Schwingungsdauer zweier Pendel¹). Fig. 208 giebt ein schematisches Bild von der Anordnung der Apparate. Pund P sind zwei Pendel, deren Schwingungsdauer nur wenig voneinander verschieden sind; sie schwingen in Ebenen, welche durch S und S gehen. An ihnen sind zwei Spiegelchen m und m' angebracht, deren Oberflächen senkrecht zu den Schwingungsebenen sind. In A befindet sich ein heller horizontaler Spalt. Die von A ausgehenden Strahlen werden von m reflektiert und liefern nach Durchgang durch die Linse L ein Bild des ersten Spaltes an der Stelle, wo sich der horizontale Spalt der Platte F befindet. Von hier gehen die Strahlen nach m' und werden ins Fernrohr L geworfen, mit dem der Spalt F beobachtet wird





Im Okulare des Fernrohres befindet sich eine vertikale, mikrometrische Skala (vergl. S. 305). Befinden sich beide Pendel in Ruhe, so erscheint im Fernrohr in der Mitte der Skala eine helle, horizontale Linie. Schwingt P' allein, so erscheint eine helle Linie, die auf- und abwärts schwingt; ist nur P in Schwingung, so leuchtet in der Skalenmitte eine Linie in den Momenten auf, wo das Pendel P durch seine Gleichgewichtslage geht, weil nur dann das Bild des Spaltes A auf den Spalt F fällt. Bei jeder vollen Doppelschwingung von P geschieht dies zweimal. Befinden sich endlich beide Pendel in Bewegung und ist ihre Schwingungsdauer die gleiche, so erscheinen abwechselnd zwei helle Linien, wenn P die Gleichgewichtslage passiert; sie liegen symmetrisch ober- und unterhalb der Skalenmitte, entsprechend der zufälligen Phasendifferenz der Pendelschwingungen. Ist ihre Schwin-

¹⁾ Journ. de phys. (2) 6, 266, 1887.

gungsdauer nicht genau die gleiche, so ändert sich die Lage dieser beiden Linien allmählich und tritt ein Moment ein, wo sie beide in der Skalenmitte zusammentreffen. In diesem Moment "koincidieren" die Schwingungen, d. h. gehen beide Pendel gleichzeitig durch die Gleichgewichtslage. Man hat nun die Zahl n der Linien, welche bis zur nächsten Koincidenz auftreten, zu zählen; es ist dann die Dauer von n Schwingungen des Pendels P gleich der Dauer von $n \pm 1$ Schwingungen des Pendels P'.

Im Jahre 1897 hat Lippmann¹) zwei weitere Methoden zum Vergleichen der Schwingungsdauer für Pendel in Vorschlag gebracht, falls diese Zeiträume wenig voneinander differieren.

Achtes Kapitel.

Messung der Intensität der Schwerkraft.


§ 1. Richtung der Schwerkraft. Das Gesetz der allgemeinen Anziehung lehrt, dass man die Schwerkraft an einem gegebenen Punkte als Resultante aller der Anziehungskräfte ansehen kann, die von allen Teilen der Erdkugel ausgehen. Infolge der Erdrotation tritt eine Zentrifugalkraft auf, durch diese wird die Richtung der auf die Körper an der Erdoberfläche wirkenden Kraft ein wenig geneigt. Diese Neigung ist für die Pole und den Äquator gleich Null und beträgt 11'30" für 45° Breite. Die Richtung der Resultante aus Schwerkraft und Zentrifugalkraft heist die vertikale; sie wird durch die Richtung eines unbeweglichen, am einen Ende befestigten Fadens bestimmt, an dessen anderem Ende ein Gewicht angebracht ist; ebenso kann man sie als die Senkrechte zur Horizontalebene definieren, wo dann letztere mit Hülfe der Libelle bestimmt wird.

Die Richtung der Vertikallinie hat man bis in die letzte Zeit hinein für unveränderlich gehalten und auf sie die Lage anderer Linien bezogen.

Der hohe Genauigkeitsgrad, mit welchem man heutzutage Winkelmessungen ausführen kann, hat zur Entdeckung der Breiteschwankungen geführt, d. h. zu der Entdeckung oscillatorischer Bewegungen der Erdachse innerhalb der Erde selbst. Man hat sich infolgedessen auch neuerdings wieder der Frage zugewandt, ob die Richtung der Vertikalen und mithin die Lage des Horizontes wirklich für jeden Erdort konstant

¹⁾ Compt. rend. 124, 125.

sind. Zuerst hat sich mit dieser Frage Zöllner (1871) beschäftigt, der hierzu ein besonderes Instrument — ein Horizontalpendel — konstruiert hat, mit dessen Hülfe man die kleinsten Schwankungen der Vertikallinie wahrnehmen kann. Ähnliche Apparate sind schon früher von Hengler (1832) und Perrot (1862) konstruiert worden. Im Jahre 1894 ist eine umfangreiche Arbeit von Rebeur-Paschwitz erschienen, enthaltend die Untersuchungen, welche mit dem Horizontalpendel in Wilhelmshaven, Potsdam und Puerto Orotawa (auf der Insel Teneriffa) ausgeführt worden sind. Die sehr einfache Konstruktion des Horizontalpendels ersieht man aus der schematischen Fig. 209. An der vertikalen Achse AB ist das aus drei leichten Röhrchen a, b, c



bestehende Dreieck EDC angebracht; die Befestigung ist eine derartige, daß sich das Dreieck, ohne bedeutende Reibung zu erfahren, um die Achse AB bewegen kann. Fällt diese Achse mit der Vertikalen zusammen, so befindet sich das Pendel DCE im indifferenten Gleichgewichte; schließt sie jedoch mit der Vertikalen einen, wenn auch

noch so kleinen Winkel ein, so nimmt das Pendel eine bestimmte Gleichgewichtsstellung an, wobei sein Schwerpunkt in einer durch die Drehungsachse und die Vertikallinie gehenden Ebene zu liegen kommt. Die geringsten seitlichen Schwankungen der vertikalen Richtung führen zu Änderungen der Gleichgewichtslage des Pendels, welche dann nach der Spiegelablenkungsmethode unter Benutzung des in C angebrachten Spiegelchens beobachtet werden können. Auf diese Weise lassen sich Verschiebungen der Vertikallinie um 0.001" wahrnehmen. Man kann zum gleichen Zwecke auch einen selbstregistrierenden Apparat verwenden, dessen Einrichtung darauf beruht, dass ein vom Spiegel C reflektierter Lichtstrahl auf die Oberfläche eines horizontalen Cylinders fällt, der mit lichtempfindlichem Papier bezogen ist und langsam um seine Achse rotiert.

Derartige Pendel sind u. a. von E. Kortazzi in Nikolajew und Lewitzki in Charkow und Jurjew (Dorpat) aufgestellt worden. Die Beobachtungen mit dem Horizontalpendel haben gelehrt, daß Schwankungen der Vertikallinie in der That vorhanden sind und nicht selten größer werden als die bei Winkelmessungen möglichen Beobachtungsfehler. Man muß sie daher für genaue astronomische Beobachtungen mit in Rechnung bringen. Man hat periodische, jährliche und tägliche Schwankungen beobachtet, die von der Wirkung der Sonnenstrahlung

auf die Erdrinde herrühren, und ebenso halbtägige Schwankungen, die vom Monde hervorgerufen werden. Sehr wichtig ist es, daß das Horizontalpendel äußerst empfindlich gegen "seismische Stürme" und auch gegen vereinzelt auftretende Erdbebenstölse ist. Erdbeben in Zentralasien, Japan und Südamerika senden danach seismische Wellen aus, die von den Horizontalpendeln in Europa noch registriert werden. Verlaufe eines Jahres (vom 4. August 1893 bis zum 4. August 1894) sind in Charkow nicht weniger als 124 Erdbeben verzeichnet worden; am 12. Juni 1897 wurde in Juriew (Dorpat) eine relativ starke seismische Bewegung registriert, deren Entstehungsherd sich in Indien befand. O. Hecker, der sich sehr viel mit dem Horizontalpendel beschäftigt hat, fand (1899), dass die von Winden hervorgerufenen horizontalen Bewegungen viel tiefer in das Erdinnere eindringen, als man es vermuten könnte.


 \S 2. Bestimmung von g mit Hülfe der Atwoodschen Fallmaschine und anderer Apparate, die zur Untersuchung des freien Falles der Körper dienen. Die Konstruktion der Atwood-


schen Fallmaschine und die Art, wie man sich ihrer dazu bedient, um die Gesetze des freien Falles der Körper zu prüfen $\left(v=g\,t\,\,\mathrm{und}\,\,s=\frac{1}{2}\,g\,t^2\right)$

und ebenso das Grundgesetz der Bewegung (dass Beschleunigungen direkt proportional den Kräften und indirekt proportional den Massen sind) darzuthun, ist aus der Elementarphysik bekannt. An dieser Stelle soll gezeigt werden, wie man den genauen Ausdruck für diejenige Beschleunigung g' ableitet, welche die Gewichte der Fallmaschine erlangen. In der Elementarphysik wird nachstehende Formel hergeleitet

$$g' = \frac{p}{2P+p}g \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

wo p das Gewicht der Überbelastung ist (vergl. Fig. 210), P das Gewicht jeder der beiden Be-





vorrichtung bestimmt, aus der Formel $s=\frac{1}{2}\,g't^2$ zu finden; es ist nämlich

Die Formel (1) ist ungenau, da man sie, ohne auf folgende drei verschiedene Umstände zu achten, abgeleitet hat:

- 1. Das Rad erfährt bei seiner Rotation eine gewisse Reibung, die man, wie wir sehen werden, wie eine Kraft f, welche die Bewegung hemmt, behandeln kann, so daß also die Bewegung nicht durch das Gewicht p, sondern durch die geringere Kraft p-f bewirkt wird.
- 2. Die bewegende Kraft p-f versetzt nicht nur die Masse 2 M+m, wo $M=\frac{P}{g}$ und $m=\frac{p}{g}$ ist, sondern auch die Masse μ der Schnur in Bewegung, deren Gewicht wir mit $\pi=\mu g$ bezeichnen wollen.
- 3. Dieselbe Kraft p-f versetzt ferner auch das Rad in beschleunigte Drehung; es möge Q das Gewicht desselben, K das Trägheitsmoment in Bezug auf seine Drehungsachse sein. Wäre das Rad massiv, so hätte man $Kg=\frac{1}{2}~Q~R^2$, vergl. (37) S. 101; könnte man dagegen annehmen, daß die ganze Masse des Rades auf dessen Umfang verteilt sei, so wäre $Kg=QR^2$. Der wahre Wert von Kg liegt zwischen diesen beiden Werten und wir können

$$Kg = \alpha Q R^2$$
 setzen, wo $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ ist . . . (3)

Um den genauen Ausdruck für g' herzuleiten, wollen wir uns des Satzes von der Wucht bedienen (S. 112). Sei für einen gegebenen Augenblick v die Geschwindigkeit der Gewichte nebst Schnur, ω die Winkelgeschwindigkeit des Rades; offenbar ist $\omega R = v$, da die Peripheriepunkte des Rades dieselbe Geschwindigkeit wie die Schnur haben müssen. Die Wucht J des ganzen bewegten Systems ist — vergl. (1) S. 103 und (3) S. 104

$$J = \frac{1}{2} (2 M + m + \mu) v^2 + \frac{1}{2} K \omega^2;$$

da $\omega R = v$ ist, so erhält man

Diese Wucht muß gleich der Arbeit (p-f)s sein, wo s der durchlaufene Weg ist. Setzen wir v=g't und $s=\frac{1}{2}g't^2$ ein, so erhalten wir

$$\left(2M + m + \mu + \frac{K}{R^2}\right)g' = p - f$$
. (5)

Wir multiplizieren beide Seiten mit g und setzen $Kg = \alpha Q R^2$, vergl. (3); auf diese Weise wird

$$(2P + p + \pi + \alpha Q) g' = (p-f)g$$
 . . . (6)

und hieraus folgt

$$g' = \frac{p - f}{2P + \nu + \pi + \alpha Q} g \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

Hier ist f die Kraft der Reibung, π das Gewicht der Schnur, Q das Gewicht der Rolle und α ein Bruch, dessen Wert zwischen $^{1}/_{2}$ und 1 liegt. Vernachlässigt man f, π und α Q, so erhält man Formel (1); alle unsere drei Korrektionen wirken auf g' im selben Sinne ein. Um f zu bestimmen, hat man ein Übergewicht p_{0} von solcher Größe zu finden, daß sich das ganze System, nachdem es einen Anstoß erhalten, gleichförmig weiterbewegt, also Wegstrecken durchläuft, welche der Zeit proportional sind; die Beschleunigung ist dann gleich Null und daher $f = p_{0}$. Die Größe π wird durch unmittelbare Wägung gefunden. Die Korrektion α Q wird durch Rechnung gefunden, nachdem man die Beschleunigungen g_{1} und g_{2} bei verschiedenen Belastungen P_{1} , P_{1} und P_{2} , P_{2} nach Formel (2) gefunden hat. Aus Formel (7) folgt

$$g_1:g_2=\frac{p_1-f_1}{2P_1+p_1+\pi}+\frac{p_2-f_2}{\alpha Q}:\frac{p_2-f_2}{2P_2+p_2+\pi+\alpha Q}$$
(8)

Aus dieser Proportion, in der alle anderen Größen bekannt sind, kann man α Q finden. Sind f, π und α Q gefunden, so erhält man mit Hülfe des durch Beobachtung gefundenen g' das gesuchte g nach Formel (7)

$$g = \frac{2P + p + \pi + \alpha Q}{p - f} g' \dots \dots (9)$$

Von anderen Apparaten, die ebenfalls zum Studium der Fallgesetze dienen und ebenso zur Bestimmung des Zahlenwertes der Beschleunigung g benutzt werden können, seien noch die folgenden erwähnt:


I. Die schiefe Ebene. Läst man einen verhältnismäsig schweren Wagen auf Schienen von einer schiefen Ebene herabgleiten, so dass die Reibung nach Möglichkeit vermindert wird, so wird die Beschleunigung g' der Bewegung auf dieser Ebene mit hinreichender Genauigkeit durch die Formel

$$g' = \frac{h}{l}g = g \sin \alpha \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (10)$$

gefunden, wo h die Höhe, l die Länge und α der Winkel der schiefen Ebene mit dem Horizont ist. Bestimmt man g' nach Formel (2), so findet man danach g.


II. Die Morinsche Fallmaschine. Dieselbe besteht aus einem vertikalen Cylinder A (Fig. 211), der mit Papier überzogen ist. Mittelst des Gewichts S kann man den Cylinder in Rotation versetzen, die gleichförmig wird, sobald S etwa zwei Drittel seines Wegs zurückgelegt hat, da der Windfang PP' bei schneller Rotation wie eine Bremsvorrichtung wirkt. Neben dem Cylinder befindet sich das mit einem Zeichenstift c versehene Gewicht J, welches während des Fallens an zwei vertikal ausgespannten Drähten M und M' herabgleitet. Sobald die Rotation

Fig. 211.



des Cylinders gleichförmig geworden ist, läst man das Gewicht J fallen, wobei dann der Zeichenstift auf der Papierfläche eine gewisse Kurve verzeichnet. Hat man den Cylinder zum Stillstand gebracht, so nimmt man das Papier herunter und untersucht die entstandene Kurve; sie hat die in Fig. 212 dargestellte Form. Man zieht nun durch den Anfangspunkt o der Kurve

Fig. 212.



eine horizontale und eine vertikale Gerade, welche als Abscissen- und Ordinatenachse zu gelten haben und sieht leicht ein, daß die Abscissen die Fallzeiten t darstellen, da sie den Winkeln proportional sind, um welche sich der Cylinder während des Fallens von J gedreht hat. Die Ordinaten stellen die durchlaufenen Fallräume s dar. Es ist mithin leicht, das Gesetz der Fallstrecken zu prüfen: man findet, daß die Ordinaten AB den Quadraten der Abscissen OA proportional sind. Die Gleichung der Kurve ist also von der Form $s = pt^2$, d. h. ist eine Parabelgleichung. Ist die Rotationsgeschwindigkeit des Cylinders bekannt, so fällt es nicht schwer, den Wert der Abscisse OA

in Sekunden, d. h. also t zu finden und dann erhält man aus $p = \frac{1}{2} g$ die gesuchte Beschleunigung g.


Man kann mit demselben Apparate auch das Gesetz der Geschwindigkeiten prüfen. Zu diesem Zwecke zieht man durch B die Tangente B C zur Parabel; sei $\angle B$ C A = α . Aus den Flementen der Differentialrechnung ist bekannt, daß

$$tg \alpha = \frac{ds}{dt} = v$$
 ist.

Auf diese Weise können wir also den Zahlenwert der Geschwindigkeit v bestimmen und uns davon überzeugen, daß v den Abscissen t proportional ist. Bestimmt man für ein und dieselbe Abscisse OA die Größen s=AB und $v=tg\alpha$, so erhält man den Zahlenwert der Beschleunigung aus der Formel $g=\frac{v^2}{2s}$. Als Zeiteinheit dient hierbei diejenige Zeit, die auf der t-Achse durch die Länge, nach der wir die Ordinaten s messen, dargestellt ist (nur unter dieser Bedingung ist $tg\alpha$ dem Differentialquotienten $\frac{ds}{dt}$ gleich).

III. Aus der großen Zahl sonstiger hierhergehöriger Apparate sei nur noch auf einen hingewiesen. Den Hauptbestandteil desselben bildet eine Stimmgabel, die an einer der Zinken einen horizontalen

Schreibstift trägt. Die Stimmgabel ist zum dauernden Tönen gebracht (vergl. S. 373) und derartig befestigt, dass die Vibrationen des Stifts in einer horizontalen Ebene erfolgen. Der Schreibstift drückt gegen die Oberfläche einer vertikalen Tafel (Fig. 213), welche parallel zur Linie, in welcher die Zinken schwingen, befestigt ist. Man lässt nun obige Tafel frei fallen, während der Schreibstift auf ihrer Oberfläche eine Wellenlinie verzeichnet. Jede Welle entspricht dem gleichen Zeitintervall T, welches die Schwingungsdauer der Stimmgabel ist. Zieht man horizontale Linien durch jede dritte Welle, so erhält man die Fallstrecken s, welche die Tafel in gleichen Zeiträumen durchlaufen hat. aus der Figur hervorgeht, sind diese Fallstrecken den Quadraten der Fallzeiten proportional. Kennt man die Schwingungszahl der Stimmgabel, so kann man die Zeit t in Sekunden und nach Formel $g = 2s:t^2$ die Beschleunigung g finden.



§ 3. Bestimmung von g nach Borda durch Messung der Chwolson, Physik. I.

Digitized by Google

Schwingungsdauer eines Pendels. Die Schwingungsdauer eines Pendels, das seiner Konstruktion nach dem mathematischen Pendel nahekommt, wird nach der Methode der Koincidenzen (Kapitel VII. § 5, S. 377) durch Vergleichung mit einem Sekundenpendel bestimmt. Fig. 214 stellt den Apparat in der Form dar, in welcher er jetzt meist

Fig. 214.



gebraucht wird. An der Wand des Gehäuses ist die Uhr mit dem Sekundenpendel sichtbar; davor befindet sich die an einem dünnen Stabe befestigte Kugel; der Stab schwingt um eine der Kanten eines dreiseitigen Prismas. Die Schwingungsdauer dieses Pendels wird, wie gesagt, nach der Methode der Koincidenzen bestimmt. Um diese Koincidenzen leichter wahrnehmen zu können, ist am Sekundenpendel ein Papierblatt, das einen vertikalen Indexstrich trägt, angebracht. Ein Fernrohr mit mäßiger Vergrößerung wird derart horizontal gerichtet, daß seine verlängerte Achse den Stab des vorderen Pendels und jenen vertikalen Index trifft, wenn beide Pendel sich in der Gleichgewichtslage befinden. Auf diese Weise ist es leicht, den Moment zu beobachten, wo der Stab den Index

gerade überdeckt und dabei durch die Mitte des Gesichtsfeldes im Fernrohr hindurchgeht.

Für eine sehr kleine Schwingungsdauer T_0 des Pendels, das aus einem dünnen Draht und einer Kugel besteht, hatten wir bereits Formel (8) auf S. 376 abgeleitet; setzt man sie in (3) auf S. 374 ein, so erhält man für die Schwingungsdauer T die Formel

$$T = \pi \sqrt{\frac{l + \frac{2R^2}{5l}}{q}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{2}\right) \dots (11)$$

wo l die Entfernung des Kugelzentrums von der Schwingungsachse, R der Kugelradius und α der mittlere Ausschlagswinkel ist. Man erhält hieraus

$$g = \frac{\pi^2}{T^2} \left(l + \frac{2R^2}{5l} \right) \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right)^2 .$$
 (12)

Da alle Größen in diesem Ausdruck bekannt sind, kann er zur Be-

stimmung von g dienen. Die Länge (l-R) des Stabes (Drahtes) wird mit Hülfe des Kathetometers gefunden.

Man muss jedoch an Formel (12) noch einige Korrektionen anbringen.

1. Wir hatten die Beschleunigung g bestimmt, mit welcher die Kugel unseres Pendels frei fallen würde; diese Bestimmung war im lufterfüllten Raum ausgeführt worden, wo die Kugel einen gewissen Gewichtsverlust erleidet (vergl. S. 348). Bedeutet P das wahre Gewicht der Kugel (im Vakuum), p den Gewichtsverlust, so wird die Beschleunigung g durch die Kraft P-p hervorgerufen. Bezeichnet man sonach mit G die Beschleunigung für den freien Fall im Vakuum, so hat man offenbar G:g=P:(P-p). Ist D die Dichte der Kugel, d die Dichte der Luft während der Beobachtung, so ist P:p=D:d, folglich

$$G = g \frac{D}{D-d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Besteht die Kugel aus Platin, so ist D=21, während d=0.0013 ist.

- 2. Der Luftwiderstand hat auf die Bewegung des Pendels einen sehr geringen Einfluß, er ändert die Schwingungsdauer um weniger als $\frac{3}{10^3}$ derselben.
- 3. Die Luft wird von der Kugel gewissermaßen mitgenommen und bewegt sich daher zugleich mit ihr. Poisson hat gezeigt, daßs man, um eine entsprechende Korrektion anzubringen, die Größe d in (13) mit $\frac{3}{2}$ zu multiplizieren hat; es ist also

$$G = g - \frac{1}{1 - \frac{3}{2} \frac{d}{D}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

- 4. Auch die Reibung der Luft (Vierter Abschnitt, Kapitel V, § 12) hat einigen Einfluß; Stokes hat die Größe der entsprechenden Korrektion abgeleitet.
- 5. Während das Pendel schwingt, bleibt das Stativ nicht völlig in Ruhe; hieraus folgt, daß nicht die ganze Arbeit der Schwerkraft dazu verbraucht wird, das Pendel in Bewegung zu setzen. Dies hatten wir aber bei Herleitung der Formel (41) auf S. 253 angenommen. Eine Formel für die entsprechende Korrektion ist von Peirce hergeleitet worden.

Eine scharfsinnige Methode zur schnellen und genauen Bestimmung von g stammt von Brillouin (1897).


 \S 4. Bestimmung von g nach Kater mit Hülfe des Reversionspendels. Wir sahen (auf S. 251), dass die Entfernung l

des Schwingungsmittelpunktes eines Pendels von seiner Schwingungsachse gleich der Länge eines mathematischen Pendels ist, das dieselbe Schwingungsdauer T hat. Kennt man T und l, so findet man aus Formel (31), S. 250

$$g = \frac{\pi^2 l}{T^2} \cdot (15)$$

Um l zu bestimmen, rufen wir uns den Satz ins Gedächtnis, welcher von der Zusammengehörigkeit des Schwingungszentrums und Fig. 215. Aufhängepunkts handelte (vergl. S. 252). Kehrt man näm-


Aufhängepunkts handelte (vergl. S. 252). Kehrt man nämlich das Pendel um und führt die Schwingungsachse durch das frühere Schwingungszentrum, so ändert sich die Schwingungsdauer nicht. Hieraus folgt, daß bei einem Pendel der Abstand der beiden Schwingungsachsen, d. h. der einander zugekehrten Prismenkanten, die Größe l der Formel (15) darstellt, wenn das Pendel die gleiche Schwingungsdauer T hat, einerlei um welche der Achsen es schwingt. Auf diesem Prinzip beruht das Reversionspendel von



Kater. Dasselbe hat folgende einfache Gestalt: ein Stab (Fig. 215) ist mit zwei Prismen a und b und zwei verschiebbaren Gewichten r und w versehen, deren Stellung so reguliert werden kann, daß das Pendel gleiche Schwingungsdauer (die man nach der Methode der Koincidenzen beobachtet) besitzt, mag es auf dem Prisma a oder b aufgehängt werden.

Hat man es dahin gebracht, dass die Schwingungsdauer in beiden Fällen den gleichen Wert T, reduziert auf unendlich kleine Ausschläge, haben, so hat man nur noch den Abstand l der Prismenkanten zu messen und g nach Formel (15) zu berechnen. Die anzubringenden Korrektionen sind dieselben, wie sie bereits im § 3 angeführt worden sind. In Fig. 216 ist ein Reversionspendel älterer Konstruktion dargestellt, wo sich die Prismen $\beta \beta$ in den Rahmen cc und cc befinden; a und a sind die beiden Laufgewichte, von denen das eine hohl. das andere massiv ist. In der Figur ist ein Teil des Stativs ff mit dem vorspringenden Teile L abgebildet; letzterer trägt den Stahlaufsatz l, dessen Ende eben geschliffen ist. Gegenwärtig wird das Reversionspendel oft in der Form gebraucht, welche ihm von Repsold gegeben worden ist. Eine Beschreibung desselben findet man in den Werken von Ssawitsch und Lenz, Wilkitzky, Zinger und Helmert.

Die Fig. 217 zeigt die vollständige Aufstellung eines Reversionspendels der Société Genévoise. Links befindet sich das Kathetometer



mit zwei Fernröhren zur Ausmessung des Abstandes der beiden I)rehungsachsen des Pendels, d. h. der Prismenschneiden.

Eine völlige Gleichheit der Zeiten T_1 und T_2 ist sehr schwer oder sogar unmöglich zu erreichen. Sind sie nahezu gleich, so kann man g auf folgende Weise finden. Es sei K_0 das Trägheitsmoment des Pendels in Bezug auf eine Achse, welche parallel zu den Prismenkanten durch das Schwingungszentrum geht, a_1 und a_2 die Entfernungen des Schwerpunkts von den Prismenkanten, $l=a_1+a_2$ die Entfernungen der Prismenkanten voneinander und M die Masse des Pendels.

Gemäß der allgemeinen Formel (41) auf S. 253 hat man nach dem Satze auf S. 99

$$T_1 = \pi \sqrt{\frac{K_0 + Ma_1^2}{g Ma_1}}, \qquad T_2 = \pi \sqrt{\frac{K_0 + Ma_2^2}{g Ma_2}}$$

d. h.

$$T_1^2 g M a_1 = \pi^2 K_0 + \pi^2 M a_1^2 \text{ und } T_2^2 g M a_2 = \pi^2 K_0 + \pi^2 M a_2^2$$

Subtrahiert man die eine Gleichung von der anderen und hebt durch M, so erhält man

$$\frac{\pi^2}{g} = \frac{a_1 T_1^2 - a_2 T_2^2}{a_1^2 - a_2^2};$$

was man auch in folgender Form schreiben kann:

$$\frac{\pi^2}{g} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(a_1 + a_2)} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(a_1 - a_2)} \cdot \cdot \cdot (16)$$

Im ersten Gliede ist $a_1 + a_2 = l$; im zweiten Gliede stellt $T_1^2 - T_2^2$ eine kleine Größe dar, während jedoch die Differenz $a_1 - a_2$ beim Katerschen Reversionspendel keine kleine Größe darstellt, so daß es hinreicht, ihren angenäherten Wert zu kennen, um das zweite Glied zu berechnen.

Um die Intensität der Schwerkraft an verschiedenen Orten zu vergleichen, bedient man sich eines gewöhnlichen Pendels, dessen Schwingungsdauer für die betreffenden Orte direkt bestimmt wird. Aus der Formel $g_1:g_2=T_2^2:T_1^2$ findet man das gesuchte Verhältnis der Intensitäten der betreffenden Kraftfelder (S. 96) für die verschiedenen Am bequemsten und zu diesem Zwecke gegenwärtig am ge-Benutzt man bräuchlichsten ist das Pendel von Sterneck (1888). zwei Pendel, die an den entsprechenden Orten schwingen und milst man die Zeit mit einer Uhr, welche alle Sekunden elektrische Signale nach beiden Beobachtungsorten sendet, so kann man relativ leicht und bequem das Verhältnis der Beschleunigungen $g_1:g_2$ für die beiden Be-Selbstverständlich müssen die Schwingungsobachtungsorte finden. dauern beider Pendel zuvor unter gleichen Bedingungen miteinander verglichen worden sein. Unter der Länge eines Sekundenpendels versteht man die Länge L eines mathematischen Pendels, für welches die Dauer unendlich kleiner Schwingungen gleich einer Sekunde ist. Aus Formel (15) erhält man, wenn man T=1 und l=L setzt

$$L = \frac{g}{\pi^2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (17)$$

Somit ist die Länge des Sekundenpendels proportional der Beschleunigung g.

§ 5. Abhängigkeit der Beschleunigung g von der Höhe und geographischen Breite des Beobachtungsortes. Man pflegt die Beschleunigung g in C.G.S.-Einheiten auszudrücken; demnach hätte man für 45° Breite (nach Helmert)

$$g = 980,597 \frac{\text{cm}}{(\text{sek})^2}$$

zu schreiben; da jedoch die Sekunde immer als Zeiteinheit gewählt wird, so schreibt man gewöhnlich bloß g=980,597 cm. Im folgenden soll selbst die Bezeichnung der Längeneinheit fortgelassen werden.

Der Wert von g ändert sich mit der vertikalen Erhebung und der geographischen Breite des Beobachtungsortes. Seien g und g_h auf das Meeresniveau resp. auf die Höhe h über dem Meeresspiegel und über der Erdoberfläche bezogen; ist dann R der Erdradius, so folgt

$$\frac{g_h}{g} = \frac{R^2}{(R+h)^2} = \frac{1}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2} = \frac{1}{1+2\frac{h}{R}} = 1-2\frac{h}{R},$$

falls man die höheren Potenzen von $\frac{h}{R}$ fortläfst. Es ist also

$$g_h = g\left(1 - \frac{2h}{R}\right) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (18)$$

Ist h in Centimetern gegeben, so ist

$$g_h = g (1 - 0,00000000314h) . . . (19)$$

Setzt man im zweiten Gliede g = 981, so ist

$$g_h = g - 0,000\,003\,h$$
 (20)

Einer Erhebung um $h = 100 \,\mathrm{m} = 10\,000 \,\mathrm{cm}$ entspricht also eine Abnahme von g um $0.03 \,\mathrm{cm} = 0.3 \,\mathrm{mm}$. Vorausgesetzt wird hierbei, daß man sich in der freien Luft, resp. auf einem Turm, bis zu der entsprechenden Höhe erhebt. So ist z. B. auf der Höhe des Eiffelturmes zu Paris ($h = 30\,000 \,\mathrm{cm}$) der Wert von g beinahe um 1 mm kleiner, als am Fuße desselben. Richarz und Krigar-Menzel haben den Wert der Differenz $g = g_h$ in Spandau für $h = 226 \,\mathrm{cm}$ bestimmt; sie fanden $g = g_h = 0.000\,652 \,\frac{\mathrm{cm}}{(\mathrm{sek})^2}$, während nach der Theorie $0.000\,697$ zu erwarten war.

Genaue Messungen von Scheel und Diesselhorst haben gezeigt, daß sich das Gewicht von 1 kg bei jedem Meter Erhöhung um 0,295 mg



(für Charlottenburg bei Berlin) verringert. Auf einem Hochplateau mit der Höhe h ist

$$g_h = g (1 - 0,000 000 001 96 h) (21)$$

Fernere Messungen der Größe $g - g_h$ haben ausgeführt Jolly in München (Abhandl. der k. bayer. Akad. II. Kl., 14, 2. Abt., 1881) und M. Thiesen in Breteuil bei Sèvres (Trav. et Mém. du Bureau internat. 7, 1890).

Hansky fand auf dem Gipfel des Montblanc g = 9,79472 und in Chamounix g = 9,79999.

Die Beschleunigung g ändert sich ferner mit der geographischen Breite des Ortes und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens wirkt die Zentrifugalkraft infolge der Achsendrehung der Erde der Schwerkraft entgegen; sie ist am Äquator am größten und für die Pole gleich Null. Zweitens ist die Erdgestalt (das Geoid) nahezu die eines abgeplatteten Rotationsellipsoids, infolgedessen die Beschleunigung g ebenfalls von den Polen zum Äquator hin abnehmen muß. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände erhält man für die Beschleunigung g in der Höhe h über dem Meeresspiegel (und über der Erdoberfläche) und der geographischen Breite g nach Helmert (1901) folgende Formel

$$y = 980,597 (1 - 0,002648 \cos 2 \varphi) (1 - 0,000000000314 h)$$
 (22)

An der Erdoberfläche selbst erhält man in der Meereshöhe h

 $g = 980,597 \ (1 - 0,002648 \cos 2 \ \varphi) \ (1 - 0,00000000196 \ h)$ (22,a) Hier ist h überall in Centimetern ausgedrückt. Die Zahl

$$g = 980,665$$

bezieht sich auf h = 0 und $\varphi = 45^{\circ}$. Statt (22) kann man schreiben $g = 978,00 \ (1 + 0,005310 \ sin^2 \varphi) \ (1 - 0,00000000314 \ h)$ (23) Formel (17) giebt für die Länge L des Sekundenpendels

$$L = 99,357 - 0,2573\cos 2\varphi - 0,0000003h$$
 . . (24)

Die Grenzwerte von L und g in Centimetern sind, wenn h = 0 ist, für den Pol... $\varphi = 90^{\circ}$ L = 99,60 g = 983,01 für den Aquator ... $\varphi = 0^{\circ}$ L = 99,09 g = 978,00

Für einige wichtige Städte folgen hier die Werte von φ , h und der Wert von g, wenn $g_{450}=1$ gesetzt wird, sowie die Länge des Sekundenpendels. Wegen der Einzelheiten der Beobachtungen und Berechnungen muß auf die Lehrbücher der Geodäsie (z. B.: F. R. Helmert. Theorie der höheren Geodäsie, Leipzig, Teubner) verwiesen werden.

		φ	h	\boldsymbol{g}	$oldsymbol{L}$
Berlin		52° 30'	40 m	1,0006625	0,994235 m
London		51031'	5,5 m	1,0005815	0,994140 -
Paris		480 50'	67 m	1,0003322	0,993882 -
St. Petersburg		59° 56′	11 "	1,0012798	0,994876 -

Für Paris ($\varphi = 48^{\circ}50'$) ist L = 99,38 und g = 980,89.

In der Art, wie Intensität und Richtung der Schwerkraft auf der Erdoberfläche verteilt sind, treten besondere Unregelmäßigkeiten, sogenannte Anomalien auf. Defforges fand, daß g auf Inseln im allgemeinen den Mittelwert, welcher der gleichen Breite entspricht, übertrifft; auf den Sandwichinseln finden sich Stellen, wo g um 0,007 seines Wertes größer ist, als jener Mittelwert. Im Innern von Festländern bleibt g hinter diesem Mittelwerte zurück.

Bemerkenswerte Anomalien treten in der Umgegend von Moskau auf; in Moskau selbst ist die Lotlinie um 10,6" nach Norden abgelenkt. Unter dem ganzen Moskauer Gouvernement ziehen sich offenbar unterirdische Hohlräume oder Schichten von geringerer Dichte in der Richtung von WSW nach ONO hin.

R. v. Eötvös hat sowohl die Verteilung der Erdschwere als auch die Form einer derartigen Fläche S untersucht, welche senkrecht zur Richtung der Schwere für den gegebenen Beobachtungsort ist. Die von ihm hierbei benutzten Apparate besalsen einen erstaunlich hohen Empfindlichkeitsgrad. Sie bestanden in einer unifilaren Drehwage mit sehr großer Schwingungsdauer (bis zu 20 Minuten). Die Schwingungen des horizontalen Stäbchens wurden in zwei zu einander senkrechten Ebenen beobachtet, woraus sich, wie die Theorie lehrt, die Größen der Hauptkrümmungsradien der Fläche S berechnen lassen. Ein anderer Apparat, bei welchem die Belastung des einen Stabendes niedriger angebracht ist (an das Stäbchen gehängt ist), ermöglicht die Änderung der Schwerkraft längs der Fläche S zu bestimmen; hierbei wird die Torsion des Aufhängefadens bei verschiedenen Lagen der durch die Achse des Stäbchens gehenden Vertikalebene gemessen; diese Torsion ändert sich bei Drehung des ganzen Apparates um eine vertikale Achse.

Wäre die Erde eine homogene Kugel vom Radius R, so wäre der Wert von g' im Innern der Erdkugel direkt proportional dem Abstande r des betreffenden Punktes vom Erdzentrum (vergl. S. 219) und man hätte die einfache Relation $g' = \frac{r}{R}g$. In der That sind aber (vergl. das folgende Kapitel) die inneren Erdschichten dichter als die der Erdoberfläche näheren; infolgedessen wächst g' zunächst, wenn man sich dem Erdzentrum nähert. Unter der Voraussetzung, daß die Erddichte d eine Funktion von r von folgender Form $d = d_0 - \alpha r^2$ sei, wo d_0 die Erddichte im Zentrum und α ein Zahlenkoeffizient ist, hat Roche folgende Formel hergeleitet.

$$g' = 1.92 \frac{r}{R} \left(1 - \frac{12 \, r^2}{25 \, R^2} \right) g \quad . \quad . \quad . \quad (25)$$

Nach dieser Formel wächst g' zunächst bei Annäherung an das Erdzentrum bis $r=\frac{5}{6}R$, wo $g'=\frac{16}{15}g$ wird, um dann bis auf Null für

r=0 abzunehmen. Beobachtungen von Airy in einem 383 m tiefen Schachte bestätigen die Richtigkeit obiger Formel. Nimmt man and daß $d=d_0-\alpha r$ ist, so entspricht das Maximum $g'=1,055\,g$ dem Werte $r=0,814\,R$.

Litteratur.

Zu § 1. Das Horizontalpendel.

Hengler: Dinglers polytechnisches Journal 1832.

Perrot: Compt. rend. 54, 728, 1862.

Zöllner: Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss. 1869.

Rood: Amer. J. of Sc. 9, 1875.

Chaplin: Trans. of the Seism. Soc. of Japan. 4.

Gray: Phil. Mag. Sept. 1881.

Rebeur-Paschwitz: Das Horizontalpendel, Halle 1882; Gerlands Beiträge zur Geophysik 2, 1895.

Hecker: Instr. 16, 2, 1896; 19, 261, 1899; Beiträge zur Geophysik 4, 64. 1889.

Lentz: Progr. Realgymnasium, Karlsruhe 1898.

Zu § 2.

Atwood: On the rectilinear motion and rotation of bodies, Cambridge 1784. Morin: Mémoires des savants étrangers VI, 641, 1838.

Zu § 3.

Borda: Mémoire sur la mesure du pendule 1792 (Mesure de la méridienne). Brillouin: Compt. Rend. 125, 292, 1897.

Zu § 4.

Kater: Phil. Trans. 1818. Sterneck: Instr. 8, 157, 1888.

Helmert: Beiträge zur Theorie des Beversionspendels, Leipzig 1898. Bessel: Länge des einfachen Sekundenpendels. Ostw. Klass. Nr. 7.

Zu § 5.

Richarz und Krigar-Menzel: Wied. Ann. 51, 559, 1894. Scheel und Diesselhorst: Instr. 1896, 2. Hansky: Compt. rend. 127, 942, 1898.

Helmert: Berl. Ber. 1901, p. 329.

Defforges: Compt. rend. 117, 205.

Eötvös: Wied. Ann. 59, 354, 1896.

Neuntes Kapitel.

Messung der mittleren Erddichte.

§ 1. Messungen von Maskelyne. (1775.) Unter mittlerer Erddichte D versteht man die Dichte eines homogenen Körpers, der gleiche Masse und Volumen mit der Erde selbst hat [vergl. Formel (25) auf S. 39]. Zur Bestimmung derselben sind zahlreiche Messungen nach sehr verschiedenen Methoden angestellt worden; wir wollen zunächst die Maskelyne'schen Messungen erwähnen. Dieselben sind nach einer von Bouguer vorgeschlagenen Methode ausgeführt worden, welche darauf beruht, dass man die Anziehung der Erde mit derjenigen eines sehr großen Körpers von bekannter Masse vergleicht. Als solcher

Fig. 218.



diente der sich isoliert erhebende Berg Shehallien in Schottland, dessen Volumen und mittlere Dichte angenähert bekannt waren. Sei m die Masse des Berges, $M=\frac{4}{3}\pi R^3D$ die Masse der Erde, deren Radius bierbei gleich R gesetzt ist. Die Aprichung des Berges lenkt die Let-

hierbei gleich R gesetzt ist. Die Anziehung des Berges lenkt die Lotrichtungen Z und Z' (Fig. 218), die man beobachten würde, falls jene Anziehung nicht existierte, derart ab, daß man statt ihrer die Richtungen Z_1 und Z_1' erhält. Die Punkte A und B lagen zu beiden Seiten des Berges auf demselben Meridiane; in diesem Falle haben die Ablenkungen der Lotlinien sowie der Horizontalebenen (H_1 und H_1' anstatt H und H') an den Punkten A und B den entgegengesetzten Sinn. Die Breitendifferenz λ der Punkte A und B wurde aus ihrer Entfernung durch geodätische Messungen gefunden; AP und BP bedeuten die Richtung der Himmelsachse. Wäre der Berg nicht vorhanden, so erhielte man für die Differenz der Polhöhen $\angle PBH' - \angle PAH$ den Wert λ . Während man jedoch in A und B die Polhöhen bestimmen

will, erhält man thatsächlich die Winkel PBH_1' und PAH_1 . Die Differenz λ_1 derselben sei um ε größer als λ , so daß also $\lambda_1 = \lambda + \varepsilon$ ist. Die Beobachtung ergab $\varepsilon = 11,66''$. Offenbar ist $\varepsilon = \angle H'BH_1' + \angle HAH_1$, d. h. der Winkel, um welchen der Berg die Vertikallinie ablenkt ist gleich $\frac{1}{2}\varepsilon$, falls sich A und B im selben Abstande P vom Berge befinden. Bedeutet P die Anziehung der Pendelmasse P durch die Erde, P die Anziehung seitens des Berges, so ist offenbar


$$tg \, \frac{1}{2} \, \epsilon = \frac{f}{F} = \frac{\frac{m \, \mu}{r^2}}{\frac{M \, \mu}{R^2}} = \frac{m \, R^2}{M \, r^2} = \frac{m}{\frac{4}{3} \, \pi \, R \, D \, r^2}$$

und hieraus folgt

$$D = \frac{3m}{4\pi R r^2 tg \frac{\varepsilon}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Maskelyne fand D=4.8. Ahnliche Messungen führten James und Clarke (1855) am Berge Arthurs Seat in Schottland (D=5.32) und E. D. Preston (1887) am Berge Habakab auf der zum Hawaiiarchipel gehörigen Insel Marui aus (D=5.13).

§ 2. Messungen von Cavendish. (1798.) Cavendish führte seine Messungen mittels der in Fig. 219 skizzierten unifilaren Dreh-



wage aus. An den Enden eines langen, leichten Stäbchens hingen zwei Metallkugeln m' und m', von denen jede 730 g wog. Die Gleichgewichtslage derselben wurde an einer horizontalen Skala mittels zweier

in unserer Figur sichtbaren Fernröhre abgelesen. Zwei große Bleikugeln m und m konnten den Kugeln m' derart von zwei Seiten her genähert werden, daß sich ihre auf letztere ausgeübten Anziehungen summierten und die Wage um einen gewissen sehr kleinen Winkel drehten. Dadurch, daß man die horizontale, die Bleikugel tragende Stange um die mittlere Achse des ganzen Apparates (wie durch eine Linie in der Figur angedeutet) drehte, konnte man die Bleikugeln den Kugeln m' von der entgegengesetzten Seite her nähern und eine Drehung der Wage im entgegengesetzten Sinne hervorrufen. Da man ferner die Länge 2l des Wagebalkens und den Wert δ eines Skalenteiles kannte, konnte man aus der Zahl n der Skalenteile, um welche sich die Gleichgewichtslage der Kugeln verschob, den Winkel φ bestimmen, um den sich die Wage dank der wechselseitigen Anziehung der beiden Kugelpaare gedreht hatte. Es ist nämlich

Die Drehung der Wage um den Winkel φ wird durch das Kräftepaar hervorgerufen, dessen Moment gleich $C\varphi$ ist; vergl. (19) S. 359. Bezeichnet man mit F die Kraft der gegenseitigen Anziehung jedes einzelnen Kugelpaares m und m', so hat man

$$2 Fl = C \varphi = C \frac{n \delta}{l} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Der Koeffizient C wird durch Messung der Schwingungsdauer T der Drehwage erhalten; wir sahen [vergl. (23) S. 361], daß

$$T = \pi \sqrt{\frac{K}{C}} \cdot (4)$$

ist, wo K das Trägheitsmoment des Stäbchens samt den Kugeln m' in Bezug auf die Drehungsachse bedeutet. Vernachlässigt man die Masse des Stäbchens selbst, so ist $K = 2 m' l^2$ und man erhält nach Formel (4)

$$C=\frac{2\,m'\,l^2\,\pi^2}{T^2}\cdot$$

Setzt man diesen Wert in Formel (3) ein, so erhält man

$$F = \frac{\pi^2 n \, \delta m'}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Ist m' in Grammen und T in Sekunden ausgedrückt, so erhält man die Anziehungskraft F nach dieser Formel in Dynen. Sei ferner q der Zentrumsabstand der Kugeln m und m', während sie die Anziehung F auf einander äußern, r der Radius, d die Dichte der Bleikugeln m, R der Erdradius, D die Erddichte, M die Masse der Erde und endlich P das Gewicht der kleinen Kugeln m', so haben wir dann

$$F = c \frac{m m'}{\varrho^2}; \qquad P = m'g = c \frac{M m'}{R^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

wo c derselbe Koeffizient ist, der in (1) auf S. 204 mit C bezeichnet war. Die Formeln (6) geben, wenn man $m=\frac{4}{3}\pi r^3 d$ und $M=\frac{1}{2}\pi R^3 D$ setzt

$$\frac{F}{P} = \frac{F}{m'g} = \frac{mR^2}{M\varrho^2} = \frac{r^3d}{\varrho^2RD},$$

und hieraus folgt

$$F = \frac{r^3 d g m'}{o^2 RD} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Setzt man (5) und (7) einander gleich, so erhält man

$$D = \frac{g T^2 r^3 d}{\pi^2 n \delta \varrho^2 R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Cavendish benutzte zu seinen Messungen zwei verschiedene Fäden; für den dünneren war T=840 Sek., für den dickeren T=420 Sek. Als Mittel aus 29 Messungen fand er

$$D = 5,45.$$

§ 3. Neuere Messungen nach der Methode von Cavendish. Die Größe D ist sowohl in früherer, als auch in neuerer Zeit von vielen Seiten nach der oben angegebenen Methode mittels der Drehwage bestimmt worden. Reich (1837 bis 1852) hat zuerst diese Bestimmungen nach einer genaueren Methode, als die von Cavendish gegebene, wiederholt; er fand endgültig (1852)

$$D = 5.58$$
 Baily (1842) fand $D = 5.67$.

In den Jahren 1870 bis 1878 führten Cornu und Baille eine Reihe bemerkenswerter Messungen aus, wobei sie alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßregeln beobachteten und die neuesten und genauesten Meßsmethoden in Anwendung brachten. Um die Erschütterungen zu vermeiden, welche bei der Lagenänderung der schweren Kugeln so gut wie unvermeidlich sind, brachten sie vier gußseiserne Hohlkugeln (von 12 cm Durchmesser) paarweise in symmetrische Lage zu den kupfernen Kugeln der Drehwage Letztere wogen je 109 g. Jedes Paar der einander übers Kreuz gegenüberliegenden Kugeln wurde abwechselnd mit Quecksilber gefüllt, welches aus einem solchen Paar in das andere übergeführt wurde. Cornu und Baille fanden (1878)

$$D = 5.56$$
.

Sehr genaue Messungen haben ferner Boys (1893) und C. Braun (1896) ausgeführt. Boys benutzte zum Aufhängen die von ihm erfundene Quarzfäden. Die anziehenden Bleikugeln hatten Durchmesser von $4^{1}/_{4}$ und $2^{1}/_{4}$ Zoll; die Durchmesser der angezogenen Goldkugeln betrugen 0,2 resp. 0,25 Zoll. Die Versuche wurden im Kellerraume des Laboratoriums (Clarendon) zu Oxford ausgeführt. Boys fand D=5,527. Braun hing einen Kupferstab an einem sehr dünnen Messingdrahte auf; das Gewicht jeder der kleinen Kugeln betrug 55 g. Als anziehende Massen dienten mit Quecksilber gefüllte gußeiserne Hohlkugeln. Die Drehwage selbst befand sich unter einem Rezipienten, aus welchem die Luft ausgepumpt war. Braun fand ebenfalls D=5,527, also denselben Wert wie Boys

§ 4. Andere Methoden sur Bestimmung der mittleren Erddichte. Airy (1866) bestimmte die mittlere Erddichte D, indem er die Beschleunigung g an der Erdoberfläche mit der Beschleunigung g' in einer Tiefe h unter der Erdoberfläche verglich. Unter der Voraussetzung, daß der Erdradius gleich r+h ist und die Erde selbst aus einer Kugel mit dem Radius r und der Dichte D und aus einer Kugelschicht von der Dicke h und der Dichte d besteht, sieht man leicht ein, daß für die Erdoberfläche

$$g = k \frac{\frac{4}{3} \pi r^3 D}{(r+h)^2} + k \frac{\frac{4}{3} \pi [(r+h)^3 - r^3] d}{(r+h)^2}$$

ist, wok den Proportionalitätsfaktor bedeutet. Vernachlässigt man das Quadrat des Bruches $\frac{h}{r}$, so kommt

$$g = \frac{4}{3} \pi k [(r - 2h)D + 3hd].$$

Ferner ist offenbar

$$g' = k \frac{\frac{4}{3} \pi r^3 D}{r^2} = \frac{4}{3} \pi k r D.$$

Hieraus folgt

$$D = \frac{1}{\frac{2}{3}} - \frac{d}{\left(1 - \frac{g}{g'}\right)\frac{r}{3h}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Die Bestimmungen von g und g' wurden nach der Methode von Borda ausgeführt, wobei die eine Uhr mit dem Sekundenpendel sich an der Erdoberfläche, die andere Uhr unter der Erdoberfläche befand. Beide Uhren waren miteinander elektrisch verbunden, so das sie einen genau gleichen Gang hatten. Zur Bestimmung von D muß man jedoch

offenbar die mittlere Dichte d der Oberflächenschicht kennen, worin ein Nachteil der Methode besteht. Airy nahm d=2.5 an; ferner $\frac{r}{h}=16\,000$ und fand $1-\frac{g}{g'}$ gleich $\frac{1}{19\,200}$. Diese Zahlen geben D=6.57. Haughton verbesserte später die Airyschen Rechnungen und fand D=5.48. R. Sterneck fand D=5.52, indem er g an der Erdoberfläche und in einer Tiefe von 1100 m mit einander verglich. Carlini (1824), Mendenhall (1880) und E. D. Preston (1892) beobachteten die Pendelschwingungen auf dem Gipfel hoher Berge (ersterer auf dem Mont Cenis, der zweite von ihnen auf dem Berge Fusiams bei Tokio, letzterer auf dem Berge Mauna Kea auf der Insel Hawai); Carlini fand D=4.837, Mendenhall D=5.77, E. Preston D=5.13.

Wilsing (1885 bis 1887) beobachtete die durch eine anziehende Masse bewirkte seitliche Ablenkung eines überaus empfindlichen Pendels und fand zunächst D=5,594, darauf nach Anbringung verschiedener Verbesserungen des Apparates $D=5,579\pm0,012$.

Jolly (1881) mass die Anziehung einer beträchtlichen Bleimasse (von 5775 kg Gewicht) auf einen auf der Wagschale befindlichen Körper und fand D=5,692.

Ferner bestimmten A. König und Richarz die Größe D auf folgende Art: unmittelbar über einem großen Bleiklotz befand sich das eine Paar Wagschalen, während das andere mit dem obigen durch 226 cm lange Stangen, die durch den Bleiklotz hindurchführten, verbunden war und sich genau unterhalb des ersteren befand. Der Körper wurde dann beispielsweise zuerst auf die linke obere Wagschale. die Gewichte auf die rechte untere gebracht; darauf der Körper auf die linke untere, die Gewichte auf die rechte obere. Durch Wiederholung derselben Manipulation, jedoch ohne den Bleiklotz (um die Wirkung auszuschließen, welche durch die Änderung der Schwerkraft mit der Höhe hervorgebracht war), konnte man die Größe der Anziehung dieser Masse und hieraus die mittlere Erddichte D finden.

Definitive Resultate veröffentlichten (1896) Richarz und Krigar-Menzel. Sie fanden:

$$D = 5,505 \pm 0,009.$$

Für den Koeffizienten C in der Newtonschen Formel, vergl. (1) auf S. 204, also für die in Dynen ausgedrückte Größe der gegenseitigen Anziehung zweier Grammmassen, die sich in Entfernung von 1 cm befinden, geben die genannten Autoren folgende Zahl

$$C = (6,685 \pm 0,011) \cdot 10^{-8}$$
.

Die benutzte Bleimasse hatte ein Gewicht von mehr als 100000 kg. Poynting (1890) hing an die Enden eines Wagebalkens Kugeln, deren Einzelgewicht etwa 21,57 kg betrug. Eine Kugel von 153,41 kg Gewicht wurde dann abwechselnd unter die eine oder andere der obigen Kugeln

gebracht und die hierdurch bewirkte Änderung der Gleichgewichtslage beobachtet. Poynting fand hierbei D=5,4934. Berget untersuchte die Anziehung einer Wasserschicht an der Oberfläche eines Sees, dessen Niveau um 1 m geändert werden konnte; er fand D=5,41.

Vergleicht man die Resultate der verschiedenen Messungen von D, so sieht man, dass dieselben sehr beträchtlich voneinander differieren. Am meisten Zutrauen verdienen die folgenden Resultate:

							D
Cornu und Baille	(18	378)				5,56
Boys (1893)	•						5,527
Braun (1896)							5,527
Poynting (1890)							5,493
Richarz und Krig							

Erteilt man den vier letzten Zahlen das gleiche Gewicht (vergl. S. 283), so erhält man im Mittel

$$D = 5,51$$

d. h. eine Zahl, die kleiner als die gewöhnlich angenommene D=5,55 ist. A. L. Gerschun hat 1899 eine neue Methode zur Bestimmung der mittleren Erddichte in Vorschlag gebracht, die auf folgendem beruht. Nähert man der horizontalen Oberfläche einer Flüssigkeit von oben her eine Kugel vom Radius r und der Dichte δ , so wird die Oberfläche konvex, wobei die Vertikalebenen, welche durch das Kugelzentrum gehen, diese Fläche in Kurven schneiden. Der Krümmungsradius ϱ dieser Kurven im höchsten Punkte derselben, der mit dem Kugelzentrum auf der gleichen Vertikale liegt, wird aus folgender Gleichung bestimmt

$$\frac{R}{o} = 1 + \frac{\delta}{D} \left(\frac{r}{h}\right)^3 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

wo R der Erdradius, D die Erddichte und h die Entfernung des Kugelzentrums von der Oberfläche der Flüssigkeit ist. Wie Formel (10) zeigt, hängt bei gegebenem δ (wenn also das Material der Kugel bekannt ist) der Radius ϱ nur vom Verhältnisse r:h ab und hieraus geht hervor, daß man eine kleine Kugel von möglichst großer Dichte verwenden kann, die man der Flüssigkeitsoberfläche so nahe als möglich bringt. Für eine Platinkugel vom Radius r=0.9 h erhält man als Krümmungsradius $\varrho=1650$ km. Gerschun hat auch eine optische Methode zur Messung solcher großen Krümmungsradien angegeben, von der im zweiten Bande (vergl. sphärische Aberration bei der Reflexion) die Rede sein soll. Hat man ϱ bestimmt, so findet man D nach Formel (10). A. Sella hat diese Methode einer kritischen Besprechung unterworfen; ausgeführt wurde sie bisher noch nicht.

Die Dichte der Erdrinde ist, wie bekannt, im Mittel nicht größer als 2,3; hieraus folgt, daß das Erdinnere eine sehr viel größere

Dichte besitzen muß. Roche gab eine Formel für den Wert der Erddichte in der Entfernung x vom Erdmittelpunkte; es ist das die folgende

$$d = 10.6 \left(1 - 0.8 \frac{x^2}{R^2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

in der R den Erdradius bedeutet. Diese Formel giebt für das Erdzentrum $d_0 = 10,6$, für die Erdoberfläche d = 2,1. Wiechert nimmt an, die Erde bestehe aus einer Kugel, deren Radius gleich 0,8 des Erdradius ist und aus einer Oberflächenschicht von 1400 km Dicke. Der Erdkern besteht nach seiner Meinung größstenteils aus Eisen. Licondès hat vorgeschlagen, in der Formel von Roche anstatt der Zahlen 10,6 und 0,8 die Werte 10 und 0,75 zu substituieren.

Es seien an dieser Stelle einige Worte über die bemerkenswerten Apparate von Eötvös gesagt, obgleich dieselben offenbar nicht dazu bestimmt waren, die Größe D zu ermitteln. Einer derselben bestand aus einer unifilaren Drehwage, die zwischen zwei Säulen aus Blei angebracht war. Die Schwingungsdauer des Stäbchens war gleich 641 Sek., wenn die Gleichgewichtslage mit der die Säulen verbindenden Geraden zusammenfiel und gleich 860 Sek., wenn die Gleichgewichtslage senkrecht zu dieser Geraden war. Hieraus erhält man für den Koeffizienten C in der Gravitationsformel, d. h. für die Kraft mit der sich zwei um einen Centimeter voneinander entfernte Grammmassen anziehen

$$C = 6.65 \cdot 10^{-8}$$

Ein anderer Apparat (der Gravitationskompensator) zeigte die Anziehung einer 300 kg schweren Masse in 5 m Entfernung vom Apparate an. Bei einem dritten Apparate (dem Gravitationsmultiplikator) brachte Eötvös die anziehenden Massen bald auf die eine, bald auf die andere Seite des Stäbchens und gelang es ihm auf diese Weise das Stäbchen gewissermaßen in Schwung zu bringen und damit Ablenkungen desselben zu erhalten, welche diejenigen bei einfacher Anziehung derselben Massen 150 mal übertraßen.

Litteratur.

Maskelyne and Hutton: Phil. Trans. 1775 und 1778. Cavendish: Phil. Trans. t. 83, 388, 1798; Gilb. Ann. 2.

E. D. Preston: Sill. Journ. (3) 36, 305, 1888; Bull. of the phys. Society of Washington 12, 1892 bis 1894; Ref. Journ. de phys. (2) 8, 188, 1889; (3) 6, 542, 1897.

Reich: Versuche über die mittlere Dichtigkeit der Erde. Freiberg 1838; Abhandl. d. sächs. Ges. d. Wiss. I, 1852.

Baily: Mem. of the R. Astron. Soc. London 14 1843; Ann. chim. et phys. (3) 5, 338, 1842.

Cornu et Baille: Compt. rend. 86, 571, 699, 1001, 1878.

Airy: Phil. Trans. 1856.

R. Sterneck: Wien. Ber. 108, 697, 1900.



Wilsing: Berl. Sitzungsber. 1885, S. 13; Publik. d. astrophys. Observ. zu Potsdam. Nr. 22, VI, 2, S. 35, 1887; Nr. 23, VI, S. 133, 1889.

Jolly: Abhandl. d. bayr. Akad. 2. Kl. 13 u. 14; Wied. Ann. 14, 331, 1881. König u. Richarz: Wied. Ann. 24, 664, 1885; Berl. Ber. 1884, S. 1203.

Richarz u. Krigar-Menzel: Berl. Ber. 1896, S. 1805; Wied. Ann. 66, 177,

1898; Instr. 19, 40, 1899; Phys. Ztschr. 2, p. 135, 1901.

Berget: Compt. rend. 116, 1501, 1893.

Poynting; Phil. Trans. 182 (A), 565, London 1891; gesondert erschien: The mean density of the earth. London 1894.

Boys: Nature (engl. Zeitschrift) 50, 330, 366, 417; Proc. R. Soc. 46, 296; 56. 131; Phil. Trans. 186, 1, London 1895.

C. Braun: Denkschrift d. math.-naturw. Klasse d. Wiener Akad. 64, 187, 1896; Beibl. 21, 561, 1897.

Wiechert: Verh. d. Ges. d. Naturf. Frankfurt, 1897, S. 42; Beibl. 21, 692.

Licondes: Compt. rend. 128, 160, 1899.

Guillaume: Séances Soc. fr. d. Phys. 1893, p. 238.

R. v. Eötvös: Wied. Ann. 59, 385, 1896.

A. L. Gerschun: Compt. rend. 129, 1013, 1899.

A. Sella: Arch. sc. natur. (4) 10, 322, 1900.

Vierter Abschnitt.

Lehre von den gasförmigen Körpern.

Erstes Kapitel.

Die Dichte der Gase.

Physik der Molekularkräfte. Fundamentaleigenschaften der Gase. Das ideale Gas. Es ist vielfach üblich, die Lehre von den gasförmigen, flüssigen und festen Körpern in einem besonderen Abschuitte unter der Überschrift "Physik der Molekularkräfte" zu vereinigen. Diese Einteilung entspricht jedoch dem gewöhnlichen Inhalte des betreffenden Abschnittes nicht vollständig; bei den spärlichen Kenntnissen, die wir von der Bedeutung der intramolekularen Kräfte für die verschiedenen physikalischen Erscheinungen besitzen, können wir in vielen Fällen nicht einmal sagen, ob diese Kräfte bei einer gegebenen Erscheinung mitwirken oder nicht. können wir die Mitwirkung dieser Kräfte bei vielen Erscheinungen vermuten, die gewöhnlich in der Lehre von der Wärme, dem Lichte, Magnetismus und sogar in der Lehre von der Elektricität behandelt werden. Wegen dieser Unbestimmtheit des Begriffes "Physik der Molekularkräfte" wollen wir denselben lieber ganz vermeiden und wollen uns darauf beschränken in drei besonderen Abschnitten die Lehren von den gasförmigen, flüssigen und festen Körpern zu behandeln.

Es ist von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht worden, ein Gesetz der Molekularkräfte aufzustellen, d. h. ein Gesetz, welches die Wechselwirkung zweier stofflichen Moleküle in Abhängigkeit von ihrer Entfernung ausdrückt. Wir wollen die verschiedenen in Vorschlag gebrachten Formeln hier nicht wiedergeben; man findet Angaben hierüber in dem Litteraturanhang dieses Kapitels, insbesondere in der von Fürst B. Galitzin gegebenen Übersicht.

Digitized by Google

Für die Physik der Molekularkräfte erweist sich die Einführung einer für die verschiedenen Stoffe verschiedenen Masseneinheit, die von der Natur des betreffenden Stoffes abhängt, von großem Nutzen. Wir hatten von derselben auf Seite 20 gesprochen; es ist dies das sogenannte Grammmolekül. Wie wir sahen, enthält dasselbe so viel Gramm des betreffenden Stoffes, als das Molekulargewicht des letzteren Einheiten enthält. So stellen z. B. 2 g Wasserstoff, 32 g Sauerstoff, 18 g Wasser, 58 g NaCl u. s. w. je ein Grammmolekül der genannten Stoffe dar.

Indem wir uns dem Beispiele vieler neueren Lehrbücher anschließen, beginnen wir mit den gasförmigen Körpern, als den in vieler Beziehung einfachsten Körpern. Der innere Bau der Gase ist nach den neueren Anschauungen ein relativ einfacher; dasselbe gilt von den Gesetzen, welchen die in Gasen sich abspielenden Erscheinungen folgen. Die typischen Eigenschaften der Gase sind die folgenden:

- 1. Die Gase setzen jeder äußeren Ursache, welche ihre Form zu ändern sucht, ohne zugleich das Volumen zu verändern, einen sehr geringen Widerstand entgegen.
- 2. Die Gase setzen jeder äußeren Ursache, welche ihr Volumen zu vermindern strebt, einen relativ geringen Widerstand entgegen.
- 3. Gase, welche keinem äußeren Einflusse (z. B. der Schwerkraft) unterworfen sind, erfüllen gleichmäßig das ganze ihnen zur Verfügung stehende Volumen und üben auf Körper, welche dieses Volumen begrenzen, einen bestimmten Druck aus. Letzteren pflegt man in Kilogrammen pro Quadratmeter der entsprechenden Oberfläche oder in Millimetern (Centimetern) der Höhe einer Quecksilbersäule auszudrücken und als Druck oder Spannung des Gases zu bezeichnen.
- 4. Gegeneinander verhalten sich die Gase fast indifferent, wenn man die Fälle ausschließt, wo sich dieselben chemisch beeinflussen; obiger Satz besagt, daß sich zwei Gase in einem Gefäße in beliebigen relativen Mengen miteinander vollkommen mischen, einander gewissermaßen durchdringen und ein in allen seinen Teilen gleichartiges Gemenge bilden.

Neben obigen sozusagen augenfälligen Kennzeichen besitzen die Gase noch andere charakteristische Eigenschaften und zwar die folgenden:

- 1. Alle Gase gehorchen angenähert dem Boyle-Mariotteschen Gesetze: Die Spannung einer gegebenen Gasmenge ändert sich bei konstanter Temperatur umgekehrt proportional ihrem Volumen.
- 2. Alle Gase gehorchen angenähert dem Gay-Lussacschen Gesetze, nach welchem bei konstantem Druck das Volumen v einer gegebenen Gasmenge bei der Temperatur t^0 und das Volumen v_0 bei 0^0 durch die Relation $v = v_0$ $(1 + \alpha t)$ miteinander verbunden sind. Hierbei ist für alle Gase $\alpha = 0.00366$.

- 3. Alle Gase gehorchen angenähert dem Avogadroschen Gesetze: In gleichen Volumina verschiedener Gase bei gleicher Temperatur und gleichem Drucke ist die gleiche Anzahl Moleküle enthalten.
- 4. Alle Gase gehorchen angenähert dem Jouleschen Gesetze: Sie leisten keine innere Arbeit (vergl. S. 111 und 112), wenn sich ihr Volumen ändert, d. h. die Kohäsion ihrer Moleküle ist äußerst gering.

Es soll hier noch nicht untersucht werden, inwieweit die genannten vier Eigenschaften voneinander unabhängig sind oder sich auseinander ergeben.

Die in Wirklichkeit existierenden "realen" Gase sind speziell dadurch charakterisiert, dass sie den erwähnten vier Gesetzen eben nur angenähert entsprechen. Es treten "Abweichungen" von diesen Gesetzen auf und zwar findet man, dass diese Abweichungen um so größer sind, je näher sich die Gase dem Zustande der Verflüssigung befinden. Für komprimierte Kohlensäure sind obige Abweichungen außerordentlich groß; für verdünnten Wasserstoff äußerst gering. Geht man in Gedanken in dieser Richtung noch etwas weiter, so gelangt man zu der Vorstellung von einem fingierten, d. h. in der Natur augenscheinlich nicht existierenden Stoffe, welcher den Gesetzen von Boyle-Mariotte, Gay-Lussac und Avogadro absolut genau entspricht und zwischen dessen Molekülen nicht die geringste Kohäsion vorhanden ist, so dass seine innere Arbeit genau gleich Null ist. Ein solcher Stoff heißet ein vollkommenes oder ideales Gas.

§ 2. Dichte der Gase (und überhitzten Dämpfe) und deren Wir sahen bereits (auf Seite 43), dass man Molekulargewicht. unter Dichte eines Gases zwei verschiedene Größen versteht: die Dichte Deines Gases in Bezug auf Wasser - diese ändert sich bei Verdünnung und Kompression der Gase in den weitesten Grenzen, und die Gasdichte & bezogen auf Luft von gleicher Temperatur Die letztere Größe stellt eine für ein gegebenes Gas nahezu konstante Größe dar und ändert sich nur insoweit, als die Luft und das in Betracht gezogene Gas nicht in gleicher Weise vom Boyle-Mariotteschen und Gay-Lussacschen Gesetze abweichen. nannten beiden Gesetze sollen der Kürze halber im folgenden durch B.-M. und G.-L. bezeichnet werden. Man betrachtet bisweilen die Methoden zur Bestimmung der Dichte von Gasen und Dämpfen gesondert und zwar letztere in der Wärmelehre. Aus der Elementarphysik ist jedoch schon bekannt, dass Dämpfe jeder beliebigen Flüssigkeit sich von Gasen durchaus nicht unterscheiden, falls nur ihre Temperatur hinlänglich weit über derjenigen liegt, welche der Siedetemperatur für den herrschenden Druck entspricht, d. h. falls sie nur genügend weit vom Sättigungsgrad entfernt sind. Andererseits können, wie bekannt, alle "Gase" im gewöhnlichen Sinne (H, O, N, Cl, CO u. s. w.) als weit vom Sättigungspunkt entfernte Dämpfe von Flüssigkeiten angesehen werden. Daher wollen wir bei Besprechung der Gasdichte zugleich auch die Methoden zur Bestimmung der Dichte von Dämpfen solcher Stoffe betrachten, die bei gewöhnlicher Zimmertemperatur Flüssigkeiten darstellen. In jedem Falle nehmen wir aber an, daß die Dämpfe weit vom Sättigungspunkte entfernt sind.

Aus dem Avogadroschen Gesetze folgt offenbar, daß das Gewicht eines Moleküls der verschiedenen Gase proportional der Dichte δ des entsprechenden Gases ist. Man pflegt nun bei Bestimmung des Molekulargewichtes μ als Gewichtseinheit das Gewicht eines Atoms Wasserstoff anzunehmen; da das Wasserstoffmolekül aus zwei Atomen besteht, so ist für den Wasserstoff $\mu=2$. Sauerstoff ist 15,88 mal schwerer als Wasserstoff, mithin ist für ihn $\mu=31,76$. Überhaupt ist für ein beliebiges Gas, dessen Dichte in Bezug auf Luft gleich δ , in Bezug auf Wasserstoff gleich 14,45 δ ist, das Molekulargewicht μ gleich

$$\mu = 28.9 \,\delta \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

Das Volumen eines Grammmoleküls, d. h. einer solchen Gasmenge, deren Gewicht in Grammen gleich dem Molekulargewicht des Gases ist, nennt man das Molekularvolumen. Aus dem Avogadroschen Gesetze folgt, daß bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck alle Gase das gleiche Molekularvolumen v_m besitzen müssen, wenn man die oben erwähnten Abweichungen vernachlässigt. Die Größe v_m ist also das Volumen von 2 g Wasserstoff, 32 g Sauerstoff, 18 g Wasserdampf u. s. w. Da nun 2 g Wasserstoff bei 0° und 760 mm Druck ein Volumen besitzen, welches gleich 22,32 Litern ist, so haben wir allgemein: das Molekularvolumen v_m eines Gases ist bei 0° und bei dem Druck einer Atmosphäre gleich

$$v_m = 22,32$$
 Liter (1,a)

Gehen wir nunmehr dazu über, die Methoden der Dichtbestimmung von Gasen oder Dämpfen zu betrachten.

§ 3. Regnaults Methode der Bestimmung von δ und D. Der Gedanke, welcher dieser Methode zu Grunde liegt, ist der folgende: Ein Glasballon, dessen Volumen etwa 10 Liter beträgt, wird mit getrocknetem Gas von 0° und dem Drucke H gefüllt und sein Gewicht P bestimmt; hierauf wird bei 0° das Gas verdünnt, bis es den sehr geringen Druck h ausübt; das Gewicht des Glasballons sei nun p. Es ist dann das Gewicht Π des Gases, welches bei 0° und 760 mm Druck das Volumen v des Glasballons erfüllt

$$\Pi = (P - p) \frac{760}{H - h} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

und hieraus findet man die Dichte D

$$D = \frac{(P - p) \ 760}{v \ (H - h)} \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ (3)$$

Haben dieselben Messungen für trockene Luft die Zahlen P', p', H' und h' ergeben, so ist für sie


$$D' = \frac{(P' - p') \ 760}{v \ (H' - h')} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Endlich ist die Dichte δ des untersuchten Gases

$$\delta = \frac{D}{D'} = \frac{P - p}{P' - v'} \cdot \frac{H' - h'}{H - h} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$


Regnault umgab den Ballon A (Fig. 220) mit schmelzendem Eise und verband ihn mit dem Manometer D (vergl. Kap. III, § 7; neben dem Manometer befindet sich auf demselben Brett ein Gefälsbarometer), der Luftpumpe C, den U-förmigen Trockenröhren T und dem Behälter B, in welchem sich das zu untersuchende Gas angesammelt Bei der zweiten Beobachtung (wenn der Druck gleich h war), befand sich das Quecksilber in beiden Röhren D beinahe in der gleichen Bei der Gewichtsbestimmung des Glasballons hat man eine Korrektion wegen des Gewichtsverlustes in der Luft (vergl. S. 348) einzuführen, die sich zugleich mit dem Drucke, der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft ändert. Um diese Korrektion, die im Hinblick auf das sehr geringfügige Gewicht P - p sehr bedeutend ist, zu umgehen, brachte Regnault den Glasballon A mit einem anderen, dessen aufseres Volumen genau gleich demjenigen von A war, ins Gleichgewicht. Beide Ballons wurden von unten an die Wagschalen (Fig. 221) gehängt und waren dabei, um die Wirkung etwaiger Luftströmungen zu verhindern, in einem besonderen Schränkchen eingeschlossen. Volumina beider Glasballons genau gleich zu machen, hing Regnault an den zweiten, der an und für sich etwas kleiner war als A, eine geschlossene Röhre von solcher Länge, dass der Ballon A einerseits und der zweite mit der Röhre andererseits einen gleichen Gewichtsverlust erlitten, wenn sie in Wasser tauchten. Hat man beide Ballons einmal ins Gleichgewicht gebracht, so ändert sich dasselbe nicht mehr, wie sehr sich auch der Luftzustand ändern mag, da ja der Gewichtsverlust beider Ballons immer der gleiche bleibt. Man braucht mithin die vorerwähnte Korrektion gar nicht einzuführen.

Um die Dichte D' der Luft in Bezug auf Wasser nach Formel (4) zu bestimmen, muß man das Volumen v des Ballons bei 0° kennen. Regnault verfuhr hierbei folgendermaßen: Er wog zunächst den geöffneten Ballon A direkt, d. h. ohne ihn mit dem zweiten ins Gleichgewicht zu bringen. Das so erhaltene Gewicht P bestand aus dem Gewichte P_1 des Glasballons, dem Gewichte Π_1 der in ihm ent-



Hierauf wurde der Ballon A mit reinem Wasser von 40 gefüllt und das Gewicht Q bestimmt $Q = P_1 + E_0 - \omega' \quad (7)$ wo E_0 das Gewicht des Wassers und ω' den Gewichtsverlust bedeutet. Die Größen ω und ω' unterscheiden sich nur sehr wenig voneinander; ihre Differenz $\omega' - \omega$ $= \omega_0$ kann mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden. Subtrahiert man nun (6) von (7), so erhält man

$$\left.\begin{array}{c}
Q - P + \\
+ \omega_0 = E_0 - \Pi_1
\end{array}\right\} (8)$$



Die vorhergehenden Messungen haben das Gewicht Π' der trockenen Luft, welche den Ballon bei 0° und 760 mm Druck erfüllt, ergeben; analog Formel (2) erhalten wir hier für Luft

$$\Pi' = (P' - p') \frac{760}{H' - h'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Ist die erste Wägung (6) bei der Temperatur von t^0 , dem Drucke H und der Luftfeuchtigkeit h ausgeführt worden, so ist

$$\Pi_1 = \Pi' \frac{\left(H - \frac{5}{8}h\right)(1 + kt)}{(1 + \alpha t) \ 760} \quad \cdot \quad \cdot \quad (10)$$

wo k und α die Ausdehnungskoeffizienten von Gas und Luft sind; die Dichte der Wasserdämpfe ist hierbei zu $\frac{5}{8}$ (vergl. S. 350) angenommen worden. Das Gewicht E_0 des Wassers ist gleich dem Volumen v multipliziert mit der Dichte 0,999 881 des Wassers bei 0°; Formel (8) liefert demnach

$$0.999881 v = Q - P + \omega_0 + \Pi_1 ...$$
 (11)

Kennt man v, so findet man die Dichte D' der Luft nach der Formel (4).

Die Versuche von Regnault ergeben für das Gewicht e_0 eines Liters Luft von 0° und $760\,\mathrm{mm}$ Druck für Paris $e_0 = 1,293\,187\,\mathrm{g}$. Die von Mendelejeff an den Regnaultschen Rechnungen angebrachten Korrektionen haben die Zahl $e_0 = 1,293\,47 \pm 0,000\,28\,\mathrm{g}$ ergeben. Das Gewicht e_0 ändert sich mit Änderung der Schwerkraft, es ist der Beschleunigung g proportional.

Die letztere Zahl für e_0 kann man auch folgendermaßen schreiben: $e_0 = 0,131\,852$ g Gramm, wo g in den Einheiten Meter-Sekunde ausgedrückt ist. Neuere Untersuchungen von Leduc (1892) und Rayleigh haben zu Resultaten geführt, welche von denen Regnaults nur sehr wenig abweichen. Durch kritische Untersuchung aller entsprechenden Arbeiten ist Mendelejeff zu dem Endresultate gelangt, daß das Gewicht eines Liters trockener Luft von 0^0 bei 760 mm gleich ist

$$e_0 = 0.131844 g g \pm 0.00010 g (12)$$

In welcher Weise g von der Höhe und Breite des Beobachtungsortes abhängt, ist auf S. 391 auseinandergesetzt worden.

Für Petersburg giebt Mendelejeff die Zahl

$$e_0 = 1,29455 \,\mathrm{g} \pm 0,00010 \,\mathrm{g}$$
 . . . (13)

Leduc hat 1898 für Paris (g = 981 cm) die Zahl $e_0 = 1,29316 \text{ g}$ und bei einem Druck von einer Megadyne auf den Quadratcentimeter $e'_0 = 1,27573 \text{ g}$ gegeben (vergl. weiter unten Kap. III, § 1).

§ 4. Methoden von Gay-Lussac und W. Hofmann zur Bestimmung der Dampfdichte. In ein gusseisernes, mit Quecksilber gefülltes Gefäs tauchen eine sorgfältig kalibrierte, anfänglich ebenfalls mit Quecksilber gefüllte Röhre g (Fig. 222) und ein mit Wasser gefüllter Cylinder m. Das Gefäs wird von unten erwärmt, die Temperatur des Wassers wird durch ein oder mehrere Thermometer angegeben. In den Raum über dem Quecksilber der kalibrierten Röhre wird ein zugeschmolzenes Glaskügelchen gebracht, welches ein gewisses

Quantum Flüssigkeit vom Gewicht P enthält. Beim Erwärmen des Apparates platzt das Kügelchen, die darin enthaltene Flüssigkeit verdampft und das Quecksilber sinkt herab. Es sei nun V das vom Dampf bei 0º erfüllte Volumen der Röhre, t die Temperatur und H die Spannung des Dampfes, die gleich dem Barometerstande ist, vermehrt um den Druck der Wassersäule und vermindert um den Druck der in der kalibrierten Röhre a enthaltenen Quecksilbersăule. Für die Dampfdichte D haben wir unter den Versuchsbedingungen



Fig. 222.

$$D = \frac{P}{V(1+kt)},$$


wo $\,k$ der Ausdehnungskoeffizient des Glases ist; für die Dichte $\,\delta\,$ erhalten wir

$$\delta = \frac{P}{V(1+kt)} : \frac{e_0 H}{(1+\alpha t) 760} = \frac{P(1+\alpha t) 760}{V(1+kt) e_0 H} . \quad (14)$$

 e_0 ist aus (12) und (13) zu entnehmen; V ist in Litern auszudrücken, P und e_0 in Grammen.

Die Mängel obiger Methode, insbesondere den Umstand, dass die Temperatur des Wassers schwer zu bestimmen ist, beseitigte Hofmann, dessen Apparat in Fig. 223 (a. f. S.) abgebildet ist. Die Röhre, welche den zu untersuchenden Dampf enthält, ist von einer breiten Röhre ABD umgeben, durch welche die Dämpfe irgend einer entsprechend gewählten Flüssigkeit, je nachdem bis zu welcher Temperatur

man den gegebenen Dampf zu erhitzen wünscht, geleitet werden. Ist jene Temperatur recht hoch, so hat man eine Korrektion wegen der Fig. 223.



Spannung der Quecksilberdämpfe anzubringen; letztere beträgt bei $100^{\circ} - 0.28 \text{ mm}$, bei $120^{\circ} - 0.77 \text{ mm}$, bei $140^{\circ} - 1.9 \text{ mm}$ und bei



160° — 4,3 mm. Fig. 224 zeigt einen Hofmannschen Apparat mit allen Nebenbestandteilen; RR entspricht der Röhre AB in Fig. 223. Die zur Erwärmung dienenden Dämpfe werden in K entwickelt, im Kühlapparat C verdichtet und in der Flasche F wieder gesammelt.

§ 5. Methode von Dumas.

K Dieselbe beruht auf der Gewichtsbestimmung eines bekannten Dampfvolumens. In einen Glasballon B (Fig. 225) mit ausgezogener spitzer Röhre, welcher das Gewicht μ hat, bringt man eine gewisse Menge Flüssigkeit, deren Dampfdichte δ

man zu bestimmen wünscht. Dieser Ballon wird längere Zeit hindurch einer Temperatur ausgesetzt, welche beträchtlich höher (etwa 30°) als die Siedetemperatur der Flüssigkeit bei gewöhnlichem Atmosphärendruck ist. Zu diesem Zwecke wird der Ballon in ein Gefäss getaucht, welches, je nach der Siedetemperatur der untersuchten Flüssigkeit, mit Wasser, Öl oder Chlorzink gefüllt ist. Dieses Bad wird erhitzt; infolgedessen verdampft die in der Kugel enthaltene Flüssigkeit und durch die Spitze entweicht ein Dampfstrahl. Sobald das Ausströmen des Dampfes beendet ist, schmilzt man das Ende der ausgezogenen Röhre zu und bestimmt für diesen Moment den Barometerstand H', der gleich der Dampfspannung ist, und an den Thermometern T und T'die Temperatur T des Dampfes. Hierauf trocknet man die Glaskugel von außen und bestimmt ihr Gewicht p', welches sich nun von dem anfangs bestimmten Gewichte p unterscheidet. Ferner taucht man die Spitze unter Wasser und bricht dort ihr Ende ab; das Wasser erfüllt dann die ganze Kugel, falls sämtliche Luft vom Dampfe vertrieben war. Es erübrigt nun noch das Gewicht P der mit Wasser gefüllten Kugel zu bestimmen.

Seien t und H Temperatur und Luftdruck während der Bestimmung des Gewichts p der offenen Kugel. Das Volumen der Kugel kann man gleich P-p setzen, also das Gewicht des Dampfes gleich D(P-p); das Gewicht desselben Volumens Luft während der ersten Wägung (bei t^0 und H mm Druck) ist gleich D'(P-p).

Der Unterschied zwischen dem Gewichte von Dampf und Luft ist gleich p'-p; somit ist (D-D')(P-p)=p'-p, woraus $D=\frac{p'-p}{P-p}+D'$ folgt. D' ist die Dichte der Luft bei t^0 und

H mm Druck, die gesuchte Dichte δ aber ist $\delta = \frac{D}{D_1'}$, wo D_1' die Dichte der Luft unter den Bedingungen darstellt, unter welchen sich der Dampf in dem Augenblicke befand, wo die ausgezogene Röhre zugeschmolzen wurde. Wir haben also $D_1' = D' \frac{H'(1+\alpha t)}{H(1+\alpha T)}$, wo α der Ausdehnungskoeffizient der Luft ist. Die gesuchte auf Luft bezogene Dampfdichte ist dann schließlich

$$\delta = \frac{D}{D_1'} = \left(\frac{p'-p}{P-p} \cdot \frac{1}{D'} + 1\right) \frac{H(1+\alpha T)}{H'(1+\alpha t)} \cdot \cdot (15)$$

Bei Bestimmung von D' kann man auch die Spannung h der Wasserdämpfe in Betracht ziehen, d. h. die allgemeine Formel

$$D' = D_0 \frac{H - \frac{5}{8}h}{760 (1 + \alpha t)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$


anwenden, wo D_0 numerisch gleich dem Gewicht eines Kubikcentimeters trockener Luft von 0° und 760 mm Spannung ist, also gleich $0.001 c_0$ [vergl. (12) und (13)]; angenähert ist $D_0 = 0.001 294 6 g$.

Bei Herleitung der Formel (15) hatten wir die Volumenänderung der Kugel bei Erwärmung von t⁰ auf T⁰ vernachlässigt und hatten die Dichte des Wassers in der Kugel gleich Eins gesetzt. Man kann leicht die entsprechenden Korrektionen anbringen. Bildet sich, während man die Kugel mit Wasser füllt, in letzterer ein Luftbläschen, so hat man noch eine weitere Korrektion anzubringen, deren Größe ebenfalls leicht gefunden wird.

Pawlewski schlug vor, die Öffnung der ausgezogenen Röhre durch ein kleines Hütchen zu verschließen, welches einfach heruntergenommen wird, während man die Kugel mit Wasser füllt.

Deville und Troost haben die Dumassche Methode auch bei höheren Temperaturen angewandt. Zu diesem Zweck wird die Glaskugel durch eine solche aus Porzellan ersetzt, die man in die Dämpfe von Hg, S, Cd oder Zn bringt. Zersetzt sich die untersuchte Flüssigkeit beim Sieden unter Atmosphärendruck, so muß man sie bei geringerem Drucke verdunsten lassen. Habermann verbindet die Kugel in diesem Falle mit einer Wasserluftpumpe nebst Manometer.

§ 6. Verdrängungsmethode von Victor Meyer. Der Gedanke, welcher dieser Methode zu Grunde liegt, stammt von Dulong.



Den Hauptbestandteil des Apparats bildet ein langes, unten verbreitertes Gefäß A (Fig. 226), das man den Dämpfen irgend einer siedenden

Flüssigkeit aussetzt.
Letztere wählt man derart, daß sie der Verdampfungstemperatur der untersuchten Substanz entspricht; man kann zu diesem Zwecke Wasser (100°), Xylol (140°), Anilin (185°), Diphenylamin (310°) usw. wählen. Die Siedetemperatur der in B befind-

lichen Flüssigkeit braucht man übrigens nicht genau zu kennen. Der obere Teil des Gefässes A ist durch einen dünnen Gummischlauch mit der kalibrierten Röhre g verbunden, in welcher sich Wasser befindet. Letztere steht mit dem Reservoir n in Verbindung, das man bequem heben und senken kann, so dass man das Wasser in g und n auf gleicher Niveauhöhe erhalten kann. Das obere Ende von A hat eine mit einem Stopfen verschlossene Öffnung und außerdem bisweilen eine entsprechende Vorrichtung, die dazu dient, in einem gegebenen Moment eine kleine Kugel auf den Boden von A fallen zu lassen, in welcher sich eine abgewogene Menge m der zu unterzuchenden Substanz be-Die kleine Kugel stützt sich auf ein Glasstäbchen t, das man soweit herausziehen kann, daß sie auf den Boden von A fallen kann; letzterer ist mit Asbest bedeckt, um nicht durch das Aufschlagen der kleinen Kugel beschädigt zu werden. Zunächst lässt man nun die in B enthaltene Flüssigkeit so lange sieden, bis die Luft aus A auszuströmen aufhört, d. h. das Niveau des in g enthaltenen Wassers sich zu ändern aufhört. Hierauf bringt man die abgewogene Menge m der zu untersuchenden Substanz in das Gefäls A, indem man die erwähnte kleine Kugel auf den Boden von A niederfallen läßt oder aber den Stopfen für einen Moment öffnet. Die Substanz verdampft in kurzer Zeit und verdrängt eine gewisse Menge Luft, die nach g strömt; durch Senken des Reservoirs n bringt man den Wasserspiegel in g und nwieder auf dieselbe Höhe. Es sei nun v das Volumen der in g angesammelten Luft, t die Temperatur des Beobachtungsraumes und p der Luftdruck in g, welcher gleich dem Barometerdruck, vermindert um den Druck des Wasserdampfes ist, welcher die in g enthaltene Luft Beim Übergang nach g nimmt die Luft die Temperatur t^0 an. Kann man annehmen, dass die Dämpfe, welche sich in A gebildet hatten, so sehr überhitzt sind, d. h. soweit über der Sättigungstemperatur liegen, dass für sie die Gesetze von B.-M. und G.-L. gelten, so folgert man hieraus, dals diese Dämpfe bei t^0 und p mm Druck genau das Volumen v inne hatten. Hieraus folgt für ihre Dichte δ

$$\delta = \frac{m}{v} : \frac{0,001293 \, p}{760 \, (1 + \alpha \, t)} = \frac{m \, (1 + \alpha \, t)}{0,001293 \, p \, v}.$$

Da die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, so setzt man für α den Wert $\alpha=0.004$ und erhält zuletzt

$$\delta = 587100 \frac{m}{p \, v} \left(1 + 0.004 \, t \right) \quad . \quad . \quad . \quad (17)$$

Anstatt des Apparats gn kann man auch einen einfachen Maßscylinder wählen, der mit Wasser gefüllt und über einer pneumatischen Wanne umgestülpt wird. In diesem Falle hat man jedoch bei Bestimmung von p den Druck der Wassersäule mit in Betracht zu ziehen, welche im Cylinder zurückbleibt.

Andere Methoden zur Bestimmung der Gasdichte sowie der Dichte

überhitzter Dämpfe beruhen auf Beobachtung des von ihnen verdrängten Flüssigkeitsvolumens, ihrer Geschwindigkeit beim Ausströmen aus engen Röhren (vergl. Methode von Bunsen, Kapitel VI, § 3), auf Bestimmung der Tonhöhe von Pfeifen, die mit dem betreffenden Gas oder Dampf gefüllt sind (Methode von R. Jahoda, 1900) u. s. w. Nilsson und Petterson haben den V. Meyerschen Apparat in sehr geeigneter Weise abgeändert.

Litteratur.

Gesetz der Molekularkräfte. Überblicke.

Gehlers Physikal. Wörterbuch 2, 118.

Todhuuter and Pearson: A history of the theory of elasticity, London 1886. Galitzin: Über die Molekularkräfte u. s. w. Bull. de l'Acad. d. Sciences de St. Pétersbourg (5) 3, Nr. 1; St. Petersburg 1895.

Dichtebestimmung von Gasen und Dämpfen.

Arago et Biot: Mém. Acad. Fr. 1806.

Regnault: Mém. Acad. Fr. 21. — Relation des expériences, tome I, p. 221, 1847; Ann. chim. et phys. (3) 63, 45, 1861; Pogg. Ann. 65.

D. J. Mendelejeff: Wremennik Glawnoj Palatij (russ.) I, p. 57.

Leduc: Ann. chim. et phys. (7) 15, 5, 1898.

Bunsen: Gasometrische Methoden 1847, S. 128.

Dumas: Ann. chim. et phys. (2) 33, 337, 1827; Pogg. Ann. 9, 1827.

Pawlewski: Chem. Ber. 16, 1293, 1883.

Deville et Troost: Ann. chim. et phys. (3) 58, 257, 1858; Compt. rend. 45, 821.

Habermann: Lieb. Ann. 187, 341, 1877.

A. W. Hofmann: Chem. Ber. 1, 198, 1868.

Gay-Lussac: Ann. chim. et phys. (1) 80, 118, 1811.

V. Meyer: Chem. Ber. 9, 1216, 1876; 11, 2068, 1878.

R. Jahoda: Wien. Ber. 108, 803, 1900.

Nilsson u. Petterson: Journ. f. prakt. Chemie (2) 33, 1, 1886.

Im Text nicht erwähnte Methoden:

Graham: Trans. R. Soc. 1846, p. 573; 1863, p. 385.

Lux: Instr. 1885, S. 411; 1886, S. 255.

Lommel: Instr. 1886, S. 109; Wied. Ann. 27, 144, 1886.

Moissan et Gautier: Ann. chim. et phys. (7) 5, 568, 1895.

Buff: Pogg. Ann. 22, 242, 1831.

Marchand: Chem. Ber. 13, 2019, 1880.

Mensching u. V. Meyer: Ztschr. phys. Chem. 1, 145, 1887.

L. Pfaundler: Chem. Ber. 12, 165, 1879.

Malfatti u. Schoop: Ztschr. phys. Chem. 1, 159, 1886.

Zweites Kapitel.

Spannung der Gase.

§ 1. Boyle-Mariottesches Gesetz. Zwei richtige Ausdrucksweisen für dieses Gesetz sind bereits auf S. 42 gegeben worden. Bezeichnet man die dem Außendruck gleiche Gasspannung mit p, das Gasvolumen mit v, so ist bei konstanter Temperatur für ein gegebenes Gasquantum

p v = Const. (1)

Die Spannung p werden wir in Kilogrammen pro Quadratmeter Oberfläche, das Volumen v in Kubikmetern, bezogen auf die Gewichtseinheit des Gases angeben, so daß v das specifische Volumen bezeichnet. Trägt man auf Koordinatenachsen die Volumina v als Abscissen, die Spannungen p als Ordinaten ab, so ist die den Zusammenhang dieser beiden Größen bei konstanter Temperatur liefernde Kurve eine gleichseitige Hyperbel, deren Asymptoten die Koordinaten-

achsen selbst sind; ihre Gleichung lautet $p=rac{c}{v}$. Das Gesetz der

Gaskompression wurde von Boyle im Jahre 1662 entdeckt; eine genaue experimentelle Untersuchung desselben hat zuerst Mariotte im Jahre 1676 ausgeführt. Die gewöhnlichen Methoden zur Verifizierung des Gesetzes für Drucke, welche höher resp. geringer als der Atmosphärendruck sind, werden in der Elementarphysik beschrieben; hier soll auf sie nicht eingegangen werden.

Auf S. 405 hieße es, die Gase gehorchten angenähert dem Gesetz von B.-M.; in der That stimmt unsere Formel (1) nicht genau mit den Beobachtungen überein, insofern als das Produkt p v bei Änderung des Drucks p keinen konstanten Wert behält. Die Abweichungen vom B-M. Gesetze können nach zwei Richtungen erfolgen:

Wenn bei Zunahme des Drucks p das Produkt pv abnimmt, so heißt das, daß man zu kleine Volumina v erhält, d. h. das Gas wird stärker komprimiert, als es das B.-M. Gesetz verlangt.


Wenn umgekehrt mit Zunahme des Drucks p das Produkt pv wächst, so deutet dies darauf hin, daß sich das Gas schwächer komprimiert, als nach dem B.-M. Gesetze zu erwarten ist.

§ 2. Untersuchungen bis auf Regnault (bis 1847). Mit der Frage nach der Kompression der Gase haben sich sehr viele Beobachter beschäftigt. Die wichtigsten vor Regnault ausgeführten Untersuchungen sind folgende: Örstedt und Svendsen (1826)

Digitized by Google

fanden für Luft bei Drucken bis zu 60 Atmosphären keine Abweichungen vom B.-M. Gesetze. Für diejenigen Gase jedoch, welche Faraday in den flüssigen Zustand übergeführt hatte (NH₃, SO₂ u. a.), fanden sie Abweichungen nach der Seite größerer Kompressibilität hin.

Despretz bewies (1827) zuerst durch einen überaus einfachen Versuch, daß sich verschiedene Gase ungleich komprimieren. Zwei gleiche Röhren A und B (Fig. 227) wurden mit verschiedenen Gasen gefüllt. Die offenen Enden beider Röhren tauchten in Quecksilber und



befanden sich im Innern eines Piezometers (Fünfter Abschnitt, Kapitel III, § 3), d. h. eines Gefäßes mit Wasser, welches durch den Druck eines Kolbens komprimiert werden konnte (vergl. die Fig. 227). Um geringere Unterschiede der Volumina wahrnehmen zu können, waren beide Röhren in der Mitte zu sehr engen Röhrchen verjüngt; die Beobachtung zeigte, daß sich das Quecksilber in beiden Röhren auf ungleicher Höhe a und b einstellte. In gleicher Weise fand Pouillet (1837), daß sich CO₂, SO₂, HN₃, NO₂, CH₄ und C₂H₄ stärker komprimieren als Luft, und daß sich N, O, H, N₂O₂, CO und Luft in ganz gleicher Weise komprimieren. Dulong und Arago (1830)

diesem Gesetze finden.


komprimierten das in einer Röhre (von 1,7 m Länge) eingeschlossene Gas in gewöhnlicher Weise, indem sie die Länge der Quecksilbersäule in einer anderen mit der ersteren verbundenen Röhre vergrößerten und die Länge dieser Säule, sowie das abnehmende Gasvolumen maßen. Für Luft fanden sie bis zu 27 Atmosphären keine Abweichung vom B.-M. Gesetze.

§ 3. Untersuchungen von Regnault (1847 und 1862). Der hauptsächlichste Mangel, welcher den vor Regnault in Anwendung gebrachten Methoden anhaftete, bestand darin, daß sich das Gasvolumen in dem Maße verringerte, als der Druck gesteigert wurde; die relative Genauigkeit, mit welcher dieses Volumen gemessen wurde, mußte sich daher ebenfalls verringern. Infolgedessen konnten geringere Abweichungen vom B.-M. Gesetze nicht bemerkt werden. Das Wesentlichste bei den Versuchen von Regnault bestand darin, daß er um so größere Gasmengen komprimierte, je höher der erreichte Druck war, so daß das Anfangsvolumen v_0 des Gases, bevor es weiter komprimiert wurde, bei allen Versuchen ein und dasselbe war; die Kompression wurde jedesmal solange fortgesetzt, bis $v = \frac{v_0}{2}$ wurde. Hierbei mußte sich der anfängliche Druck p_0 in den neuen Druck $p = 2 p_0$ verwandeln, wenn das Gas genau dem B.-M. Gesetze folgte. Durch Messung von p_0 und p konnte Regnault die Abweichungen von

Der wichtigste Teil des Regnaultschen Apparates ist in Fig. 228 abgebildet. Die Röhre Aα enthielt das zu untersuchende Gas, ihre Länge betrug 3 m, ihr innerer Durchmesser 10 mm; der Teilstrich β teilte die Röhre in zwei Hälften von gleichem Volumen. Diese Röhre war von einer weiteren Röhre umgeben, durch welche ununterbrochen Wasser von bestimmter Temperatur strömte. Am oberen Ende der Röhre befand sich ein Hahn und eine seitliche Röhre c, durch welche mittels einer Kompressionspumpe trockenes Gas nach Aa gebracht wurde. Das untere Ende der Röhre tauchte in ein gusseisernes, mit Quecksilber gefülltes Reservoir. In dasselbe Reservoir tauchte auch das untere Ende einer zweiten Röhre, deren Länge 24 m betrug; diese Röhre war an den Wänden eines Turmes und an einer Maststange im Collège de France befestigt. Der Cylinder H enthielt Quecksilber und über demselben Wasser, dessen Quantum man mit Hülfe der Pumpe P vergrößern konnte. Der Verbindungshahn (siehe den vertikalen Griff links von H) wurde geschlossen, sobald im Apparate der gewünschte Druck erreicht war. Die Röhre $A\alpha$ wurde bis zur Marke α mit Gas von einem Atmosphärendruck gefüllt und das Gas bis zur Marke β gepresst, darauf der Druck gemessen, der nahezu zwei Atmosphären betrug. Hierauf wurde soviel Gas hinzugepumpt, daß sich die

Röhre mit demselben wieder bis zur Marke α füllte, wobei es unter dem Druck von zwei Atmosphären verblieb. Danach wurde das Gas komprimiert bis das Quecksilber β erreichte, also das Gas sich nahezu unter einem Drucke von vier Atmosphären befand. Dann wurde wieder Gas hinzugepumpt und dies vom vierfachen Atmosphärendruck auf den achtfachen gebracht u. s. w. In Fig. 229 ist der untere Teil des Regnaultschen Apparats im Durchschnitt und in vergrößertem Maßstabe dargestellt. Die Bedeutung der einzelnen Teile ist leicht aus der vorangegangenen Beschreibung zu entnehmen. In (II) sieht man, wie die Teile, aus denen die linke Röhre bb' zusammengesetzt war, miteinander verbunden wurden. Die Armaturen α und β wurden durch einen in (III) dargestellten Klemmverschluß miteinander verbunden.

Fig. 229.



Die hauptsächlichsten eingeführten Korrektionen waren die folgenden:

- Der Atmosphärendruck, den man dem Drucke der Quecksilbersäule hinzuzufügen hatte, mußste am oberen Ende dieser Säule bestimmt werden.
- 2. Die Höhe der Quecksilbersäule mußte auf 0° reduziert werden; hierzu dienten mehrere Thermometer, von denen zwei in Fig. 228 sichtbar sind.
- 3. Das Quecksilber in der offenen Röhre komprimierte sich durch

sein eigenes Gewicht und daher nahm seine Dichte von oben nach unten zu.

- 4. Das Volumen der Röhre, welche das Gas enthielt, vergrößerte sich ein wenig, wenn der Druck sich verdoppelte.
- 5. Die Temperatur des zirkulierenden Wassers blieb nicht ganz konstant.

Regnault erhielt die im folgenden angegebenen Resultate. Seien p_0 und v_0 die Anfangswerte bei einem Versuche; p_1 und v_1 die entsprechenden Werte nach der Kompression, wobei v_1 sehr nahe gleich

 $v_0: 2$ ist. Regnault bestimmte den Wert des Bruchs $\alpha = \frac{p_0 v_0}{p_1 v_1}$.

Aus dem Vorhergehenden ist klar, dass, wenn

 $\frac{p_0 v_0}{p_1 v_1}$ {>1 ist, sich das Gas stärker } komprimiert, als nach dem <1 ist, sich das Gas schwächer } B.-M. Gesetze zu erwarten ist.

Die Versuche zeigten, das für Luft, N und CO₂ der Bruch α>1 wird, für H dagegen <1; erstere Gase komprimieren sich also stärker, H — schwächer, als es das B.-M. Gesetz verlangt. In der folgenden Tabelle sind diese Resultate zusammengestellt:

Luft		Stick	stoff	Kohlen	säure	Wasserstoff		
p ₀ mm	$\frac{p_0v_0}{p_1v_1}$	p ₀ mm	$\frac{p_0v_0}{p_1v_1}$			p ₀ mm	$\frac{p_0v_0}{p_1v_1}$	
739,19	1,00142	753,96	1,00101	763,86	1,00764	· —	. –	
2111,63	1,00276	2159,12	1,00125	2164,31	1,01901		_	
4219,05	1,00350	3030,22	1,00195	3186,13	1,02870	3989,47	0,99758	
9332,82)	1,00613	9772,99	1,00482	9620,06)	1,09983	9175,25	0,99313	
(12,30 at)∫	1,00015	(12,85at))	1,00402	(12,66at)	1,00000	10361,88)		
-	- - "		_	_	_	(13,62at))	0,99233	

Die Abweichungen vom B.-M. Gesetze sind besonders anschaulich in folgender Tabelle dargestellt:

v	Luf	t	Stickstoff		Kohlen	säure	Wasserstoff		
	p	p v	p	p v	p	p v	p	pr	
1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
1/2	1,9978	0,9989	1,9986	0,9993	1,9829	0,9914	2,0011	1,0006	
1/8	7,9457	0,9932	7,9641	0,9955	7,5194	0,9399	8,0339	1,0042	
1/20	19,7199	0,9860	19,7886	0.9894	16,7054	0,8353	20,2687	1,0134	

Folgten die Gase dem B.-M. Gesetze, so wären die Zahlen p gleich 1, 2, 8 und 20 und alle Zahlen für pv wären gleich Eins. Regnault drückte die Resultate seiner Beobachtungen durch folgende empirische Formel aus

$$\frac{p_0 v_0}{p v} = 1 + A \left(\frac{v_0}{v} - 1\right) + B \left(\frac{v_0}{v} - 1\right)^2 \dots (2)$$

wo A und B Konstante bedeuten, die für die verschiedenen Gase verschieden sind.

Später benutzte Regnault die Formel

$$\frac{0.76 v_0}{p v} = 1 + A(p - 0.76) + C(p - 0.76)^2.$$

Für Luft sind die Koeffizienten der Formel (2) A = -0.0011054,

B = 0,000019381; für Wasserstoff ist A = + 0,00054723, B = 0,0000034155; p ist der in Metern ausgedrückte Druck.

Gegenwärtig wird die Regnaultsche Formel häufig in folgender Gestalt angewandt


- D. Berthelot benutzte diese Formel, um den Grenzwert der Dichte eines Gases bei unbegrenzter Verminderung seiner Spannung zu bestimmen, d. h. diejenige Größe, welche für ein ideales Gas gar nicht von seiner Spannung abhängt, und welche nach dem Avogadroschen Gesetze als Maß für sein Molekulargewicht dient. Für 0=16 findet er H=1,0075, C=12,004, N=14,005 u. s. w., d. h. Zahlen, welche den Resultaten der genauesten chemischen Bestimmungen entsprechen.
- § 4. Drucke unterhalb einer Atmosphäre. Arbeiten von Siljestroem, Mendelejeff, Amagat und Fuchs. Siljestroem ließ (1873) eine gegebene Gasmenge sich ausdehnen und beobachtete die neuen Volumina und Drucke. Er fand, daß bei geringem Druck (unter 76 mm) sich der Wasserstoff stärker komprimiert, als nach dem B.-M. Gesetze zu erwarten ist; die Luft hingegen befolgt obiges Gesetz um so genauer, je geringer der Druck ist.
- D. J. Mendelejeff kam (1874 bis 1876) zu einem völlig anderen Resultate; er fand, daß sich Luft zwischen 5 mm und 650 mm schwächer komprimiert, als es nach dem B.-M. Gesetze sein müßte. Die Abweichungen verringern sich in dem Maße, als man sich 650 mm nähert, bei welchem Drucke $\frac{d(pv)}{dp} = 0$ ist; für p > 650 mm übersteigt die Kompressibilität der Luft diejenige, welche dem B.-M. Gesetze entspricht. Es mögen hier einige von den Zahlen folgen, welche Mendelejeff angiebt

\boldsymbol{p}	pv	i	$m{p}$	pv
646,185 mm	1,00000	i	$104,805\mathrm{mm}$	0,99730
486,215	0,99960	i	16,395	0,97114
207,430	0,99867		14,555	0,96551

Der Apparat, welchen Mendelejeff benutzte, ist in Fig. 230 abgebildet. Das große eiförmige Gefäß D kann mit Quecksilber gefüllt werden, indem man den Hahn D öffnet und es mit dem Quecksilberreservoir E in Verbindung setzt; durch Öffnen des Hahnes C kann das Quecksilber abgelassen werden. Das Gefäß A ist mittels einer dünnen Röhre mit dem "Quecksilberverschluß" MO und mit der heberförmigen Barometerröhre mnl verbunden, welche als Manometer (Kapitel III, § 8) dient. Am oberen Ende der breiten Röhre Z ist

eine Marke angebracht, bis zu welcher das Quecksilber bei jeder Messung reichen muß, was man durch Hinzugießen in den Trichter R oder durch Ablassen mittels des Hahnes T erreicht. Die Einrichtung des "Quecksilberverschlusses" OM ist aus der Figur leicht zu ersehen: Senkt man den Schlauch XY, so wird das untere Ende der Röhre kc frei und man kann das zu untersuchende Gas durch P nach OM, ch

und A bringen; hebt man hierauf XY, so wird ck unten verschlossen und das eingeführte Gas befindet sich in einem allseitig geschlossenem Raume. Hat man Y gesenkt und P geöffnet, so steht das Quecksilber in N um so viel höher als in Z, als dem jeweiligen Barometerstande entspricht. Hat man Y gehoben und ist das Gas in kch A verdünnt, so senkt sich das Quecksilber in N und giebt der Höhenunterschied desselben in N und Zden Druck v des Gases. Die Versuche wurden folgendermaßen angestellt: Durch P wurde das Gas eingeführt, wobei der Hahn C geöffnet war, so dass das Gas einen Teil von A erfüllen konnte. Hierauf wurde C geschlossen, Y gehoben und der Druck p_1 des Gases (am Manometer ZN), sowie sein Volumen bestimmt, welches gleich dem Volumen der Verbindungsröhren (ein Teil von kc und ahb) und dem Volumen des durch C abgeflossenen Quecksilbers war. Letzteres wurde durch Wägung ermittelt. Hierauf wurde wiederum ein Teil des Quecksilbers durch C abgelassen und durch Wägung das neue Volumen v₂ bestimmt; der entsprechende Druck p_2 wurde dann wiederum am Manometer ZN abgelesen. Auf diese Weise war es möglich, den Änderungen



des Produktes pv zu folgen, welches, wie aus der angeführten kleinen Tabelle ersichtlich, sich mit der Druckabnahme verminderte, so daß also $p_2v_2 < p_1v_1$ erhalten wurde.

Selbstverständlich waren alle nötigen Korrektionen wegen Einwirkung der Temperatur u. s. w. angebracht worden.

Amagat kam (1876 bis 1883) zu dem recht unwahrscheinlichen Resultate, daß Luft bei geringen Drucken von 0,245 bis 12,297 mm streng dem B.-M. Gesetze folgt.

Fig. 231.



Fuchs bestätigte (1888) die Resultate von Mendelejeff; er fand, dass Luft bei Drucken unter 600 mm sich schwächer, CO, und SO, zwischen 1000 und 250 mm dagegen stärker komprimiert, als es das B.-M. Gesetz verlangt. Für H erhielt er keine Abweichungen vom B.-M.-Gesetz.

> § 5. Sehr hohe Drucke. Arbeiten von Natterer, Cailletet und Amagat. Alle Untersuchungen haben zu dem Resultate geführt. dass sich für Gase, die sich bei gewöhnlicher Temperatur nicht verflüssigen (vergl. § 7), z. B. für N, O, H u. s. w. die Kompressibilität bei sehr hohen Drucken mit der Druckzunahme schnell vermindert.

> Natterer untersuchte (1850 bis 1854) Luft, Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenoxyd. Es mögen hier einige seiner Resultate folgen (s. nebenstehende Tabelle).

> Bei diesen gewaltigen Drucken wächst das Produkt pv schnell an, also ist die Kompressibilität geringer, als es dem B.-M. Gesetze entspricht.

> Cailletet komprimierte (1870) bei seinen ersten Versuchen die Gase in einer langen, innen vergoldeten Röhre; der vom Gase erfüllte Raum wurde durch die Stelle markiert, bis zu welcher Vergoldung vom Quecksilber aufgelöst worden war. Im allgemeinen bestätigten seine Untersuchungen die Resultate Natterers. Für Luft fand er das Maximum der Kompressibilität Seine späteren Arbeiten (1877 und 1879) führte Cailletet mit dem in Fig. 231 abgebildeten Apparate aus. Die im Innern vergoldete Glasröhre R wurde mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt; ihr oberer Teil stellt eine Kapillarröhre dar, in welche das Quecksilber nur bei hohem Drucke eintritt. Glasröhre war in einen mit Quecksilber gefüllten Stahlcylinder AA eingeschlossen, der mit einer

250 m langen stählernen Röhre TT in Verbindung stand. Röhre stieg an einem Berge (in Chatillon sur Seine) empor; bei späteren Versuchen wurde sie in einen artesischen Brunnen (in Butte-aux-Cailles) versenkt, dessen Tiefe gegen 500 m betrug. Zwei Maximal-

Wasserstoff		Stic	stoff	L	aft	Kohlenoxyd		Sauerstoff		
p ^{at m}	$\frac{p_0 \ v_0}{p \ v}$	palm	$\frac{p_0 v_0}{p v}$	patm	$\frac{p_0 v_0}{p v}$	p ^{at m}	$\frac{p_0 v_0}{p v}$	patm	$\frac{p_0 \ v_0}{p \ v}$	
78	1,000	75	1,000	76	1,000	77	1,000	77	1,000	
248	0,879	252	0,962	252	0,933	248	0,955	254	0,972	
505	0,788	515	0,747	504	0,785	515	0,810	517	0,864	
1015	0,619	1035	0,507	1047	0,512	1016	0,538	1010	0,590	
2790	0,361	2790	0,253	2790	0,260	2790	0,261	1354	0,48	

thermometer t und t' erlaubten die Temperatur der Wasserschicht zu bestimmen, in welche der Apparat versenkt war. Für Stickstoff (von 15°) fand Cailletet folgende Zahlen:

p^{at}	p v	pat	p v
1	1,0000	130,52	1,0120
51,79	0,9789	143,68	1,0345
64,83	0,9595	163,31	1,0592
77,84	0,9449	196,33	1,0653
91,28	0,9583	215,99	1,0801
104,35	0,9762	239,46	1,1159
117,41	0,9955	1	

Bis zu 75^{at} komprimiert sich der Stickstoff stärker als nach dem B.-M. Gesetze zu erwarten ist; darauf komprimiert er sich schwächer und hat bei 125^{at} ein solches Volumen, wie es dem B.-M. Gesetze entspricht. Bei noch höherem Drucke fallen die Volumina schon zu groß aus. Das Produkt pv hat mithin ein Minimum. U. Lala hat die Zusammendrückbarkeit eines Gemenges von Luft und CO_2 , sowie von Luft und Wasserstoff untersucht.

Amagat (der seine Arbeiten bereits 1878 begann) benutzte einen Apparat, welcher an den Cailletetschen erinnerte. Hier jedoch befand sich der obere Teil der das Gas enthaltenden Glasröhre im Innern eines mit Wasser gefüllten Glascylinders, so daß die Höhe des Quecksilberniveaus unmittelbar abgelesen werden konnte. Das Quecksilber wurde in die das Gas enthaltende Röhre und zugleich in die Manometerröhre mittels einer Pumpe in ähnlicher Weise hineingebracht, wie es Regnault gethan. Die Versuche wurden teils in Lyon, teils im Bergwerk Saint-Etienne ausgeführt, wo der Apparat in einer Tiefe von 326 m unter der Erdoberfläche aufgestellt wurde. Amagat erhielt folgende Resultate:

Für Stickstoff nimmt das Produkt pv bis zu 50^{at} ab und nimmt darauf zu, bei Drucken von etwa 100^{at} ist es gleich Eins (also ebenso groß wie bei 1^{at}). Als Amagat die Kompression anderer

Gase mit derjenigen des Stickstoffs verglich, fand er, dass Luft, O, CO, C H_4 und C_2H_4 ebenfalls bei Drucken über einer Atmosphäre sich zunächst stärker und bei sehr hohen Drucken schwächer komprimieren, als das B.-M. Gesetz verlangt. Das Minimum des Produktes pv oder das Minimum der Kompressibilität tritt ein für

Luft					bei $p =$	65 m	Quecksilberdruck
N.					, , -	50 "	n
0.		•			, , =	100 "	n
CO.	•			•	, , =	50 "	n
CH4	•			•	, , =	120 "	n
$C_2 H_4$			•		, , =	65 "	n

Für Wasserstoff beobachtete Amagat eine kontinuierliche Zunahme des Produktes pv bis zu sehr hohen Spannungen.

§ 6. Arbeiten von Leduc. Kompressibilität der Gasgemische. A. Leduc untersuchte (1896 bis 1898) die Abweichungen einiger Gase vom B.-M. Gesetze vorzugsweise um 0° und 76 cm herum. Ähnlich Regnault benutzte er die empirische Formel

$$\frac{p_0 v_0}{p v} - 1 = A (p - p_0),$$

wo v_0 und v die auf 0^0 reduzierten Volumina bei pcm und $p_0 = 76$ cm Druck bedeuten.

Einige seiner Resultate sind die folgenden:

		A .	10 ⁶		$A \cdot 10^6$							
			00	100°						Oo	100°	
H_2			6	11	C ₂ H ₂					114	36	
N_{9}			+ 5	0	H Cl					107	34	
CO			6	0	NC.					336	94	
O_2			10	2	SO_2					342	97	
NO	•		14	3	$C_2 H_6$					202	59	
CH_4			26	6	NH_3					205	61	
C, H,			105	33	H_2S					141	42	
CO_2			91	29	Cl_2 .					217	61	
N_2O		•	103	32								

Die Zahlen der ersten Kolumne (0°) beziehen sich auf den Übergang von 760 mm auf 1520 mm, die der zweiten — auf den Übergang von 760 mm auf 1040 mm Quecksilberdruck.

A. Leduc untersuchte ferner theoretisch die Frage nach den Abweichungen verschiedener Gase vom B.-M. Gesetze im Zusammenhange mit der Frage nach den sogen. korrespondirenden Zuständen, von denen erst im dritten Bande die Rede sein kann.

Die Kompressibilität von Gasgemischen untersuchte Dan. Berthelot und P. Sacerdote. Sie fanden, dass die Größe A, welche

als Mais für die Abweichung eines Gases vom B.-M. Gesetze dient, für Gasgemische kleiner ist als derjenige Wert, den man nach den Werten A, und A, für die Bestandteile des Gemisches erwarten kann, also kleiner als $A' = (m_1 A_1 + m_2 A_2) : (m_1 + m_2)$, wo m_1 und m_2 die Massen der Bestandteile bedeuten. So haben wir bei Zimmertemperatur $A_1 = 265.10^{-6}$ für SO_2 und $A_2 = 73.10^{-6}$ für CO_2 ; ist $m_1 = m_2$, so erhält man für das Gemisch $A' = 169.10^{-6}$, während die Beobachtung nur den Wert $A = 143.10^{-6}$ liefert. Ferner ist $A_1 = 8.10^{-6}$ für O_2 und $A_2 = -8.10^{-6}$ für H_2 , so dals man bei $m_1 = m_2$ den Wert A' = 0 erwarten könnte, während jedoch $A = -2.10^{-6}$ beobachtet wird. D. Berthelot zeigte, dass sich diese Abweichungen aus der Van der Waalsschen Gleichung berechnen lassen, welche wir in diesem Kapitel (§ 10) kennen lernen werden.

§ 7. Kritische Temperatur. Um die von Cailletet, besonders aber die von Amagat erhaltenen Resultate vollkommen zu verstehen, müssen wir uns bereits an dieser Stelle mit dem Begriffe der kritischen Temperatur bekannt machen, welcher eingehender in der Wärmelehre behandelt werden soll.

Andrews machte (1869) die Entdeckung, dass für jedes Gas eine besondere Temperatur existiert, oberhalb welcher es bei keinem noch so hohen Drucke verflüssigt werden kann, so dass also für dasselbe oberhalb dieser Temperatur der einzig mögliche Zustand der Gaszustand ist. Diese Temperatur nennt man die kritische Temperatur des betreffenden Stoffes. Die kritische Temperatur für CO_2 liegt bei $+32^\circ$, für N bei -146° , für O bei -113° , für CO bei - 1400 u. s. w. Hieraus folgt, dass bei der gewöhnlichen Zimmertemperatur sich Luft, N, O, CO oberhalb, CO, dagegen unterhalb ihrer kritischen Temperatur befinden.

§ 8. Einfluss der Temperatur auf die Kompressibilität. Im § 5 war gesagt worden, Amagat habe kein Minimum der Kompressibilität für H gefunden, das doch für andere Gase so scharf ausgesprochen ist. Wroblewski dagegen machte die Entdeckung, dass auch für H, wenn man ihn bei sehr niedrigen Temperaturen komprimiert, ähnlich wie für O, N, CO u. a. ein Minimum des Produktes pv existiert, daß sich also bei sehr niedrigen Temperaturen auch H zunächst stärker komprimiert, als es das B.-M. Gesetz verlangt. Temperaturen oberhalb der Zimmertemperatur untersuchten die Kompressibilität der Gase Regnault, Amagat. Winkelmann und Regnault fand bereits 1847, dass die Abweichungen der Kohlensäure vom B.-M. Gesetze bei 100° um vieles geringer sind als bei 07.

427

Amagat untersuchte zunächst (1869 bis 1872) CO_2 und SO_2 von 1 bis zu 2^{at} Druck und bei Temperaturen von 8^o (für CO_2) resp. 15° (für SO_2) bis zu 250^o . Er fand, daß sich die Abweichungen vom B.-M. Gesetze (die zu große Kompressibilität) mit Zunahme der Temperatur so sehr verringern, daß sie bei 250^o fast verschwinden. Später untersuchte Amagat Luft (bis 320^o) und Wasserstoff (bis 250^o) und fand, daß sich auch für diese Gase die Abweichungen vom B.-M. Gesetze (nach entgegengesetzten Richtungen) mit Zunahme der Temperatur verringern.

Dasselbe Resultat erhielt Winkelmann (1878) für C_2H_4 , das er Drucken von 1 bis 2 und von 1 bis 3^{at} bei 0^{o} und 100^{o} aussetzte. Roth untersuchte (1880) CO_2 , SO_2 , C_2H_4 und NH_3 bei Drucken bis zu 60^{at} und Temperaturen bis zu 183^{o} und fand ebenfalls, daß sich die Kompressibilität dieser Gase der vom B.-M. Gesetze geforderten in dem Maße nähert, als die Temperatur wächst. Für CO_2 fand er bei 183^{o} eine kontinuierliche Abnahme des Produktes pv bis zu $130,55^{at}$, ohne das Minimum zu erhalten, welches Cailletet für die anderen Gase gefunden hatte.

Eine spätere Arbeit von Amagat löste (1881) diesen scheinbaren Widerspruch. Er untersuchte H, N, CH₄, C₂H₄ und CO₂ anfangend von der Zimmertemperatur bis zu 1000 hinauf und fand, dass diese Gase in drei Gruppen oder Typen zerfallen. Zur ersten gehört H, der bei allen Temperaturen im selben Sinne vom B.-M. Gesetze abweicht, indem er sich zu schwach komprimiert. Den entgegengesetzten Typus vertreten CO2 und C2H4, für welche sich pv mit Zunahme von p zunächst schnell vermindert, um alsdann wieder zu wachsen. Das Minimum von pv liegt bei einem um so höheren Drucke, je höher die Temperatur ist; für CO2 liegt es bei $p = 70 \,\mathrm{m}$, wenn $t = 35,1^{\circ}$ ist und bei $p = 170 \,\mathrm{m}$, falls $t = 100^{\circ}$ ist; ein ähnliches Resultat wurde auch für C2 114 erhalten. Hierdurch erklärt sich das von Roth erhaltene Resultat. Den dritten Typus repräsentieren N und CH4, bei niedrigen Temperaturen ist ein Minimum für pv vorhanden, für höhere Temperaturen verschwindet dasselbe für N (pv nimmt bloss zu), für CH_{\bullet} geht es zu immer geringeren Drucken über und tritt überhaupt weniger scharf hervor.

Wir wollen hier einige numerische Daten der Amagatschen Versuche geben und zwar den Wert der Größe pv, indem wir überall pv = 1 setzen, wenn $t = 0^{\circ}$ und $p = 1^{at}$ ist.

Luft:

p^{at}	=	1	150	500	800	1000	2000	3000
$t = 0^{\circ}$		1	0.9840	1,3400	1,7368	1,9990	3,2260	4,3230
99,40			1,4310	1,7815	2,1555	2,4150		
200,40			1,8430	2,2110	2,5750	2,8280		

Sau	erst	off:					
$p^{at} =$	= 1	150	500	800	1000	2000	2900
$t = 0^{\circ}$	1	0,9135	1,1570	1,5040	1,7366	2,8160	3,7120
99,50		1,3820	1,6220	1,9340	2,1510		
199,50		1,8000	2,0500	2,3430	2,4980	(950^{at})	_
Stic	ksto	off:					
v ^{at} =	= 1	150	500	800	1000	2000	3000
$t = 0^{\circ}$	1	1,0085	1,3900	1,8016	2,0700	3,3270	4,4970
95,450		1,0815	1,4590	1,8655	2,1360	-	
199,50		1,8620	2,2570	2,6400	2,8380	(950^{at})	
Was	sser	stoff:					
$p^{at} =$	= 1	150	500	800	1000	2000	2800
t=0	1	1,1030	1,3565	1,5760	1,7250	2,3890	2,8686
99,250	_	1,4770	1,7310	1,9490	2,0930	_	
200,250	_	1,8480	2,1040	2,3200	2,3915	(900^{at})	
Äth	ylen	(C ₂ H ₄):					
$p^{at} =$	1	50	100	175 2	50 500	750	1000
t=00 ·	1	$\left\{ egin{array}{c} 0,1570 \ 42^{at} \end{array} ight\} 0$,3100 0,	5040 0,6	870 1,2555	1,7865	2,3209
50°	_	0,8375 0	,5665 0,	6480 0,8	200 1,3985	1,9385	2,4565
1000	_	1,1920 1	,0050 0,	8575 1,0	315 1,5775	2,1190	2,6425
198,50	_	1,6520 1	.,5800 1,	5350 1,5	690 1,9846	3 2,5030	2,8140 900at

Die vorhergehende Tabelle zeigt besonders deutlich nach welcher Richtung und um welchen Betrag die verschiedenen Gase vom B.-M. Gesetze bei verschiedenen Temperaturen und Drucken abweichen.

Die von uns in Betracht gezogenen Untersuchungen führen nun zu folgendem Schlusse:

Bei einer Temperatur, die weit oberhalb der kritischen liegt, komprimieren sich alle Gase weniger, als das B.-M. Gesetz verlangt; das Produkt pv wächst mit der Zunahme von p.

Näher zur kritischen Temperatur (wie z. B. H bei den im Vorhergehenden erwähnten Versuchen Wroblewskis) komprimieren sich bei Zunahme von p alle Gase zunächst stärker, hierauf schwächer, als dem B.-M. Gesetze entspricht; pv hat ein Minimum.

Unterhalb der kritischen Temperatur komprimiert sich das Gas stärker, als es das B.-M.-Gesetz verlangt; die Kompressibilität wächst mit der Druckzunahme bis zum Moment der Verflüssigung, wo sie fast plötzlich sehr klein wird, nämlich gleich der minimen Kompressibilität der entstandenen Flüssigkeit.

Witkowski findet für Luft bei verschiedenen und dabei sehr

niedrigen Temperaturen t folgende Werte für den Druck p in Atmosphären, bei welchen pv ein Minimum wird:

$$l = +100^{\circ} 16^{\circ} 0^{\circ} -35^{\circ} -78,5^{\circ} -103,5^{\circ} -130^{\circ} -135^{\circ}$$

 $p = <10 79 95 115 123 106 66 57$

Im dritten Bande werden die Fragen, denen die letzten Paragraphen gewidmet waren, eingehender behandelt werden.

§ 9. Zustandsgleichung der idealen Gase. Gleichung von Clapeyron. Als Zustandsgleichung eines gegebenen Stoffes werden wir einen Ausdruck von der Form

$$F(v, p, t) = 0 \ldots \ldots \ldots \ldots (4)$$

bezeichnen, welcher einen Zusammenhang zwischen dem specifischen Volumen v, der Spannung oder dem Außendruck p und der Temperatur t einer gegebenen Menge des betreffenden Stoffes darstellt. Für ideale Gase wird dieser Zusammenhang zwischen v, p und t durch die Gesetze von B.-M. und G.-L. (Boyle-Mariotte und Gay-Lussac) geliefert. Seien v_1 , p_1 , t_1 und v_2 , p_2 , t_2 Größen, welche sich auf zwei verschiedene, willkürliche Zustände einer und derselben Gasmenge beziehen. Kühlen wir das Gas in beiden Fällen bis auf 0° ab, ohne den Druck zu ändern; wir erhalten zwei neue Zustände

$$\frac{v_1}{1+\alpha t_1}$$
, p_1 , 0^0 und $\frac{v_2}{1+\alpha t_2}$, p_2 , 0^0 ,

wo $\alpha = \frac{1}{273}$ den Ausdehnungskoeffizienten der Gase bedeutet. Die Temperatur in diesen beiden Zuständen ist die gleiche, folglich hat man nach dem B.-M. Gesetze

$$\frac{v_1p_1}{1+\alpha t_1}=\frac{v_2p_2}{1+\alpha t_2}.$$

Multipliziert man beide Nenner mit 273 und bezeichnet die absoluten Temperaturen (S. 37) mit T_1 und T_2 , d. h. setzt man 273 + $t_1 = T_1$ und 273 + $t_2 = T_2$, so ist

$$\frac{v_1 \, p_1}{T_1} = \frac{v_2 \, p_2}{T_2}$$

oder wegen der willkürlichen Wahl der Zustände $\frac{vp}{T} = Const$; bezeichnet man die Konstante mit R, so erhält man

Dies ist die Clapeyronsche Zustandsgleichung eines idealen Gases. Der Zahlenwert von R hängt von der Gasart, der in Betracht gezogenen Menge derselben und von den Einheiten ab, durch



481

welche p, v und T gemessen werden. Bleiben p und T ungeändert, so ist das Volumen v der Masse M des Gases proportional und indirekt proportional der Dichte δ , wenn man verschiedene Gase in den gleichen Mengen M wählt; hieraus folgt, daß auch die Konstante R der Masse M des Gases direkt proportional und indirekt proportional seiner Dichte δ bei gleichen Massen ist.

Wir wollen nun drei Fälle der Bestimmung des Zahlenwertes von R betrachten.

I. Nehmen wir 1 kg Gas und messen wir v in Kubikmetern, p in Kilogrammen pro Quadratmeter Oberfläche. Für Luft berechnen wir R, indem wir $p=1^{at}=10\,333\,\mathrm{kg}$ pro Quadratmeter und $t=0^\circ$, d. h. $T=273^\circ$ setzen. Das Volumen von einem Kilogramm Luft bei 0° und $760\,\mathrm{mm}$ Druck ist gleich $0,7733\,\mathrm{cbm}$, folglich ist

$$R = \frac{pv}{T} = \frac{10\,333.0,7733}{273} = 29,27 \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

Für andere Gase haben wir $R=29,27\,\delta^{-1}$ und mithin die Zustandsgleichung

$$p \, v = 29,27 \, \delta^{-1} \, T$$
(Ein kg Gas, cbm, kg pro qm Oberfläche)

II. Wählen wir für jedes Gas ein "Grammmolekül", d. h. so viel Gramm, als in seinem Molekulargewichte Einheiten enthalten sind, z. B. 2 g Wasserstoff, 32 g Sauerstoff, 18 g Wasserdampf u. s. w.; das Volumen v wollen wir in Litern, den Druck p in Atmosphären ausdrücken. Da ja für gegebene p und t die Volumina v eines Grammmoleküls aller vollkommenen Gase gleich sind, so ist klar, dass man für R ein und dieselbe Zahl für alle Gase erhält. Aus dem Gesetze von Avogadro (S. 406) geht hervor, daß wir die gleiche Anzahl Moleküle verschiedener Gase, folglich die gleichen ihren Dichten proportionalen Mengen der verschiedenen Gase nehmen. Um R zu berechnen, setzen wir $v = 1, t = 0^{\circ}$; es ist dann p der in Atmosphären ausgedrückte Gasdruck eines Grammmoleküls, das bei 0º das Volumen eines Liters erfüllt (z. B. 2 g Wasserstoff). Das Gewicht von einem Liter Luft bei 0° und 1at Druck ist gleich 1,293 g, folglich das Gewicht eines Liters Wasserstoff bei 00 und 1^{at} Druck gleich $\frac{1,293}{14.4}$ g. Hieraus erhält man für den Druck pvon 2 g Wasserstoff, die bei 00 das Volumen eines Liters erfüllen

$$p=2:\frac{1,293}{14,4}=\frac{28,8}{1,293}=22,24^{at}.$$

Offenbar ist dies auch zugleich der Druck eines Grammmoleküls jeden beliebigen Gases, welches bei 0° das Volumen von 1 Liter hat. Da p=22,24, v=1 und T=273 ist, so folgt

$$R = \frac{p \, v}{T} = \frac{22,24}{273} = 0,0815$$

und für die Clapeyronsche Gleichung

$$pv = 0.0815 T$$
(Grammmolekül Gas, Liter, Atmosphären)

III. Wir wählen wieder ein Grammmolekül Gas, drücken aber das Volumen in Kubikcentimetern, den Druck in Grammen pro Quadrateentimeter aus. Da der Druck einer Atmosphäre gleich dem Druck von 1033,3 g pro Quadrateentimeter ist, so ist die Spannung eines Grammmoleküls bei dem Volumen $v=1\,\mathrm{cbm}=0,001$ Liter offenbar gleich

 $p = 22,24 \times 1033,3 \times 1000$ g pro Quadratcentimeter.

Es ist also

$$R = \frac{22,24 \times 1033,3 \times 1000}{273} = 84\,200,$$

und die Zustandsgleichung wird

$$pv=84\,200~T$$
 [centimeter) (8, a) (Grammmolekül Gas, Kubikcentimeter, Gramm pro Quadrat-

IV. Von besonderem Interesse ist der folgende Fall. Schreiben wir die Zustandsgleichung des Gases in der Form Apv = ART hin, wo A das thermische Arbeitsäquivalent bedeutet; ferner setzen wir AR = H, dann ist

$$Apv := HT \dots \dots \dots \dots (9)$$

Wir werden in Kapitel VI, § 1 sehen, dass pv als eine gewisse Arbeit betrachtet werden kann. Leicht kann man sich auch davon überzeugen, dass die Dimension der Größe pv gleich der Dimension der Arbeit ist; es ist nämlich der Druck p gleich der Kraft f, welche auf die Oberfläche s drückt, dividiert durch dieses s, und daher

$$[pv] = \frac{[f][v]}{[s]} = \frac{ML}{T^2} \cdot \frac{L^s}{L^s} = \frac{ML^s}{T^2},$$

das aber ist die Dimension der Arbeit. Hieraus folgt, daßs Apv, folglich auch H als eine gewisse Wärmemenge angesehen werden kann.

Nehmen wir ein Kilogrammmolekül Gas, messen v durch Kubikmeter, p durch Kilogramme pro Quadratmeter, dann ist A=1:425 und H ist in großen (Kilogramm-) Kalorien ausgedrückt für alle Gase die gleiche Zahl. Setzen wir wie früher $p=1^{at}=10\,333\,\mathrm{kg}$ pro Quadratmeter, T=273; für v müssen wir $0.7733\,\mu$: δ setzen, wo μ das Molekulargewicht, δ die auf Luft bezogene Gasdichte ist; es ist aber $\mu=28.9\,\delta$ (vergl. S. 407), folglich v=0.7733.28.9. Hieraus ist

$$H = \frac{10\,333.0,7733.28,8}{425.273} = 1,978$$

oder nahezu H=2, so daß wir bei dieser Wahl der Einheiten

erhalten.

Es ist leicht einzusehen, dass obige Gleichung auch für den Fall richtig bleibt, wenn man ein Grammmolekül Gas nimmt und das Volumen in Litern ausdrückt.

§ 10. Van der Waalssche Gleichung. (1879). Die im Vorhergehenden besprochenen Versuche zeigen, dass die Gase den Gesetzen von B.-M. und G.-L. durchaus nicht genau folgen, dass daher die Clapeyrousche Formel (5) auch nicht den wahren Zusammenhang zwischen p, v und T geben kann. Man hat zahlreiche und sehr verschiedene Korrektionen der Clapeyrouschen Formel in Vorschlag gebracht, d. h. kompliziertere Zustandsgleichungen für die wirklich vorhandenen Gase aufgestellt. Eine der bekanntesten hierhergehörigen ist die von van der Waals. Sie hat folgende Gestalt

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = R T \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

wo a und b zwei für die verschiedenen Gase verschiedene Konstanten sind.

Ihre physikalische Bedeutung ist die folgende. Wir sahen (vergl. S. 42), daß man den Gasdruck durch Stöße der Gasmoleküle erklärt, welche die Wandungen des Gefäßes, in denen sich ein Gas befindet, treffen. Im Kapitel VI wird gezeigt werden, wie man die Formel $p\,v = R\,T$ herleitet unter der Annahme, daß die Gasmoleküle Punkte darstellen, zwischen welchen keine Anziehung existiert. Die Moleküle nehmen indes ein gewisses Volumen v' ein, so daß hierdurch der ihnen zur Bewegung freibleibende Raum verkleinert erscheint; infolgedessen werden sie häufiger gegen die Wandungen schlagen und ihre Spannung p wird dadurch größer als $\frac{R\,T}{v}$. Van der Waals zeigte,

dass p in diesem Falle gleich $\frac{R}{v-b}$ sein muss, wo b=4v' ist, d. h. b gleich dem viersachen des von den Gasmolekülen eingenommenen Raume ist. Übrigens nehmen einige (z. B. O. E. Meyer) an, dass $b=4\sqrt{2}v'$ zu setzen ist.

Die Kohäsion vermindert den Druck, denn die Teilchen, welche sich in der Nähe der Wandungen befinden, werden gewissermaßen in die Gasmasse hineingezogen und dies vermindert die Wucht ihrer Stöße. Die Verminderung von p muß proportional der Zahl der

Chwolson, Physik. I.

Stöße und proportional der Zahl der Moleküle sein, welche die ersteren in die Gasmasse hineinzuziehen suchen, d. h. also sie muß proportional dem Quadrat der Gasdichte D oder indirekt proportional dem Quadrat des Volumens v sein. Danach erhält man

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

woraus Formel (11) hervorgeht. Die van der Waalssche Formel kann auch in folgender Gestalt geschrieben werden

$$pv = RT - \frac{a}{v} + \left(\frac{ab}{v^2} + bp\right) \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

Diese Formel entspricht angenähert den Versuchsresultaten; bei Zunahme von p nimmt das Volumen v ab und die ganze rechte Seite nimmt zunächst ab, erreicht für $\frac{a}{v}=2\,\frac{a\,b}{v^2}+b\,p$ ein Minimum und nimmt danach wieder zu. Für CH₄ fand Baynes (1880) eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit Formel (11); eine ebensolche Übereinstimmung fanden Roth und andere für CO₂, SO₃, NH₃ und Luft. Die numerischen Werte der Koeffizienten a und b werden aus den Beobachtungen gefunden.

Nimmt man als Einheit des Druckes den Druck von 1 m Quecksilbersäule auf die Volumeneinheit an, als Volumeneinheit das Volumen von 1 kg Gas bei 0° und 1 m Druck, so erhält man aus den Regnaultschen Versuchen für a und b folgende Zahlenwerte:

			\boldsymbol{a}	b
Luft			0,0037	0,0026
CO ₂			0,0115	0,003
н.			0	0.00069

Roth nimmt als Druckeinheit 1^{at} und als Volumen 1 kg Gas bei 0° an und findet bezogen auf die Druckeinheit für die Volumeneinheit folgende Werte:

	а	\boldsymbol{b}				
CO_2	0,00874	0,0023	bei	18,50		
		0,0027	11	49,50		
		0,0029	17	99,60	und	183,80
SO ₂	0,03002	0,0062	77	58,00		
		0,0094	77	96,60		
		0,0084	,,]	183,20		
NH_3	0,0169	0,00602	n	46,20		
		0,00631	77	99,60	und	1830
$C_2 H_4 \dots$	0,0142	0,00698	-	18º		
		0 ,006 66	n	50,20		
		0,00608	n	99,60		
		0,00587	, 1	182,80		

Neue Tabellen der Zahlenwerte für a und b haben A. Guye und L. Friderich 1900 veröffentlicht.

Formeln von Clausius und Regnault. schlug als Zustandsgleichung folgenden Ausdruck vor

$$\left[p + \frac{a}{T(v + \beta)^2}\right](v - b) = RT. \quad . \quad . \quad (14)$$

435

Derselbe enthält drei Konstanten a, b und β und sagt uns, dals der sogenannte "innere Druck", der nach van der Waals gleich $a: v^2$ ist, von der Temperatur T abhängt und in komplizierterem Zusammenhange mit dem Volumen v steht. Bei Zugrundelegung derselben Einheiten, wie sie von Roth (vergl. § 10) zur Bestimmung der Werte von a und b gewählt wurden, erhält man hier für Kohlensäure R = 0,003688, a = 0,000843, b = 0,000977, c = 2,0935.Formel (14) kann die folgende Gestalt gegeben werden:

$$\frac{p}{RT} = \frac{1}{v-b} - \frac{a}{RT^2(v+\beta)^2}.$$

In der Folge schlug Clausius eine noch kompliziertere Formel vor, in welcher bereits fünf Konstanten enthalten waren:

$$\frac{p}{RT} = \frac{1}{v - b} - \frac{AT^{-n} - B}{(v + \beta)^2} \cdot \cdot \cdot (15)$$

Aus der großen Zahl anderer in Vorschlag gebrachter Formeln sei hier nur die bereits angeführte [vergl. § 3, Formel (2)] Regnaultsche Formel erwähnt. Da man dieselbe in folgender Gestalt schreiben kann

$$pv = (1 + A + B) - \frac{A + 2B}{r} + \frac{B}{r^2}$$

und im letzten Gliede der Formel (13) für den van der Waalsschen Ausdruck anstatt bp auch b': v geschrieben werden kann, so ist klar, dass sich die Formeln von Regnault und van der Waals bei T =Const. nicht wesentlich voneinander unterscheiden.

Im dritten Bande werden die Abweichungen der Gase und Dämpfe vom B.-M. und G.-L. Gesetze ausführlicher behandelt und auch verschiedene andere Formen der Zustandsgleichung betrachtet werden.

Litteratur.

Boyle: Nova experimenta physico-mechanica de vi aëris elastica. London

Mariotte: De la nature de l'air 1679.

Örstedt and Svendsen: Edinb. Journ. of science 4, 224, 1826.

Despretz: Ann. ch. et phys. (2) 34, 335 und 443, 1827; Compt. rend. 14, 239; 21, 216.

Arago et Dulong: Mém. de l'Acad. Fr. 10, 193, 1831; Ann. ch. et phys. (2) 43, 74, 1830.

Pouillet: Elements de Phys. 1, 327 (4. Aufl.).

Regnault: Mém. de l'Inst. 21, 329, 1847; 26, 229, 1862.

D. Berthelot: J. de phys. (3) 8, 263, 1899; Compt. rend. 128, 553, 1899.

Jochmann: Schlömilchs Zeitschr. 5, 106, 1860.

Schröder v. d. Kolk: Pogg. Ann. 116, 429, 1862; 126, 333, 1865.

Natterer: Wien. Ber. 5, 351, 1850; 6, 557, 1850; 12, 199, 1854; Pogg. Ann. 62, 139; 94, 436.

Cailletet: Compt. rend. 70, 1131; 83, 1211; 84, 82; 88, 61; Ann. ch. et phys. (5) 19, 386.

Amagat: Compt. rend. 68, 1170; 71, 67; 73, 188; 87, 432; 88, 336; 89, 427; Ann. ch. et phys. (4) 28, 274; 29, 246; (5) 8, 270; 19, 345; 22, 353; 23, 353; 28, 480; (6) 29, 68, 1893.

A. Leduc: Compt. rend. 123, 743, 1896; 125, 297, 571, 646, 1897; 126, 413, 1898; Ann. ch. et phys. (7) 15, 5, 1898; J. de phys. (3) 7, 5, 189, 1898.

P. Sacerdote: J. de phys. (3) 8, 319, 1899.

D. Berthelot: J. de phys. (3) 8, 521, 1899; Compt. rend. 128, 1229, 1899.

D. Berthelot et P. Sacerdote: Compt. rend. 128, 820, 1899.

Winkelmann: Wied. Ann. 5, 92; J. de phys. (2) 8, 183, 1880.

Roth: Wied. Ann. 11, 1, 1880. Siljeström: Pogg. Ann. 151, 451 und 573, 1874; Chem. Ber. 8, 576.

Mendelejeff und Kirpitscheff (russ.): Bull de l'Acad de St. Pétersb. 19 und 21 1874; Ann. ch. et phys. (5) 2, 427, 9, 111. — Über die Elasticität der Gase (russ.), St. Petersburg 1875.

Fuchs: Wied. Ann. 35, 430, 1888.

Van der Waals: Über die Kontinuität des flüssigen und gasförmigen Zustandes (aus dem Holländischen übers.) 1873.

Clausius: Wied Ann. 9, 337, 1880; 14, 701, 1881.

Baynes: Nature (engl.) 22, 186.

Andrews: Phil. Traus. 1869; Ann. ch. et phys. (4) 21, 208, 1870.

U. Lala: Compt. rend. 3, 819, 1890; 112, 426, 1891.

Witkowski: Extraits du Bull de l'Acad. des Sc. de Cravovie. Mai 1891, p. 181.

E. Baly and W. Ramsay: Phil. Mag. (5) 37, 301, 1894.

C. Bohr: Wied. Ann. 27, 459, 1886.

K. Krajewitsch (russ.): Neue Methode zur Untersuchung der Elasticität der Gase. Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 14, 395, 1882. Andere Abhandlungen über die Elasticität der Gase: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 16, 307, 1884; 17, 335, 1885.

N. N. Schiller: Die Zustandsgleichung der Gase (russ.). Journ. de russ. phys.-chem. Ges. 22, 110, 1880.

Drittes Kapitel.

Barometer, Manometer und Pumpen.

§ 1. Der Luftdruck. Als normalen Luftdruck bezeichnet man denjenigen, welcher dem Drucke einer Quecksilbersäule von 760 mm

Hohe bei 0° am Meeresniveau und in 45° Breite gleich ist. Da das Gewicht eines Kubikcentimeters Quecksilber bei 0° gleich 13,596 g ist, so beträgt der normale Luftdruck 1,0333 kg pro Quadratcentimeter. Drückt man denselben in Dynen aus (S. 89), so erhält man 1,0132 Megadynen pro Quadratcentimeter. Da sich diese Zahl nur wenig

Fig. 232.


von Eins unterscheidet, ist der Vorschlag gemacht worden, den Luftdruck überhaupt in Megadynen pro Quadratcentimeter zu messen und den Druck einer Megadyne pro Quadratcentimeter als Normaldruck gelten zu lassen.

Streng genommen hat jeder Ort auf der Erde seinen eigenen normalen Luftdruck. welcher gleich dem mittleren Druck für ein größeres Zeitintervall (von mehreren Jahren) ist. In diesem Sinne ist der normale Luftdruck auf dem Gipfel des Montblanc gleich 420 mm. Die Apparate, welche zum Messen des Luftdrucks dienen, heißen Barometer. Es giebt Quecksilber-, Glycerin-, Naphtha-, Wasser-, Metallbarometer u. s. w.

§ 2. Das Quecksilberbarometer. Man bezeichnet die Quecksilberbarometer je nach ihrer Form als Gefässbarometer, Heberbarometer und Wagebarometer. Es soll hier übergangen werden wie man die Barometer anfertigt, insbesondere wie man sie mit reinem, luftfreiem Quecksilber füllt.




Fig. 233.



In Fig. 232 ist ein Gefäsbarometer abgebildet, so genannt nach dem Gefäs E, welches als Reservoir für das Quecksilber dient. In dies Gefäs taucht das untere Ende der Röhre ABCE, welche Quecksilber und über demselben die sogenannte Torricellische Leere enthält. Der obere Teil AB der Röhre ist in Fig. 233 gesondert abgebildet; er ist breiter als die übrige Röhre, um die Wirkung der Kapillarität (V. Abschnitt, Kap. 5, § 4) zu vermindern. Letztere wirkt auf die Quecksilbersäule wie ein von oben nach unten gerichteter Druck und

erniedrigt das obere Quecksilberniveau um so mehr, je enger die Röhre Neben der Barometerröhre befindet sich ein Lineal aus Messing, auf dessen oberem versilberten Ende eine Skala aufgetragen ist; der Nullpunkt dieser Skala würde, wenn sie bis nach unten reichte, am Ende des am Lineal angebrachten spitzen Stäbchens liegen. eines kleinen Zahnrades, das mit dem Kopfe F verbunden ist, und einer kleinen Zahnradstange kann man die Skala derart heben oder senken, dass die Spitze des erwähnten Stäbchens die Quecksilberoberfläche E berührt; dies ist leicht zu erreichen, wenn man das Spiegelbild der Spitze im Quecksilber beobachtet. Das Stäbchen wird bisweilen durch einen Schwimmer ersetzt, an dem ein horizontaler Strich sich in gleicher Höhe mit einem ebensolchen Strich auf dem Elfenbeinansatz des Messingstreifens befinden muß. Parallel zur Skala verschiebt sich der Nonius V, mit welchem zwei Prismen verbunden sind. Letztere umfassen die Röhre AB von vorn und hinten; ihre nach oben gekehrten Kanten liegen in einer horizontalen Ebene, falls die Barometerröhre selbst vertikal ist, und entsprechen dem Nullpunkt des Bevor man eine Ablesung am Barometer vornimmt, hat man

Fig. 234.




zunächst die Skala, wie vorher erwähnt, einzustellen und hierauf den Nonius derart zu verschieben, daß die durch die Prismenkanten gehende Horizontalebene die Quecksilberkuppe gerade tangiert.

Bisweilen trägt man die Skala nicht auf einem Lineal aus Messing, sondern auf einem Glasstreifen CADB (Fig. 234) auf, dessen eine Hälfte (AB) amalgamiert ist und als Spiegel dient. In diesem Spiegel erblickt der Beobachter das Bild seines eigenen Auges; bei der Ablesung hat man den Kopf in eine solche Höhe zu bringen, daß derjenige Teilstrich, welcher der Quecksilberkuppe am nächsten liegt, das Spiegel-

bild der Pupille gerade halbiert. Eine andere Ablesungsmethode ist aus Fig. 235 ersichtlich; die Barometerröhre ist hier von einer Messinghülse umgeben, die den Nonius trägt (rechts, wo die Striche 0 bis 20 stehen). In der Hülse befinden sich zwei einander gegenüberliegende Einschnitte, durch welche man das obere Ende der Quecksilbersäule erblicken kann. Die Horizontalebene, welche durch die oberen Ränder der Einschnitte geht, muß die Quecksilberkuppe berühren.

Die letztgenannte Ablesungsmethode wird am transportablen

Barometer von Fortin (Reisebarometer) in Anwendung gebracht. In Fig. 236 ist dasselbe in derjenigen Stellung dargestellt, in welcher es bei den Beobachtungen gebraucht ist; in Fig. 237 ist der untere Teil desselben, welcher das Quecksilbergefäß enthält, im Durchschnitt






wiedergegeben. Dieser untere Teil stellt ein allseitig geschlossenes Gefäss dar; das Quecksilberniveau wird vor jeder Beobachtung auf ein und dieselbe Höhe gebracht und zwar so, dass es das untere Ende des elfenbeinernen Stäbchens r berührt. Der Boden des Quecksilberbehälters besteht aus sämisch Leder und kann mittels der Schraube s gehoben oder gesenkt werden. Nullpunkt der Skala entspricht der Spitze des elfenbeinernen Stäbchens r.



Hat man das Barometer zu transportieren, so dreht man die Schraube s so, dass sich der den Boden vertretende Lederbeutel hebt. über dem Quecksilber enthaltene Luft entweicht dann aus dem Gefäls, das Quecksilber erfüllt zunächst das ganze Reservoir und hierauf die Torricellische Leere. Hat sich die ganze Röhre gefüllt, so fühlt man beim weiteren Drehen der Schraube s einen kräftigen Widerstand. Man kann nun das Barometer in jeder beliebigen Lage transportieren.

Bei den Heberbarometern befindet sich das Quecksilber in zwei einander parallelen Röhrenschenkeln, welche das Aussehen eines umgekehrten Saughebers haben. Der kurze Schenkel kommuniziert mit der Außenluft. Man hat hier den Höhenunterschied des Quecksilbers in beiden Schenkeln zu messen, welche von gleicher Breite sein müssen, damit die Kapillarität in beiden den gleichen Druck ausübt, weshalb sich ihre Wirkung aufhebt. In Fig. 238 ist ein Heberbarometer von Gay-Lussac abgebildet (die Skala ist fortgelassen). Die kurze Röhre ist ebenfalls oben verschlossen, doch befindet sich in ihr eine kleine seitlich angebrachte Öffnung bei a, durch welche die Luft eintreten

Fig. 238. Fig. 239. Fig. 240.



kann. In Fig. 239 ist dasselbe Barometer in umgekehrter, zum Transport geeigneter Lage dargestellt; das Quecksilber fliefst aus dem verengten Teile des langen Schenkels nicht her-Um es zu verhindern, dass Luft ins Volumen gelangen kann, hat Bunten vorgeschlagen, die lange Röhre in eine Kapillarröhre übergehen zu lassen, die fast bis an den Boden des verbreiterten Teiles (Fig. 240, links) reicht (in Fig. 240 ist nur das untere Ende dieses Barometers wiedergegeben). ser Verbreiterung bleibt die aus dem kurzen Schenkel herübergetretene Luft. Aus Fig. 241 ist die vollständige Einrichtung eines Heberbarometers zu ersehen.

Zu den Heberbarometern gehört auch das Barometer von Wild-Fuels, welches gegenwärtig sehr verbreitet ist. Es ist in Fig. 242 abgebildet und zwar links der obere, rechts der untere Teil in

vergrößertem Maßstabe. Der Cylinder C ist mit Quecksilber gefüllt und von unten durch einen Lederbeutel verschlossen, den man mittels, der Schraube G heben und senken kann. In diesen Cylinder ragen zwei Röhren hinein; die weitere Röhre B endet in der Erweiterung O, welche übrigens durch eine besondere Scheidewand (oberhalb S) abgeschlossen ist; die engere Röhre A befindet sich zur Seite von B,

durchsetzt die Erweite- Fig. 241. rung O, in welche sie eingeschmolzen ist, biegt dann um und nimmt die gleiche Breite wie B Die Röhre B steht durch eine kleine seitliche, mit der Kappe S zu verschließenden Öffnung in Verbindung mit der Außenluft. Auf der die Glasröhre umgebenden Messinghülse befindet sich die Skalenteilung, deren Nullpunkt unten liegt. Bei der Ablesung hebt man zunächst das Quecksilberniveau in B bis zum unteren Rande eines kleinen Visiers. dessen drei Teilstriche zunächst gegen die Skala eingestellt worden sind. Jetzt befindet sich das Quecksilberniveau des kurzen Schenkels B in gleicher Höhe mit dem Nullpunkte der Skala. Man verschiebt nun die Hülse N nach oben oder unten so, dass sich der Rand des in dieser Hülse angebrachten Spaltes in gleicher Höhe mit der Quecksilberkuppe befindet. Hierauf nimmt man die eigentliche Ablesung vor. Hat man das gefällte Barometer transportieren, so

schraubt man zunächst G so weit herauf, dass das Quecksilber die lange Röhre A völlig, die kurze





Digitized by Google

Röhre B bis zur Seitenöffnung derselben erfüllt und schließt hierauf letztere mittels der Kappe S.

Ein Wagebarometer ist in Fig. 243 abgebildet; seine Röhre ist am einen Ende eines Wagebalkens befestigt. Der Druck auf den

Fig. 243.



w Mullian

Punkt A hängt von dem Gewichte des Quecksilbers ab, welches in der Röhre oberhalb BB enthalten ist (falls man das Gewicht der Glasröhre und der metallenen Aufhängevorrichtung nicht in Betracht zieht). Die Änderungen des Luftdruckes werden durch das zum Äquilibrieren erforderliche, auf der Wage befindliche Gegengewicht oder durch die Neigungsänderung des Wagebalkens bestimmt. Das Prinzip, auf welchem die Wagebarometer beruhen, findet vorzugsweise bei den Barographen (vergl. § 5) Verwendung.

- § 3. Aufstellung des Barometers und Ablesungskorrektionen. Damit ein Barometer richtige Angaben giebt, sind folgende Umstände in Betracht zu ziehen:
- Die Barometerröhre muß eine solche Weite haben, daß die Kapillarität keinen schädlichen Einfluß ausüben kann.
 - 2. Das Quecksilber muß vollkommen rein sein.
- 3. In der sogenannten Torricellischen Leere darf sich keine Spur von Luft vorfinden.
- 4. Das Barometer (d. h. eigentlich die Skala desselben) mußs genau vertikal sein.
- 5. Die Skala muß vollkommen genau oder aber es müssen die Korrektionen für sie bei 0° bekannt sein, die man durch Vergleichung mit einem geaichten Maßlineal erhält.
- 6. Um die Trägheit des Quecksilbers zu beseitigen, die es am gehörigen Aufsteigen hindert, ist es gut, die ganze Quecksilbersäule vor der Ablesung leicht zu erschüttern. Ist die Ablesung gemacht, d. h. hat man den Vertikalabstand H beider Quecksilberniveaus in den entsprechenden Skalenteilen für den gegebenen Beobachtungsort und die Temperatur t gefunden, so hat man noch eine Reihe von Korrektionen anzubringen, um ein Maß für den Luftdruck in Millimetern der Quecksilbersäule für die Temperatur 0°, die Meereshöhe und die geographische Breite von 45° zu erhalten. Es sind dies folgende Korrektionen:
- l. Reduktion der Quecksilbersäule auf 0°. Der kubische Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers ist gleich $\beta = 0,000\,181$; ebenso groß ist auch der Änderungskoeffizient der Quecksilberdichte und der Höhe der Quecksilbersäule, welche auf die Flächeneinheit ihrer

Basis den gegebenen Druck ausübt. Die hierher gehörige Korrektion giebt anstatt H den Wert

$$H_0 = \frac{H}{1 + \beta t}$$

II. Reduktion der Skala auf 0°. Wir setzen voraus, das die Korrektionen der Skalenteile für 0° bekannt sind. Den Ausdehnungskoeffizienten der Skala bezeichnen wir mit γ ; für Messing ist $\gamma=0,000\,019$, für Glas und Platin ist $\gamma=0,000\,009$. Infolge der Skalenausdehnung erhält man bei der Ablesung zu kleine Werte. Die neue Korrektion ist $H_0=H(1+\gamma t)$. Vereinigt man sie mit der ersteren, so erhält man angenähert

$$H_0 = \frac{H(1+\gamma t)}{1+\beta t} = H[1-(\beta-\gamma)t] \cdot \cdot \cdot (1)$$

Es existieren Tabellen für die Größe $H(\beta-\gamma)t$, entsprechend den verschiedenen Werten von H und t für eine Skala aus Messing. Ist H=760 mm und $t=20^{\circ}$, so beträgt diese Korrektion 2,46 mm für Messing und 2,60 mm für eine Glasskala. Man hat diese Korrektion, falls $t>0^{\circ}$ ist, vom beobachteten H zu subtrahieren.

III. Korrektion wegen Kapillardepression des Quecksilbers. Diese Korrektion hängt von der Röhrenweite (der Meniskushöhe) ab; bei den Heberbarometern fällt sie weg, falls die Weite beider Schenkel die gleiche ist. Man hat auch für diese Korrektion fertige Tabellen; beträgt die Röhrenweite nicht weniger als 16 mm, so kann sie vernachlässigt werden.

IV. Korrektion wegen Änderung der Schwerkraft mit der Höhe und geographischen Breite des Beobachtungsorts. Entsprechend der Formel (22) auf S. 392 ist

$$H_0 = H(1 - 0.00259\cos 2\varphi - 0.00000000314h) \quad . \quad (2)$$

wo φ die geographische Breite, h die in Metern ausgedrückte Höhe des Beobachtungsortes über der Erdoberfläche ist. Werden die Beobachtungen auf einem Hochplateau angestellt, so ist statt 314 die Zahl 196 zu setzen. Die Korrektion wegen der Breite beträgt für die Pole und den Äquator 2 mm, für St. Petersburg etwa 1 mm.

V. Korrektion wegen des Drucks der Quecksilberdämpfe. Diese äußerst geringe Korrektion beträgt bei 20° 0,02 mm, bei 40° 0.03 mm.

VI. Reduktion auf das Meeresniveau. Diese Korrektion hat man nicht einzuführen, falls man die Größe des Luftdrucks für einen gegebenen Ort zu wissen wünscht. In der Meteorologie wird sie indes eingeführt, sobald man den Luftdruck für verschiedene Orte eines ausgedehnten Gebietes vergleichen will. Sie wird nach gewissen hypsometrischen Formeln berechnet, welche den Luftdruck mit der Höhenlage eines Orts über dem Niveau der Ozeane in Relation setzen.

Ein Barometer, bei welchem mit größter Umsicht alle Vorkehrungen getroffen sind, um die Größe des Luftdrucks mit der höchsten erreichbaren Genauigkeit zu erhalten, heißt Normalbarometer. Zwei derartige Barometer sind z. B. im Physikalischen Zentralobservatorium zu St. Petersburg angefertigt worden; eines derselben befindet sich im Konstantinobservatorium zu Pawlowsk, das andere in der Zentralanstalt (Glawnaja Palata) der Maße und Gewichte zu St. Petersburg.

§ 4. Barometer mit anderen Flüssigkeiten und Metallbarometer. Um die Empfindlichkeit des Barometers zu erhöhen, hat man das Quecksilber durch Wasser oder Glycerin ersetzt. Ein Glycerinbarometer hat eine Höhe von 8,22 m, ist mithin mehr als zehnmal so empfindlich wie ein Quecksilberbarometer.

Ein Barometer mit gemischter Füllung ist in Fig. 244 dargestellt; der Teil bac ist mit Quecksilber, der Teil dc mit Wasser gefüllt. Es

Fig. 244.



Fig. 245.



ist leicht einzusehen, daß eine Niveauänderung in b und c eine vergrößerte Niveauverschiebung der Wassersäule innerhalb der dünnen Röhre d zur Folge hat.

Mendelejeff hat ein sehr empfindliches Differentialbarometer konstruiert, in welchem die Füllung aus Naphtha besteht.

Dasselbe gestattet den Unterschied des Luftdrucks an zwei Orten zu messen, deren Vertikalabstand nicht mehr als 1 m beträgt. Zwei interessante Formen des Naphthabarometers sind von P. Rein bot in Vorschlag gebracht worden. Zur Messung sehr geringer Luftdruckschwankungen dienen die Apparate von Kohlrausch (1873), Hefner-Alteneck und insbesondere J. West (1898). Die Beobachtungen von West haben gezeigt, daß der Luftdruck kontinuierlich kleine Schwankungen erleidet, insbesondere bei starkem Winde.

In Fig. 245 ist das Metallbarometer von Bourdon abgebildet. Der Hauptbestandteil desselben ist die evakuierte dünnwandige Metallröhre ABC mit elliptischem Querschnitt, die im Punkte B befestigt ist. Bei Zu- resp. Abnahme des Außendrucks nähern resp. entfernen sich ihre Enden A und C voneinander. Diese Verschiebungen werden mittels des Stäbchens DE auf eine bogenförmige Zahnradstange ik übertragen, welche ein kleines Zahnrad und den damit verbundenen Zeiger in Bewegung setzt. Die Skala wird durch Vergleichung der Zeigerstellung mit den Angaben eines Quecksilberbarometers hergestellt.

Bei dem sogenannten Aneroidbarometer von Vidi, welches Breguet vervolkommnet hat, ist die Röhre durch eine runde Metall-





Fig. 246.

dose K (Fig. 246) ersetzt, welche ebenfalls evakuiert ist. Der kreisförmig gerillte Boden der Dose biegt sich nach außen oder innen, sobald sich der Außendruck ändert. Die starke Metallfeder P, welche mittels des Trägers R an die Bodenplatte des Apparates befestigt ist, ist mit der Mitte des Dosendeckels bei M verbunden und wirkt dem äußeren Luftdruck entgegen. Das mit der Feder P verbundene Stäbchen l, der Hebel mr und die Kette s dienen zur Übertragung der Bewegungen des Bodens M auf den Zeiger.

§ 5. Barograph. Die selbstregistrierenden Instrumente, welche mehr oder weniger kontinuierlich die Änderungen des Luftdrucks verzeichnen, nennt man Barographen. Man hat Quecksilberbarographen, bei denen sich die Bewegungen eines Schwimmers, der sich im offenen Schenkel der Heberröhre befindet, durch einen ziemlich komplizierten Mechanismus auf einen Schreibstift übertragen. Letzterer berührt einen sich nach unten bewegenden Papierstreifen und verschiebt sich selbst nach links und rechts. Als Barograph kann auch ein Wagebarometer (S. 442) dienen; der Schreibstift befindet hier am Ende eines langen, am Wagebalken befestigten Zeigers. Ein solcher Barograph befindet sich im Observatorium zu Pawlowsk.

Sehr verbreitet ist der in Fig. 247 abgebildete Barograph von Richard. Sein wesentlichster Bestandteil ist eine Reihe übereinander stehender Metalldosen, die an die Dose des Aneroid erinnern. Der Deckel der obersten Dose biegt sich bei Änderung des Luftdrucks recht beträchtlich. Diese Verschiebungen werden durch ein System von



Hebeln auf die Spitze eines Schreibstifts oder einer Feder übertragen, welche längs der Oberfläche einer gleichmäßig rotierenden, mit liniiertem Papier überzogenen Trommel sich aufund abwärts bewegt. Aus unserer Figur ist zu ersehen, in welcher Weise die Zeit und die Größe des Luftdrucks registriert wird. So-

bald die durch ein be-

sonderes Uhrwerk in Drehung versetzte Trommel eine volle Umdrehung gemacht hat, muß man den Papierstreifen abnehmen und durch einen neuen ersetzen. Einen durch seine Empfindlichkeit ausgezeichneten Wagebarograph hat K. Krajewitsch konstruiert.

§ 6. Grenzen, innerhalb deren der barometrische Druck schwankt. Zwei Fragen werden hier, weil nicht unmittelbar in die Physik gehörig, unberührt bleiben: die Frage nach den Ursachen für die Schwankungen des Luftdrucks und ferner die Frage nach der Verwendung des Barometers zu Höhenmessungen (Hypsometrie). Die erste dieser Fragen gehört in die Meteorologie, die letztere in die Geodäsie.

Es sei hier jedoch auf die Grenzwerte hingewiesen, innerhalb deren der Luftdruck in verschiedenen Städten Rufslands schwankt; es ist dies nicht ohne Interesse im Hinblick auf die Abhängigkeit des

Siedepunkts der Flüssigkeiten, insbesondere des Wassers vom äußerer								äulseren	
Druck.	Die	folgenden	Zahlen	sind	aus	einer	Arbeit	von	A. Tillo
entlehnt.									

Name der Städte	Beob- achtungs- dauer Jahre	Maximum mm	Minimum mm	Differenz mm	
Archangelsk	40	791,4	712,7	78,7	
St. Petersburg	55	797,5	712,6	84,9	
Moskau	55	795,8	724,9	70,9	
Jekaterinburg	55	796,8	725,8	71,0	
Nikolajew	55	787,5	737,0	50,5	
Tiflis	46	784,3	746,5	37,8	
Bogoslowsk	55	794,8	711,3	83,5	


§ 7. Manometer. Die Apparate, welche zur Messung der Spannung von Gasen und Dämpfen dienen, heißen Manometer. Einigen derselben begegneten wir bereits bei Beschreibung der Versuche von Cailletet und Amagat (S. 424). Je nach der Größe der zu messenden Spannung benutzt man Manometer von sehr verschiedenartiger Konstruktion.

Für sehr geringe Spannungen benutzt man ein verkürztes Barometer (Barometerprobe) oder Baromanometer; es ist dies eine U-förmige Röhre; einer ihrer Schenkel ist ganz mit Quecksilber gefüllt, während der andere, offene nur wenig Quecksilber enthält. Ist der äußere Druck h genügend klein, so fällt das Quecksilber im festen Schenkel und steigt im offenen. Der Druck h wird durch die Höhendifferenz des Quecksilbers in beiden Schenkeln gemessen. Solche Barometerproben befinden sich an den gewöhnlichen Luftpumpen. Für Spannungen, welche sich vom Atmosphärendruck nur wenig unterscheiden, wird eine offene U-förmige Röhre benutzt, deren Schenkel nur bis zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt sind. Der gesuchte Druck h ist gleich h = H + h', wo H den Luftdruck, h' die Höhendifferenz des Quecksilbers in beiden Schenkeln bedeutet.

Zur Messung der minimen Spannungen eines Gasresiduums, welches nach Auspumpen des Gases aus einem Gefälse mittels einer guten Pumpe noch übrig geblieben ist (z. B. in einer Crookesschen Röhre), kann das Manometer von Mc. Leod (1874) dienen. Dasselbe besteht aus einem Glasballon A (Fig. 248, a. f. S.), an welchem oben eine lange vertikale, äußerst dünne Glasröhre BM, die mit Teilung versehen ist, ansetzt. Die Röhre HD enthält Quecksilber, das bis zur Höhe F reicht. Über F befindet sich die Mündung einer seitlichen Röhre CE, die mit dem Raume in Verbindung steht, in welchem die zu messende Spannung herrscht. Das Quecksilber der Röhre DF kann in gewöhnlicher Weise

gehoben werden. Es ist klar, dass das in A enthaltene Gas ebenfalls die Spannung hat, welche hier gesucht wird. Um nun diese Spannung zu finden, hebt man das Quecksilberniveau über F hinaus; hierbei wird zunächst die seitliche Öffnung C der linken Röhre verschlossen, worauf dann das Quecksilber einerseits in der Röhre E aufsteigt, andererseits den Ballon E und einen Teil der Röhre E E zu einem Punkte E, füllt. Das ganze Gasquantum, welches sich vordem im Volumen E E E befand, ist nunmehr auf den Raum E E E zusammengedrückt; seine Spannung ergiebt sich aus dem Niveauunterschiede des Quecksilbers in den Röhren E E und E E E went man das Verhältnis der Volumina E und E E volumina E und E E volumina E

Fig. 248.



Zur Messung sehr hoher Spannungen kann das Manometer von Desgoffe dienen, welches in Fig. 249 abgebildet ist und gewissermaßen eine umgekehrte hydraulische Presse darstellt. Der gesuchte Druck wirkt durch die Röhre T auf den Stahlcylinder P ein, der in einer breiten Platte D endet. Unter D befindet sich eine große Kautschukplatte, welche den kurzen Schenkel des Manometers vollkommen verschließt. In diesem befindet sich Wasser und unter letzterem Quecksilber, welches in den oben offenen Schenkel MN hineingepreßt

wird. Sei nun h die Höhe des Quecksilbers in MN, H der gesuchte Druck, s die Fläche des Cylinderquerschnitts, S die Fläche der Platte D; es ist dann $H = h \frac{S}{s}$. Bei $S = 100 \, s$ kann man einen gewaltigen Druck mit einer relativ niedrigen Quecksilbersäule messen.

Für hohe Spannungen kann auch ein geschlossenes Manometer dienen, wie es Cailletet benutzt hat; es ist mit Luft gefüllt, aus deren Volumverminderung man auf den zu messenden Druck schließst. Um dem Apparate die gleiche Empfindlichkeit auch für hohe Spannungen zu verleihen, läßst man die Röhre sich nach dem verschlossenen Ende

Fig. 250.



hin verjüngen. Ein solches Manometer ist in Fig. 250 abgebildet, die beigefügten Zahlen geben die Spannung in Atmosphären an.

Sehr verbreitet ist das Metallmanometer von Bourdon, welches auf demselben Prinzipe beruht wie sein Barometer (S. 445); es ist in Fig. 251 abgebildet. Die gebogene Messingröhre b, deren ovaier

Fig. 251.



Durchschnitt nebenbei abgebildet ist, steht mit ihrem verschlossenen Ende c mit einem Zeiger in Verbindung; das offene Ende a der Röhre ist durch eine mit einem Hahn hh versehene Röhre mit dem Raum verbunden, in welchem die zu messende Spannung herrscht. Je größer der Druck in diesem Raume ist, um so stärker wird die Röhre abc gestreckt, wobei sich dann das Zeigerende längs einer Skala hinbewegt. Die Skala selbst wird durch Vergleichung der Zeigerangaben

mit den Angaben eines Quecksilbermanometers oder eines sonstigen iustierten Manometers entworfen.

Quecksilber- und Wasser-Luftpumpen. Die Konstruktion der gewöhnlichen Saug- und Druckpumpen ist aus der Elementarphysik bekannt. Wir wollen daher hier hauptsächlich die Einrichtung einiger Quecksilberpumpen betrachten, welche gegenwärtig Fig. 252 b.

Fig. 252 a.



vielfache Verwendung gefunden haben. Wir begnügen uns dabei mit der Beschreibung einiger wichtiger Typen von solchen Pumpen: eine ausführliche Beschreibung verschiedener Nebenapparate und genaue Angabe über die Art der Benutzung der Pumpen gehört nicht in den Rahmen dieses Buches, um so mehr, da die von verschiedenen Mechanikern konstruierten Pumpen sich durch mancherlei, neuerdings angebrachte Abänderungen nicht unbeträchtlich voneinander unterscheiden.

Die sämtlichen gegenwärtig gebräuchlichen Quecksilberluftpumpen lassen sich in zwei Gruppen teilen, welche nach ihren Erfindern als Geisslersche und als Sprengelsche Pumpen bezeichnet werden können.

Die Konstruktion der ersteren beruht wesentlich darauf, dass der zu evakuierende Raum, d. h. der Rezipient, mehrmals hintereinander mit einem Raum in Verbindung gebracht wird, der sich als Torricellische Leere über einer


Quecksilbersäule darstellt. Fig. 252a und Fig. 252b können dazu dienen, das Prinzip der Geisslerschen Pumpe zu erläutern. AC und BD sind zwei kommunizierende Gefälse, welche Quecksilber enthalten. Das Gefäss B ist oben offen; das Reservoir A kann durch den Hahn oo entweder mit roder mit dem kleinen Gefäss p verbunden werden. Fig. 252a zeigt die Einrichtung des Hahnes oo; bei der hier angegebenen Stellung ist A durch den Längskanal des Hahnes mit p



verbunden; bei einer Drehung des Hahnes um 90° wird das Gefäss A mit der Röhre r verbunden und zwar durch die in Fig. 252 b angedeutete Querdurchbohrung des Hahnes. Bei Zwischenstellungen des Hahnes (Drehung um 450) ist das Gefäls A oben völlig geschlossen. Die Röhre r wird mit dem Rezipienten verbunden. Das Gefäls B kann auf bequeme Weise gehoben und gesenkt werden. Es sei anfangs A mit r verbunden. Wird B genügend gesenkt, so sinkt das Quecksilber in A bis an das obere Ende der Röhre C, wobei eine gewisse Quantität Luft oder eines anderen Gases aus dem Rezipienten in das Gefäls A übergeht. Nun wird der Hahn oo um 45° gedreht, das Gefäls B gehoben und hierdurch die Luft in A komprimiert; bei weiterer Drehung des Hahnes um 450 und Hebung von B wird diese Luft durch p hinausgetrieben. Nun erfolgt Rückdrehung von oo um 45°, Senkung von B. weitere Rückdrehung um 450 und weitere Senkung von B, wodurch wiederum A mit r verbunden wird und von neuem Luft aus dem Rezipienten in das Gefäls A überströmt. Durch fortgesetzte Wiederholung dieser Manipulation wird immer von neuem Luft durch r nach A herübergesogen und auf diese Weise eine beständig steigende Verdannung der Luft im Rezipienten erzeugt.

Eine charakteristische Eigentümlichkeit der neueren Quecksilberluftpumpen besteht in der Abwesenheit von Hähnen. Wir beschreiben hier eine von Töpler konstruierte Pumpe mit einigen von Neesen und Bessel-Hagen angegebenen Verbesserungen. Zeichnung und Beschreibung sind dem Lehrbuch der Physik von Müller-Pouillet Diese Pumpe ist in Fig. 253 dargestellt; Fig. 254 (a. S. 452) zeigt einen wichtigen Teil derselben in teilweise abgeänderter Form. KA und QS sind die kommunizierenden Röhren, K das Vakuumgefäls, Q das Gefäls, welches vermittelst einer Winde gehoben und gesenkt werden kann; DO ist ein seitliches, von Neesen eingeführtes Rohr, welches dazu dient, die heftigen Stöße des Quecksilbers beim Eintritt der Luft aus dem Rezipienten zu vermeiden; OBC ist ein Rohr, durch welches die in den Raum K beim Heben des Quecksilbers hineingeprelste Luft hinausgetrieben wird. Wir wollen hier einschalten, dass die in der Zeichnung bei B, C, G, und A dargestellten Quecksilbersäulen demjenigen Stadium entsprechen, wo in dem Rezipienten, welcher in der Zeichnung als Geisslersche Röhre R angenommen ist, bereits ein hoher Grad von Verdünnung herrscht. Anfang des Versuches steht das Quecksilber in A und QS in etwa gleicher Höhe; in BC befindet sich eine relativ geringe Quecksilbermenge an der unteren Biegung und zwar ebenfalls in Bund C in etwa gleicher Höhe. PEJ ist eine dünne, oben offene Röhre, die in Fig. 254 besser zu sehen ist. Diese Röhre ist bei F von einem breiten, oben offenen Gefäls umgeben, welches Quecksilber enthält. Über die Röhre EJ ist nun eine breitere Röhre gestülpt, deren unteres Ende in

das Quecksilber des Gefäses F taucht; als ihre Fortsetzung dient die dünne Röhre G_1 (G_2 in Fig. 254), welche zu dem Rezipienten R führt. Dieser ist entweder angeschmolzen (Fig. 253), oder durch Schliffstücke und Hähne (Fig. 254) mit G_1 (G_2) verbunden. M ist ein Trocken-



gefäls, welches Phosphorsäureanhydrid enthält; diese wird entweder durch einen seitlichen Tubulus (Fig. 254) oder durch die Röhre L (Fig. 253) eingeführt, welche nachher zugeschmolzen wird.

Wie aus obiger Beschreibung zu ersehen, wirkt der äußere Luftdruck an drei Stellen: über Q, F und C. Das Quecksilber steht also anfänglich in gleicher Höhe: erstens in B und C, zweitens in SQ und AK, drittens im Gefäß F und im Raume zwischen der inneren engen Röhre EJ und der sie umgebenden breiteren Röhre.

Das Auspumpen geschieht in folgender Weise. Das Gefäs Q wird gehoben, das Quecksilber steigt in A, gelangt durch D nach P und unterbricht dadurch die Verbindung zwischen K und dem Rezipienten R. Bei weiterem Heben von Q füllt das Quecksilber die Kugel K und treibt die daselbst vorhandene Luft durch das Quecksilber in B C hindurch ins Freie. Beim Senken von Q strömt die in B nachgebliebene Luft (der schädliche Raum) und, sobald das Quecksilberniveau unterhalb P angelangt ist, auch

Beim neuen Heben von Q wird wiederum die Luft aus R nach K. zuerst die Verbindung bei P unterbrochen und dann die Luft aus K durch BC hinausgetrieben. Anfangs erhält man in B nach dem Heben von Q jedesmal eine gewisse Luftmenge, deren Druck größer ist als der Druck der Atmosphäre, da sonst ein Hinaustreiben der Luft durch das Quecksilber in BC nicht möglich wäre. Sobald jedoch ein solches Hinaustreiben der Luft beim Heben von Q nicht mehr stattfindet, wird Q langsam soweit gehoben, bis das aus K über O nach B überströmende Quecksilber die ganze in B übrig gebliebene Luftmenge durch die Röhre C hinaustreibt. Beim erneuten Senken von Q bleibt in B eine Quecksilbermenge zurück, welche durch ihre Höhe die erreichte Verdünnung angiebt; in K entsteht eine Torricellische Leere in welche die Luft aus R hinüberströmt, sobald die Verbindung bei P frei wird. Nun strömt beim Senken von Q jedesmal Luft aus Rnach K und wird bei genügendem Heben aus K durch BC hinausgetrieben. In dem Malse als das Verdünnen der Luft fortschreitet, steigt das Quecksilber aus dem Gefäls F in dem Raume zwischen den

beiden Röhren FJ. Bei erreichter hoher Verdünnung erhält man das in Fig. 253 dargestellte Bild: durch den Druck der äußeren Luft über Q, C und F werden die drei Quecksilbersäulen A, B und FJ getragen.

In Fig. 255 ist die Quecksilberpumpe von Mendelejeff abgebildet. Vom Reservoir A führt eine Röhre nach unten, deren Ende mittels eines Kautschukschlauches mit dem Quecksilberreservoir B verbunden ist. Eine dünne Röhre führt vom oberen Teile des Gefälses A abwärts und endet im Quecksilber des Behälters C. Endlich verbindet die Röhre a O das Gefäls A mit dem Raume, welcher zu evakuieren ist. An die absteigende Röhre a O ist ein Manometer angeschlossen; es ist $bd = 780 \,\mathrm{mm}$ und $cf = 760 \,\mathrm{mm}$. Ist das Reservoir B genügend hoch gehoben, so füllt das Quecksilber das Gefäls A und verdrängt die Luft durch C, wohin auch ein Teil des Quecksilbers gelangt. Dies Quecksilber fliesst dann schlieselich nach d und wird von Zeit zu Zeit nach B zurückgegossen. Senkt man B. so tritt die Luft aus dem zu evakuierenden Raume durch Oa nach A über; von hier wird sie darauf nach C geschafft. In a steigt das Quecksilber bis zu einer Höhe, welche dem erreichten Verdünnungsgrade spricht.


Wir wenden uns nun zur Betrachtung der zweiten Art von Quecksilberpumpen, deren Prinzip wir als das Sprengelsche bezeichnen wollen. Dasselbe beruht im wesentlichen darauf, daß eine Quecksilbermasse, die durch eine vertikale Röhre in getrennten Tropfen herabfällt, Luftblasen mit sich fortreißt. In Fig. 256 ist eine derartige Sprengelsche Pumpe abgebildet. Hier ist f die Fallröhre, welche in R mit dem Rezipienten verbunden ist. Das in T befindliche Queck-

Fig. 255.

silber strömt durch die Röhre r in die oben verbreiterte Röhre f, durch welche es in einzelnen Tropfen oder Säulen herabfällt, zwischen

denen sich Luftblasen befinden. E ist ein Trockengefäß, welches auf dem Kork h ruht; dieser ist auf ein um a drehbares Brettchen b festgeleimt, B ist ein Baromanometer. Die Röhre f reicht bis fast an den unteren Boden des Sammelgefäßes g, welches mit zwei seitlichen

Fig. 256.



Röhren versehen ist, von denen die obere zum Austritt der Luft, die untere zum Abfließen des Quecksilbers dient.

Eine veränderte Form der Sprengelschen Quecksilberpumpe ist in Fig. 257 abgebildet. Sie ist folgendermaßen konstruiert: Aus einem

Reservoir (oder Trichter) über R fließt wohlgetrocknetes Quecksilber durch die enge Röhre J. welche in ihrem unteren Teile in die weite Röhre AaA übergeht, herab. Letztere steht durch T mit der Außenluft in Verbindung. Ferner fliesst das Quecksilber durch die Röhren BB, CC und DD; letztere ist oben verjüngt und mit H verbunden, von wo die Röhre S nach dem zu evakuierenden Raume führt. teren Verlaufe fliefst das Quecksilber tropfenweise durch die lange Röhre FF. Die Hähne Rund R' dienen dazu, die Geschwindigkeit zu regulieren, mit welcher das Quecksilber ausfliesst. Von jedem einzelnen Quecksilbertropfen wird ein gewisses Luftquantum aus H fortgeführt und erhält man auf diese Weise rasch einen ziemlich hohen Verdünnungsgrad, der mittels der mit H verbundenen Barometerröhre GG gemessen wird. Die Röhren AaA und T, sowie der Behälter K dienen dazu, die Luft aufzufangen, welche etwa durch R nach Jgelangen könnte. Somit enthält das in CC und DD vorhandene Quecksilber keine Luft mehr.

Bunsen hat zuerst das Quecksilber durch Wasser ersetzt und so zu den jetzt sehr verbreiteten Wasserluftpumpen den Grund gelegt. Dieselben werden, je nach dem Zwecke, welchem sie dienen sollen, in den verschiedenartigsten Formen konstruiert. Fig. 258

Fig. 257.






(a. f. S.) zeigt einen sehr einfachen, von W. Ostwald angegebenen Apparat, der ganz aus Glas besteht. Das Wasser strömt aus einem offenen Behälter oder aus der Wasserleitung durch die Röhre B, welche in die Erweiterung P eingeschmolzen ist, in die genügend lange, vertikale Röhre D und saugt hierbei die Luft aus dem mit A verbundenen Rezipienten. Auf weitere Einzelheiten wollen wir hier Mit der Wasserpumpe läßst sich ein Druck von etwa 20 mm Quecksilberhöhe erreichen (Druck der Wasserdämpfe bei Zimmertemperatur).

Wir wenden uns zur Beschreibung der gegenwärtig sehr verbrei-

teten automatischen Quecksilberluftpumpe von Raps (1891). Der wesentlichste Bestandteil derselben hat die Aufgabe, eine gewisse Quecksilbermenge automatisch abwechselnd zu heben und wieder sinken




Dieser Teil (Fig. 259, rechts von zu lassen. VS) kann mit jeder beliebigen hahnlosen Quecksilberluftpumpe von Geißlerschem Typus verbunden werden. In der Fig. 259 ist links eine modifizierte Töplersche Pumpe dargestellt, die wir gleichfalls beschreiben wollen. eisernen Rahmen A erhebt sich der Bock B. welcher zwischen zwei Spitzenschrauben b den beweglichen Rahmen D trägt. Dieser kann zwischen zwei Lagen, welche durch die Gummipuffer c und c, bestimmt werden, wippenartig um b hin und her schaukeln. In der Fig. 259 ist die eine Lage angegeben; bei der zweiten stützt sich das Ende E gegen c, wobei das linke Ende mit der Kugel H tiefer steht als der Drehpunkt b. Auf dem Rahmen D gleitet ein Laufgewicht C hin und her. Befindet sich der Puffer E, wie in der Figur, unten, so gleitet C nach rechts bis an E; bei der anderen Stellung des Rahmens D gleitet C nach links bis zu dem Puffer f. Das Laufgewicht C trägt ein mit

sechs Stiften versehenes Rad F, in welchem sich ein Einschnitt befindet. T ist ein Hebel, der in die llöhe gehoben oder bis zu dem Anschlag u heruntergelassen werden kann. Bei der letzteren Lage dreht der Hebel T das Rad F bei jeder Bewegung von C nach links um ein Sechstel einer ganzen Umdrehung, da bei gehobenem rechten Ende des Rahmens D einer der Stifte gegen T anstölst, wenn C nach links heruntergleitet. Fünfmal gleitet das Laufgewicht C so weit nach links. bis f an die Peripherie des Rades stölst. Das sechste Mal gleitet C weiter nach links, da f in den erwähnten Einschnitt eindringt. H ist eine Glaskugel, die durch Gummischläuche mit den Röhren V und mz verbunden ist; sie enthält Quecksilber und außerdem den Gummischlauch J. - M ist ein Luftkompressor, welcher durch zwei in der Figur nur angedeutete Stangen gehalten wird. Es ist dies ein cylindrisches Gefäls, in welches die Röhren k und z einmunden und zwar endet die Röhre k am Boden, während z fast bis an den oberen Deckel von M reicht. Strömt Wasser durch die Röhre k in das Gefäls M, so wird die über dem Wasser befindliche Luft zusammengepreist und durch zmL in den Schlauch J getrieben; dieser dehnt sich aus und treibt das in H befindliche Quecksilber durch die Röhre V in die Kugel Q. Bei K befindet sich ein Dreiweghahn, der mit einer Kurbel

versehen ist, welche durch den mit dem Rahmen D fest verbundenen, aufgeschlitzten Hebel G bewegt wird. Bei der in der Figur angegebenen Stellung des Rahmens D und des Hebels G ist die Röhre k mit dem Ausflußerohr k_2 verbunden. Kippt der Rahmen um, so bewegt sich G nach links, der Hahn K wird gedreht, infolgedessen die Röhre k mit





dem Zuflussrohr $k_1 O k_1$ des Druckwassers verbunden wird; o ist ein Kontrollhahn, welcher ein für allemal für einen bestimmten Wasserdruck richtig eingestellt wird. Bei O befindet sich ein verschiebbares Gewicht, welches dazu dient, die Gleichgewichtslage des Rahmens D im Moment des Kippens zu einer labilen zu machen. Neben M befindet sich ein Wasserstandsrohr, welches den Wasserstand in M zu erkennen giebt. Sollte die Luft aus M infolge Undichtigkeit des Gefäses all-

mählich entweichen, so löst man bei m die Verbindung und lässt bei der in der Figur gegebenen Stellung Wasser aus m absliessen.

Wir wollen nun noch kurz die eigentliche Pumpe beschreiben. Der zu evakuierende Raum wird bei R mit der Röhre S verbunden, in welcher sich ein sogenanntes Glasventil befindet, welches aus einem beweglichen, an beiden Enden kugelförmigen Glasröhrchen besteht. Wird es durch von unten aufsteigendes Quecksilber gehoben, so verschließt es die über ihm befindliche Röhre. r_2 ist ein Gefäßs, welches wir "Akkumulator" nennen wollen; die gebogenen Röhren r_1 und s_1 dienen als Quecksilberverschlüsse. S^1n ist ein Kugelrohr, in welches bei n ein Röhrenstück eingeschmolzen ist, das die Form eines Hakens hat, damit etwa nach S^1 geschleuderte Quecksilbertropfen nicht nach P gelangen können. Bei t_1 befindet sich ein Dreiweghahn, der mit n_1 oder n_2 verbunden, oder auch ganz geschlossen werden kann. Die Röhre n_2 führt zu einer gewöhnlichen Wasserluftpumpe. Um die Wirkungsweise des Apparates zu verstehen, muß man von den folgenden Gleichgewichtsbedingungen des Rahmens ausgehen:

- 1. Befindet sich das Laufgewicht C am rechten Ende E, so findet das Umkippen des Rahmens nach links in dem Augenblick statt, wo das Quecksilber bis unter die Öffnung der Röhre S in die Röhre V gesunken ist, die Kugel H also eine große Quantität Quecksilber enthält.
- 2. Befindet sich C links, und zwar so, daß f gegen die Peripherie des Zahnrades F stößt, so kippt der Rahmen nach rechts, wenn das Quecksilber aus H gerade bis zu der Röhre r_1 gestiegen ist.
- 3. Ist aber f in die oben erwähnte Vertiefung eingedrungen, befindet sich also C weiter nach links (näher zur Drehungsachse b), so kippt der Rahmen erst dann nach rechts, wenn das Quecksilber bis zur Röhre s_1 vorgedrungen ist.

Nun wird es leicht sein, die Wirkung des Apparates zu verstehen. Wir beschreiben dieselbe, ohne auf Einzelheiten einzugehen; dieselben sind in der Abhandlung von A. Raps nachzulesen.

Zuerst wird t_1 so gedreht, dass P mit der Wasserpumpe in Verbindung steht. Durch die Wirkung dieser Pumpe wird in P, Q und R (Rezipient) der Druck bis auf etwa 20 mm erniedrigt. Dabei steigt in V die Quecksilbersäule zu entsprechender Höhe. Nun wird bei heraufgeschlagenem Hebel T das Zahnrad F des Laufgewichtes C in die in der Figur angegebene Stellung gebracht, wobei f in die Vertiefung von F hineinragt. Das Ende E befindet sich selbstverständlich oben, da ja H sehr viel Quecksilber enthält. Zugleich wird derjenige Hahn geöffnet, durch welchen das Druckwasser zur Röhre k_1 geleitet wird. Dieses steigt durch Nk in den Kompressor M, infolgedessen, wie oben erklärt, das Quecksilber aus H in V heraufsteigt. Es tritt in die Röhre S und schließt das Ventil v, erfüllt Q und gelangt durch r_1 , r_2 , s_1 bis nach S^1 , wobei es die Luft nach P treibt; diese Luft wird von

der Wasserpumpe weggesogen. Hat das Quecksilber die Röhre S1 erreicht, so kippt der Rahmen nach rechts; der Hahn K wird gedreht, das Wasser fliesst aus M durch k, ab und das Quecksilber sinkt durch seine Schwere zur Kugel H herab, wobei sich in s_1 und r_1 Quecksilberverschlüsse bilden, während in r_2 und Q Vakua entstehen. Sobald das Quecksilber unter die Öffnung der Röhre S herabgesunken ist, strömt die Luft aus R nach Q. Sinkt das Quecksilber in V noch etwas weiter, so kippt der Rahmen nach links, das Wasser strömt wieder nach M, das Quecksilber hebt sich bis zur Röhre Su. s. w. Hat sich diese Manipulation mehrmals wiederholt und ist ein gewisser Verdünnungsgrad der Luft erreicht, so klappt man den Hebel Therunter und hebt durch Drehung des Hahnes t₁ die Verbindung der Wasserpumpe mit dem Apparat gänzlich auf. Von diesem Moment an wirkt die Pumpe vollkommen automatisch. Fünfmal steigt das Quecksilber bis r_1 und treibt die Luft aus Q in den Akkumulator r_z ; das sechste Mal hebt sich das Quecksilber bis S^1 und treibt die Luft aus dem Akkumulator r_2 in den relativ großen Raum P, wo sie verbleibt. Um sie auszutrocknen, kann man durch das Rohr U eine gewisse Menge Schwefelsäure in die Kugel P einsaugen lassen.

Später (1893) hat A. Raps noch weitere Verbesserungen angebracht, z. B. die Röhre S verlängert, was gewisse Vorteile mit sich bringt.

Mit der hier beschriebenen Pumpe lassen sich die höchsten Verdünnungsgrade erreichen und zwar 1/800 000 mm Quecksilberdruck.

Wir wollen noch bemerken, dass Schulze-Berge (1893) eine interessante "Rotationsluftpumpe" beschrieben hat.

Litteratur.

Thurot: Note historique sur l'expérience de Torricelli. J. de phys. (1) 1, 171 und 267.

Torricelli und Descartes: Briefe an verschiedene Personen.

Pascal: Expériences touchant le vide. Paris 1647 und 1648.

Pascal: Traité de la pesanteur de la masse de l'air 1663.

Wild: Repert. für Meteorol. 3, Nr. 1, 1874.

Krajewitsch: Rep. de Phys. 23, 339, 1887; Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 9, 319, 1877; 13, 335, 1881.

P. Reinbot: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 12, 243, 1880.

Krajewitsch: (Barometrograph) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 14, 213, 1882.

Tillo: Meteorologitscheski Westnik (russ.) 1894, p. 1.

Djakonow: Journ. de russ. phys.-chem. Ges. 14, 476, 1882.

Zahlreiche Abhandlungen über Barometer findet man ferner in der Ztschr.
f. Meteorol., Ztschr. f. Instrumentenk. u. a. Journalen.

Mc. Leod: Phil. Mag. (4) 48, 110, 1874.

Brush: Phil. Mag. (5) 44, 415, 1897.



Quecksilberpumpen.

F. Schulze-Berge: Rotationsluftpumpe. Wied. Ann. 50, 368, 1893.

Chabaud: Compt. rend. 125, 22, 21, 1897; Séances de la Soc. franç. de phys. 1897, p. 149.

Kohlrausch: Pogg. Ann. 150, 423, 1873.

J. West: Verh. d. phys. Ges. zu Berlin 17, 33, 1898.

A. Raps: Wied. Ann. 43, 629, 1891; 48, 377, 1893.

W. Roentgen: Wied. Ann. 23, 26.

Schuller: Wied. Ann. 13, 528, 1881.

A. Toepler: Dingl. Journ. 163, 426, 1862.

Gimingham: Proc. R. Soc. 25, 396; Beibl. 1, 175, 1877.

- D. Mendelejeff: (Quecksilberpumpe) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 6, 120, 1874.
- D. Latschinow: (Quecksilberpumpe) Journ. d. russ. tphys.-chem. Ges. 6, 17, 1874.
- M. Bitow: (Zentrifugalpumpe) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 14, 10, 1882.
- W. Karowodin: (Über die Töplersche Pumpe) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 14, 255, 1882.
- J. Usagin: (Über die Sprengelsche Pumpe) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 22, 229, 1890.

Bessel-Hagen: Wied. Ann. 12, 425, 1881.

Neesen: Wied. Ann. 3, 608; 13, 304; Ztschr. f. Instrumentenk. 1882, 8. 285; 1883, 8. 245; 1899, S. 147.

G. W. A. Kahlbaum: Wied. Ann. 53, 199, 1894. Ztschr. f. physikal. und chem. Unterricht 8, 90, 1894.

Viertes Kapitel.

Berührung von Gasen mit Gasen, Flüssigkeiten und festen Körpern.

§ 1. Gasgemische. Daltonsches Gesetz. Wenn Gase aufeinander nicht chemisch einwirken, so mischen sie sich in jedem beliebigen Verhältnisse; dieser Vorgang erfolgt, wie wir später sehen werden, sogar von selbst, wenn man die Gefäse, in welchen verschiedene Gase enthalten sind, miteinander in Verbindung setzt (Kapitel VI, § 4). Der Druck, welcher von einem solchen Gasgemisch ausgeübt wird, entspricht dem überaus einfachen Daltonschen Gesetze: Der Druck eines Gemisches aus mehreren Gasen ist gleich der Summe der Drucke seiner Bestandteile, d. h. gleich der Summe derjenigen Drucke, welche jedes der Gase ausüben würde, wenn es ganz allein dasselbe Volumen einnehmen würde. Den Druck jedes einzelnen Bestandteils nennt man hierbei den Partialdruck. Nehmen wir an, dass die Gase bei der gleichen Temperatur t zuerst einzeln die Volumina $v_1, v_2, v_3 \ldots$ bei den Drucken $p_1, p_2, p_3 \ldots$

einnahmen. Hierauf wurden sie bei derselben Temperatur t im Volumen V gemischt, in welchem ihre Partialdrucke $P_1=\frac{p_1\,v_1}{V}$, $P_2=\frac{p_2v_2}{V},\ldots$ waren. Das Daltonsche Gesetz lautet nun dahin, daß der Druck P des Gemisches gleich $P=P_1+P_2+P_3+\cdots$ ist, d. h.

$$P = \frac{p_1 v_1}{V} + \frac{p_2 v_2}{V} + \frac{p_3 v_3}{V} + \dots = \sum \frac{p v}{V} \cdot \dots (1)$$

oder

Ist $p_i v_i = R_i T$ die Zustandsgleichung der Masseneinheit eines dieser im Gemisch enthaltenen Gase und m_i die Masse desselben, so gilt für dasselbe die Gleichung

$$p_i v_i = m_i R_i T \qquad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad (2,a)$$

Geben wir der Zustandsgleichung des Gemisches die Form

$$PV = mRT \dots \dots \dots \dots (2,b)$$

wo $m = \sum m_i$ ist, so ergiebt Formel (2) unmittelbar

$$R = \frac{\sum m_i R_i}{m} = \frac{\sum m_i R_i}{\sum m_i} \cdots \cdots (2, c)$$

Das Daltonsche gilt nur angenähert, wie auch das Boyle-Mariottesche Gesetz. Ändert man beim Mischen das von den Gasen eingenommene Volumen nicht, d. h. ist $V = \Sigma v$ und sind alle p untereinander gleich, so giebt Formel (2) P = p, also ändert sich beim Mischen der Druck nicht. Dies wird durch den Versuch von Berthollet bestätigt, der zwei Kugeln untereinander verband, von denen die eine mit Wasserstoff, die andere mit Kohlensäure unter Atmosphärendruck gefüllt war. Das entstandene Gemisch besaß dieselbe Spannung. Sind alle v untereinander gleich und gleich V, so ist $P = \Sigma p$. Die Formel (1) kann man auch in folgender Form schreiben

welche aussagt, dass das Volumen des Gasgemisches gleich der Summe derjenigen Volumina ist, welche von den einzelnen Gasen beim Drucke P des Gemisches eingenommen würden.

Die wichtige Frage, wie sich ein Gasgemisch gegenüber dem Boyle-Mariotteschen Gesetze bei hohen Spannungen verhält, ist noch wenig erforscht worden. Die Untersuchungen von Regnault an einem Gemenge von Luft und CO₂ haben gelehrt, dass für dasselbe das Daltonsche Gesetz zwischen 1 und 2 Atmosphären Druck Geltung hat. Indes fanden Andrews und Cailletet, dass für jedes Gasgemisch ein besonderes Gesetz gilt, nach welchem sich sein Volumen bei hohen Drucken ändert. Dasselbe kann aus denjenigen Gesetzen, welche die Kompressionsfähigkeit der Bestandteile bestimmten, nicht abgeleitet werden. Von den Versuchen von A. Leduc war schon auf S. 426 die Rede; im dritten Bande werden wir auf das Daltonsche Gesetz wieder zurückkommen.

§ 2. Löslichkeit der Gase in Flüssigkeiten. Befindet sich ein Gas in Berührung mit einer Flüssigkeit, so wird ein Teil des Gases in ihr aufgelöst. Die Gasmenge, welche sich in der Flüssigkeit lösen kann, ist begrenzt; ist diese Grenze erreicht, so sagt man, die Flüssigkeit sei mit dem entsprechenden Gase gesättigt. Diese Löslichkeitsgrenze hängt von der Art und dem Volumen der Flüssigkeit, von der Art und Spannung des Gases, das ungelöst über der Flüssigkeit verbleibt, und von der Temperatur ab. Sie wird schneller erreicht, wenn man das Gefäls, in welchem sich Gas und Flüssigkeit befinden, stark erschüttert. Die lösbare Gasmenge wird durch das Henrysche Gesetz bestimmt.

Das Henrysche Gesetz (1803) lautet: Die Gasmenge, welche sich bei gegebener Temperatur in der Volumeneinheit einer Flüssigkeit lösen kann, ist dem Drucke des ungelöst bleibenden Gases proportional.

Sei \dot{U} das Volumen der Flüssigkeit, P der Druck des restierenden Gases, Q das Gewicht des gelösten Gases, v das Volumen, welches das Gas beim Drucke P einnehmen würde. Nach dem Henryschen Gesetze ist dann

wo k eine Konstante ist, die nur noch von der Art des Gases und der Flüssigkeit und von der Temperatur abhängt. Andererseits aber ist Q proportional v und P, man kann daher

schreiben.
$$Q = k_1 v P$$
 (5)

Vergleicht man diesen Ausdruck mit $Q=k\,UP$, vergl. (4), und setzt $\frac{k}{k_1}=\alpha$, so erhält man

$$v = \alpha U \ldots \ldots \ldots \ldots$$
 (6)

wo α eine neue Konstante ist. Formel (6) zeigt, dass das Volumen des in Lösung gegangenen Gases von seiner Spannung P unabhängig ist, falls man dasjenige Volumen meint, welches das Gas beim Drucke P eingenommen hätte.

 d. h. das Verhältnis des Volumens des (beim Druck des ungelösten Gases) in Lösung gegangenen Gases zum Flüssigkeitsvolumen ist eine bei gegebener Temperatur konstante Größe. Sie heißst der Löslichkeitskoeffizient (Absorptionskoeffizient) des gegebenen Gases für die gegebene Flüssigkeit.

Bezeichnet man mit p die Spannung des gelösten Gases in dem von ihm eingenommenen Volumen U, so ist pU=Pv, woraus v=pU:P folgt. Setzt man diesen Wert in Formel (7) ein, so kommt

$$\alpha = \frac{p}{P} \cdot (8)$$

d. h. das Verhältnis der Spannung des gelösten Gases zur Spannung des ungelösten ist bei gegebener Temperatur konstant; es ist ebenfalls gleich dem Löslichkeitskoeffizienten.


Es habe das Gas, bevor es sich gelöst, das Volumen V_1 beim Drucke P_1 innegehabt; nachdem es in Lösung gegangen, möge es das Volumen V beim Drucke P und das ungelöst zurückgebliebene das Volumen v beim Drucke P besitzen; es ist nach dem B.-M. Gesetze, vergl. Formel (6), $V_1P_1 = (V+v)$ $P = VP + vP = VP + \alpha UP$. Hieraus erhält man für den Löslichkeitskoeffizienten

$$\alpha = \frac{1}{U} \left(V_1 \frac{P_1}{P} - V \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Apparate zur Untersuchung der Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten. Diese Apparate heißen Absorptiometer. In Fig. 260 a. f. S. ist das Bunsensche Absorptiometer abgebildet. Die Glasröhre ist mit einer Teilung versehen und sorgfältig kalibriert, oben geschlossen und unten in das Schraubengewinde b (siehe Fig. 261 a. f. S.) eingelassen, welchem ein Gewinde in der oberen der beiden Platten a Die untere Platte a ist durch eine Kautschukplatte verschlossen, so dass man das untere Röhrenende öffnen oder schließen kann, wenn man die Röhre nach der einen oder anderen Seite dreht und im letzteren Falle fest gegen die Kautschukplatte drückt. man diese Röhre in den Cylinder g, so fassen die Ansätze cc (Fig. 261 a. f. S.) in seitliche Vertiefungen, die innerhalb f (Fig. 260) angebracht Infolgedessen bringt nun eine Drehung der Röhre e keine Drehung der unteren Fassung aa zu stande. Der Cylinder q wird mit Wasser gefüllt, dessen Temperatur man mittels des Thermometers k misst; in den unteren Teil des Cylinders giesst man durch den Trichter r ein wenig Quecksilber, das durch den unteren Hahn r wieder abgelassen werden kann.

Man füllt die Röhre e außerhalb des Cylinders g mit Quecksilber

und bringt dann in der Quecksilberwanne das Volumen V_1 des zu untersuchenden Gases hinein. Hierauf notiert man den Druck P_1 ,



Klappe p, in deren Höhlung das obere Röhrenende hineinpaſst. Nun wird der ganze Apparat so lange geschüttelt, bis das Quecksilberniveau b nicht mehr steigt, ſalls man die Röhre unten öffnet, also ein weiteres sich Lösen des Gases unterbleibt. Man hat nun das Volumen V des ungelösten Gases und den Druck P zu bestimmen, unter welchem es sich beſindet. Den Druck P kann man leicht bestimmen, wenn man den Luftdruck kennt und ebenso die Niveauhöhe des Quecksilbers in a und b, des Wassers in d und der gewählten Flüssigkeit in e. Kennt man V, V_1 , U, P_1 und P, so ſindet man a nach Formel (9).

Ein weit einfacherer Apparat ist in Fig. 262 abgebildet. Seine Einrichtung ist unmittelbar aus der Figur klar. Das Gefäss C wird mit der gewählten Flüssigkeit gefüllt; die von a nach oben führende Röhre wird mit dem Behälter verbunden, der das gewählte Gas enthält. Die Hähne bei a und b sind Dreiwegehähne (mit einer Durchbohrung von beistehender Form]). Zunächst erfüllt das Quecksilber die ganze kalibrierte Röhre A, die Flüssigkeit das ganze Gefäls C. Darauf bringt man beide Hähne in solche Stellung, dass sich nur der Verbindungsschlauch ab mit Gas füllen kann. Hierauf verbindet man A mit dem Gasbehälter und lässt durch Senken von B nach A das Gasvolumen v, übertreten, wobei das Quecksilber in A und B auf gleicher Höhe erhalten wird. Dann verbindet man A mit C und läßt durch c das Volumen V_0 Flüssigkeit abfließen. Endlich schüttelt man noch, nachdem man den Hahn b geschlossen, das Gefäls C so lange, bis das Quecksilber in A zu steigen aufhört und bringt B wiederum in solche Stellung, dass sich das Quecksilber in A und B auf gleicher Höhe einstellt. Es sei jetzt v_2 das Volumen des in Azurückgebliebenen Gases.

Ist V' das Volumen des Gefässes C, so ist das Volumen der Flüssigkeit $U = V' - V_0$. Die Spannungen P und P_1 in (9) sind einander gleich, mithin erhält man aus Formel (9) den Wert $\alpha = \frac{V_1 - V}{U}$.

Das verschwundene Volumen des Gases ist $V_1 - V$; in unserem Falle hatte das Gas anfänglich das Volumen $v_1 + w$ eingenommen, wo w das Volumen des Verbindungsschlauches bedeutet; zum Schluß erfüllte es das Volumen $v_2 + w + V_0$. Danach ist $V_1 - V$ hier gleich $v_1 + w - (v_2 + w + V_0) = v_1 - v_2 - V_0$. Es kommt daher schließlich

$$\alpha = \frac{v_1 - v_2 - V_0}{V' - V_0} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

wo v_1 und v_2 die Gasvolumina in A zu Anfang und zum Schluß des Versuchs sind; V' ist das Volumen von C, V_0 das Volumen der aus C abgelassenen Flüssigkeit.

§ 4. Resultate der Untersuchungen über die Löslichkeit Chwolson, Physik. I.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

von Gasen in Flüssigkeiten. Bunsen und seine Schüler haben eine große Reihe von Messungen der Größe α für verschiedene Flüssigkeiten und Gase ausgeführt. Es hat sich dabei erwiesen, daß α mit Zunahme der Temperatur abnimmt. Die folgenden Werte von α geben die Löslichkeit in Wasser an:

t^{o}	H	N	O	CO_2	SO ₂	NH_3
. 00	0,01930	0,02035	0,04114	1,7967	79,789	1050
100	0,01930	0,01607	0,03250	1,1847	56,647	813
20°	0,01930	0,01403	0,02838	0,9014	39,374	654

Bei 70° erhält man für NH₃ den Wert $\alpha=0$. Die Größe α kann überhaupt durch die empirische Formel $\alpha=\alpha_0-\alpha_1t+\alpha_2t^2$ wiedergegeben werden. Die Zahlen der ersten Horizontalreihe stellen demnach die Werte von α_0 dar. Für die verschiedenen Gase ist das Verhältnis $\alpha_1:\alpha_0$ eine Größe, die sich in ziemlich engen Grenzen ändert (von irgend einem Werte an bis zum doppelten), während α_0 sich in sehr weiten Grenzen ändert (bis zum 400 fachen des ursprünglichen Werts). Auf diesen Umstand hat E. Wiedemann hingewiesen.

Für die Löslichkeit im Alkohol fand Bunsen folgende Werte:

H
$$\alpha = 0.06925 - 0.0001487t + 0.000001t^2$$

N $\alpha = 0.126338 - 0.000418t + 0.000006t^2$
O $\alpha = 0.2825$
CO₂ $\alpha = 4.32955 - 0.09395t + 0.00124t^2$
SO₂ $\alpha = 328.62 - 16.95t + 0.312t^2$.

Bohr hat (1900) die Löslichkeit von CO₂ in Alkohol bei Temperaturen t zwischen — 65° und + 45° untersucht und folgende Werte von α gefunden:

$$t = -65^{\circ}$$
 -25° -10° 0° $+10^{\circ}$ 25° 45° $\alpha = 35.93$ 8.61 5.69 4.40 3.55 2.74 2.00

Die Löslichkeit der Gase in Wasser haben ferner untersucht Hüfner, Dittmar, Bohr und Bock, Winkler, Timofejew, Carius, (NH₃, N₂O), Schönfeld (SH₂, SO₂, Cl) u. a.; die Löslichkeit in anderen Flüssigkeiten haben Pagliani und Emo (NH₃ in Alkoholen) u. a. untersucht.

Die Löslichkeit von Chlor in Wasser erreicht bei 8° ihr Maximum. In einem Liter Wasser lösen sich 40 ccm Argon bei 12 bis 14°, d. h. $2^{1}/_{2}$ mal mehr als Stickstoff. Die geringste Wasserlöslichkeit hat das Helium; wie Ramsay gezeigt, ist für dasselbe $\alpha = 0.0073$ bei 18,2°.

Setschenow und Mackenzie haben gefunden, das die Löslichkeit der Gase in Wasser, welches gelöste Salze enthält, kleiner ist, als in reinem Wasser. Dasselbe bestätigte Kumpf für die Löslichkeit von Chlor in einer Kochsalzlösung und Steiner für Wasserstoff in Lösungen verschiedener Salze. Konowalow hat (1898) die Löslich-

keit von NH_3 in Silbernitratlösungen untersucht, in denen sich, wie er fand, die Verbindung $AgNO_3.2HN_3$ bildet.

Bohr hat (1899) die Geschwindigkeit gemessen, mit der sich ein Gas löst und aus einer Flüssigkeit ausscheidet. Sei β die Zahl der Kubikcentimeter Gas (bei 0° und 760 mm Druck), welche sich in einer Minute von einem Quadratentimeter der Flüssigkeitsoberfläche ausscheiden, wenn die Flüssigkeit ursprünglich mit Gas gesättigt war und das ausgeschiedene Gas fortwährend entfernt wird. Sei ferner γ die Zahl der Kubikcentimeter Gas, welche in jeder Minute durch 1 qcm Oberfläche der reinen Flüssigkeit eindringen, während der auf ihr lastende Gasdruck gleich 760 mm ist. In diesem Falle gelten nach Bohr für die Lösungen von CO_2 in Wasser folgende Formeln

$$\gamma = \alpha \beta, \qquad \alpha = \frac{K}{T-n}, \qquad \beta = c(T-n_1)$$

wo T die absolute Temperatur, K, n, c und n_1 Konstanten sind.

Bei hohem Druck treten für die gutlöslichen Gase sehr starke Abweichungen vom Henryschen Gesetze auf. So löst sich Ammoniak bei 20° in 1 g Wasser beim Druck $h=100\,\mathrm{mm}$ in einer Menge von $q=0.158\,\mathrm{g}$; bei $h=200\,\mathrm{mm}$ ist $q=0.232\,\mathrm{g}$, bei $h=500\,\mathrm{mm}$ ist $q=0.403\,\mathrm{g}$, bei $h=1000\,\mathrm{mm}$ ist q=0.613 und bei $h=2000\,\mathrm{mm}$ ist $q=0.992\,\mathrm{g}$. Für CO₂ nimmt bei konstanter Temperatur der Koeffizient α ab, falls der Druck wächst, wie dies Wroblewski (1882) nachgewiesen hat. Bei 0° und $p=1^{at}$ ist $\alpha=1.797$, bei $p=5^{at}$ ist $\alpha=1.730$, bei $p=10^{at}$ ist $\alpha=1.603$, bei $p=20^{at}$ $\alpha=1.332$ und bei $p=30^{at}$ $\alpha=1.124$.

Richard hat einen Apparat konstruiert, mit dessen Hülfe man nachweisen konnte, dass im Wasser der Oceane in beträchtlicher Tiefe, folglich bei hohem Druck, eine ebensolche Gasmenge gelöst ist, wie in dem an der Oberfläche befindlichen.

Das Flüssigkeitsvolumen nimmt, wenn in ihm Gase gelöst sind, stets zu; die Dichte dagegen nimmt bisweilen zu, bisweilen auch ab. Mit dieser Frage haben sich Angström, Blümke, Mackenzie, Nichols, Wheeler, Almen u. a. beschäftigt. Bei der Auflösung von einem Volumen Gas (Atmosphärendruck) in einem Volumen Wasser, findet eine Vergrößerung des Volumens um etwa 0,001 bei der Lösung von 0 und H statt; ferner um 0,0015 bei N, um 0,0013 bei CO₂ und um 0,0007 bei NH₃.

Bei der Lösung von Gasen in Flüssigkeiten wird sehr oft mehr Wärme frei, als bei ihrer Verflüssigung (latente Verdampfungswärme); hieraus folgt, daß während der Lösung oft noch chemische Prozesse auftreten, welche diese Erscheinung komplizieren.

Bei der Lösung von Gasgemischen sind die Volumina $v_1,\ v_2\dots$

der in Lösung gehenden Bestandteile des Gemisches den Partialdrucken p_1, p_2, \ldots proportional und proportional den Löslichkeitskoeffizienten. Somit ist

$$v_1: v_2: v_3: \ldots = p_1 \alpha_1: p_2 \alpha_3: p_3 \alpha_3: \ldots$$
 (11)

Löst sich z. B. Luft, so haben wir für den Stickstoff $p_1=0.7904\,h$, für den Sauerstoff $p_2=0.2096\,h$, wo h den Luftdruck bedeutet; findet die Lösung in Wasser statt, so haben wir z. B. bei 0° für Stickstoff $\alpha_1=0.020\,35$, für Sauerstoff $\alpha_2=0.041\,14$. Hieraus folgt für das Verhältnis der Volumina v_1 von Stickstoff und v_2 von Sauerstoff, die sich in Wasser lösen

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{0.7904 \times 0.02035}{0.2096 \times 0.04114} = \frac{0.016085}{0.008625} = 1.87 . . (12)$$

Der Löslichkeitskoeffizient der Luft in Wasser bei 0° ist gleich $\alpha = 0.08625 + 0.016085 = 0.024708$. Aus Formel (12) folgt, dass gelöste Luft 35 Proz. O und 65 Proz. N enthält; sie ist also reicher an Sauerstoff als die atmosphärische.

- § 5. Ausscheidung gelöster Gase aus Flüssigkeiten. Die gelösten Gase werden von den Flüssigkeiten unter folgenden Umständen ausgeschieden.
- 1. Bei der Druckverminderung des ungelösten Gases, welches oberhalb der Flüssigkeit verblieben ist oder bei Fortführung desselben durch einen kontinuierlichen Strom eines anderen Gases, welches das Gas in dem Maße sofort entfernt, als es sich ausscheidet. Dasselbe Resultat wird erhalten, wenn man die Lösung offen an der Luft stehen läßt; ist dann das gelöste Gas nicht etwa in der Luft selbst enthalten, so verflüchtigt sich die Lösung.
- 2. Bei Temperaturerhöhung. Beim Sieden des Wassers scheiden sich die in ihm enthaltenen Gase aus.
- 3. Beim Erstarren der Lösung. Beim Gefrieren des Wassers scheiden sich die in ihm gelösten Gase aus. Geschmolzenes Kupfer und Silber lösen Sauerstoff auf, der sich dann beim schnellen Erkalten so energisch ausscheidet, das kleine Tropfen des flüssigen Metalls zugleich mit dem Gase herausgeschleudert werden.
- 4. Wenn man in die gesättigte Gaslösung feste Körper mit der an ihnen haftenden Luft einführt (oder aber ein anderes Gas, vergl. § 6). Diese eingeführte Luft bildet gewissermaßen die Zentren, um welche herum sich das gelöste Gas ansammelt, daß sich in Form von Bläschen ausscheidet. Diese Erscheinung tritt besonders deutlich auf, wenn man eine Lösung wählt, die unter hohem Drucke gesättigt ist. Wenn man dann zunächst den Druck vermindert, so scheidet sich weniger Gas aus, als es dem neuen Druck entspricht und die Lösung wird übersättigt. Dies ist der Grund, weshalb

moussierende Getränke (Selterwasser, Bier), nachdem sie aufgehört haben Kohlensäure auszuscheiden, wieder von neuem zu perlen und zu schäumen beginnen, falls man Streuzucker, Sand, Brotkrumen u. s. w. in sie hineinschüttet.

§ 6. Erscheinungen, welche bei Berührung von Gasen mit festen Körpern auftreten. Kommt ein fester Körper in Berührung mit einem Gase, so können zweierlei Erscheinungen auftreten: eine Verdichtung des Gases an der Oberfläche des festen Körpers (Adsorption), die besonders groß für poröse Körper ist (Absorption), da diese ja eine große Oberfläche besitzen, und eine unmittelbare Verschluckung des Gases durch die Gesamtmasse des festen Körpers (Okklusion), welche ihrem Charakter nach an Lösung erinnert.

Die Verdichtung von Gasen im Innern von festen Körpern hat zuerst Saussure untersucht (1814). Er fand, daß geglühte Buchenholzkohle bei 12° folgende Volumina der Gase verschluckt: NH₈ — 90, HCl — 85, SO₂ — 65, CO₂ — 35, O — 9,2, N — 7,5, H — 1,75; Meerschaum bei 15°: NH₃ — 15, CO₂ — 5,26, O — 1,45, N — 1,60, H — 0,44; Gips bei 15° verschluckt ungefähr 0,5 Volumina H, N und O (0,58).

Das Henrysche Gesetz gilt hier nur in beschränktem Maße, der Absorptionskoeffizient aber nimmt bei Druckzunahme nicht ab, wie es bei den Flüssigkeiten der Fall war. Für Ammoniak und Kokosnußskohle wächst er von 170,7 beim Druck von 760 mm bis 209,8 bei 2609 mm. Für Spindelbaumkohle (Evonymus) und CO, wächst er sogar von 0,7 bei einem Druck von 1,13 mm bis 77,1 bei 763 mm, wie Chappuis gefunden hat. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Absorptionsfähigkeit poröser Körper schnell ab.

Zur Untersuchung der Absorptionsfähigkeit poröser Körper bringt man sie an Stelle der Flüssigkeit in das Absorptiometer (S. 463). Geglühter Platinschwamm verdichtet an seiner Oberfläche bis zu 250 Volumina Sauerstoff; richtet man einen Wasserstoffstrahl gegen Platinschwamm, so entzündet sich der Wasserstoff, da der Platinschwamm aus der Luft entnommenen Sauerstoff kondensiert enthält; hierauf beruht die Döbereinersche Zündmaschine.

Die starke Absorption der Gase in porösen Körpern stellt aller Wahrscheinlichkeit nach nur einen besonderen Fall der Verdichtung von Gasen an der Oberfläche fester Körper überhaupt dar. Man findet, daß jeder feste, in Berührung mit einem Gase befindliche Körper sich mit einer sehr dünnen, dem Anscheine nach stark verdichteten Schicht dieses Gases überzieht. Nach der Ansicht von Quincke nimmt die Dichte dieser Schicht in dem Maße zu, als sie der Oberfläche des festen Körpers näher liegt und erreicht an der Oberfläche selbst die Dichte des festen Körpers. Jamin und Bertrand

evakuierten ein mit zerstoßenem Glase gefülltes Gefäß; nach einiger Zeit erhöhte sich der im Gefäße herrschende Druck, da ein Teil der Luft, welche an der Oberfläche des Glases haftete, allmählich frei wurde. Chappuis fand (1878), daß ein Quadratmeter Oberfläche des Glases 0,27 cbcm H, 0,35 cbcm Luft, 0.63 cbcm SO₂ und 0,25 cbcm NH₃ zurückhält. An der Luft überziehen sich die Körper mit einer dünnen Schicht von Wasserdampf (Vaporisation); hieraus erklärt sich auch die bemerkenswerte, bisweilen starke Adsorption von CO₂ durch die Oberflächen fester Körper. P. Mülfarth untersuchte (1900) die Adsorption verschiedener Gase durch Glaspulver.

Die Moserschen Bilder erklären sich durch das Vorhandensein einer kondensierten Luftschicht an der Oberfläche der Körper. man auf eine gereinigte Glasfläche eine Münze oder Medaille (man kann auch umgekehrt die letztere reinigen und die Glasfiäche ungereinigt lassen), so tritt eine deutliche Abbildung derselben hervor. wenn man das Glas nachher behaucht. Diese Erscheinung erklärt sich dadurch, dass an den Punkten, wo innige Berührung erfolgt, ein Teil des kondensierten Gases auf den gereinigten Körper übergeht, wodurch sich die Dichte der übriggebliebenen oder neugebildeten Gasschicht auf der Glasfläche entsprechend den Erhabenheiten und Vertiefungen der Münze ändert. Dies aber wirkt auf die Größe und Form der kleinen Wassertröpfchen ein, welche am behauchten Glase haften bleiben, so daß die Umrisse der Prägung sichtbar bleiben. Wenn man mit einem Holzstäbchen auf Glas oder Metall schreibt und dieses sodann behaucht, so treten die Schriftzüge ebenfalls deutlich hervor.

Einen interessanten Fall der Gasabsorption durch einen festen Körper stellt die von Divers (1873) entdeckte Absorption des Ammoniaks durch salpetersaures Ammoniak dar. Man erhält hierbei eine flüssige Lösung des Salzes im Ammoniak. Untersucht haben diese Erscheinung Raoult, Troost und Kurilow.

Das Verschlucken von Gasen durch massive Metalle (Okklusion) hängt von der Beschaffenheit des entsprechenden Metalles und Gases, sowie von der Temperatur ab. Besonders interessant ist die Okklusion von Wasserstoff durch Palladium. Ein Palladiumdraht okkludiert ein Wasserstoffvolumen, welches unter gewöhnlichem Atmosphärendruck das Volumen des Drahtes selbst bis zu 1000 mal übertreffen würde. Die Okklusionsfähigkeit des Palladiums für Wasserstoff nimmt mit steigender Temperatur bis zu 100° zu, um sich darauf zu vermindern. Während dieses Vorganges nimmt die Länge des Palladiumdrahtes bis um 1,6 Proz. zu, sein Volumen vergrößert sich um 10 Proz. Die Rechnung zeigt, daß der okkludierte Wasserstoff sich so stark kondensieren muß, daß seine Dichte gleich 1,7 wird. Die Spannung dieses okkludierten Wasserstoffs muß eine ganz ungeheure sein und wahrscheinlich nach zehntausenden Atmosphärendrucken gemessen werden.

N. Hesehus hat die Okklusion von Wasserstoff durch Palladium und seine Legierungen mit Pt, Au und Ag (75 Proz. Pd und 25 Proz. der anderen Metalle) untersucht. Unter anderem maß er die Längenzunahme eines Drahtes (von 500 mm Länge und 0,4 mm Dicke) durch Okklusion von Wasserstoff. Wenn der Draht als Kathode diente und Wasserstoff okkludierte, so erhielt man folgende Längenzunahmen in den ersten acht Minuten:

Hesehus benutzte bei diesen Versuchen einen besonderen Apparat zur Messung geringer Längenzunahmen des Drahtes. Ferner untersuchte er das Freiwerden von Wasserstoff aus dem Palladium und seiner Legierungen unter verschiedenen Bedingungen und endlich den Einfiuß des okkludierten Wasserstoffs auf die Elasticität der Drähte. Nickel okkludiert ebenfalls H, jedoch weit geringer als Palladium; eine ähnliche Erscheinung zeigten Kalium und Natrium. Wird Platin im Sauerstoff erhitzt, so okkludiert es geringe Mengen desselben.

Mior hat gefunden, dass ein Volumen Pt bis zu 9,1 Volumen Sauerstoff okkludieren kann, und dass die Geschwindigkeit, mit der die Okklusion erfolgt, sich beim Erwärmen des Pt bis zu 100° steigert. Gusseisen enthält ein wenig Wasserstoff; Eisen bis zu 12 Volumina CO; Aluminium H und CO₂. Besonders interessant ist, dass Meteoreisen bis zu drei Volumina Gase enthält, von denen fünf Sechstel des Volumens auf den Wasserstoff kommen. Außerdem enthält es noch Stickstoff und Kohlenoxyd. Das Vorhandensein von Gasen in den Metallen kann, wie Dumas (1878) gezeigt hat, zu Fehlern bei Bestimmung ihres specifischen Gewichtes führen.

Litteratur.

I. Daltonsches Gesetz.

Dalton: Manch. Phil. Soc. 5, 535, 1802; Gilb. Ann. 12, 385, 1802; 15, 21, 1803.

Henry: Nicholsons J. 8, 297, 1804; Gilb. Ann. 21, 393, 1805.

Gay-Lussac: Ann. ch. et phys. 95, 314, 1815; Biot: Traité de physique I, p. 298.

Magnus: Pogg. Ann. 38, 488, 1836.

Regnault: Ann. ch. et phys. (3) 15, 129, 1845; Mem. de l'Acad. de sc. 26, 679.

Andrews: Phil. Mag. (5) 1, 84, 1876.

Cailletet: J. de phys. (1) 9, 192, 1880.

Springmühl: Pogg. Ann. 148, 540, 1873.

Herwig: Pogg. Ann. 137, 592, 1869.

Wüllner u. Grotrian: Wied. Ann. 11, 545, 1880.

Krönig: Pogg. Ann. 123, 299, 1864.

Braun: Wied. Ann. 34, 943, 1888.

B. Galitzin: Das Daltonsche Gesetz. Diss. Strafsburg 1890.

B. Galitzin: Wied. Ann. 41, 588, 1890.

II. Gase und Flüssigkeiten.

Henry: Phil. Trans. 1, 29, 1803; Gilb. Ann. 20, 1805.

Bunsen: Gasometrische Methoden. Braunschweig 1857; Liebigs Ann. 93, 1, 1855; Phil. Mag. (4) 9, 116, 181, 1855; Ann. ch. et phys. (3) 43, 496, 1855.

Hüfner: Wied. Ann. 1, 629, 1877.

Bohr u. Bock: Overs. K. Dansk. Vid. Selsk. Forhdl. 22, 84, 1891; Wied. Ann. 44, 318, 1891.

Bohr: Wied. Ann. 62, 644, 1897; 68, 500, 1899; Drud. Ann. 1, 244, 1900. Winkler: Chem. Ber 22, 1772, 1889; 24, 89, 3602, 1891; Zeitschr. f. phys. Chem. 9, 171, 1892.

Timofejew: Zeitschr. f. phys. Chem. 6, 141, 1890.

Carius: Liebigs Ann. 94, 129, 1855; 99, 129, 1856; Ann. ch. et phys. (3) 47, 418, 1856.

Schönfeld: Lieb. Ann. 95, 1, 1885.

Pagliani e Emo: Atti R. Acc. d. Torino 18, 67, 1882 (Beibl. 8, 18, 1884). Ramsay: Ann. ch. et phys. (7) 13, 462, 1898.

Setschenow: Mém. de l'Acad. de St. Petersb. (7) 22, Nr. 6; 34, Nr. 3;
35, Nr. 7; Zeitschr. f. phys. Chem. 4, 117, 1889; Ann. ch. et phys. (6) 25, 226, 1892; Ber. chem. Gas. 1877, S. 972; Phys. Sekt. d. Ges von Freunden d. Nat. zu Moskau (russ.) 5, Heft 2, S. 6, 1893; Ann. ch. et phys. (6) 25, 226, 1892.

Kumpf: Absorption von Chlor durch Na Cl-Lösung. Dissert. Graz 1881.

Kanowalow: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 30, Chem. Abt., 367, 1898.

Wroblewski: Wied. Ann. 8, 29, 1880; 17, 103, 1882; 18, 290, 1893; J. d. phys. (2) 1, 452, 1882.

Richard: Compt. rend. 123, 1088, 1896.

E. Wiedemann: Wied. Ann. 17, 349, 1882.

Khanikoff et Longuinine: Ann. ch. et phys. (4) 11, 412, 1867.

Mackenzie und Nichols: Wied. Ann. 3, 134, 1878.

Nichols and Wheeler: Phil. Mag. (5) 11, 113, 1881.

Almen: Öfvers. K. Vetens. Akad. Foerh. 1898, p. 735.

Angström: Wied. Ann. 15, 297, 1882; 17, 297, 1882.

Blümke: Wied. Ann. 23, 404, 1884; 30, 243, 1887.

Steiner: Wied. Ann. 52, 275, 1894.

Konowalow: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 26, Chem. Abt. 48, 1894.

III. Gase und feste Körper.

(Eine ausführliche Litteraturangabe über Adsorption der Gase findet sich in der unten angeführten Abhandlung von P. Mühlfarth.)

Saussure: Gilb. Ann. 47, 1814.

Chappuis: Wied. Ann. 8, 1 u. 671, 1879; 12, 160, 1881; Arch. Sc. phys. (3) 3, 439, 1878.

Jamin et Bertrand: Ann. ch. et phys. (3) 34, 344, 1852.

Moser: Pogg. Ann. 56 u. 57, 1842.

Dumas: Compt. rend. 86, 65, 1878. Quincke: Pogg. Ann. 108, 326, 1859.

Joulin: Compt. rend. 90, 741, 1880.

Pfeiffer: Verdichtung von Gasen durch feste Körper. Diss. Erlangen 1882. Kayser: Wied. Ann. 12, 528; 14, 450, 1881; 21, 495, 1884; 23, 416, 1884.

Bunsen: Wied. Ann. 20, 545, 1883; 22, 145, 1884; 24, 321, 1885.

O. Schumann: Wied. Ann. 27, 91, 1886.

Troost et Hautefeuille: Compt. rend. 78, 686, 1874 (H und Pd).

P. Mühlfarth: Drud. Ann. 3, 328, 1900.

Divers: Compt. rend. 77, 788, 1873.

Baoult: Compt. rend. 76, 1261, 1887; 94, 1117, 1882.

Troost: Compt. rend. 94, 789, 1882.

Kurilow: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 25, Chem. Abt., 170, 1893.

N. Hesechus: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 11, 78, 1879.

Mond, Ramsay und Shields: (Okklusion von O₂ und H₂ durch Pt und Pd) Phys. Chem. 19, 25, 1896; 25, 657, 1898; 26, 109, 1898; Proc. R. Soc. 62, 290, 1898.

Mior: (Okklusion von H₂ durch Pt) N. Cim. (4) 9, 67, 1899; Beibl. 1899, S. 620.

Fünftes Kapitel.

Grundlagen der kinetischen Gastheorie.

§ 1. Bewegungsart der Gasmoleküle. Als Begründer der kinetischen Gastheorie hat man Krönig (1856) und Clausius (1857) anzusehen, wennschon die Ideen und Vorstellungen, welche derselben zu Grunde liegen, bereits früher von mehreren Forschern ausgesprochen und entwickelt worden sind.

In ihrer einfachsten Form und ohne die Ergänzungen und Verbesserungen, welche allmählich in dieselbe eingeführt worden sind, nimmt die kinetische Gastheorie an, dass die Gasmoleküle, ohne aufeinander einzuwirken (außer bei Zusammenstößen) sich vollkommen frei bewegen. Diese Bewegung erfolgt geradlinig und mit einer Geschwindigkeit, die, wie wir sehen werden, nur von der Art des Gases und von der Temperatur abhängt. Die Bewegungsrichtung ändert sich plötzlich, wenn ein Gasmolekül auf seinem Wege etwa die Wandung des Gefäßes trifft, in welchem es sich befindet oder irgend ein anderes Hindernis, oder aber, wenn zwei Moleküle aufeinander treffen.

Außer der in jedem gegebenen Augenblick geradlinigen Bewegung des Moleküls kommen jedoch im Gase noch andere Bewegungen vor. Erstens kann sich ein Molekül als Ganzes um eine beliebige Achse drehen; derartige Bewegungen müssen auftreten, wenn die Moleküle beim Zusammenstoße einander nicht zentral treffen. Zweitens sind sogenannte intramolekulare Bewegungen möglich, d. h.

Bewegungen (Schwingungen, Rotationen) der Atome innerhalb ihres Moleküls um gewisse mittlere Lagen. Die von den Molekülen eingenommenen Volumina zieht man nicht in Betracht, sondern betrachtet erstere als Punkte, zwischen denen jedoch Zusammenstöße möglich sind. Das heißt nun mit anderen Worten, man vernachlässigt die linearen Dimensionen der Gasmoleküle im Vergleich zu ihrem mittleren Abstande voneinander. Ferner nimmt man an, die Gasmoleküle seien keiner äußeren Kraft unterworfen — man vernachlässigt mithin die Wirkung, welche die Schwerkraft auf sie ausübt.

Die im Vorhergehenden auseinandergesetzte Vorstellung von der Bewegungsweise der Gasmoleküle, nämlich die Geradlinigkeit ihrer Bewegung, macht die beiden Grundeigenschaften der Gase unmittelbar verständlich. Es erklärt sich daraus ihr Bestreben, das ganze ihnen zur Verfügung stehende Volumen gleichmäßig zu erfüllen und ihre Spannung, d. h. der Druck, welchen sie auf die jenes Volumen begrenzenden Körper ausüben. Die erstere dieser Eigenschaften hat man früher durch die gegenseitige Abstolsung der Gasmoleküle erklärt. Wenn sich neben dem Raume A, welcher von Gas erfüllt ist, ein leerer Raum B befindet, so ist es klar, dass alle Moleküle, welche sich in der Richtung nach diesem Raume B hin bewegen, da sie keinen Widerstand finden, in denselben eindringen bis eine gleichmäßige Verteilung der Moleküle erreicht ist, wobei in der Zeiteinheit ebensoviel Teilchen von A nach B übergehen als von B nach A. Die gleichmäßige Verteilung ist somit die Bedingung für das Gleichgewicht, das jedoch hier nicht der Ruhe entspricht, sondern im Gegenteil dem kontinuirlichen Austausch der Moleküle ohne Verminderung ihrer Anzahl in jedem nicht allzu kleinen Teile des Raumes. In derartigen Fällen, die häufig im Bereiche verschiedener physikalischer Erscheinungen vorkommen, pflegt man vom stationären Gleichgewicht der Bewegung oder von dynamischen Gleichgewicht zu reden.

Die Spannung der Gase, welche sich als Druck auf die ihnen benachbarten Körper kundtut, erklärt sich durch die Stölse, welche jene Körper seitens der auf sie auffliegenden und von ihnen abprallenden Moleküle — durch das "molekulare Bombardement" dem sie ausgesetzt sind, erfahren.

Um gleich zu Anfang eine richtigere Vorstellung von der Bewegungsweise der Gasmoleküle zu erhalten, wollen wir hier einige Daten anführen, auf die wir später wieder zurückkommen werden. Die Geschwindigkeit der Gasmoleküle ist sehr groß; sie beträgt beispielsweise für die Luftmoleküle fast 500 m pro Sekunde und nimmt für alle Gase mit der Temperatur zu. Die Zusammenstöße der Gasmoleküle erfolgen unvorstellbar oft; ein Luftmolekül vermag z. B. bei gewöhnlichem Druck im Mittel nicht mehr als 0,0001 mm in der Zeit von einem Zusammenstoße bis zum nächstfolgenden zurückzulegen.

Zieht man die Geschwindigkeit der Gasmoleküle in Betracht, so sieht man demnach, das jedes Molekül in jeder Sekunde bis zu 5000 Millionen Zusammenstöse erleidet und im allgemeinen ebenso oft seine Bewegungsrichtung ändert. Bei Kompression eines Gases muss die Zahl dieser Zusammenstöse proportional der Dichte zunehmen; ist die Luft durch einen Druck von 100 Atmosphären zusammengedrückt, so erhält man bereits 500000 Mill. Zusammenstöse pro Sekunde. Alles Gesagte zusammengenommen liefert uns ein Bild von dem unvorstellbar chaotischen Zustande, in welchem sich die gewaltig große Zahl von Gasmolekülen befindet, die sich mit großer Geschwindigkeit nach allen Richtungen bewegen und kontinuirlich aufeinander prallen.

§ 2. Das Boyle-Mariottesche Gesetz. Die kinetische Gastheorie erklärt nicht nur in einfacher Weise weshalb der Druck p eines Gases indirekt proportional dem Volumen v ist, sondern liefert auch einen sehr interessanten Ausdruck für das Produkt pv, welches von der Temperatur abhängt.

Eine einfache Erklärung für das Gesetz selbst ist z. B. die folgende. Verkleinert man das Volumen v eines Gases, in welchem sich n Moleküle befanden, k mal, so bleiben in dem neuen Volumen v:k alle früheren n Moleküle enthalten. Die Spannung wird dabei die gleiche sein, als ob sich im Volumen v die Anzahl kn Moleküle befände, denn teilt man dieses Volumen durch Scheidewände in k gleiche Teile, so ändert man die Spannung nicht, erhält aber dabei Volumina, welche gleich v:k sind und von denen ein jedes n Moleküle enthält. Hat sich aber im Volumen v die Zahl der Moleküle k mal vergrößert, so werden dieselben auf die Oberflächeneinheit der Wandungen k mal häufiger auftreffen, das "Bombardement", mithin auch der Druck des Gases wird sich also k mal verstärken.

Eine andere Form der Erklärung ist die folgende: Vermindert man das Volumen q^3 mal, so vermindern sich die linearen Dimensionen, folglich auch der mittlere gegenseitige Abstand der Moleküle voneinander q mal; deshalb werden die längs der Einheit der Wandoberfläche in einer dünnen anliegenden Schicht befindlichen Moleküle beim Zurückprallen einen q mal kürzeren Weg zurücklegen bis zu ihrem nächsten wahrscheinlichen Zusammenstofse mit anderen Molekülen, von denen sie zur Wand zurückgeworfen werden. Jedes Molekül wird somit q mal häufiger auf die Wand auffliegen als vorher. Die Zahl der Moleküle innerhalb der Schicht, deren Dicke man jetzt q mal kleiner anzunehmen hat, nimmt q^2 mal zu, mithin wird die Gesamtzahl der Stöfse, die auf die Oberflächeneinheit der Wand erfolgt, sich q^3 mal vergrößern, d. h. so viel mal, als sich das Volumen verkleinert hat.

Gehen wir nun zur Herleitung der Formel über, welche man als

die Fundamentalformel der kinetischen Gastheorie bezeichnen kann. Sie hat folgende Gestalt:

$$pv = \frac{1}{3} Nm u^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Hier ist v das vom Gase eingenommene Volumen, p seine Spannung, N die Zahl der im Volumen v enthaltenen Moleküle, m die Masse eines Moleküls und u seine Geschwindigkeit.

Um obige Formel herzuleiten, müssen wir uns an folgenden auf S. 85 ausgesprochenen Lehrsatz erinnern: Der Impuls K einer Außenkraft ist gleich dem geometrischen Zuwachs L der Bewegungsmenge.

Nehmen wir an, das Molekül C (Fig. 263), dessen Masse m ist, bewegt sich in der Richtung von FC und stößt an die Wandung AB mit der Geschwindigkeit u = CD, welche den Winkel φ mit der Normalen CN einschließt Der geometrische Zuwachs L der Bewegungsmenge ist dann gleich $m \times DE$. Es ist nun aber $DE = 2 u \cos \varphi$, folglich

$$L = 2 \, m \, u \cos \varphi \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

Den Kraftimpuls kann man gleich $K = f\tau$ setzen, wo f die mittlere Größe der Kraft ist, mit welcher die Wand auf das Molekül drückt,

Fig. 263.

N

C

u

p

D

wobei sich die Größe und Richtung seiner Geschwindigkeit und die Dauer τ der Berührung zwischen Molekül und Wand ändert. Nach dem Gesetze von der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung wirkt auf die Wand während der Zeit τ die Kraft f. Obengenanntes Gesetz ergiebt somit $K = f\tau = 2 \, mu \cos \varphi$. (3)

Wenn man entsprechende Gleichungen für alle Moleküle hinschreibt, welche den gegebenen Teil s der Wandoberfläche im Laufe irgend einer

Zeit t treffen, und alle diese Gleichungen summiert, so erhält man auf der linken Seite $\Sigma f \tau$. Die Größee $\Sigma \tau$ ist nicht gleich t, da die Stöße nicht unmittelbar aufeinander folgen: zwischen ihnen können kleine Zeitintervalle liegen und mehrere Stöße können wiederum gleichzeitig erfolgen. Die Summe der Kraftimpulse während der Zeit t jedoch, d. h. $\Sigma f \tau$, kann in der Form F t dargestellt werden, wo wiederum nach dem Gesetze von Wirkung und Gegenwirkung F die mittlere Größe der Kraft darstellt, welche in der Zeit t ununterbrochen auf den Teil s der

Wandoberfläche wirkt. Somit hat man

$$Ft = \sum_{t,s} 2 mu \cos \varphi$$
 (4)

Die Buchstaben t und s, welche unter dem Summenzeichen stehen, bedeuten, daß man die Summe der Größen $2 \, mu \cos \varphi$ für alle Teilchen zu bilden hat, welche in der Zeit t auf die Oberfläche s auftreffen.

Setzt man t=1 und s=1, so giebt die linke Seite die Spannung p des Gases, d. h. die mittlere Kraft, welche ununterbrochen auf die Oberflächeneinheit der Wand einwirkt. Da die Zahl der Stöße außerordentlich groß ist, kann man diese Kraft p für eine konstante Größe ansehen.

Man hat also


Die Spannung eines Gases wird erhalten, wenn man die Summe der Ausdrücke von der Form $2 \, mu \cos \varphi$ für alle Gasmoleküle bildet, welche in der Zeiteinheit (t=1) auf die Oberflächeneinheit (s=1) der Wand treffen.

Es giebt verschiedene Herleitungen der Fundamentalformel (1) aus der allgemeinen Formel (5). Wir wollen zwei derartige Herleitungen folgen lassen.

I. Herleitung von Joule (1851 und 1857), Nehmen wir an, das Gefäß, in welchem sich das Gas befindet, habe die Gestalt eines

rechtwinkligen Parallelepipedons, dessen Seiten a = MQ (Fig 264) und b = MN sind, während c senkrecht zur Zeichnungsebene verläuft. Die Kante b nehmen wir als Höhe an, die Fläche ac = s dagegen als Basis; das Volumen ist v = sb. Führen wir endlich noch folgende zwei Annahmen ein:

1. Wir nehmen an, die Gasmoleküle bewegen sich frei von einer



Wand zur andern, ohne aufeinander zu prallen. Diese Annahme kann keinen Einflus auf das Resultat haben, das man bei Berechnung der Summe der Bewegungsmengen der Moleküle erhält, welche bis an die Gefässwand gelangen. Wie wir nämlich im Folgenden (Abschnitt VI, Kap. IV, § 7) sehen werden, überträgt sich die Bewegungsmenge beim Stosse völlig elastischer Körper — und als solche sehen wir die Gasmoleküle an — in einer gegebenen Richtung von einem Körper zum anderen derart, dass sie sich gewissermaßen in dieser Richtung fortzupflanzen fortfährt. Die gesamte Bewegungsmenge, welche an der

Oberflächeneinheit anlangt, bleibt dieselbe, ob die Moleküle miteinander zusammenstofsen oder nicht.

2. Wir nehmen an, dass im betrachteten Gasvolumen N Moleküle enthalten seien. Die Masse jedes Moleküls sei m, seine Geschwindigkeit u habe irgend eine beliebige Richtung, welche mit den Kanten a, b und c die Winkel a, β und γ einschließst. Wir ersetzen jedes der Moleküle durch drei andere, die sich parallel zu den Kanten mit den Geschwindigkeiten $u\cos\alpha$, $u\cos\beta$ und $u\cos\gamma$ bewegen. Die Energie der Bewegung ändert sich hierdurch nicht, denn es ist

$$\frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m (u \cos \alpha)^2 + \frac{1}{2} m (u \cos \beta)^2 + \frac{1}{2} m (u \cos \gamma)^2.$$

Formel (5) zeigt uns, dass der Druck p nur von der normalen Komponente abhängt und deshalb kann bei der Berechnung dieses Druckes, z. B. auf die Basis s, die erwähnte Substitution keinen Einfluß auf das Resultat ausüben. Nimmt man die Substitution mit allen Molekülen vor, so erhält man schliefslich drei Gruppen von Molekülen; jede Gruppe enthält N Moleküle, die sich parallel zu einer der Kanten a, b und c bewegen. Da die Zahl der Moleküle sehr groß ist und alle Bewegungsrichtungen gleich oft vorkommen, so ist klar, dass jede der drei Gruppen ein Drittel derjenigen Energie besitzt, welche in Wirklichkeit in der fortschreitenden Bewegung aller Moleküle enthalten ist. Man kann annehmen, dass alle N Moleküle jeder Gruppe sich mit der Geschwindigkeit u: 1/3 bewegen. Eine derartige Energie würde aber jede einzelne Gruppe besitzen, wenn sie N:3 Moleküle enthielte, die sich mit der Geschwindigkeit u bewegten. Eine weitere Annahme, welche Joule machte, besteht darin, dass er bei der Berechnung von p nach Formel (5) annahm, ein Drittel aller Moleküle bewege sich senkrecht zur Basis s, die beiden anderen Drittel jedoch parallel zur Basis, ohne sich jedoch zu treffen.

Es ist nunmehr leicht, die Summe zu berechnen, welche auf der rechten Seite von (5) steht. Jedes der N:3 Moleküle trifft senkrecht auf die Grundfläche s; folglich ist $\varphi=0$ und $\cos\varphi=1$. Es bewegt sich zwischen den beiden Punkten A und B hin und her; in der Zeit zwischen zwei Zusammenstößen mit der Wand s legt es den Weg AB+BA=2b zurück; in der Zeiteinheit (t=1) stößst es mithin so viel mal gegen die Wand s, als 2b im durchlaufenen Wege u enthalten ist, d. h. $\frac{u}{2b}$ mal. Für ein einzelnes Molekül ist $\Sigma 2mu$ gleich


 $\frac{u}{2\,b}\cdot 2\,mu=\frac{m\,u^2}{b},$ für alle Moleküle ist diese Summe $\frac{1}{3}\,N\,\text{mal}$ größer, d. h. gleich

Um den endgültigen Ausdruck für die Summe zu erhalten, welche auf der rechten Seite der Formel (5) steht, hat man der Bedingung s=1 zu genügen. Da sich (6) auf die ganze Fläche s bezieht, so erhält man für die Oberflächeneinheit $p=\frac{1}{3}$ $N\frac{mu^2}{sb}$. Es ist aber sb=v, also $pv=\frac{1}{3}$ Nmu^3 , was zu beweisen war.

II. Herleitung von Clausius (1857). Wir wollen zunächst folgende Aufgabe lösen: Wir nehmen an, es seien n (eine sehr große Zahl) Gasmoleküle vorhanden, die sich nach allen möglichen Richtungen bewegen und zwar derart, daß alle Richtungen gleich oft vorkommen und keine von ihnen einen Vorzug vor den anderen hat. Sei nun XY (Fig. 265) eine beliebige derartige Richtung und werde danach gefragt,

wie groß die Zahl n_{φ} der Moleküle ist, deren Bewegungsrichtungen mit der Richtung XY einen Winkel einschließen, welcher zwischen φ und $\varphi + d \varphi$ enthalten ist.

Um obige Aufgabe zu lösen, zieht man durch den beliebigen Punkt C die Gerade $AB \parallel XY$; von C aus zieht man ferner n Geraden von beliebiger, jedoch gleicher Länge l, welche den Bewegungsrichtungen von n Gasmolekülen parallel sind. Die Endpunkte dieser Geraden werden gleichmäßig auf einer Kugeloberfläche vom Radius l verteilt sein. Beschreibt man um CA als Achse, Kegel, deren Seitenlinien mit der Achse die Winkel φ und $\varphi + d$ φ einschließen, so



begrenzen sie auf der Kugeloberfläche eine Zone P Q, innerhalb deren die Endpunkte aller der Geraden l liegen, welche der gesuchten Zahl n_{φ} der Moleküle entsprechen. Da diese Endpunkte der Linien l gleichmäßig verteilt sind, so muß sich die Zahl n_{φ} zu der Gesamtzahl n ebenso verhalten, wie die Zonenoberfläche P Q, d. h. $2\pi l^2 \sin \varphi d\varphi$ zur Gesamtoberfläche der Kugel $4\pi l^2$.

Sonach ist n_{φ} : $n = 2 \pi l^2 \sin \varphi d\varphi : 4 \pi l^2$ und hieraus

$$n_{\varphi} = \frac{1}{2} n \sin \varphi d\varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$


Nachdem wir nun diese Aufgabe gelöst haben, wollen wir das Flächenelement $AB = \sigma$ (Fig. 266 a. f. S.) der Gefäßwandung betrachten. Sei MN die Normale zu σ ; wir wollen über σ als Grundfläche den Cylinder ACDB konstruieren, dessen Seitenlinien mit der

Normalen den Winkel φ bilden und eine Länge haben, die gleich der Geschwindigkeit u der Gasmoleküle ist. Die Höhe des Cylinders ist $u\cos\varphi$, sein Volumen $\sigma u\cos\varphi$; die Anzahl n der in ihm eingeschlossenen Moleküle ist gleich $n=\frac{N}{v}\sigma u\cos\varphi$, wenn im Gesamtvolumen v

die Anzahl N von Gasmolekülen, also in der Volumeneinheit $\frac{N}{v}$ Moleküle enthalten sind. Diese Moleküle bewegen sich nach allen möglichen Richtungen, folglich ist

$$n_{\varphi} = \frac{1}{2} n \sin \varphi d\varphi = \frac{1}{2} \frac{N}{v} \sigma u \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \cdot \cdot \cdot (8)$$

die Zahl der Molekule, welche im Cylinder ACDB enthalten sind und sich nach denjenigen Richtungen bewegen, welche mit der Normalen MN



einen zwischen φ und $\varphi + d\varphi$ liegenden Winkel bilden.

Bestimmen wir jetzt diejenige Zahl n'_{φ} dieser Moleküle, welche sich nach Richtungen bewegen, deren mit der Achse MP des Cylinders gebildete Winkel unendlich klein sind. Es möge die Ebene NMP mit irgend einer Anfangsebene, welche durch die Normale MN geht, den Winkel ψ bilden. Die zu σ normalen Ebenen, welche durch die Bewegungsrichtungen der n_{φ} Moleküle gehen, bilden mit der Anfangsebene alle möglichen Winkel von

0 bis zu 2π . Damit diese Moleküle sich nur unendlich wenig von der Ebene NPM entfernen, ist es erforderlich, daß die erwähnten normalen Ebenen mit der Anfangsebene Winkel einschließen, welche zwischen ψ und $\psi + d\psi$ enthalten sind. Hieraus folgt, daß sich n_{φ}' zu n_{φ} ebenso verhält, wie $d\psi$ zu 2π , d. h.

$$n'_{\varphi} = \frac{d\psi}{2\pi} n_{\varphi} = \frac{N\sigma}{4\pi v} u \cos\varphi \sin\varphi d\varphi d\psi$$
 . . (9)

Alle diese n'_{φ} Moleküle stoßen offenbar auf das Flächenelement σ in der Zeiteinheit, am Ende welcher diejenigen von ihnen bis nach AB gelangen, welche sich zu Beginn derselben in CD befanden. Wir lassen auch hier außer acht, daß die Teilchen miteinander zusammenprallen; daß dies geschehen darf, war oben gezeigt worden. Der Einwand, daß der Cylinder ACDB nicht vollständig im gaserfüllten Volumen v enthalten sein kann, ist offenbar belanglos. Die Strömung der Bewegungsmenge, welche während der Zeiteinheit im Innern des Cylinders in der Richtung nach AB hin erfolgt, ist von der Größe

des Volumens v unabhängig. Man könnte übrigens auch einen Cylinder von beliebiger Länge l wählen, welche von den Gasmolekülen in der Zeit t=l:u durchlaufen wird. Geht man dann zur Bestimmung der Summe (5) für t=1 über, so erhält man dasselbe Resultat wie hier. Jedes der n_{φ}' Moleküle liefert eines von den Gliedern der Summe (5) und da φ allen gemeinsam ist, so geben sie einen Teil der Gesamtsumme, der gleich

$$n'_{\varphi}$$
. 2 m u cos $\varphi = \frac{Nm\sigma}{2\pi v} u^2 cos^2 \varphi sin \varphi d\varphi d\psi$ ist.

Integriert man diesen Ausdruck nach ψ von 0 bis 2π und nach φ von 0 bis $\pi:2$, so erhält man die Summe (5) für t=1 und $s=\sigma$; um nun noch p zu erhalten, hat man von $s=\sigma$ zu s=1 überzugehen, d. h. das erhaltene Resultat durch σ zu dividieren. Danach ist

$$p = \frac{Nm u^2}{2 \pi v} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{2 \pi} d\psi$$
$$= \frac{Nm u^2}{v} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin \varphi \, d\varphi = \frac{1}{3} \frac{Nm u^2}{v}.$$

Hieraus erhält man

d. h. die Formel (1). Am meisten zu beanstanden ist in obiger Herleitung die Annahme, daß sich alle Moleküle mit derselben Geschwindigkeit u bewegen, was, wie wir sehen werden, nicht zutrifft.

Die Größen p, v, m und u in Formel (10) müssen durch die einander entsprechenden Einheiten gemessen werden. Will man C. G. S. Einheiten einführen, so ist p in Dynen pro Quadratcentimeter Oberfläche, v in Kubikcentimetern, m in Grammen zu messen und als Einheit der Geschwindigkeit die Geschwindigkeit von 1 cm pro Sekunde anzunehmen. Häufiger wählt man indes als Einheit der Kraft das Kilogramm, als Längeneinheit das Meter und als Zeiteinheit die Sekunde. In diesem Falle wird p in Kilogrammen pro Quadratmeter Oberfläche, v in Kubikmetern ausgedrückt; als Masseneinheit hat man dann die Masse von g = 9.81 kg und als Einheit der Geschwindigkeit die Geschwindigkeit von 1 m pro Sekunde anzunehmen.

§ 3. Folgerungen aus der Grundformel. Die Clapeyronsche Formel (5) auf S. 430), lautete

Chwolson, Physik. I.

wo T die absolute Temperatur, R eine für ein gegebenes Volumen eines gegebenen Gases konstante Größe war. Wir wollen hier die Wucht J der fortschreitenden Bewegung unserer Gasmoleküle einführen; dieselbe war gleich

Sei M = Nm die Masse des Gases, Q = gM sein Gewicht und δ die Gasdichte und zwar bezogen auf Luft vom selben Druck und derselben Temperatur.

Kombiniert man die Formeln (10), (11) und (12), so erhält man folgende bemerkenswerte Relationen

$$pv = \frac{1}{3} Nmu^2 = \frac{1}{3} Mu^2 = RT = \frac{2}{3} J$$
 . . . (13)

Bei konstanter Temperatur ist das Produkt pv nach dem B.-M. Gesetz eine für ein gegebenes Gasquantum konstante Größe. Wir sehen hier, daß diese Konstante (pv = Const.) gleich zwei Dritteln der Energie der fortschreitenden Bewegung der Gasmoleküle ist. Für v = 1 erhält man

d. h. der Druck eines Gases ist gleich zwei Dritteln der Energie der fortschreitenden Bewegung jener Gasmoleküle, welche sich in der Einheit des Gasvolumens vorfinden.

Die Gleichung $RT=rac{2}{3}J$ zeigt ferner, dass die Energie der fortschreitenden Bewegung der Gasmoleküle proportional der absoluten Temperatur des Gases ist.

§ 4. Geschwindigkeit der Gasmoleküle. Die Gleichungen (13) ergeben

$$u = \sqrt{\frac{3 p v}{M}} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (14)$$

Nehmen wir an, wir hätten es mit der Gewichtseinheit des Gases zu thun, dann ist das Gewicht Q = gM = 1, woraus M = 1:g folgt. Sei ferner v_0 das Volumen der Gewichtseinheit, also eines Kilogramms Luft bei der für das Gas gegebenen Temperatur T und dem Drucke p; dann ist $v = v_0:\delta$ und nach Formel (14)

$$u = \sqrt{3 gpv} = \sqrt{\frac{3 gpv_0}{\delta}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

Sei endlich R_0 die Konstante der Clapeyronschen Formel für 1 kg Luft; dann ist $pv_0 = R_0 T$. Wir sahen (vergl. (6) auf S. 431), daß $R_0 = 29,27$ ist, wenn man Kilogramm, Meter und Sekunde als

Einheiten der Kraft, Länge und Zeit annimmt; Formel (15) giebt alsdann

$$u = \sqrt{3 g R_0 \frac{T}{\delta}} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (16)$$

Aus dieser Formel ergeben sich zwei überaus wichtige Gesetze:

I. Die Geschwindigkeit der Molekule eines gegebenen Gases ist der Quadratwurzel aus der absoluten Temperatur des Gases direkt' proportional.

II. Die Geschwindigkeiten der Moleküle verschiedener Gase sind bei gleicher Temperatur den Quadratwurzeln aus den Gasdichten indirekt proportional.

Je geringer die Dichte eines Gases ist, um so schneller bewegen sich seine Moleküle. Von der Spannung hängt, wie zu erwarten war, die Geschwindigkeit der Moleküle nicht ab. Komprimiert man ein Gas bei konstanter Temperatur, so nähern sich seine Moleküle, was aber auf ihre Geschwindigkeit keinen Einfluß haben kann. Bei der Kompression ändert sich zwar die auf Wasser bezogene Dichte D des Gases, seine Dichte d in Bezug auf Luft bleibt aber in den Gültigkeitsgrenzen des B.-M. Gesetzes ungeändert (S. 405).

Formel (16) setzt uns in den Stand, auch die absoluten Größen für die Geschwindigkeit u der Gasmoleküle zu berechnen. Wir wollen dies für die Temperatur von 0°, d. h. für T=273 ausführen und setzen daher g=9.81 und R=29.27 ein; dann ist

$$u = \sqrt{\frac{3 \times 9.81 \times 29.27 \times 273}{\delta}} = \frac{485 \text{ Meter}}{\sqrt{\delta} \text{ Sekunden}} \cdot (17)$$

Wir würden natürlich dasselbe erhalten, wenn wir in Formel (15) $p=10\,333$ (den Druck von einer Atmosphäre in Kilogrammen pro Quadratmeter Oberfläche) und $v_0=0,7733$ (das Volumen eines Kilogramms Luft bei 0° und dem Drucke von einer Atmosphäre in Kubikmetern) setzen würden. Für Luft ist $\delta=1$, mithin hat die Geschwindigkeit der Gasmoleküle bei 0° den beträchtlichen Wert von 485 m pro Sekunde. Sie ist größer als die Schallgeschwindigkeit.

Setzt man für Wasserstoff die Dichte $\delta = 0,0693$, für Kohlensäure $\delta = 1,529$, so erhält man

für H₂
$$u = 1843 \,\mathrm{m}$$
 pro Sekunde, für CO₂ $u = 392 \,\mathrm{m}$, .

Bei 100° sind die entsprechenden Geschwindigkeiten $\sqrt{\frac{373}{273}}$

= 1,169 mal größer, bei 2000 bereits $\sqrt{\frac{473}{273}}$ = 1,316 mal größer. Danach erhält man folgende Werte für die Geschwindigkeiten u:

		Oo	100°	200°		
Sauerstoff		461 m/sec	$539\mathrm{m/sec}$	604 m sec		
Wasserstoff		1843 "	2153 "	2 4 24 ,		
CO ₂		392 "	458 "	515 "		

Die Geschwindigkeit der Wasserstoffmoleküle bei gewöhnlicher Temperatur ist nahezu gleich 2 km in der Sekunde.

Für T=0, also $t=-273^{\circ}$ ist u=0; somit entspricht dem absoluten Nullpunkt der Temperatur völliger Mangel an fortschreitender Bewegung der Moleküle. Wir nehmen an, daß bei dieser Temperatur auch keine anderen Bewegungen existieren wie Rotationen der Moleküle und intramolekulare Bewegungen (S. 473). Die Größen für die Geschwindigkeiten u, welche wir fanden, sind unter der Voraussetzung erhalten worden, daß alle Gasmoleküle die gleiche Geschwindigkeit besitzen. Wir werden im späteren sehen, welche Bedeutung in Wirklichkeit die Geschwindigkeit hat, welche in den Formeln (10) und (13) vorkommt und deren Größe durch die Formeln (14), (15), (16) und (17) ausgedrückt ist.

§ 5. Avogadrosches Gesetz. Dieses Gesetz kann, wenn auch nicht streng, aus den von uns erhaltenen Formeln abgeleitet werden. Nehmen wir an, es seien zwei gleiche Volumina v zweier verschiedener Gase beim gleichen Drucke p und der gleichen Temperatur T gegeben. Seien ferner in diesen gleichen Volumina N Moleküle des einen und N_1 Moleküle des anderen Gases enthalten, dann besagt das Avogadrosche Gesetz, daß $N = N_1$ ist.

Bezeichnet man die Massen der Moleküle zweier Gase mit m und m_1 , so giebt Formel (10) $pv = \frac{1}{3} Nmu^2$ und $pv = \frac{1}{3} N_1 m_1 u_1^2$ mithin

Der Umstand, dass sich beim Mischen zweier Gase ihre Temperatur nicht ändert, führt Clausius zu dem Schlusse, dass die Energie der fortschreitenden Bewegung der Moleküle des einen wie des anderen Gases ungeändert bleibt. Dies ist aber nur in dem Falle möglich, wenn die Bewegungsenergie der einzelnen Moleküle in beiden Gasen die gleiche ist, wenn also

$$\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m_1u_1^2 \dots \dots \dots (19)$$

ist. Wenn diese Gleichung nicht gelten würde, müßte sich bei den Zusammenstößen der Moleküle verschiedener Gase die Energie der einen Art von Molekülen vermehren, die der anderen vermindern. Wir erhielten dann das sehr unwahrscheinliche Resultat, daß in einem aus zwei Gasen bestehenden Gemische ein jedes von ihnen gewisser-

maßen seine eigene Temperatur hätte, welche indes gleich der gemeinsamen Temperatur der Gase vor ihrer Mischung wäre, unabhängig davon in welchem Verhältnisse die Gase gemischt wären. Läßt man sonach Formel (19) gelten, so erhält man aus (18) unmittelbar $N = N_1$, worin sich das Avogadrosche Gesetz ausspricht. Eine strengere Herleitung des Avogadroschen Gesetzes findet man in den Arbeiten von Tait, Maxwell und Boltzmann.

Das Daltonsche Gesetz. In § 1 von Kapitel IV (auf S. 460) haben wir gesehen, dass der Druck eines aus mehreren Gasen bestehenden Gemisches gleich der Summe der sogenannten Partialdrucke seiner Bestandteile ist. Dieses Gesetz kann folgendermaßen erläutert werden. Bei Herleitung der Formel (10) für ein homogenes Gas hatten wir die Summe der geometrischen Zunahmen jener Bewegungsmengen berechnet, welche von den Molekülen beim Stolse erworben werden. In einem Gemisch aus mehreren Gasen werden die Moleküle irgend eines derselben auf die Gefässwand in derselben Zahl und mit denselben Geschwindigkeiten auffliegen, als ob die Moleküle der übrigen Gase gar nicht vorhanden wären. dass die Zusammenstöße der Moleküle untereinander auf den seitens des Gases ausgeübten Wanddruck keinen Einfluss haben können. Hieraus folgt nun auch, dass der Druck p eines Gemisches gleich der Summe der Partialdrucke $p_1 + p_2 + p_3 + \cdots$ ist.

Man kann auch folgende Überlegung anstellen: sei v das Volumen des Gemisches, J die Energie desselben, welche gleich der Summe $J_1+J_2+J_3+\cdots$ der Energien aller Gemengteile ist. Analog der Herleitung von (13) erhält man $pv=\frac{2}{3}(J_1+J_2+J_3+\cdots)$.

Nun ist $p_1v = \frac{2}{3}J_1$, $p_2v = \frac{2}{3}J_2$ u. s. w., folglich ist $p = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots$ Diese Herleitung fügt zu dem oben Gesagten nichts neues hinzu.

§ 7. Das Gay-Lussacsche Gesetz. Dass der Koeffizient α der Wärmeausdehnung für alle Gase derselbe ist, ergiebt sich direkt aus den Formeln der kinetischen Gastheorie. Nehmen wir an, ein gewisses Gas nehme unter dem Drucke p das Volumen v_0 bei 0^0 und unter demselben Drucke p das Volumen v bei t^0 ein. Dann ist

Sind u_0 und u die Geschwindigkeiten der Moleküle bei 0^0 und t^0 , so giebt Formel (10) die Relationen

$$pv_0 = \frac{1}{3} Nmu_0^2, pv = \frac{1}{3} Nmu^2.$$

Vergleicht man dies mit Formel (20), so erhält man

Für ein anderes Gas bezeichnen wir die Masse eines Moleküls mit m_1 , die Geschwindigkeiten bei 0^0 und t^0 mit $u_{1,0}$ und u_1 und den Ausdehnungskoeffizienten mit a_1 . Nach Analogie von (21) ist dann

$$u_1^2 = u_{1,0}^2 (1 + \alpha_1 t)$$
 (22)

Nach dem in § 6 Gesagten muß die Wucht der fortschreitenden Bewegungen eines Moleküls des einen Gases bei allen Temperaturen gleich derjenigen des anderen Gases sein, d. h.

$$\frac{1}{2} m u_0^2 = \frac{1}{2} m_1 u_{1,0}^2, \qquad \frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2.$$

Hieraus folgt $\frac{u^2}{u_0^2} = \frac{u_1^2}{u_{1,0}^2}$; vergleicht man diesen Ausdruck mit (21) und (22), so ist $1 + \alpha t = 1 + \alpha_1 t$, d. h. $\alpha = \alpha_1$, worin sich das Gay-Lussacsche Gesetz ausspricht.


§ 8. Wärmekapazität der Gase. Bevor wir in diesem Kapitel weitergehen, haben wir uns zunächst mit der Wärmekapazität der Gase etwas näher bekannt zu machen. Die Wärmekapazität ist im allgemeinen eine Größe besonderer Art (sui generis), die für ein gegebenes Gas und diejenigen Umstände, unter denen es sich befindet, charakteristisch ist. Bei einer bestimmten Auswahl der Einheit für die Wärmemenge (Kalorie) und der Einheit der Wärmekapazität (Wasser), wird die Wärmekapazität eines "Körpers" durch diejenige Wärmemenge gemessen, welche dazu erforderlich ist, ihn um 1º zu erwärmen, die Wärmekapazität eines Stoffes jedoch - durch diejenige Wärmemenge, welche dazu erforderlich ist, die Gewichtseinheit dieses Stoffes um 1º zu erwärmen. Nimmt man an, dals die idealen Gase keine innere Arbeit leisten (S. 405), so folgt daraus, dass die von ihnen absorbierte Wärme teils zur Erwärmung des Gases, d. h. zur Erhöhung seiner Temperatur, teils zur Leistung äußerer Arbeit verbraucht wird. Die letztere wird vom Gase geleistet, wenn es sich ausdehnt und dadurch die Körper verdrängt, welche auf dasselbe einen Druck ausüben. Wir setzen voraus, dass sich dieser Druck während der Ausdehnung in jedem gegebenen Augenblicke nur um eine unendlich kleine Größe von der Spannung des Gases unterscheidet.

Wenn das Gas in ein Gefäss eingeschlossen ist, welches sich nicht ausdehnt, so ist während der Erwärmung des Gases eine äußere Arbeit überhaupt nicht vorhanden; die Wärme wird ausschließlich zur Erhöhung der Temperatur T verbraucht, also wenigstens zum Teil zur Erhöhung des Vorrats an kinetischer Energie J der

fortschreitenden Bewegung der Moleküle, wie aus (13) ersichtlich ist. Wir bezeichnen die Wärmekapazität in diesem Falle mit c_v , sie heißst Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Wenn ein Gas bei konstantem Volumen erwärmt wird, so nimmt seine Spannung p zu.

Nehmen wir jetzt an, daß das Gas, welches das Volumen v erfüllt, sich unter dem Drucke p befindet, welcher sich bei der Erwärmung

nicht ändert; das Gas dehnt sich dann unter dem konstanten äußeren Drucke p frei aus. Ein solcher Fall liegt vor, wenn sich das Gas in einem Cylinder ABCD (Fig. 267) unterhalb eines beweglichen Kolbens PQ befindet. Wir bezeichnen die Wärmekapazität in diesem Falle mit c_p ; sie heißst Wärmekapazität bei konstantem Drucke. Es ist leicht einzusehen, daßs $c_p > c_p$ ist, denn c_p ist numerisch nur gleich der Wärme, welche zur Erwärmung des Gases verbraucht wird, dagegen ist c_p gleich der Wärme, welche zu derselben Erwärmung und außserdem zum Leisten äußerer Arbeit, die wir mit r bezeichnen wollen verbraucht wird.



Sei E das mechanische Wärmeäquivalent und A sein reciproker Wert, d. h. das thermische Arbeitsäquivalent (S. 122). Zum Leisten der Arbeit r ist die Wärmemenge Ar erforderlich; hieraus folgt, daß

$$c_p = c_v + Ar$$
 (22, a)

ist.

Um die äußere Arbeit r zu berechnen, welche von der Gewichtseinheit des Gases bei Erwärmung um 1° unter konstantem Drucke p geleistet wird, nehmen wir an, das Gas nehme bei (t+1)° das Volumen AP_1Q_1B , welches gleich v+w ist, ein. Der Volumenzuwachs sei gleich w=sh, wo s die Oberfläche des Kolbens, h die Höhe, um welche er gehoben wurde, bedeutet. Der Druck auf den Kolben ist gleich ps; hieraus folgt für die Arbeit

Das Volumen des Gases ist bei 0° gleich $\frac{v}{1+\alpha t}$ und bei $(t+1)^{\circ}$

$$\frac{v}{1+\alpha t}\left[1+\alpha(t+1)\right]=\frac{v\left(1+\alpha t+\alpha\right)}{1+\alpha t}=v+\frac{v\alpha}{1+\alpha t}$$

Die letztere Größe muß gleich v + w sein, also ist

$$w = \frac{v\alpha}{1 + \alpha t} = \frac{v}{\frac{1}{\alpha} + t} = \frac{v}{273 + t} = \frac{v}{T}.$$

Ferner ergiebt (23)

$$r = \frac{p \, v}{T} \quad \cdot \quad (24)$$

oder, da nach der Clapeyronschen Formel pv = RT (S. 431) ist,

$$r=R$$
 (25)

Diese interessante Beziehung zeigt, dass die Konstante der Clapeyronschen Formel numerisch gleich der bei der Ausdehnung des Gases geleisteten Arbeit ist, wenn sich dasselbe bei konstantem äußeren Drucke um 1° erwärmt.

Formel (22) giebt

$$c_{\mathbf{p}}-c_{\mathbf{p}}=AR \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (26)$$

oder

$$E(c_p-c_p)=R \ldots \ldots (27)$$

und endlich, vergl. (24)

$$p v = E(c_p - c_v) T \dots \dots (28)$$

Allgemein üblich ist die Bezeichnung

$$\frac{c_p}{c_v} = k \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (29)$$

Die Größe k kann für ein gegebenes Gas unmittelbar aus der Beobachtung der Schallgeschwindigkeit in demselben bestimmt werden, da, wie wir in der Lehre vom Schall sehen werden, die Größe k in der Formel für jene Geschwindigkeit enthalten ist. Ferner wird c_p auf experimentellem Wege gefunden und ist es daher bequemer, wenn wir die Größe c_v aus unseren Formeln fortschaffen und statt ihrer k einführen.

Wir haben

$$c_p - c_v = c_p - \frac{c_p}{k} = c_p \left(1 - \frac{1}{k}\right) = c_p \frac{k - 1}{k}$$
 (30)

Anstatt (27) und (28) erhält man dann

$$E = \frac{Rk}{c_p(k-1)} = \frac{pvk}{c_pT(k-1)}$$

$$pv = \frac{k-1}{k} c_pTE$$
(31)

§ 9. Die Energie eines Gases. In § 1 (auf S. 473) waren drei Bewegungsarten angeführt worden, die in den Gasen vorkommen

können: fortschreitende und Drehungsbewegungen der Moleküle, und intramolekulare oder Atombewegungen. Der vollständige Vorrat an Energie $J_{,\cdot}$ welcher in der Volumeneinheit des Gases enthalten ist, besteht somit aus drei Teilen, von denen wir indes die beiden letzteren unter der Bezeichnung molekulare Energie J_m in einen zusammenfassen. Den ersten Teil, die Energie der fortschreitenden Bewegung der Moleküle, bezeichnen wir jetzt mit J_u . Diese Größe erhalten wir aus (13, a); es ist danach

$$J_u = \frac{3}{2} p \quad \cdot \quad (33)$$

Um den vollen Energievorrat J, welcher bei der Temperatur T in der Volumeneinheit des Gases enthalten ist, zu bestimmen, nehmen wir an, die Gewichtseinheit des Gases erwärme sich bei konstantem Volumen von der Temperatur des absoluten Nullpunktes, bei welcher J = 0 ist, bis auf die Temperatur T. Hierzu wird die Wärmemenge c_v T verbraucht, welche die gesuchte Energiemenge J giebt, wenn man sie mit E multipliziert und durch v dividiert. Es ist also

$$J = \frac{E c_v T}{v} = \frac{E T c_p}{v k} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (34)$$

Dividiert man (33) durch (34), so kommt $\frac{J_u}{J} = \frac{3}{2} \frac{p v k}{c_p E T}$. Die zweite der Formeln (31) giebt dann schliefslich

$$\frac{J_u}{J} = \frac{3}{2} (k-1) = \frac{3}{2} \frac{c_p - c_v}{c_v} \cdot \cdot \cdot (35)$$

Diese bemerkenswerte Formel stammt von Clausius. Sie zeigt uns, daß für ein gegebenes Gas die Energie der fortschreitenden Bewegung der Moleküle bei allen Temperaturen den gleichen Teil des gesamten Vorrates an Energie ausmacht. Dasselbe bezieht sich natürlich auch auf die molekulare Energie J_m .

Da $J = J_u + J_m$ ist, so folgt aus Formel (36)

$$J_{u} = \frac{3}{2} (k-1)J$$

$$J_{m} = \frac{3}{2} (\frac{5}{3} - k)J$$

$$\frac{J_{m}}{J_{u}} = \frac{\frac{5}{3} - k}{k-1}$$
(36)

Diese Formeln zeigen deutlich, in welchem konstanten, d. h. von der Temperatur unabhängigen Verhältnis sich der Gesamtvorrat J der Energie eines Gases zwischen der

Energie J_u der fortschreitenden Bewegung der Moleküle und der molekularen Energie J_m verteilt. Die Formeln (36) führen außerdem zu einem bemerkenswerten Resultate. Die Energie J_m kann entweder gleich Null sein, oder sie ist eine positive Größe; hieraus folgt, daß k kleiner als $\frac{5}{3}$ oder im äußerten Falle gleich $\frac{5}{3}$ ist. Somit haben wir für k folgende Grenzwerte

$$1 < k \leqslant \frac{5}{3} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (37)$$

Der Grenzwert $k=\frac{5}{3}$ wird für $J_m=0$ erreicht; man könnte vermuten, daß sich dieser Grenze die einatomigen Gase nähern, welche gar keine intramolekulare Energie besitzen, für welche somit J_m nur

gar keine intramolekulare Energie besitzen, für welche somit J_m nur aus der Drehungsenergie der Moleküle bestehen könnte. Zu den einatomigen Gasen gehört der Quecksilberdampf und für diesen haben Kundt und Warburg (1876) in der Tat k = 1,67 [vergl. (32)] gefunden.

Die Formeln (36) geben, wenn man für k die Werte aus (32) einsetzt:

						$\frac{J_u}{I}$	$\frac{\bullet J_m}{J_u}$
Luft						0,608	0,645
Wasserstoff						0,578	0,731
Kohlensäure						0,458	1,184
Quecksilberd	an	apf				1	0

§ 10. Wahre Geschwindigkeiten der Moleküle. Gesetz von Maxwell. In allen vorhergehenden Herleitungen hatten wir vorausgesetzt, dass alle Moleküle sich mit derselben Geschwindigkeit bewegen. In Wirklichkeit müssen die Moleküle jedoch verschiedene Geschwindigkeiten besitzen, welche sich für ein gegebenes Molekül bei seinen Zusammenstößen mit den anderen kontinuierlich ändert.

Clerk Maxwell hat die Frage gelöst, wie die verschiedenen Geschwindigkeiten sich unter den Molekülen einer gegebenen Gasmenge verteilen. Wir wollen hier bloß das von ihm gefundene Resultat mitteilen. In einem gegebenen Gasvolumen, welches eine sehr große Zahl N Moleküle enthält, kommen der Theorie nach alle möglichen Geschwindigkeiten von u=0 bis $u=\infty$ vor. Die Zahl n von Molekülen, deren Geschwindigkeit zwischen u und u+du liegt, hängt von u ab; sie ist groß für solche Werte von u, welche einem gewissen Mittelwerte nahe liegen und verschwindend klein für diejenigen Geschwindigkeiten u, welche von diesem Mittelwerte bedeutend abweichen. Mit anderen Worten: die Zahl der Moleküle mit sehr geringer oder aber sehr großer Geschwindigkeit ist verschwindend klein. Maxwell

fand für n folgende Formel

$$n = \frac{4}{\sqrt{\pi}} N (km)^{\frac{3}{2}} e^{-kmu^2} u^2 du \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (38)$$

Hier bedeutet N die Anzahl aller Moleküle, n die Anzahl der Moleküle, deren Geschwindigkeiten zwischen u und u+du enthalten ist; m bedeutet die Masse eines Moleküls. Die Größe k hat die im folgenden erläuterte Bedeutung. Sei G^2 der mittlere Wert aller Größen u^2 ; G heißst dann das mittlere Geschwindigkeitsquadrat. Wenn alle Moleküle die Geschwindigkeit G hätten, so hätte die Energie J_u der fortschreitenden Bewegung denselben Wert, den sie auch in Wirklichkeit besitzt. Mithin ist

$$J_{u} = \sum \frac{1}{2} m u^{2} = \frac{1}{2} N m G^{2} \cdot \cdot \cdot \cdot (39)$$

Die Größe

$$i=rac{1}{2}\ m\ G^2$$

stellt die mittlere Energie der fortschreitenden Bewegung eines Moleküls dar. Die Größe k in Formel (38), deren Sinn wir erläutern wollten, wird durch folgende Gleichung gegeben

$$k = \frac{3}{4i} = \frac{3}{2mG^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (40)$$

Das zweimal in (38) vorkommende Produkt km ist somit

$$km = \frac{3}{2 G^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (41)$$

Es ist übrigens leicht den Ausdruck (41) unmittelbar aus (38) und (39) abzuleiten. Wir wollen zu diesem Zwecke zunächst die Energie J_u des Gases berechnen. Hierzu haben wir die Zahl n der Moleküle mit $\frac{1}{2}$ mu^3 zu multiplizieren, um die Energie dieser Gruppe von n Molekülen zu erhalten und hierauf das erhaltene Resultat für alle u von u=0 bis $u=\infty$ zu bilden und zu summieren. Wir erhalten dabei

$$J_{u} = \frac{2 Nm}{\sqrt{\pi}} (km)^{\frac{3}{2}} \int_{0}^{\infty} e^{-kmu^{2}} u^{4} du \qquad (42)$$

Setzen wir in das Integral $kmu^2 = x^2$ ein, so erhalten wir

$$\int_{0}^{\infty} e^{-kmu^{2}}u^{4} du = \frac{1}{(km)^{\frac{5}{2}}} \int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}}x^{4} dx.$$

Nun ist

$$\int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}} x^{4} dx = \frac{3}{4} \int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}} dx = \frac{3}{8} \sqrt{\pi},$$

da das letzte Integral gleich $\frac{1}{2}$ $\sqrt{\pi}$ ist. Schliefslich erhalten wir

$$J_{u} = \frac{2Nm}{\sqrt{\pi}} (km)^{\frac{3}{2}} \frac{3\sqrt{\pi}}{8(km)^{\frac{5}{2}}} = \frac{3N}{4k}.$$

Vergleicht man dies Resultat mit Formel (39), so erhält man $\frac{3N}{4k} = \frac{1}{2} Nm G^2$ oder $\frac{3}{2km} = G^2$, woraus sich dann Formel (41) ergiebt.

Da die Gesamtzahl der Moleküle gleich N ist, so muß die Summe der Ausdrücke (38) gleich N sein. Und in der That ist sehr leicht zu zeigen, daß

 $\int_{0}^{\pi} \frac{4 N}{\sqrt{\pi}} (k m)^{\frac{3}{2}} e^{-k m u^{2}} u^{2} du = N$

ist.

Wir wollen nun den Wert der mittleren Geschwindigkeit ${\mathcal Q}$ aller Gasmoleküle finden; er ist offenbar gleich

$$\Omega = \frac{\Sigma nu}{\Sigma n} = \frac{\Sigma nu}{N} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (43)$$

Setzt man hier n aus (38) ein und ersetzt die Summe durch das Integral, so ist

$$Q = \frac{4}{\sqrt{\pi}} (km)^{\frac{3}{3}} \int_{0}^{\infty} e^{-km u^{2}} u^{3} du.$$

Führt man die neue Variable $u^2 = x$ ein, so kommt

$$\mathcal{Q} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (km)^{\frac{3}{2}} \int_{0}^{\infty} e^{-kmx} x dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (km)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{k^{2}m^{2}}.$$

Das letztere Integral wird leicht durch teilweise Integration gefunden. Wir haben also

Setzt man den Wert aus (41) ein, so kommt

$$\Omega = G \sqrt{\frac{8}{3\pi}} = 0.9212...G \cdot \cdot \cdot \cdot (45)$$

Es ist dies die sehr bemerkenswerte Relation zwischen der mittleren arithmetischen Geschwindigkeit Ω und der mittleren quadratischen G.

Wir wollen zum Schlus noch die Größe derjenigen Geschwindigkeit U bestimmen, in deren Nähe sich die Werte für die Mehrzahl der Geschwindigkeiten befinden; sie heißt die wahrscheinlichste Geschwindigkeit. Wir erhalten sie, wenn wir die Bedingung festsetzen, unter welcher der Ausdruck (38) das Maximum seines Wertes erhält. Setzt man die Ableitung von $e^{-kmu^2}u^2$ gleich Null und U statt u, so erhält man

$$e^{-kmU^2} 2 U - e^{-kmU^2} 2 km U^3 = 0$$

woraus

folgt.

Die Formeln (41) und (44) liefern uns

$$G = \sqrt{\frac{3}{2}} U$$

$$\Omega = \frac{2}{\sqrt{\pi}} U$$

$$(47)$$

Somit ist

$$U < Q < G$$
 (48)

Wir hatten die Formel (13) $pv = \frac{1}{3} Nmu^2$ und $pv = \frac{2}{3} J$ unter der Voraussetzung abgeleitet, daß alle Moleküle dieselbe gemeinsame Geschwindigkeit u besitzen. Wenn man aber von der Maxwellschen Formel für die Geschwindigkeitsverteilung unter den Molekülen ausgeht und den Gasdruck auf die Gefäßwand berechnet, so sieht man, daß die Formel $pv = \frac{2}{3} J$ richtig bleibt und man mit Zuhülfenahme von (39) die folgende Relation erhält:

$$pv = \frac{2}{3} J = \frac{1}{3} Nm G^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (49)$$

Somit hat man in den Formeln (1), (10) und (13) an Stelle von u nicht die mittlere arithmetische Geschwindigkeit Ω , sondern die mittlere quadratische Geschwindigkeit G zu setzen.

Führt man Ω ein [vergl. (45)], so ist

$$pv = \frac{\pi}{8} Nm\Omega^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50)$$

Formel (16) behält ihre Geltung für G und wir erhalten

$$G = \frac{485 \text{ Meter}}{\sqrt{\delta} \text{ Sekunden}}$$
und nach (45)
$$\Omega = \frac{447 \text{ Meter}}{\sqrt{\delta} \text{ Sekunden}}$$
. (51)

Die mittlere arithmetische und die mittlere quadratische Geschwindigkeit sind indirekt proportional der Quadratwurzel aus der Dichte δ des Gases. Bei 0° erhält man

für Sauerstoff. . .
$$G=461\,\mathrm{m}$$
 $\Omega=425\,\mathrm{m}$ $U=410\,\mathrm{m}$. Wasserstoff . . $G=1843\,\mathrm{m}$ $\Omega=1698\,\mathrm{m}$ $U=1640\,\mathrm{m}$

Formel (21), in welcher man G anstatt u zu setzen hat, und (45) zeigen, daß

ist, wenn sich G_0 und Ω_0 auf 0^0 beziehen.

§ 11. Die Geschwindigkeit chemisch reagierender Moleküle. M. Cantor hat (1897) in scharfsinniger Weise die mittlere Geschwindigkeit v derjenigen Chlormoleküle, welche von einer Kupferoberfläche absorbiert werden, bestimmt. Diese Moleküle werden nicht reflektiert, daher ist der von diesen Molekülen auf eine Kupferfläche ausgeübte Druck geringer als derjenige Druck, welchen sie bei Reflexion von einem indifferenten Körper ausüben würden. Sei p der Druck, welchen das Chlor auf die Oberfläche eines indifferenten Körpers ausübt, p' der Druck desselben auf eine Kupferfläche, dann ist

$$p'=p-\frac{2\,\mu\,v}{3}\cdot\,\cdot\,\cdot\,\cdot\,\cdot\,\cdot\,(52,\mathbf{a})$$

wo μ die Masse des Chlors ist, welches in einer Sekunde von einem Quadratcentimeter der Kupferfläche absorbiert worden ist; p' und p sind in Dynen pro Quadratcentimeter ausgedrückt. Durch Messung von μ und p-p' konnte Cantor die Größe v bestimmen. Die Größe μ wurde durch die Gewichtszunahme einer kleinen Kupferplatte, welche im Chlor hing, bestimmt. Hierauf wurde ein kleines vertikales Glasplättchen bifilar aufgehängt, dessen linke vordere und rechte hintere Seite mit Kupfer bedeckt waren. Als die Luft, welche das Plättchen umgab, durch Chlor ersetzt wurde, drehte es sich, wobei die mit Kupfer bedeckten Flächen voran gingen. Aus der Größe der Drehung des Plättchens konnte man die Druckdifferenz p-p' bestimmen. Es

war
$$\mu = \frac{1}{3} \ 10^{-6} \, \mathrm{g}; \, p - p' = 10.7 \cdot 10^{-4} \ \frac{\mathrm{Dynen}}{\mathrm{qem}} \, \mathrm{für \ einen}, \, p - p'$$

= 17,6·10⁻⁴ $\frac{\text{Dynen}}{\text{qcm}}$ für einen anderen Apparat, woraus sich v = 48 $\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ und v = 79,2 $\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ergab. Durch diese Versuche ist zuerst ein experi-

menteller Beweis für die Richtigkeit der Grundvorstellungen der kinetischen Gastheorie erbracht worden.

§ 12. Mittlere Weglänge. Die Weglänge l, welche ein Molekül in der Zeit zwischen zwei Zusammenstößen mit anderen Molekülen zurücklegt, muß offenbar eine Größe sein, die für ein gegebenes Gas zwischen weiten Grenzen schwankt. Bisweilen legt ein Molekül, nachdem es mit einem anderen zusammengetroffen, einen weiten Weg zurück und trifft auf demselben zufälliger Weise kein anderes Molekül; bisweilen folgt auf den einen Zusammenstoß sogleich ein zweiter. Alles dies hängt vom Zufall ab. Aber überall, wo man es mit einer sehr großen Zahl von Ereignissen zu thun hat, entspringen aus der scheinbaren Zufälligkeit genaue Gesetze.

Im Verlaufe einer Sekunde erfolgen in einem Kubikcentimeter Luft unzählig viele Zusammenstöße der Gasmoleküle; noch größer aber ist die Zahl der verschiedenen Weglängen, welche zwischen zwei Zusammenstößen zurückgelegt werden. Das Mittel aus allen diesen Weglängen l wollen wir mit L bezeichnen und die mittlere Weglänge der Moleküle (zwischen zwei Zusammenstößen) nennen. Diese Größe darf nur von der Dichtigkeit in der Verteilung der Moleküle, d. h. von dem Grade der Kompression oder von der Spannung des Gases und von den Dimensionen der Moleküle abhängen. Je stärker ein Gas komprimiert ist und je größer die Dimensionen der Moleküle sind, um so häufiger müssen sie sich begegnen und um so kleiner muß die mittlere Weglänge L sein.

Unter der Voraussetzung, daß sich alle Moleküle mit derselben Geschwindigkeit bewegen, hat Clausius folgende Formel für die mittlere Weglänge L gefunden

$$L = \frac{3}{4} \frac{\lambda^3}{\pi \rho^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (53)$$

wo λ der mittlere Abstand der Molekülzentren voneinander ist, also λ^3 derjenige Raum, auf welchen im Mittel ein Molekül kommt. Ist N die
Zahl der Moleküle im Volumen v, so ist

Die Größe ϱ ist dem Abstande der Mittelpunkte zweier Moleküle im Augenblicke des Zusammenstoßes gleich, also gleich dem geringsten Abstande, bis zu welchem sich diese Mittelpunkte einander nähern können. Die Größe $r = \varrho : 2$ kann man demnach in gewissem Sinne

als Radius eines Moleküls betrachten. Führt man r in Formel (53) ein, so erhält man aus dem Ausdrucke für L folgende Proportion

$$\frac{L}{\frac{1}{4}r} = \frac{\lambda^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{N\lambda^3}{\frac{4}{3}N\pi r^3} = \frac{v}{v'} \cdot \cdot \cdot \cdot (55)$$

da $N\lambda^3 = v$ ist; ferner kann man $\frac{4}{3}\pi r^3$ das Molekülvolumen nennen;

daher ist dann $\frac{4}{3}N\pi r^8$ gleich dem Volumen v', welches gewissermaßen faktisch von den Molekülen eingenommen wird. Man erhält dann folgendes Resultat: Die mittlere Weglänge ist sovielmal größer als ein Viertel des Molekülradius, als das vom Gase eingenommene Volumen v größer ist als das von den Molekülen eingenommene Volumen v'.

Da v indirekt proportional der Spannung p ist, v und v' jedoch von p nicht abhängen, so ist die mittlere freie Weglänge indirekt proportional der Spannung des Gases oder seiner (auf Wasser bezogenen) Dichte D.

Zieht man das Maxwell'sche Gesetz über die Verteilung der Geschwindigkeiten unter den Gasmolekülen in Betracht, so erhält man für L einen von (53) etwas verschiedenen Ausdruck, nämlich

$$L = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\lambda^3}{\pi \varrho^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (56)$$

Anstatt
$$\frac{3}{4} = 0.75$$
 erhält man $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707...$

Bei Ableitung der Formeln (53) und (56) wird vorausgesetzt, daß ϱ sehr klein gegen L ist, d. h. daß v' sehr klein im Vergleich zu v ist. Macht man diese Voraussetzung nicht, so erhält man die genauere Formel

$$L = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\lambda^3}{\pi \varrho^2} - \frac{2}{3} \varrho \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (57)$$

Da λ und ϱ unbekannt sind, so ist es auch nicht möglich, aus den vorhergehenden Formeln L zu finden. Führt man in (56) den Molekültradius $r = \varrho : 2$ ein und nimmt an, in der Volumeneinheit seien n Moleküle enthalten, so ist $n\lambda^3 = 1$, also $\lambda^3 = 1 : n$; Formel (56) giebt uns

$$L=rac{1}{4\sqrt{2}\,n\pi r^2}=rac{1}{4\sqrt{2}\,Q}$$
. Die Größe $Q=n\pi r^2$ ist die Summe


des Flächeninhaltes der Querschnitte aller Moleküle, welche in der Volumeneinheit des Gases enthalten sind. Die letzte Formel giebt

 $Q = \frac{1}{4\sqrt{2}L} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (58)$

Diese bemerkenswerte Formel stellt den Zusammenhang zwischen dem Flächeninhalt Q und der mittleren freien Weglänge L her.

§ 13. Innere Reibung der Gase. Wenn sich zwei einander berührende Schichten M und N (Fig. 268) irgend eines Stoffes parallel zu ihrer geometrischen Trennungsfläche (Berührungsfläche) mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, so entsteht eine Wechselwirkung

zwischen diesen Schichten. Auf die schneller bewegte Schicht wirkt eine gewisse Kraft f ein, welche der Bewegung entgegenwirkt, d. h. eine verzögernde Kraft, auf die sich langsamer bewegende Schicht aber eine ebensolche die Bewegung beschleunigende Kraft. Wir wollen die Kraft f auf eine bestimmte Berührungs-



fläche s der Schichten beziehen; offenbar ist f proportional s. Ferner muß f um so größer sein, je größer die Differenz der Geschwindigkeiten beider Schichten ist. Ziehen wir die X-Achse senkrecht zur Oberfläche s, und sei v die Geschwindigkeit des Punktes a der einen, v+dv die Geschwindigkeit des Punktes b der anderen Gasschicht; der Abstand beider Punkte sei ab=dx. Die Kraft f ist proportional der Verminderung von v, welche man beobachtet, wenn man in Gedanken längs der x-Achse weiter schreitet, also proportional der Ableitung $\frac{dv}{dx}$, welche man erhält, wenn man die Geschwindigkeiten v der Schichten als Funktionen der x-Koordinate, d. h. ihres Abstandes von irgend einer Anfangsebene betrachtet. Somit erhält man

$$f = \eta s \frac{dv}{dx} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (59)$$

Die Größe η heißt der Koeffizient der inneren Reibung oder Viskosität eines Gases. Es ist dies eine Größe sui generis, welche für ein gegebenes Gas charakteristisch ist. Sie ist numerisch gleich derjenigen Kraft, welche auf die Oberflächeneinheit der Schicht wirkt (s=1), wenn sich die Geschwindigkeit auf die senkrecht zu den Schichten genommene Einheit der Länge um Eins ändert $\left(\frac{dv}{dx}=1\right)$. Als Einheit der Viskosität $(\eta=1)$ ist hierbei die Viskosität eines solchen Stoffes angenommen, bei welchem auf die Oberflächeneinheit des Stoffes (s=1) die Krafteinheit (f=1) unter der erwähnten Bechwolson, Physik. I.

dingung, daß $\frac{dv}{dx} = 1$ ist, einwirkt. Es ist demnach auch nicht schwer. die C. G. S.-Einheit der Viskosität zu definieren (f =einer Dyne pro s = 1 qcm, wenn auf jeden Centimeter die Geschwindigkeit sich um 1 cm pro Sekunde ändert).

Das Zustandekommen einer Reibung in Gasen kann man sich folgendermaßen erklären. Bei ihren Bewegungen nach allen möglichen Richtungen gelangen die Moleküle der Schicht M in die Schicht N hinein, wo sie Molekülen begegnen, deren Geschwindigkeit v+dv parallel zur Ebene AB größer ist, als ihre eigene Geschwindigkeit v in dieser Richtung. Bei Zusammenstößen werden sie offenbar verzögernd auf die Bewegung der Schicht N einwirken. Umgekehrt werden die Moleküle, welche von N nach M geraten, die Geschwindigkeit vergrößern müssen, mit welcher sich die in M enthaltenen Moleküle parallel zu AB bewegen. Durch Rechnung findet man für η folgenden Ausdruck

$$\eta = \frac{1}{3} nm L\Omega (60)$$

llier ist n die Zahl der Moleküle in der Volumeneinheit, m die Masse eines Moleküls, L die mittlere Weglänge (§ 12) und $\mathcal Q$ die mittlere Bewegungsgeschwindigkeit der Moleküle. Anstatt $\frac{1}{3}$ finden

einige Forscher $\frac{\pi}{8}$ oder auch $\frac{1}{\pi} = 0.318$. Setzt man (56) in (60) ein und bedenkt, daß $n\lambda^3 = 1$ ist, so erhält man

$$\eta = \frac{m\Omega}{3\sqrt{2\pi}\varrho^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (61)$$

wo ϱ den Moleküldurchmesser bedeutet. Die Größen m, ϱ und $\mathcal Q$ hängen bloß von der Art des Gases und seiner Temperatur, nicht aber von seiner Spannung, also von seiner Dichte D ab. Hieraus folgt dann das wichtige Maxwellsche Gesetz:

Die innere Reibung eines gegebenen Gases ist von seiner Dichte D unabhängig, sie ist also die gleiche für ein im verdichteten, wie für ein im verdünnten Zustande befindliches Gas. Das scheinbar Paradoxe in obigem Gesetze erklärt sich damit, daß bei Verdoppelung der Dichte zwar die doppelte Zahl von Molekülen aus einer Schicht in die andere übertreten wird, diese aber nur halb so tief in die betreffende Schicht eindringen werden, wodurch dann der Einfluß, den die Vermehrung der Moleküle hervorgerufen hatte, wieder aufgehoben wird.

G. Jäger hat (1900) gezeigt, daß, wenn man die Größe der Moleküle nicht mehr gegen die mittlere Weglänge vernachlässigen kann, für η ein Ausdruck von der Form

$$\eta = \eta_0 \left\{ 1 + \frac{11}{2} \frac{b}{v} \right\}$$

erhalten wird. Hier entspricht η_0 dem gewöhnlichen Werte (bei Vernachlässigung des Molekularvolumens), während b die Konstante der van der Waalsschen Formel, v das Volumen ist.

Der Koeffizient η kann experimentell durch Beobachtung des logarithmischen Dekrements (S. 158) der Schwingungen eines Körpers gefunden werden, der sich im gegebenen Gase befindet. Man befestigt zu diesem Zwecke z. B. den Mittelpunkt eines runden horizontalen Scheibchens an einem Faden, um welchen es sich, wie um eine Achse, drehen kann. Ferner wird η durch die Geschwindigkeit, mit welcher ein Gas durch sehr enge Röhren strömt, bestimmt. Die Versuche bestätigen vollkommen den Satz, daß η in weiten Grenzen von p oder D unabhängig ist; bei sehr geringen und sehr hohen Drucken jedoch verliert das Maxwellsche Gesetz seine Gültigkeit.

Die Formeln (60) und (52) zeigen, daß η von der Temperatur abhängt und daß, wenn man den Wert der Viskosität für 0° mit η_0 bezeichnet, für t^0 folgender Ausdruck gilt

Für die Versuchsresultate sind folgende empirische Formeln aufgestellt worden:

 $\eta = \eta_0 (1 + \alpha t)^n$, $\eta = \eta_0 (1 + \beta t)$, $\eta = \eta_0 (1 + \alpha t)^{\frac{1}{2}} (1 + \gamma t)^2$, wo n, α , β und γ Konstante sind. Breitenbach findet (1899), daßs man η in der Form $\eta = CT^n$ darstellen kann, wo C eine Konstante, T die absolute Temperatur und n eine zwischen 0,6 und 1 enthaltene Zahl bedeutet, die sich bei Zunahme der Temperatur ein wenig vermindert. (In der betreffenden Arbeit von Breitenbach findet sich auch die gesamte Litteratur, welche sich auf die Bestimmung des Koeffizienten η bezieht). Nach der Theorie von Sutherland ist η von der Form

$$\eta = \frac{A T^{\frac{8}{2}}}{T+C},$$

wo A und C Konstante sind. In einer späteren Arbeit (1901) zeigte Breitenbach, dass die Resultate seiner Messungen mit dieser Formel im Einklang stehen.

Puluj hat eine recht komplizierte Formel gegeben, nach der man den Koeffizienten η für ein Gemisch von zwei Gasen bestimmen kann, wenn η_1 und η_2 für die betreffenden Gase bekannt sind; man erhält jedoch nach dieser Formel zu kleine Werte.

Aus den Versuchen hat man für η in C. G. S.-Einheiten folgende numerische Werte erhalten:

			200	1800
Wasserstoff			0,000 092	0,000 123
Sauerstoff .			0,000 212	0,000 281
Stickstoff .	•		0,000 184	0,000 240
Kohlensäure			0,000 161	0,000 215

Noyes und Goodwin geben für H₂, CO₃ und Quecksilberdampf bei 357° folgende Verhältnisse

$$\frac{\eta (Hg)}{\eta (CO_2)} = 2,08;$$
 $\frac{\eta (Hg)}{\eta H_1} = 4,04.$

Ch. Fabry und A. Perot finden für Luft $\eta = 0,000173$. Wenn eine Schicht wärmeren und leichteren Gases an der Oberfläche einer Schicht kälteren und schwereren Gases dahingleitet, so müssen, wie Helmholtz gezeigt hat, an der Oberfläche der unteren Schicht Wellen entstehen, ähnlich wie die an einer Wasserfläche durch den Wind hervorgerufenen. Ebensolche Gaswellen müssen sich unter den erwähnten Bedingungen auch in der Atmosphäre bilden. Die Länge dieser Wellen (die man, wie immer quer zu den Wellen, letztere im gewöhnlichen Sinne des Wortes bezeichnet, rechnet) muß eine sehr bedeutende Bewegt sich z. B. die obere Schicht über der unteren mit einer Geschwindigkeit von 10 m pro Sekunde dahin, und ist die Temperatur der oberen Schicht um 10° höher, so beträgt die Wellenlänge etwa 550 m. Emden gelang es auf einer Ballonfahrt, solche Wellenlängen in den sogenannten Wogenwolken zu beobachten. Scheiner erklärt die Granulationen der Sonnenoberfläche durch Bildung ähnlicher Wogenwolken an der Grenze zwischen der Chromosphäre und Photosphäre der Sonne.

§ 14. Die Größe der mittleren Weglänge. Kennt man η , so kann man nach Formel (60) auch die mittlere Weglänge L der Gasmoleküle berechnen. Das Produkt nm ist gleich der Masse eines Kubikcentimeters des Gases; bei 0^0 und 760 mm Druck ist nm für Luft gleich 0,001 29 g, folglich ist für ein beliebiges Gas nm = 0,00129 δ , wo δ , wie immer, die auf Luft bezogene Gasdichte bezeichnet. Ferner hatten wir [vergl. (51)]

$$\Omega = \frac{44700}{\sqrt{\delta}} \frac{\text{cm}}{\text{sec}}.$$

Formel (60) giebt, wenn man anstatt $\frac{1}{3}$ den Faktor $\frac{1}{\pi} = 0.318$ (vergl. S. 498) setzt,

$$L=rac{\eta}{0.318}rac{\eta}{n\,m\,\Omega}=rac{\eta\,\sqrt{\delta}}{0.318 imes0.001}rac{29\,\delta imes447\,00}{447\,00}\,{
m cm}$$
oder schliefslich

$$L = \frac{\eta}{19.6\sqrt{\delta}}$$
 cm.

Für Luft ist $\eta = 0,000175$, $\delta = 1$ und folglich

$$L = 0.000009 \, \text{cm} = 0.00009 \, \text{mm}$$
 . . . (63)

Somit ist die mittlere Weglänge ungefähr gleich ein Zehntausendstel Millimeter. Die Anzahl ν der Zusammenstöße, welche pro Sekunde unter den Molekülen stattfinden, erhält man, wenn man die mittlere Geschwindigkeit $\mathcal Q$ durch die mittlere Weglänge L dividiert

$$v = \frac{\Omega}{L} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (64)$$

Für Luft ist

$$v = \frac{44700}{0,000009} = 4980$$
 Millionen.

Endlich setzt uns (58) in den Stand die Summe Q der Flächeninhalte für die Querschnitte der Moleküle zu finden, welche in 1 ccm des Gases enthalten sind:

$$Q = \frac{1}{4\sqrt{2}L} = \frac{19.6}{4\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\delta}}{\eta} = \frac{4.9}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\delta}}{\eta} \cdot \cdot \cdot (65)$$

Setzt man hier den für Luft gefundenen Wert von L ein, so erhält man den erstaunlich großen Wert $Q=18\,500\,\mathrm{qcm}=1,85\,\mathrm{qm}.$

Es mögen hier einige Werte für L, ν und Q (bezogen auf 760 mm Druck und ungefähr 20°) folgen:

	0		•	0		$oldsymbol{L}$	v	$oldsymbol{Q}$
						cm	Millionen	$\mathbf{q}\mathbf{cm}$
Wasserstoff						0,000 018 5	9480	8 500
Stickstoff .						0,000 009 9	4760	17 900
Sauerstoff .						0,000 010 6	4065	16 700
Kohlensäure	•					0,000 006 8	5510	26 000

Im dritten Bande werden wir uns mit einer anderen Methode zur Bestimmung der Größe L bekannt machen, welche auf Messung der Wärmeleitung des Gases beruht.

§ 15. Dimensionen und Anzahl der Moleküle. Es existiert gegenwärtig eine ganze Reihe von Methoden, die Dimensionen der Moleküle angenähert zu bestimmen. Einige von diesen Methoden stützen sich auf Formeln der kinetischen Gastheorie, andere ergeben sich wiederum aus den Erscheinungen der Elektrolyse, den optischen, elektrostatischen Erscheinungen u. s. w. Es möge hier auf zwei Methoden hingewiesen werden.

Die Formel (56) kann man in analoger Weise umformen, wie wir

aus (53) die Formel (55) hergeleitet hatten, indem man mit N die Zahl der Moleküle im Volumen v ($N\lambda^3=v$) und mit $v'=\frac{4}{3}$ $N\pi\left(\frac{\varrho}{2}\right)^3$ das von den Molekülen eingenommene Volumen bezeichnet. Es ist

$$L = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\lambda^3}{\pi \varrho^3} = \frac{N \lambda^3 \varrho}{6\sqrt{2} \frac{4}{3} N\pi \left(\frac{\varrho}{2}\right)^3} = \frac{\varrho v}{6 v' \sqrt{2}}.$$

Führt man die Größe

$$w = \frac{v'}{v} \cdot (66)$$

ein, so erhält man für den Durchmesser ϱ eines Moleküls den Ausdruck

$$\varrho = 6\sqrt{2} wL \dots \dots (67)$$

Ist ein Gas in den flüssigen Zustand übergeführt, so übertrifft das Volumen der erhaltenen Flüssigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach die Größe v' nur um ein Geringes, daher ist w nicht größer als das Verhältnis der Dichte des Stoffes im Gaszustande zur Dichte desselben Stoffes im flüssigen Zustande. Die Dichte des flüssigen Sauerstoffes ist z.B. ungefähr gleich 0,9, die Dichte des gasförmigen Sauerstoffes bei 0° und 760 mm Druck ist gleich 0,00143; hieraus folgt w=0,0016. Setzt man L=0,00001 cm, so ist

$$\varrho = 6\sqrt{2} \times 0.0016 \times 0.00001 \text{ cm} = 1.3.10^{-6} \text{ mm}.$$

Somit beträgt die obere Grenze für den Durchmesser eines Sauerstoffmoleküls ungefähr ein Milliontel Millimeter.

Ein anderer Weg zur Bestimmung von ϱ besteht darin, daß man die Abweichungen vom Boyle-Mariotteschen Gesetze nach der Formel von van der Waals (S. 433) bestimmt. Die Größe b hängt von dem von den Gasmolekülen eingenommenen Volumen v' in einfacher Weise ab. Wir sahen, daß nach van der Waals b=4v', nach O. E. Meyer $b=4\sqrt{2}v'$ ist. Man kann also v', folglich auch w berechnen, wenn man b bestimmt. Es möge hier nur das Resultat mitgeteilt werden: Für Luft erhält man angenähert $\varrho=0.3$ Milliontel Millimeter, was mit dem Vorhergehenden ziemlich gut übereinstimmt. Andere Methoden zur Bestimmung von w gehen auf die Formel

$$w = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{K - 1}{K + 2} \cdot \cdot \cdot (67, a)$$

zurück; hier bedeutet n den Brechungsexponenten von Strahlen von großer Wellenlänge. K die Dielektrizitätskonstante, mit der wir uns zunächst im II. Bande, und hernach eingehender im IV. Bande bekannt machen werden. Ausführlicheres wird über die Formel (67,a) im II. Bande mitgeteilt werden. Wendet man (67,a) auf Luft an, so kommt $\varrho = 0.5 \cdot 10^{-6}$ mm. Offenbar ist also der Durchmesser

eines Moleküls eine Größe, deren Ordnung durch einige Zehnmilliontel eines Millimeters bestimmt wird.

In § 14 sahen wir, wie die Größe $Q = n\pi \left(\frac{\varrho}{2}\right)^2$ bestimmt wird, wo n die Zahl der Moleküle in der Volumeneinheit bedeutet. Wir erhalten hieraus

$$n = \frac{4Q}{\pi \rho^3} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (68)$$

Setzt man für den Sauerstoff Q = 16700 qcm und $\varrho = 0,3 \cdot 10^{-6}$ mm ein, so erhält man

$$n = 2.10^{19} = 20.10^{18} \dots (69)$$

In einem Kubikcentimeter Luft oder (nach dem Avogadroschen Gesetze) auch eines anderen Gases sind bei 0° und 760 mm Druck ungefähr 20 Trillionen Moleküle enthalten.

Hieraus erhält man für die Zahl N der Moleküle in einem Gramm-Molekül Gas (z. B. in 2 g Wasserstoff)

$$N = 4.5 \cdot 10^{28} \cdot ... \cdot ... \cdot (70)$$

O. E. Meyer giebt die Zahl $N = 6.4 \cdot 10^{23}$ an.

Die Gleichung $n\lambda^3 = 1$ giebt für den mittleren Abstand λ der Moleküle voneinander einen Wert:

2 zwischen 3 und 4 Millionstel Millimeter.

Würde man die in einem Kubikcentimeter Luft enthaltenen Moleküle aneinander reihen, so erhielte man einen Faden, dessen Länge 50 mal die Länge des Erdäquators übertrifft. Die Größe eines Moleküls verhält sich zur Größe eines gewöhnlichen größeren Schrotkorns wie beispielsweise 1 cbcm zur Größe der Erdkugel.

Wir haben in diesem Kapitel nur die wichtigsten Umrisse jenes umfangreichen und stattlichen Gebäudes kennen gelernt, welches man unter dem Namen der kinetischen Gastheorie versteht. Im folgenden werden wir uns wiederholt auf die Sätze berufen, die hier auseinandergesetzt und abgeleitet worden sind.

Litteratur.

Kinetische Gastheorie.

Dan. Bernouilli: Hydrodynamica, 1738. Vergl. Pogg. Ann. 107, 490, 1859. Herapath: Annals of philosophy, New series, Vol. I, p. 273, 340, 401, 1821. Joule: Phil. Mag. (4) 14, 211, 1857.

A. Kroenig: Pogg. Ann. 99, 315, 1856.

Clausius: Pogg. Ann. 100, 353, 1857; 105, 239, 1858; 115, 1, 1862. Phil. Mag. (4) 14, 108; 17, 81; 23, 417 und 512, 1862.

Clausius: Die kinetische Theorie der Gase. (Mechanische Wärmetheorie, 2. Aufl., Bd. III.) Braunschweig 1889 bis 1891.

Maxwell: Phil. Mag. (4) 19, 22, 1860; 35, 129, 185, 1868. Cambridge. Phil. Trans. 13, part. 3, p. 547.

Boltzmann: Wien. Ber. 58, 63, 66, 72, 74, 77, 78, 84, 94, 1868 bis 1886; Wied. Ann. 8, 658, 1879; 11, 529, 1880; 57, 773, 1896.

Boltzmann: Vorlesungen über Gastheorie. Leipzig 1895.

O. E. Meyer: Kinetische Theorie der Gase. Breslau, 2. Aufl., 1895.

O. E. Meyer: Wied. Ann. 7, 317, 1879; 10, 296, 1889.

N. Pirogow: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 17, 114, 281, 1883; 18, 93, 295, 1884; 21, 44, 76, 1889; 22, 44, 1890; Exners Rep. 27, 515, 1891.

Watson: A treatise on the kinetic theory of Gases. Oxford 1876.

H. A. Lorenz: Wied. Ann. 12, 127, 660, 1881.

Stefan: Wien. Ber. 65, 360, 1872.

M. Cantor: Wied. Ann. 62, 482, 1897; Zeitschr. phys. Chem. 26, 568, 1898.
 P. Breitenbach: Wied. Ann. 67, 803, 1899; Diss. Erlangen, Leipzig 1898.

(Übersicht über die Litteratur der Gasreibung); Drud. Ann. 5, 166, 1901.

G. Jäger: Wien. Ber. 108. 447, 1900; 109, 74, 1900,

Puluj: Carls Repert. 15, 578, 633, 1897.

Noyes and Goodwin: Phys. Review IV, p. 207, 1896.

Ch. Fabry et A. Perot: Compt. rend. 124, 281, 1897; Ann. chim. et phys. (7) 13, 275, 1898.

Helmholtz: Ges. Abh. III, p. 309; Berl. Ber. 1889, S. 761.

Emden: Wied. Ann. 62, 374, 1897.

Stankewitsch: Wied. Ann. 29, 153, 1886.

Stankewitsch: Kinetische Gastheorie (russ.). Moskau 1884.

Stankewitsch: Theorie der mehratomigen Gase (russ.). Warschau 1893. Stoletow: Kurze Darstellung der Entwicklung unserer Kenntnisse von den Gasen (russ.). Moskau 1879.

Avogadrosches Gesetz:

Tait: Phil. Mag. (5) 21, 343, 1886.

Maxwell: Phil. Trans. 12, part. 3, p. 547, Cambridge 1872.

Boltzmannn: Wien. Ber. 58, 1868; 63, 1871; 66, 1872; 94, 1886.

In Bezug auf das Maxwellsche Gesetz vergl. die interessante Polemik zwischen Bertrand und Boltzmann in den Compt. rend. 123, 1896.

Sechstes Kapitel.

Die Gase im Zustande der Bewegung und des Zerfalls.


§ 1. Die Arbeit, welche bei der Ausdehnung oder Kompression eines Gases geleistet wird. Nehmen wir an, das Volumen v_1 eines Gases, welches sich unter dem Drucke p_1 befindet, habe sich bis zum Volumen v_2 vergrößert resp. verkleinert, weil sich

der Druck p_1 kontinuierlich (nicht etwa sprungweise) bis zum neuen Werte p_2 vermindert resp. vergrößert hat. Es sei nun diejenige Arbeit r zu berechnen, welche im ersten Falle das Gas, im zweiten Falle diejenige äußere Ursache geleistet hat, durch welche das Gas komprimiert worden ist. So lange sich das Volumen des Gases ändert, kann es in sehr verschiedener Weise von den umgebenden Körpern Wärme empfangen oder aber Wärme abgeben, welche auf diese Körper übergeht. Hieraus entspringt die Möglichkeit, daß ein Gas von einem gewissen Anfangszustande (p_1, v_1) zu einem neuen Zustande (p_2, v_2) auf unendlich viele verschiedene Arten übergehen kann.

Wir wollen voraussetzen, dass der Ausdehnungsvorgang eines Gases die Eigenschaft besitzt, die wir in Band III unter dem Namen der Reversibilität kennen lernen werden. Hier begnügen wir uns mit der Bemerkung, dass die Ausdehnung reversibel ist, wenn der äußere Druck sich in jedem gegebenen Moment unendlich wenig von der Spannung, d. h. dem Gegendruck des Gases unterscheidet. Mechanisch unterscheidet sich also der Zustand des Gases stets nur unendlich wenig von dem Gleichgewichtszustande. Eine Ausdehnung des Gases in einen leeren Raum, oder auch nur in einen Raum, in welchem ein um eine endliche Größe geringerer Druck herrscht, als der Druck des Gases, ist ein irreversibler Vorgang, für den die hier zu entwickelnden Formeln keine Gültigkeit haben.

Wir können den ganzen Übergang des Volumens von v_1 nach v_2 in eine sehr große Zahl sehr kleiner Volumenänderungen zerlegt denken

und die Annahme machen, dass jede von ihnen bei einem gewissen konstanten Drucke vor sich geht. Bestimmen wir zunächst die Arbeit Δr, welche vom Gase bei der sehr geringen Änderung Δv seines Volulumens v (Fig. 269) geleistet wird, während der äußere Druck gleich p ist. Sei σ ein Element der Gasoberfläche; auf demselben lastet der Druck pσ. Nehmen wir an, das Element σ habe sich um die Strecke



h (siehe Fig. 269) verschoben und sei $\sigma h = w$ ein sehr kleiner Teil der gesamten Volumenzunahme Δv . Die vom Gase bei Verschiebung des Elements σ geleistete Arbeit ist gleich $p\sigma . h = pw$. Die ganze gesuchte Arbeit Δr ist gleich der Summe der Größen pw, für alle Elemente σ der Gasoberfläche. Somit ist $\Delta r = \Sigma pw = p\Sigma w = p.\Delta v$ oder genauer: das Differential dr der Arbeit des Gases bei Zunahme des Volumens um das Differential dv des Volumens ist gleich

§ 1

$$dr = p dv \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

Die gesamte vom Gase bei seiner Ausdehnung geleistete Arbeitrist gleich

Offenbar bezieht sich Formel (2) in gleicher Weise auf flüssige und feste Körper. Um die Arbeit r zu leisten, muß das Gas eine äquivalente Energiemenge verbrauchen, welche ihm von außen her, z. B. in Form von Wärme, zuströmen kann, oder die das Gas aus seinem eigenen Energievorrat entnehmen kann, der, wie wir gesehen, proportional der absoluten Temperatur des Gases ist. Um das Integral (2) zu berechnen, müssen wir den Zusammenhang zwischen p und v kennen.

Von besonderem Interesse ist die isothermische Volumenänderung eines Gases, d. h. die Änderung, bei welcher sich die Temperatur des Gases nicht ändert. Bezeichnen wir die absolute Temperatur des Gases mit T und nehmen wir an, das Gas sei von einer sehr großen sich kontinuierlich erneuernden Menge eines Stoffes umgeben, dessen Temperatur T ist, z. B. von schmelzendem Eis, den Dämpfen irgend einer siedenden Flüssigkeit oder einem Wasserstrom von konstanter Temperatur. Die gesamte Energie, welche zur Leistung der Arbeit r für die Ausdehnung erforderlich ist, strömt dann von diesem Körper dem Gase zu, so daß sich also die Temperatur T des Gases nicht ändert. Der Druck p und das Volumen v sind in diesem Falle durch das Boyle-Mariottesche Gesetz miteinander verknüpft und wir haben die Relationen

$$pv = p_1v_1 = p_2v_2 = RT.$$
 (3)

wo R die Konstante der Clapeyronschen Formel (S. 430) ist. Formel (3) giebt uns $p = \frac{RT}{v}$; setzt man diesen Wert in (2) ein, so erhält man, da T konstant ist,

$$r = RT \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{v} = RT lg \frac{v_2}{v_1}$$

Nach Formel (3) erhalten wir für r folgende Ausdrücke:

$$r = R T \lg \frac{v_2}{v_1} = R T \lg \frac{p_1}{p_2} = p_1 v_1 \lg \frac{v_2}{v_1} = p_2 v_2 \lg \frac{v_2}{v_1}$$
 (4)

Hier bedeutet das Zeichen lg den natürlichen Logarithmus. Dieselben Formeln liefern uns auch die Arbeit, welche man zu leisten hat, um das Gasvolumen bei konstanter Temperatur von v_2 bis auf v_1 zu verkleinern. Hierbei geht eine äquivalente Wärmemenge q = Ar, wo A

das thermische Arbeitsäquivalent ist (vergl. S. 122), vom komprimierten Gas auf den dasselbe umgebenden Stoff über.

§ 2. Plötzliche reversible Ausdehnung oder Kompression eines Gases; adiabatische oder isentropische Zustandsänderung. Nehmen wir an, das Volumen v_1 eines Gases gehe in so kurzer Zeit in das Volumen v2 über, dass das Gas innerhalb dieser Zeit weder von den Körpern seiner Umgebung Wärme zu empfangen, noch auch an diese Wärme abzugeben im stande ist. In diesem Falle muß die gesamte Energie, welche die Arbeit der Ausdehnung leistet, aus dem Gase selbst entnommen werden, das sich dabei abkühlt. Umgekehrt verbleibt bei Kompression des Gases eine der Arbeit der Außenkräfte äquivalente Wärmemenge im Gase selbst und dieses erwärmt sich. Eine solche reversible Zustandsänderung, bei welcher kein Wärmeaustausch zwischen dem Körper und der Außenwelt stattfindet, heisst adiabatische oder isentropische Zustandsänderung. Könnte man ein Gas von absoluten Nichtleitern der Wärme umgeben, so würde auch bei langsamen Volumänderungen eine adiabatische Änderung seines Zustandes erfolgen. Wir wollen nun zunächst den Zusammenhang zwischen v und p bei adiabatischen Zustandsänderungen eines idealen Gases suchen. Wenn sich das Volumen eines Gases, auf welchem der Druck p lastet, um dv vergrößert, so wird die Arbeit p dv [vergl. (1)] geleistet und hierzu die Wärmemenge q = Ap dvDiese Wärme wird aus dem Gase selbst entnommen. dessen Temperatur t^0 sich dabei um dt Grade erniedrigt. das Gas blofs um 1º zu erwärmen, ist die Wärmemenge c, erforderlich (S. 486), folglich ist $q = -c_v dt$. Mithin ist

Die Clapeyronsche Formel pv = R T giebt uns p dv + v dp = R d T.

Es ist aber

$$dT = d(273 + t) = dt$$

folglich

$$dt = \frac{1}{R} (p dv + v dp).$$

Setzt man diesen Wert in Formel (5) ein, so erhält man

$$\left(A + \frac{c_v}{R}\right) p \, dv = -\frac{c_v}{R} v \, dp,$$

$$(AR + c_v) p \, dv = -c_v v \, dp.$$

Wir hatten aber (Formel 22 a, S. 487)

[vergl. (26) auf S. 488], also $AR + c_v = c_p$. Führt man die Größe $k = c_p : c_v$ [vergl. (29) auf S. 488] ein, so ergiebt sich $kp \, dv = -v \, dp$ oder

Bezeichnen wir ferner die Anfangswerte des Volumens und Druckes mit v_1 und p_1 , ihre Endwerte mit v_2 und p_2 , so giebt uns Formel (7)

$$k\int_{v_1}^{v_2}\frac{dv}{v}=-\int_{v_1}^{p_2}\frac{dp}{p},$$

d. h. $k \lg \frac{v_2}{v_1} = - \lg \frac{p_2}{p_1} = \lg \frac{p_1}{p_2}$ oder $\lg \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^k = \lg \frac{p_1}{p_2}$, mithin $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^k = \frac{p_1}{p_2}$ oder endlich

Da die Anfangs- und Endwerte für Druck und Volumen wilkürlich gewählt werden können, so zeigt uns Gleichung (8), daß bei der adiabatischen Zustandsänderung eines Gases sein Volumen v und Druck p durch folgende Gleichung zusammenhängen

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$
 \left\{ \cdot \c

Obige Gleichung wurde von Poisson gefunden. Für isotherme Volumenänderungen hatten wir die Boyle-Mariottesche Formel pv = Const., woraus sich $p = \frac{\text{Const.}}{v}$ ergiebt, d. h. die Spannung ist indirekt proportional dem Volumen. Hier haben wir $pv^k = \text{Const.}$, wo für einige Gase, wie N, O, H, CO die Größe k = 1,41 und für alle k > 1 ist; hieraus folgt $p = \frac{\text{Const.}}{v^k}$, d. h. die Spannung ändert sich in höherem Grade, als es der indirekten Proportionalität zum Volumen entspricht. Ist k = 1,41 und vermindert sich das Volumen um das 10 fache, so nimmt die Spannung $10^{1,41} = 25,7$ mal zu.

Betrachten wir nun die Temperatur eines Gases, welches adiabatischen Änderungen unterworfen ist. Setzt man in (5) anstatt p seinen aus der Formel pv = RT entnommenen Wert ein, so erhält man $\frac{ART}{v} dv = -c_v dt$; Formel (6) giebt, hiermit kombiniert, $\frac{(c_p - c_v)}{v} \frac{Tdv}{v} = -c_v dt$. Setzt man dT anstatt dt, divi-

diert die ganze Gleichung durch $c_v T$ und führt $k = c_p : c_v$ ein, so ergiebt sich

$$(k-1)\frac{dv}{v} = -\frac{dT}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

Sind v_1 und T_1 Anfangsvolumen und -temperatur, v_2 und T_2 End-volumen und Endtemperatur, so ist nach Formel (10)

Hieraus folgt, daß bei adiabatischer Zustandsänderung eines Gases sein Volumen v und seine absolute Temperatur T durch folgende Gleichung zusammenhängen

$$Tv^{k-1} = \text{Const.} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (12)$$

Die absoluten Temperaturen eines Gases sind bei adiabatischen Zustandsänderungen desselben den (k-1)-ten Potenzen seines Volumens indirekt proportional.

Sei die Anfangstemperatur $t_1 = 0^\circ$, d. h. $T_1 = 273^\circ$; wir wollen die Temperatur t_2 des Gases finden, welche es annimmt, wenn sein Volumen plötzlich auf die Hälfte vermindert wird. Formel (11) giebt, da $\frac{v_1}{v_2} = 2$ ist,


$$T_2 = 273 \cdot 2^{k-1} = 273 \cdot 2^{0,41} = 362,7^0 = t_2 + 273; t_2 = 89,7^0.$$

Das Gas erwärmt sich also von 0° bis auf 89,7°.

Vermindert man das Volumen v_1 plötzlich bis auf $v_2 = 0.1 v_1$, so erwärmt sich das Gas von 0° bis auf 429°; macht man $v_2 = 0.01 v_1$, so erwärmt es sich bis auf 1530°. Ist ein Gas bei 0° durch den Druck von 200 Atmosphären komprimiert und dehnt es sich dann unter gewöhnlichem Atmosphärendruck aus, so kühlt es sich bis auf — 242° ab.

§ 3. Das Ausströmen eines Gases aus einer kleinen Öffnung und aus einer dünnen Böhre. Die elementare und wie wir sehen werden durchaus nicht strenge Theorie des Ausströmens von Gasen aus kleinen Öffnungen besteht im folgenden. Sei AB (Fig. 270 a. f. S.) die Wandung, welche den Raum links, wo der Gasdruck p_1 herrscht, von dem Raume rechts trennt, wo der Gasdruck p_2 beträgt; sei ferner $p_2 < p_1$. In der Wandung befinde sich die Öffnung CD, durch

welche das Gas von links nach rechts hin in Form des Gasstrahles CDEF strömt. Das Element abdc dieses Gasstrahles habe den Quer-



schnitt o, die Höhe h = bd, das Volumen $v = \sigma h$ und enthalte die Gasmasse $\mu = vD$ $= \sigma h D$, we D die auf Wasser bezogene Dichte des Gases ist. Die Geschwindigkeit, mit welcher das Element ausströmt sei @, der Druck auf die Fläche ab gleich p, auf die Fläche de gleich p + dp, wo dpoffenbar negativ ist. Während sich das Element

eigene Länge verschiebt, nimmt seine Geschwindigkeit um einiges zu. Nach dem Gesetze von der Wucht ist der Wuchtzuwachs unseres Elementes gleich der Arbeit der Außenkräfte. Die erstere Größe ist gleich

$$d\left(\frac{1}{2}\,\mu\,\omega^{2}\right) = \frac{1}{2}\,\mu\,d(\omega^{2}) = \frac{1}{2}\,\sigma\,h\,D\,d(\omega^{2});$$

die andere ist gleich

$$p \sigma h - (p + dp) \sigma h = - \sigma h dp.$$

Somit ist

$$\frac{1}{2} \, \mathfrak{G}h \, Dd(\omega^2) = - \, \mathfrak{G}h dp$$

oder

oder

$$d(\omega^2) = -\frac{2 dp}{D} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

Ist die Anfangsgeschwindigkeit $\omega = 0$, die Endgeschwindigkeit (wenn $p = p_2$ ist) gleich Ω , so giebt Formel (13)

Diese Formel wird gewöhnlich in den Lehrbüchern der Elementar-

physik gegeben. Sie zeigt, dass bei gegebenem p_1 und p_2 die Ausströmungsgeschwindigkeit eines Gases indirekt proportional der Quadratwurzel aus der Gasdichte ist.

Zur Berechnung der Geschwindigkeit Ω ist es bequemer, das Gewicht P der Volumeneinheit des Gases einzuführen. Dasselbe ist gleich Dg, folglich ist $D=\frac{P}{g}=\frac{P_0\,\delta}{g}$, wenn P_0 das Gewicht der Volumeneinheit von Luft und δ die auf Luft bezogene Gasdichte bezeichnet. Es ist dann

$$\mathcal{Q} = \sqrt{\frac{2 g(p_1 - p_2)}{P_0 \delta}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

Ist $p_1 = 1$ Atm. = 10 333 kg pro Quadratmeter, $p_2 = 0$, so giebt Formel (15), wenn man noch für g den Wert g = 9.81 m und das Gewicht von einem Kubikmeter Luft gleich 1,29 kg einführt

$$\Omega=\sqrt{rac{2 imes 9.81 imes 10.333}{1,29\,\delta}}=rac{396}{\sqrt{\delta}}$$
 Meter.

Die Ungenauigkeiten in unserer Herleitung bestehen zunächst darin, dass wir in Formel (13) die Größe D als konstant angesehen haben; diese Annahme kann wohl für Flüssigkeiten gelten, nicht aber für Gase. Ferner hatten wir vorausgesetzt, daß der Gasstrahl überall denselben Durchschnitt hat, während er sich in Wirklichkeit zuerst kontrahiert und darauf verbreitert; innerhalb des Raumes links ist der Strahl sehr breit und kontrahiert sich darauf bis auf einen Querschnitt gleich demjenigen der Ausflußöffnung. Ohne auf hierhergehörige Einzelheiten einzugehen, wollen wir bloß den Einfluß betrachten, welchen die Veränderlichkeit der Größe D ausübt. Die Abhängigkeit der Dichte D vom veränderlichen Drucke p_1 kann sehr verschieden sein, je nach dem Wärmeaustausch, welcher zwischen dem ausströmenden Gase und den umgebenden Körpern stattfindet. Betrachten wir zwei Grenzfälle.

1. Isothermisches Ausströmen eines Gases. Das sich ausdehnende Gas leistet Arbeit und verliert somit einen Teil seiner Wärmenergie. Wir machen jedoch die Annahme, das Ausströmen erfolge so langsam, dass alle erforderliche Wärme von außen hinzuströmen kann, so dass also die Temperatur des Gases konstant bleibt. In diesem Falle ist nach dem Boyle-Mariotteschen Gesetze

wo D_1 die Dichte des Gases im linken Raume bedeutet. Setzt man D aus (16) in Formel (13) ein, so erhält man

$$d\left(\omega^{2}
ight) =-\,\,2\,\,rac{p_{1}}{D_{1}}\!\cdot\!rac{d\,p}{p};$$

hieraus folgt, wenn bei $p = p_1$ die Geschwindigkeit $\omega = 0$ ist, für $p = p_2$ dagegen $\omega = \Omega$,

$$\Omega^{2} = -\frac{2 p_{1}}{D_{1}} \int_{p_{1}}^{p_{2}} \frac{d p}{p} = \frac{2 p_{1}}{D_{1}} \lg \frac{p_{1}}{p_{3}},$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{2 p_{1}}{D_{1}} \lg \frac{p_{1}}{p_{2}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Ist die Gastemperatur gleich t, seine auf Luft bezogene Dichte gleich δ , so ist

$$D_1 = \frac{1,29 \, p_1 \, \delta}{10 \, 333 \, g \, (1 + \alpha t)} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (18)$$

Setzt man diesen Ausdruck in Formel (17) ein, so kommt

$$\Omega = \sqrt{\frac{2 \times 9.81 \times 10333 (1 + \alpha t)}{1,29 \delta} lg \frac{p_1}{p_2}}$$

$$= 396 \sqrt{\frac{1 + \alpha t}{\delta} lg \frac{p_1}{p_2}} Meter \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

Auch nach dieser Formel ist die Geschwindigkeit Ω indirekt proportional der Quadratwurzel aus der Gasdichte δ .

Strömt Luft bei $t=0^{\circ}$ aus einem Raume, wo $p_1=2$ Atm. ist in die freie Luft aus $(p_2=1$ Atm.), so ist $\Omega=396$ $\sqrt{\lg 2}=330$ m. Für $p_2=0$ ist $\Omega=\infty$; hieraus ist ersichtlich, daß das Ausströmen ins Vakuum kein isothermischer Vorgang sein kann.

2. Adiabatisches Ausströmen eines Gases. Viel mehr nähert sich der Wirklichkeit die Annahme, daß während des Ausströmens des Gases gar kein Wärmeaustausch zwischen ihm und anderen Körpern stattfindet, daß sich also während des Ausströmens der Zustand des Gases adiabatisch ändert. Das Volumen v einer gegebenen Gasmenge und der Druck p sind durch die Formel (9) pv^k — Const. miteinander verknüpft. Hieraus folgt

$$\left(\frac{D}{D_1}\right)^k = \frac{p}{p_1}$$
 oder $\frac{D}{D_1} = \frac{p^{\frac{1}{k}}}{p_1^{\frac{1}{k}}}$

Ferner giebt (13)

$$d\left(\omega^{2}\right) = -\frac{2p_{1}^{\frac{1}{k}}}{D_{1}}\frac{dp}{\frac{1}{p^{\frac{1}{k}}}}$$

und folglich

$$\Omega^{2} = -\frac{2 p_{1}^{\frac{1}{k}}}{D_{1}} \int_{p_{1}}^{p_{2}} \frac{d p}{p_{k}^{\frac{1}{k}}} = \frac{2 k p_{1}^{\frac{1}{k}}}{(k-1) D_{1}} \left(p_{1}^{\frac{k-1}{k}} - p_{2}^{\frac{k-1}{k}} \right)$$

und

$$\mathcal{Q} = \sqrt{\frac{2 k p_1^{\frac{1}{k}}}{(k-1) D_1} \left(p_1^{\frac{k-1}{k}} - p_2^{\frac{k-1}{k}} \right) \dots (20)}$$

Auch hier erhalten wir den Satz, dass die Geschwindigkeit Ω indirekt proportional der Quadratwurzel aus der Gasdichte δ ist, wenn man (18) einsetzt. Formel (20) giebt dann

$$\mathcal{Q} = 396 \sqrt{\frac{k}{k-1} \cdot \frac{1+\alpha t}{\delta} \left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]} \quad . \quad (21)$$

Beim Übergang zum Vakuum ($p_2 = 0$) erhält man eine endliche Geschwindigkeit, welche vom Anfangsdruck p_1 nicht abhängig ist; für Luft von $t = 0^0$ ist dieselbe, wenn k = 1,41 gesetzt wird, gleich

$$\Omega = 396 \sqrt{3,44} = 734,5 \text{ m}.$$


Sind Ω und Ω_1 die Ausströmungsgeschwindigkeiten für zwei Gase unter denselben Verhältnissen, δ und δ_1 ihre Dichten, und kann man annehmen, die Werte von k seien für

sie die gleichen, so ist

$$\frac{\delta}{\delta_1} = \frac{\Omega_1^2}{\Omega^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

Bunsen hat einen speziellen Apparat zum Vergleichen der Ausflusgeschwindigkeiten Ω für verschiedene Gase konstruiert, der es ihm auch ermöglichte, ihre auf Luft bezogenen Dichten zu bestimmen.

Dieser Apparat ist in etwas veränderter Form in der Fig. 271 abgebildet. An das Glasrohr A ist oben ein eiserner Dreiweghahn angekittet. In der Erweiterung v' befindet sich ein dünnes, horizontales Platinblech, in welches ein sehr feines Loch gebohrt ist. Der Stöpsel e schützt das Blech vor Staub, wenn der Apparat nicht benutzt wird. Die Röhre A taucht in in einen mit Quecksilber gefüllten Holz- oder Eisencylinder C, in dessen oben erweiterten Teil an zwei einander gegenüberliegenden Stellen Spiegelglasplatten eingesetzt sind. DD ist ein Schwimmer, der bei l zwei Marken trägt.



Durch die Röhre a wird das Rohr A mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt, indem A abwechselnd mehreremale in das Quecksilber

heruntergedrückt und wieder gehoben wird. Dann wird durch Drehung des Hahnes das Rohr A mit v' verbunden, A in das Quecksilber herabgedrückt und durch den Ständer HKG festgehalten. Nun werden mit einem Chronoskop die Zeitmomente bestimmt, in welchen beim Visieren über die Quecksilberoberfläche zuerst die Spitze r und dann die untere von den beiden Marken bei l sichtbar werden (die obere Marke dient nur dazu, auf das Erscheinen der unteren vorzubereiten). Es seien für zwei verschiedene Gase t und t_1 die zwischen den beiden beobachteten Momenten verfliefsenden Zeiten; δ und δ_1 die Dichtigkeiten dieser Gase. Dann haben wir offenbar

$$\frac{\delta}{\delta_1} = \frac{t^2}{t_1^2} \cdot (22, a)$$

Bunsen erhielt mit diesem Apparat recht gute Resultate, z. B. für Knallgas $\delta = 0{,}413$ anstatt $0{,}415$. Der Gasstrom, welcher mit bedeutender Geschwindigkeit aus der Öffnung hervorströmt, reißst das ihn umgebende Gas mit sich fort und verdünnt es auf diese Weise. Auf demselben Prinzip beruhen auch die Pulverisatore.

Den Bau des aus einer kleinen Öffnung hervorströmenden Gasstrahles haben Mach und Salcher (1889), sowie Mach allein (1897) Genannte Autoren bedienten sich des Schlierenapparates (Band II) oder des Interferenzrefraktometers (Band II) und photographierten den Gasstrahl, wobei die von ihnen erhaltenen interessanten Aufnahmen zeigten, dass derselbe einen sehr komplizierten Bau hat. Den Bau des Gasstrahles hat Emden später (1899) sorgfältig untersucht und gezeigt, dass die größtmögliche Ausflußgeschwindigkeit eines Gases gleich der Schallgeschwindigkeit in demjenigen Gase ist, welches sich unmittelbar an der Ausflussöffnung befindet. Man erhält diese Maximalgeschwindigkeit bei einem bestimmten Werte des Verhältnisses $p_1:p_2$, der angenähert gleich 1,9 ist und von der Art des Gases fast unabhängig ist. So erhält man bei $p_2 = 1$ Atm. für p_1 den speziellen Wert $p'_1 = 1.9$ Atm. Ist der Druck p_1 größer als p'_1 , so bilden sich im Gasstrahl stehende Wellen, d. h. periodische Dichteänderungen, die sich im Raume nicht verschieben. Die ihnen entsprechende Wellenlänge & wird aus der Formel

$$\lambda = 0.88 \ d \sqrt{\frac{p_1 - p_1'}{p_2}} = 0.88 \ d \sqrt{\frac{p_1}{p_2} - 1.9}$$

gefunden, wo d der Durchmesser der Ausslussöffnung ist. W. Wolff hat (1899) die Luftbewegungen bei heftigen Explosionen untersucht.

Das Ausströmen von Gasen aus Öffnungen haben Grashof, Zenner, Fliegner, H. Wilde, Hirn, Hugoniot, Haton de la Gonpillière, Salcher und Whitehead, Parenty, A. N. Mitinsky u. a. sowohl theoretisch als auch experimentell untersucht.

Wenn ein Gas unter Druck durch eine sehr dünne Röhre hindurchströmt, so spielt die innere Reibung eine überwiegende Rolle. Man nennt dieses Strömen Transpiration. Wir wollen hier nur die entsprechende Formel anführen. Sei p_1 die Spannung des Gases am einen, p_2 am anderen Ende der Kapillarröhre, deren Länge L, deren Querschnitt σ ist. Ist dann η der Koeffizient der inneren Reibung (S. 497), so ist das Volumen V des in t Sekunden die Röhre durchströmenden Gases reduziert auf den Druck $\frac{1}{2}$ $(p_1 + p_2)$, gleich

$$V = \frac{(p_1 - p_2) \sigma^2 t}{8\pi \eta L} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Nach dieser Formel kann man η finden.

Strömt ein Gas an einer festen Wand entlang, so nimmt man an, daß die der Wand unmittelbar anliegende Gasschicht (vergl. S. 469) unbeweglich bleibt, daß also ein Gleiten längs der Wand nicht stattfindet. Die Versuche von Kundt und Warburg (1895), sowie von Warburg allein haben gezeigt, daß bei einem stark verdünnten Gase ein merkliches Gleiten desselben längs der Oberfläche fester Körper stattfindet.

§ 4. Gegenseitige Diffusion der Gase. Mit dem Worte "Diffusion" bezeichnet man im allgemeinen eine ganze Gruppe von Erscheinungen, bei welchen ein Stoff in den anderen eindringt oder ihn durchdringt. Je nach der Art der Stoffe unterscheidet man verschiedene Arten Diffusion von Gasen, Flüssigkeiten und festen Körpern.

Wir wollen zunächst die gegenseitige Diffusion zweier Gase betrachten. Denken wir uns zwei Gefälse, welche zwei verschiedene sich chemisch nicht beeinflussende Gase unter demselben Druck p enthalten, vertikal übereinander aufgestellt, so dals sich das leichtere Gas im oberen Gefälse befindet. Verbindet man dann diese Gefälse durch eine Röhre, so beginnen sich die Gase allmählich miteinander zu vermengen; das leichtere Gas senkt sich und dringt in das schwerere ein, während letzteres aufsteigt und sich mit dem leichteren Gase vermengt. Man sagt in diesem Falle, das eine Gas "diffundiert" in das andere. Nach Verlauf einer gewissen Zeit enthalten beide Gefälse ein gleichartiges Gemisch aus beiden Gasen.

Die Erscheinung der Diffusion selbst erklärt sich vom Standpunkte der kinetischen Gastheorie ganz ungezwungen. Da sich die Moleküle des einen Gases nach allen Richtungen frei bewegen, so dringen sie allmählich in das Innere des anderen Gases ein; daß die Diffusion ziemlich langsam erfolgt, erklärt sich durch das ununterbrochene Aufeinanderprallen der Moleküle beider Gasarten. So lange die Diffusion noch nicht beendet ist, sind in verschiedenen Höhen x, die man etwa

desselben folgen:

vom Boden des unteren Gefäßes aus rechnen kann, Gemische mit verschiedenem Prozentgehalt beider Gase oder verschiedenen Partialdrucken p_1 und p_2 dieser Gase vorhanden, wobei indes für alle Werte von x, d. h. in allen Horizontalschichten $p_1 + p_2 = p$ ist.

Die Gasmenge, welche in der Zeit t durch den horizontalen Querschnitt s in der Richtung von x hindurchströmt, ist der Geschwindigkeit proportional, mit welcher der Partialdruck p_1 dieses Gases in der Richtung von x abnimmt. Setzt man für einen gegebenen Moment $p_1 = f(x)$, so erhält man für das Volumen v dieser Gasmenge, reduziert auf die Druckeinheit, folgenden Ausdruck

$$v = -kst \frac{dp_1}{dx} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (24)$$

numerisch gleich dem Volumen, welches bei der Einheit des Druckes von einer Gasmenge eingenommen wird, die in der Zeiteinheit (t=1) durch die Einheit des horizontalen Querschnitts (s=1) hindurchströmt, falls sich der Partialdruck dieses Gases im Gemisch bei vertikaler Verschiebung um die Einheit der Länge um Eins ändert $\left(\frac{dp_1}{dx}=1\right)$. Der Koeffizient k hängt von der Beschaffenheit der beiden gewählten

Gase und von ihrer Temperatur ab. Es mögen hier einige Werte

Der Faktor k heilst der Diffusionskoeffizient. Derselbe ist

0-CO

Hierbei ist s in Quadratcentimetern, die Zeit in Sekunden ausgedrückt. Der Koeffizient k ist angenähert proportional dem Quadrate der absoluten Temperatur der ineinander diffundirenden Gase.

Waitz (1882) und Obermayer (1880 bis 1883) haben speziell die Diffusion von Luft und Kohlensäure experimentell untersucht. M. Brillouin folgert aus diesen Versuchen, daß k von dem augenblicklichen Mischungsverhältnis der beiden Gase unabhängig ist. Die mathematische Theorie der Diffusion ist von verschiedenen Forschern, z. B. von Hausmaniger (1882) und in letzter Zeit Brillouin (1900) entwickelt worden.

§ 5. Diffusion der Gase durch poröse Scheidewände; Effusion. Befinden sich zu beiden Seiten einer porösen Scheidewand

zwei verschiedene Gase, so beginnen sie sich ebenfalls zu mischen, indem sie die Scheidewand durchdringen. Dieses Durchdringen einer porösen Scheidewand seitens der Gase bezeichnet man bisweilen im Gegensatz zu anderen Diffusionserscheinungen als Effusion. Besonders haben sich mit dieser Erscheinung Graham (1834 und 1846), Bunsen (1857), Parenty (1896 bis 1897) und Donnan (1900) beschäftigt.

Graham leitete aus seinen Versuchen das folgende Gesetz ab. Die Geschwindigkeit, mit welcher Gase durch eine poröse Scheidewand diffundieren, ist proportional dem Druck, unter welchem sich die Gase befinden und indirekt proportional der Quadratwurzel aus ihrer Dichte δ . Vom Standpunkte der kinetischen Gastheorie ist dieses Gesetz leicht zu verstehen. Da sich bei gleichem Druck und Temperatur in gleichen Volumina die gleiche Anzahl Moleküle verschiedener Gase befinden, so muß die Geschwindigkeit, mit welcher die Gase poröse Scheidewände durchdringen, vorzugsweise von der mittleren Geschwindigkeit Ω abhängen, mit welcher sich die Moleküle fortschreitend bewegen. Wir haben aber gesehen, daß die Geschwindigkeit Ω indirekt proportional $\sqrt{\delta}$ ist [vergl. (51) auf S. 494] und damit erklärt sich das Diffusionsgesetz.

Die poröse Scheidewand kann aus ungebranntem Thon, Graphit, Gips, Kreide, Hydrophan, gepresstem Kalkhydratpulver, Magnesia u. s. w.

Der Grahamsche Apparat ist in Fig. 272 abgebildet. In den Cylinder CD ragt die weite Röhre AB, die mit einer Skalenteilung versehen ist, hinein; sie ist unten offen, oben durch die poröse Scheidewand B verschlossen. Der Cylinder CD ist mit einem durchbohrten Stopfen verschlossen, durch welchen die Röhren E und F hindurchführen. Durch letztere strömt in der Pfeilrichtung ein kontinuierlicher Gasstrom. Die Röhre AB füllt man zunächst mit Quecksilber und taucht sie mit ihrem unteren Ende in eine tiefe Quecksilberwanne. Sobald das Gas die Scheidewand B zu durchdringen beginnt, fängt das Quecksilber an zu fallen. Ist dasselbe bis auf eine bestimmte Höhe gesunken, so hebt man die Röhre ganz allmählich, so dass die Höhe der Quecksilbersäule in ihr unverändert bleibt; die Span-



nung des Gases in AB wird dann konstant, obgleich sich das Gasvolumen ununterbrochen vergrößert. Man bestimmt nun die Zeit t, während welcher sich das Gasvolumen in AB um einen bestimmten

Betrag vergrößert (in den Versuchen von Graham um 2,2 ccm). Die nachstehende Tabelle zeigt, daß diese Zeiten t direkt proportional $\sqrt{\delta}$ sind, woraus dann folgt, daß die Geschwindigkeit der Diffusion indirekt proportional $\sqrt{\delta}$ ist.

			t	√δ
Sauerstoff .			1	. 1
Luft			0,9501	0,9507
Kohlensäure	•		1,1860	1,1760
Wasserstoff .			0,2505	0,2502.

Ferner zeigte sich, dass die Zeitdauer t indirekt proportional der Druckdifferenz des Gases zu beiden Seiten der porösen Scheidewand ist.

Füllt man die Röhre AB vorher mit irgend einem Gase und lässt durch CD ein anderes Gas hindurchströmen, so beginnt das erstere aus AB auszuströmen, während das andere einströmt. Nach einiger Zeit enthält AB nur das zweite Gas, doch nicht mehr in der Menge, in der das erste Gas vorhanden war; diese Gasmengen sind vielmehr indirekt proportional den Quadratwurzeln aus den Dichten der beiden entsprechenden Gase. Dufour fand, dass die Diffusion von einer Temperaturänderung begleitet ist; auf derjenigen Seite der Scheidewand, von der aus das leichtere Gas einströmt, das also schneller diffundiert, erfolgt eine Erhöhung, auf der anderen Seite eine Erniedrigung der Temperatur. Feddersen beobachtete auch die entgegengesetzte Erscheinung, die man als Thermodiffusion bezeichnet: befindet sich zu beiden Seiten der porösen Scheidewand ein und dasselbe Gas unter demselben Druck, und erwärmt man die eine Seite der Scheidewand, so beginnt das Gas in der Richtung von der wärmeren nach der kälteren Seite zu diffundieren.

Eine sehr genaue theoretische und experimentelle (Helium und Argon) Untersuchung der Effusionsgesetze hat Donnan (1900) ausgeführt. Es zeigt sich, daß die Effusionsdauer t, welche, wie wir sahen, proportional $\sqrt{\delta}$ ist, außerdem abhängt von dem Verhältnis $k = c_p : c_v$ der beiden specifischen Wärmen und von dem Reibungskoeffizienten η des Gases.

Befindet sich auf der einen Seite der porösen Scheidewand ein Gemisch aus Gasen von ungleicher Dichte, so durchdringen diese die Scheidewand mit verschiedener Geschwindigkeit, infolgedessen sich die Zusammensetzung des Gasgemisches während der Diffusion ändert. Wiederholt man diesen Vorgang mehrmals, so kann man bisweilen ein Gas vollkommen von dem anderen trennen; hierauf beruht eine besondere Art der Gasanalyse, die man Atmolyse nennt.

Aus der großen Zahl von Versuchen, welche die verschiedene Diffusionsfähigkeit der Gase darthun, wollen wir hier nur einen beschreiben. Der poröse Thoncylinder A (Fig. 273) — wie er etwa in den galvanischen Elementen von Daniell u. a. vorkommt — ist mit dem Boden nach oben gekehrt und unten durch einen Kork verschlossen, durch welchen die Röhren b und c führen. Erstere reicht mit ihrem

unteren Ende in ein Gefäls mit gefärbtem Wasser, durch letztere strömt Wasserstoff oder Leuchtgas ein. So lange das Gas in A einströmt und die dort vorhandene Luft durch b verdrängt, steigen im unteren Gefälse Luftblasen auf, sobald man aber den Gaszuflufs abstellt, steigt das Wasser in b, da das Gas schneller aus dem Thoncylinder A austritt, als die Luft von außen eindringt.

§ 6. Diffusion der Gase durch Kautschuk und durch glühende Metalle. Mitchell hat (1831) zuerst gezeigt, daß Gase durch dünne Kautschukplatten hindurchdringen können. Graham beobachtete die Diffusion von Gasen durch Kautschuk ins Vakuum. Dabei erwies sich, daß die Geschwindigkeit dieser Diffusion für die verschiedenen Gase überaus verschieden ist und nicht in der Weise von der Gasdichte δ abhängt, wie dies bei der Diffusion durch poröse Scheidewände der Fall ist. Für die Diffusionsgeschwindigkeit v fand Graham folgende relative Werte:



N CO CH₄ O H CO₂
$$v = 1$$
 1,113 2,15 2,56 5,50 13,59.

Bemerkenswert ist die Diffusionsgeschwindigkeit für O im Vergleich zu N. Hat Luft die Kautschukplatte passiert, so enthält sie nicht mehr 21 Proz., sondern 40 Proz. Sauerstoff. Auch Wroblewski hat (1877) die Diffusion der Gase durch Kautschuk untersucht.

Durch rotglühendes Platin und Eisen diffundiert Wasserstoff; 1 qcm Oberfläche einer Platinröhre, deren Wanddicke 1,1 mm beträgt, läßt bei Rotglut in einer Minute 490 ccm Wasserstoff hindurch. Eine glühend gemachte Palladiumröhre, durch welche ein Gemisch aus H und CO strömt, trennt diese Gase vollkommen voneinander; nur der Wasserstoff durchdringt ihre Wandungen. Glühendes Platin oder Palladium spielt also die Rolle einer halbdurchlässigen (semipermeabeln) Wand. Wir werden weiter unten, besonders aber in Band III (osmotischer Druck) sehen, welche große Rolle solche halbdurchlässige Wände in der Lehre von den Flüssigkeiten (Lösungen) spielen. Silber

lässt bei hoher Temperatur bedeutende Mengen von Sauerstoff hindurch. Man muss glauben, dass man es in allen diesen Fällen mit einer Absorption des Gases durch das Kautschuk oder Metall zu thun hat; an der Seite, welche nicht mit dem Gase in Berührung steht, scheidet sich dann das absorbierte Gas wieder aus. Gleichzeitig mit diesem Vorgange findet auch innerhalb der Platte eine faktische Diffusion statt.

§ 7. Diffusion der Gase durch Flüssigkeiten. Das eben Gesagte bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf die Diffusion der Gase durch Flüssigkeitsschichten; auf der einen Seite der Schicht wird das Gas von der Flüssigkeit absorbiert, auf der anderen Seite scheidet es sich aus ihr wieder aus. Gleichzeitig aber erfolgt auch eine Diffusion des Gases im Innern der Flüssigkeitsschicht.

Eine Seifenblase, die in einem offenen Glase auf Kohlensäure schwimmt, wird allmählich schwerer und nimmt an Volumen zu, da die Kohlensäure in sie eindringt. Befindet sich im Innern einer langen, angefeuchteten Glasröhre, die einseitig verschlossen ist, eine Seifenwasserlamelle und läßt man darauf zu beiden Seiten derselben verschiedene Gase einströmen, so beginnt die Lamelle an der Röhre entlang zu gleiten, da die Gase sie mit ungleicher Geschwindigkeit durchsetzen und sich daher der Druck im verschlossenen Röhrenende steigert oder vermindert.

Wroblewski hat die allmähliche Absorption eines Gases durch eine Flüssigkeitssäule untersucht, über der sich das Gas befand. fand, daß die absorbierte Gasmenge dem Löslichkeitskoeffizienten des Gases proportional ist, ebenso dem Diffusionskoeffizienten, dem Gasdrucke und der Quadratwurzel aus der Diffusionsdauer. derselben Frage haben sich auch Stefan, Joh. Müller und andere beschäftigt. Exners Versuche haben gezeigt, dass die Geschwindigkeit der Diffusion eines Gases durch eine flüssige Lamelle direkt proportional dem Löslichkeitskoeffizienten des Gases in der Flüssigkeit und indirekt proportional der Quadratwurzel aus der Gasdichte ist. Pranghe hat die Exnerschen Versuche wiederholt und gezeigt, daß obiges Gesetz für eine Lamelle aus Leinöl nicht gilt. Hagenbach hat die Diffusion von Gasen durch eine Gelatineschicht und Huefner durch Wasser und eine Schicht von Agar-Agar (pflanzliche Gelatine) untersucht. Die Hagenbachschen Versuche haben dabei keine Bestätigung des Exnerschen Gesetzes erbracht.

§ 8. Widerstand der Gase gegen die Bewegung fester Körper. Da das vorliegende Kapitel den in Bewegung befindlichen Gasen gewidmet ist, so können wir hier auch den Einflus betrachten, den ein Gas und ein sich in demselben bewegender Körper aufeinander

ausüben und dieses um so mehr, als auch das den Körper umgebende Gas hierbei nicht in Ruhe bleibt. Ein sich in einem Gase bewegender fester Körper ruft vor sich her eine Verdichtung, hinter sich eine Verdünnung des Gases hervor. Führt der Körper schnelle Schwingungen aus, so ruft er in dem Gase Verdichtungen und Verdünnungen hervor, die sich nach allen Seiten hin ausbreiten; diese Erscheinung werden wir in der Lehre vom Schall eingehender betrachten. Dreht sich eine Kugel, Cylinder, Scheibe, Ring oder ein ähnlicher Rotationskörper um seine Achse, so gleiten die Oberflächen des Körpers und Gases bloß aneinander vorbei, wobei indes eine gewisse zunächst befindliche Gasschicht von dem Körper mit fortgerissen wird und in Bewegung gerät. Zwischen dem festen Körper und dem Gase findet also eine Reibung statt, die auf den Körper wie eine seine Geschwindigkeit verzögernde Bei fortschreitender Bewegung eines festen Kör-Kraft einwirkt. pers in einem Gase summieren sich die Wirkungen der vor ihm entstehenden Verdichtung, hinter ihm sich bildenden Verdünnung, die unmittelbare Reibung und die Übertragung eines Teils seiner Energie an die nächsten, ebenfalls in Bewegung geratenden Gasschichten und ergeben eine Kraft, die man als Widerstand des Gases gegen die Bewegung eines in ihm befindlichen festen Körpers bezeichnet. Übrigens unterscheiden sich die eben genannten Komponenten dieses Widerstandes nicht wesentlich voneinander; nach der kinetischen Gastheorie hat man die ursprüngliche Ursache aller dieser Komponenten des Widerstandes darin zu suchen, dass die Zahl und Stärke der Stölse, welche der Körper durch die Gasmoleküle erfährt, größer auf der Seite, nach welcher er sich bewegt, als auf der entgegengesetzten Seite ist.


Der Widerstand eines Gases gegen die Bewegung eines Körpers ist eine Funktion der Geschwindigkeit v dieser Bewegung; die Form dieser Funktion ist jedoch unbekannt. Newton kam zu dem Schluß, der Widerstand f sei proportional v^2 ; verschiedene Beobachtungen weisen darauf hin, daß f angenähert durch folgende Formel dargestellt wird

Es ist dies eine empirische Formel; für sehr große v wächst der Widerstand f stärker als das Quadrat der Geschwindigkeit, so daßs man die Formel $f = av + bv^2 + cv^3$ verwenden muß, d. h. die drei ersten Glieder der nach der Maclaurin schen Reihe entwickelten Funktion f = F(v). Der Luftwiderstand hängt von der Größe der Oberfläche ab, welche der sich bewegende Körper besitzt. Ein ebenes, in schnelle Rotation versetztes Rad bewegt sich auch im lufterfüllten Raume recht lange, während ein solches mit quergestellten Flügeln sehr bald zur Ruhe gelangt; unter dem Rezipienten der Luftpumpe drehen sich beide Räder nahezu gleich lange. Schellbach, M. Rykatschew, Mannes-

mann u. a. haben die Größe des Widerstandes untersucht, den verschiedenartige Körper, namentlich Scheiben bei ihrer Bewegung in der Luft erfahren. Mannesmann findet, daß, wenn sich eine ebene Scheibe senkrecht zu ihrer Oberfläche durch die Luft bewegt, die Newtonsche Formel für Geschwindigkeiten zwischen $v=2.45\,\mathrm{m}$ und $v=24\,\mathrm{m}$ in Geltung bleibt. Bei gleicher Oberfläche erfährt eine runde Scheibe den geringsten Widerstand. Mit Zunahme der Temperatur nimmt der Luftwiderstand nicht, wie man früher glaubte, ab. Der Luftwiderstand vermindert die Beschleunigung beim freien Fall der Körper, da die Kraft f dem Gewichte p entgegengewirkt. Ist g die Beschleunigung im Vakuum, g' in der Luft, so ist g':g=(p-f):p; hieraus folgt

$$g'=g\left(1-\frac{f}{p}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$


Je geringer das Gewicht p eines Körpers ist, um so kleiner ist auch g' bei gleicher Geschwindigkeit und Körperform; das ist auch der Grund, weshalb leichte Körper in der Luft langsamer fallen als Fig. 274.



schwere. Besonders interessant sind die Erscheinungen, welche bei den Bewegungen von Geschossen auftreten, welche mit ungeheurer Geschwindigkeit aus den Geschützen neuerer Konstruktion hervorgeschleudert werden. Mach ist es zuerst (1887) gelungen, diese Erscheinungen zu studieren und sogar im photographischen Bilde festzuhalten. Dabei hat sich denn gezeigt, dass ein cylindrisches Geschols bei seinem Fluge kontinuierlich vor sich her vereinzelte Verdichtungen hervorruft, die sich nacheinander nach allen Seiten mit der Schallgeschwindigkeit, d. h. mit etwa 340 m pro Sekunde ausbreiten. Ist die Gescholsgeschwindigkeit kleiner als die Schallgeschwindigkeit, so schreiten diese Wellen vor dem Geschosse her, wie in Fig. 274 a ersichtlich; bei einer Geschwindigkeit dagegen, welche größer als die Schallgeschwindigkeit ist, muß für einen gegebenen Moment, der Theorie

nach, eine Verteilung der verdichteten Wellenflächen auftreten, wie sie Fig. 274 b zeigt; die Verdichtungen müssen von einem Kegelmantel eingehüllt sein, dessen Form dadurch bestimmt wird, dass der Sinus des halben an seiner Spitze gebildeten Winkels gleich dem Verhältnisse zwischen Schall- und Geschofsgeschwindigkeit ist. Fig. 274 c zeigt, haben die Beobachtungen gelehrt, dass die Erscheinung in Wirklichkeit komplizierter ist. Die äußere Grenze des Verdichtungsgebiets wird durch die Oberfläche eines Rotationsparaboloids gebildet; im Innern dieses Gebiets treten Streifen auf und hinter dem Geschols bilden sich komplizierte Wirbel der in diesen Raum von allen Seiten einströmenden Luft. Die Frage nach dem Luftwiderstande gegen die Bewegung von Geschossen gehört in die Ballistik. Dort wird gezeigt, dals, wenn man die Formel $f = av^2$ anwendet, für v < V (wo V die Schallgeschwindigkeit ist) der Koeffizient a ziemlich konstant bleibt, ist jedoch v > V, so wächst a sehr schnell auf das 2,8 fache und bleibt dann bei weiterer Zunahme von v wieder fast konstant. R. Emden hat versucht, diese Erscheinung durch die von Mach entdeckte Bildung einer Verdichtung vor dem Geschofs zu erklären.

Ein in Bewegung befindliches Gas übt auf die Körper einen Druck aus und kann sie in Bewegung versetzen; man benutzt letztere Be-



wegung zur Messung der Geschwindigkeit, mit welcher sich das Gas selbst bewegt. Hierher gehören die Apparate, welche zur Messung der Windgeschwindigkeit oder der Geschwindigkeit dienen, mit welcher Luft und andere Gase durch Röhren hindurchströmen. Die Beschreibung der verschiedenartigen Anemometer und Anemographen gehört in die Meteorologie. Wir wollen hier zuerst auf das Anemometer von Robinson verweisen. Dasselbe ist in Fig. 275 abgebildet; es besteht aus einer vertikalen Achse AB, an welcher

zwei zu einander senkrechte Stangen befestigt sind, die an ihren Enden die hohlen Halbkugeln A', B', C' und D' tragen. Hat der Wind die Richtung der Pfeile 1 und 2, so dreht sich die Achse AB und die Halbkugeln in der Richtung des Pfeiles kl. Eine endlose Schraube an der Achse AB und die Zählvorrichtung C erlauben die Geschwindigkeit v' zu bestimmen, mit welcher sich die Halbkugeln drehen. Die Windgeschwindigkeit wird dann nach der Formel v = kr' gefunden, wo k ein konstanter Faktor ist, den man leicht ein für allemal für den gegebenen Apparat bestimmen kann.

In Fig. 276 (a. v. S.) ist ein Anemometer abgebildet, welches sich um eine horizontale Achse dreht. Es dient ebenfalls zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit, kann aber auch benutzt werden, um die Geschwindigkeit eines Gasstromes in einer Röhre zu messen. Die Geschwindigkeit, mit welcher sich hier die schräg gestellten Schaufeln drehen, dient auch hier als Maß für die Geschwindigkeit des Gasstroms oder des Windes.

Mit dem Studium des Luftwiderstandes gegen bewegte Körper hat sich unter anderen auch M. A. Rykatschew befalst.

§ 9. Dissociation der Gase. Wir haben gesehen, dass das Molekulargewicht μ eines Gases oder Dampses und seine auf Luft bezogene Dichte δ durch die Formel

$$\mu = 28.9 \,\delta$$
 (27)

verknüpft sind, vergl. (1) auf S. 407. Auf dieser Formel beruht eine der Methoden zur Bestimmung des Molekulargewichts eines Gases oder Dampfes und ferner auch der chemischen Konstitutionsformel, wenn der Prozentgehalt der in einer Verbindung vorkommenden Elemente durch qualitative Analyse festgestellt ist.

Indes ist schon seit lange bekannt, dass man nach Formel (27) in einigen Fällen einen Wert für das Molekulargewicht erhält, welcher mit dem auf anderem Wege sicher bestimmten Werte durchaus nicht übereinstimmt. So haben die Dämpfe von Salmiak eine Dichte, die bei hohen Temperaturen fast zweimal kleiner ist, als die der Formel NH₄Cl entsprechende; die Dämpfe des karbaminsauren Ammons NH₂COONH₄ haben eine Dichte, welche dreimal kleiner als die theoretische ist, dagegen ist diejenige der Dämpfe von Essigsäure größer als sie nach der Formel CH₃COOH erhalten wird. Ähnliche anomale Dichten beobachtet man bei höheren Temperaturen für

N₂O₄, PCl₅, NHO₃, PBr₃, NH₆S, SbCl₅, PH₄Cl u. s. w.

In analoger Weise zeigen auch die Dämpfe mancher Elemente, wie z. B. des Jods und Schwefels, bei Erwärmung bedeutende Änderungen der Dampfdichte.

Diese Abweichungen könnte man damit erklären, dass das Avo-

gadrosche Gesetz (S. 406), nach welchem wir Formel (27) abgeleitet hatten, für einige Gase oder Dämpfe keine Geltung hat. Diese Erklärung ist aber nicht richtig. Cannizaro, Kopp und Kekulé haben (1858) fast gleichzeitig gezeigt, daß die anomalen Dampfdichten durch einen Zerfall des Dampfmoleküls in zwei oder mehrere Teile erklärt werden müssen. Eine ähnliche Art des Zerfalls der Moleküle wird auch in festen und flüssigen Körpern beobachtet; man bezeichnet derartige Vorgänge nach dem Vorschlage von St. Claire-De ville als Dissociation.

Es ist leicht verständlich, weshalb die Dichte δ eines Dampfes sich beim Zerfall seiner Moleküle verringern muß. Nehmen wir an, im Volumen v seien zunächst N nicht dissociierte Moleküle enthalten, jedes derselben habe die Masse m; die Temperatur bezeichnen wir mit t, den Druck mit p. Auf S. 481 hatten wir, vergl. Formel (10), den folgenden Ausdruck erhalten

$$pv = \frac{1}{3}Nmu^2.$$

Wenn jedes Molekül in Teile zerfällt, deren Massen m_1 , m_2 , m_3 , ... m_n , deren Geschwindigkeiten u_1 , u_2 , ... u_n sind, so werden im Volumen v nunmehr nN Moleküle enthalten sein. Die Wucht eines jeden von ihnen ist gleich derjenigen des nicht dissociierten Moleküls (vergl. S. 485) und hieraus folgt, daß der neue Druck p_1 sich aus der Gleichung

$$p_1v = \frac{1}{3}Nm_1 u_1^2 + \frac{1}{3}Nm_2u_2^2 + \cdots + \frac{1}{3}Nm_nu_n^2 = npv$$

finden lässt, denn es ist

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \cdots = \frac{1}{2} m_n u_n^2 = \frac{1}{2} m u^2,$$

somit ist

$$p_1 = n p$$
.

Betrachtet man jetzt ein Volumen v des zerlegten Dampfes bei der Temperatur t und dem Drucke p, so müssen in ihm wiederum N Moleküle enthalten sein, also N:n Moleküle jeder Art. Hieraus ist ersichtlich, daß die Masse dieses Dampfes, mithin auch seine Dichte δ jetzt n mal kleiner sein müssen als Masse und Dichte des nicht dissociierten Dampfes. Sind alle Moleküle zerfallen, so sagt man, die Dissociation sei been det.

Die anomale Dichte der Chlorammoniumdämpfe NH₄Cl erklärt sich nach obigem durch den Zerfall seiner Moleküle in NH₃ und HCl; das karbaminsaure Ammon NH₂COONH₄ zerfällt in NH₃ + NH₃ + CO₂; N₂O₄ in NO₂ + NO₂; PCl₅ in PCl₃ + Cl₂; PBr₃ in PBr + Br₂; NH₅S in NH₃ + H₂S; PH₄Cl in PH₃ + HCl u. s. w. Umgekehrt weist die zu große Dichte der Essigsäuredämpfe darauf hin,

dass in ihnen Moleküle vorhanden sind, deren Zusammensetzung komplizierter ist, als es die Formel $C_2 O_2 H_4$ ausdrückt (Polymerisation).

Überhaupt erfolgt der Zerfall der Moleküle allmählich in dem Maße, als sich die Temperatur erhöht, so daß in einem Dampfe bei gegebener Temperatur und Druck ein gewisser Bruchteil γ aller Moleküle dissociiert ist, während nur der andere Teil 1 — γ der Moleküle sich in dem Dampfe in nicht dissociiertem Zustande vorfindet.

Wir haben es hier mit einem der vielen Fälle von dynamischem Gleichgewicht zu thun; in einer gegebenen Zeit zerfallen ebenso viele zusammengesetzte Moleküle in ihre Bestandteile, als sich bei günstigen Zusammenstößen aus diesen vorher gebildeten Teilen neue zusammengesetzte Moleküle bilden. Der Bruch γ wird der Dissociationsgrad genannt; man kann denselben bestimmen, wenn die theoretische Dichte δ des nicht dissociierten Dampfes bekannt ist, die nach Formel (27) berechnet wird, ferner die wahre Dichte Δ des Dampfes und die Zahl n der Bestandteile, in welche das Molekül zerfällt. Die Zahl der Moleküle ist infolge der Dissosiation von N auf $N\gamma n + N (1-\gamma)$ angewachsen, denn $N\gamma$ Moleküle sind in je n Teile zerfallen. Hieraus folgt

$$\frac{\Delta}{\delta} = \frac{N}{N\gamma n + \frac{N}{N(1-\gamma)}} = \frac{1}{1+(n-1)\gamma} \cdot \cdot (28)$$

Danach ist

$$\gamma = \frac{\delta - \Delta}{(n-1)\Delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (29)$$

Für n=2 ist

$$\gamma = \frac{\delta}{4} - 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (30)$$

Im Falle vollständiger Dissociation ist $\gamma = 1$ und nach (28)

$$\Delta = \frac{\delta}{n} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$$

Für n=2 hat man im letzteren Falle $\Delta=\delta:2$.

Die Theorie, welche in Band III behandelt werden soll, zeigt, dass sich der Dissociationsgrad bei konstanter Temperatur t im Zusammenhange mit dem Drucke p ändert; bei sehr geringem Drucke nähert sich γ der Einheit, also Δ dem Werte $\delta:n$. Umgekehrt ist bei sehr hohem Drucke p der Dissociationsgrad gering und Δ nahezu gleich δ . So erhält man z. B. bei $t=49.7^{\circ}$ für N_2O_4 folgende Werte für γ entsprechend den verschiedenen Werten von p:

\boldsymbol{p}	γ	p	γ
0 mm	1.	182,69 mm	0,690
26,80 "	0,930	261,37 "	0,630
93,75 "	0,789	497,75 "	0,493.

Bisweilen verrät sich die Dissociation durch Farbenänderung des Dampfes; so ist z. B. N₂O₄ farblos und bräunt sich bei der Dissociation infolge der Bildung von NO₂; die Dämpfe von PCl₅ erhalten bei hoher Temperatur einen grünlichen Farbenton, der durch das Auftreten von freien Cl₂-Molekülen hervorgerufen wird. Läßt man Salmiakdämpfe durch Asbest diffundieren, so weist der hindurchgegangene Dampf eine alkalische, der zurückgebliebene eine saure Reaction auf, da NH₃ und HCl die poröse Scheidewand mit ungleicher Geschwindigkeit durchsetzen.

Der Dissociationsgrad γ wächst mit der Temperatur; daher wird die Erwärmung eines Dampfes von einer inneren Dissociationsarbeit begleitet, infolgedessen eine erhöhte Spannung und folglich ein vermehrter Energievorrat erscheint, wie aus der Formel $pv=\frac{2}{2}J$ auf S. 482

hervorgeht. Es ist daher die Wärmekapazität des Dampfes während der Dissociation ganz außerordentlich groß und vermindert sich schnell bei Erhöhung der Temperatur in dem Maße, als sich die Dissociation ihrer Grenze nähert.

Unter Benutzung von Formel (29) kann man den Dissociationsgrad γ eines Dampfes bei verschiedenen Temperaturen berechnen, wenn man seine Dichte Δ beobachtet. Als Beispiel wählen wir die Dissociation von N_2O_4 . Das Molekulargewicht beträgt

$$\mu = 2 \times 14 + 4 \times 16 = 92$$
:

folglich ist die theoretische Dichte

$$\delta = \frac{92}{28.9} = 3,19$$

[vergl. Formel (27)]. Da N_2O_4 in $NO_2 + NO_2$ zerfällt, so ist n = 2 und mithin giebt Formel (30) den Wert $\gamma = \frac{3,19}{\varDelta} - 1$. In der folgenden Zusammenstellung sind die Temperaturen t, die Dichten \varDelta des Dampfes, sowie die Größen 100γ gegeben, welche zeigen, wie viel Prozent aller Moleküle der Dissociation unterliegen

t	4	100 γ
26,7	2,65	20,0
39, 8	2,46	29,2
60,2	2,08	52, 8
80,6	1,80	76,6
100,1	1,68	89,2
121,5	1,62	96,2
135,0	1,60	98,7

Die Dissociation vermindert sich, wenn man dem Dampfe einen der Bestandteile beimengt, in welche er zerfällt, z. B. NH₃ oder HCl

den Salmiakdämpfen beimengt. Die Dämpfe der Elemente, deren Moleküle mehr als ein Atom enthalten, können ebenfalls Dissociation zeigen. So vermindert sich beispielsweise die Dichte der Joddämpfe bei hoher Temperatur und geringem Drucke infolge des Zerfalles seiner Moleküle J_2 in J+J. Wenn sich Schwefel verflüchtigt, so enthält sein Dampf höchst wahrscheinlich die Moleküle S_8 , welche bei weiterer Temperatursteigerung wahrscheinlich in S_2 -Moleküle zerfallen.

Sehr ausführlich wird auf die Dissociation der Gase im III. Bande eingegangen werden.

§ 10. Schlusbetrachtung. Wir haben in diesem Abschnitte eine ganze Reihe von Eigenschaften der Gase und verschiedene Erscheinungen, welche sich in ihnen abspielen, betrachtet. Dabei haben wir indes viele Fragen von größter Wichtigkeit ganz außer acht ge-So hatten wir z. B. eingehend die Eigenschaften der vollkommenen Gase betrachtet, denen wir unter anderem die Abwesenheit innerer Arbeit zuschrieben. Beim Übergange zu den unvollkommenen. in Wirklichkeit existierenden Gasen haben wir uns darauf beschränkt. ihre Abweichungen vom Boyle-Mariotteschen Gesetze in Betracht zu ziehen und auf die van der Waalssche Gleichung hinzuweisen. Nicht beschrieben haben wir dagegen diejenigen Versuche, durch welche die Existenz einer inneren Arbeit bei Ausdehnung unvollkommener Gase bewiesen wird und wir haben auch keine eingehendere theoretische Betrachtung dieser Gase vorgenommen. Ebenso haben wir die umfangreichen Lehren von der thermischen Ausdehnung und Wärmeleitung der Gase, die Methoden zur Bestimmung der Wärmekapazität der Gase und besonders die Verflüssigung der Gase nicht behandelt. Alle diese Fragen werden in der Wärmelehre ihre Erledigung finden. Aber auch in allen den übrigen Abschnitten werden wir den Gasen noch oft begegnen und uns mit verschiedenen Eigenschaften derselben bekannt machen, die sich z. B. auf akustische, optische, magnetische und elektrische Erscheinungen, an denen sie teilnehmen, beziehen. In dem vorliegenden vierten Abschnitte, der Lehre von den Gasen, ist nur alles dasjenige zusammengefalst worden, was aus den übrigen Abschnitten als für den gasförmigen Zustand der Materie besonders wichtig und charakteristisch abgesondert werden konnte, ohne daß dadurch die folgerechte und systematische Behandlung des gesamten Stoffes hätte leiden müssen. In ähnlicher Weise soll in den beiden folgenden Abschnitten die Lehre von den flüssigen und festen Körpern behandelt werden.

Litteratur.

Ausströmen der Gase.

Mach und Salcher: Wien. Ber. 98, 1889 (7. November); Wied. Ann. 42, 144, 1890.

Mach: Wien. Ber. 106, 1025, 1898.

R. Emden: Wied. Ann. 69, 264, 426, 453, 1899.

W. Wolff: Wied. Ann. 69, 329, 1899.

Grashof: Zeitschr. d. Ver. d. Ingenieure 1863.

Zenner: Civilingenieur 20, 1.

Fliegner: Civilingenieur 20, 44.

H. Wilde: Phil. Mag. Nr. 133, S. 494, 1886. Hirn: Compt. rend. 103, 109, 371, 1232, 1886.

Hugoniot: Compt. rend. 102, 1545, 1886; 103, 241, 1179, 1253, 1886; 104, 46, 1897.

Haton de la Gonpilière: Compt. rend. 103, 661, 708, 785, 1886,

Salcher und Whitehead: Wien. Ber. 98, 267, 1389.

Parenty: Ann. ch. et phys. (7) 8, 5, 1896; 12, 289, 1897; Compt. rend. 113, 184, 493, 594, 1891; 119, 412, 1894.

Mitinsky: Das Ausströmen der Gase (russ.) St. Petersburg 1898.

Kundt und Warburg: Pogg. Ann. 155, 337, 1875.

Warburg: Pogg. Ann. 159, 399, 1876.

Diffusion der Gase.

Graham: Phil. Mag. (3) 2, 175, 269, 351, 1833; Pogg. Ann. 28, 831, 1833; Phil. Trans. 1863; Liebigs Ann. 131, 1, 1864; Pogg. Ann. 129, 549, 1866.

Bunsen: Gasometrische Methoden 1857, S. 209.

Parenty: Ann. ch. et phys. (7) 8, 1, 1896; 12, 289, 1897.

Donnan: Phil. Mag. (5) 49, 423, 1900.

Emden: Wied. Ann. 69, 264, 1899.

Dufour: Arch. Sc. phys. (2) 49, 103, 1873. Feddersen: Pogg. Ann. 148, 302, 1873.

Mitchell: J. of the Roy. Inst. 2, 101, 307, London 1831; Pogg. Ann. 129, 550, 1866.

Wroblewski: Wied. Ann. 2, 481, 1877; 4, 268, 1878; 7, 11; 8, 29, 1879.

Stefan: Wien. Ber. 77 [2], 371, 1878.

Waitz: Wied. Ann. 17, 201, 1882.

Obermayer: Wien. Ber. 81, 1880; 85, 1882; 87, 1883.

Hausmaniger: Wien. Ber. 86, 1073, 1882.

Brillouin: Ann. ch. et phys. (7), 18, 1899; 20, 440, 1900.

Joh. Müller: Wied. Ann. 43, 554, 1891.

Hüfner: Wied. Ann. 60, 135, 1897; Zeitschr. f. phys. Chem. 27, 227, 1898. Exner: Wien. Ber. 70, 465, 1875; Pogg. Ann. 155, 321 u. 443, 1875; Wien. Ber. 75, 263, 1877.

Hagenbach: Wied. Ann. 65, 673, 1898.

Toepler: Wied. Ann. 58, 599, 1896.

F. Schidlowski: Anwendung der Diffusion zur Bestimmung der Feuchtigkeit und der Kohlensäure (russ.). St. Petersburg 1886.

Chwolson, Physik. I.

Digitized by Google

Widerstand der Gase gegen Bewegung fester Körper.

Schellbach: Pogg. Ann. 143, 1, 1871.

M. Rykatschew: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 10, 124, 1878.

Mannesmann: Wied. Ann. 67, 105, 1899.

Mach und Salcher: Wien. Ber. 95, 764, 1887; 97, 41, 1889; 105, 604,

Zahm, Phil. Mag. (6) 1, p. 530, 1901.

Melsens: Ann. ch. et phys. (5) 25, 1882.

G. Suslow: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 18, 79, 1886.

J. Jarkowski: Arbeiten d. phys. Abt. der Ges. von Freunden der Naturkzu Moskau 3, Heft 2, S. 34, 1890.

Dissociation der Gase.

Cannizaro: Sunto di un corso di filosofia chimica. Pisa 1858.

Kopp: Chem. Ber. 1858, S. 11 u. f.

St. Claire Deville: Compt. rend. 45, 857, 1857; Leçons sur la dissociation. Paris 1866.

Pebal: Liebigs Ann. 123, 199, 1862.

E. und L. Natanson: Wied. Ann. 24, 454, 1885; 27, 606, 1886.

Richardson: J. chem. Soc. 51, 397, 1887.

Warburg, Berl. Ber. 1901, p. 1126.

Fünfter Abschnitt. Lehre von den Flüssigkeiten.

Erstes Kapitel.

Grundeigenschaften und Bau der Flüssigkeiten.

§ 1. Grundeigenschaften der Flüssigkeiten. Die Flüssigkeiten besitzen, ähnlich den Gasen, keine selbständige Gestalt, sie nehmen vielmehr die Gestalt desjenigen Gefäses an, in welchem sie sich befinden. Ähnlich den Gasen setzen sie ebenfalls einer Änderung der Form oder sogenannten Deformation einen nur sehr geringen Widerstand entgegen. Von den Gasen unterscheiden sie sich zunächst dadurch, dass sie ein bestimmtes Volumen besitzen und jedem Versuche, dieses Volumen zu ändern, einen sehr großen Widerstand entgegenbringen; sie suchen nicht ein möglichst großes Volumen einzunehmen, und können daher, wenigstens eine Zeitlang, in offenen Gefäsen aufbewahrt werden. Eine Flüssigkeitsmenge, die keinen äußeren Kräften unterworfen ist, sich auch nicht um irgend eine Achse dreht, nimmt Kugelform an, welch letztere man daher gewissermaßen für die natürliche Form der Flüssigkeiten anzusehen hat.

Die Flüssigkeiten gehen ununterbrochen und unter allen Umständen in den gasförmigen Zustand über; sie verdunsten. Die Geschwindigkeit, mit welcher sich dieser Vorgang vollzieht, hängt von der Art der Flüssigkeit, ihrer Temperatur, sowie von der Beschaffenheit, dem Drucke und der Bewegung des Gases ab, welches die "freie" Oberfläche der Flüssigkeit umgiebt. Unter dem Ausdrucke freie Oberfläche versteht man hierbei eine solche, die sich nicht in Berührung mit einem festen oder einem anderen flüssigen Körper befindet. Befindet sich die Flüssigkeit in einem geschlossenen Raume, so hört die Verdunstung nach einiger Zeit scheinbar auf; in diesem Falle befindet sich über

der Flüssigkeit ihr "gesättigter" Dampf, d. h. ihr Dampf in demjenigen Zustande, in welchem er die für die gegebene Temperatur möglichst höchste Spannung erreicht hat. Im offenen Raume geht das Verdunsten einer jeden Flüssigkeit ununterbrochen vor sich. Eine Flüssigkeitsmasse kann daher im freien Raume nur dann selbständig existieren, wenn sie so groß ist, daß sich infolge ihrer Anziehung um sie herum eine aus ihrem Dampfe bestehende Atmosphäre bilden kann, die an ihrer Oberfläche den Sättigungsgrad erreicht hat. Eine Flüssigkeitsmasse, welche dieser Bedingung nicht genügt, muß sich allmählich im Raume zerstreuen und gewissermaßen verschwinden.

Die Verdunstung ist von einem Aufwand an Energie begleitet, die sich im Dampfe in potentieller Form wiederfindet. Findet keine Energiezufuhr von den umgebenden Körpern zur Flüssigkeit statt, so kühlt sich letztere während des Verdunstens ab.

Ausführlicher wird die Erscheinung des Verdunstens in der Lehre von der Wärme betrachtet werden.

Eine ideale oder vollkommene Flüssigkeit nennt man eine solche, die gar keinen Widerstand leistet, wenn eine äußere Kraft ihre Form ändert und einen unendlich großen Widerstand entwickelt, wenn eine Kraft ihr Volumen zu vermindern strebt; eine solche Flüssigkeit ist mithin absolut beweglich und inkompressibel.

Die Flüssigkeiten gehorchen dem Pascalschen Gesetze der Druckfortpflanzung. In Flüssigkeiten eingetauchte Körper erfahren einen scheinbaren Gewichtsverlust, der nach dem Archimedischen Gesetze bestimmt wird. Unter Einwirkung der Temperatur ändert sich das Volumen der Flüssigkeiten, jedoch sehr viel geringer als das Volumen der Gase. Der Koeffizient der thermischen Ausdehnung ist für die verschiedenen Flüssigkeiten überaus verschieden.

§ 2. Bau der Flüssigkeiten. Der innere Bau der Flüssigkeiten ist komplizierter als derjenige der Gase und zwar drückt sich dies in zweierlei Art aus. In den gasförmigen Körpern nehmen wir an, daß die Moleküle frei sind und sich unabhängig voneinander bewegen, wenn man von ihren sozusagen zufälligen Zusammenstößen absieht. In den Flüssigkeiten sind die Moleküle einander so sehr genähert, daß ihre Zusammenstößes sehr viel häufiger erfolgen müssen als in den Gasen; infolgedessen muß sich jedes einzelne Molekül um eine gewisse Mittellage bewegen, die sich relativ langsam ändert. Ungeachtet dessen erfolgen auch in den Flüssigkeiten allmähliche Verschiebungen und Ortsänderungen der Moleküle, jedoch um sehr vieler langsamer als in den Gasen.

Der zweite Unterschied im Bau der Flüssigkeiten und Gase besteht darin, daß auf jedes Flüssigkeitsmolekül eine besondere Art von Kräften einwirkt, die gewissermaßen von allen ihren benachbarten Molekülen ausgehen, jedoch offenbar nicht identisch mit der allgemeinen Gravitation sind; letztere wirkt außerdem auch unter den Flüssigkeitsmolekülen. Diese Kräfte, deren Gesetze noch wenig bekannt sind, wirken zwischen den Molekülen in merkbarer Weise nur auf sehr kleine Entfernungen hin; sie werden Kohäsionskräfte genannt. Solche Kräfte wirken, wie wir gesehen haben, auch in den Gasen; in letzteren sind sie aber sehr gering und spielen daher keine große Rolle, besonders in Gasen, welche weit von ihrem Sättigungsgrad entfernt sind. Bei den Flüssigkeiten äußert sich dagegen das Vorhandensein dieser Kräfte ununterbrochen in einer großen Zahl verschiedener Erscheinungen und ganz besonders nabe an ihrer Oberfläche. Befindet sich nämlich ein Molekül m (Fig. 277) innerhalb der Flüssigkeit, so ist es von allen





Seiten von anderen Molekülen umgeben, die auf dasselbe mit Kohäsionskräften einwirken. Alle diese Moleküle befinden sich im Innern eines kugelförmigen Raumes, in dessen Mittelpunkt sich das betrachtete Molekül befindet und dessen Radius dem Maximalabstande gleichkommt, auf welchen hin die Kohäsionskräfte noch einen bemerkbaren Einfluss ausüben, d. h. eine Wirkung, die gegen diejenige der benachbarten Moleküle nicht völlig verschwindet. Man nennt diesen Kugelraum die Molekularwirkungssphäre. Alle Kohäsionskräfte welche auf das zentrale Molekül m einwirken und um dasselbe herum gleichmäßig nach allen Seiten gerichtet sind, heben sich gegenseitig auf. Dies bezieht sich auf alle Moleküle der im Innern der Flüssigkeit, wo also die Kohäsionskräfte nur die Größe des mittleren Abstands zwischen den Molekülen regulieren. Somit wird das Volumen einer Flüssigkeit dadurch bestimmt, dass zwischen dem Bestreben der sich bewegenden Moleküle auseinander zu fliegen und der Kohäsion der Moleküle Gleichgewicht herrschen muß.

Das, was wir über die gegenseitige Aufhebung der auf ein Molekül wirkenden Kohäsionskräfte eben gesagt haben, verliert indes seine Geltung für ein Molekül m'', das sich an der Oberfläche selbst befindet und nur von einer Seite her von anderen Molekülen umgeben ist, die sich in der halben Molekularwirkungssphäre befinden. Hier an der Oberfläche der Flüssigkeit ergeben alle Kohäsionskräfte eine Resultante R, die nach dem Innern der Flüssigkeit senkrecht

zu ihrer Oberfläche gerichtet ist; das Molekül wird von ihr gewissermaßen ins Innere der Flüssigkeit hineingezogen und daran verhindert. sich von der übrigen Flüssigkeitsmasse loszulösen. Dasselbe bezieht sich nicht nur auf alle Moleküle, welche sich an der Flüssigkeitsoberfläche selbst befinden, sondern auch auf die in der Flüssigkeit befindlichen, jedoch von der Flüssigkeitsoberfläche weniger als um den Radius der Molekularwirkungssphäre abstehenden. Man ersieht dies aus der Fig. 277; auf das Molekül m' wirken Kohäsionskräfte ein, von denen sich einige gegenseitig aufheben; es bleiben jedoch die Kräfte übrig. welche von den Molekülen des unterhalb der Fläche st befindlichen Segments ausgehen; hier liegt st in Bezug auf das Kugelzentrum symmetrisch zur Flüssigkeitsoberfläche. Diese Kohäsionskräfte haben eine gewisse Resultante R', welche indes kleiner als R ist. Die Ebene M'N', welche von der Oberfläche MN um den Radius der Molekularwirkungssphäre entfernt ist, bildet die untere Begrenzung der Oberflächenschicht, deren Moleküle unter der Einwirkung ins Innere der Flüssigkeit gerichteter Kräfte stehen. Diese ganze Schicht übt auf die Flüssigkeit einen Druck aus, welchen man mit demjenigen vergleichen kann, den ein aufgeblasener Gummiballon auf die in ihm enthaltene Luft ausübt.

Es müssen sich also die Kohäsionskräfte besonders auffallend in der Oberflächenschicht einer Flüssigkeit äußern. Je größer die Oberfläche einer Flüssigkeit im Vergleich zu ihrer Masse ist, eine um so größere Rolle müssen diese Kräfte spielen; deshalb äußern sie sich besonders in kleinen gesonderten Flüssigkeitsmengen. Das Bestreben einer Flüssigkeit, die an ihrer Oberfläche befindlichen Moleküle in ihr Inneres hineinzuziehen, muß ein scheinbares Bestreben der Flüssigkeit, eine solche Form anzunehmen, für welche ihre Oberfläche möglichst klein wird, zur Folge haben. Die kleinste Oberfläche bei gegebenem Volumen hat eine Kugel; daher nehmen kleine Flüssigkeitsmengen, selbst wenn sie sich unter der Wirkung der Schwere befinden, die Form kleiner Kugeln an, wie man das z. B. an sehr kleinen Quecksilbertrönfchen sieht. Jede Oberflächenvergrößerung einer Flüssigkeit erfordert einen Arbeitsaufwand, da bei ihr Moleküle, welche unterhalb der erwähnten Oberflächenschicht liegen, in diese Haut hinein und sogar bis an die Flüssigkeitsoberfläche selbst befördert werden müssen; diesem Transport wirkt die Kraft R' entgegen, die in dem Maße anwächst, als sich das Molekül der Oberfläche nähert. Die Oberflächenschicht strebt erstens selbst gewissermaßen danach ihre Oberfläche zu verkleinern und setzt ferner jeder äußeren Kraft, welche sie zu vergrößern sucht, einen Widerstand entgegen.

§ 3. Das Verdunsten der Flüssigkeiten. Das Verdunsten erklärt sich nach der kinetischen Theorie der Flüssigkeiten derart, dass es gewissen an der Oberfläche befindlichen und im gegebenen



Moment mit besonders großer, nach außen gerichteter Geschwindigkeit begabten Molekülen gelingt, die Molekularwirkungssphäre zu überschreiten und sich von der Flüssigkeit loszulösen, ungeachtet der auf sie wirkenden Kohäsionskraft. Befindet sich über der Flüssigkeit ein Gas oder der Dampf einer anderen Flüssigkeit, so treffen die sich loslösenden Moleküle andere ihnen begegnende und werden von denselben in die Flüssigkeit zurückgeworfen, weshalb die Verdunstung nur sehr langsam von statten geht. Im Vakuum erfolgt das Verdunsten sehr viel schneller und erreicht in einem sehr kurzen Zeitraum eine gewisse Grenze, die folgendermaßen bestimmt wird. Über der Flüssigkeit bildet sich deren Dampf und werden die Moleküle des letzteren, wenn sie auf die Flüssigkeitsoberfläche treffen und in die Molekularwirkungssphäre gelangen, von der Flüssigkeit festgehalten. Die Grenze des Verdunstens ist erreicht, wenn in der Zeiteinheit ebensoviele Moleküle sich von der Flüssigkeit loslösen, als zu derselben aus dem umgebenden Dampfe gelangen; es tritt dann eine Art von dynamischem Gleichgewichte (S. 526) ein, wobei trotz des kontinuierlichen Molekülaustausches die Flüssigkeits- und Dampfmengen ungeändert bleiben.

Man sagt in diesem Falle, der Dampf sei gesättigt. Je höher die Temperatur ist, um so größer ist die Bewegungsenergie der Moleküle und um so mehr Moleküle lösen sich in gegebener Zeit von der Flüssigkeitsoberfläche los. Dementsprechend muß sich auch die Zahl der in die Flüssigkeit eindringenden Moleküle erhöhen, d. h. muß sich die Dichte und folglich auch die Spannung des gesättigten Dampfes erhöhen, wie dies auch in der That beobachtet wird.

Ähnlich den Gasmolekülen, haben auch die Flüssigkeitsmoleküle im gegebenen Augenblick keine gleichen Geschwindigkeiten; vielleicht gilt auch für sie das Maxwellsche Gesetz (S. 490). Die meisten Chancen, sich aus der Flüssigkeit zu entfernen, haben diejenigen Moleküle, die mit der größten Geschwindigkeit begabt sind, und ist es daher klar, daß sich bei der Verdunstung die mittlere Bewegungsenergie der Moleküle in der zurückbleibenden Flüssigkeit vermindern muß; daher kühlen sich die Flüssigkeiten beim Verdunsten ab. Übrigens ist das nur eine andere Betrachtung des Faktums, dass beim Verdunsten einer Flüssigkeit eine gewisse Arbeit geleistet werden muß, um die Kohäsion der Moleküle zu überwinden, wobei die zu dieser Arbeit erforderliche Energie aus der Flüssigkeit selbst entnommen wird, falls keine Energiezufuhr von außen Die Geschwindigkeit eines sich von der Flüssigkeit loslösenden Moleküls wird durch die entgegenwirkenden Kohäsionskräfte vermindert und deshalb ist die Dampftemperatur immer gleich der Temperatur der Flüssigkeit selbst.

Wenn sich ein Dampf abkühlt und verflüssigt, so leisten die Kohäsionskräfte eine innere Arbeit von dem Augenblick an, wo sich die Moleküle einander bis auf eine Entfernung gleich dem Radius der



Molekularwirkungssphäre nähern. Als Resultat dieser Arbeit erscheint ein Stillstand in der Geschwindigkeitsabnahme der Moleküle, d. h. in der Abkühlung, obgleich die Energie sich an die umgebenden Körper weiterzugeben fortfährt. Es wird aus dem Dampfe die latente Verflüssigungswärme frei.

§ 4. Bau der Flüssigkeitsmoleküle. Das Flüssigkeitsmolekül hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen viel komplizierteren Bau als das Molekül des betreffenden Dampfes, besonders wenn letzterer weit von seinem Sättigungsgrade entfernt ist. Höchst wahrscheinlich bestehen die Flüssigkeitsmoleküle aus mehreren, vielleicht gar einer großen Zahl einfacher Gasmoleküle, die zu einem Ganzen vereinigt Der Wasserdampf besteht aus H2O Molekülen, wenn man annimmt, dass die Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle von der Zusammensetzung H2 und O2 sind. Das Wassermolekül kann man dagegen allgemein durch die Formel (H2O), darstellen, wo n die Anzahl der Dampfmoleküle (gazogéniques nach de Heens Bezeichnung) bedeutet, welche ein Flüssigkeitsmolekül (liquidogénique) geben. Ramsay und Shields haben (1895) gezeigt, dass die Moleküle des Wassers, der Alkohole und Säuren zwei, bisweilen sogar drei chemische Moleküle enthalten, während die Moleküle von flüssigem CS2, N2O4, SiCl4, PCl3, CCl4, C6H6, C6 H3 NH2 (Anilin) und vieler anderer Flüssigkeiten vollkommen diesen Formeln entsprechen. J. van Laar hat (1899) gezeigt, dass z. B. die Bildung der Moleküle (H, O), aus H, O + H, O den Charakter einer chemischen Reaktion trägt und dass dieselbe mit sehr beträchtlichen Volumenänderungen verbunden ist; würden sich z. B. 18 g H, () vollständig in (H₂O)₂ verwandeln, so würde sich ihr Volumen um 8,44 ccm vergrößern. Mit Erhöhung der Temperatur vermindert sich die Zahl der zusammengesetzten Moleküle, was eine Volumenverminderung zur Folge haben muß, welche man für Wasser zwischen 00 und 40 auch wirklich beobachtet.

Sutherland folgerte (1900) aus einer Untersuchung der verschiedenen Eigenschaften von Eis, Wasser und Wasserdampf, daß der letztere aus Hydrol (H₂O) besteht, während Eis Trihydrol (H₂O)₃ ist. Wasser ist eine Mischung von Trihydrol und Dihydrol (H₂O)₂. Er fand die Dichtigkeit des Dihydrol bei 0° gleich 1,089, die des Trihydrol gleich 0,88. Das Schmelzen des Eises und die Erwärmung von Wasser ist von einer Dissociation des Trihydrols, das Verdampfen von einer Dissociation des Dihydrols und des Trihydrols begleitet.

Wird eine Flüssigkeit erwärmt, so wird ein Teil der hinzuströmenden Wärme zur Temperaturerhöhung verbraucht, nämlich zur Erhöhung der kinetischen Energie der fortschreitenden und vielleicht auch der drehenden Bewegung der ganzen Moleküle, wie ihrer Teile, d. h. der einfacheren Moleküle und Atome. Ein zweiter sehr kleiner Teil der

Wärme wird zu äußerer Arbeit der Ausdehnung der Flüssigkeit verbraucht; dieser ist, wie auch bei den Gasen, gleich $A\int p\,dv$, wo A das thermische Arbeitsäquivalent. p der äußere l\ruck und v das Volumen der Flüssigkeit bedeutet. Ein dritter Teil der Wärme leistet innere Arbeit. Diese zerfällt ihrerseits im allgemeinsten Falle wahrscheinlich in drei Teile: in die Arbeit zum Trennen der Flüssigkeitsmoleküle voneinander, zum Trennen der Bestandteile zusammengesetzter Flüssigkeitsmoleküle und in die Arbeit zum Fortbewegen der Atome oder Atomgruppen, aus denen ein einfaches Molekül (gazogénique) besteht.

Nach der oben erwähnten Theorie von Sutherland müßten wir annehmen, daß beim Schmelzen des Eises beim Erwärmen und beim Verdampfen des Wassers ein Teil der zuströmenden Wärme zur Dissociationsarbeit des Dihydrols und Trihydrols verbraucht wird.

Viele Forscher haben versucht, eine kinetische Theorie der Flüssigkeiten aufzustellen, so z. B. Jäger, Dieterici, Voigt u. a. Wir können hier auf diese Arbeiten nicht eingehen.

In der Lehre von den festen Körpern werden wir den sogenannten krystallischen Zustand der Materie kennen lernen. Lehmann hat (1889) zuerst den Begriff der flüssigen Krystalle eingeführt, indem er zeigte, daß kleine Tröpfchen gewisser Flüssigkeiten unter bestimmten Bedingungen Eigenschaften besitzen können, die, außer der Form, ebenfalls als charakteristisch für den krystallischen Zustand der Materie gelten. Zu diesen Flüssigkeiten gehört das Cholesterylbenzoat und andere Derivate des Cholesterins, ferner einige Derivate des Hydroceratins und vor allem eine Reihe von Azoxykörpern. Es handelt sich um gewisse optische Eigenschaften dieser Flüssigkeiten, die völlig analog sind den Eigenschaften fester Krystalle, welche wir in Band II werden kennen lernen. Bei einer bestimmten Temperatur findet eine Umwandlung der flüssigen Krystalle statt, welche in vieler Beziehung analog ist dem Schmelzen fester Körper und mit Wärmeabsorption vor In Band III werden wir hierauf zurückkommen. müssen wir uns mit einer ausführlichen Litteraturangabe begnügen.

Litteratur.

Sutherland: Phil. Mag. (5) 50, 460, 1900.

Ramsay und Shields: Ztschr. phys. Chem. 15, 106, 1895.

J. van Laar: Ztschr. phys. Chem. 31, 1, 1899.

Jäger: Wien. Ber. 99, 681, 861, 1890.

Dieterici: Wied. Ann. 50, 79, 1893; 66, 826, 1898. Voigt: Götting. Nachr. 1896, 341; 1897, 19, 261.

Flüssige Krystalle.

Lehmann: Ztschr. phys. Chem. 4, 468, 1889; 5, 427, 1890; Wied. Ann. 40, 401, 1890; 41, 525, 1890; 56, 771, 1895; Drud. Ann. 2, p. 649, 1900; 5, p. 236, 1901; Verh. deutsch. phys. Ges. 2, 72, 1900.

Quincke: Wied. Ann. 53, 613, 1894.

Schenck: Ztschr. phys. Chem. 28, 280, 1899; Habilitationsschrift, Marburg

1897; Phys. Ztschr. 1, 409, 625, 1900.

Schenck und Schneider: Ztschr. phys. Chem. 29, 546, 1899.

Abegg und Seitz: Ztschr. phys. Chem. 19, 491, 1899.

Hulett: Ztschr. phys. Chem. 28, 629, 1899; Diss. Leipzig 1899. Tammann: Wied. Ann. 62, 284, 1897; Drud. Ann. 4, 524, 1901.

Schaum: Lieb. Ann. 300, 208, 1898; Diss. Marburg 1897.

Zweites Kapitel.

Dichte der Flüssigkeiten.

§ 1. Begriff der Dichte bei den Flüssigkeiten. Bei den Flüssigkeiten unterscheidet man nicht wie bei den Gasen zwei verschiedene Dichten. Nach der allgemeinen Definition ist die Dichte einer Flüssigkeit numerisch gleich der Flüssigkeitsmasse, welche in der Volumeneinheit enthalten ist. Nimmt man als Masseneinheit die Masse reinen Wassers von 4°C. an, welche in der Volumeneinheit enthalten ist, so ist die Dichte einer Flüssigkeit gleich dem Verhältnis einer Flüssigkeitsmasse von beliebigem Volumen zur Masse reinen Wassers von 4°C. im selben Volumen. Die tabellarische Dichte, d. h. die, welche man gewöhnlich in den entsprechenden Tabellen aufgeführt findet, ist auf 0° bezogen; wenn man sie mit δ_0 bezeichnet, so ist die Dichte δ bei t^0 gleich

$$\delta = \frac{\delta_0}{1 + \alpha t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

wo α der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient der Flüssigkeit zwischen 0° und t° ist.

Die verschiedenen Flüssigkeiten besitzen eine sehr verschiedene Dichte. Die geringste Dichte besitzt der flüssige Wasserstoff, für welchen Dewar $\delta = 0.07$ gefunden hat; die größte Dichte besitzen Quecksilber und geschmolzene Metalle.


Zur Dichtebestimmung der Flüssigkeiten existiert eine ganze Reihe von Methoden, welche wir nunmehr betrachten wollen. Inwiefern die Dichte resp. der Koeffizient α von der Temperatur abhängt, werden wir eingehender in der Wärmelehre betrachten.

§ 2. Wilsonsche Methode. Zur schnellen näherungsweisen Bestimmung der Dichte einer Flüssigkeit können kleine gläserne Hohlkugeln von verschiedener mittlerer Dichte verwendet werden, auf welchen die Dichte notiert ist. Taucht man eine Reihe solcher Kugeln



in die Flüssigkeit, so gehen einige in ihr unter, einige schwimmen an der Oberfläche und nur eine erhält sich fast unbeweglich im Inneren der Flüssigkeit. Die Dichte der Flüssigkeit ist dann ungefähr gleich der mittleren Dichte dieser Kugel. Warrington hat (1899) diese Methode vervollkommnet. Sein Apparat hat die Gestalt eines Aräometers von konstantem Volumen (Fig. 278); in A ist Quecksilber enthalten. Auf die Röhre BC werden kleine Platinringe in solcher Zahl gesteckt, dass der Apparat ganz in die Flüssigkeit einsinkt. Es ist leicht einzusehen, dass man aus dem Gewichte des Apparates nebst demjenigen der Platinringe die Dichte der Flüssigkeit bestimmen kann.

§ 3. Methode der kommunizierenden Böhren. Diese Methode beruht auf dem Satze, dass die Höhen der Flüssigkeitssäulen, welche denselben Druck auf die Oberstächeneinheit des Gesäsbodens ausüben, indirekt proportional den Dichten der gewählten Flüssigkeiten sind. Es giebt zwei verschiedene Arten wie man obiges Gesetz in Anwendung bringt und werden dieselben durch die Fig. 279 und 280 erläutert.



In Fig. 279 haben wir zwei kommunizierende Röhren vor uns; man gießt die Flüssigkeiten, deren Dichte verglichen werden soll, in die langen Röhren, bis sie in den kurzen bis zum Nullpunkte der Skala hinan reichen. Fig. 280 stellt einen aus zwei Röhren bestehenden

Apparat dar, wo die Röhren mit ihren offenen Enden in Gefäse mit den entsprechenden Flüssigkeiten münden. Im oberen Teile sind die Röhren miteinander und einer kleinen, zum Erzeugen einer Luftverdünnung dienenden Pumpe verbunden. Setzt man diese Pumpe in Thätigkeit, so steigen die Flüssigkeitssäulen in den Röhren empor, wobei der Druck beider Säulen offenbar der gleiche sein muß. Bonfall hat eine Abänderung dieses Apparates in Vorschlag gebracht.

§ 4. Pyknometermethode. Ein Glasgefäßs wird zuerst leer, darauf mit Wasser und endlich, mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt, gewogen. Sind P, P_1 und P_2 die entsprechenden Gewichte, so ist die gesuchte Dichte δ , abgesehen von den erforderlichen Korrektionen,

$$\delta = \frac{P_2 - P}{P_1 - P} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Fig. 281 zeigt ein gewöhnliches Pyknometer, ein Fläschchen, in welches ein Thermometer eingeschliffen ist. Es wird bis zur Marke m mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt.

Das Pyknometer von Mendelejeff (Fig 282) besteht aus dem Behälter A, in welchem sich das Reservoir des bei C in den Behälter eingeschmolzenen Thermometers BD befindet. Die engen seitlichen Röhren sind mit einer Skalenteilung versehen und sorgfältig kalibriert. Das Röhrchen GH wird durch einen konischen Stöpsel luftdicht verschlossen; am Ende der Röhre EF befindet sich eine Erweiterung und kann EF durch einen eingeschliffenen Stöpsel ebenfalls luftdicht verschlossen werden.


Sehr bequem ist das Sprengelsche Pyknometer, besonders in der Form, welche es von Ostwald erhalten hat (Fig. 283). Es wird durch die kleine Öffnung b bis zum Index a mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt.

Formel (2) ist nur angenähert richtig; um einen genaueren Wert der Dichte δ zu erhalten, hat man noch einige Korrektionen anzu-Bei der Wägung hat man jedesmal das aufs Vakuum bezogene Gewicht einzuführen, denn & ist das Verhältnis der beiden wahren, nicht aber der scheinbaren Gewichte. Ferner ist darauf zu achten, daß, falls das Wasser und die zu untersuchende Elüssigkeit von verschiedener Temperatur waren, auch das Volumen des Pyknometers nicht in beiden Fällen das gleiche war. Wenn endlich das Pyknometer Wasser von t^0 enthalten hatte, dessen Dichte D aus entsprechenden Tabellen zu finden ist, so ist die nach Formel (2) erhaltene Dichte noch mit D zu multiplizieren, um die auf Wasser von 4º bezogene Dichte der Flüssigkeit zu erhalten. Auf die Details soll hier nicht eingegangen werden. Schliesslich erhält man die Dichte der Flüssigkeit für t^0 , also für diejenige Temperatur, bei welcher sie

das Pyknometer bis zum Index angefüllt hatte. Um das specifische Gewicht δ_0 bei 0^0 zu erhalten, hat man Formel (1) zu benutzen, was nur in den seltenen Fällen möglich ist, wo man den Koeffizienten α kennt.



§ 5. Auf dem Archimedischen Prinzip beruhende Methode. Man bestimmt den scheinbaren Gewichtsverlust eines Körpers zuerst in der gegebenen Flüssigkeit (Verlust P), darauf



b

im Wasser (Verlust P_1). Der Körper, welcher in beiden Flüssigkeiten untertauchen muß, kann etwa aus einem ein wenig Quecksilber enthaltenden Glaskügelchen oder Cylinder bestehen. Sehr bequem ist es, wenn ein Thermometer an demselben angebracht ist. Die Wägung selbst kann auf einer gewöhnlichen Wage vorgenommen werden, wozu man eine der Wagschalen entweder ganz abnimmt oder vermittelst kurzer

Fäden an den Wagebalken hängt und unten mit einem kleinen Haken versieht. Für weniger genaue Bestimmungen ist die einarmige Westphalsche Wage sehr bequem, welche in Fig. 188 auf S. 354 abgebildet ist. Wie wir sahen, war der Hebelarm Hh in zehn gleiche Teile geteilt und dienten die Drahtstücke A_1 , A_2 , B und C dazu, in die den Teilstrichen gegenüber befindlichen Vertiefungen von Hh gehängt zu werden. Zu dieser Wage gehört ferner ein kleiner Glascylinder nebst Thermometer, der in Luft mit dem Gegengewicht K ins Gleichgewicht gebracht wird. Das Gewicht von A_1 und A_2 ist derart gewählt, daßes genau dem Gewicht des von diesem Cylinder bei 15° verdrängten Wassers gleichkommt. Wenn man den Cylinder ins Wasser taucht und das Gewicht A_1 an den Haken h hängt, so tritt, wie in der Figur gezeigt ist, Gleichgewicht ein. Wählt man das Gewicht von A_1 und A_2 als Einheit, so ist das Gewicht von B gleich 0,1, das Gewicht von C gleich 0,01.


Senkt man den Cylinder in eine Flüssigkeit, welche dichter ist als Wasser, so muss man, um Gleichgewicht zu erhalten, noch einige Gewichtstücke hinzufügen, wobei der Gewichtsverlust des Cylinders unmittelbar an der Teilung von Hh abgelesen wird; da aber der Gewichtsverlust im Wasser als Einheit angenommen ist, so giebt diese Ablesung unmittelbar die gesuchte Dichte der Flüssigkeit. Ist z. B. die Verteilung der Gewichtstücke eine derartige wie in Fig. 190, wo A (= 1) auf dem achten Teilstriche liegt, B (0,1) auf dem vierten und C (0,01) auf dem sechsten, wobei A_1 (= 1) nicht abgenommen ist, d. h. unter dem zehnten Teilstrich hängt, so ist der Gewichtsverlust des Cylinders in der Flüssigkeit und folglich deren Dichte gleich 1,846. Ist die Dichte der Flüssigkeit kleiner als diejenige des Wassers, so ist auch der Gewichtsverlust kleiner als die von uns gewählte Einheit. In diesem Falle muss A_1 abgenommen werden. Erhält man dann etwa die Verteilung der Gewichtstücke A, B und C, wie sie in Fig. 189 skizziert ist, so bedeutet das, dass die gesuchte Dichte der Flüssigkeit gleich 0,747 ist. Einen ungewöhnlich hohen Genauigkeitsgrad hat Kohlrausch bei der Dichtebestimmung schwacher Lösungen nach der auf dem Archimedischen Prinzip beruhenden Methode erzielt.

In Fig. 284 ist die Jollysche Federwage abgebildet, welche ebenfalls zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten dienen kann. Dieselbe besteht aus einem spiralförmigen Drahte ab, an welchem zwei übereinander hängende Schalen c und d und zwischen denselben eine flache Marke m aus weißem Glase angebracht sind. Das Stativ A ist mit einer Skala versehen, die auf einem Spiegelstreifen angebracht ist. Die Lage der Marke wird dadurch bestimmt, daß man den Teilstrich abliest, an welchem sie, von vorn gesehen, sich mit ihrem Spiegelbilde an der Skala deckt. Das mit Wasser oder der zu untersuchenden

Flüssigkeit gefüllte Gefäs wird auf das Tischchen B gesetzt, welches man an A verschieben und mittels einer Schraube in der gewünschten Stellung befestigen kann. Die Bestimmung von δ wird bei konstanter Lage der Marke m folgendermaßen ausgeführt. Die Schale d wird

durch irgend einen in Wasser und der zu untersuchenden Flüssigkeit untertauchenden Körper, z. B. durch eine kleine Glaskugel, ersetzt und der Skalenteil s abgelesen, gegenüber welchem die Marke m zu stehen kommt. Hierauf taucht man den Körper zuerst in Wasser, dann in die zu untersuchende Flüssigkeit und bestimmt das Gewicht derjenigen Gewichtstücke p_1 und p_2 , welche man auf die Schale c zu bringen hat, damit die Marke wiederum auf dem Skalenteil s einspielt. Die gesuchte Dichte ist dann $\delta = p_2 : p_1$.

Man kann die Jollysche Federwage auch ohne jene Gewichtstücke verwenden, indem man die Verschiebung s der Marke milst, welche man als proportional der Änderung p in der Belastung ansehen kann. Genauer wird p durch die Formel $p = As + Bs^2$ wiedergegeben, wo s die durch p hervorgerufene Verschiebung ist. Vernachlässigt man das zweite Glied obiger Formel, so kann man die Verschiebung der Marke als Mais für die Änderung in der Belastung ansehen und als Gewichtseinheit das Gewicht derjenigen Belastung, welche die Marke um einen Skalenteil verschiebt. Nehmen wir an, die Marke befände sich gegenüber dem Teilstrich s₁, wenn sich die Kugel in Luft befindet. Bringt man nun von



unten her das Gefäss mit Wasser derart heran, das sich die Kugel gerade bis in die Mitte der Flüssigkeit einsenkt, so bleibt die Marke bei einem anderen Teilstrich s_1 stehen und bei s_2 , falls man das Wasser durch eine andere Flüssigkeit ersetzt, wobei man B ein wenig zu

heben oder zu senken hat. Die gesuchte Dichte ist dann $\delta = \frac{s_0 - s_2}{s_0 - s_1}$

§ 6. Aräometer. Fig. 285 stellt das Nicholsonsche Aräometer dar, das für konstante Volumina dient (auch Gewichtsaräometer genannt). Die unterhalb desselben angebrachte Schale C dient zur Dichtebestimmung fester Körper. Am Stäbchen O befindet sich ein Teilstrich, bis zu welchem das Aräometer im Wasser und der zu untersuchenden Flüssigkeit eintauchen muß, während man auf die

Fig. 285.



Wagschale A entsprechende Gewichtstücke bringt, deren Gewicht p_1 resp. p_2 sei. Ist P das Gewicht des Aräometers selbst, so ist $\delta = \frac{P + p_2}{P + p_1}$. Auf


die Angaben dieses Araometers ist die Kapillarität von bedeutendem Einflus. Hieraus entspringen so große Fehler, dass man bei Bestimmung von d für Flüssigkeiten nicht einmal ein Drittel der ersten Decimale verbürgen kann. Lohnstein hat ein Aräometer konstruiert, auf dessen Angaben die Kapillarität keinen Einfluss hat und welches δ mit einer Genauigkeit bis zu 0,0001 zu bestimmen ge-Dasselbe ist in Fig. 286 abgebildet. Das hohle Glasgefäs C endet bei α in eine horizontale Ebene mit scharf geschliffenen Rändern. Es trägt die Schale S, auf welche (aus D entnommene) Gewichtstücke in solcher Zahl gelegt werden, dass die horizontale Flüssigkeitsoberfläche mit der Oberfläche des Randes a (vergl. Fig. 287) zusammen-Bevor man die Gewichtstücke auflegt, muß man die Schale S durch den Träger t stützen, den

man mittels der Schraube v heben und senken kann; darauf schraubt man den Träger langsam herunter, damit der Rand α nicht bei zu großer Belastung unter die Flüssigkeitsoberfläche herabsinkt. Ist $\delta=0.7000$, so sinkt C bis zu der in Fig. 287 abgebildeten Stellung ein. Im Kästchen D befinden sich 17 Gewichtstücke, auf denen die Zahlen 0.0001 bis 0.5 verzeichnet stehen; diese Gewichte sind so ausgewählt. daß man die gesuchte Dichte δ erhält, wenn man zu 0.7 die Zahlen addiert, welche auf den nach S gebrachten Gewichtstücken verzeichnet sind. Man kann mit dem Lohnsteinschen Aräometer Dichten von $\delta=0.7$ bis $\delta=2$ bestimmen. Ein "Universaldensimeter" hat C our t on n e konstruiert.

In Fig. 288 und 289 sind zwei Aräometer von konstantem Gewichte abgebildet. Auf der langen Röhre derselben ist eine Skala angebracht, wobei der Teilstrich, bis zu welchem der Apparat in der Flüssigkeit einsinkt, direkt die Dichte der betreffenden Flüssigkeit giebt. Die Zahl 1,00 befindet sich am oberen Ende, falls das Aräometer für Flüssigkeiten, die dichter als Wasser sind, bestimmt ist, sie

ist am unteren Ende der Skala angebracht, wenn der Apparat für leichtere Flüssigkeiten dient. Die Kapillarität, von der weiter unten die Rede sein wird, erschwert die Verwendung der Aräometer in hohem Maße.

Um den hierdurch entstehenden Fehler zu vermeiden, hat Guglielmo ein Araometer konstruiert, welches bis auf den Boden des Ge-



fälses sinkt und in einer geneigten Lage zur Ruhe kommt. Aus dem Neigungswinkel lässt sich die gesuchte Dichte ableiten.

Warrington vermeidet den erwähnten Fehler dadurch, daß er das Arsometer durch Belastung mit Platinringen bis unter die Oberfläche der Flüssigkeit tauchen läßt.

Von Vandevyver stammt ein Aräometer, das man in destilliertem Wasser schwimmen läßt, während die zu untersuchende Flüssigkeit in den Apparat selbst hineingegossen wird. Dadurch ist es möglich, das Aräometer zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten zu verwenden, von denen nur geringe Mengen vorhanden sind. Es giebt eine ganze Reihe von Aräometern, die eine, nach besonderen Bedingungen konstruierte

Skala besitzen. Einige davon dienen dazu, die Zusammensetzung gewisser Mischungen schnell festzustellen und damit ihre Güte oder ihren Wert zu ermitteln. Das ziemlich verbreitete Aräometer von Beaumé ist derart eingerichtet, daß es in reinem Wasser von 12,5°C. bis zum Nullpunkt einsinkt, der sich nahe dem oberen Ende befindet. In einer Lösung von 15 Teilen Kochsalz in 85 Teilen Wasser sinkt es bis zu dem Teilstrich ein, an welchem sich die Zahl 15 befindet. Der Raum zwischen dem nullten und diesem Teilstrich ist in 15 gleiche Teile geteilt und reichen die Teilstriche nach unten bis zum siebenzigsten. Der entsprechende Wert der Dichte ergiebt sich aus folgender Tabelle.

Angaben des Beauméschen Aräometers:

0,0 13,2 24,2 33,5 41,5 48,4 54,4 59,8 64,5 68,6 72,6. Dichte: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0.

Starker Schwefelsäure entspricht nach Beaumé die Zahl 66, käuflicher Salpetersäure die Zahl 36, der Salzsäure die Zahl 22. Für Flüssigkeiten, welche leichter als Wasser sind, hat Beaumé ein Aräometer konstruiert, das in einer 10 prozentigen Salzlösung bis zum Nullpunkt, in reinem Wasser bis zum zehnten Teilstrich einsinkt. Die Skalenteile reichen von unten nach oben bis zum sechzigsten, ihr Wert ist folgender:

Angabe nach Beaumé: 10,0 17,7 26,1 35,6 46,3 58,4 Dichte: 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75.

Alkoholometer nennt man die zur Bestimmung des Alkoholgehalts von käuflichem Spiritus dienenden Aräometer. Beim Alkoholometer von Gay-Lussac giebt der Teilstrich, bis zu welchem der Apparat einsinkt, unmittelbar den Alkoholgehalt in Prozenten des Volumens an. Der nullte Teilstrich (für reines Wasser) befindet sich am unteren, der hundertste Teilstrich (für reinen Alkohol) am oberen Skalenende. Eine ähnliche Konstruktion hat das Alkoholometer von Beim Alkoholometer von Richter geben die Skalenteile den Prozentgehalt des Alkohols dem Gewichte nach an. Mischen von Alkohol mit Wasser eine beträchtliche Dichtesteigerung der Mischung erfolgt - 50 Volumina Wasser und 50 Volumina Alkohol geben z. B. nur 96,3 Volumina Spiritus — und die Dichte der Mischung infolgedessen keine lineare Funktion des Prozentgehalts an Alkohol ist, so haben die Teilstriche der Alkoholometer keinen gleichen Abstand voneinander. Die Dichte des Spiritus ändert sich außerdem bedeutend mit der Temperatur, man hat daher an den Angaben der Alkoholometer eine entsprechende Korrektion anzubringen, wozu besondere, zu diesem Zwecke zusammengestellte Tabellen dienen.

Litteratur.

Warrington: Phil. Mag. (5) 48, 498, 1899.

Bonfall: Revue générale des Sciences 1896, p. 318, 418.

Gerland: Geschichte der Aräometer. Wied. Ann. 1, 150, 1877.

Bernard: Alcoolometrie. Paris 1875.

Gay-Lussac: Instruction pour l'usage de l'alcoolomètre. Paris 1824.

Paquet: J. de phys. 4, 266, 1875.

Buignet: J. de phys. 9, 93, 1880.

Jolly: Münch. Ber. 1864, S. 162; Proc. Dubl. Soc. 5, 41, 347, 1886.

Sprengel: Pog. Ann. 150, 459, 1873. Westphal: Arch. Pharm. 10, 322, 1867.

Michaelis: Instr. 1883, S. 268.

Kahlbaum: Wied. Ann. 19, 378, 1883.

Schiff: Chem. Ber. 14, 2761, 1881.

Bluemeke: Wied. Ann. 23, 404, 1884.

Mendelejeff: Über die Vereinigung von Spiritus mit Wasser (russ.). St. Petersburg 1865.

Tralles: Gilb. Ann. 38, 349, 1811.

Kopp: Pogg. Ann. 72, 1, 1847.

Ostwald: J. f. prakt. Chemie 16, 396, 1877; Hülfsbuch f. phys.-chem. Messungen. Leipzig 1893, 8. 109 bis 110.

Lohnstein: Instr. 14. 164, 1893.

Courtonne: J. de phys. (3) 3, 315, 1896.

Guglielmo: Rendic. R. Acc. dei Lincei (5), 8, 2 Sem. p. 341, 1899; 9, 1 Sem., p. 9, 33, 71, 1900.

Warrington: Phil. Mag. (5) 48, 498, 1899.

Vandevyver: J. de phys. (3) 4, 560, 1895; Arch. d. sc. phys. et natur. 34, 409, 1895.

Kohlrausch: Wied. Ann. 56, 185, 1895.

Pictet: (Dichte des flüssigen Acetylens.) Arch. d. sc. phys. et natur. 34, 362, 1895.

 O. Makarow: Das specifische Gewicht des Meerwassers. J. d. russ. phys.-chem. Ges. 23, 30, 1893.

Drittes Kapitel.

Kompressibilität der Flüssigkeiten.

§ 1. Kompressionskoeffizient. Während man die idealen oder vollkommenen Flüssigkeiten für absolut inkompressibel ansieht, besitzen die wirklich existierenden Flüssigkeiten diese Eigenschaft nicht; ihr Volumen v verringert sich, wenn der Außendruck p, unter dem jede Oberflächeneinheit der Flüssigkeit steht, sich vergrößert. Nimmt p um dp zu, ohne daß sich die Temperatur t ändert, so ändert sich das Volumen um einen gewissen Betrag dv, welcher dem Volumen v und der Druckzunahme dp proportional ist. Bezeichnet

man den Proportionalitätsfaktor mit β und sieht ihn als positive Größe an, so hat man

zu schreiben, da einem positiven dp ein negatives dv entspricht.

Die Größe β , der sogenannte Kompressionskoeffizient, hängt von der Art der gewählten Flüssigkeit ab und stellt daher eine physikalische Größe besonderer Art dar, welche die Zusammendrückbarkeit der Flüssigkeit charakterisiert. Formel (1) giebt

Da die Flüssigkeiten nur wenig kompressibel sind, so braucht man statt der mathematisch genauen Formeln (1) und (2) die folgenden

wo Δv diejenige kleine Änderung des Volumens v bedeutet, welche durch Erhöhung des Außendrucks um den Betrag p hervorgerußen wird. Der Zahlenwert von β hängt von der Wahl der Volumeneinheit nicht ab, er ist aber indirekt proportional dem Zahlenwert des Drucks p, d. h. direkt proportional der gewählten Druckeinheit. Man drückt p bisweilen in Kilogramm pro Quadratmeter Oberfläche, bisweilen in Atmosphären aus. Ist der Zahlenwert des Kompressionskoeffizienten im ersten Falle β_1 , im zweiten β , so ist

$$\beta = 10333 \, \beta_1 \, \ldots \, \ldots \, (4)$$

Die Größe β_1 kommt in verschiedenen theoretischen Formeln vor; für praktische Zwecke ersetzt man sie durch die Größe β , welche man auch gewöhnlich im Sinne hat, wenn man vom Kompressionskoeffizienten einer Flüssigkeit spricht. Formel (3) zeigt uns, daß der Kompressionskoeffizient numerisch gleich der relativen Volumenänderung ist, welche durch Änderung des Außendrucks um einen Atmosphärendruck veranlaßt wird. Der Kompressionskoeffizient ist eine Funktion des Zustandes (S. 33) der Flüssigkeit und ändert sich zugleich mit der Temperatur und dem Drucke, unter welchem die Flüssigkeit beim Volumen v stand, d. h. bevor eine Druckerhöhung eintrat.

Flüssigkeiten können nicht nur durch Druck komprimiert, sondern in gewissen Fällen auch einem Zug ausgesetzt werden. Ist eine allseitig geschlossene Röhre völlig mit einer Flüssigkeit gefüllt und wird letztere abgekühlt, so beobachtet man Anfangs keine Volumenänderung, da die Flüssigkeit in allen Punkten ihrer Oberfläche an der inneren Wand der Röhre haftet. Wir haben es also hier mit einer allseitig

gedehnten Flüssigkeit zu thun. Worthington ist es gelungen, einen negativen Druck von 17 Atmosphären zu erreichen.

§ 2. Untersuchungen über die Kompressibilität der Flüssigkeiten vor Oerstedt. Im Jahre 1620 beschrieb Bacon einen Versuch, die Kompressibilität des Wassers zu untersuchen. Er füllte eine bleierne Kugel mit Wasser und schlug auf dieselbe mit einem Hammer; ein anderes Mal setzte er sie dem Drucke einer Presse so lange aus, bis sich die Außenfläche der Kugel durch das austretende Wasser mit Tau beschlug. Eine Volumenänderung der Flüssigkeit ließ sich nicht mit Bestimmtheit beobachten. Ebenso gaben die Versuche der Florentiner Akademiker, die 1667 mit einer aus Silber verfertigten und mit Wasser angefüllten Kugel angestellt wurden, ein negatives Resultat.

Der erste experimentelle Nachweis, dass Wasser kompressibel ist, wurde 1761 von John Canton geliefert. Sein Apparat hatte die Gestalt eines Thermometers mit großem kugelförmigen Reservoir (Fig. 290) und Kapillarröhre. Er füllte denselben fast bis an das

Ende der Röhre, trieb durch Sieden die oberhalb des Wassers verbliebene Luft aus und schmolz das Röhrenende zu. Nachdem sich das Wasser abgekühlt hatte, blieb es, nur unter dem geringen Drucke seiner eigenen Dämpfe befindlich, an einem bestimmten Skalenteile stehen. Hierauf brach er das Röhrenende ab, so daß der äußere Luftdruck auf das Wasser einwirken konnte und beobachtete ein plötzliches Sinken des Wassersäulchens. Dieses Sinken konnte zweierlei

AG

Fig. 290.

Ursache haben; entweder die Kompression des Wassers oder eine Volumenzunahme des Reservoirs, das anfänglich nur von außen, jetzt aber auch von innen her Druck erfuhr. Um diese beiden Wirkungen voneinander zu scheiden, brachte er das Reservoir seines Apparats unter den Rezipienten einer Luftpumpe, den er evakuierte (Fig. 290). Während man nun den Außen- und Innendruck gleich Null setzen konnte, reichte das Wasser zunächst bis an einen Skalenteil A. Wurde das Röhrenende abgebrochen, so sank das Wasser bis B und wurde darauf Luft in den Rezipienten eingelassen, so hob sich die Wassersäule wieder bis zu einem Skalenteil A', der indes unterhalb A lag. Canton war der Meinung, das Volumen des Reservoirs, das jetzt wieder den gleichen Druck von innen und außen, nämlich den Druck von einer Atmosphäre, erfuhr, sei zu Ende des Versuchs das gleiche wie zu Anfang gewesen und betrachtete das Sinken von A nach A'

als eine Folge der Kompression. In Wirklichkeit aber war, wie wir später sehen werden, das Volumen zu Ende des Versuchs etwas kleiner als zu Anfang, und das Sinken des Wassers diente in noch höherem Maße, als es Canton vermutete, als Beweis seiner Kompressibilität. Canton fand $\beta = 0,000\,046$, was mit den neuesten Untersuchungen sehr gut übereinstimmt. Canton wiederholte denselben Versuch auch mit Quecksilber und bei verschiedenen Temperaturen und beobachtete, daßs sich bei Erhöhung der Temperatur die Kompressibilität des Wassers verringert, diejenige des Quecksilbers aber erhöht.

J. Perkins hat (1820) die Kompressibilität des Wassers folgendermaßen nachgewiesen. Er stellte sich ein Metallgefäß mit konkaven Wandungen her, wie es in Fig. 291 abgebildet ist. Das Gefäß wurde

Fig. 291.




mit Wasser gefüllt und von innen durch ein Ventil verschlossen, durch welches Wasser von außen eindringen konnte, wenn der Außendruck größer war als der Innendruck, nicht aber umgekehrt. Das Gefäls wurde nun gewogen und in ein dickwandiges mit Wasser gefülltes Kanonenrohr gebracht, worauf das Wasser starkem Drucke ausgesetzt wurde. Bei einem anderen Versuche wurde das Gefäls ins Meer versenkt, bis zu einer Tiefe, wo der Druck bis gegen 100 Atm. betrug. Hierauf wurde das Gefäls abermals gewogen und eine Gewichtszunahme gefunden. Es war also, während es sich unter starkem allseitigen Drucke befand, bei welchem sich sogar das Volumen des Gefälses ein

wenig vermindert haben mußste, in dasselbe Wasser von außen eingedrungen. Damit war bewiesen, daß sich die Dichte des Wassers durch Druck vergrößert.

§ 3. Versuche von Oerstedt (1822). Oerstedt hat zuerst einen Apparat konstruiert, in welchem die Kompression der Flüssigkeiten ziemlich genau gemessen werden konnte. Man nennt Apparate dieser Art Piezometer. Der Hauptbestandteil des Oerstedtschen Apparates hatte der Form nach Ähnlichkeit mit einem Thermometer mit großem, cylindrischem Reservoir und Kapillarröhre nebst Skala. Die zu untersuchende Flüssigkeit füllte das Reservoir und einen Teil der Röhre und wurde durch eine kleine Quecksilbersäule abgeschlossen. Der ganze Apparat wurde in einen vertikalen dickwandigen, mit Wasser gefüllten Cylinder gebracht, in welchem das Wasser durch einen Kolben komprimiert werden konnte. Im Innern des Cylinders befand sich ein Thermometer und ein Luftmanometer; demnach war die Größe des ausgeübten Drucks bekannt. Sobald die Kompression erfolgte, senkte sich das Quecksilbersäulchen, und konnte man aus der Größe seiner Verschiebung auf den Grad der Kompression der

Flüssigkeit schließen. Die Volumenänderung des Reservoirs ließ Oerstedt außer acht. Es giebt Piezometer, wo das Gefäßs, welches die zu untersuchende Flüssigkeit enthält, mit der Röhre nach unten gekehrt wird; das Röhrenende wird dann in ein kleines Glas mit Quecksilber getaucht, so daß sich eine kleine Quecksilbersäule auch innerhalb der Röhre selbst befindet. Bei der Kompression steigt das Quecksilber in der Röhre.

§ 4. Versuche von Sturm und Colladon (1827). Der von diesen beiden Forschern benutzte Apparat ist in Fig. 292 abgebildet.



Die dickwandige Glasröhre K ist mit Wasser gefüllt; im Innern derselben befindet sich das thermometerähnliche Piezometer, dessen Röhre sorgfältig kalibriert ist. In letzterem ist die zu untersuchende Flüssigkeit enthalten, vom Wasser durch eine lange Säule von Luft oder Schwefelkohlenstoff geschieden. Die Röhre K ragt durch die Wandung eines offenen Glastrogs R hindurch, in welchem sich Wasser befindet, um die Röhre K auf einer bestimmten, durchs Thermometer T angegebenen Temperatur zu erhalten. Die Kompression wurde mit Hülfe eines im Cylinder P enthaltenen Kolbens bewirkt, der durch eine sogenannte Schraube ohne Ende und ein Zahnrad in Bewegung gesetzt werden konnte. Die Größe des erreichten Druckes wurde durch ein mit Luft gefülltes Manometer angezeigt.

Sturm und Colladon nahmen auch darauf Rücksicht, das sich das Volumen des Gefäses mit der zu komprimierenden Flüssigkeit ändert, obgleich es von innen und aussen denselben Druck erfährt. Wir werden in der Folge sehen, dass sich die durch die Aussen- und Innen-

fläche des Gefässes bestimmten Volumina in diesem Falle um ebensoviel vermindern, als sie sich vermindern würden, wenn man statt des Gefälses einen massiven Körper vom gleichen äußeren Volumen hätte. Dieser Umstand ist in der Piezometrie von sehr großer Bedeutung. Insbesondere muß man bei der Untersuchung von wenig kompressiblen Flüssigkeiten, wie von Quecksilber, genau wissen, um wieviel sich das Volumen des Piezometers selbst bei der Kompression ändert. Um die hierbei erforderliche Korrektionsgröße zu erhalten, untersuchten Sturm und Colladon die relative Längenzunahme a eines Glasstäbchens, wenn dasselbe durch eine Kraft ps ausgereckt wurde, wo p die auf die Oberflächeneinheit des Querschnitts wirkende Kraft, s den Flächeninhalt des Querschnitts bedeutete. Sie machten die Annahme, dass die Volumenverminderung 3 a betrage, wenn auf das Glasstück ein allseitiger Druck gleich p pro Oberflächeneinheit des Querschnitts ausgeübt wird. Wie wir sehen werden, ist diese Annahme unrichtig, es bedürfen daher die von Sturm und Colladon gefundenen Werte einer Korrektur. Außerdem braucht auch die Kompressibilität des Glases, aus dem das untersuchte Stäbchen bestand, nicht gleich derjenigen des Piezometerglases zu sein. Die von genannten Autoren gefundenen Zahlen sind für $10^6\beta$ (nach Anbringung der Korrektion):

					Temperatur	Druck	10 ⁶ β
$\mathbf{W}_{\mathbf{asser}}$					00	1-24 Atm.	49,6
Quecksilb	er				0	1-30	3,4
Äther .					0	3-12.	131,6
Äther .					0	18-24	120
Äther .					11,4	2-24	144
Alkohol						1-2	94,5
Alkohol					10	9—10	92,0
Alkohol					10	21-22	87,5
Salpeters	iu	re			. 0	1 - 32	338,5

§ 5. Versuche von Regnault (1848). Regnault war der Erste, welcher einen zu genauer Bestimmung der Volumenänderung des Piezometers dienenden Apparat konstruiert hat. Sein Apparat (Fig. 293) besteht aus einem starken, mit Wasser gefülltem Metallgefäßs B; im Innern desselben befindet sich das längliche Gefäßs A mit kalibrierter Kapillarröhre, die durch den Hahn D abgesperrt werden kann. Im Deckel des Metallgefäßes befindet sich der Hahn H und die mit einem Hahn G versehene Röhre, die durch den Hahn E mit dem Gefäße A in Verbindung gesetzt werden kann. Die Röhre F führt zu einem Reservoir mit komprimierter Luft, deren Druck gleich p sein möge. Je nachdem man die einen oder anderen Hähne öffnet, kann man das die Flüssigkeit enthaltende Gefäßs A verschiedenen Druckkombinationen aussetzen:

1. E und G sind geschlossen, so daß der Druck überhaupt nicht auf den Apparat einwirkt; die Hähne H und D sind geöffnet, also wirkt von außen und innen der gewöhnliche


Atmosphärendruck:

2. H und E sind geschlossen, D und G offen: von außen wirkt auf A der Druck p, von innen der Atmosphärendruck;

3. H und D sind geschlossen, E und G offen: von außen und innen wirkt der Druck p;

4. D und G sind geschlossen, H und E offen: von außen wirkt der Atmosphärendruck, von innen der Druck p.

Somit konnte der Druck p entweder überhaupt nicht auf das Gefäls wirken, oder nur von außen, nur von innen, von außen und innen. Die Flüssigkeitssäule im Kapillarrohr war in diesen vier verschiedenen Fällen von verschiedener Höhe. Durch Kombination der in diesen vier verschiedenen Fällen enthaltenen Beobachtungsresultate konnte man sowohl die Kompressibilität des Stoffes aus dem A bestand, als auch diejenige der in A enthaltenen Flüssigkeit bestimmen. Regnault selbst verwandte den Apparat hauptsächlich zum ersteren Zwecke und bestimmte β nur für Wasser ($\beta = 0,000047$) und Quecksilber $(\beta = 0.0000035)$. Im dritten Kapitel des sechsten Abschnitts werden wir auf die Unter-



suchungen von Regnault wieder zurückkommen und die Formeln angeben, welche er benutzte.

Grassi hat (1851) den Regnaultschen Apparat zur Bestimmung des Kompressionskoeffizienten β für verschiedene Flüssigkeiten benutzt. Er fand unter anderem folgende Resultate:

		Te	mperatur	10 ⁶ β		Temperatur	10 ⁶ β
Wasser			00	50,2	Quecksilber .	. 00	2,95
Wasser			10,8	48,0	$SO_8 + 2H_2$))	24,2
Wasser			26, 0	45,5	$SO_3 + 3H_2$)	25,0
Wasser			53, 0	44,1	$SO_3 + 4H_2$) l	27,1
Äther .			0	111	$SO_3 + 5H_2$	140	27,9
Äther .			14	140	$SO_3 + 6H_2$		28,3
Alkohol			7,3	82, 8	$80_3 + 10 H_2$) [31,5
Alkohol			13,1	90,4		,	
Chlorofor	m		8,5	62,5			

Quecksilber besitzt unter allen untersuchten Flüssigkeiten die geringste Kompressibilität. Obige von Grassi gefundenen Werte zeigen ebenfalls, daß sich bei Zunahme der Temperatur die Kompressibilität des Wassers verringert, die der anderen Flüssigkeiten aber steigert.

§ 6. Verschiedene Messungen der Kompressibilität. Jamin, Amaury und Descamps fanden 1869 für Quecksilber einen halb so großen Wert als Regnault ($10^6\beta=1,87$), doch bestätigten die Versuche von Amagat u. a. dieses Resultat nicht; Amagat fand (1869) für Quecksilber $10^6\beta=3,92$, was sehr nahe mit dem Resultate von Sturm und Colladon (3,4) übereinstimmt. De Metz fand (1892) — $10^6\beta=3,74$. Cailletet bestimmte (1872) die Kompressibilität verschiedener Flüssigkeiten bei sehr hohen Drucken und einer Temperatur von etwa 10^6 . Seine Resultate sind ungenau, da er die Kompression des Gefäßes, welches die Flüssigkeiten enthielt, nicht in Betracht zog. Er fand unter anderem folgende Zahlen:

		Druck	10 ⁶ β			Druck	10° β
Wasser		705 Atm.	46,9	Alkohol		174 Atm.	69,4
Äther .	•	630	145,8	Alkohol		305	71,9
CS ₂ .		607	99,8	Alkohol		680	74,5

Diese Resultate führten Cailletet zu dem Schlusse, daß sich die Kompressibilität der Flüssigkeiten nur sehr wenig mit dem Drucke selbst ändert, während Grassi fand, daß sich die Kompressibilität des Alkohols, Chloroforms und Äthers mit dem Drucke vermehrt. Amagat untersuchte in seinen ersten Arbeiten (1869) die Abhängigkeit der Kompressibilität einiger Flüssigkeiten von der Temperatur. Er fand für Äther:

t⁰ 13,0 25,4 63,0 78,5 99,0
$$10^6 \beta$$
 168 190 296 365 552

Für Alkohol war $10^6\beta=101$ bei $14,0^0$ und 202 bei $99,4^0$, für Benzol — 90 bei 16^0 und 187 bei $99,3^0$, für CS_2 — 87,2 bei $15,6^0$ und 174 bei 100^0 , also fand Amagat in allen Fällen eine schnelle Zunahme der Kompressibilität mit der Temperatur. Für Wasser und Äther fanden Pagliani und Vicentini, Avenarius und Grimaldifolgende Werte von $10^6\beta$:

Wasser . . 51,7 48,54 46,09 44,14 42,65 41,68 41,15 41,19 41,51 42,11 43,0 Åther . . . 146,0 168,0 191,0 215,2 240,5 271,0 305,9 344,9 388,8 436,6 489,0

Für Wasser tritt das Minimum der Kompressibilität (106 β = 41,02) bei 620 ein.

Die Kompressibilität von Lösungen haben Aimé (1843), Grassi (1851), Röntgen und Schneider (1886), Schumann (1887), Drecker (1888), Gilbault (1897) u. a. untersucht. Als Resultat ergab sich hierbei, dass die Kompressibilität der Lösungen geringer ist, als diejenige des Wassers und sich mit Zunahme des Gehalts der Lösung verringert. So fand z. B. Drecker:

Gehalt an CaCl ₂ :	5,8 Proz.	17,8 Proz.	30,2 Proz.	40,9 Proz.
10 ⁶ β	39,7	31,3	25,6	21,7
Gehalt an K Cl:	2,49 Proz.	8,28 Proz.	16,75 Proz.	24,31 Proz.
10 ⁶ β	42,6	38,9	34,1	30,1

Die Kompressibilität von wässerigen Salzlösungen nimmt im allgemeinen mit Zunahme der Temperatur ab. Lösungen von Schwefelsäure sind weniger zusammendrückbar als Wasser; das Minimum der Kompressibilität tritt bei 80 Proz. Gehalt von H₂ SO₄ in Wasser ein.

Gilbault untersuchte die Kompressibilität einiger Lösungen von Alkohol und Äther, wobei er einen Zusammenhang der kritischen Temperatur und der Kompressibilität der Lösung fand (vergl. III. Band).

Guinchant fand (1901), daß sich das Volumen des gelösten Stoffes bei der Kompression (bis 4 Atm.) einer Lösung nicht ändert, daß also die beobachtete Volumenänderung nur dem Lösungsmittel zuzuschreiben ist.

Die Kompressibilität verschiedener Flüssigkeiten hat auch de Metz untersucht. Er fand für $10^6 \beta$ folgende Werte:

Ricinusõl		•	•	47,234	Flüssiges Paraffin	62,690
					Destilliertes Wasser	
Mandelöl				53,473	Glycerin	22,12 8
Olivenõl				56,266	Zuckerlös. (Dichte 1,350)	20,827

Die Kompressibilität der Mischung war in einigen Fällen geringer, als nach der Mischungsregel durch Rechnung gefunden wurde.

Tait findet, dass der Koeffizient β , als Funktion des Drucks p, unter welchem sich die Flüssigkeit bereits befindet, durch folgende Formel wiedergegeben wird:

$$\beta = \frac{A}{B+p} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

wo A und B Konstanten sind. So ist z. B. für Wasser von 0^0 die Größe $\beta=\frac{0,3015}{5933+p}$, wo p in Atmosphären ausgedrückt ist. Für wässerige Salzlösungen muß Formel (5) durch die folgende ersetzt werden:

$$\beta = \frac{A}{B+p+\delta},$$

wo A und B denselben Wert wie für Wasser haben, und wo δ dem Gewichte des in 100 Tln. Wasser gelösten Salzes proportional ist.

Röntgen und Schneider fanden für Wasser

bei 0°
$$10^6 \beta = 51,2$$

, 9° $10^6 \beta = 48,1$.

§ 7. Untersuchungen von Amagat. In den letzten Jahren hat Amagat eine größere Reihe von Arbeiten veröffentlicht, welche verschiedene Fragen bezüglich des Zusammenhangs der Kompressibilität der Flüssigkeiten mit Temperatur und Druck behandeln.

Amagat steigerte den Druck bis zu 3000 Atm. einen Apparat von folgender Konstruktion. Ein dickwandiger Stahlcylinder war mit Glycerin gefüllt; im unteren Teile desselben befand sich Quecksilber, in welches das untere Ende der Piezometerröhre, welche die Flüssigkeit enthielt, hineinragte. Sobald auf das Glycerin ein Druck ausgeübt wurde, hob sich das Quecksilber in der Piezometerröhre entsprechend der Volumenänderung der Flüssigkeit und derjenigen des Piezometers selbst. Um die Höhe, bis zu welcher das Quecksilber gestiegen war, zu bestimmen, schmolz Amagat in die Röhrenwandung eine Reihe von Platindrähten ein, welche außen (im Glycerin) mit einander durch kleine Platinspiralen verbunden waren und auf diese Weise eine ununterbrochene Leitung bildeten. Der letzte oberste Draht ging, von Isolatoren umhüllt, durch die Wandung des Stablcylinders hindurch. Die Poldrähte des Stromkreises, in dem ein Galvanometer eingeschaltet war, waren an den Stahlcylinder und den hindurchgeführten Draht angeschlossen. In diesem Falle war der Strom geschlossen; er ging von der Cylinderwandung ins Quecksilber und die Quecksilbersäule über, welche in die Piezometerröhre eingedrungen war, von dort in den untersten Platindraht und die Spiralen, deren Widerstand je zwei Ohm betrug, und schließlich in den durch den Cylindermantel hindurchgeführten Der Widerstand des Stromkreises änderte sich sprungweise und zwar jedesmal um zwei Ohm, wenn das Quecksilber bei seinem Aufsteigen in der Röhre bis zum nächsten Drahte gelangt war, da hierbei jedesmal eine der Spiralen ausgeschaltet und durch eine kleine Quecksilbersäule ersetzt wurde, deren Widerstand zu vernachlässigen war. Entsprechend der Abnahme des Widerstandes nahm die vom Galvanometer gemessene Stromstärke zu. Es ist aus dem Vorhergehenden unmittelbar ersichtlich, wie man aus der beobachteten Stromstärke bestimmen konnte, bis zu welchem der ins Piezometer eingeschmolzenen Platindrähte die Quecksilbersäule reichte, und hieraus das Volumen, bis auf welches die zu untersuchende Flüssigkeit komprimiert war. Der Stahlcylinder mit dem Piezometer wurde in ein großes Kupfergefäss mit gestofsenem Eise oder mit Wasser von bekannter Temperatur versenkt; auf diese Weise wurde der Einflus der Erwärmung beseitigt, welche bei starker Kompression der Flüssigkeit auftritt. In der folgenden Tabelle sind die Werte von $10^6\,\beta$ für vier Flüssigkeiten bei 0° und Drucken bis zu 3000 Atm. zusammengestellt.

Druck		Wasser	Äther	Alkohol	CB,
1- 500	Atm.	47,5	107,2	76,9	65,7
500-1000	77	41,6	70,8	56,6	52,7
1000-1500	77	35,8	53,7	45,8	42,9
1500 - 2000	27	32,4	45,2	38,5	36,7
2000 - 2500	77	29,2	37,1	33,1	32 ,9
2500-3000	77	26,1	31,7	28,4	29,9

Für alle diese vier und ebenso auch für die übrigen acht von Amagat untersuchten Flüssigkeiten nimmt die Kompressibilität mit der Druckzunahme ab. Ferner verwischen sich bei sehr hohen Drucken gewissermaßen die individuellen Eigenschaften der Flüssigkeiten, denn die Kompressionskoeffizienten. die bei geringen Drucken sehr verschieden sind, nehmen bei den größten erreichten Drucken einander sehr nahe liegende Zahlenwerte an.

Amagat hat ferner die Abhängigkeit der Kompressibilität der Flüssigkeiten von ihrer Temperatur untersucht. Für Äther erhielt er folgende Werte von $10^6\beta$:

Druck	00	20°	50°	100°	198°
50- 100 Atm.	132,9	158,4	226,6	393,4	_
200 — 300 ,	108,8	125,0	150,4	240,8	564,5
500— 600 "	83,5	93,1	110,5	146,4	244,1
900—1000 "	65,4	70,6	80,1	97,4	143,6
1500—2000 "	45,2	47,7	52,6	_	
2500-3000 "	31,7	33, 8	36,6		

Die Kompressibilität des Äthers nimmt also mit der Temperatur zu; mit Zunahme des Druckes nimmt sie ab und wird weniger abhängig von der Temperatur. Für Wasser findet Amagat bei geringen Drucken eine Abnahme der Kompressibilität bei Temperatursteigerung bis zu etwa 50°; bei weiterer Temperatursteigerung nimmt die Kompressibilität zu. Je stärker der Druck ist, um so weniger scharf ist dieses Minimum ausgesprochen; bei sehr hohem Drucke verschwindet es beinahe und die Kompressibilität des Wassers nimmt, wie dies auch bei anderen Flüssigkeiten der Fall ist, mit der Temperatur zu. Amagat hat sehr bemerkenswerte Untersuchungen über den Einflus des Druckes auf den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Flüssigkeiten angestellt. Wir kommen hierauf in der Wärmelehre zurück. Hier soll nur in Kürze auf das Resultat verwiesen werden.

Der Ausdehnungskoeffizient α der Flüssigkeiten nimmt im allgemeinen mit der Druckzunahme ab, für Wasser dagegen nimmt er zu. Bei außerordentlich hohen Drucken nehmen diese für die verschiedenen Flüssigkeiten durchaus verschiedenen Koeffizienten nahezu gleiche Werte an. Die individuellen Besonderheiten der Flüssigkeiten verwischen sich auch in dieser Beziehung und verschwinden vielleicht bei sehr grossen Drucken vollständig.

Mit Zunahme der Temperatur t nimmt das Wachstum des thermischen Ausdehnungskoeffizienten α für Wasser, welches man bei der Drucksteigerung beobachtet, ab; bei 50° hängt derselbe fast gar nicht vom Drucke ab, für t > 50° nimmt er bei Druckzunahme ab. Dies geht aus folgender Tabelle hervor, in welcher die Werte von 10° gegeben sind:

Druck	010°	10-20°	40-50°	60 — 70°	90-100
1 Atm.	14	150	422	556	719
100 "	43	165	422	54 8	
200 "	72	183	426	539	_
500 "	149	236	429	523	661
900 "	229	289	437	514	621

Der Ausdehnungskoeffizient & des Wassers wächst bei allen Drucken mit der Temperatur; dies gilt sogar bei einem Drucke von 3000 Atm., wie aus folgenden Zahlen ersichtlich ist:

$$10^{6}\alpha = \begin{array}{ccc} 0.0^{0}-10.1^{0} & 20.4^{0}-29.45^{0} & 40.45^{0}-48.85^{0} \\ 10^{6}\alpha = 391 & 433 & 496 \end{array}$$

Die Temperatur der größsten Dichte des Wassers, welche bei normalem Drucke 4° beträgt, erniedrigt sich bei Zunahme des Druckes; sie ist

Bei noch höherem Drucke verschwindet die Zusammenziehung des Wassers beim Erwärmen über 0° vollständig.

§ 8. Thermischer Druckkoeffisient. Wenn ein Körper bei konstantem Volumen erwärmt wird, so muß der auf seine Oberfläche wirkende Druck p anwachsen; er ist gleich dem Drucke des Körpers auf jene Hülle, die ihn an der Ausdehnung verhindert. Man kann diesen Druck auch als Spannung des (flüssigen oder festen) Körpers bezeichnen, analog dem Ausdrucke "Spannung des Gases". Ist p_0 der Druck bei 0^0 , so kann man

setzen, wo γ der mittlere thermische Druckkoeffizient zwischen 0° und t° ist, nach Analogie der Formel

$$v = v_0 (1 + \alpha t) \dots \dots (7)$$

welche sich auf die Volumenänderung bei konstantem Drucke bezieht und wo α der mittlere thermische Volumenkoeffizient zwischen 0° und t° ist, den man gewöhnlich den mittleren "Ausdehnungskoeffizienten" nennt [vergl. (12) auf S. 36].

Die Größen α und γ sind im allgemeinen Funktionen des Zustandes (vergl. 33). Wenn die Temperatur t um Δt zunimmt, so wächst für p = Const. der Druck p um

$$\Delta p = p_0 \gamma \Delta t (8)$$

und bei p = Const. das Volumen v um

$$\Delta v = v_0 \alpha \Delta t (9)$$

Die Größen γ und α in (8) und (9) sind die Werte beider obigen Koeffizienten bei t^0 und demjenigen Drucke p oder demjenigen Volumen v, bei denen die Temperaturorhöhung Δt erfolgt.

Wenn bei t = Const. sich der Druck um Δp erhöht, so ändert sich das Volumen um

$$\Delta v = -\beta v \Delta p (10)$$

vergl. (1) auf S. 548, wo β den Kompressionskoeffizienten bedeutet. Die drei Koeffizienten α , β und γ sind durch eine Gleichung miteinander verknüpt, die sich leicht herleiten läßt. Seien v, p, t die Werte des Volumens, des Druckes und der Temperatur des Körpers; erwärmen wir ihn um Δt^0 , so muß sich sein Volumen um Δv , das aus Formel (9) erhalten wird, vergrößern. Komprimieren wir nun den Körper bei konstanter Temperatur $t+\Delta t$ bis auf das ursprüngliche Volumen; hierfür muß man den Druck um Δp wachsen lassen, wobei Δp aus Formel (10) erhalten wird, wenn man anstatt Δv (Verminderung des Volumens) — Δv setzt, so daß

$$\Delta v = \beta v \Delta p \ldots \ldots \ldots$$
 (11)

wird, wo alsdann in (9) und (11) dasselbe $\varDelta v$ vorkommt. Die Größen $\varDelta p$ in (11) und $\varDelta t$ in (9) sind durch Formel (8) miteinander verknüpft, denn durch die Druckzunahme $\varDelta p$ ist das Volumen gleich den früheren geworden, obgleich sich die Temperatur erhöht hat. Setzt man (8) und (9) in (11) ein, so erhält man

$$\alpha v_0 = \beta \gamma v p_0 \ldots \ldots \ldots \ldots (12)$$

und hieraus

$$\gamma = \frac{\alpha v_0}{\beta v v_0} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

Nach dieser Formel kann man den thermischen Druckkoeffizienten γ berechnen, wenn der thermische Ausdehnungskoeffizient α und der Kompressionskoeffizient β des Volumens bekannt sind. Hier ist v_0 das Volumen bei $t=0^\circ$ und dem Drucke p; p_0 ist der Druck bei $t=0^0$ und dem Volumen v. Wir wollen nun γ für Quecksilber bei 0^0 und dem Drucke einer Atmosphäre berechnen, welchen Druck wir als Druckeinheit annehmen. Es ist dann $v=v_0$, $p_0=1$, $\beta=0,00003$, und $\alpha=0,00018$. Hieraus folgt $\gamma=60$, d. h. wenn man Quecksilber bei konstantem Volumen von 0 auf 1^0 erwärmt, so wächst seine Spannung bis auf 60 Atmosphären. Von einigem Interesse ist es, die Formel (13) für ideale Gase zu prüfen, für die ja $\alpha=\gamma=1:T_0$ ist und Formel (2) auf S. 548 (nach der Relation pv=RT) den Wert $\beta=1:p$ giebt. Man erhält in diesem Falle aus Formel (13): $pv_0=p_0v$, was auch in der That richtig ist, da sich v_0 auf 0^0 und den Druck p, p_0 dagegen auf 0^0 und das Volumen p bezieht, die Temperaturen also in beiden Fällen die gleichen sind.

Litteratur.

Worthington: Trans. R. Soc. 183, 355, 1893.

Canton: Phil. Trans. 1762 und 1764; Pogg. Ann. 12, 39, 1828.

Perkins: Phil. Trans. 72, 1820; Pogg. Ann. 9, 547, 1827.

Oerstedt: Danske Vid. Selsk. Forhandl. 9, 1822; Ann. ch. et phys. (2) 21, 99, 1822; 22, 192, 1823; 38, 326, 1828; Pogg. Ann. 9, 603, 1827.

Despretz: Compt. rend. 21, 1845.

Colladon et Sturm: Ann. ch. et phys. (2) 36, 113, 225, 1827; Pogg. Ann. 12, 93, 1828.

Regnault: Mém. de l'Acad. Franç. 21, 429, 1847.

Aimé: Ann. ch. et phys. (3) 8, 257, 1843.

Grassi: Ann. ch. et phys. (3) 31, 437, 1851.

Jamin, Amaury et Descamps: Compt. rend. 68, 1564, 1869.

Quincke: Wied. Ann. 19, 401, 1883. Schumann: Wied. Ann. 31, 14, 1887.

Röntgen und Schneider: Wied. Ann. 29, 165, 1886; 31, 1000, 1887; 33. 644, 1888; 34, 531, 1888.

Braun: Ber. bayr. Akad. 1886, S. 208; Wied. Ann. 30. 264, 1887.

Amagat: Ann. ch. et phys. (5) 11, 520, 1877; (6) 22, 137, 1891; 29, 68, 505, 1893; J. d. Phys. (2) 8, 199; (3) 2, 449, 1893; Compt. rend. 68, 1170, 1869; 115, 638, 919, 1041, 1238, 1893; 116, 779, 946, 1893.

Pagliani e Vicentini: N. Cim. (3) 16, 27, 1884; J. de phys. (2) 2, 461. 1883.

Tait: Proc. R. Soc. Edinb. 12, 46, 1883-1884; 20, 63, 141, 1892.

Cailletet: Compt. rend. 75, 77, 1872.

Röntgen: Wied. Ann. 44, 1, 1891.

De Metz: Wied. Ann. 41, 664, 1890; 47, 706, 1892; J. d. russ. phys-chem. Ges. 22, 126, 1890.

Drecker: Wied. Ann. 20, 870, 1883; 34, 954, 1888.

Dupré und Page: Phil. Trans. 159, 619, 1869.

H. Gilbault: Compressibilité des dissolutions. Thèses (Toulouse). Paris 1897; Zeitschr. f. phys. Chem. 24, 385, 1897.

Guinchant: Compt. rend. 132, 469, 1901.

Dupré und Page: Pogg. Ann. Ergänzungsbd. 5, 237, 1871.

Gilbault: Compt. rend. 114, 209, 1892.

De Heen: Bull. de l'Acad. Roy. de Belg. (3) 9, 1885.

Barus: Sill. J. (3) 39, 478, 1890.

Jelenew: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 5, 109, 1873.

Grimaldi: N. Cim. (3) 19, 212, 1886.

Avenarius: Bull. de l'Acad. de St. Pétersb. 10, 1877. Tumlirz: Wien. Ber. 109, p. 887, 1901; 110, 1901.

Viertes Kapitel.


Oberflächenspannung der Flüssigkeiten.

§ 1. Druck der Oberflächenschicht. Formel von Laplace. Auf S. 533 war gezeigt worden, dass die Moleküle der Oberflächenschicht einer Flüssigkeit Kohäsionskräften unterworfen sind, welche sich zu einer von Null verschiedenen, nach dem Innern der Flüssigkeit gerichteten und senkrecht zu ihrer Oberfläche stehenden Resultanten zusammensetzen lassen. Die Flüssigkeit sucht die an ihrer Oberfläche befindlichen Teilchen gewissermaßen nach innen zu ziehen oder, was dasselbe ist, sie strebt danach ihre Oberfläche zu verkleinern.

Jede Verkleinerung der Oberfläche einer Flüssigkeit wird daher von einer Arbeit der Kohäsionskräfte begleitet, jede Vergrößerung dagegen von einer Arbeit der äußeren Kräfte, als deren Ergebnis ein Vorrat an potentieller Energie der Flüssigkeit auftritt, so daßs also letzterer von der Größe der Flüssigkeitsoberfläche abhängt. Eine plötzliche Verkleinerung einer Flüssigkeitsoberfläche zieht ein Freiwerden von potentieller Energie nach sich und gewöhnlich auch einen Übergang derselben in kinetische Bewegungsenergie der Flüssigkeit selbst. Ein Beispiel hierfür haben wir bei starkem Wellengange in dem Überschlagen der Wellenberge. Die Verminderung der freien Wasseroberfläche wird von einer bedeutenden Vermehrung der sichtbaren Bewegungsenergie begleitet, woraus sich auch das Auftreten der sogenannten Wellenkämme erklärt.


Die Kohäsionskräfte, welche auf die Teilchen der Oberflächenhaut wirken, vereinigen sich zu einem Drucke, dessen Größe wir für die Oberflächeneinheit mit P bezeichnen. Dieser Druck muß von der Gestalt der Oberfläche abhängen. Bezeichnen wir seine Größe für eine ebene Oberfläche mit K, so ist der Druck P, der auf einer konvexen Oberfläche lastet, größer, der auf einer konkaven Oberfläche kleiner als K. Um dies zu beweisen, wollen wir die Kräfte betrachten, welche auf die Teilchen m,m' und m'' (Fig. 294 a. f. S.) einwirken, die sich in gleichen Abständen von der ebenen Oberfläche st, der konkaven s't' und der konvexen s''t'' befinden. Denkt man sich m, m' und m'' von ihren molekularen Wirkungssphären umgeben und die Flächen uv, u'v' und u''v'' symmetrisch zu st, s't' und s''t'' in Bezug

auf die Kugelzentren gelegen, so sieht man, dass die Wirkungen aller in den Volumina stvu, s't'v'u' und s''t''v''u'' enthaltenen Teilchen auf



die zentralen Teilchen der Symmetrie wegen gleich Null sind. Man kann sich daher vorstellen, dass die Resultanten aller Kohäsionskräfte, welche auf m, m' und m'' wirken, nur von den innerhalb der Abschnitte uvw, u'v'w und u''v''w'' gelegenen Teilchen herrühren. Die größte Dicke dieser Abschnitte bei w, w' und w'' ist die gleiche und ist gleich dem Radius der Molekularwirkungssphäre minus dem Abstande der Teilchen m, m' und m'' von der Flüssigkeitsoberfläche. Offenbar ist u'v'w' < uvw und u''v''w'' > uvw, folglich ist die Kraft, welche auf m'' wirkt, größer, die auf m' wirkende kleiner als die auf m wirkende Kraft.

Eine ihrem Wesen nach gleiche Betrachtung ist auch die folgende. Sei m (Fig. 295) ein Teilchen, welches sich in der Nähe der



Oberfläche befindet, als welche man einmal die konkave Fläche A_1B_1 , ein andermal die ebene AB oder endlich die konvexe Fläche A_2B_2 gelten läßet. Durch m führt man die Ebene $MN_{\parallel}AB$. Die unterhalb MN gelegenen Teilchen ziehen m ins Innere der Flüssigkeit hinein, die Teilchen dagegen, welche höher als MN liegen, geben eine

Kraft, die von m nach der Oberfläche hin gerichtet ist. Je größer diese Kraft ist, um so kleiner ist die Resultante f aller Kohäsionskräfte, die auf m wirken. Vergleicht man die Fälle, wo die Oberfläche konkav und konvex ist, mit dem Falle der ebenen Oberfläche, so befinden sich im ersten Falle über M N mehr, im zweiten Falle weniger Teilchen, als bei der ebenen Fläche. Hieraus geht hervor, daß f für die konvexe Fläche größer, für die konkave Fläche kleiner ist, als für die ebene Oberfläche.

Der Unterschied entsteht durch die Wirkung der Teilchen, welche sich im Raume zwischen AB und A_1B_1 resp. A_2B_2 befinden. Durch Berechnung dieser Wirkung erhielt Laplace (1807) folgende Formel für den Wert des normalen Druckes P, welcher von der Oberflächenschicht der Flüssigkeit ausgeübt wird

$$P = K + \frac{H}{2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

Hier sind K und H zwei Konstanten, die von der Art der Flüssigkeit und ihrem physikalischen Zustande abhängen; R_1 und R_2 sind die Krümmungsradien zweier normaler Hauptschnitte der Flüssigkeitsoberfläche; sie werden positiv genommen, wenn sie ins Innere der Flüssigkeit gerichtet sind. Führt man die neue Größe

$$\alpha = \frac{H}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

ein, so erhält man für P einen Ausdruck von folgender Form

$$P = K + \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Für die ebene Oberfläche ist $R_1 = R_2 = \infty$, folglich

$$P = K$$

Somit ist K der normale Druck für den Fall einer ebenen Oberfläche. Für die konkave Oberfläche sind R_1 und R_2 negativ, folglich P < K.

Für eine Kugelfläche vom Radius R ist $R_1 = R_2 = R$ und

$$P = K + \frac{2\alpha}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

Aus gewissen Gründen, die weiter unten erläutert werden sollen, nennt man die Größe $\frac{1}{2}$ $H=\alpha$ die Oberflächenspannung der Flüssigkeit. — Der Größe α , deren Zahlenwert auf experimentellem Wege gefunden werden kann, werden wir im weiteren bei verschiedenen Erscheinungen begegnen. Der Druck K kann nicht unmittelbar durch den Versuch gefunden werden; indirekte Schlüsse jedoch, auf die wir noch zurückkommen werden, zeigen, daß K im Vergleich zum zweiten Gliede des Ausdruckes für P sehr groß ist und einige Tausend Atmosphären beträgt. Hieraus folgt, daß der Druck, welchen eine Flüssigkeit seitens ihrer Oberflächenschicht erfährt, außerordentlich groß ist. Es kann seltsam erscheinen, daß ungeachtet dieses Druckes sich eine Flüssigkeit nur wenig einer Formenänderung widersetzt, und leicht in Teile geteilt werden kann u. s. w. Ohne hier auf Details einzugehen, sei nur daran erinnert, daß Flüssigkeiten auch unter der

Wirkung einer künstlichen, von außen einwirkenden Kompression nicht die freie Beweglichkeit ihrer Teile verlieren, wie man dies z.B. indirekt daran erkennen kann, daß es in den ungeheuren Tiefen der Ozeane Fische und andere sich bewegende Seetiere giebt.

§ 2. Formel von Gauß; Oberflächenspannung der Flüssigkeiten. Die Theorie derjenigen Erscheinungen, von denen dieses und die folgenden Kapitel handeln, stammt von Gauß. Seine Theorie führt zu einer einfachen Formel, welche die Größe derjenigen Arbeit dr liefert, welche geleistet werden muß, um die Flüssigkeitsoberfläche S um dS zu vergrößern; diese Arbeit dr ist proportional dem Oberflächenzuwachs dS, so daß man

setzen kann.

Weiter unten wird gezeigt werden, dass der in dieser Formel enthaltene Koeffizient α identisch mit der Größe α in Formel (3) ist. Vorläufig wollen wir nachweisen, dass beide von derselben Dimension sind. Die Größen P und K in (3) bedeuten den Druck auf die Oberflächeneinheit; folglich ist ihre Dimension

$$[P] = [K] = \left[rac{ ext{Kraft}}{ ext{Oberfläche}}
ight] = rac{ML}{T^2} \colon L^2 = rac{M}{L \ T^2} \cdot$$

Von derselben Dimension muß auch das zweite Glied sein, in welchem R_1 und R_2 die Dimension L haben; somit ist

$$\left[\frac{\alpha}{L}\right] = \frac{M}{L T^2}$$

und hieraus

$$[\alpha] = \frac{M}{T^i} \cdot (6)$$

Von derselben Dimension aber ist auch die Größe α in Formel (5), denn die linke Seite ist eine Arbeit, dS eine Oberfläche, also ist

$$[lpha] = \left[rac{ ext{Arbeit}}{ ext{Oberfläche}}
ight] = rac{ ext{$M$$$L$}^2}{ ext{$T^2$}} : L^2 = rac{ ext{$M$}}{ ext{$T^2$}}.$$

Zur Vergrößerung der Oberfläche muß eine Arbeit geleistet werden, gerade als ob die Oberfläche selbst ihrer Vergrößerung entgegenwirkt. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob die Oberflächenschicht einer Flüssigkeit sich einer Kraft, welche sie zu dehnen sucht, widersetzt. Hieraus hat man sich denn von der Oberflächenschicht eine solche Vorstellung gebildet, als ob sie vergleichbar einer elastischen, gespannten Membran, etwa einer Gummiblase wäre. Ist eine solche Membran gleichmäßig gespannt und man zieht auf ihrer Oberfläche an einer beliebigen Stelle in beliebiger Rich-

tung eine Linie, deren Länge σ ist, so hat man an dieser Linie Kräfte angreifen zu lassen, die senkrecht zu ihr sind und sich in Tangentialebenen zur Membran befinden, um den auf einer Seite der Linie σ gelegenen Teil in unveränderter Spannung zu erhalten, wenn der auf der anderen Seite von ihr gelegene Teil fortgenommen wird. Sei α die ganze Kraft, welche längs der Linie, deren Länge $\sigma=1$ ist, anzubringen ist. Wir wollen diese Kraft die Spannung der Membran nennen.

Um eine elastische Membran zu recken, hat man eine Arbeit zu leisten, die für unendlich kleine Veränderungen der Membranoberfläche sich leicht finden läßt. Die Vergrößerung der Oberfläche S wird erhalten, wenn man die Linie σ , welche sich an ihrem Rande oder irgendwo auf ihr befindet, sich selbst parallel um das Stück σ' verschiebt. Gehört σ nicht der Umgrenzung der Oberfläche S an, so wird vorausgesetzt, daß der von σ begrenzte, auf derjenigen Seite liegende Teil, nach welcher sich σ verschiebt, seine Spannung unverändert beibehält. Die Summe der Kräfte, welche man an σ angreifen zu lassen hat, ist gleich $\alpha\sigma$; die Angriffspunkte dieser Kräfte verschieben sich in der Richtung der Kräfte um das Stück σ' , folglich ist die gesuchte Arbeit $dr = \alpha\sigma\sigma'$. Es ist aber $\sigma\sigma' = dS$, d. h. gleich der Vergrößerung der Oberfläche, woraus sich dann

ergiebt.

Diese Formel ist identisch mit der Formel von Gauss (5). Vergleicht man daher die Oberflächenschicht einer Flüssigkeit mit einer gespannten elastischen Membran, so bezeichnet die Größe a in der Gausschen Formel die Spannung der Oberflächenschicht. Letztere Spannung wird durch eine Kraft gemessen, welche auf die Längeneinheit einer beliebigen auf der Flüssigkeitsoberfläche gelegenen Linie wirkt; diese Kraft ist senkrecht zur erwähnten Linie und tangential zur Flüssigkeitsoberfläche. Die Kraft f, welche in dieser Weise auf eine Linie von der Länge o wirkt, ist gleich

$$f = \alpha \sigma$$
 (8)

Die Größe α nennt men die Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Zu der Vorstellung von einer solchen "Spannung" der Oberflächenschicht einer Flüssigkeit ist man durch die Analogie zwischen eben dieser Schicht und einer elastischen Membran gekommen; im wesentlichen stützte sich diese Analogie auf den Umstand, daß eine Vergrößerung der Oberfläche einer Flüssigkeit nur durch Leistung einer gewissen Arbeit möglich ist.

Es giebt indes eine große Reihe von Erscheinungen, welche darauf hindeuten, dass man es hier nicht mit einer bloßen Analogie zu thun hat, sondern dass sich die Oberflächenschicht einer Flüssigkeit auch ihrer inneren Struktur nach in Wirklichkeit von den übrigen tiefer gelegenen Teilen der Flüssigkeit unterscheidet. dass sie eine größere Dichte hat und dadurch in mancher Hinsicht einer gespannten, elastischen Membran ähnlich wird. Der erste, welcher die Oberflächenschicht einer Flüssigkeit mit einer gespannten, elastischen Membran verglichen hat war Segner (1752); als Begründer der Lehre von der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten hat man jedoch Young (1805) anzusehen. Eine sehr große Zahl verschiedener Erscheinungen erklärt sich sehr einfach, wenn man die Existenz einer Oberflächenspannung annimmt, die, wie später bewiesen werden soll. mit der Größe des Oberflächendrucks in einfachem Zusammenhang Dieser Zusammenhang wird auch durch die Formel (3) von Laplace ausgedrückt, in welcher P der Oberflächendruck und α, wie bereits gesagt war, identisch mit dem a in der Formel (5) von Gauß ist und die Oberflächenspannung bezeichnet; hierauf hatte uns der Analogie nach die Formel (7) verwiesen. Wenn man aber auch diese oder jene Erscheinungen durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeiten und überhaupt durch besondere Eigenschaften der Oberflächenhaut erklärt, so darf man doch nicht vergessen, dass diese Spannung, wenn sie überhaupt existiert, nur eine Folge der Grundursache aller hierher gehörigen Erscheinungen ist, nämlich der Kohäsion der Flüssigkeitsteilchen und des hierdurch unmittelbar hervorgerufenen Oberflächendrucks, dessen Größe durch die Formel (3) von Laplace gegeben ist und des Bestrebens der Flüssigkeit eine möglichst kleine Oberfläche anzunehmen, d. h. sich der Kugelgestalt zu nähern. Immerhin bleibt es problematisch, ob man die Größe α in der Laplaceschen Formel als Spannung anzusehen hat und ebenso verhält es sich mit der Annahme, dass die Oberflächenschicht eine größere Dichte besitzt. sich dem Zerreißen, Spannen widersetzt u. s. w.


Eine einwandsfreie Erklärung der Ursachen für das Auftreten einer dichteren Oberflächenschicht bei den Flüssigkeiten existiert bis jetzt noch nicht. Der Umstand allein, dass in dieser Schicht Kräfte auftreten, welche ins Innere der Flüssigkeit gerichtet sind, kann nicht zur Erklärung für eine Verdichtung dieser Schicht dienen. Solche Kräfte müssen einen Druck hervorrufen, der sich nach den Grundgesetzen der Hydrostatik durch die Flüssigkeit hindurch nach allen Richtungen fortpflanzt und eine gleiche Verdichtung in ihrer gesamten Masse hervorruft. Im Gegensatz zu Obigem führen einige Überlegungen eher zu dem Schlus, das die Dichte der Oberflächenhaut kleiner sei als die Dichte der übrigen Flüssigkeitsmasse, wenigstens in der Richtung normal zur Oberfläche. Die verschiedenen Versuche zur Erklärung der besonderen Eigenschaften der Oberflächenschicht kommen auf den Nachweis heraus, das die Teil-

chen in dieser Haut parallel zur Oberfläche einander genähert sind; aber diese Beweise sind nur wenig überzeugend. Von den Ursachen für das Zustandekommen der Kohäsionskräfte, wie von den Gesetzen, nach denen sie wirken, ist uns nichts bekannt; wir wissen auch nicht, wie der mittlere Abstand der Teilchen voneinander einerseits unter Einwirkung jener Kräfte, andererseits im Zusammenhange mit der Art und der Geschwindigkeit, mit der sich die Teilchen bewegen, bedingt wird. Es ist daher auch nicht zu verwundern, wenn wir zu keiner irgendwie klaren Vorstellung von der Verteilung der Moleküle in der Oberflächenschicht gelangen können.

Somit ist also die Lehre von der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten ganz und gar auf die Analogie zwischen den Eigenschaften der Oberflächenschicht und den Eigenschaften einer gespannten elastischen Membran beschränkt und es fehlt ihr jede feste wissenschaftliche Grundlage. Diese Lehre ist jedoch von nicht geringem Nutzen, da sie uns in den Stand setzt, eine große Gruppe verschiedenartiger Erscheinungen auf ein und dasselbe Prinzip zurückzuführen; sie dient als Grundlage zum Verständnis und bei der Beschreibung vieler Erscheinungen. Die Frage nach der Realität der Oberflächenspannung kann man daher offen lassen. Besonders hat sich mit der Frage nach der Entstehung der Oberflächenspannung van der Mensbrugge beschäftigt. Er, sowie einige andere Forscher glauben, dass die Oberflächenschicht einer Flüssigkeit nicht nur keine größere, sondern sogar eine geringere Dichte als die übrigen Teile der Flüssigkeit besitzt. Van der Mensbrugge hat mehrere hierher gehörige Theorien einer äußerst scharfen Kritik unterworfen, wobei er sich unter anderem auf die Arbeiten von Mellberg (in Helsingfors) und Worthington Unter den zahlreichen theoretischen Untersuchungen über Oberflächenspannung können wir noch die von van der Waals (1894) und Hulshof (1901) erwähnen.

§ 3. Versuche, welche zu Gunsten des Vorhandenseins einer Oberflächenspannung gedeutet werden. In diesem Paragraphen werden wir nur auf Fig. 296.

graphen werden wir nur auf einige hierher gehörige Versuche verweisen. Ferner werden wir uns in diesem und den folgenden Kapiteln noch mit



mehreren Erscheinungen bekannt machen, die ihre einfachste Erklärung finden, wenn man die Existenz einer Oberflächenspannung annimmt.


1. Es sei ABCD (Fig. 296) ein flaches Gefäls, dessen Seitenfläche CD um die Kante C drehbar ist. Wenn man dieselbe durch ein Klötzchen stützt, mit einem Faden an den Zapfen E bindet, das Gefäs mit Wasser füllt und den Faden DE durchbrennt, so hebt sich die Seitenfläche CD und nimmt die Lage CD' an. Als Ursache dient gewissermassen die Spannung längs der Oberfläche AD.

- 2. Füllt man ein tiefes Gefäls mit Quecksilber, bestreut die Oberfläche des letzteren mit irgend einem Pulver und taucht einen dicken Glasstab vertikal ins Quecksilber, so wird das Pulver ganz in die sich um den Stab bildende Vertiefung hineingezogen, als ob das Quecksilber von einer Haut umgeben wäre, die beim Eintauchen des Stabes nicht zerreist. Derselbe Versuch gelingt auch mit Wasser, wenn man den Glasstab vorher mit Fett bestreicht oder statt seiner etwa ein Stearinlicht nimmt.
- 3. Hält man eine etwas Flüssigkeit enthaltende dünne Röhre in vertikaler Lage, so nimmt der am unteren Ende der Röhre hängende Tropfen dieselbe Form an, wie ein dünnes Kautschukhäutchen, auf welches Wasser gegossen ist, welches dem Häutchen die Form eines kleinen Sackes verleiht. Bringt man noch mehr Wasser in die Röhre, so zieht sich das Säckchen allmählich in die Länge und erinnert dabei in seiner Form fortwährend an einen sich allmählich verlängernden Tropfen.
- 4. Eine Nähnadel kann man bei einiger Vorsicht auf Wasser zum Schwimmen bringen, sie liegt dabei auf dem Wasser, wie auf einer elastischen Membran, von der sie getragen wird. Auch das Dahingleiten einiger Insekten auf der Wasseroberfläche erinnert an die Bewegung auf einer elastischen Membran.
- 5. Wählen wir zum folgenden Versuche ein Aräometer oder einen anderen ähnlichen Apparat, der in vertikaler Lage schwimmt und dabei ein wenig über die Wasserfläche hinausragt. Befestigen wir am oberen Ende des Apparats einen kurzen vertikalen Draht und an diesem einen horizontalen Drahtring oder ein. Er wird darauf emporsteigen; sobald aber der Ring oder das Netz an der Oberfläche angelangt ist, wird er zu steigen aufhören, ganz so als ob er an der Oberfläche den Widerstand einer Haut findet, die ihn nicht hindurchläßst. Hebt man dagegen den Apparat etwas aus dem Wasser hervor und überläßst ihn hierauf sich selbst, so wird er schwimmen, wobei der Ring oder das Netz sogar ziemlich hoch über der Wasserfläche sich befinden kann.
- 6. Wie wir sehen werden, ist die Oberflächenspannung bei verschiedenen Flüssigkeiten sehr verschieden; für Schwefeläther ist sie viel geringer als für Wasser. Bringt man Äther selbst in ganz geringer Menge auf Wasser, so vermindert sich die Oberflächenspannung des letzteren ganz bedeutend. Wenn beim vorhergehenden Versuche der Apparat mit dem Drahtringe an der Wasseroberfläche hängen bleibt, so genügt es, einen Tropfen Äther auf das Wasser zu gielsen, um

dadurch die Oberflächenspannung in dem Masse zu verringern, dass der Apparat im stande ist, die Oberflächenschicht zu durchstossen und bis zu derjenigen Lage zu steigen, in welcher er im Wasser schwimmt.

- 7. Eine Wasserfläche sei mit Bärlappsamen (semen lycopodii) bestreut und ein Glas mit Schwefeläther ausgeschwenkt, so dass in ihm nur die Ätherdämpfe zurückgeblieben seien. Gielst man dann aus dem Glase die schweren Ätherdämpfe auf die Wasserfläche, so weicht das Pulver schnell nach allen Seiten von der Stelle zurück, welche mit dem Ätherdampf in Berührung gekommen ist. Die Erscheinung ist sehr effektvoll, da die Ätherdämpfe selbst unsichtbar sind und es den Anschein hat, als ob der Versuch mit einem leeren Glase ausgeführt worden sei. Die Erklärung für diese Erscheinung ist, dass sich die Oberflächenspannung dort, wo der Ätherdampf hingelangt, vermindert, infolgewessen der übrige Teil der Oberflächenhaut, der seine frühere Spannung beibehalten hat, schnell kontrahiert und das aufgestreute Pulver mit sich zieht. Ein am unteren Ende eines vertikalen Röhrchens hängender Tropfen fällt herab, sobald man Äther in seine Nähe bringt.
- 8. Flüssigkeiten können die Form dünner Häute annehmen, wenn sie sich im sogenannten lamellaren Zustande, von dem weiter unten die Rede sein wird, befinden. Hier sei nur erwähnt, daß man aus reinem Wasser nur schwer Lamellen herstellen kann, aus Seifenwasser dagegen sehr leicht. Es genügt hierzu, einen Drahtring ins Seifenwasser zu tauchen; hebt man dann denselben vorsichtig heraus, so ist er mit einer sehr dünnen Lamelle überzogen. An einer derartigen flüssigen Lamelle treten zu beiden Seiten derselben die Erscheinungen der Oberflächenspannung sehr deutlich auf. Überzieht man den Rand eines Trichters mit einer solchen Lamelle, so beginnt dieselbe, während sich ihre Oberfläche beständig verkleinert, ins Innere des Trichters hinein-

zugleiten. Wirft man auf eine an einem Drahtgestelle befindliche Seifenwasserlamelle eine Schlinge aus einem angefeuchteten dünnen Faden, so nimmt dieselbe zunächst eine beliebige Gestalt an (Fig. 297 links). Durchstöfst man hierauf die Lamelle im Innern der Schlinge, so wird der Faden durch die Spannung der Lamelle, welche sich zwischen dem




Faden und dem Draht befindet, zu einem Kreise gespannt (Fig. 297 rechts).

9. Eine ähnliche Erscheinung tritt auf, wenn man die Fadenschlinge auf eine Wasserfläche bringt und hierauf etwas Spiritus oder Äther ins Innere der Schlinge träufelt. Die äußere Spannung überwindet hier die innere und veranlaßt die Schlinge Kreisform anzunehmen.

- 10. Ein Stückchen Kampfer gerät, auf reines Wasser geworfen, in schnelle und unregelmäßige Bewegungen. Diese sich seltsam ausnehmende Erscheinung erklärt sich dadurch, daß sich der Kampfer im Wasser auflöst, wodurch sich die Oberflächenspannung vermindert. Da jedoch die Auflösung nicht von allen Seiten gleichmäßig von statten geht, so wird das Kampferstückchen jedesmal nach der Seite hingezogen, auf welcher die Oberflächenspannung größer ist.
- §. 4. Zusammenhang swischen Normaldruck und Oberflächenspannung. Nehmen wir die Existenz einer Oberflächenspannung α an, wie sie durch Formel (8) auf S. 565 ausgedrückt wird, wo f eine Kraft ist, die längs der Linie σ , senkrecht zu ihr und tangential zur Flüssigkeitsoberfläche wirkt; ebenso wird jene Oberflächenspannung durch Formel (7) wiedergegeben, wo die Größe der Arbeit dr bestimmt wird, welche bei Vergrößerung der Oberfläche um dS zu leisten ist. Die Laplace sche Formel (3) giebt in diesem Falle den Zusammenhang zwischen dem Normaldruck P und der Oberflächenspannung α . Wir wollen jetzt diese Formel herleiten.

Wenn man die gekrümmte Oberflächenschicht der Flüssigkeit als gespannte elastische Membran ansieht und den Druck berechnet,



welchen sie ausübt, so erhält man den Überschus des Normaldruckes P über jenen Druck K, welcher auf eine ebene Oberfläche wirkt, d. h. die Größe P - K. Sei O (Fig. 298) ein Punkt der Flüssigkeitsoberfläche; um denselben sei eine auf Oberfläche gelegene der Kurve beschrieben, deren sämtliche Punkte von O den gleichen Abstand o Ist q unendlich klein, so kann man diese Kurve als Kreislinie betrachten. Die Wirkung der

Oberstächenspannung kommt nach der von uns eingestührten Anschauung auf die Wirkung von Kräften heraus, die gleichmäßig längs dieser Kreislinie senkrecht zu ihr verteilt sind, wobei auf die Längeneinheit die Kraft α wirkt.

Fällen wir die Senkrechte ON zur Oberfläche und legen durch sie zwei zu einander senkrechte Ebenen, welche die Oberfläche in den Kurven AB und CD schneiden. In der Umgebung von A wählen wir

das Element o der Kreislinie und ziehen die Gerade AE senkrecht zur Oberfläche im Punkte A. Für ein unendlich kleines o ist der Grenzwert der Entfernung AE gleich dem Krümmungsradius r, des Normalschnitts AB. Auf das Element o wirkt die Kraft der Spannung $f=lpha\sigma$ senkrecht zu σ und zu AE. Diese Kraft liefert eine zu ONparallele Komponente, wodurch auch die Vergrößerung des Normaldrucks bei einer konvexen und die Verminderung desselben bei einer konkaven Oberfläche hervorgerufen wird. Die Größe dieser Komponente ist gleich $f \cos (f, A N_1)$; da aber $f \perp A E$ ist, so ist sie auch gleich $f \sin OEA = \sigma \alpha \frac{\varrho}{r_1}$. Eine ebensolche normale Komponente giebt die Spannung, welche auf das in der Umgebung von B gelegene Element o der Kreislinie wirkt. Beide Kräfte geben zusammen den Normaldruck $2 \sigma \alpha \frac{\varrho}{r_1}$. Bezeichnet man mit r_2 den Krümmungsradius des Normalschnittes CD, senkrecht zu AB, so erhält man für den Normaldruck, der durch die Spannung an den Elementen σ bei C und D hervorgerufen ist, die Größe 2 $\sigma \alpha \frac{\varrho}{r_0}$. Alle vier Kräfte geben den Druck $2 \sigma \alpha \varrho \left(\frac{1}{r_*} + \frac{1}{r_*}\right)$. Nach einem bekannten Lehrsatz ist die Summe $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$ gleich $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, wo R_1 und R_2 die Krümmungsradien für die Hauptschnitte der Oberfläche sind. Danach geben die vier an den Elementen o in A, B, C und D angreifenden Kräfte den Normaldruck

$$p = 2 \alpha \sigma \varrho \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Den gesamten Normaldruck, welcher durch die Spannung längs der ganzen Peripherie hervorgerufen wird, erhält man, wenn man die Summe der Größen p für alle Gruppen der σ zu je vier genommen bildet, welche die gesamte Peripherie ergeben. Da Σ 4 σ = $2\pi \varrho$ ist, so ist $\Sigma \sigma = \frac{1}{2}\pi \varrho$ und mithin

$$\Sigma p = 2 \alpha \varrho \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \Sigma \sigma = \alpha \pi \varrho^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot (10)$$

Den Normaldruck P-K, bezogen auf die Oberflächeneinheit, erhält man, wenn man den eben erhaltenen Ausdruck für den Druck Σp durch die Flächenzahl $\pi \varrho^2$ dividiert; sonach ist

$$P - K = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \qquad (11)$$

woraus sich die Laplacesche Formel ergiebt

$$P = K + \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

Somit kann das Vorhandensein eines Unterschiedes zwischen dem Normaldruck für eine ebene und eine nicht ebene Oberfläche thatsächlich durch die Wirkung einer Oberflächenspannung erklärt werden.

Formel (12) lehrt: Je größer die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ist, um so größer ist auch der Unterschied zwischen dem Normaldruck für die ebene und die gekrümmte Flüssigkeitsoberfläche.

Die Methoden zur Bestimmung des Zahlenwertes für die Oberflächenspannung α werden im folgenden Kapitel betrachtet werden.

 \S 5. Absoluter Wert des Normaldruckes K. Im folgenden Kapitel werden wir, wie gesagt, die Methoden zur Bestimmung der Größe α behandeln. Betrachten wir an dieser Stelle die Größe des Normaldruckes K für eine ebene Fläche. Auf S. 563 ist bereits erwähnt worden, daß diese Größe nicht unmittelbar gemessen werden kann, und daß die indirekten Methoden zur Bestimmung derselben auf sehr große Werte führen.

Es sei hier auf zwei Versuche zur Bestimmung von K verwiesen. Der erste von ihnen stammt von van der Waals. Auf S. 433 haben wir die van der Waalssche Zustandsgleichung der Gase [Formel (11)]

kennen gelernt, in welcher das Glied $\frac{a}{v^2}$ die Druckverminderung eines Gases, welche durch die Kohäsion der Gasmoleküle bewirkt wird, bedeutet. Diese Größe ist nichts anderes, als der Oberflächendruck der Gase. Van der Waals macht die Annahme, daß seine Gleichung

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \dots (13)$$

auch für Flüsligkeiten in Geltung bleibt, für welche somit

ist.

Drückt man p in Atmosphären aus und wählt als Volumeneinheit das Volumen eines Kilogramms Gas bei 0° und 1 Atm. Druck, so erhält man für Kohlendioxyd gemäß seinen Abweichungen vom Boyle-Mariotteschen Gesetze $a=0{,}008\,74$. Das Volumen ist, wenn sich die Kohlensäure verflüssigt hat, $v=\frac{1}{500}$, mithin ist für flüssige Kohlensäure der Oberflächendruck gleich

$$K = \frac{a}{v^2} = 2180 \text{ Atm.}$$

In ähnlicher Weise erhält man die folgenden Zahlen:

1	~	
ı	α.	

Äther				1300 bis 14	30 Atm.
Alkohol			•	2100 bis 24	00 "
Wasser				10700	77

Sonach befindet sich die innere Masse des Wassers unter einem Drucke von 10000 Atm., was 100 kg pro Quadratmillimeter beträgt.

Stefan (1886) stützt sich bei Bestimmung von K auf ganz andere Betrachtungen. Er überlegt folgendermaßen: Um ein Flüssigkeitsmolekül aus dem Inneren der Flüssigkeit heraus bis an die Oberfläche zu befördern, wo auf dasselbe nur noch die Halbsphäre (vergl. Fig. 277) wirkt, hat man die Hälfte derjenigen Arbeit zu leisten, welche dazu erforderlich ist, um das Molekül aus dem Inneren der Flüssigkeit heraus in den von gesättigten Dämpfen derselben Flüssigkeit erfüllten Außenraum zu befördern. Die letztere Arbeit aber kann man leicht finden, wenn man die Verdampfungswärme kennt. Stefan erhält folgende Formel:

$$(K-p)v=\frac{1}{2}Q,$$

wo p die Spannung der gesättigten Dämpfe, v das Volumen eines Grammes der Flüssigkeit und Q die Verdampfungswärme, ausgedrückt in mechanischen Einheiten, ist. Für Äther fand Stefan K = 1284 Atm.

§ 6. Durch die Oberflächenspannung hervorgerufene Form einer Flüssigkeitsmasse. Die Plateauschen Versuche. Damit eine flüssige Masse, welche keiner Einwirkung von Außenkräften unterliegt, im Gleichgewicht bleibt, muß der Druck, unter dem sie sich befindet, an allen Punkten ihrer Oberfläche denselben Wert haben. Die Laplace sche Formel (12) stellt als Bedingung


$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = Const.$$
 (15)

Die Oberfläche einer Flüssigkeit muß in allen Punkten ein und dieselbe mittlere Krümmung haben. Solcher Flächen giebt es unzählig viele.

Plateau (1843 bis 1863) hat eine Methode angegeben, nach welcher man flüssige Massen erhalten kann, die sich gewissermaßen nur unter Einwirkung der Oberflächenspannung befinden. Man hat zu diesem Zwecke die Flüssigkeit nur in eine andere zu bringen, mit welcher sie sich nicht vermischt, und welche mit ihr die gleiche Dichte besitzt. Als einfachstes Beispiel kann Öl (z. B. Provenceröl) dienen, das man in eine entsprechende Mischung von Wasser und Alkohol bringt, in welchem ein kleiner Öltropfen weder schwimmt, noch unter-

sinkt. Empfehlenswert ist es dabei, das Öl zu färben; es nimmt im Inneren der Mischung Kugelform an (Fig. 299). Eine Mischung

Fig 299.




von Benzol und Bromäthylen, der besseren Sichtbarkeit wegen mit Jod gefärbt, nimmt in einer entsprechenden Lösung von Kochsalz in Wasser ebenfalls Kugelform an.

Steckt man durch die in angegebener Weise erhaltene flüssige Kugel einen Draht hindurch und versetzt ihn in schnelle Rotation, so beginnt auch die Kugel zu

rotieren. Sie plattet sich hierbei ab und bei größerer Rotationsgeschwindigkeit trennt sich von ihr ein äquatorialer Wulst ab, der sich als Ring loslöst. Die Bedeutung dieser Versuche ist für die Kosmogonie von Wichtigkeit, wie wohl allgemein bekannt ist.

Um Flüssigkeitsmassen von anderer Gestalt zu erhalten, hat man sie in Berührung mit verschiedenen Drahtgestellen zu bringen. So kann sich um einen Drahtring herum eine Flüssigkeitsmasse von der Form einer Linse A, Fig. 300, bilden. Bringt man die flüssige Kugel

Fig. 300.



auf einen von einem Dreifus getragenen Drahtring, berührt die Kugel von oben mit einem anderen Ring C, und hebt den letzteren in die Höhe, so nimmt das Öl die Gestalt eines geraden Cylinders an, dessen Grundflächen Kugelsegmenthauben sind. Die Radien dieser Segmenthauben sind gleich dem Durchmesser 2 R der

Cylindergrundfläche. Die letztere Beziehung folgt direkt aus Formel (15). Für die Seitenfläche ist $R_1 = \infty$, $R_2 = R$, für die konvexen Grundflächen ist $R_1 = R_2 = r$; nach Formel (15) ist $\frac{1}{R} + \frac{1}{\infty} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r}$ und hieraus folgt r = 2R.

Hebt man den oberen Ring noch höher, so schnürt sich der Cylinder in der Mitte ein und erinnert in seiner Form etwa an ein Hyperboloid. Bei einer gewissen Entfernung der Ringe voneinander erhält man eine Fläche mit ebenen Grundflächen, für welche $R_1 = R$ ist, hieraus folgt, dass für die Seitenfläche $R_1 = R_2$ ist.

Eine derartige Fläche heißt Katenoid. Sie kann durch Drehung einer Kettenlinie um eine gewisse Gerade erhalten werden. Hebt man den oberen Ring noch mehr, so bildet sich eine Reihe von Einschnürungen (Unduloid) und hat man einen Draht als Achse hindurchgesteckt, so kann man eine Form erhalten, die sich nur wenig von aneinander gereihten Kugeln unterscheidet; diese Form ist jedoch sehr unbeständig. Auch der gerade Cylinder ist nicht von Bestand, wenn seine Länge π mal größer ist als der Querdurchmesser. Er zerfällt in eine Reihe von Kugeln, zwischen denen je ein oder mehrere kleine Kügelchen auftreten, die sich aus den Flüssigkeitsfäden bilden, welche vor dem vollständigen Zerfall des Cylinders die Kugeln miteinander verbanden.

Plateau erhielt auch flüssige Polyeder, wenn er das Öl auf ein Drahtgestell brachte, das die Kanten des Polyeders hatte. Nachdem das überflüssige Öl mit einer Pipette entfernt war, wurden alle Seitenflächen gleichzeitig eben, wie es die Formel (15) verlangt.

§ 7. Lamellenzustand der Flüssigkeiten. Seifenblasen. Als in § 3 von den Versuchen die Rede war, welche die Existenz einer Oberflächenspannung darthun, war der lamellare Zustand bereits erwähnt worden, in welchem man die Flüssigkeiten an geschlossenen I) rahtfiguren leicht erhalten kann. Zu diesen Versuchen ist besonders Seifenwasser mit einem Zusatz von Glycerin oder Zuckerlösung geeignet.

Ist das flüssige Häutchen geschlossen und besteht aus keinen ebenen Teilen, so muß die Luft im Inneren desselben eine höhere Spannung haben als die Außenluft. In der That ist der Druck auf der konvexen Außenseite des Häutchens

$$P_1 = K + \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

auf der Innenseite dagegen

$$P_2 = K - \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right).$$

Hieraus folgt, dass es nach innen den Druck

$$P = 2 \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

ausübt und um diesen Betrag muß die Spannung der Luft im Inneren des geschlossenen Häutchens diejenige der äußeren Luft übertreffen. Da diese Differenz für die verschiedenen Stellen des geschlossenen Häutchens die gleiche sein muß, so erhält man für die Oberfläche des Häutchens folgende Gleichgewichtsbedingung

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = Const. \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (17)$$

d. h. dieselbe Bedingung, wie für die Flüssigkeitsoberfläche im vorhergehenden Paragraphen; vergl. (15) auf S. 573.

Die Oberfläche eines ungeschlossenen Häutchens, welches von beiden Seiten dem gleichen Drucke ausgesetzt ist (P=0), muß folgender Bedingung genügen


$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = 0 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (18)$$

d. h. sie muß einen Teil einer Fläche bilden, die in allen Punkten die Krümmung Null hat. Solcher Flächen giebt es unzählig viele; eine solche Fläche erhält man z. B., wenn man die Flüssigkeitshaut zwischen zwei nicht parallelen geraden Drähten hervorruft. Im speziellen Falle kann das Häutchen eben sein $(R_1 = R_2 = \infty)$ und nur ein solches kann an einer ebenen Drahtfigur zu stande kommen. Die einzige Rotationsfläche, welche der Bedingungsgleichung (18) Genüge leistet, ist außer der Ebene das Katenoid (vergl. die vorhergehende Seite). Taucht man ein Drahtgestell in Seifenwasser, so bildet sich an ihm im allgemeinen ein System von flüssigen Lamellen, die sich derart verteilen, das die Summe ihrer Oberflächen ein Minimum wird.

Hieraus erhält man folgende Sätze:

- 1. An einer flüssigen Kante treffen nie mehr als drei Lamellen zusammen; sie bilden miteinander gleiche Winkel (von 120°).
- 2. In einem Punkte im Inneren der Figur können nur vier Kanten zusammentreffen, die miteinander gleiche Winkel bilden.


In den Fig. 301 bis 305 sind einige dieser Gleichgewichtsfiguren wiedergegeben. Fig. 301 stellt die Figur dar, welche man mit einem



würfelförmigen Draht erhält: 12 Häutchen gehen von den 12 Kanten aus nach innen, 8 von ihnen haben Trapezform und stützen sich auf die Kanten des 13. Häutchens, das sich in der Mitte befindet; die übrigen Lamellen haben Dreieckform und verbinden die Ecken der

mittleren Lamelle mit den gegenüberliegenden Würfelkanten. Taucht man das Gestell nochmals in die Seifenlösung, so erhält man die Gestalt von Fig. 302; im Inneren bildet sich ein Würfel mit konvexen Seitenflächen. In Fig. 303, 304 und 305 sind die Formen dargestellt, welche sich an einem Drahtgestelle aus zwei zu einander senkrechten Ringen, einem solchen von der Form eines Oktaeders oder Tetraeders bilden. Fig. 306 entsteht an einem horizontalen Drahtringe in vertikalem Rahmen.

Eine interessante Form nimmt eine ebene Lamelle beim folgenden Versuche an. Hängt man an das Holzstäbchen AB (Fig. 307) ein



leichtes Stäbchen CD mittels zweier Fäden AC und CD und taucht dieses Gestell in die Seifenlösung, so überspannt es sich mit einer ebenen Lamelle, die in Folge der Oberflächenspannung das Stäbchen CD hebt, während sich die Fäden zu Kreisbögen spannen.

Allbekannt ist es, wie man Seifenblasen mittels eines Röhrchens herstellen kann. Formel (16) zeigt uns, daß der Druck der Blase auf die in ihr enthaltene Luft gleich


$$P = \frac{4\alpha}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

ist, wo R den Radius der Seifenblase bedeutet. Dieser Druck ist also indirekt proportional dem Kugelradius; mithin muß der Druck im Inneren der kleinen Wasserbläschen, aus welchen vielleicht die Wolken bestehen, sehr groß sein. Unterbricht man das Aufblasen einer Seifenblase, so wird sie von selbst kleiner, während die Luft aus ihr durchs Blaseröhrchen mit großer Kraft ausgetrieben wird. Verbindet man eine solche Seifenblase mit einem Manometer, so kann man die Größe des Druckes P messen. Verbindet man zwei ungleich große Seifenblasen durch ein zweimal rechtwinklig umgebogenes Röhrchen, so wird die kleinere von ihnen noch kleiner und geht die Luft aus ihr in die größere über, die sich infolgedessen noch mehr aufbläht. Einer Seifenblase kann man mit Hülfe von Drahtringen alle jene Oberflächenformen mit gleicher Krümmung geben [vergl. (17)], welche eine Flüssigkeit bei gleicher Behandlung annimmt. Legt man die Seifenblase auf den Drahtring C (Fig. 308 a. f. S.), berührt sie von oben mit einem zweiten Drahtring C (Fig. 308 a. f. S.),

Digitized by Google

ringe und hebt letzteren, so bildet sich zuerst eine Figur mit konvexer Seitenfläche und konvexen Grundflächen, darauf ein Cylinder mit Kugelsegmenthauben als Grundflächen (r = 2R, vergl. S. 574). Hierauf entsteht ein Katenoid mit ebenen Grundflächen, für welches die





Krümmung $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = 0$ ist und endlich ein Nodoid mit stark konkaver Seitenfläche und konkaven Grundflächen. Wenn man die Häutchen, die an den Ringen haften, durchsticht, so stellt die Seitenfläche offenbar ein Katenoid dar.

Die Dicke der flüssigen Lamellen kann sehr gering sein; sie wird durch Beobachtung der Farben dünner Blättchen bestimmt, mit denen


wir uns im zweiten Bande bekannt machen werden. Plateau beobachtete Seifenblasen, deren Wanddicke 0,000113 mm = 113 $\mu\mu$ betrug. Hieraus folgt, daß der Radius der molekularen Wirkungssphäre nicht mehr als $\varrho=0.000056$ mm beträgt, denn die Wandung muß mindestens aus zwei Häutchen bestehen, deren jedes die Dicke ϱ hat. Drude fand für die Dicke der Flüssigkeitshäutchen in einigen Fällen $17~\mu\mu$ und ungefähr dasselbe Resultat erhielten auch Reinold und Rücker $(12~\mu\mu)$; E. Johonnott fand (1899), daß die Dicke des Häutchens sogar nur $6.2~\mu\mu$ betragen kann.

Nicht alle Flüssigkeiten nehmen gleich leicht den lamellaren Zu-Nach Plateaus Untersuchungen spielt hier eine gewisse Oberflächenzähigkeit mit, die für die verschiedenen Flüssigkeiten verschieden ist. Er untersuchte dieselbe, indem er die Zeit bestimmte. innerhalb deren sich eine um 903 aus dem magnetischen Meridian abgelenkte Magnetnadel um 85° zurückdreht, wenn sie einmal vollkommen in die Flüssigkeit eintaucht, ein anderes Mal nur mit der Unterseite die Flüssigkeitsoberfläche berührt. Für Wasser sind im ersten Falle 2,37 Sek., im zweiten Falle 4,59 Sek. erforderlich, an der Wasseroberfläche geht aber dabei die Nadel um 80 über ihre Gleichgewichtslage hinaus, im Inneren des Wassers dagegen nur um 3,5°. Dieser scheinbare Widerspruch löste sich, als Plateau die Wasseroberfläche mit feinem Pulver bestäubte. Es zeigte sich sodann, dass sich ein Teil der Oberfläche als Ganzes zugleich mit der Magnetnadel verschob. Plateau zog aus seinen Versuchen den Schluss, dass die Viskosität des Wassers an der Oberfläche größer sei als im Inneren des Wassers. Dasselbe gilt auch für Glycerin, gesättigte Sodalösung u. s. w. Bei anderen Flüssigkeiten ist die Viskosität der Oberfläche im Gegensatz zu obigem kleiner als diejenige im Inneren; hierher gehören Alkohol, Äther, Schwefelkohlenstoff, Terpentin und Olivenöl. Saponinlösung besitzt eine besonders große Oberflächenzähigkeit. Neuere Untersuchungen von Oberbeck, Roiti u. a. haben die Plateauschen Versuche bestätigt. Flüssigkeiten, welche bei nicht allzu großer Oberflächenspannung große Oberflächenzähigkeit besitzen, schäumen stark und lassen sich leicht in den lamellaren Zustand überführen.

§ 8. Oberflächenspannung bei Berührung mehrerer Medien. Bei Bestimmung der Kräfte, denen ein an der Oberfläche befindliches Teilchen unterworfen ist, hatten wir auf S. 533 (Fig. 277) die Voraussetzung gemacht, dass auf ein solches Teilchen m" nur die Moleküle der Flüssigkeit selbst einwirken, die in der halben Molekularwirkungssphäre liegen, dass also oberhalb der Flüssigkeit keine Teilchen vorhanden seien, die auf m" in der Richtung von unten nach oben einwirken-Diese Annahme kann so lange gelten, als sich über der Flüssigkeit ein Gas befindet, dessen Spannung nur gering ist. Befindet sich aber über derselben ein dichteres Medium, so ist die halbe Molekularwirkungssphäre oberhalb m" eine andere; sie hat vielleicht einen anderen Radius und wirkt mit einer Kraft, welche die Richtung einer äußeren Normale zur Flüssigkeitsoberfläche hat. Hieraus folgt, dass der Oberflächendruck P, folglich auch die Spannung α abnehmen, wenn sich über der Flüssigkeit ein anderes flüssiges oder festes Medium befindet. Die Oberflächenspannung a. an der Grenze zweier Flüssigkeiten ist nicht gleich der Differenz $\alpha_1 - \alpha_2$ der Oberflächenspannungen jeder der Flüssigkeiten in der Luft dies ist schon aus dem Umstande klar, dass für mischbare Flüssigkeiten

 $\alpha_{12} = 0$ ist, während doch α_{1} und α_{2} auch verschieden sein können.

Wir wollen nunmehr die Bedingungen finden, denen die Spannungen in den drei Trennungsflächen dreier Medien genügen müssen, von denen eines Luft sein kann. In Fig. 309 sind die drei Medien I, Il und III dargestellt, ihre Berührungsflächen sind OA,



OB und OC. Diese Flächen schneiden sich in einer Kurve, deren durch O gehende Tangente senkrecht zur Zeichnungsebene ist. Die Oberflächenspannungen $\alpha_{1,2}$, $\alpha_{1,3}$ und $\alpha_{2,3}$ kann man als Kräfte betrachten, die am Punkte O (genauer gesagt an der Längeneinheit der Kurve) in der Richtung der Tangenten zu OC, OB und OA an-

greifen. Mit φ_1 , φ_2 und φ_3 wollen wir die Winkel zwischen den Tangenten an diesen Oberflächen bezeichnen. Damit sich die Teilchen, welche sich längs der Trennungskurve der drei Medien befinden, im Gleichgewichte erhalten, ist es erforderlich daß sich die drei Kräfte $\alpha_{1,3}$, $\alpha_{1,3}$ und $\alpha_{2,3}$ gegenseitig aufheben, d. h. daß eine jede von ihnen der Größe nach gleich und der Richtung nach entgegengesetzt der Resultante der beiden anderen sei. Sei nun ON die Resultante der Kräfte $\alpha_{1,2}$ und $\alpha_{2,3}$; dann muß $\alpha_{1,3} = -ON$ sein. Die Winkel β_1 , β_2 und β_3 des Dreiecks $O\alpha_{2,3}$ N sind gleich

$$\beta_1 = \pi - \varphi_1; \quad \beta_2 = \pi - \varphi_2; \quad \beta_3 = \pi - \varphi_3 \quad . \quad (20)$$

Hieraus folgt, daß, wenn man ein Dreieck konstruiert, dessen Seiten den Spannungen $\alpha_{1,2}$, $\alpha_{1,3}$ und $\alpha_{2,3}$ proportional sind, seine Außenwinkel den Winkeln zwischen den Trennungsflächen der drei Medien gleich sind. Offenbar ist $\alpha_{1,2}:\alpha_{1,3}:\alpha_{2,3}=\sin\beta_3:\sin\beta_2:\sin\beta_1$, folglich ist nach Formel (20)

$$\frac{\alpha_{1,2}}{\sin \varphi_3} = \frac{\alpha_{1,3}}{\sin \varphi_2} = \frac{\alpha_{2,3}}{\sin \varphi_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21)$$


Ferner ist $\alpha_{1,3}^2 = \alpha_{2,3}^2 + \alpha_{1,3}^2 - 2 \alpha_{2,3} \alpha_{1,3} \cos \beta_3$, also

$$\cos \beta_3 = -\cos \varphi_3 = \frac{\alpha_{2,3}^2 + \alpha_{1,3}^2 - \alpha_{1,2}^2}{2 \alpha_{2,3} \alpha_{1,3}} \cdot \cdot \cdot (22)$$

Die wichtigste Folgerung aus dem Vorhergehenden ist, daß jede der drei Spannungen kleiner sein muß als die Summe der beiden anderen, also z. B.

$$\alpha_{1,3} < \alpha_{2,3} + \alpha_{1,2} \ldots \ldots \ldots (23)$$

Ist eines der Medien Luft, so stellt obige Ungleichheit zugleich die Bedingung dafür dar, dass Gleichgewicht einer begrenzten Flüssig-



keitsmasse II (α_2) an der Oberfläche der anderen Flüssigkeit I (α_1) eintritt, nämlich

$$\alpha_1 < \alpha_2 + \alpha_{1,2} \dots \dots$$
 (24)

Diese Bedingung muß erfüllt sein, damit ein Tropfen BC der Flüssigkeit II (Fig. 310) auf der Oberfläche AD einer anderen Flüssigkeit I liegen kann. Ist der Tropfen sehr flach, also Winkel φ_2 sehr

klein, so kann man als Gleichgewichtsbedingung die Gleichung

$$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_{1,2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (24,a)$$

gelten lassen.

Ist $\alpha_1 > \alpha_2 + \alpha_{1,2}$, so erhält die Kraft α_1 das Übergewicht und der Tropfen zerfließt schnell an der Oberfläche der anderen Flüssigkeit. So zerfließt z. B. ein Öltropfen auf Wasser, ein Wassertropfen auf reinem Quecksilber. Ist jedoch die Quecksilberoberfläche nicht vollkommen rein, so nimmt der Wassertropfen auf ihr Linsenform an. Bringt man daneben einen Öltropfen, so bewegt sich der Wassertropfen zur Seite, d. h. vom Öltropfen fort. Lehmann und Stark haben eine ganze Reihe verschiedenartiger Erscheinungen untersucht, die einesteils bei Ausbreitung einer Flüssigkeit an der Oberfläche einer anderen, anderenteils durch die ungleiche Spannung an verschiedenen Stellen der Oberfläche einer und derselben Flüssigkeit auftreten.

Besonders bemerkenswert ist das Zerfließen von Öl auf einer Wasseroberfläche; hierbei erhält man außerordentlich dünne Ölschichten. Die Dicke derselben ist von Sohnke, Rayleigh (für Olivenöl betrug die Schichtdicke $\delta = 1.6 \,\mu\mu$, wo $1\,\mu\mu = 10^{-6}\,\mathrm{cm}$ ist), Röntgen ($\delta = 0.6\,\mu\mu$), Oberbeck ($0.3\,\mu\mu$) u. a. bestimmt worden. K. T. Fischer hat die Ausbreitung von Wasser, Öl und einer Lösung von Glycerin in Wasser auf einer Quecksilberoberfläche untersucht. Er fand, daß man hierbei Schichten erhalten kann, deren Dicke weniger als $5\,\mu\mu$ beträgt.

Aus dem Vorhergehenden leuchtet ein, dass sich der Normaldruck, also auch die Oberstächenspannung des Wassers vermindert, wenn sich auf ihm selbst die geringsten Spuren von Öl besinden. Auf eine horizontale Seisenwasserlamelle kann man, ohne es zu verletzen, einen Wassertropfen bringen; jedoch das kleinste Tröpschen Spiritus oder Äther zerstört das Häutchen, da sich durch dasselbe die Spannung an einer Stelle plötzlich vermindert. Ein Wasser- oder Quecksilberstrahl geht ungehindert durch eine solche Lamelle hindurch, ohne sie zu zerstören. Bespritzt man Seisenschaum mit Wasser, so erhält sich derselbe; er verschwindet aber, wenn man ihn mit Äther besprengt. Giest man soviel Wasser in ein Gefäs, das es den ebenen Boden desselben grade bedeckt und hierauf einige Tropsen Alkohol, so weicht das Wasser nach allen Seiten zurück, nimmt den Alkohol mit und der Boden des Gefäses wird auf diese Weise freigelegt.

Ein Tropfen, der sich an der Oberfläche einer anderen Flüssigkeit befindet, muß die Form einer Linse haben, d. h. die Kontur BC des Tropfens muß ein Kreis sein, da die Winkel φ_1 , φ_2 und φ_3 an allen Punkten der Kontur dieselben Werte haben müssen; nach Analogie von (22) ist

$$\cos \varphi_2 = \frac{\alpha_1^2 - \alpha_2^2 - \alpha_{1,2}^2}{2 \alpha_1 \alpha_{1,2}} \cdot \cdot \cdot \cdot (25)$$

Die hierher gehörige Litteratur ist am Schlusse des fünften Kapitels zitiert.

Fünftes Kapitel.

Erscheinungen der Adhäsion und Kapillarität.

§ 1. Berührung von Flüssigkeiten mit festen Körpern. Die Kohäsionskräfte wirken auch zwischen den Molekülen einander berührender fester und flüssiger Körper. Daher muß sich, wenn eine Flüssigkeit an einen festen Körper grenzt, der Oberflächendruck P, folglich auch die Oberflächenspannung α der Flüssigkeit ändern. Die um das Teilchen m'' (Fig. 277) sonst fehlende Halbkugel ist hier vorhanden, indem die Moleküle des festen Körpers dieselbe ausfüllen.


Je nach der relativen Größe der Kohäsion zwischen den Flüssigkeitsteilchen untereinander und mit den Teilchen des festen Körpers hat man zwei Fälle zu unterscheiden, welche dadurch gekennzeichnet sind, daß der feste Körper von der Flüssigkeit einmal benetzt wird, das andere Mal nicht. Rein äußerlich genommen bestehen diese Erscheinungen in folgendem. Wenn der feste Körper von der Flüssigkeit benetzt wird, so haftet letztere an ihm. Ein Tropfen der Flüssigkeit zerfließt in obigem Falle an der Oberfläche des festen Körpers; taucht man einen solchen Körper in die Flüssigkeit und hebt ihn wieder heraus, so ist er von einer dünnen Flüssigkeitsschicht überzogen, die langsam abtropft; taucht man nur einen Teil eines solchen Körpers in die Flüssigkeit, so wird die Oberfläche der letzteren konkav, d. h. sie erhebt sich ein wenig rings um den festen Körper. So wird beispielsweise reines Glas von Wasser benetzt.

Wenn eine Flüssigkeit durch einen festen Körper nicht benetzt wird, so haftet sie eben nicht an ihm. Ein Tropfen dieser Flüssigkeit zerfliefst nicht an der Oberfläche des festen Körpers, sondern nimmt eine konvexe Oberfläche an, die sich der Kugelform um so mehr nähert, je kleiner der Tropfen ist. Taucht man den Körper in die Flüssigkeit ein, so ist beim Herausheben keine Flüssigkeitsschicht an demselben vorhanden. Die Oberfläche der Flüssigkeit ist dort, wo sie an einen in sie teilweise eintauchenden Körper grenzt — konvex, d. h. liegt rings um die vertikale Oberfläche des festen Körpers herum etwas niedriger. Nicht benetzt wird beispielsweise Glas durch Quecksilber, ebenso werden Körper, die mit einer dünnen Fettschicht oder einer Schicht von Paraffin bedeckt sind, vom Wasser nicht benetzt.

§ 2. Randwinkel. Die elementare Erklärung dafür, daß

sich die Horizontalität der Flüssigkeitsoberfläche mn (Fig. 311) an der Grenze eines festen Körpers MN ändert, ist die folgende. Auf das

Teilchen m wirkt einerseits die Kohäsionskraft p der benachbarten Flüssigkeitsteilchen, andererseits die Anziehungskräfte q und q' der beiden Hälften des festen Körpers MN. Die Resultante R aller Kräfte, welche auf m wirken, kann entweder nach dem Innern des festen Körpers (Fig. 312 A) oder aber ins Innere der Flüssigkeit hineingerichtet sein (Fig. 312 B).






Fig. 311

erforderlich, dass die auf ihre Teilchen wirkende Kraft in jedem Punkte der Oberfläche normal zur Oberfläche sei. Hieraus folgt, dass die Tangente m T zur Flüssigkeitsoberfläche in m einen spitzen Winkel $\Theta = \angle Tm$ N mit der eingetauchten Oberfläche des Körpers bildet. Die Oberfläche m p selbst erscheint daher konkav und gehoben. Es ist dies der Fall, wenn die Wirkung des festen Körpers auf die

Fig. 312.

M
A

T
B
T
R


N
N

Flüssigkeit bedeutend ist, wenn also Benetzung des ersteren stattfindet. Der Winkel Θ , welcher gleich dem Winkel nmR zwischen den inneren Normalen zur Oberfläche des festen und flüssigen Körpers gleich ist, heifst der Randwinkel. Die Größe desselben hängt von der Lage der Kraft R ab, d. h. also ausschließlich von der Be-

schaffenheit der Flüssigkeit und des festen Körpers. Wenn die Flüssigkeit den festen Körper benetzt, so ist der Randwinkel spitz.

Im zweiten Falle, wenn die Kohäsion der Flüssigkeitsteilchen das Übergewicht hat und die Resultante R ins Innere der Flüssigkeit gerichtet ist, Fig. 312B, ist der Randwinkel Θ zwischen der Tangente mT und der eintauchenden Oberfläche des festen Körpers gleich dem Winkel nmR zwischen den inneren Normalen mn und R; der Randwinkel Q ist stumpf. In diesem Falle ist die Oberfläche mp konvex. der feste Körper wird von der Flüssigkeit nicht benetzt.

Betrachten wir nunmehr genauer die Gleichgewichtsbedingungen für die drei sich berührenden Medien (Fig. 313), von denen das eine (I) fest, das zweite (II) flüssig ist, während das dritte (III) flüssig oder gasförmig sein kann. Bezeichnen wir mit $\alpha_{1,2}$ die Spannung an der Grenze des festen Körpers I und der Flüssigkeit II, mit $\alpha_{2,3}$ die Spannung an der Grenze der Flüssigkeit II und des Gases, resp. der Flüssigkeit III und mit $\alpha_{1,3}$ die Spannung an der Grenze von I und III. Wir nehmen somit auch eine Spannung an der Oberfläche eines von einem Gase oder vom Vakuum begrenzten festen Körpers an, wobei wir indes die Frage nach der physikalischen Bedeutung oder aber der Realität einer solchen Spannung offen lassen. Das Flüssigkeitsteilchen m wird, falls der feste Körper von der Flüssigkeit benetzt wird, gewissermaßen von der Masse des festen



Körpers in der Richtung m M angezogen. Man kann daher der Analogie halber auch hier die Existenz einer Spannung $\alpha_{1.3}$ gelten Quincke hat darauf hingewiesen, dafs, wenn Flüssigkeitsmasse Oberflächenspannung besitzt, kein Grund vorhanden ist, weshalb diebeim Erstarren selbe der Flüssigkeit verschwinden

Flüssigkeit verschwinden sollte. Im sechsten Abschnitte werden wir eine Erscheinung kennen lernen, welche darauf

hinweist, dass in der Oberstächenschicht fester Körper etwas der Oberstächenspannung von Flüssigkeiten analoges vorhanden ist. Übrigens kann man, wenn das Medium III Luft ist, die Oberstächenspannung $\alpha_{1,3}$ auch dem an der Oberstäche $m\,M$ kondensierten Wasserdampfe zuschreiben.

Die zu MN normale Komponente der Kraft $\alpha_{2,3}$ wird durch den Widerstand des festen Körpers aufgehoben, daher lautet die Gleich-

gewichtsbedingung des Teilchens m

$$\alpha_{1,8} = \alpha_{1,2} + \alpha_{2,3}\cos\theta \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$


Hieraus ergiebt sich


$$\cos \Theta = \frac{\alpha_{1,3} - \alpha_{1,3}}{\alpha_{2,3}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Ist $\alpha_{1,8}>\alpha_{1,2}$, so ist der Randwinkel spitz, die Oberfläche mp konkav; ist dagegen $\alpha_{1,3}<\alpha_{1,2}$, so ist der Randwinkel stumpf und die Oberfläche mp konvex. Ist $\alpha_{1,3}-\alpha_{1,2}>\alpha_{2,8}$, so ist kein Randwinkel vorhanden, eine dünne Schicht der Flüssigkeit bedeckt die Oberfläche des festen Körpers und wir haben vollständige Benetzung des festen Körpers vor uns.

Bringt man einen Tropfen der Flüssigkeit auf eine horizontale Fläche eines festen Körpers, so nimmt derselbe die Gestalt der Fig. 314 A an, wenn $\alpha_{1,3} < \alpha_{1,2}$ ist, dagegen die Form B, falls. $\alpha_{1,3} > \alpha_{1,2}$ ist.

Ist die Oberfläche einer Flüssigkeit von einem festen Körper allseitig umgeben, so wird sie von allen Seiten durch einen konkaven oder






konvexen Teil umgrenzt. Sind dabei die Dimensionen der Oberfläche gering, so verschwindet der mittlere ebene Teil vollständig und man erhält einen konkaven oder konvexen Meniskus. Das letztere tritt ein, wenn sich die Flüssigkeit in einer genügend engen Röhre befindet. In Fig. 315 ist die Gestalt einer Flüssigkeitsoberfläche im Innern einer Röhre dargestellt, die von der Flüssigkeitsoberfläche im Innern einer Röhre dargestellt, die von der Flüssigkeitsoberfläche, R, R', R'', R'' die Richtungen der Normalen, d. h. der Resultanten der in den verschiedenen Punkten wirkenden Kräfte. Wird der Stoff, aus welchem die Röhre besteht, von der Flüssigkeitsnicht benetzt (Glas und Quecksilber), so wird die Flüssigkeitssäule oberhalb von einem konvexen Meniskus begrenzt.

Infolge der Änderung der Gestalt der Oberfläche ändert sich auch der Oberflächendruck P, wie es die Laplacesche Formel (S. 572) verlangt. An einer konkaven Oberfläche ist der Druck geringer, an einer konvexen Fläche größer als der auf einer ebenen

Fläche lastende Druck K. Hierauf bernhen die zahlreichen Erscheinungen der Kapillarität, welche weiter unten betrachtet werden sollen. An dieser Stelle möge noch ein interessanter Versuch Erwähnung finden, der ebenfalls auf der Änderung des Oberflächendruckes einer Flüssigkeit infolge der Änderung ihrer Oberflächenform bei Begrenzung durch einen festen Körper beruht. Dient als Boden eines kleinen Gefälses ein Drahtnetz mit Maschen, durch welche eine Nadel von mittlerer Größe hindurchgesteckt werden kann und man gießt in dasselbe Wasser hinein, so fliesst letzteres natürlich heraus, da der Metalldraht vom Wasser benetzt wird, das mithin leicht die Maschen durchdringt. Taucht man das Netz jedoch zuvor in flüssiges Paraffin und schüttelt letzteres derart ab, dass nur die Drähte von einer dünnen Paraffinschicht bedeckt bleiben, die Maschen aber nicht, so kann man das Gefäls, wenn man den Boden zuvor mit einem Papierblatt bedeckt hat, Nimmt man hierauf das Papierblatt vorsichtig mit Wasser füllen. heraus, so sieht man, dass das Wasser im Gefässe bleibt und die Maschen nicht durchdringt. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung darin, dass das Wasser den mit Paraffin überzogenen Draht nicht benetzt und daher an jeder Masche eine nach unten konvexe Oberfläche hat. Die Vergrößerung des Oberflächendruckes reicht hin. um die Wassersäule zu tragen.


§ 3. Widerstand und Bewegung von Tropfen in Röhren. Befindet sich in einer Röhre eine Reihe von Tropfen (Säulchen) irgend



einer Flüssigkeit, so ist ein sehr großer Druck erforderlich, um dieselben im Inneren der Röhre zu verschieben, einerlei, ob sie die Röhrenwandungen benetzen oder nicht. In Fig. 316 ist oben ein Flüssigkeitstropfen ab dargestellt, welcher die Röhre AB benetzt; vergrößert


man links den Druck, so verschiebt sich die Oberfläche a nach a', b nach b'. Dabei nimmt die Konkavität ersterer zu, diejenige der letzteren ab, infolgedessen der Oberflächendruck in b' größer als in b wird. Daher tritt also ein von rechts nach links wirkender Druck auf, welcher der äußeren Kraft entgegenwirkt. Benetzt der Tropfen ab die Röhrenwandungen nicht (vergl. Fig. 316 unten), so giebt ein von links wirkender Druck dem Tropfen die Gestalt a'b', wobei die stärkere Konvexität in b' wiederum einen von rechts nach links wirkenden Druck hervorruft.

Der Widerstand von Tropfen, welche die Gefälswandungen benetzen, nimmt noch stärker zu, wenn sich die sie enthaltende Röhre



wechselweise verjüngt und verbreitert, wie dies in Fig. 317 dargestellt ist, wobei die untere Zeichnung eine Vergrößerung der oberen giebt. Die Tropfen AB, CD bleiben in den verjüngten Teilen der Röhre hängen (aus der weiter unten durch Fig. 319 erläuterten Ursache). Ein Druck von M aus ruft eine starke Zunahme der Konkavität (a) auf der linken und Abnahme derselben (b) auf der rechten Seite hervor; infolgedessen tritt ein starker Überdruck in b von rechts nach links auf. Eine Röhre von der Gestalt ABC (Fig. 318) kann man leicht mit Wasser bis zur Höhe MM' füllen. Will man mittels komprimierter Luft das Wasser langsam aus dem Schenkel MN derart heraustreiben, dass in den verjüngten Stellen α , β u. s. w. Wassertropfen übrig bleiben, so ist ein großer Druck erforderlich, um das Niveau bis nach N zu bringen. Indessen füllt Wasser sogar unter geringem Drucke leicht die Röhre NM an, indem es einen Tropfen nach dem


anderen an sich heranzieht und gewissermaßen verschluckt. Man sieht hieraus, dass durch einen Kanal mit Unebenheiten, Luft und eine Flüssigkeit enthält, diese Flüssigkeit selbst leicht hindurchdringt, rend der Kanal für Luft undurchdringlich fast Ein Tropfen AB ist. (Fig. 319) bewegt sich im Inneren einer konisch verjüngten Röhre von



selbst nach dem engeren Teile hin, wenn er die Röhrenwandungen benetzt, da der geringeren Konkavität in A ein größerer Druck entspricht. Benetzt dagegen der Tropfen die Röhre nicht (Fig. 320), so

bewegt er sich von selbst nach dem weiteren Ende hin, denn auf der stärker konvexen Oberfläche B lastet ein größerer Druck.

§ 4. Kapillarität. Taucht man in ein weites Gefäss mit Flüssigkeit eine enge Röhre AB (Fig. 321), die von der Flüssigkeit benetzt wird, so steigt letztere in der Röhre empor; wird dagegen die Röhre nicht benetzt, so senkt sich das Flüssigkeitsniveau im Inneren der Röhre unter dasjenige im weiten Gefässe (Fig. 322). Um diese Niveau-



erniedrigung bequemer beobachten zu können, bedient man sich kommunizierender Röhren, wie etwa der in Fig. 323 abgebildeten. Die Erscheinung, welche hier zu Tage tritt, heißt Kapillarität.

Die elementare Erklärung dieser Erscheinung ist die folgende. Im weiten Gefäße kann man die Oberfläche der Flüssigkeit als eben ansehen und den Normaldruck gleich K nach der Laplaceschen Formel (S. 572) setzen. Auf einer konkaven Flüssigkeitsoberfläche wirkt der Druck

$$P = K - \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

wo R_1 und R_2 die positiven Krümmungsradien der Oberfläche sind. Somit erhält man einen Überschufs p des Außendruckes, welcher gleich

$$p = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

ist.


Durch diesen Druck muß sich die Flüssigkeit in der Röhre um eine solche Höhe h heben, daß der Druck der gehobenen Flüssigkeitssäule auf die Flächeneinheit der in gleicher Höhe mit der äußeren horizontalen Oberfläche liegenden Fläche gleich p wird. Die Größe p hängt indes nur von der Oberflächenspannung α und den Krūmmungsradien ab, welche wiederum ihrerseits vom Röhrendurchmesser an der Stelle, wo sich der Meniskus befindet, abhängen. Hieraus folgt, daß die Höhe h einer Flüssigkeitssäule, welche sich im Inneren einer Röhre halten kann, von den Dimensionen der unterhalb des

Meniskus gelegenen Teile der Röhre unabhängig ist. So steht z. B. die Flüssigkeit gleich hoch in AB und CD (Fig. 324), falls AE und CD gleichen Durchmesser haben. Allerdings steigt die Flüssigkeit in CD von selbst bis auf jene Höhe, während sie in AB zunächst durch Fortsaugen der Luft bis E gehoben werden muß. Die gleiche Höhe h würde man auch erhalten, wenn der untere Teil von CD enger als der obere wäre.

Benetztidie Flüssigkeit die Röhrenwandungen nicht, so bildet sich ein konvexer Meniskus mit dem Oberflächendruck

$$P = K + \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right),$$

wo R_1 und R_2 wiederum positive Krümmungsradien sind. Der Drucküberschufs p, dessen Wert durch Formel (4) gegeben ist, erniedrigt das Flüssigkeitsniveau im Inneren der Röhre um einen derartigen



Betrag h, dass der hydrostatische Druck der ausserhalb der Röhre befindlichen Flüssigkeit dem Drucküberschuss p auf die konvexe Oberfläche das Gleichgewicht hält. Auch in diesem Falle hängt die Niveauerniedrigung h nur von dem Röhrendurchmesser an der Stelle ab, an welcher sich der Meniskus bildet.

§ 5. Gesetz von Jurin. (1718). Mit diesem Namen bezeichnet man ein bereits vor Jurin im Jahre 1670 von Borelli ausgesprochenes Gesetz: Die Höhe h, um welche eine Flüssigkeit im Inneren einer Kapillarröhre ansteigt oder sich senkt,

ist dem Durchmesser d oder dem Radius r der Röhre indirekt proportional.

Die Größe h kann auf zwei Wegen berechnet werden.

Sei MMNN (Fig 325 a. v. S.) eine Röhre, deren innerer Radius gleich r ist; ADB stelle die Flüssigkeitsoberfläche dar, die man als Teil einer sphärischen Oberfläche mit dem Zentrum in C und dem Radius R = AC ansehen kann. Den Randwinkel bezeichnen wir mit $\Theta = \angle PAT = \angle CAF$; wir sahen, daß derselbe nur von der Art der Flüssigkeit und des festen Körpers abhängt, falls deren Oberflächen vollkommen rein sind. Weiter unten wird gezeigt werden, wie man, falls die Röhrenwandung von der Flüssigkeit benetzt wird $\Theta = 0$ machen kann. Setzt man in Formel (3) $R_1 = R_2 = R$, so kommt

$$P = K - \frac{2\alpha}{R} \cdot (5)$$

Auf jedes Element σ der Oberfläche ADB wirkt ein Normaldruck $P\sigma$, dessen vertikale Komponente offenbar gleich Ps ist, wenn s die Projektion des Elementes σ auf eine Horizontalebene bedeutet. Der gesamte vertikale Druck auf die Einheit der horizontalen Ebene PQ ist gleich $P=K-\frac{2\alpha}{R}$. Auf der äußeren horizontalen Oberfläche ist der Druck auf die Oberflächeneinheit gleich K, folglich muß der Druck der Flüssigkeitssäule auf die Flächeneinheit ihrer horizontalen Basis gleich $\frac{2\alpha}{R}$ sein. Der Druck der Säule ist gleich $h\delta$, wenn δ die Dichte der Flüssigkeit bedeutet; folglich ist $\frac{2\alpha}{R}=h\delta$. Es ist aber

$$R = \frac{r}{\cos \Theta}$$
, mithin

woraus sich

$$h = \frac{2\alpha}{\delta} \cdot \frac{\cos \Theta}{r} = \frac{4\alpha}{\delta} \cdot \frac{\cos \Theta}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

ergiebt, wo d=2r der Röhrendurchmesser ist. Wir wollen hierfür noch eine andere Ableitung geben. Auf die Längeneinheit der Kontur des Meniskus wirkt die Spannung α in der Richtung der Tangenten an die Flüssigkeitsoberfläche; die gesamte Spannung beträgt alsdann $2\pi\alpha r$ und die vertikale Komponente derselben $2\pi\alpha r\cos\Theta$. Stellen wir uns vor, diese Spannung trage eine Flüssigkeitssäule von der Höhe h, dem Querschnitt πr^2 und der Dichte δ ; dann ist

woraus sich wiederum Formel (7) ergiebt. Dieselbe Formel gilt auch für die Depression einer Flüssigkeit, welche die Röhrenwandungen

unbenetzt lässt und ist es leicht, beide Herleitungen für diesen Fall vorzunehmen.

Tritt vollständige Benetzung ein, so ist $\Theta = 0$, mithin

$$h = \frac{2\alpha}{\delta} \cdot \frac{1}{r} = \frac{4\alpha}{\delta} \cdot \frac{1}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Die Formel (7) bestätigt das Jurinsche Gesetz.

- § 6. Benennungen und Bezeichnungsweise der Konstanten. Leider haben sich bis jetzt weder allgemein übliche Bezeichnungen, noch auch, was besonders unbequem ist, allgemein übliche Benennungen jener Größen eingebürgert, mit denen man es in der Lehre von den Kapillaritäts- und verwandten Erscheinungen zu thun hat. Die Hauptrolle spielen hier namentlich zwei Größen.
- I. Die erste unserer beiden Größen ist die Größe α in der Laplaceschen Formel (12) auf S. 572; Laplace gelbst schreibt sie in der Form H:2. Es ist dies die Größe der Spannung, welche auf die Längeneinheit einer auf der Oberfläche vorhanden gedachten Linie wirkt. Man pflegt sie in Milligrammen pro Millimeter der Länge auszudrücken. Nicht selten bezeichnet man α als eine der beiden sogenannten "Kapillaritätskonstanten". Zur Vermeidung etwaiger Mißsverständnisse wollen wir indes die Größe α nur als Oberflächenspannung bezeichnen.

Somit setzen wir also

$$\left(\frac{H}{2}\right)_{\text{Laplace}} = \alpha = \text{,0berflächenspannung}^{\text{"}} \cdot \cdot (10)$$

Die Dimension von a ist nach (6) auf S. 564 gleich

$$[\alpha] = \left[\frac{\text{mgr}}{\text{mm}}\right] = \frac{ML}{T^2} : L = \frac{M}{T^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Die C.G.S.-Einheit der Spannung ist

$$1 \frac{\text{Dyne}}{\text{Centimeter}} = \frac{1,02 \text{ mgr}}{10 \text{ mm}} = 0,102 \frac{\text{mgr}}{\text{mm}},$$

also wird der Zahlenwert der Größe α in C.G.S.-Einheiten durch Multiplikation der gewöhnlich angegebenen Zahlenwerte (in $\frac{mgr}{mm}$ Einheiten) mit 9,81 erhalten.

II. Die zweite unserer Größen, welche man mit a^2 zu bezeichnen pflegt, ist gleich

$$a^2 = \frac{2 \alpha}{\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (12)$$

wo δ die Dichte der Flüssigkeit ist, also die Anzahl der Gramme, die ein Kubikcentimeter, oder der Milligramme, die ein Kubikmillimeter der

Flüssigkeit wiegt. Die Dimension der Größe & ist gleich

$$[\delta] = \left\lceil \frac{\text{Gewicht}}{\text{Volumen}} \right\rceil = \frac{ML}{T^2} : L^3 = \frac{M}{T^2 L^2} \cdot \cdot \cdot (13)$$

Hieraus ergiebt sich die Dimension der Größe a2, nämlich:

$$[a^2] = [\alpha] : [\delta] = \frac{M}{T^2} : \frac{M}{T^2 L^2} = L^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

Die Größe a^2 ist also von der Dimension L^2 ; man pflegt sie in Quadratmillimetern auszudrücken, nennt sie gewöhnlich die specifische Kohäsion und betrachtet sie als zweite Kapillaritätskonstante.

Wir wollen indes nur die Größe a² als Kapillaritätskonstante bezeichnen.

Es sei hier noch bemerkt, daß Gauß die Größe $\frac{1}{2}$ $a^2 = \frac{\alpha}{\delta} = \frac{H}{2\delta}$ mit α^2 bezeichnet.

Die Formeln (9) und (12) geben

$$a^2 = hr \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (15)$$

oder, wenn man annimmt, dass für r=1 der Wert $h=h_1$ erhalten wird

$$a^2 = h_1 \ldots \ldots \ldots (16)$$

Die Kapillaritätskonstante einer gegebenen Flüssigkeit ist numerisch gleich der Steighöhe dieser Flüssigkeit in einer Röhre, deren innerer Durchmesser gleich 1 mm ist und deren Wandungen von der Flüssigkeit vollkommen benetzt werden [$\Theta = 0$ in Formel (7)]. Nach Formel (15) muß das Produkt aus dem Röhrendurchmesser 2r in die Steighöhe h für eine gegebene Flüssigkeit konstant sein. Dies wird durch die Versuche von Gay-Lussac, wie aus folgenden Zahlen ersichtlich, vollkommen bestätigt.

Flüssigkeit	Röhren- durchmesser 2 <i>r</i>	Steighöhe A	2 r h
Wasser	$\begin{cases} 1,274 \text{ mm} \\ 1,903 \end{cases}$	23,739 mm 15,903 "	30,262 30,263
		9,398 "	12,164
Spiritus von der Di $\delta = 0.8196$	\ 1,903 ,	6,389 "	12,158

 \S 7. Kapillaritätserscheinungen in nichtcylindrischem Raume. I. Parallele Platten. Taucht man in eine Flüssigkeit zwei parallele Platten ein, deren Abstand d ist, so steigt oder senkt sich die Flüssigkeit um den Betrag h, den man leicht bestimmen kann. Die Flüssigkeit ist an ihrer Oberfläche von einer Cylinderfläche begrenzt, deren Axe den Platten parallel ist. Es mögen etzt MM und NN

(Fig. 325) zwei Platten sein, deren gegenseitiger Abstand PQ=d ist. Der Druck P auf die Einheit der Oberfläche ADB ist, wie immer, gleich $K-\alpha\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$; für den Cylinder ist jedoch $R_1=\infty$, $R_2=R=AC$, also $P=K-\frac{\alpha}{R}$. Analog dem früheren sehen wir, daß der Druck $h\delta$ der gehobenen Flüssigkeitsschicht hier gleich dem Überschusse des Druckes K auf die ebene Außenfläche über den Druck P ist, also

$$h\delta = \frac{\alpha}{R} = \frac{\alpha\cos\Theta}{r} = \frac{2\alpha\cos\Theta}{d};$$

hieraus folgt


$$h = \frac{2 \alpha \cos \Theta}{\delta d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Vergleicht man diese Formel mit (7), so sieht man, dass die Steighöhe einer Flüssigkeit zwischen parallelen Platten gleich der Hälfte ihrer Steighöhe in einer Röhre ist, deren Durchmesser dem Plattenabstande gleichkommt. Werden die Platten vollkommen benetzt, so ist [vergl. (12)]

$$h = \frac{2\alpha}{\delta d} = \frac{a^2}{d} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Die Steighöhe einer Flüssigkeit zwischen parallelen Platten ist dem Plattenabstande umgekehrt proportional.

so steigt die Flüssigkeit zwischen ihnen um so höher, je kleiner der Plattenabstand d ist, d. h. je näher sie der Kante des Flächenwinkels ist. Flüssigkeitsoberfläche ist von einer gewissen Kurve begrenzt, deren Gleichung sich leicht finden lässt. Wir wählen die Kante des Flächenwinkels als y-Achse, den Anfangspunkt O der Koordinaten an der Flüssigkeitsoberfläche und die x-Achse in der Richtung der Winkelhalbierenden des horizontalen Winkels \varphi. Der Punkt M hat dann die Koordinaten x und y; die Steighöhe y wird durch Formel (17) bestimmt, in welcher d den Plattenabstand an der Stelle bedeutet, welche von der



Kante Oy um die Strecke x entfernt ist. Führt man durch M eine horizontale Ebene, so erhält man im Durchschnitt ein gleich-

Chwolson, Physik. I.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$

schenkeliges Dreieck mit der Spitze auf der Kante Oy, der Grundlinie d, der Höhe x und dem Winkel φ an der Spitze. Offenbar ist $d = 2xtg \frac{\varphi}{2}$; setzt man diesen Ausdruck in (17) ein, und schreibt y anstatt h, so ist


$$y = \frac{\alpha \cos \Theta}{\delta x t g \frac{\varphi}{2}}$$

mithin

$$xy = \frac{\alpha\cos\Theta}{\delta tg \frac{\varphi}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

Auf der rechten Seite kommen nur Konstante vor, mithin hat die gesuchte Gleichung die Form xy = Const. Es ist dies die Gleichung einer Hyperbel. Wenn die Flüssigkeit die Platten vollständig benetzt, so ist in (19) $\cos \Theta = 1$ zu setzen.

§ 8. Scheinbare Anziehung und Abstofsung teilweise in Flüssigkeit tauchender Körper. Zwei schwimmende oder an Fäden hängende und teilweise in eine Flüssigkeit eintauchende Körper suchen sich zu nähern, wenn beide benetzt oder beide nicht benetzt werden;



sie suchen sich voneinander zu entfernen, wenn der eine von ihnen benetzt wird, der andere nicht. Diese Erscheinung erklärt sich leicht durch den hydrostatischen Druck. Sei ST (Fig. 327) die Flüssigkeitsoberfläche; AB und CD seien zwei von der Flüssigkeit vollkommen benetzte Platten, zwischen welchen die Flüssigkeit um die Höhe h bis nach ab gestiegen sei; der Luftdruck betrage H. Der Druck unter-

halb der ebenen Oberfläche ist dann gleich H+K, unter der konkaven Oberfläche ab dagegen gleich $H+K-\frac{\alpha}{R}$ (vergl. § 7). Zieht man nun die horizontale Ebene PQ unterhalb der Platten im Abstande z von der Oberfläche, so ist der Druck p auf die Einheit dieser Oberfläche überall der gleiche. Unterhalb der horizontalen Oberfläche ist dieser Druck gleich $H+K+\delta z$, wenn δ die Dichte der Flüssigkeit ist, unter ab dagegen gleich $H+K-\frac{\alpha}{R}+(z+h)\delta$. Mithin ist

$$p = H + K + \delta z = H + K - \frac{\alpha}{R} + (z + h) \delta,$$

woraus sich wie früher $\delta h = \frac{\alpha}{R}$ ergiebt. Bestimmen wir nun noch den Druck X auf die Platte AB im Punkte N, in der Höhe x über dem Flüssigkeitsspiegel ST. Der Druck p_x im Innern der Flüssigkeit ist an dieser Stelle gleich $p_x = p - (x + z) \delta = H + K - x \delta$, der gesuchte Druck dagegen ist $X = p_x - K$, da sich der Druck K auf die Platte nicht überträgt. Danach ist also

$$X = H - x\delta (20)$$


Dieser Druck ist geringer als der Außendruck H, daher sucht sich die Platte AB nach rechts zu bewegen; ebenso sucht sich die Platte CD nach links zu bewegen und die Platten ziehen daher einander scheinbar an. Ist l die Breite der Platte, so ist die ganze auf sie einwirkende Kraft F gleich

$$F = l \delta \int_0^h x \, dx = \frac{l \delta}{2} h^2 \dots \dots (21)$$


Werden die Platten EF und GH nicht benetzt, so wird offenbar in der Höhe x über der Oberfläche SF der Außendruck $X=H+\delta x$. Der Überschuß über den inneren Druck H ist auch hier gleich δx .


Wird endlich JK benetzt, LM dagegen nicht, so steigt die Flüssigkeit an der Außenseite von JK höher und senkt sich an der Außenseite von LM tiefer als an den Innenseiten. In diesem Falle befindet sich die Platte JK gewissermaßen in derselben Lage wie CD, sie bewegt sich nach links, während sich LM in der Lage wie EF befindet und nach rechts bewegt. Es tritt daher eine scheinbare Abstoßung von JK und LM auf.

Hierdurch erklärt es sich auch, weshalb Körper, die auf einer Flüssigkeit schwimmen und von ihr benetzt werden, sich an einer Stelle anhäufen, wie z. B. Schaumblasen, Blätter auf Teichen u. s. w. § 9. Aufsaugung von Flüssigkeiten durch poröse und durch pulverförmige Körper. Auf Kapillarität beruht eine sehr große Zahl verschiedenartiger Erscheinungen. Schwamm, Zucker, Löschpapier, Sand, Kreide, Holz, die Steine der Lithographen u. s. w. saugen mit bedeutender Kraft Flüssigkeiten auf. In Fig. 328 ist ein Apparat von Jamin dargestellt, der folgende Einrichtung hat. In das mit Wasser gefüllte Gefäls MM ist ein Stück Kreide AA gebracht, in welchem sich eine cylindrische Vertiefung befindet. Das heberartig









Vertiefung versenkt und oben mit Siegellack am Kreidestück befestigt. Wird nun Wasser von der Kreide angesaugt, so treibt es die in ihren Poren befindliche Luft in den kleinen Hohlraum O und in die Röhre hinein. Ist das Ende D zugeschmolzen, so kann man eine Kompression der Luft bis zu 3 Atm. und darüber hinaus beobachten. In Fig. 329 ist ein anderer Apparat von Jamin abgebildet. Die unglasierten Thongefälse A und B werden mittels des Trichters E mit ausgekochtem Wasser gefüllt; die Röhre FGH reicht in eine Schale mit Quecksilber hinein. Während nun das Wasser ununterbrochen durch die Gefälswandungen hindurchsickert und an der Außenseite derselben verdunstet, entsteht


oberhalb des Wassers ein luftverdünnter Raum und das Quecksilber steigt in der Röhre HG bis zu $600\,\mathrm{mm}$ und darüber empor.

Die Kapillaritätserscheinungen spielen im Leben der Pflanzen eine hervorragende Rolle.

In Fig. 330 ist ein ebenfalls von Jamin konstruierter interessanter Apparat dargestellt, welcher sowohl jene Rolle als auch die des Ver-

dunstens von Wasser an der Oberfläche der Blätter illustriert. D und C sind poröse, mit Gips gefüllte Gefäße, AB eine Säule aus Gips, umschlossen von einer Blechröhre. Die Oberfläche des Gefälses D entspricht der Blattoberfläche, an ihr verdunstet das aus dem hermetisch verschlossenen Gefälse E Die Röhre FGH aufsteigende Wasser. reicht mit ihrem unteren Ende in Quecksilber, die Röhre MN in Wasser hinein. Man kann sich nun überzeugen, wie das Verdunsten in D ein sehr bedeutendes Steigen des Quecksilbers in der Röhre HG und ein recht schnelles Ansaugen des Wassers aus N durch die Röhre NM bewirkt.

Jungk fand (1865), das beim Anfeuchten fein gepulverter Körper eine Wärmentwickelung stattfindet. Diese Erscheinung wurde von Langergren experimentell und theoretisch untersucht und durch eine Kompression des in das Pulver eindringenden Wassers bis zu einem Druck von mehr als 6000 Atm. erklärt.



§ 10. Methoden zur Bestimmung der Oberflächenspannung α und der Kapillaritätskonstanten $a^2=\frac{2\alpha}{\delta}$ (wo δ die Dichte der Flüssigkeit ist).

I. Methode der Kapillarröhren (Bestimmung von a^2). Wir hatten in Früherem auf S. 590 die Formel (8) abgeleitet, aus welcher hervorging, dass die Spannung $2\pi \alpha r \cos \Theta$ das Gewicht der Flüssigkeitssäule $\pi r^2 h \delta$ trägt. Nimmt man an, h sei die Höhe der Flüssigkeitssäule bis zum tiessten Punkte des Meniskus, so muß man noch das Gewicht des Meniskus selbst hinzufügen. Benetzt die Flüssigkeit die Gefässwandungen vollständig, so ist $\Theta = 0$ und das Volumen des Meniskus, welches von einer Halbkugelfläche begrenzt ist, ist gleich

dem Volumen eines Cylinders mit Höhe und Grundflächenradius r, vermindert um das Volumen einer Halbkugel, also gleich $\pi r^2 r - \frac{2}{3}\pi r$ $= \frac{1}{3}\pi r^3$. Daher muß man (für $\Theta = 0$) den Ausdruck (8) in folgender Form schreiben

$$2\pi r\alpha = \pi r^2 h\delta + \frac{1}{3}\pi r^3\delta + \pi r^2\delta \left(h + \frac{1}{3}r\right)$$
 (22)

Hieraus ergiebt sich

$$a^2 = \frac{2\alpha}{\delta} = r\left(h + \frac{1}{3}r\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Für weniger enge Röhren gab Poisson als zweiten Faktor den Ausdruck $h + \frac{1}{3}r - \frac{r^3}{3a^2}$ ($lg \ 4 - 1$) oder $h + \frac{1}{3}r - 0.1288 \frac{r^2}{h}$. Hagen und Desains führten anstatt $h + \frac{1}{3}r$ in Formel (23) den Faktor h + b ein, wo b den folgenden Wert hat

$$b=\frac{3 a^2 r}{3 a^2+r^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (24)$$

Milst man r und h und bringt nach einer der gegebenen Formeln die Korrektion an, so kann man die Kapillaritätskonstante a^2 finden und kennt man ferner die Dichte δ — auch die Spannung α erhalten. Die Größen r und h müssen in Millimetern ausgedrückt sein. Um Formel (23) anwenden zu können, hat man die Beobachtung derart anzustellen, daß der Randwinkel $\Theta = 0$ wird. Dies wird dadurch erreicht, daß man die innere Röhrenwandung zunächst mit einer Schicht der zu untersuchenden Flüssigkeit bedeckt, indem man sie bis über die Höhe h hinaus ansaugt und sie sich dann selbst überläßet; sie senkt sich dann bis zur Höhe h hinab, es tritt vollständige Benetzung ein und der Randwinkel verschwindet.

Nach obiger Methode sind Bestimmungen vorgenommen worden von Gay-Lussac, Desains, Simon de Metz, Quet, Mendelejew, De Heen, Quincke, Volkmann, Frankenheim u. s. N. Piltschikow hat obige Methode in der Weise abgeändert, daß er den Höhenunterschied in Röhren von verschiedenem Durchmesser beobachtete. Den Einfluß des Stoffes, aus welchem die Röhren bestehen und ihres Radius r auf die Versuchsergebnisse haben Quincke (1897) und Volkmann (1898) untersucht; letzterer findet, daß diese Größen keinen Einfluß ausüben.

Es möge hier eine Zusammenstellung der Werte von α^2 und α für einige Stoffe folgen:

Stoff				$a^2 = \frac{2}{3}$	$\frac{2\alpha}{\delta}$ $\alpha =$	$=\frac{\delta a^2}{2}$
Quecksilber .				7,0 qm:	m 47,0	mg/mm
Wasser (00).				15,40 "	7,70	, ,
Alkohol (0°)				6,06 "	2,58	,,
Äther (0^0) .				5,43 "	1,97	. 77
Benzol (15°)				6,82 "	2,88	,,,
Chloroform (12	2,59)		3,80 "	2,81	n
Terpentin .				"	3,03	, ,
Schwefelkohlen	sto	ff		— "	3,27	, ,,
Olivenöl				7,16 "	3,27	77

So beträgt z. B. die Spannung des Wassers 7,70 mg pro Millimeter der Länge. Die von den verschiedenen Beobachtern gefundenen Zahlen differieren untereinander im allgemeinen recht bedeutend. Von großer Bedeutung ist die Reinheit der Flüssigkeitsoberfläche; die Spannung α des Wassers steigt fast auf das Doppelte, wenn man seine Oberfläche künstlich reinigt. Verschaffelt hat nach dieser Methode die kapillaren Eigenschaften von flüssigem CO_2 und $\mathrm{N}_2\mathrm{O}$ untersucht.

Eine Abänderung der Methode der Kapillarröhren stellt die Methode von Jäger (1891) dar, die sich übrigens nur wenig von derjenigen von Simon de Metz (1831) unterscheidet. Zwei Röhren von verschiedener Weite sind mit ihren Enden in einer Flüssigkeit bis zu verschiedenen Tiefen versenkt, ihre oberen Enden sind miteinander und mit einem Raume verbunden, in welchem sich schwach verdichtete Luft befindet. Hierauf stellt man die Röhren derart ein, dass die Luftbläschen gleichzeitig aus den unteren Röhrenenden entweichen; zu diesem Zwecke muß die weitere Röhre bis zu einer etwas größeren Tiefe reichen als die engere.

Jäger giebt die Formel

$$\alpha = c \frac{h\delta}{1 + \beta\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (24,a)$$

an, wo h der Vertikalabstand der unteren Röhrenenden, δ die Dichte der Flüssigkeit und β und c Konstanten sind, von denen β für jede Röhre ein- für allemal bestimmt ist. Formel (24,a) liefert nur relative Werte der Größe α . A. Brjuchanow hat die Jägersche Methode derart abgeändert, daß man nach ihr die absoluten Werte von α finden kann.

II. Methode der parallelen Platten (zur Bestimmung von a²). Wir hatten Formel (17) auf S. 593 unter der Voraussetzung abgeleitet, daß h die Höhe der Flüssigkeitsschicht zwischen den um d voneinander abstehenden Platten sei. Wir erhalten hier die Korrektion für

h, wenn wir zum Gewichte $dh\delta$ der Flüssigkeitssäule mit der Einheit

der Breite noch das Gewicht des cylindrischen Meniskus hinzufügen; letzteres ist gleich dem Gewichte $d \cdot \frac{1}{2} d \delta$ des Prismas, vermindert um das Gewicht $\frac{1}{2} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \delta$ des Halbcylinders. Das Gewicht der gehobenen Masse ist folglich gleich $d \delta \left(h + \frac{1}{2} d - \frac{\pi}{8} d\right)$. Offenbar ergiebt Formel (18) den Wert (es ist $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} = 0,107$)

$$a^2 = \frac{2\alpha}{\delta} = d(h + 0.107 d)$$
 . . . (25)

Nach dieser Formel ist die Größe a^2 von vielen Physikern bestimmt worden.

III. Methode von Wilhelmy (zur Bestimmung von α). Läst man eine vertikale Platte teilweise in eine Flüssigkeit eintauchen, so hebt sich an derselben entlang eine gewisse Flüssigkeitsmenge. Das Gewicht derselben, welches auf die Längeneinheit der Umgrenzung kommt, ist gleich $\alpha\cos\Theta$, d. h. gleich der vertikalen Komponente der Spannung. Bezeichnet man mit l die Breite, mit d die Dicke der Platte, so ist $2(l+d)\alpha\cos\Theta$ das Gewicht der gehobenen Flüssigkeitsmenge, so dass der scheinbare Gewichtsverlust der Platte

$$p = l dh \delta - 2(l + d) \alpha \cos \Theta. \quad . \quad . \quad . \quad (26)$$

beträgt, wo h die Tiefe bedeutet, bis zu welcher die Platte eingetaucht ist.

Richtet man es derart ein, dass $\Theta = 0$ wird, so kann obige Formel zur Bestimmung der Größe α dienen.

Wilhelmy glaubte, dass aus seinen Versuchen ein besonderer Verdichtungs-Koefficient der Flüssigkeit an der Oberfläche des festen Körpers gefunden werden könne; doch haben spätere Versuche von Röntgen und Schleiermacher die Existenz einer derartigen Verdichtung nicht bestätigt.

IV. Methode der abreißenden Platte (zur Bestimmung von α und a^2). Eine horizontale Platte, deren Oberfläche gleich S, deren Umfang gleich s ist, wird zur Berührung mit der Flüssigkeitsoberfläche gebracht, während sie an einem Ende eines Wagebalkens hängt. Man bestimmt nun dasjenige Gewicht P, welches dazu erforderlich ist, um die Platte von der Flüssigkeitsoberfläche loszureißen. Vergrößert man die Belastung der Wage ganz allmählich, so sieht man, wie sich die Flüssigkeit zugleich mit der Platte bis zu einer gewissen Höhe s hebt, die für den Moment des Losreißens, d. h. für den Augenblick, wo sie ihren größen Wert erreicht, mit h bezeichnet werden möge.

Es sei Θ der Winkel zwischen der Tangentialebene an die Flüssigkeitsoberfläche dort, wo sie den Plattenrand berührt und einer vertikalen
durch den Plattenrand gehenden Ebene (oder einer vertikalen Tangente an denselben); das Gewicht der gehobenen Flüssigkeitsmenge
ist gleich $Sz\delta$, die vertikale Komponente der Spannung ist gleich $s\alpha\cos\Theta$ und die Belastung p ist daher gleich

$$p = S z \delta + s \alpha \cos \Theta$$
 (27)

Im Moment des Losreissens ist $\Theta = 0$, p = P und z = h, so dass $P = S\delta h + s\alpha$ ist.

Nach der Theorie von Laplace, s. u. (33), ist die Höhe

$$h=a=\sqrt{a^2}=\sqrt{rac{2 \, lpha}{\delta}},$$

folglich ist

$$P = S \sqrt{2 \alpha \delta} + s \alpha = S \delta a + \frac{s \delta a^2}{2} \cdot \cdot \cdot (28)$$

Hat man P bestimmt, so kann man a^2 oder α durch Rechnung finden.

V. Methode der Tropfenwägung (zur Bestimmung von α). Wenn eine Flüssigkeit aus einer engen vertikalen Röhre langsam herausfließet, so bilden sich Tropfen, die, nachdem sie ein gewisses Gewicht p erlangt haben, herabfallen. Vor dem Niederfallen nehmen die Tropfen die in Fig. 331 dargestellte Form an; dieselbe wird durch die Spannung längs dem Umfange des etwas kontrahierten Teiles aufrecht erhalten. Bezeichnet man den Radius des horizontalen Querschnittes an der Kontraktionsstelle mit r, so ist

$$p = 2 \pi r \alpha \ldots \ldots (29)$$

Bestimmt man nun p und r, so findet man auch α ; p wird durch Wägung einer bestimmten Anzahl von Tropfen gefunden. Schwieriger ist die Bestimmung des Radius r, welcher etwas kleiner als der innere Radius der Röhre ist. Man kann die Tropfen auch erhalten, indem man die Flüssigkeit an einem Stäbchen herabrinnen läßst. Guye und Perrot haben diese Methode kritisch untersucht (1901).

Duclaux hat ein Alkoholometer in der Gestalt einer Pipette konstruiert, dessen inneres Volumen gleich 5 ccm war und aus dessen unterer Öffnung die Flüssigkeit abtropfte. Die Zahl der Tropfen, die man bei Entleerung der Pipette erhielt, gab nach einer zugehörigen Tabelle den Prozentgehalt des reinen Alkohols an; so gab z. B. reines Wasser 100 Tropfen, 10 prozentiger Spiritus 145 Tropfen, 90 prozentiger Spiritus 259 Tropfen. Quincke hat die Methode der Tropfenwägung zur Bestimmung der Oberflächenspannung α von geschmolzenen Metallen und anderen Körpern verwandt, indem er die Enden von Stäbchen

oder Drähten glühend machte und das Gewicht der sich bildenden und niederfallenden Tropfen bestimmte. So fand er z. B. für Ag den Wert Bei Bestimmung von $a^2 = \frac{2 \alpha}{\delta}$ (wo δ die Dichte des $\alpha = 42,75.$

flüssigen Körpers bedeutet) fand er, dass die Körper in Gruppen zerfallen, in denen a² ein bestimmtes Vielfaches von 4,3 ist:

$$a^3$$
 ist nahezu gleich 4,3 für Se, Br, S, P, Na Br, K Br, Ag Br, K J.

 a^3 , , , 4,3 × 2 = 86 für Hg, Pb, Ag, Bi, Sb, Na NO₃, KNO₃, Na Cl, Ag Cl, Ca Cl₂, Wachs, Paraffin, Zucker u. a.

 a^2 , , , 4,3 × 3 = 12,9 , Au.


 a^3 , , , 4,3 × 4 = 17,2 , Pt, Cd, Sn, Na₂ CO₃, K₂ CO₃, K₂ SO₄, H₂O, Glas u. a.

 a^2 , , , 4,3 × 6 = 25,8 , Pd, Zn, Fe.

 a^2 , , , 4,3 × 12 = 51,6 , Na.

 a^2 , , , 4,3 × 20 = 86 , K.

VI. Methode der Größenbestimmung von Tropfen und Bläschen. Auf einer horizontalen Fläche MN (Fig. 332) befinde sich



ein Tropfen AOB von solcher Grösse, dass man unweit seines konvexen Randes die Krümmung seiner horizontalen Querschnitte vernachlässigen kann. Wählen wir zum Anfangspunkte der Koordinaten den höchsten Punkt O des Tropfens, die x-Achse verlaufe horizontal, die y-Achse vertikal; ein beliebiger Punkt D auf dem Meridiane des Tropfens hat dann die Koordinaten x und y. Der Druck im Punkte () ist gleich K + H, wo H den Aussendruck, K den Normaldruck nach der Laplaceschen Formel bedeutet. Ist & die Dichte der Flüssigkeit, so beträgt der im Inneren des Tropfens auf den Punkt D übertragene Druck $K + H + y\delta$; derselbe muss dem in D herrschenden Drucke das Gleichgewicht halten, welcher nach der Laplaceschen Formel gleich $H + K + \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$ ist. Nach der Voraussetzung ist aber der Krümmungsradius des horizontalen Querschnittes im Punkte D unendlich groß, somit ist $R_1 = \infty$, R_2 dagegen ist gleich dem Krümmungsradius R des Meridians OCB im Punkte D. Aus der Gleichheit der auf den Punkt D wirkenden Drucke folgt

$$K + H + y\delta = K + H + \frac{\alpha}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot (30)$$

oder

$$y = \frac{\alpha}{\delta} \frac{1}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (31)$$

Für die Krümmung $\frac{1}{R}$ gilt der Ausdruck

$$\frac{1}{R} = \frac{d^2y}{dx^2} : \left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{\frac{3}{2}}.$$

Setzt man diesen Ausdruck in Formel (31) ein, so erhält man nach Multiplikation mit $dy = \frac{dy}{dx} dx$

$$ydy = \frac{\alpha}{\delta} \frac{\frac{d^2y}{dx^2} \frac{dy}{dx} dx}{\left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{\frac{3}{2}}} = -\frac{\alpha}{\delta} d\left\{\frac{1}{\left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}}}\right\}.$$

Zieht man durch D die Tangente DE und setzt $\angle DEx = \varphi$, so ist $tg \varphi = \frac{dy}{dx}$, folglich $y dy = -\frac{a}{\delta} d\cos \varphi$. Man hat hier das (—) Zeichen zu nehmen, da für $\varphi < \frac{\pi}{2}$ der Ausdruck $d\cos \varphi < 0$ wird.

Durch Integration erhält man

$$\int_{0}^{y} y \, dy = -\frac{\alpha}{\delta} \int_{0}^{\varphi} d\cos \varphi$$

oder

$$y^{2} = \frac{2 \alpha}{\delta} (1 - \cos \varphi)$$

$$y = \sqrt{\frac{2 \alpha}{\delta}} \sqrt{1 - \cos \varphi}$$

$$y = \sqrt{a^{2}} \sqrt{1 - \cos \varphi}$$

$$(32)$$

Für den Punkt C, in welchem die Vertikalebene den Rand des Tropfens berührt, ist $\varphi = 90^{\circ}$, daher erhält man für die Ordinate $CF = y_0$ dieses Punktes den Ausdruck

$$y_0 = \sqrt{\frac{2\alpha}{\delta}} = \sqrt{a^2} = a \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (33)$$

Obiges Resultat lässt sich leicht verallgemeinern: der Vertikalabstand zweier Elemente einer Flüssigkeitsobersläche, von denen das eine horizontal, das andere vertikal ist, ist gleich der Quadratwurzel aus der Kapillaritätskonstante der Flüssigkeit. Hieraus erklärt sich auch, weshalb bei Ableitung der Formel (28) h = a gesetzt wurde. Formel (33) ergiebt


$$\begin{array}{l} a = y_0 \\ \alpha = \frac{\delta y_0^2}{2} \end{array} \} \cdot (34)$$

Siedentopf hat nach obiger Methode den Wert von a^2 für geschmolzene Metalle (Cd, Sn, Pb, Hg, Bi) und Legierungen bestimmt. Für die Legierungen aus Zinn und Wismut konnte a^2 nach der Mischungsregel berechnet werden, wenn die Werte a_1^2 und a_2^2 für geschmolzenes Sn und Bi bekannt waren. Ähnliche Untersuchungen hat Herzfeld für geschmolzenes Ni, Co und Fe ausgeführt, ferner Lohnstein, Heydweiller, Gnadenwitz (1899), Stökle (Hg, 1898), G. Meyer (Hg, 1898) u. a.

Fig. 332 gilt für den Fall, dass der Flüssigkeitstropfen die Oberfläche MN des festen Körpers nicht benetzt; man sieht aber leicht ein, dass Formel (34) sich auch auf eine unterhalb der Platte MN (Fig. 333) im Inneren einer Flüssigkeit vorhandene Luftblase beziehen muß.


Um die Entfernung $CF = y_0$ zu messen, bringt Lippmann nach L einen leuchtenden Punkt und stellt das Fernrohr des Kathetometers auf die helle Fokallinie ein, die bei C wie in einem Konvexspiegel erscheint. Begeht man bei Einstellung von L einen Fehler von

Fig. 333.



1 mm in vertikaler Richtung, so verschiebt sich hierdurch die Fokallinie nur um 0,001 mm. Quincke hat nach obiger Methode unter Benutzung liegender Tropfen resp. schwimmender Luftblasen zahlreiche Bestimmungen von α ausgeführt. N. Kasterin benutzte kleine Tropfen und leitete für dieselben eine genauere Theorie ab, als sie der im Vorhergehenden gegebenen Methode von Quincke zu Grunde liegt.

VII. Messung von α für Flüssigkeiten im Lamellenzustande. Von den verschiedenen Methoden sei hier nur auf diejenige verwiesen, welcher die Formel (19) auf S. 577 zu Grunde liegt. Um α zu finden hat man hiernach den Radius und den inneren Druck einer Blase (z. B. einer Seifenblase) zu messen.



605

VIII. Messung der Spannung $\alpha_{1,2}$ an der Grenze zweier Medien. Die Methode VI kann unmiltelbar auch hier angewandt werden. Nehmen wir an, es befinde sich oberhalb des Tropfens AOB (Fig. 332) eine andere Flüssigkeit oder Fig. 333 stelle statt einer Luftblase einen Flüssigkeitstropfen dar, der in einer anderen Flüssigkeit schwimme. In diesem Falle erhält man statt (30) die Formel

$$K + H + y (\delta_1 - \delta_2) = K + H + \frac{\alpha_{1,2}}{R} \cdot \cdot (35)$$

wo δ_1 und δ_2 die Dichten zweier Flüssigkeiten und $\delta_1 > \delta_2$ ist. Offenbar giebt dann (35) anstatt der Formel (34) die Relation

$$\alpha_{1,2} = \frac{y_0^2}{2} (\delta_1 - \delta_2) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (36)$$

Nach dieser Methode hat Quincke die Größe $\alpha_{1,2}$ für verschiedene Kombinationen aus je zwei Flüssigkeiten bestimmt. Es mögen hier einige der Resultate folgen, die er für die Spannung $\alpha_{1,2}$ erhalten:

	α_1	α_2	$\alpha_{1,2}$
Quecksilber-Wasser	. 55,0	03 8,25	42,58
Quecksilber—Alkohol	. 55,0	2,60	40,71
Quecksilber—Chloroform	. 55,0	3,12	40,71
Quecksilber—CS ₂	. 55,0	3,27	37,97
Quecksilber—Olivenöl	. 55,0	3,76	34,19
Wasser $-CS_2$. 8,	25 3 ,2 7	4,26
Wasser-Chloroform	. 8,	25 3,12	3,01
Wasser—Olivenöl	. 8,	25 3,76	2,09

Frl. A. Pockels hat $\alpha_{1,2}$ mit Hülfe der Relation $\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_{1,3}$ [vergl. (24, a) S. 581] bestimmt, indem sie α_1 und α_2 gesondert ermittelte.

Die Größe $\alpha_{1,2}$ nimmt bisweilen, nachdem man die Flüssigkeiten miteinander in Berührung gebracht hat, schnell ab; dies erklärt sich dadurch, daß eine Schicht entsteht, welche ein Gemisch beider Flüssigkeiten darstellt.

IX. Messung des Randwinkels Θ . Der Randwinkel Θ kann unmittelbar bestimmt werden analog der Messung von Flächenwinkeln an Krystallen (S. 322), d. h. durch Beobachtung der Reflexion eines Lichtstrahles am Rande einer Flüssigkeitsmenge. Winkel Θ kann auch aus den Beobachtungen der Meniskushöhe h oder der Höhe H eines großen ebenen Tropfens berechnet werden.

Stellt KD in Fig. 332 eine vertikale Wandung dar, so ist KD = h und $\Theta = 180^{\circ} - \angle EDK = 180^{\circ} - (90^{\circ} - \varphi) = 90^{\circ} + \varphi$, also $\varphi = \Theta - 90^{\circ}$; aus Formel (32) ergiebt sich dann

$$h = a \sqrt{1 - \sin \Theta} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (37)$$

Für Punkt B ist
$$y = H$$
 und $\varphi = 0$, folglich

$$H = a \sqrt{1 - \cos \Theta} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (38)$$

Die Formeln (37) und (38) liefern a^2 und Θ ; für Quecksilber findet man $\Theta = 138^{\circ}$.

X. Methode der kleinen Wellen. Eine Glasplatte ist an einer der Zinken einer tönenden Stimmgabel befestigt und ruft auf der Oberfläche einer in einer flachen Schale befindlichen Flüssigkeit eine kontinuierliche Reihe von Wellen hervor, welche sich in konzentrischen Kreisen anordnen. Kennt man die Schwingungszahl N der Stimmgabel, so hat man nur die Wellenlänge λ zu messen (nach der stroboskopischen Methode, wobei die Wellen unbeweglich scheinen). Im neunten Kapitel dieses Abschnittes werden wir die Formel

$$\alpha = \frac{N^2 \lambda^{\gamma} \delta}{2 \pi q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (38, \mathbf{a})$$

herleiten (δ ist hier die Gewichtsdichte der Flüssigkeit), welche für kleine λ den Zusammenhang zwischen N und α liefert und auf diese Weise α finden läßt. Die vorliegende Methode ist insbesondere von Dorsey (1897) und Grunmach (1890) angewandt worden. Letzterer benutzte sie zur Bestimmung von α für verflüssigte Gase und für geschmolzene Metalle. Von den ersteren untersuchte er verflüssigte SO_2 , NH_3 , Cl und die Pictetsche Flüssigkeit (Mischung von CO_2 und SO_2).

Außer den im vorhergehenden aufgezählten Methoden zur Bestimmung der Größen α und a^2 existieren noch manche andere, so z.B. die interessante Methode von Sentis für Quecksilber, auf welchem dieser Forscher ein Prisma aus Eisen schwimmen ließ. Aus der Größe der Vertiefung, welche das Prisma hervorrief, konnte er die Größen α und a^2 berechnen. A. M. Mayer (1897) brachte reine Metallringe, welche ein kleines Schälchen tragen, auf Wasser, streute Sand auf das Schälchen und bestimmte das Gesamtgewicht von Ring und Schälchen, bei welchem der Ring ins Wasser einzutauchen begann.

§ 11. Weitere Messungsergebnisse für α und a^2 . Einfluß der Temperatur. Wir hatten bereits einige Zahlenwerte für α und a^2 angeführt, wir wollen nunmehr auf einige Folgerungen verweisen, die sich aus diesen Zahlen ergeben und auch noch einige weitere Resultate anführen.

Die Zusammenstellung auf S. 599 zeigt, dass die Spannung des Chloroforms größer als diejenige des Äthers, aber kleiner als diejenige des Wassers ist. Die Dichte des Chloroforms ist 1,52, diejenige des Äthers 0,74. Gießet man in eine Schenkelröhre (Fig. 334) Chloroform AB und auf dasselbe Wasser BC und Äther AD, so entsteht in B ein konvexer, in A ein konkaver Meniskus.

Quincke hat (1877) die Werte von α und a^3 für Lösungen von Salzen und Säuren im Wasser und Alkohol bestimmt. Es zeigte sich dabei, dass die Spannung α nahezu proportional der Zahl y der Äquivalente des Salzes wächst, welche in 100 Äquivalenten Wasser gelöst sind. So ist z. B. für Na Cl-Lösung


$$\alpha = 7.36 + 0.157 y.$$

Die kapillaren Eigenschaften der Lösungen haben ferner untersucht Sentis, Kasankin, Klupathy, C. Forch (1899) u. a. Forch

fand, dass das Gesetz, nach welchem die Spannung proportional der Menge der gelösten Substanz wächst, sich für Lösungen von NaCl, Na₂SO₄, NaNO₃, Phosphorsäure und Zucker bestätigt.

Durch Zunahme der Spannung erklärt sich auch das Kriechen des Salzes längs den Gefäßswandungen: die Lösung, welche an den Gefäßswandungen emporgestiegen ist, verdunstet, wird konzentrierter, erhält eine stärkere Spannung und zieht daher frische Lösung empor u. s. w.

Mit Zunahme der Temperatur nehmen α und a² ab. Es mögen hier einige von Brunner, Wolf u. a. gefundene Werte folgen:



t ^o	Wasser		Alkol	hol	Äther	
	a² qmm	$\alpha \frac{mg}{mm}$	$a^2 \mathrm{qmm}$	$\alpha \frac{mg}{mm}$	$a^2 \operatorname{qmm}$	$\alpha \frac{mg}{mm}$
00	15,39	7,69	6,062	2,585	5, 434	1,971
200	14,83	7,40	5,776	2,409	4,916	1,737
35^{0}	14,41	7,16	5,562	2,277	4,526	1,562
60°	13,71	6,84	5,204	2,057		
75°	13,29	6,55	14,948	1,898		
900	12,86	6,25	(780)			
100°	12.58	6.04	•			

Neuere Untersuchungen von Volkmann (1895) haben für Wasser ergeben:

$$t = 0^{\circ}$$
 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° $a^{2} = 15,387$ 15,266 15,109 14,969 14,833 14,694 14,552 14,41 14,29 $\alpha = 7,693$ 7,633 7,552 7,478 7,403 7,325 7,245 7,16 7,09

Ferner fand derselbe noch folgende Werte:

	Benzol	Anilin	Toluol
$t = 12,5^{\circ}$	6,864	8,87	6,813
$t = 17.5^{\circ}$	6,739	8,78	6,719

Monti fand (1897), dass α für Wasser beständig abnimmt, wenn die Temperatur von 0 bis 30° wächst. Zwischen 4° und 0° tritt keine besondere Erscheinung auf.

N. Kasterin hat die Oberflächenspannung des Äthers bei hohen Temperaturen untersucht und auch überhaupt die Abhängigkeit der Kohäsion von Flüssigkeiten von der Temperatur studiert. Er fand unter anderem, das bei Temperaturzunahme die Kohäsion einer Flüssigkeit schneller abnimmt als das Quadrat der Dichte.

Für viele Flüssigkeiten werden α und α^2 durch lineare Funktionen der Temperatur dargestellt

$$\alpha = \alpha_0 (1 - \beta t) \dots (39)$$

$$a^2 = a_0^2 (1 - \gamma t) \dots (40)$$

B. Weinberg findet für Wasser $\beta = 0,002254$, $\gamma = 0,001975$, wenn t zwischen 0 und 70° schwankt. Hall findet für Wasser

$$\alpha = 7,700 (1 - 0,00185t) \dots (41)$$

Knipp (1900) hat die Oberflächenspannung des Wassers für Temperaturen t über 100° bestimmt und folgende relativen Werte für α erhalten (C ist ein Proportionalitätsfaktor):

$$t = 0^{\circ} 100^{\circ} 200^{\circ} 300^{\circ} 350^{\circ} 357,5^{\circ}$$
 $C\alpha = 44,2 31,6 19,3 7,2 3,4 1$

Bei der kritischen Temperatur wird $\alpha = 0$ (s. Band III).

Humphreys und Mohler (1894) bestimmten α für unterkühltes Wasser (bis — 8,3°) und fanden das Gesetz der linearen Abhängigkeit, d.h. des konstanten Temperaturkoeffizienten vollkommen bestätigt. Dasselbe fand Hock (1900) für eine Reihe anderer Flüssigkeiten.

Für Äther ist nach Brunner

$$a^2 = 5.35 (1 - 0.005 25 t) (41, a)$$

Mit Zunahme der Temperatur nähert sich a² der Null und bei einer gewissen Temperatur, die durch die Gleichung

$$t_1 = \frac{1}{\gamma} \cdot (42)$$

gegeben wird, erhält man $a^2 = 0$; die Flüssigkeit steigt bei dieser Temperatur in der Kapillarröhre nicht empor und die für den flüssigen Aggregatzustand charakteristische Kohäsion ihrer Teilchen verschwindet; die Flüssigkeit hört auf, sich von einem Gase zu unterscheiden. Auf S. 427 nannten wir diese Temperatur die kritische und in der That geben Formel (41, a) und (42) für Äther den Wert $t_1 = 191^\circ$, was mit den unmittelbaren Bestimmungen der kritischen Temperatur des Äthers (193°) in guter Übereinstimmung steht. Für Wasser erhält man $t_1 = 332^\circ$ (anstatt 365°) u. s. w.

Verschaffelt hat die kapillaren Eigenschaften von flüssigem CO2 und N2O untersucht. Für flüssige Kohlensäure fand er als Steighöhe h in einer der Röhren

$$h = 26,04 - 0.825 t$$

woraus h = 0 für $t = 31.5^{\circ}$ wird.

Für die Kapillaritätskonstante der flüssigen CO2 und N2O fand er

$$a^2 = A\left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^B \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (43)$$

wo T_c die absolute kritische Temperatur der Flüssigkeit, A und B für beide Gase gleiche Zahlen sind, und zwar ist B = 1,31. Das Verhältnis T: Tc stellt die sogenannte reduzierte Temperatur dar, mit deren Bedeutung wir uns im III. Bande bekannt machen werden.

Die Elektrisierung hat, wie wir im IV. Bande sehen werden, einen großen Einfluss auf die Oberflächenspannung.

Nach einem Zusammenhange zwischen der Größe a und der chemischen Zusammensetzung haben Mendelejew, Wilhelmy, Schiff, Eötvös, Ramsay und Shields u. a. gesucht.

Eötvös war der erste, der den Begriff der molekularen Oberflächenenergie einführte. Ist M das Molekulargewicht einer Flüssigkeit, v das specifische Volumen, so ist, wie wir sahen, Mv das Molekularvolumen. Die Größe

$$(Mv)^{\frac{2}{3}}$$

kann als Molekularoberfläche aufgefaßt werden. Die Größe $\alpha \left(Mv \right)^{3}$

$$\alpha (Mv)^{\frac{1}{2}}$$

ist dann die molekulare Oberflächenenergie. Eötvös und besonders Ramsay und Shields haben nun gezeigt, dass folgende Gleichung gilt:


Hier ist v die Differenz zwischen der kritischen und der beobachteten Temperatur, d und k sind konstante Größen und zwar ist d stets nahe gleich 6 (manchmal auch größer). Die Konstante k sollte nun nach Ramsay und Shields für alle Flüssigkeiten ungefähr den gleichen Wert haben und zwar sollte im Mittel k = 2,12 sein. Wird dieser Wert als gegeben angenommen, so kann aus den bei verschiedenen Temperaturen beobachteten Werten von a das Molekulargewicht der Substanz berechnet und auf diese Weise die Existenz einer Polymerisation entdeckt werden. Versuche von Dutoit und Friederich (1900) zeigten, dass k für verschiedene Flüssigkeiten Werte besitzt, die zwischen 1,53 und 2,63 schwanken. Für eine gegebene Flüssigkeit ist aber k thatsächlich konstant, falls dieselbe in dem Versuchsintervall ihr Molekulargewicht nicht ändert.

§ 12. Größe des Radius ϱ der Molekularwirkungssphäre und Dicke der Übergangsschicht. Betrachten wir zuerst einige Versuche, die Größe ϱ zu bestimmen.

Auf S. 578 war bereits erwähnt worden, dass Plateau aus Beobachtungen über die Dicke von Seisenblasen aus glycerinhaltigem Seisenwasser den Schlus zog, dass ϱ nicht mehr als 56 $\mu\mu$ oder 0,056 μ . was etwa 0,1 der Wellenlänge des gelben Lichts entspricht, betragen kann. Die Beobachtungen von Drude geben für ϱ nicht mehr als 9 $\mu\mu$, die Beobachtungen von Reinold und Rücker sogar nicht mehr als 6 $\mu\mu$, wobei freilich vorausgesetzt ist, dass die Dicke des flüssigen Häutchens nicht kleiner als 2 ϱ sein könne.

Quincke hat Q nach folgender Methode bestimmt: er bedeckte eine Glasplatte AB (Fig. 335) mit einer keilförmigen Silberschicht CD.

Fig. 335.



versenkte dieselbe bis zu verschiedenen Tiefen ins Wasser und maß den Randwinkel O. In Mam reinen Glase wurde ein Wert O, für diesen Winkel erhalten, in N, wo die Silberschicht schon eine genügende Dicke besals, ein anderer Wert Θ_2 . Wenn man von C weiter nach unten ging, wuchs der Randwinkel allmählich von Θ_1 bis auf Θ_2 und nahm Zwischenwerte an, was darauf hinweist, dass die Glasmasse durch die Silberschicht hindurch ihre Wirkung außerte. Quincke mass die Dicke der Silberschicht an der Stelle, an welcher der Randwinkel den konstanten Wert @ annahm; diese Dicke muss dem gesuchten o gleich sein. An Stelle von Wasser wurde auch Quecksilber genommen, wobei das Silber durch Kollodium, Ag J oder Ag, S ersetzt wurde. Quincke findet für o etwa 0,05 µ und nur für Glas-Kollodium-Quecksilber erhält er $\rho = 0.08 \,\mu = 80 \,\mu\mu$.

G. Vincent (1900) stellte sich die Aufgabe. die Dicke der Übergangsschicht an der Oberfläche eines Körpers zu messen. Es ist dies diejenige inhomogene Schicht, welche sich an der Oberfläche eines jeden flüssigen oder festen Körpers befinden muß, während unterhalb dieser Schicht sich erst die eigentliche homogene Substanz befindet. Er untersuchte dünne Silberschichten, die auf Spiegelglasplatten auf chemischem Wege niedergeschlagen waren. Die Dicke der Silberschichten variierte zwischen 0 und 170 $\mu\mu$. Indem er den elektrischen Widerstand solcher Schichten studierte, gelangte er zu folgendem Ergebnis:

Jede Silberschicht, deren Dicke größer als $50 \,\mu\mu$ ist, besteht aus einer inneren homogenen Schicht, die sich zwischen zwei Übergangsschichten (von geringerer elektrischer Leitfähigkeit) befindet. Die

Summe der Dicken der beiden Übergangsschichten ist gleich 50 $\mu\mu$. Dürfte man annehmen, dass beide Schichten die gleiche Dicke haben, so würde man für die Dicke der Übergangsschicht 25 $\mu\mu$ erhalten. G. Vincent glaubt, dass auch die von Quincke gemessene Größe nicht der Radius der Wirkungssphäre, sondern die Dicke der Übergangsschicht sei und spricht die Vermutung aus, dass diese Dicke für alle Körper die gleiche sei.

Litteratur.

Oberflächenspannung und Kapillarität.

Geschichtliches: Gehler, Physikalisches Wörterbuch II, Kapillarität.

Jurin: Phil. Trans. 30, Nr. 355, 363, 759, 1083 (1718).

Young: Phil. Trans. 1, 65, 1805. Lectures on natural philosophy II, p. 649, 1807.

Laplace: Supplem. au X livre du traité de mécanique céleste. Oeuvres, T. IV, p. 389.

Gauss: Principia generalia u. s. w. Gesamm. Werke 5, 9 (1867).

Poisson: Nouvelle théorie de l'action capillaire.

Weinstein: (Eine Vergleichung der Theorien.) Wied. Ann. 27, 544, 1886. Stahl: Pogg. Ann. 139, 239, 1870.

Quet: Progrès de la capillarité. Paris 1867.

Segner: Commentationes Soc. sc. Goettingensis I, 1752.

Bakker: (Theorie.) Ztschr. f. phys. Chem. 21, 497, 1897; 33, 477, 1900.

Bertrand: Journ. de Liouville 13, 1832; 9, 117, 1844.

Van der Mensbrugghe: Bull. de l'Acad. de Belgique (2) 22, 272, 1866; 39, 375, 1875; (3) 11, 338, 1886; 17, 518, 1889; 21, 327, 1891; 24, 343, 1892; 25, 233, 1893; 26, 37, 1893; 37, 558, 1899. Annales de la Socscientif. de Bruxelles. T. 18, 1 partie. Mém. couronnés de l'Acad. de Belg. 34, 1869. Compt. rend. 115, 1059; 121, 461. Rapports Congrès internat. 1, 487, 1900; Phys. Ztschr. 1, 521, 1900.

Mellberg: Om Ytspänningen. hos. vätskor. Helsingfors 1871.

Van der Waals: Ztschr. f. phys. Chem. 13, 657, 1894.

Hulshof: Drud. Ann. 4, 165, 1901.

Worthington: Phil. Mag. (5) 18, 334, 1884.

Quincke: Pogg. Ann. 134, 356, 1868; 135, 621, 1868; 137, 402, 1869; 139, 1, 1870; 160, 371, 1877. Ann. d. chem. et phys (4) 16, 502, 1869. Wied. Ann. 27, 222, 1886; 52, 1, 1894; 61, 266, 1897; 64, 618, 1898.

B. Sresnewski: Kohäsion der wässerigen Lösungen des Chlorzinks (russ.). Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 13, 242, 1881.

Duclaux: Théorie élém. de la capillarité. Paris 1872.

P. Hersel: Methoden zur Bestimmung der Oberflächenspannung. Iserlohn 1893. J. Gromeka: Zur Theorie der Kapillaritätserscheinungen (russ.). Kasan 1886.

Plateau: Mém. de l'Acad. de Belg. 1843 bis 1863. Statique des liquides soumis aux seules forces molécul. Gand et Paris 1873; Pogg. Ann. 114, 604, 1861.

Drude: Wied. Ann. 43, 158, 1891.

Ruecker: Proc. R. Soc. London 26, 334, 1877.

Reinold und Ruecker: Phil. Trans. London 174, II, 645, 1883; 184, A. 505, 1893; Wied. Ann. 44, 778, 1891; Proc. R. Soc. 31, 524, 1881.
E. Johonnott: Phil. Mag. (5) 47, 501, 1899.
Simon (de Metz): Compt. rend. 12, 892 (1841); Ann. ch. et phys. (3) 32, 5, 1851.
Van der Waals: Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes. Übers. von Roth. Leipzig 1881, S. 103.
Stefan: Sitzber. Wien. Akad. 94, II, 1886; Wied. Ann. 29, 655, 1886.

Boys: Seifenblasen. Deutsch. Übers. Leipzig 1893.

Oberbeck: Wied. Ann. 11, 634, 1880.

Roiti: Nuov. Cim.-(3) 3, 1878. (Beibl. 1878, p. 381.)

Lehmann: Wied. Ann. 56, 771, 1895.

Stark: Wied. Ann. 65, 287, 1898; Münch. Ber. 1898, S. 91.

Rayleigh: Nature (engl.) 42, 43, 1890.

Sohncke: Wied. Ann. 40, 345, 1890.

Röntgen: Wied. Ann. 41, 321, 1890.

Oberbeck: Wien. Ann. 49, 366, 1893.

K. T. Fischer: Die geringste Dicke von Flüssigkeitshäutchen. Diss. München, 1897; Wied. Ann. 68, 414, 1899 (enthält eine genaue Zusammenstellung der betreffenden Litteratur).

Jamin: Leçons sur les lois de l'équilibre et du mouvement des liquides dans les corps poreux.

Jungk: Pogg. Ann. 125, 292, 1865.

Lagergren: Bihang K. Svenska Vet. Akad. Hand. 24, Abt. 2, 1899; Beibl. 1900, S. 754.

Hagen: Pogg. Ann. 67, 1, 170, 1846.

Désains: Ann. chim. et phys. 51, 385, 1832.

De-Heen: Recherches touchant la phys. comparée. Paris 1888, p. 77.

Frankenheim: Die Lehre von der Kohäsion. Breslau 1835. Pogg. Ann. 72, 177, 1847.

Wilhelmy: Pogg. Ann. 119, 186, 1863; 121, 44; 122, 1, 1864.

Duclaux: Ann. chim et phys. (4) 21, 386, 1870.

Guye et Perrot: Arch. sc. nat. (4) 11 p. 225, 345, 1901.

Brunner: Pogg. Ann. 70, 485, 1847.

Wolf: Pogg. Ann. 98, 643, 1856; 101, 550; 102, 571, 1857.

Weinberg: Ztschr. f. phys. Chem. 10, 34, 1892; Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 24, 13 u. 44, 1892 (enthält ausführliche Litteraturangaben bezüglich der Frage nach der Bestimmung von α und α² für Wasser).

Kasankin: Kapillare Eigenschaften der Salzlösungen (russ.). Kasan 1893.
Kasterin: Über Änderung der Kohäsion von Flüssigkeiten mit der Temperatur (russ.). Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 24, phys. Teil, 196, 1892: 25, 51, 203, 1893.

Lord Rayleigh: Phil. Mag. (5) 33, 363, 1892.

Eötvös: Wied. Ann. 27, 448, 1886.

Hall: Phil. Mag. (5) 36, 385, 1893.

Sentis: Compt. rend. 118, 1132, 1894; Journ. de phys. (2) 6, 571, 1887; 9, 384, 1890; (3) 6, 183, 1897.

Siedentopf: Wied. Ann. 61, 267, 1897.

Herzfeld: Wied. Ann. 62, 450, 1897.

Lohnstein: Wied. Ann. 53, 1062, 1894; 54. 713, 1895. Heydweiller: Wied. Ann. 62, 695, 1897; 65, 311, 1898.

Gnadenwitz: Wied. Ann. 67, 467, 1899. Stoeckle: Wied. Ann. 66, 499, 1898.

Monti: Nuovo Cim. (4) 5, 5, 186, 1897.

G. Meyer: Wied. Ann. 66, 523, 1898.

Jaeger: Wien. Ber. 100, II a. 258, 493, 1891.

Brjuchanow: Mitteil. der phys.-math. Grs. bei der kaiserl. Univ. zu Kasan (russ.) (2) 7, 203, 1898.

Agnes Pockels: Wied. Ann. 67, 669, 1899.

A. M. Mayer: Sill. Journ. (4) 3, 253, 1897.

Dorsey: Phys. Rev. 5, 170, 213, 1897; Phil. Mag. (5) 44, 369, 1897.

Grunmach: Verh. d. phys. Ges. 1, 13, 1899; Berl. Ber. 1900, S. 829; Drud. Ann. 3, 660, 1900; 4, 367, 1901; Phys. Ztschr. 1, 613, 1900.

C. Forch: Wied. Ann. 68, 801, 1899.

Knipp: Phys. Rev. 11, 129, 1900.

Humphreys und Mohler: Phys. Rev. 2, 387, 1894.

Hock: Wien. Ber. 108, 1516, 1900.

Wilhelmy: Pogg. Ann. 121, 55.

Schiff: Lieb. Ann. 223, 47.

Mendelejew: Compt. rend. 50 u. 51.

Ramsay und Shields: Ztschr. f. phys. Chem. 12, 433, 1894.

Eötvös: Wied. Ann. 27, 448, 1886.

Dutoit und Friederich: Arch. sc. phys. (4) 9, 105, 1900; Compt. rend. 130, 327, 1900.

Volkmann: Wied. Ann. 11, 187, 1880; 17, 356, 1882; 28, 186, 1886; 56, 457, 1895; 62, 507, 1897; 66, 194, 1898.

Marangoni: Journ. de phys. (3) 2, 68, 1893.

Klupathy: Math. und naturwiss. Ber. aus Ungarn 5, 101, 1887; Beibl. 12, 750 1888.

Piltschikow: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 20, phys. Teil, 83, 1888.

Verschaffelt: Zittingsverslag. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam. 1895 bis 1896, S. 74; Beibl. 20, 343, 1896; Communic. from the labor. of the univers. of Leyden Nr. 18, 28; Referat in Journ. de phys. (3) 6, 444, 445, 1897.

Krajewitsch: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 7, 129, 1875.

Kasankin: Das Aufsteigen von wässerigen Lösungen in Kapillarröhren (russ.). Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 23, 122, 1891.

Kasankin: Kapillaritätskonstanten gesättigter Lösungen (russ.) Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 23, 468, 1891.

G. Vincent: (Übergangsschicht.) Ann. chim. et phys. (7) 19, 421, 433, 1900; 9, 78, 1900; Phys. Ztschr. 1, 429, 1900.

Sechstes Kapitel.

Lösungen von festen und flüssigen Körpern.

§ 1. Allgemeines über Lösungen. Wenn sich ein fester Körper in Berührung mit einer Flüssigkeit befindet, so geht derselbe oder ein Teil desselben ebenfalls in den flüssigen Zustand über und bildet mit der gegebenen Flüssigkeit eine gleichartige Mischung, die Lösung genannt wird. Die Menge der festen Substanz, welche sich in einer gegebenen Flüssigkeitsmenge zu lösen vermag, ist begrenzt und zwar hängt diese Grenze von der Art der beiden gewählten Sub-

stanzen, von der Temperatur, dem Druck und überhaupt denjenigen Verhältnissen ab, unter welchen die Lösung vor sich geht. Ist die erwähnte Grenze erreicht, so sagt man, die Lösung sei gesättigt.

Leider wird der Begriff der Löslichkeit bis jetzt auf zwei verschiedene Arten definiert, wodurch leicht Missverständnisse entstehen. Als Löslichkeit oder Löslichkeitskoeffizienten bezeichnet man:

- 1. Die Gewichtsmenge S einer Substanz, welche in 100 Gewichtsteilen des Lösungsmittels (Wasser, Alkohol u. s. w.) enthalten ist
- 2. Die Gewichtsmenge P einer Substanz, welche in 100 Gewichtsteilen der Lösung enthalten ist.

Der Zusammenhang zwischen S und P läßt sich leicht finden; sind S Teile der Substanz in 100 Teilen des Lösungsmittels enthalten, so sind sie in 100 + S Teilen der Lösung enthalten, daher sind in 100 Teilen der Lösung

Teile der gelösten Substanz enthalten. Umgekehrt ist

$$S = \frac{100 P}{100 - P} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Häufiger wird der Koeffizient S gegeben; er kann zwischen Null und irgend beliebigen Zahlen liegen. Der Koeffizient P kann den Grenzwert 100 nie erreichen, da derselbe einer unendlichen Löslichkeit entsprechen würde ($S=\infty$). Ist von nichtgesättigten Lösungen die Rede, so wird deren Zusammensetzung durch die Größen s und p bestimmt, welche dieselben Werte wie S und P (Maximum von s und p) haben und durch dieselben Formeln (1) und (2) miteinander verknüpft sind. Nur selten wird die Löslichkeit statt durch das Gewichtsverhältnis, durch das Volumenverhältnis zwischen Lösungsmittel, gelöster Substanz und Lösung bestimmt. Bei Berührung zweier Flüssigkeiten, die sich nicht in allen Verhältnissen mischen, entstehen ebenfalls Lösungen. Wahrscheinlich löst sich ein jeder Stoff, wenigstens in gewisser Menge, in jeder Flüssigkeit. Ist diese Menge aber sehr gering oder läßt sie sich überhaupt nicht bestimmen, so spricht man von Unlöslichkeit des einen Stoffes im anderen.

Der Lösungsvorgang ist eine äußerst verwickelte Erscheinung und spielen bei demselben eine ganze Reihe verschiedener Faktoren mit. Die Lehre von den Lösungen stellt gegenwärtig einen Hauptabschnitt einer umfangreichen Wissenschaft dar, die man als physikalische Chemie bezeichnet. Begründer dieser Disciplin sind Men delejew, Ostwald, Arrhenius, Raoult, van 't Hoff, Nernst, Pfeffer u. a. Es existieren für diese Disciplin besondere Lehrbücher und Zeitschriften; sie wird als gesonderter Lehrgegenstand vorgetragen und giebt es an einigen Universitäten besondere Lehrstühle für dieselbe.

In diesem Bande soll blofs ein kurzer Hinweis auf einige besonders wichtige Sätze aus der Lehre von den Lösungen gegeben werden.

Wenn sich ein fester Körper löst, so geht er erstlich in den flüssigen Aggregatzustand über und verteilt sich ferner in der ganzen Masse des Lösungsmittels. Der Übergang aus einem Aggregatzustand in den anderen, sowie die Ausdehnung einer Substanz sind mit Arbeitsverlust verbunden, welcher gewöhnlich auf Kosten der Wärmeenergie der Substanzen selbst erfolgt. Deshalb ist der Lösungsvorgang sehr oft mit einer Temperaturerniedrigung verbunden.


Beim Lösungsvorgange spielt eine große und vielleicht die Hauptrolle der Chemismus, dessen Äußerungen sehr verschiedenartig sind. Zunächst kann man die Lösung selbst in vielen Fällen als eine besondere Art einer unbeständigen chemischen Verbindung des Lösungsmittels und der zu lösenden Substanz ansehen. Einen direkten Beweis dafür, dass man den Lösungsvorgang nicht als ein einfaches sich Mischen mit der gelösten Substanz ansehen kann, giebt die Dichteänderung der Lösung, von welcher später die Rede sein soll. Lösungsvorgang von Salzen, Säuren u. s. w. im Wasser kann ferner begleitet werden vom Zerfall derselben oder von Bildung verschiedener Hydrate innerhalb der Lösung. Außerdem wird, was das Interessanteste in der Lehre von den Lösungen ist, von einer großen Zahl von Gelehrten der elektrolytischen Dissociation (S. 524) der gelösten Substanz eine außerordentlich hohe Bedeutung beigemessen. dieser Auffassung sind in sehr verdünnten Salzlösungen fast sämtliche Moleküle der gelösten Substanz dissociiert, d. h. in ihre Bestandteile zerlegt und zwar in diejenigen, welche sich beim Hindurchleiten eines elektrischen Stromes durch die Lösung an den Elektroden abscheiden und Ionen heißen. Auf diese Lehre von den freien Ionen werden wir noch häufig zurückzukommen haben. Wir wollen hier nur soviel bemerken, daß wir nicht beabsichtigen, in diesem Kapitel alles dasjenige zusammenzufassen, was sich auf die Lösungen bezieht; auf einiges Hierhergehörige ist schon früher eingegangen worden, z. B. auf die Kompressibilität der Lösungen (S. 554) und ihre Oberflächenspannung In den folgenden Abschnitten werden wir uns noch mit einigen weiteren Eigenschaften derselben bekannt machen, z. B. mit ihren optischen, thermischen und insbesondere mit ihren elektrischen Ausführlich wird die Theorie der Lösungen im dritten Eigenschaften. Bande behandelt werden.

Einige Eigenschaften der Lösungen sind, zahlenmäßig ausgedrückt, derart, wie man sie erwarten könnte, wenn man die Lösung als einfache Mischung zweier Stoffe ansieht. Solche Eigenschaften nennt man auf Vorschlag von Ostwald "additive Eigenschaften".

Eine Lösung, welche ein Grammmolekül (S 20) der ge-

lösten Substanz in jedem Liter der Lösung enthält, heißst normale Lösung.

- § 2. Scheidung des Lösungsmittels von der gelösten Substanz und umgekehrt. Man kennt drei Methoden zur Trennung der Bestandteile einer Lösung.
- 1. Erwärmung der Lösung. Hierbei geht das flüssige Lösungsmittel in den gasförmigen Zustand über und kann im besonderen Falle durch Abkühlung wieder in flüssiger Form rein erhalten werden, falls die gelöste Substanz keine flüchtige ist, d. h. sich bei der Erwärmung nicht auch selbst in Dampf verwandelt. Wenn indes die gelöste Substanz sich beim Erwärmen ebenfalls in Dampf verwandelt, jedoch einen anderen Siedepunkt als das Lösungsmittel hat (z. B. Alkohol und Wasser), so wird eine mehr oder weniger vollständige Trennung beider durch wiederholte fraktionierte Destillation erreicht, wobei die überdestillierte Substanz bei jeder Wiederholung der Destillation reicher an demjenigen Bestandteile der Lösung wird, dessen Siedepunkt der niedrigere ist.
- 2. Abkühlung der Lösung. Bei Abkühlung einer konzentrierten Lösung irgend einer Substanz in einer Flüssigkeit scheidet sich im allgemeinen jene Substanz aus der Lösung und zwar oft in Form von Krystallen; bei hinreichender Abkühlung schwacher wässeriger Lösungen scheidet sich im allgemeinen Eis aus. Auf diese interessante Erscheinung werden wir in der Wärmelehre zurückkommen.
- 3. Durch Hinzufügen einer dritten Substanz, welche nicht als Lösungsmittel dienen kann, bringt man es sehr oft dahin, daß sich ein Teil der gelösten Substanz aus der Lösung ausscheidet.



§ 3. Abhängigkeit der Löslichkeit von der Temperatur. Mit Zunahme der Temperatur nimmt die Löslichkeit im allgemeinen zu. doch kommen auch Abweichungen von dieser Regel vor. Es sind von vielen Forschern empirische Formeln für den Zusammenhang der Löslichkeit mit der Temperatur gegeben worden, wobei wiederum einige der Formeln sich auf die Größe S, andere auf P

beziehen. Am anschaulichsten wird dieser Zusammenhang durch Kurven dargestellt. So ist beispielsweise in Fig. 336 dieser Zusammenhang für die salpeterauren Sälze von Ag, Ca, Na, Li, Sr, Pb, Rb, K, Cs und Ba dargestellt. Auf der Abscissenachse sind die Temperaturen aufgetragen, auf der Ordinatenachse die Größen S, d. h. die Gewichtsmengen des Salzes, welche sich in 100 Teilen Wasser lösen. Wir sehen aus diesen Kurven beispielsweise, daß die Löslichkeit von Pb(NO₃)₂ sich mit Zunahme der Temperatur ganz besonders regelmäßig steigert und daß bei niedrigen Temperaturen Na NO₃ leichter löslich ist, als Li NO₃ und K NO₃, bei höheren Temperaturen dagegen schwerer löslich als die beiden letzteren Salze. Ferner sieht man, daß für K NO₃ die Löslichkeit mit der Temperatur besonders schnell wächst, und daß die Löslichkeit von Sr (NO₃)₂ eine auffallende Eigentümlichkeit zeigt: sie wächst von 0° bis etwa 33° und wird darauf fast konstant.

Von Salzen, deren Wasserlöslichkeit sich graphisch durch eine von einer geraden Linie wenig abweichenden Kurve darstellt, für welche somit S eine lineare Funktion der Temperatur ist, seien die folgenden genannt:

Für andere Salze sind die empirischen Formeln im allgemeinen komplizierter. So lautet z.B. die Formel von Mendelejew für die Löslichkeit von KNO₃ im Wasser:

$$S = 13.3 + 0.574t + 0.01717t^2 + 0.0000036t^2$$

Nordenskjöld giebt eine ganze Reihe empirischer Formeln von folgender Gestalt:

$$lg S = a + b \left(\frac{t}{100}\right) + c \left(\frac{t}{100}\right)^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

z. B.

Ba
$$(NO_3)_3$$
 ... $lg S = 0.7207 + 1.2495 \left(\frac{t}{100}\right) - 0.4307 \left(\frac{t}{100}\right)^2$.

Étard drückt P für ein bestimmtes Temperaturintervall zwischen t_1^0 und t_2^0 durch empirische Formeln aus, in denen $\vartheta = t_2 - t_1$ ist, so z. B.

Bei einigen Stoffen nimmt die Löslichkeit mit der Temperaturzunahme zunächst zu, erreicht ein Maximum und nimmt darauf wieder ab. Hierher gehört die Soda; $Na_2CO_8 + 10 H_2O$ hat bei 38^0 ein Maximum der Löslichkeit, nämlich S = 1142,17; für das wasserfreie Salz gelten folgende Zahlen:

$$t^0$$
 10° 20° 30° 32,5° 34° bis 79° 100° S 12,6 21,4 38,1 59,0 46,2 45,4

Ein Beispiel unregelmäßiger Änderung der Löslichkeit bei Temperaturzunahme stellt das Eisenvitriol, $F_2SO_4 + 7H_2O$, dar, für welches Étard folgende Formeln giebt:

$$P_{(-2^{0})-65^{0}} = 13.5 + 0.3784 \, \theta$$

 $P_{65^{0}-98^{0}} = 38.8$
 $P_{98^{0}-156^{0}} = 38.8 - 0.6685 \, \theta$
 $P_{156^{0}} = 0$.

Das Maximum der Löslichkeit liegt für 3 CdSO₄ + 8 H₂O bei 68°, für MnSO₄ bei 57°, für (wasserfreies) ZnSO₄ bei 81°. Auffallend wenig ändert sich die Löslichkeit von NaCl bei Änderung der Temperatur:

$$t^0 = -15^{\circ}$$
 0° 40° 80° 100°
 $S = 32.73$ 35.52 36.64 38.22 40.35.

Für das Intervall von 0° bis 10° giebt Mendelejew die Formel

$$S = 35.7 + 0.024t + 0.0002t^2$$

Für Rohrzucker ist

t^0	00	25°	50°	75°	10 0°
\boldsymbol{S}	179,2	211,4	260,4	339,9	487,2
\boldsymbol{P}	64.18	67.89	72.25	77.27	82.97.

Im Jahre 1894 veröffentlichte Étard eine umfangreiche Untersuchung über die Löslichkeit einer großen Zahl verschiedener Salze im Wasser und einer ganzen Reihe von organischen Flüssigkeiten. Wir können hier auf die interessanten Resultate dieser Untersuchung nicht näher eingehen.

Die Löslichkeit in Wasser sehr schwer löslicher Substanzen haben F. Kohlrausch und Rose, Herz, Hollemann und andere untersucht. Es mögen hier einige Resultate des letzteren folgen, wobei N die Zahl der Teile Wasser, in denen sich ein Teil des Salzes löst, bedeutet:

				$oldsymbol{N}$	t_0
BaSO4				429 7 00	18,40
Ag Br				1971650	20,20
AgJ.			•	1 074 040	28,40
Ba CO ₃				64 070	8,80
$\mathbf{Sr}\mathbf{C}\mathbf{O}_3$				121 760	8,80
Ca CO ₃				99 500	8,7°.

Kohlrausch hat die Wasserlöslichkeit verschiedener Salze speziell bei einer Temperatur von 18° untersucht; irgendwelche allgemeinere oder klar ausgesprochene Beziehungen zwischen der Löslichkeit eines Salzes und seiner Zusammensetzung haben sich indes hierbei nicht ergeben.

Im Jahre 1900 erschien eine sehr eingehende Untersuchung über die Löslichkeit verschiedener Salze in Wasser, aufgeführt von Dietz, Funk u. a. in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.

Die Löslichkeit von Stoffen in verschiedenen organischen Lösungsmitteln hat auch W. Timofejew untersucht.

A. Larsen hat (1900) den Einfluss der Temperatur auf die Löslichkeit von Metallen im Quecksilber untersucht. Ausgehend von der Formel

$$S = S_{20} [1 + \beta (t - 20)],$$

wo S_{20} die Löslichkeit bei 20° bedeutet, findet Larsen für eine Lösung von Blei $\beta = 0.017$, für Zink $\beta = 0.021$, für Zinn $\beta = 0.025$ und Wismut $\beta = 0.058$.

§ 4. Lösung in Gemischen von mehreren Flüssigkeiten und Löslichkeit von Gemischen in einer Flüssigkeit. Gießt man zu einer Lösung eine Flüssigkeit hinzu, in der sich die gegebene Substanz nur schwer löst, so scheidet sich ein Teil dieser Substanz aus; dies tritt z. B. bei vielen wässerigen Salzlösungen ein, wenn man Alkohol hinzufügt. Überhaupt kann man den Satz aussprechen, daß die Löslichkeit in einem Flüssigkeitsgemisch kleiner ist, als die Summe der Löslichkeiten derselben Substanz in den einzelnen Flüssigkeiten. Hierauf war schon im § 2, 3 auf S. 616 aufmerksam gemacht worden. Die Verteilung einer Substanz im Inneren zweier (z. B. durch Schütteln) gemischten Flüssigkeiten haben Berthelot und Jungfleisch, van 't Hoff, Riecke, Aulich, Nernst und Jakowkin untersucht. Letzterer hat die Lösung von J und Br in Gemischen aus Wasser und CS₂, Wasser und CHBr3, sowie Wasser und CCl4 studiert.

Bodländer beschäftigte sich mit der interessanten Frage, wie sich ein gegebenes Salz in einer Mischung von zwei Flüssigkeiten löst, von denen nur die eine das Salz in beträchtlicherem Maße auflöst. Er fand, daß sich eine in Alkohol unlösliche Substanz in einer Mischung aus Wasser und Alkohol proportional dem Kubus des Prozentgehalts an Wasser löst. Ebenso ist die Löslichkeit eines Gemenges aus mehreren Salzen in einer Flüssigkeit geringer als die Summe der Löslichkeiten aller Bestandteile des Gemenges. In einigen Fällen entstehen Lösungen, in denen die Menge der gelösten Substanzen sich in einem bestimmten Verhältnis zu einander befinden. Hierher gehören KNO3 und Pb (NO3)2, Na2SO4 und CuSO4, NaCl und CuCl2, KJ und KCl, NaCl und KCl, NH4Cl und NaCO3. Andere Salze wiederum ver-

drängen einander aus den Lösungen, so daß man gesättigte Lösungen mit verschiedenem relativen Salzgehalt bekommen kann.

Übersättigte Lösungen. Lälst man eine gesättigte Lösung sich langsam abkühlen, so scheidet sich aus ihr in vielen Fällen die gelöste Substanz nicht aus, obgleich von derselben bereits eine weit größere Menge in der Lösung enthalten ist, als zur Sättigung bei der neuen, niedrigeren Temperatur erforderlich ist. Eine derartige Lösung heist übersättigt. Besonders schön lässt sich diese Erscheinung zeigen, wenn man vier Teile Na, SO4 in einem Teil siedenden Wassers löst und die Lösung langsam erkalten läst. Man kann es dann dahin bringen, dass die Lösung das Achtfache von derjenigen Salzmenge enthält, die zur unmittelbaren Sättigung bei der gleichen Temperatur hinreicht. Gerät aber nun die geringste Menge des Salzes Na, SO4 + 10 H, O in diese Lösung hinein, so beginnt sich das Salz schnell auszuscheiden. Da im Staube der Zimmerluft Partikelchen dieses Salzes vorhanden sind, so krystallisiert die übersättigte Lösung, wenn man sie offen an der Luft stehen lässt, ziemlich schnell. In einem zugeschmolzenen Gefässe oder wenn nur gereinigte Luft hinzutreten kann, lässt sich jene übersättigte Lösung sehr lange auf-Löwel und Gernez haben die mechanischen Vorgänge, welche sich in derartigen übersättigten Lösungen abspielen, klar gelegt. Man hat nämlich drei verschiedene Salze zu unterscheiden: das wasserfreie Na₂SO₄, ferner Na₂SO₄ + 7 H₂O und endlich Na₂SO₄ + 10 H₂O, die alle verschiedene Löslichkeit besitzen. Beim Erkalten einer gesättigten Lösung von Na₂SO₄ + 10 H₂O geht ein Teil des Salzes in Na₂SO₄ + 7H₂O über. Bringt man einen Krystall des letzteren Salzes in die Lösung, so ruft dies keine Ausscheidung des gelösten Salzes hervor, während diese Ausscheidung sofort eintritt, sobald nur das kleinste Partikelchen von Na, SO₄ + 10 H₂O vorhanden ist.

Überhaupt wird ein Salz aus einer übersättigten Lösung ausgeschieden, sobald eine feste Partikel desselben Salzes oder eines anderen isomorphen (vergl. sechster Abschnitt, Kap. 1), d. h. mit derselben Krystallform begabten Salzes vorhanden ist. So ruft z. B. Na₂ S O₄ + 10 H₂ O Krystallisation einer übersättigten Lösung von Na₂ Cr₂ O₇ + 10 H₂ O hervor.

Es giebt Salze, welche in zwei Krystallformen auftreten können die nur wenig voneinander abweichen; die Lösungen dieser Salze jedoch unterscheiden sich voneinander beträchtlich durch ihre optischen Eigenschaften; das eine dreht die Polarisationsebene des Lichtes (vergl. II. Band, Kap. 17) nach rechts, das andere nach links. Wirft man in eine Lösung, welche beide Modifikationen enthält, einen Krystall, das der einen von ihnen angehört, so scheiden sich bloß Krystalle dieser Art aus, während das Salz der anderen Art in Lösung bleibt.

Schnelles Ausscheiden der gelösten Substanz aus einer übersättigten Lösung ist bisweilen mit beträchtlicher Wärmeentwicklung verbunden.

§ 6. Dichte der Lösungen. Die Auflösung ist fast immer von einer Verdichtung der Substanz begleitet, d. h. das Volumen der Lösung ist kleiner als die Summe der Volumina von gelöster Substanz und Lösungsmittel. Mendelejew hat dieser Frage eine umfangreiche Arbeit gewidmet, die unter dem Titel "Untersuchungen wässeriger Lösungen nach dem specifischen Gewichte" (russ.) im Jahre 1887 in St. Petersburg erschienen ist.

Unter Kontraktion versteht man die relative Volumenverminderung bei der Lösung. Ist v_1 das Flüssigkeitsvolumen, v_2 das Volumen der gelösten Substanz und V das Volumen der Lösung, so ist die Kontraktion k gleich

$$k = \frac{v_1 + v_2 - V}{v_1 + v_2} = 1 - \frac{V}{v_1 + v_2} \cdot \cdot \cdot (4)$$

Bezeichnet man die entsprechenden Gewichtsmengen mit p_1 , p_2 und P, die Dichten mit d_1 , d_2 und D, so ist

 $v_1 = rac{p_1}{d_1} \cdot v_2 = rac{p_2}{d_2}$ und $V = rac{P}{D}$,

also

$$k = 1 - \frac{\frac{P}{D}}{\frac{p_1}{d_1} + \frac{p_2}{d_2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Wüllner löste 21,522 ccm Salpeter (44,293 g) in 554,077 ccm Wasser und erhielt für das Volumen der Lösung anstatt 554,077 + 21,522 = 575,599 den Wert von 570,838 ccm. Hieraus folgt k = 0,00827.

Nimmt die Menge der gelösten Substanz zu, so nimmt im allgemeinen auch die Kontraktion zu und erreicht bei einer gewissen Zusammensetzung der Lösung ihr Maximum. So entspricht das Maximum der Kontraktion einer Lösung von SrCl₂ in Wasser dem Werte S=100 oder P=50 (gleichen Gewichtsteilen Salz und Wasser). Geritsch findet für die Volumenverminderung δ des Wassers, die bei Bildung von 100 g der Lösung auftritt, in welcher p Prozent Salz enthalten sind, folgenden Ausdruck: $\delta=C$ (100-p)p. Hier ist C eine in Bezug auf p konstante, jedoch von der Temperatur abhängige Größe. Das Maximum der Kontraktion entspricht dem Werte p=50.

Im Zusammenhange mit der Kontraktion befindet sich auch die Erscheinung, dass beim Verdünnen von Lösungen mittels reinen Wassers entweder Erwärmung oder aber Abkühlung eintritt. Mischt man gleiche Volumina der gesättigten Lösung und reinen Wassers, so tritt eine Temperaturerhöhung ein für Lösungen von KCl, ZnSO₄, die essigsauren Salze von Natrium und Zink; eine Temperaturerniedrigung dagegen für Lösungen von Na₂SO₄, KNO₃, HNO₃ u. s. f.

Valson hat eine bemerkenswerte Regel gefunden, nach welcher sich die Dichte normaler Lösungen berechnen läßt, die äquivalente Salzmengen in gleichen Volumina Wasser enthalten, nämlich 1 Gramm-molekül pro Liter der Lösung. Ausgegangen wird hierbei von der Dichte 1,015 einer normalen Lösung von NH₄Cl (53,5 g pro Liter). Die Dichte der normalen Lösungen anderer Salze erweist sich danach als "additive" Eigenschaft (S. 615), die durch Addition der Teile erhalten wird. Letztere hängen im einzelnen vom Metall und der Säure ab, denen bestimmte "Moduli" entsprechen. Diese Moduli sind für Metalle die folgenden

$$HBr$$
 HJ H_2SO_4 HNO_8 H_2CO_8 34 64 20 15 14

Man hat obige Moduli zur dritten Dezimale der Zahl 1,015 hinzuzuaddieren, um die Dichte der normalen Lösung zu erhalten; so ist z. B. die Dichte der normalen Lösung von Ca(NO₈), gleich

$$1,015 + \frac{27 + 15}{1000} = 1,057.$$

Bender hat (1883) die Valsonsche Regel auch auf die vielfachnormalen Lösungen ausgedehnt.

In einigen Fällen ist der Lösungsvorgang von einer Ausdehnung begleitet, d. h. das Volumen der Lösung fällt größer aus, als die Summe der Volumina von Lösungsmittel und gelöster Substanz. Zuerst beobachteten diese Erscheinung an einer Lösung von Salmiak in Wasser Michel und Krafft (1854), danach Schiff (1859), Gerlach (1859), Nicol (1883) und Lecoq de Boisbaudran. Eine umfangreiche Untersuchung dieser Erscheinung haben Schiff und Monsacchi (1896) ausgeführt. Sie fanden eine erhebliche Ausdehnung bei Lösung von NH₄ NO₃ in Wasser (bis zu 4 Proz. in 63 Proz. Lösung), in Salpetersäure, in Salpeterlösung und in einer Salmiaklösung. Lösung in Methyl- und Äthylalkohol dagegen tritt Kontraktion ein. Ferner fanden sie eine Ausdehnung bei Lösung von NH4Cl und NH4Br in Wasser, während Lösung von NH4J in Wasser von Kontraktion begleitet ist. Einige Stoffe (N H_3 , O H Cl, Na₁ $S_2O_3 + 5 H_2O$) rufen Kontraktion in schwachen und Ausdehnung in konzentrierteren Lösungen hervor.

- § 7. Zusammstellung einiger weiterer Eigenschaften der Lösungen. Es seien hier noch einige weitere, wichtigere Eigenschaften der Lösungen aufgezählt, auf welche wir zum Teil später zurückkommen werden.
- I. Der Druck vergrößert die Löslichkeit solcher Substanzen, deren Lösung von Kontraktion begleitet ist; tritt umgekehrt eine Volumenzunahme ($V > v_1 + v_2$ und folglich k < 0) bei der Lösung zu Tage, so nimmt die Löslichkeit mit Zunahme des Außendruckes ab. Diese Thatsache ist von Sorby beobachtet worden. Die Löslichkeit von Kochsalz nimmt beispielsweise fast um $^{1}/_{2}$ Proz. zu, wenn der Druck bis auf 121 Atm. gesteigert wird, die Löslichkeit von Salmiak dagegen nimmt bei einer Drucksteigerung bis zu 164 Atm. um mehr als 1 Proz. ab.

Braun hat für die Änderung der Löslichkeit bei Zunahme des Außendruckes um eine Einheit folgende theoretische Formel aufgestellt

$$\varepsilon = \frac{\eta \, \varphi}{Q} T$$

in der ε diejenige Salzmenge bedeutet, welche sich in einer gesättigten Lösung auflöst, wenn letztere sich unter dem Drucke p befindet und p um eine Einheit wächst; η ist diejenige Salzmenge, die sich in der gesättigten Lösung auflöst, wenn die absolute Temperatur T um 1° wächst, φ — die Volumenzunahme und Q die (in mechanischen Einheiten ausgedrückt) bei Lösung von 1g Salz in einer nahezu gesättigten Lösung absorbierte Wärmemenge. E. Stackelberg hat den Einfluß des Druckes auf die Löslichkeit von NaCl, NH₄Cl und Alaun untersucht.

II. Beim Aufsaugen von Lösungen scheidet sich oft die gelöste Substanz teilweise aus. So halten z. B. Sand und Kohle, wenn sie von Salzlösungen durchdrungen werden, einen Teil der Salze zurück. Ähnliches gilt von ungeleimten Papier, welches das Wasser schneller aufsaugt, als die in demselben gelösten Salze.

III. Die Spannung p' des Dampfes einer Lösung ist geringer als die Spannung p des Dampfes ihres Lösungsmittels. Nehmen wir an, es seien g Gramme einer Substanz in G Grammen des Lösungsmittels enthalten, dann ist für schwache Lösungen der relative Spannungsabfall des Dampfes gleich

$$\frac{p-p'}{p} = \frac{gM}{gM+Gm} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6g)$$

wo M und m die Molekulargewichte des Lösungsmittels resp. der gelösten Substanz bedeuten. Die Formel (6) kann man auch folgendermaßen schreiben

$$\frac{p-p'}{p} = \frac{n}{n+N} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

wo n die Anzahl der Moleküle der gelösten Substanz bedeutet, welche auf N Moleküle des Lösungsmittels kommen. Für sehr verdünnte Lösungen kann man setzen

$$\frac{p-p'}{p} = \frac{gM}{Gm} = \frac{n}{N} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Für Lösungen von Elektrolyten muß man die rechte Seite der Formeln (6), (7) und (8) mit einem gewissen Faktor i multiplizieren, von welchem im § 4 des folgenden Kapitels die Rede sein soll.

IV. Der Siedepunkt t' einer Lösung liegt höher als der Siedepunkt t des reinen Lösungsmittels; die Siedepunktserhöhung $\Delta t = t' - t$ ist gleich

$$\Delta t = \frac{2 g T^2}{m G Q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

wo g, G und m dieselbe Bedeutung haben wie in (6), T die absolute Siedetemperatur und ϱ die latente Verdampfungswärme ist.

V. Die Erstarrungstemperatur t' liegt niedriger, als die Erstarrungstemperatur t des Lösungsmittels. Die Erniedrigung derselben $\Delta t_1 = t - t'$ ist gleich

$$\Delta t_1 = \frac{2 g T_0^2}{m G \varrho_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

wo T_0 die absolute Temperatur, ϱ_1 die latente Schmelzwärme ist.

Die Formeln (6), (8) und (9) können zur Bestimmung des Molekulargewichtes m der gelösten Substanz dienen.

- VI. Die Wärmekapazität von wässerigen Salzlösungen ist kleiner als die Summe der Wärmekapazitäten des Wassers und Salzes.
- VII. Die Temperatur der größsten Dichte von wässerigen Lösungen liegt unterhalb + 4° C., d. h. unterhalb derjenigen des reinen Wassers.

VIII. Viele optische und elektrische Eigenschaften der Lösungen, insbesondere der verdünnten Lösungen, sind "additive". Hierher gehören die Brechbarkeit, die Drehung der Polarisationsebene (natürliche und elektromagnetische), die Elektrizitätsleitung u. s. w.

- § 8. Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten. Man hat hierbei drei verschiedene Fälle zu unterscheiden, die übrigens nicht scharf voneinander getrennt sind.
- Einige Flüssigkeiten lösen sich ineinander gar nicht auf oder, was das wahrscheinlichere ist, in unmerklich geringem Grade; hierher gehört z. B. Wasser und Öl.
- 2. Einige Flüssigkeiten können miteinander in jedem beliebigen Verhältnisse gemischt werden, wie z. B. Alkohol und Wasser, viele Säuren und Wasser, Chloroform und Schwefelkohlenstoff u. s. w.

3. Einige Flüssigkeiten lösen sich ineinander in bestimmten Mengen auf. Mischt man zwei solche Flüssigkeiten, schüttelt sie durcheinander und läßt die Mischung abstehen, so teilt sie sich nach einiger Zeit in zwei Teile. Im unteren Teile sammelt sich die schwerere Flüssigkeit an, gesättigt von der in ihr gelösten leichteren Flüssigkeit und darüber eine gesättigte Lösung der schwereren Flüssigkeit in der leichteren. Zwei solche Lösungen erhält man z. B. aus Wasser und Äther, Alkohol und CS₂; 100 Volumina Wasser lösen z. B. 8,11 Vol. Äther (bei 20°), 100 Vol. Äther 2,93 Vol. Wasser.

Die gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten hat zuerst D. Abaschew (1857) untersucht, hierauf W. Aleksejew (1876 bis 1886), F. Guthrie (1884), Klobbie (1897), Rothmund (1898), Kuenen und Robson (1899), sowie Aignan und Dugas (1899). Die genannten Autoren haben gefunden, daß sich mit Zunahme der Temperatur die gegenseitige Löslichkeit (Fall 3) erhöht und schließlich eine solche Temperatur @ erreicht wird, bei welcher sich die Flüssigkeiten in jedem beliebigen Verhältnisse miteinander mischen. Aus Gründen, welche im III. Bande erörtert werden, kann man diese Temperatur die kritische Lösungstemperatur nennen.

Aleksejew hat diese Temperatur Θ für 14 Paare von Flüssigkeiten bestimmt, so u. s. für Lösungen von Phenol, Anilin, Kreosol, Salicylsäure u. s. w. in Wasser und für Lösungen von Schwefel in Anilin, Benzol, Toluol u. s. w. Eine ähnliche Erscheinung fand er auch für die Paare Zn — Pb und Ag — Bi. Rothmund und Guthrie fanden Fälle auf, wo die Temperatur Θ durch Abkühlung erreicht wird, so daß bei $t < \Theta$ sich die Flüssigkeiten vollkommen mischen, für $t > \Theta$ dagegen der Fall 3 eintritt.

Die gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten wird von Wärmenbsorption oder von Wärmeentwicklung begleitet; so tritt z. B. beim Mischen von Chloroform und Benzin eine Temperaturerhöhung (um 7,2") auf, beim Mischen von essigsaurem Äther mit Alkohol eine Temperaturerniedrigung (um 2,4"). Die interessante Frage nach der Dampfspannung eines Gemisches aus mehreren Flüssigkeiten wird im III. Bande behandelt werden.

Beim Mischen von Flüssigkeiten tritt bisweilen eine beträchtliche Verdichtung ein: das Volumen der Mischung ist kleiner als die Summe der Volumina ihrer Bestandteile. Besonders interessant ist die Verdichtung, welche beim Mischen von Wasser mit Alkohol auftritt; dieselbe ist von Mendelejew eingehend studiert worden. Diese Verdichtung kann bis zu 4,15 Proz. der Volumensumme gehen, falls man nämlich 45,88 Teile Alkohol mit 54,12 Teilen Wasser mischt, was der Bildung einer Substanz von der Zusammensetzung C₂ H₁ O + 3 H₂ O entspricht. Für Zimmertemperatur (etwa 20°) kann die Größe der Verdichtung aus folgender Tabelle bestimmt werden:

100	Vol.	Wasser	+	0	Vol.	Alkohol	geben	100	Vol.	der	Mischung
90	n	n	+	10	n	n	n	99,4	n	77	77
80	n	77	+	20	n	77	77	98,2	n	77	77
60	"	n	+	40	n	77	n	96,6	n	n	77
50	27	n	+	50	77	n	n	96,3	77	27	77
40	77	n	+	60	77	n	n	96,5	n	77	n
20	77	n	+	80	77	n	n	97,4	n	77	77
10	n	n	+	90	77	n	n	98,3	77	77	n
0	n	n	+	100	77	77	n	100	17	77	n

Die Größe der Verdichtung hängt von der Temperatur ab und das Maximum der Verdichtung entspricht bei verschiedenen Temperaturen nicht genau denselben Gemischen.

Eine theoretische Erklärung des Verdichtungsvorganges, welcher beim Mischen von Wasser mit Alkohol auftritt, ist von J. van Laar (1899) gegeben worden. Auf S. 536 war gesagt worden, daß im Wasser Moleküle (H_2O)₂ enthalten seien, deren Bildung aus H_2O+H_2O mit einer beträchtlichen Vergrößerung des Volumens verbunden ist. Ähnliches gilt auch vom Äthylalkohol; die Bildung von 46 g (C_2H_6O)₂ aus $2C_2H_6O$ ist mit einer Volumenzunahme um 2 ccm verbunden. Beim Mischen von Wasser mit Alkohol wird die Dissociation vermehrt, d. h. es zerfallen zahlreiche Moleküle (H_2O)₂ und (C_2H_6O)₂, was eine Verminderung des Gesamtvolumens zur Folge hat.

Taylor hat Gemische aus drei Flüssigkeiten untersucht, von denen jede nur bestimmte Mengen der beiden anderen zu lösen vermochte.

§ 9. Lösungen in Gasen. Hannay und Hogarth (1880) sowie Cailletet (1880) waren die ersten, welche darauf hingewiesen haben, dass sich feste und flüssige Körper in Gasen, die sich unter großem Drucke befinden, aufzulösen vermögen. Genauer hat diese Erscheinung Villard (1896) untersucht, welcher fand, das Sauerstoff und Luft bei 200 Atm. Druck sechsmal mehr Brom auflösen, als beim Drucke von nur 1 Atm. Ferner fand er, dass Methan CS₂, J, Paraffin und Kampfer auflöst, die sich bei Druckverminderung ausscheiden; Äthylen löst J, Paraffin, Stearinsäure und Kampfer; Br löst sich in Stickstoffoxydul, J in Kohlensäure. N. N. Schiller hat für diese Erscheinungen eine Erklärung gegeben, auf die wir im III. Bande zurückkehren werden (Einwirkung äußerer Kräfte auf die Dampfspannung).

Litteratur.

D. J. Mendelejew: Untersuchung wässeriger Lösungen nach dem specifischen Gewichte (russ.).
 St. Petersburg 1887.
 Nordenskjöld: Pogg. Ann. 136, 309, 1869.

Etard: Compt. rend. 98, 1432, 1884; 104, 1615, 1887; 106, 740, 1888; 108, 117, 1889. Ann. chim. et phys. (7) 2, 503, 1894.

Gernez: Annales de l'École Normale (1) 3, 167, 1866; (2) 5, 9, 1876.

Valson: Compt. rend. 73, 441, 1871; 77, 806, 1873.

Bender: Wied. Ann. 20, 560, 1883.

D. J. Mendelejew: Über die Vereinigung des Aethylalkohols mit Wasser (russ.). St. Petersburg 1865.

Wir beschränken uns hier darauf, die im Texte erwähnten Arbeiten zu zitieren. Umfangreichere Litteraturangaben findet man in Landolts Phys.-chem. Tabellen. Berlin 1894, S. 235 bis 256.

W. Timofejew: Löslichkeit von Stoffen in organischen Lösungsmitteln (russ.). Arbeiten der phys.-chem. Sektion d. Ges. f. experim. Wissenschaften bei der Charkower Univers. Jahrg. 21, Beilagen, 6. Lieferung. Charkow 1894.

A. Geritsch: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 21, 51, 1889. Arb. d. phys. Sekt. d. Moskauer Naturf.-Ges. 3, Lieferung 1, S. 18, 23, 1890.

Heritsch (Geritsch): Wied. Ann. 36, 115, 1889.

Ljubawin: Über die Untersuchungen von A. Geritsch. Arb. d. phys. Sekt. d. Moskauer Naturf.-Ges. 3, Lieferung 2, S. 9, 1890.

Kohlrausch und Rose: Wied. Ann. 50, 127, 1893.

Dietz, Funke, Wrochem und Mylius: Abhandl. d. Physik.-Techn. Reichsanst. 3, 427, 1900.

Hollemann: Ztschr. f. phys. Chem. 12, 125, 1893.

Herz: Chem. Ber. 31, 2669, 1898.

Kohlrausch: Berl. Ber. 1897, S. 90.

A. Larsen: 1, 123, 1900 (Drud. Ann.).

Berthelot et Jungfleisch: Ann. chim. et phys. (4) 26, 400, 1872.

van 't Hoff: Ztschr. phys. Chem. 5, 322.

Riecke: Zeitschr. phys. Chem. 7, 97.

Aulich: Zeitschr. phys. Chem. 8, 105.

Nernst: Zeitschr. phys. Chem. 8, 111.

Jakowkin: Zeitschr. phys. Chem. 13, 539 und Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 28, Chem. Teil, S. 175 u. 860, 1896.

Bodländer: Zeitschr. phys. Chem. 7, 308, 358; 16, 729.

Michel et Krafft: Ann. chim. et phys. (3) 41, 471, 1854.

Schiff: Lieb. Ann. 109, 325, 1859; 113, 349, 1860.

Gerlach: Zeitschr. f. anal. Chem. 27, 271, 1888.

Nicol: Proc. R. Soc. Edinburg 1881 - 1882, p. 819.

Lecoq de Boisbaudran: Compt. rend. 120, 540; 121, 100, 1895.

Schiff und Monsacchi: Zeitschr. phys. Chem. 21, 277, 1896; 24, 512, 1897.

Braun: Wied. Ann. 30, 250, 1887; Zeitschr. phys. Chem. 1, 259, 1887.

Sorby: Proc. Roy. Soc. 12, 538, 1863.

Stackelberg: Bull. de l'Acad. Imp. des Sc. (5) 4, Nr. 2, 1896; Zeitschr. phys. Chem. 20, 159, 1896.

Kasankin: Kontraktion von Salzlösungen. Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 26, 218, 1844.

D. Abaschew: Recherches sur la dissolubilité mutuelle des liquides. Bull. de la soc. Impér. des natural. de Moscou 30, 271. Moskau 1857.

W. Aleksejew: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 1876 bis 1885; Wied. Ann. 28, 305, 1886.

F. Guthrie: Phil. Mag. (5) 18, 29, 499, 1884.

Klobbie: Zeitschr. phys. Chem. 24, 618, 1897.

V. Rothmund: Zeitschr. phys. Chem. 26, 433, 1898.

J. Kuenen und W. Robson: Zeitschr. phys. Chem. 28, 342, 1899.

A. Aignan et E. Dugas: Compt. rend. 129, 643, 1899.

J. van Laar: Zeitschr. phys. Chem. 31, 8, 1899.

Hannay and Hogarth: Proc. R. Soc. 30, 178, 1880.

Cailletet: J. de phys. (1) 9, 193, 1880.

Villard: J. de phys. (3) 5, 453, 1896; Ann. chim. et phys. 11, 289, 1897:

Rév. gén. des Sc. 9, 824, 1899.

Taylor: Journ. phys. Chem. (engl.) 1, 461, 542, 1897.

Siebentes Kapitel.

Diffusion und Osmose.

§ 1. Freie Diffusion der Flüssigkeiten. Auf Seite 515 war eine allgemeine Definition des Ausdrucks "Diffusion" gegeben worden. Zwei mischbare Flüssigkeiten, die miteinander in Berührung gebracht sind, diffundieren ineinander; die Diffusion ist beendet, wenn eine vollkommen homogene Mischung entstanden ist. Die Flüssigkeiten können entweder vollkommen verschieden sein, wie z. B. Wasser und Alkohol oder die eine von ihnen ist eine reine Flüssigkeit, die andere eine Lösung irgend einer Substanz in dieser Flüssigkeit. Im letzteren Falle, der zugleich am wichtigsten und interessantesten ist, besteht die Diffusion darin, dass sich die gelöste Substanz allmählich im überschüssigen Quantum des Lösungsmittels verteilt.

Graham hat (1850) die Erscheinungen der Diffusion nach zwei Methoden untersucht. Auf den Boden eines großen mit Wasser gefüllten Gefäßes (Fig. 337) wurde eine kleine Flasche, welche die zu





untersuchende Lösung enthielt, gestellt. Nach Ablauf einer gewissen Zeit wurde die Flasche herausgenommen und bestimmt, welches Quantum der gelösten Substanz aus der Flasche ins Wasser übergetreten war. Bei späteren Untersuchungen brachte Graham die Flüssigkeiten direkt übereinander und analysierte nach bestimmten Zeitintervallen die Zusammensetzung der Flüssigkeit in ver-

schiedenen horizontalen Schichten, aus denen er Proben mittels eines Kapillarhebers entnahm. Hieraus konnte er die relative Zeitdauer bestimmen, innerhalb deren verschiedene Substanzen in gleicher Weise diffundieren, d. h. in gleicher Menge in gegebener Entfernung von der ursprünglichen Trennungsfläche zwischen der Lösung und dem reinen Wasser auftreten. Die verschiedenen Lösungen hatten dabei den gleichen Konzentrationsgrad. Die Zeit, welche für HCl erforderlich

war, wurde als Einheit angenommen und ergaben sich für die anderen Substanzen folgende Werte:

Chlorwass	eri	stof	fsä	ure	•			1
Kochsalz								2,3
Zucker								7
Albumin								49
Karamelz	ucl	rer						98

Besonders langsam diffundieren somit Albumin und Karamelzucker, die zu den am Ende dieses Abschnittes betrachteten sogenannten Kolloiden gehören.

W. Thomson (jetzt Lord Kelvin) hat eine bequeme Methode angegeben, um die aufeinander folgenden Stadien der Diffusion zu beobachten. In ein cylindrisches Gefäls, in dessen unterem Teile sich die schwerere Flüssigkeit (z. B. eine Lösung) und über dieser die leichtere befindet, wird eine Anzahl hohler Glaskügelchen von verschiedener mittlerer Dichte hineingebracht. Anfangs befinden sich alle Kügelchen an der Grenzfläche beider Flüssigkeiten, sobald sich aber die Dichte in den verschiedenen Horizontalschichten ändert, sinken einige der Kügelchen in die untere Flüssigkeit ein, während andere in die obere aufsteigen. Aus der Lage, welche die Kügelchen einnehmen, kann man auf die Zusammensetzung der Flüssigkeit in verschiedenen Abständen von der ursprünglichen Trennungsfläche schließen.

Beilstein brachte (1856) die Lösungen in ein Gefäß, dessen Gestalt an einen umgekehrten Heber erinnerte; das kurze Kuierohr desselben endete unter der Oberfläche des in einem großen Gefäße befindlichen Wassers.

Berthollet (1803), Fick (1855), Stefan (1874) u. a. haben die Theorie der Diffusion mathematisch entwickelt. Wir haben es hier mit einer Formel zu thun, welche der Formel (24) auf S. 516 vollkommen analog ist. Es sei dq diejenige Menge der Substanz (eines Salzes, einer Säure u. s. w.), welche im Verlaufe der Zeit dt in der vertikalen Richtung x (von unten nach oben) durch die horizontale Fläche s geht; dann ist

$$dq = -ks \frac{du}{dx} dt \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

falls u die Konzentration der Lösung (die Gewichtsmenge der gelösten Substanz in der Volumeneinheit der Lösung) in derjenigen Horizontalfläche bedeutet, deren vertikale Koordinate x ist und in welcher sich der betrachtete Flächenraum s befindet. Der Faktor k ist für die gegebene Lösung charakteristisch und hängt von ihrer Zusammensetzung und ihrem physikalischen Zustande ab; er heißt der Diffusionskoeffizient. Dieser Koeffizient ist numerisch gleich derjenigen Ge-

§ 1

wichtsmenge der gelösten Substanz, welche in der Zeiteinheit die Einheit der Horizontalfläche passiert, wenn der Konzentrationsunterschied zweier um die Längeneinheit entfernter Schichten gleich Eins ist. Es läßt sich hieraus leicht die Definition der C.G.S.-Einheit für den Diffusionskoeffizienten geben. Die Dimension dieser Größe wird erhalten, wenn man beachtet, daß dq eine gewisse Substanzmenge, du dagegen die in der Volumeneinheit enthaltene Substanzmenge ist, daß also $[du] = [dq]: L^3$ ist. Es ist

$$k = -\frac{dq}{s\frac{du}{dx}dt},$$

s ist eine Fläche, dx eine Länge, dt eine Zeit, mithin

$$[k] = \frac{[dq]}{L^2 \frac{[dq]}{L^3 L} T} = \frac{L^3}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Sehr oft wird als Einheit der Zeit der Tag, als Einheit der Länge das Centimeter angenommen; bedient man sich des C. G. S.-Systems, so schreibt man k in der Form $k = N.10^{-7} \frac{(\text{cm})^2}{\text{sec}}$. Bezeichnet man mit n den Zahlenwert von k im Tag-Centimeter-System, so ist

$$k = N.10^{-7} \frac{(\text{cm})^2}{\text{sec}} = n \frac{(\text{cm})^2}{\text{Tag}}.$$

Ein Tag hat 86 400 Sec.; folglich ist $n = 86 400 N \cdot 10^{-7}$ und schliefslich

$$N=115,7\,n \ldots \ldots \ldots (3)$$

So ist z. B. für eine gesättigtere Kochsalzlösung von 15°

$$k = 108.10^{-7} \frac{(\text{cm})^2}{\text{sec}} = 0.93 \frac{(\text{cm})^2}{\text{Tag}}$$

Hier ist N=108, n=0.93. Fick nahm als Zeiteinheit die Stunde an, in diesem Falle müssen die Zahlenwerte für k gleich $\frac{1}{24}n$ sein, z. B. im eben angeführten Beispiele k=0.039.

Stefan hat k aus den Versuchsresultaten von Graham berechnet, die sich auf einen veränderlichen Zustand der Lösung bezogen. Er fand für k. 107 folgende in C. G. S.-Einheiten ausgedrückte Werte:

Karamel Albumin Zucker Na Cl HCl
$$9^{\circ}-10^{\circ}$$
 $13^{\circ}-15^{\circ}$ $9^{\circ}-10^{\circ}$ 5° $9^{\circ}-10^{\circ}$ 5° $k \cdot 10^{7} = 5,4$ 7,3 $39,9$ $88,5$ $107,8$ $201,6 \frac{(\text{cm})^{2}}{\text{sec}}$. Für eine Lösung von J in Alkohol ist $k \cdot 10^{7} = 61,7$.

H. F. Weber hat eine umfangreiche Untersuchung über die

Diffusion einer ZnSO₄-Lösung angestellt; durch Elektrolyse zwischen zwei Zinkplatten wurde zunächst die anfänglich überall gleich konzentrierte Salzlösung in genau angebbarer Weise an der unteren Platte, der Anode, konzentrierter, und an der oberen, der Kathode, verdünnter gemacht und dann nach Unterbrechung des elektrischen Stroms der Verlauf der Diffusion untersucht. Dieselbe Methode hat Seitz auf verschiedene Salze von Zink, Cadmium, Zinn, Blei und Silber angewandt.

Schumeister und insbesondere Scheffer haben den Einfluß der Konzentration und Temperatur der Lösung auf die Größe k studiert. Dabei hat sich ergeben, daß bei zunehmender Konzentration die Größe k für einige Lösungen wächst, für andere abnimmt. A. Griffiths benutzte bei seinen Untersuchungen ein durch eine horizontale Scheidewand in zwei gleiche Hälften geteiltes Gefäß; durch die Scheidewand führten hinreichend lange vertikale Röhren hindurch. Der untere Teil enthielt die Lösung, der obere Teil reines Wasser. Die Diffusion fand durch die vertikalen Röhren hindurch statt. Für CuSO₄ findet Griffiths $k \cdot 10^7 = 28.7$ C.G.S. Lenz hat die Diffusion von Alkohollösungen folgender Salze KJ, NaJ, CdJ₂ und K₂CrO₄ untersucht; er findet, daß die Diffusionsgeschwindigkeit proportional dem elektrischen Widerstande der Lösung ist.

Wiener hat eine sehr interessante Methode angegeben, nach der man die Diffusion durch Beobachtung des Weges untersuchen kann, welchen ein Lichtstrahl einschlägt, wenn er eine Flüssigkeitssäule durchdringt, in welcher Diffusion stattfindet. Eine andere Methode desselben beruht darauf, dass man diejenigen Krümmungen misst, welche das Bild eines unter 45° gegen den Horizont geneigten hellen Spalts erfährt, wenn das Spaltbild auf das Diffusionsgefäs projiziert wird. Boltzmann und Thovert (1901) haben die Theorie der Wienerschen Methode mathematisch entwickelt.

Mit Zunahme der Temperatur nimmt der Diffusionskoeffizient zu. So ist z. B. für NaCl

$$k_t = k_0 (1 + 0.0429 t).$$

De Heen findet für Mg SO₄, KNO₃, Na Cl, Na₂ HPO₄ und K₂CO₃ fast die gleiche Abhängigkeit von der Temperatur; als Koeffizient von t aber findet er 0.012.

G. Meyer (1897) hat die Diffusion von Metallen durch Quecksilber untersucht; er findet folgende Werte:

Zn Cd Pb Au
$$k = 2,09$$
 1,56 1,37 $0,72 \frac{(\text{cm})^2}{\text{Tag}}$.

Ähnliche Untersuchungen hatte noch früher Humphreys (1896) angestellt. Er findet, dass die Metalle um so schneller durch Hg diffundieren, je näher sie im periodischen System von Mendelejew dem Quecksilber stehen.

Diffusion der Flüssigkeiten durch eine Scheidewand oder Osmose. Sind zwei Flüssigkeiten voneinander durch eine poröse Scheidewand (aus schwach gebranntem, unglasiertem

Fig. 338.



Thon, Tierblase, Pergament u. s. w.) getrennt, so durchdringen sie dieselbe im allgemeinen mit verschiedener Geschwindigkeit. Diese Erscheinung nennt man Osmose. Die besonderen Bezeichnungen Exosmose und Endosmose für ein langsameres oder schnelleres Durchdringen sind gegenwärtig nicht mehr üblich.

Die Erscheinung der Osmose ist von Nollet (1748) entdeckt worden. Derselbe stellte ein kleines mit Alkohol gefülltes und mit Tierblase fest verschlossenes Gefäls in Wasser und

umgekehrt ein mit Wasser gefülltes Gefäß in Alkohol; dabei beobachtete er, dass sich im ersten Falle die Blase aufblähte (Fig. 338), im zweiten Falle ins Gefäs hineingedrückt wurde. In beiden Fällen durchdrang das Wasser die Blase offenbar schneller, als der Alkohol.



Der erste, welcher diese Erscheinung aufmerksam verfolgte, war Dutrochet (1827 bis 1835): der von ihm benutzte Apparat ist in Fig. 339 abgebildet. Das Gefäss b ist unten durch eine Blase verschlossen; durch den Hals desselben führt eine vertikale, beiderseits offene Röhre aa, welche durch den Deckel des weiteren Gefässes nn hindurch-Die eine der zu untersuchenden Flüssigkeiten befindet sich in nn, während die andere das Gefäss b und bisweilen einen Teil der Röhre aa erfüllt. Ist in b eine wässerige Salzlösung, in nn reines Wasser enthalten, so beginnt die Flüssigkeit in der Röhre zu steigen, was beweist, dass reines Wasser durch die Scheidewand schneller hindurchdringt, als die Salzlösung. Ein Nachteil des Apparats von Dutrochet besteht darin, dass die Flüssigkeitssäule in der Röhre aa einen starken hydrostatischen Druck ausübt, der einen entgegengesetzten "Filtrationsstrom" Flüssigkeit hervorruft. Deshalb gab Vierordt (1847) der Blase eine vertikale Stellung, so dass

die hydrostatischen Drucke auf dieselbe von beiden Seiten die gleichen blieben. Er bestätigte das bereits von Dutrochet gefundene Resultat. dass der Überschuss der Geschwindigkeit der einen Strömung über die Geschwindigkeit der anderen proportional der Differenz der Konzentration

zweier Lösungen derselben Substanz ist, welche sich zu beiden Seiten der Scheidewand befinden. Die Vorstellung von einem besonderen "endosmotischen Äquivalente", zu welcher Jolly durch seine Untersuchungen geführt wurde, ist später aufgegeben worden, weshalb wir dieselbe auch übergehen wollen.

Die Richtung, in welcher die schnellere Strömung erfolgt, hängt von der Wahl der beiden Flüssigkeiten, von der Substanz der Scheidewand, sowie von dem Konzentrationsgrade, wenn zwei Lösungen gewählt sind, ab. Es mögen hier einige Beispiele folgen:

Sind Wasser und Alkohol voneinander durch Tierblase getrennt, so dringt das Wasser schneller hindurch; nimmt men dagegen eine dünne Kautschukmembran, so durchdringt sie umgekehrt der Alkohol schneller als das Wasser. Reines Wasser durchdringt die Membran schneller als Lösungen von Weinstein und Citronensäure von bestimmter Konzentration, aber langsamer als schwache Lösungen derselben.

Die Erklärung der osmotischen Erscheinungen stölst auf große Schwierigkeiten. Früher glaubte man, daß es reine Kapillaritätserscheinungen seien, und daß diejenige Flüssigkeit die Scheidewand schneller durchdringt, die in Kapillarröhren höher aufsteigt. Diese Erklärungsweise hat man jetzt aufgegeben, aber Quincke hat auf die Bedeutung hingewiesen, welche die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten haben kann, die sich an der Kanalwandung im Innern der porösen Scheidewand berühren; diese Spannung kann eine Verschiebung der Flüssigkeiten nach der einen oder anderen Seite zur Folge haben.

Liebig erklärte die Osmose durch die ungleiche Fähigkeit der Scheidewand verschiedene Flüssigkeiten in sich aufzunehmen. Er fand, dass 100 Gewichtseinheiten trockener Ochsenblase in 24 Stunden 268 Gewichtsteile Wasser, 133 Teile NaCl-Lösung, 38 Teile (84 Proz.) Spiritus und 17 Gewichtsteile Knochenöl in sich aufsaugen. Eine mit Wasser gesättigte Blase verliert einen Teil dieses Wassers, wenn man sie mit Salz bestreut oder in Alkohol bringt. Auf Grund dieser Thatsache erklärt Liebig die Osmose dadurch, das die Scheidewand die beiden Flüssigkeiten, welche sie berührt, ungleich schnell absorbiert. Die auf der einen Seite angesaugte Flüssigkeit wird auf der anderen Seite ausgeschieden. Komplizierte Erklärungen der Osmose stammen von Bruecke und Fick.

Mit Zunahme der Temperatur nimmt die Osmose durch Tierblase im allgemeinen zu, jedoch nur in sehr geringem Grade. Flusin hat die Osmose verschiedener organischer Substanzen durch Kautschuk untersucht.

§ 3. Osmotischer Druck. Wir sahen im § 1, daß, wenn man auf eine Lösung irgend eines Salzes, einer Säure, eine Zuckerlösung u. s. w.



reines Wasser gießt, sich die gelöste Substanz gewissermaßen ausdehnt und allmählich über das ganze Flüssigkeitsvolumen ausbreitet. Dass diese Erscheinung analog der Ausdehnung eines Gases ist, welche man beobachtet falls der vom Gase eingenommene Raum mit einem Vakuum in Verbindung gesetzt wird, ist zuerst von Gay-Lussac bemerkt worden. Das reine Wasser oder die weniger konzentrierte Lösung haben hier für die gelöste Substanz die Bedeutung des Vakuums oder luftverdünnten Raumes. Man kann sagen, die Substanz habe das Bestreben, ein möglichst großes Volumen einzunehmen. dies aber der Fall, so muss eine besondere Art von Druck auftreten, welcher auf die zwischen dem Wasser und der Lösung befindliche Scheidewand einwirkt. Ein solcher Druck wird auch in der That beobachtet: man nennt ihn den osmotischen Druck. Die Existenz desselben lässt sich mit dem Apparat von Dutrochet (Fig. 339) unmittelbar nachweisen, da die Flüssigkeitssäule, die in der Röhre aa aufsteigt, durch diesen Druck getragen wird.

Das Studium des osmotischen Druckes hat sich erst entwickelt, nachdem man die sogenannten "halbdurchlässigen" Membranen entdeckt hatte, welche sich bei der Berührung zweier Flüssigkeiten bilden und welche aus der Substanz bestehen, welche sich infolge chemischer Reaktion zwischen den Flüssigkeiten ausscheidet. Solche Membranen hat zuerst Traube (1867) benutzt, der sie Niederschlagsmembranen nannte; sie entstehen, wenn man z. B. ein mit Leim gefülltes Röhrchen in Gerbsäure taucht. Pfeffer (1877) u. a. haben eine ganze Reihe von Methoden angegeben, nach denen man halbdurchlässige Membranen erhalten kann. Eine der bequemsten Methoden besteht darin, dass man Lösungen von Kupfervitriol und Ferricyankalium miteinander in Berührung bringt, wobei sich dann eine aus Ferricyankupfer bestehende Membran bildet. (Pfeffer.) allerbequemsten ist es, ein poröses Thongefäls zuerst von einer Kupfervitriollösung und darauf von einer Lösung von Ferricvankalium Dann werden alle Poren des Gefässes mit durchdringen zu lassen. einer solchen Membran geschlossen.

Eine halbdurchlässige Membran hat die Eigentümlichkeit, das sie Wasser ungehindert durchläst, die in demselben gelösten Substanzen aber in höherem oder geringerem Grade zurückhält, besonders diejenigen, durch deren Wechselwirkung sie entstanden ist. Übrigens haben de Vries und Quincke gezeigt, das in sehr geringen Mengen selbst diese Substanzen die Membran durchdringen.

Füllt man ein Pfeffersches poröses Thongefäß mit irgend einer Lösung, verschließt es durch einen Kork, durch welchen eine Manometerröhre führt und setzt das Gefäß in reines Wasser, so zeigt das Manometer eine Zunahme des inneren Druckes an, der einen gewissen Maximalwert erreicht und der osmotische Druck genannt wird.

Ostwald und seine Schüler führen diesen in manchen Fällen bis zu einigen Atmosphären reichenden Druck unmittelbar auf die gelöste Substanz zurück, deren Moleküle auf die halbdurchlässige Membran Stöfse ausüben. Aus diesen Stöfsen setzt sich, wie wir dies für die Gase gesehen haben (S. 474), ein Druck zusammen.

Vorstehende Erklärungsweise ist die sogenannte kinetische Theorie des osmotischen Druckes. Van 't Hoff, einer der Begründer der Lehre vom osmotischen Druck, weist bloß auf die Analogie zwischen diesem Druck und der Spannung eines Gases hin. Diese Analogie reicht, wie wir später sehen werden, sehr weit. Die Frage nach dem Mechanismus für das Entstehen dieses Druckes lässt van 't Hoff un-Dasselbe thun auch Lord Kelvin u. a. Gegen die kineerörtert. hat sich besonders K. Schreber (1899) ausgetische Theorie Unmittelbare Messungen des osmotischen Druckes sind nur von wenigen Autoren ausgeführt worden, in letzterer Zeit von Naccari. Wir werden später die Formeln angeben, nach denen eine indirekte Bestimmung des osmotischen Druckes möglich ist, wenn man die Dampfspannung, die Siedetemperatur oder endlich die Erstarrungstemperatur der Lösung gefunden hat.

In Fig. 340 ist ein Apparat von Nernst abgebildet, in welchem eine Wasserschicht an Stelle der halbdurchlässigen Membran tritt. Das

größere Gefäße enthält mit Wasser gesättigten Äther, das kleinere Gefäße A dagegen Äther, welcher ebenfalls mit Wasser und einem bedeutenden Quantum Benzol gesättigt ist. Das Gefäße A ist unten durch Tierblase verschlossen, welche von Wasser durchtränkt ist und hier die Rolle des porösen Thongefäßes im Pfefferschen Apparate übernimmt; es dient letztere also nur dazu, die halbdurchlässige, aus Wasser bestehende Membran ganz zu erhalten, die den Äther hindurchläßt, für Benzol aber undurchlässig ist. In der vertikalen Röhre steigt allmählich eine Äthersäule empor.





Lösungen, welche denselben osmotischen Druck ausüben, heißen isotonische oder isoosmotische Lösungen.

Tammann (1888) hat eine schöne Methode angegeben, nach der man solche isotonische Lösungen finden kann, die bei ihrem Zusammentreffen eine halbdurchlässige Membran bilden, wie z. B. Kupfervitriol und Ferricyankalium. Nehmen wir an, die Lösung A habe die Konzentration a und es solle die Konzentration b der isotonischen Lösung b gefunden werden. Zu diesem Zwecke bringt man einen Tropfen der Lösung b in die Lösung b derselbe überzieht sich sofort mit einem Häutchen. Ist die Konzentration b der Lösung b größer als b, so dringt

das Wasser von außen in den Tropfen ein, die Lösung rings um denselben wird konzentrierter und sinkt in Form eines Strahles, den mau mit blossem Auge, noch besser aber nach einer (Schlieren-Methode, s. Bd. II) optischen Methode beobachten kann, zu Boden. Ist jedoch l'kleiner als b, so tritt reines Wasser aus dem Tropfen heraus und eine Strömung von verdünnter Lösung steigt empor. Sind beide Lösungen isotonisch, so tritt keinerlei Strömung auf, d. h. es findet kein Wasser-Traube, de Vries und Pfeffer haben den osmoaustausch statt. tischen Druck in den Zellen lebender Pflanzen und Tiere untersucht. Die innere Wandung dieser Zellen läfst Wasser hindurch, ist aber für viele in demselben gelöste Substanzen undurchlässig. Infolgedessen entsteht in den Zellen ein Druck, der bis zu 4 und sogar bis zu 18 Atm. gehen kann; dies ist z. B. in den Zellen der Burkane der Fall und. wie die Untersuchungen von Wladimirow (1891) gezeigt haben, auch in den Zellen einiger Bakterien.

Bringt man eine lebende Zelle in eine Lösung, deren osmotischer Druck größer als der in der Zelle herrschende Druck ist, so löst sich die innere Wandung von der äußeren und kann man sich dieses Umstandes zum Auffinden isotonischer Lösungen bedienen. Zu dem gleichen Zwecke können auch rote Blutkörperchen verwandt werden.

Isotonische Lösungen haben (bei gegebenem Lösungsmittel) die gleiche Dampfspannung, sowie den gleichen Siede- und Gefrierpunkt. Diese wichtigen Gesetze haben van 't Hoff und Duhem auf theoretischem Wege ermittelt; van 't Hoff hat folgende Formeln aufgestellt:

$$P = 82.2 \frac{TD_0}{M} \frac{p - p'}{p} = \frac{41.1 D_0 \varrho}{T'} \Delta t = \frac{41.1 D_0 \varrho}{T_1} \Delta t_1 \quad (4)$$

Hier bedeutet P den osmotischen Druck in Atmosphären, D_0 die auf Wasser bezogene Dichte des Lösungsmittels, M das Molekulargewicht des Lösungsmittels, p und p' den Druck des Dampfes und der Lösung bei der absoluten Temperatur T, ϱ die latente Verdampfungswärme, ϱ_1 die latente Schmelzwärme von 1 g des Lösungsmittels, ausgedrückt in Grammkalorieen, T' und T_1 die absolute Siede- und Schmelztemperatur, Δt die Erhöhung des Siedepunktes, Δt_1 die Erniedrigung des Schmelzpunktes (S. 624).

Für wässerige Lösungen ist

$$P = 4.57 \ T^{\frac{p}{p}} - \frac{p'}{p} = 59.2 \ \Delta t = 12.07 \ \Delta t_1.$$
 (4, a)

Alle diese hier angeführten Formeln sollen im dritten Bande abgeleitet werden. Nach ihnen kann man die oben erwähnte indirekte Bestimmung der Größe P vornehmen.



- § 4. Die Gesetze von Boyle-Mariotte, Gay-Lussac und Avogadro für Lösungen. Van 't Hoff, Ostwald, Arrhenius, Raoult u. a. haben die Lehre von der nahen Verwandtschaft, wenn nicht gar von der Identität einer ganzen Reihe von fundamentalen Eigenschaften der Lösungen mit denen der Gase begründet. Diese Eigenschaften drücken sich in folgendem aus.
- I. Der osmotische Druck P ist bei konstanter Temperatur der Konzentration der Lösung proportional oder indirekt proportional dem von einer gegebenen Menge der gelösten Substanz eingenommenen Volumen v. (Boyle-Mariotte.)
- II. Der osmotische Druck P ist proportional der absoluten Temperatur T, d. h. sein Temperaturkoeffizient ist gleich 0,00367. (Gay-Lussac.)
- III. Gleiche Volumina v der isotonischen Lösungen (bei gleichem Drucke P) enthalten bei gegebener Temperatur t die gleiche Anzahl N von Molekülen, welche zudem gleich der Zahl derjenigen Gasmoleküle ist, die sich im Volumen v beim Drucke P und der Temperatur t vorfinden. (Avogadro.)

Ilalbdurchlässige Membranen lassen nur in wenigen Fällen eine Messung des osmotischen Druckes Pzu, der indirekt durch Beobachtung der Dampfspannung p [vergl. Formel (4) auf S. 636] oder der Erstarrungstemperatur bestimmt werden kann. Dagegen kann z. B. für eine Zuckerlösung P mit Hülfe des Apparates von Pfeffer (S. 634) ermittelt werden.

Das Gesetz I wird durch die folgenden für Zuckerlösungen geltenden Zahlen bestätigt:

Konzentrationsgrad	Druck	Verhältnis beide		
m	P	$\frac{P}{m}$		
1 Proz.	53,5 cm	53, 5		
2 ,	101,6 "	50,8		
2,74 ,	151,8 "	55,4		
4 ,	208,2 ,	52,1		
6 ,	307,5 ,	51,3		

Der Druck ist in Centimetern der Höhe einer Quecksilbersäule ausgedrückt. Es sei hierbei bemerkt, daß für eine einprozentige Salpeterlösung der Druck P mehr als 3 Atm. beträgt.

Das Gesetz II wird durch folgende für eine einprozentige Zuckerlösung geltende Zahlen bestätigt:

t^{o}	$m{P}$ beob.	$oldsymbol{P}$ ber.	Differenz
$6,8^{\circ}$	0,664 Atm.	0,665 Atm.	+ 0,001
13,70	0,691 "	0,681 "	— 0,010
14,20	0,671 "	0,682 "	+ 0,011

t ^o	P beob.	$oldsymbol{P}_{oldsymbol{s}}$ ber.	Differenz
15,50	0,684 Atm.	0,686 Atm.	+ 0,002
22,00	0,721 "	0,701	- 0,020
32,00	0,716	0,725 "	+ 0,009
36,00	0,746 ,	0,735 ,	- 0,011

Die in der dritten Kolumne stehenden Werte von P sind nach folgender Formel berechnet worden:

$$P = 0.649 (1 + 0.00367t) \dots \dots (5)$$

Die Kombination unserer beiden ersten Gesetze führt auf eine Formel, die der Clapeyronschen Formel analog ist [vergl. (5), S 430], nämlich zur Formel

wo R eine Konstante ist. Wir hatten gesehen, daß, falls man das Volumen v in Litern, den Druck P in Atmosphären ausdrückt und von jeder Substanz ein Grammmolekül nimmt, also soviel Gramm. als das Molekulargewicht der betreffenden Substanz Einheiten enthält, oder, mit anderen Worten, von den verschiedenen Substanzen die gleiche Anzahl von Molekülen nimmt, für alle Gase

$$R = 0.0815 \dots (7)$$

wird. [Vergl. (8) auf S. 432.]

Berechnen wir nunmehr die Größe P für eine einprozentige Salzlösung von 0° unter der Voraussetzung, daß für dieselbe ebenfalls R = 0.0815 ist. In der Formel

$$P = \frac{RT}{v} = \frac{0.0815 T}{v} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

ist also R=0.0815 und T=273. Das Molekulargewicht des Zuckers $C_{12}H_{22}O_{11}$ ist gleich 342. Das Volumen von 100 g Lösung, welche 1 g Zucker enthalten, ist gleich 99,7 ccm, folglich ist das Volumen v gleich 99,7 \times 342 ccm oder v=34.1 Liter. Somit ist nach der Theorie

$$P = \frac{0.0815 \times 273}{34,1} = 0.656 \text{ Atm.}$$

Diese Zahl stimmt mit der auf experimentellem Wege gefundenen P=0,649 Atm. [vergl. Formel (5)] überraschend gut überein. Es ist somit in der That der Druck des gelösten Zuckers gleich demjenigen Drucke, welchen er ausüben würde, wenn er den ihm zur Verfügung stehenden Raum in Form von nicht dissociiertem Dampf erfüllen würde.

Für viele andere Lösungen indes findet eine derartige Übereinstimmung der Beobachtungen mit den nach Formel (8) berechneten

Werten für den Druck keineswegs statt; für diese ist die Formel (6) durch folgenden Ausdruck zu ersetzen:

Hier hat R für alle Lösungen den gleichen Wert und ist gleich der Konstanten, welche in der entsprechenden für Gase geltenden Formel vorkommt, wenn man ein Grammmolekül der Substanz nimmt. Der Faktor i zeigt die Abweichung der gegebenen Lösung von einer "Normallösung" an. Diese Abweichungen erinnern an das, was auf S. 524 über die Dissociation der Gase gesagt war. Wenn i nicht gleich 1 ist, so deutet dieses darauf hin, dass die gelöste Substanz dissociiert ist, dass also die Zahl der freien Moleküle vermehrt ist.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Umstand, daß für Lösungen von Nichtelektrolyten, d. h. von Körpern, die durch den elektrischen Strom nicht zerlegt werden, der Koeffizient i=1, für Elektrolyte dagegen i>1 ist. Hieraus haben Planck und Arrhenius den Schluß gezogen, daß die Elektrolyte (Salze, Säuren) in den Lösungen zum Teil dissociiert sind, also in ihre Bestandteile und zwar in Ionen gespalten sind (S. 615). Es mögen hier einige Zahlenwerte des Faktors i folgen:

HCl CaCl₂ NaNO₃ Na₂CO₃ K₂Al₂(SO₄)₄ KClO₃ Na₂B₄O₇
$$i = 1.98 \quad 2.52 \quad 1.82 \quad 2.18 \quad 4.45 \quad 1.78 \quad 3.57$$

Ponsot (1899) findet, daß der Grenzwert von i für sehr schwache Lösungen gleich 1,8 ist. Arrhenius zeigte, daß man i nach folgender Formel berechnen kann:

$$i = 1 + (k - 1)\alpha$$
 (10)

wo k die Gesamtzahl der Teile ist, in welche ein Molekül des Elektrolyten innerhalb der Lösung zerfällt; es ist z. B. k=2 für K Cl, k=3 für Ba Cl₂, K₂SO₄ u. s. w. Die Größe α bestimmt den Grad der Dissociation, d. h. das Verhältnis der Anzahl zerlegter Moleküle zur Gesamtzahl der Moleküle. Je verdünnter die Lösung ist, desto weniger ist α von Eins verschieden, d. h. desto vollständiger ist die Dissociation (vergl. S. 526). Die Größe α kann durch Beobachtung der Elektrizitätsleitung in Lösungen gefunden werden, und Formel (10) giebt für i Werte, welche mit den zum Teil früher angeführten sehr gut übereinstimmen.

Nernst (1888) hat eine vollständige Molekulartheorie für die Diffusion der Lösungen entwickelt; wir werden auf dieselbe im dritten Bande zurückkommen. Mac Gregor (1897) hat eine interessante Formel angegeben, welche verschiedene Eigenschaften (Dichte, thermische Ausdehnung, Reibung, Oberflächenspannung, Brechungsquotient) wässeriger Salzlösungen mit den entsprechenden Eigenschaften reinen

Wassers in Zusammenhang bringt. In dieser Formel kommt ebenfalls ein Koeffizient vor, welcher den Grad der Dissociation (oder Ionisierung) der Lösung angiebt.

Litteratur.

Graham: Phil. Trans. 1850, 1, 1; 2, 805; 1851, 2, 483; Lieb. Ann. 77, 56 und 129; 80, 197, 1851; 121, 1, 1862.

Beilstein: Lieb. Ann. 99, 165, 1856.

Berthollet: Essai de statique chimique. Paris 1803, p. 412.

Fick: Pogg. Ann. 94, 59, 1855.

Stefan: Wien. Ber. 79, II, 161, 1879.

H. F. Weber, Wied. Ann. 7, 469 und 536, 1879.

Seitz: Wied. Ann. 64, 759, 1898.

G. Meyer: Wied. Ann. 61, 225, 1897; 64, 752, 1898.

Humphreys: Journ. chem. Soc. 69, 1679, 1896.

Schumeister: Wien. Ber. 79, II, 603, 1879.

Scheffer: Chem. Ber. 15, 788, 1882; 16. 1903, 1883.

De Heen: Bull. Ac. Belg. (3) 8, 219, 1884; 19, 197, 1890.

Nollet: Histoire de l'Acad. des sciences 1748, p. 101.

Dutrochet: Ann. de chim. et phys. (2) 35, 393; 37, 191; 49, 411; 51, 159; 60, 337, 1827 bis 1835.

Vierordt: Archiv v. Roser und Wunderlich 6, 1847; Pogg. Ann. 73, 519, 1848.

Jolly: Zeitschr. f. rationelle Med. 7, 83, 1849; Pogg. Ann. 78, 261, 1849.
Liebig: Ursachen der Säftebewegung. Braunschweig 1848. Theorie der Osmose. Lieb. Ann. 121, 78, 1862.

Flusin, Compt. rend. 126, 1497, 1898.

A. Griffiths: Phil. Mag. (5) 46, 453; 1898; 47, 530, 1899.

Quincke: Pogg. Ann. 160, 118, 1877.

Wiener: Wied. Ann. 49, 105, 1893.

Boltzmann: Wied. Ann. 53, 959, 1894.

Thovert, C. R. 113, p. 1197, 1901.

Umow: Über Diffusion, Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 23, 335, 1891.

Gribojedow: Über Diffusion, Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 25, 36, 1893.

Traube: Arch. f. Anat. und Physiol. 1867, p. 87.

Pfeffer: Osmoti-che Untersuchungen. Leipzig 1877.

Adie: Journ. of Chem. Soc. 1891, S. 344.

De Vries: Arch. Néerland. 31, 344, 1878 (Beibl. 3, 7); Zeitschr. f. phys. Chem. 2, 414, 1888.

Lord Kelvin: Nature 1897, Nr. 1421, 1422.

Naccari: Nuovo Cimento (4) 5, 141, 1897.

K. Schreber: Zeitschr. f. phys. Chem. 28, 79, 1899.

Tammann: Zeitschr. f. phys. Chem. 8, 685, 1891; Wied. Ann. 34, 229, 1888.
Van 't Hoff: Arch. Néerland. 20, 239, 1885; Zeitschr. f. phys. Chem. 1, 481, 1887.

Nernst, Zeitschr. f. phys. Chem. 2, 611, 1888; 6, 37, 1890.

Arrhenius: Zeitschr. f. phys. Chem. 3, 115, 1889; 10, 51, 1892.

Duhem, Journ. de phys. (2) 6, 134, 397, 1887; 7, 391, 1888.

Fick: Zeitschr. f. phys. Chem. 5, 527, 1890.

Pupin: Der osmotische Druck. Berlin 1889.

641

Dieterici: Wied. Ann. 220, 1892. Fuchs: Exners Repert. 27, 176, 1891. Ponsot: Compt. rend. 128, 1447, 1899.

Poynting: (Osmotic pressure). Phil. Mag. (5) 42, 289, 1896.

Mac Gregor: Phil. Mag. (5) 43, 46, 98, 1897.

Achtes Kapitel.

Reibung im Inneren der Flüssigkeiten.

§ 1. Koeffizienten der inneren Reibung. Die innere Reibung, welche wir S. 497 besprochen haben, tritt nicht nur in Gasen, sondern in allen Medien auf, in welchen sich verschiedene denselben angehörige Teile mit ungleicher Geschwindigkeit bewegen.

Formel (59) von S. 497

$$f = \eta s \frac{d v}{dx} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

bezieht sich daher in gleicher Weise auf Gase und Flüssigkeiten. Hier bedeutet η den Koeffizienten der inneren Reibung, s den Flächenraum der Berührungsstelle für zwei Nachbarschichten, v die Geschwindigkeit der Schicht, $\frac{dv}{dx}$ das Maß der Geschwindigkeitsänderung, welche man in der Richtung x, senkrecht zu s beobachtet, f die Kraft, welche die Bewegung der einen Schicht beschleunigt, die der anderen verzögert. Die Größe η heißt auch die Viskosität der gegebenen Flüssigkeit. Auf S. 497 war die Einheit der Viskosität definiert worden.

Die Dimension der Größe η kann man leicht finden, wenn man bedenkt, daß f eine Kraft, dv eine Geschwindigkeit, s einen Flächeninhalt und dx eine Länge bedeutet. Es ist

$$[f] = \frac{ML}{T^2}; \ [s] = L^2; \ [dv] = \frac{L}{T} \ {
m und} \ [dx] = L;$$

hieraus folgt

$$\frac{ML}{T^2} = [\eta] L^2 \frac{L}{TL}$$

und mithin

$$[\eta] = \frac{M}{LT} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Man pflegt die Viskosität auf zweierlei Weise auszudrücken, erstens in C.G.S.-Einheiten, in welchem Falle sie mit η bezeichnet werden soll.

Chwolson, Physik. I.

Ferner vergleicht man die Viskosität verschiedener Flüssigkeiten mit der Viskosität von Wasser bei 0° , welche man gleich 100 setzt. Die auf diese Weise erhaltenen Zahlen messen die specifische Viskosität. welche mit z bezeichnet werden möge. Bezeichnet man die in C. G. S. Einheiten ausgedrückte Viskosität des Wassers bei 0° mit η'_{\circ} , so besteht zwischen η und z offenbar folgende Relation:

$$z = \frac{\eta}{\eta_0'} 100 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Jäger hat eine Theorie der Flüssigkeiten nach Analogie der kinctischen Gastheorie (S. 473) entwickelt und unter anderem auch eine Theorie der inneren Reibung in Flüssigkeiten gegeben, welche der Theorie der Reibung in Gasen (S. 497) entspricht. Er findet für den Durchmesser der Wassermoleküle $\delta = 70.10^{-9}$ Centimeter und für die mittlere Weglänge $\lambda = 91.10^{-11}$ Centim., so daß $\lambda < \delta$ ist, während in Gasen $\lambda > \delta$ ist.

§ 2. Koeffizient der äußeren Reibung und Gleitungskoeffizient. Wenn eine Flüssigkeit einen unbeweglichen festen Körper
berührt und die Geschwindigkeit V der Flüssigkeitsschicht, welche
unmittelbar an die Oberfläche des festen Körpers angrenzt und sich
längs dieser Oberfläche bewegt, nicht den Wert Null hat, so kommt
zwischen der Flüssigkeit und dem festen Körper Reibung zu stande.
Die Kraft f, welche in diesem Falle auf die in Betracht gezogene
Flüssigkeitsschicht wirkt, ist der Oberfläche s der Schicht und der Geschwindigkeit V, die man auch als Differenz der Geschwindigkeiten von
festem Körper und Flüssigkeit auffassen kann, direkt proportional. Es
ist demnach

Hier ist λ der Koeffizienten der äußeren Reibung der Flüssigkeit. Die Dimension dieser Größe ist offenbar

Navier hat (1822) zuerst obige Größe eingeführt. Gewöhnlich macht man die Annahme, daß in der Mehrzahl der Fälle

$$\lambda = \infty \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots (6)$$

d. h. V = 0 ist. Dies bedeutet aber, dass die Grenzschicht der Flüssigkeit gewissermaßen an der Oberfläche des festen Körpers haftet und unbeweglich ist, dass also ein unmittelbares Gleiten der Flüssigkeit längs der Oberfläche des festen Körpers überhaupt nicht zu stande kommt.

Ist & nicht unendlich groß, so nennt man die Größe

$$\gamma = \frac{\eta}{1} \cdot (7)$$

den Gleitungskoeffizienten. Aus (2) und (5) folgt

$$[\gamma] = L \dots \dots \dots \dots (8)$$

Ist $\lambda = \infty$, so ist $\gamma = 0$; ein Gleiten findet in diesem Falle nicht statt.

 \S 3. Bestimmung des Reibungskoeffizienten nach der Methode der Kapillarröhren. Poiseuille hat (1842) folgende Formel für das Volumen Q einer Flüssigkeit gegeben, welche in der Zeit T durch eine Kapillarröhre mit dem inneren Durchmesser D und der Länge L hindurchströmt, während sich die Flüssigkeit unter dem Drucke P befindet

$$Q = k \frac{PD^4}{L} T \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Der Proportionalitätsfaktor k hängt, wie man findet, von der inneren Reibung η und dem Gleitungskoeffizienten γ ab. Die mathematische Theorie der Bewegung einer Flüssigkeit in einer Kapillarröhre führt zur Formel

$$Q = \frac{\pi P}{8 \eta L} (R^4 + 4 \gamma R^3) T (10)$$

wo $R=rac{1}{2}$ D ist. Setzt man $\lambda=\infty$, folglich $\gamma=0$, so erhält man

d. h. die Poiseuillesche Formel, in welcher folglich ($R=rac{1}{2}$ D)

ist.

Aus Formel (11) erhält man die Größe

$$\eta = \frac{\pi PR^4}{8 QL} T \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

wenn man die Größen P, R, Q, L und T mißt; will man η in C.S.G.-Einheiten erhalten, so hat man P in Dynen pro Quadratcentimeter der Oberfläche, L und R in Centimetern, Q in Kubikcentimetern und T in Sekunden auszudrücken.

Hagenbach hat gezeigt, dass man bei großer Ausslußgeschwindigkeit zu dem durch Formel (13) gegebenen Werte noch ein Ergänzungsglied hinzuzufügen hat; es ist

$$\eta = \frac{\pi P R^4}{8 Q L} T - \frac{Q \delta}{2^{\frac{10}{8}} \pi q L} \cdot \cdot \cdot (13, a)$$

wo δ die Dichte der Flüssigkeit, g die Beschleunigung der Schwerkraft ist.

Knibbs hat eine Formel in Vorschlag gebracht, welche von der Hagenbachschen etwas abweicht; er hat eine große Anzahl von Bestimmungen der Größe η für Wasser (aus den Jahren 1846 bis 1894) zusammengestellt und kritisch beleuchtet. Kann hat nach derselben Methode die innere Reibung für Brom bestimmt.

Wetzstein (1899) hat gefunden, dass für Wasser, Äther und Chloroform die nach Formel (13, a) berechneten Werte von η bei zunehmendem P zu groß ausfallen. Die nach Formel (13) berechneten Werte von η können in folgender Form dargestellt werden

$$\eta = \frac{b}{P} + a \dots \dots$$
 (13,b)

wo b und a Konstante sind.

Um die specifische Viskosität z zu bestimmen [vergl. (31)], könnte man die Ausflußdauer T und T' gleicher Volumina der untersuchten Flüssigkeit (η) und des Wassers (η') aus ein und derselben Röhre (R und L) und unter demselben Drucke P bestimmen, denn Formel (13) giebt in diesem Falle

$$\frac{\eta}{\eta'} = \frac{T}{T'} \quad \cdots \quad \cdots \quad (14)$$

Auf dieselbe Weise kann man das Verhältnis von η' zu η'_0 und hierauf s nach Formel (3) bestimmen. Etwas anders angestellte Versuche. von denen weiter unten die Rede sein wird, ergeben für Wasser

$$\eta_{\scriptscriptstyle 0}' = 0.0178 \, \frac{g}{cm \ sec} \, \cdot \, \cdot \, \cdot \, \cdot \, \cdot \, \cdot \, (15$$

Setzt man diesen Wert in Formel (3) ein, so erhält man für den Zusammenhang zwischen η und z:

$$\eta = 0.000178z$$
 (16)

Couette (1890) leitete aus seinen Versuchen den Schlußs ab, daß der Reibungskoeffizient des Wassers von dem Material der benutzten Röhre unabhängig ist, daß also $\lambda = \infty$ und $\gamma = 0$ ist, selbst wenn das Wasser die Röhrenwandungen (aus Paraffin) nicht benetzt. Ebenso hatte Warburg (1870) gefunden, daß für Quecksilber und Gas $\lambda = \infty$ und $\gamma = 0$ ist. N. P. Petrow (1896) meint, daß die Schlußfolgerungen von Couette unrichtig sind; er findet z. B., daß man aus den Versuchen von Couette für Rapsöl einen zwischen 0,029 und 0,0012 liegenden Wert von γ und keineswegs Null erhält. Es sei hier bemerkt, daß bei Ableitung der Formel (13) vorausgesetzt wurde, die

Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahles beim Ausströmen aus einer Kapillarröhre sei gleich Null, dass man daher bei den Versuchen schwache Drucke anzuwenden hat, die ein sehr langsames Durchströmen bewirken.

Die in der Praxis zur Bestimmung von η und s angewandte Methode wird aus der Beschreibung des zu diesem Zwecke dienenden

Apparates verständlich. Eine Kapillarröhre ab (Fig. 341) endet unten in einer breiteren Röhre und geht oben in eine Erweiterung über, von welcher eine breitere, bei K verengte Röhre weiter-An diese wird führt. Gummischlauch mit Quetschhahn angesetzt. Die ganze Röhre bKbefindet sich in einem Gefäls mit Wasser, dessen Temperatur durch ein daneben befindliches Thermometer gemessen wird. Man saugt nun zunächst durch den Gummischlauch die zu untersuchende Flüssigkeit bis etwas über K hinauf und bestimmt sodann nach Öffnung des Quetschhahnes die-



jenige Zeit T, in welcher die ganze Flüssigkeitsmenge durch die Kapillarröhre hindurchströmt. Hierauf wiederholt man denselben Versuch mit einer anderen Flüssigkeit, z.B. mit Wasser, wobei die Zeitdauer des Ausströmens etwa gleich T sein mag. Der Druck P in Formel (13) stellt hier eine variable Größe dar, denn er ist in jedem gegebenen Augenblicke gleich dem Drucke der noch nicht entströmten Flüssigkeitssäule. Da jedoch das Gesetz, nach dem sich dieser Druck ändert, für beide Flüssigkeiten das gleiche ist, so kann man auch die Formel (13) benutzen, aus der sich offenbar

$$\frac{\eta}{\eta'} = \frac{TP}{T'P'}$$

ergiebt. Sind δ und δ' die Dichten der beiden Flüssigkeiten, so ist $P\colon P'=\delta\colon \delta'$ und daher

$$\frac{\eta}{\eta'} = \frac{T\delta}{T'\delta'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$$

Wenn eine der beiden Flüssigkeiten Wasser ist, so ist $\delta'=1$ und man kann die Werte von η' aus entsprechenden Tabellen (vergl. § 5) entnehmen. Die zur Verwendung gelangenden Flüssigkeiten müssen

sorgfältig filtriert sein, damit keine fremden Beimengungen in die Kapillarröhre hineingelangen.

§ 4. Methode von Coulomb, Helmholtz, Margules u. a. zur Bestimmung von η . Eine runde horizontale Metallscheibe hängt im Inneren der zu untersuchenden Flüssigkeit an einem von ihrem Zentrum ausgehenden Drahte. Man dreht die Scheibe ein wenig um den Draht, überläßt sie sodann sich selbst und beobachtet nun die Schwingungsdauer τ (d. h. die Zeit, in welcher sie aus einer Grenzlage in die andere gelangt) und das logarithmische Dekrement λ (S. 158). Ist λ_0 gleich dem logarithmischen Dekremente bei Schwingungen in der Luft, so führt die Theorie zu folgender Formel

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{\pi R^4}{2K} \sqrt{\frac{\pi}{2} \delta \tau \eta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

wo R der Radius der Scheibe, K das Trägheitsmoment derselben in Bezug auf die Drehungsaxe und δ die Dichte der Flüssigkeit ist; hieraus läßt sich η finden (Coulombsche Methode).

Durch Einführung einiger Korrektionen in obige Formel hat O. E. Meyer (1887) Resultate erhalten, welche mit den nach der Methode der Kapillarröhren erhaltenen gute Übereinstimmung zeigen. König (1887) benutzte anstatt der Scheibe eine um ihre Achse schwingende Kugel.

Helmholtz und Piotrowski (1860) beobachteten umgekehrt die Schwingungen einer mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllten, an einem Draht befestigten Hohlkugel; dieselbe führte, indem sie sich um den Draht drehte, Schwingungen um ihren vertikalen Durchmesser aus. Der Theorie nach kann man η und γ bestimmen, wenn man die Schwingungsdauer und ihr logarithmisches Dekrement kennt. Sehr bemerkenswert ist hierbei der Umstand, daß sich γ nicht gleich Null und folglich λ nicht gleich Unendlich ergab. Für Wasser wurde viel-

mehr $\eta = 0.01186$ g und $\gamma = 0.23534$ cm gefunden. Umani hat die Kugel durch einen Cylinder ersetzt und für Quecksilber $\eta = 0.01577$ g gefunden.

Margules (1881) hat folgende Methode in Vorschlag gebracht: man taucht einen vertikalen Cylinder vom Grundflächenradius r_1 in die Flüssigkeit und umgiebt ihn mit einer dünnwandigen cylindrischen Röhre vom Radius r_2 . Den äußeren Cylinder dreht man nun mit einer gewissen Winkelgeschwindigkeit ω und mißt das Moment M des Kräftepaares, welches auf den inneren Cylinder wirkt. Es ist dann

$$M = 4\pi c\eta h (19)$$

wo h die Höhe des inneren Cylinders ist und c folgenden Wert hat

$$c = \frac{\omega}{2 \gamma \left(\frac{1}{r_1^3} + \frac{1}{r_2^3}\right) + \left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3}\right)} \cdot \cdot \cdot (20)$$

Findet kein Gleiten der Flüssigkeit statt ($\lambda = \infty$ und $\gamma = 0$ S. 642), so ist

$$c = \frac{\omega}{1 - \frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2}} \cdot (21)$$

Couette (1890) und Brodmann (1892) haben nach dieser Methode den Reibungskoeffizienten η bestimmt. Eine Abänderung dieser Methode stellt diejenige von Mallock dar.

Jones bestimmte η nach der Formel von Stokes für die konstante Geschwindigkeit v, welche ein im Inneren der Flüssigkeit niederfallendes Kügelchen erlangt:

$$v = \frac{2}{9} gr^2 \frac{\sigma - \varrho}{\eta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21, a)$$

wenn r den Radius, σ die Dichte des Kügelchens, ϱ die Dichte der Flüssigkeit bedeutet. Jones beobachtete das Niederfallen von Quecksilberkügelchen.

§ 5. Einfluß von Temperatur und Druck auf die Viskosität der Flüssigkeiten. Sämtliche Versuche zeigen, daß η und z mit Zunahme der Temperatur sehr schnell abnehmen. Für Wasser erhält man folgende Werte:

$$\eta$$
 0,0181 0,0133 0,0102 0,0081 0,0066 0,0057 0,0049 0,0042 z 100 73,3 56,2 44,9 36,7 31,5 26,9 23,5.

Pacher findet für Wasser eine Anomalie in der Nähe von 4° und zwar wächst η bei der Abkühlung bis 7° langsam, zwischen 7° und 5° rascher und dann zwischen 5° und 4° wieder langsamer; dabei zeigt sich zwischen 5° und 4° ein Maximum und ein Minimum des Wertes von η .

Für Alkohol ist $z_0 = 100, z_{70} = 28,7.$

Für Brom (Kann):

$$\eta = 0.01427$$
 0.01133
 0.00949

Für Quecksilber (nach Koch, 1881):

$$t^0$$
 — 21,4° 0° 99° 196,7° 340,1° η 0,01847 0,01697 0,01223 0,01017 0.009054.

Der Koeffizient η_t kann durch folgende empirische Formel ausgedrückt werden:

$$\eta_t = \frac{\eta_0}{1 + at + bt^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (22)$$

in welcher z. B. für Wasser nach den Untersuchungen von O. E. Meyer a=0.0332, b=0.000244 und $\eta_0=1.775$ ist. Grätz (1888) hat gezeigt, daß für homogene Flüssigkeiten (also nicht für Lösungen) η_t durch folgende Formel ausgedrückt werden muß

$$\eta_t = A \frac{t_0 - t}{t - t_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

in welcher A und t_1 konstante Zahlen und t_0 die kritische Temperatur (S. 427) der Flüssigkeit bedeuten. So ist beispielsweise für Wasser A = 7,338 und $t_1 = -28,619$. Für flüssige Kohlensäure ist

Von Heydweiller, Thorpe und Rodger, Stoel und de Haas ist die innere Reibung von Flüssigkeiten bei Temperaturen, welche oberhalb ihres Siedepunktes liegen, untersucht worden. Es mögen hier einige Angaben von Heydweiller folgen:

Äthyläther		Benzol		Toluol		Äthyl	acetat	C Cl4	
ŧυ	$10^3 \eta$	t ^o	$10^3 \eta$	t ^o	$10^3 \eta$	t ^o	$10^{s} \eta$	t ⁰	$10^{3} \eta$
2,4	2,871	14,8	7,038	20,6	5,830	20,9	4,533	21,5	9,652
18,4	2,392	30,8	5,522	78.2	3,235	77,7	2,515	99,6	4,056
47,1	1,839	78,4	3,185	100,0	2,721	99,6	2,090		
78,5	1,428	100,5	2,6 06	131,5	2,133	151,9	1,387	ļ	
100,4	1,177	161,4	1,546	182,5	1,477	183,0	1,063		
		185	1,254					l	

Stoel hat folgende empirische Formel vorgeschlagen

$$\eta = Ce^{-at}$$

in welcher C und a Konstante sind. Andere, kompliziertere Formeln sind von A. Duff in Vorschlag gebracht worden (1899). Batschinsky findet, daß für Quecksilber die Formel

$$\eta = \frac{a}{T} + b + cT$$

gültig sei; hier sind a, b und c Konstante, T die absolute Temperatur. In erster Annäherung kann man

$$\eta T = Const. = 4,60815$$

setzen. Von Garvanoff, Koller und Perry ist die Abhängigkeit der inneren Reibung von der Temperatur für verschiedene Öle untersucht worden.

In der folgenden Tabelle sind einige von den Resultaten des ersteren der genannten Forscher wiedergegeben, wobei die Werte von η in C. G. S. - Einheiten ausgedrückt sind:

t ^o	Zitronenöl	Terpentinöl	Nelkenöl	Olivenöl	Mandelöl	Vaseli nöl
200	0,01264	0,014 61	0,13261	0,8 08 00	0,665 61	0,911 02
50º	0,00871	0,009 68	0,037 29	0,253 33	0,218 94	0,195 21
800	0,006 51	0,007 16	0,015 53	0,11579	0,100 065	0,073 01

Die Viskosität der flüssigen Kohlensäure ist die geringste bisher beobachtete, bei 15° ist sie $14,6\,\mathrm{mal}$ geringer als die Viskosität des Wassers. Geringe Viskosität besitzt auch der Äther, für welchen $z_{10}=14,5$ ist (während für Wasser der Wert 73,3 gilt).

Umgekehrt besitzen Glycerin, einige Öle und dem ähnliche Flüssigkeiten außerordentlich hohe Viskosität. So ist z. B. für Glycerin:

$$t$$
 2,8° 8,1° 14,3° 20,3° 26,5° η 42,2 25,2 13,9 7,78 4,94.

Die Viskosität des Glycerins bei 2,8° ist 2500 mal größer als diejenige des Wassers.

Für Rapsöl ist $\eta_0 = 25,3$, $\eta_{6,5} = 5,8$, $\eta_{27,0} = 1,20$.

Dorn und Völlmer haben die innere Reibung einer Lösung von HCl in Wasser (24,3 Proz.), von LiCl in Methylalkohol (1,56 Proz.) bei $15,6^{\circ}$ und bei — $79,3^{\circ}$ untersucht und folgende Werte für η gefunden:

Für HCl ist der zweite Wert 55 mal größer als der erste, für LiCl dagegen nur 8,9 mal. G. Tammann hat η für unterkühlte Flüssigkeiten nach der Methode von Jones (S. 647) bestimmt, wobei sich ergab, daße η bei Temperaturzunahme sehr schnell abnimmt.

Den Einflus des Druckes auf die Viskosität haben Röntgen (1884), Warburg und Sachs (1884), Cohen (1892), G. Tammann (1899) und Hausser (1900) untersucht. Es zeigt sich, dass bei Druckzunahme die Viskosität des Wassers abnimmt und zwar bis zu Temperaturen von etwa 32°. Oberhalb 32° findet Hausser eine Zunahme der Viskosität bei einer Drucksteigerung bis zu 400 Atm.; die Viskosität konzentrierter Lösungen von NaCl und NH₄Cl im Wasser nimmt dagegen zu; eine starke Zunahme der Viskosität tritt auch für Terpentinöl auf. Von den Versuchen Wetzsteins war bereits auf S. 644 die Rede.

§. 6. Innere Reibung in Lösungen und Mischungen. Die Viskosität von Lösungen ist bisweilen größer, bisweilen kleiner als diejenige des Wassers und treten manchmal bei Zunahme der Konzentration Maxima oder Minima der Viskosität auf. Die Viskosität der Lösungen von NaCl, K₂SO₄, NaBr, NaJ, NaNO₃, Na₂SO₄,

Ba Cl₂, Ca Cl₂; Mg S O₄, der Salze der Schwermetalle u. s. w. ist größer als die Viskosität des Wassers.

Die Viskosität der Lösungen von KCl, KBr, KJ, KNO₃, KClO₃, NH₄Cl, NH₄Br, NH₄J, NH₄NO₃, Ba(NO₃), ist bei niedriger Temperatur geringer, bei höheren Temperaturen dagegen größer als die Viskosität des reinen Wassers. Für viele schwache Lösungen wird die Viskosität z durch folgende Formel von Arrhenius

$$z = A^x \ldots \ldots \ldots \ldots (24)$$

ausgedrückt, wo A eine Konstante, x die Zahl der Grammmoleküle gelöster Substanz in einem Liter Wasser bedeutet. So ist z. B. für Äther A=1,026, für Zucker A=1,046, für KNO₃ A=0,9664, für ZnSO₄ A=1,3613, für CuSO₄ A=1,3533, für H₂SO₄ A=1,0880. Reyher und J. Wagner haben die Richtigkeit der Formel (24) für viele Lösungen bestätigt. Die innere Reibung von Gemischen aus mehreren Lösungen hat Kanitz untersucht. Für Gemische gilt die Formel

wo A, B, C Konstanten, $x, y, v \dots$ die Zahl der Grammmoleküle der verschiedenen Substanzen, welche in einem Liter Wasser gelöst sind, bedeutet. H. Euler hat die Formel (24, a) zur Untersuchung der Viskosität von Lösungen teilweise dissoziierter Elektrolyte benutzt. Ch. Lees fand (1901), daß die Größe η für eine Mischung zweier Flüssigkeiten, für welche jene Größe gleich η_1 und η_2 ist, aus der Formel

$$\left(\frac{1}{\eta}\right)^m = c_1 \left(\frac{1}{\eta_1}\right)^m + c_2 \left(\frac{1}{\eta_2}\right)^m$$

berechnet werden kann, wo c_1 und c_2 die Volumina sind, welche die Volumeneinheit der Mischung bilden $(c_1 + c_2 = 1)$, und m eine Konstante.

Moore hat die innere Reibung von verschiedenen Salzlösungen untersucht; er findet, daß die Formel von Arrhenius für konzentriertere Lösungen ihre Geltung verliert. Smoluchowski hat gefunden, daß die innere Reibung flüssiger Isolatoren, wie z. B. von CS_2 , Alkohol und anderen zunimmt, wenn in ihnen J, KJ, NH_4NO_3 aufgelöst wird.

Die innere Reibung von Amalgamen hat Schweidler untersucht. Linebarger hat die Viskosität von Mischungen verschiedener Flüssigkeiten untersucht, wie von Benzol, Toluol (C₇ H₈), Nitrobenzol (C₆ H₅ N O₂), Chloroform, Äther, C Cl₄ u. a. Er fand, daß die Viskosität einer Mischung im allgemeinen kleiner ist, als man sie nach der Mischungsregel errechnet.

Eine ausführliche Darlegung aller Arbeiten, die auf einen Zusammenhang zwischen Viskosität und chemischer Zusammensetzung Bezug haben, findet man bei Graham-Otto, Lehrbuch der Chemie I, 3, S. 467 bis 591, 1898 (3. Auflage).

Litteratur.

Poiseuille: Compt. rend. 15, 1167, 1842.

Couette: Ann. ch. et phys. (6) 21, 433, 1890; J. de phys. (2) 9, 560, 1890. Jäger: Wien. Sitzungsber. 99, 860, 1890; 100, 268, 1891; 101, 920, 1892; 102, 258, 1893.

Warburg: Pogg. Ann. 140, 367, 1870.

Coulomb: Mém. de l'Institut. 3, 246, an. X, 1802.

Navier: Mém. de l'Institut. 4, 431, 1822.

Helmholtz u. Piotrowski: Wien. Ber. 50, 107, 1865; Helmholtz: Wiss. Abh. I, S. 172.

Umani: Nuovo Cim. (4) 3, 151, 1896.

Margules: Wien. Ber. 83 [2], 588, 1881.

Jones: Phil. Mag. (5) 37, 451, 1894.

A. Heydweiller: Wied. Ann. 55, 561, 1895; 59, 198, 1896.

Thorpe u. Rodger: Phil. Trans. 185, II. A., 397, 1895; Proc. R. Soc. 55, 148, 1895; 60, 152, 1897.

Stoel: Commun. Lab. of phys. Leiden. Nr. 2, 1891.

De Haas: Commun. Lab. of phys. Leiden. Nr. 12, 1894.

A. Duff: Phys. Rev. 4, 404, 1897.

Garvanoff: Wien. Ber. 103, II A, 873, 1894.

Koller: Wien. Ber. 98, 1890.

Perry: Phil. Mag. (5) 35, 1898.

Brodmann: Wied. Ann. 45, 159, 1891.

Dorn u. Völlmer: Wied. Ann. 60, 468, 1897. (Vergl. S. 473 bis 474.)

G. Tammann: (Überkaltete Flüssigkeiten) Zeitschr. phys. Chem. 28, 17, 1899.

Grätz: Wied. Ann. 34, 25, 1888.

Röntgen: Wied. Ann. 22, 510, 1884.

Warburg u. Sachs: Wied. Ann. 22, 518, 1884.

Cohen: Wied. Ann. 45, 666, 1892.

G. Tammann: (Einflus des Druckes) Wied. Ann. 69, 771, 1899.

Hausser: Diss. Stuttgart 1900; Beibl. 1900, S. 1253.

Arrhenius: Zeitschr. f. phys. Chem. 1, 285, 1887.

N. Petrow: Reibung der Flüssigkeiten und Maschinen (russ.); Ber. d. St. Petersburger technolog. Instituts 1885 bis 1886; J. f. Ingenieure (russ.) 1883, Nr. 1, 2, 3, 4; J. d. russ. phys.-chem. Ges. 16, 14, 1884; Bull. d. kaiserl. Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg 5, 365, 1896.

N. E. Shukowski: Hydrodynamische Theorie der Reibung gut gefetteter fester Körper; J. d. russ. phys.-chem. Ges. 18, 209, 1886.

Smoluchowski: Wien. Sitzber. 102 a, 1136, 1893.

Hagenbach: Pogg. Ann. 109, 385, 1860.

G. Knibbs: Royal Soc. N. S. Wales 1895 (3. Juli u. 2. Septbr.); Beibl. 21, 574, 575, 1897.

G. Pacher: Nuovo Cim. 10, 368, 1899.

Kann: Wien. Ber. 105, 431, 1898.

G. Wetzstein: Wied. Ann. 68, 441, 1899.

O. E. Meyer: Wied. Ann. 2, 394, 1877.

Schweidler: Wien. Sitzungsber. 104, 273, 1895.

Mallock: Proc. R. Soc. 45, 126, 1888.

Reyher: Zeitschr. f. phys. Chem. 2, 744, 1888. Wagner: Zeitschr. f. phys. Chem. 5, 30, 1890.

Kanitz: Zeitschr. f. phys. Chem. 22, 336, 1897.

H. Euler: Zeitschr. f. phys. Chem. 25, 537, 1898.



Lees: Phil. Mag. (6) 1, 128, 1901. Moore: Physical Review. 3, 321, 1896.

Linebarger: Amer. J. of Sc. (4) 2, 331, 1896.


N. Shukowski: Apparat zur Bestimmung des Koeffizienten der Viskosität von Flüssigkeiten (russ.); Arbeiten d. phys. Sekt. d. Moskauer Ges. von Freunden der Naturf. (4), 1, 25, 1891.

Weitere Litteraturangaben finden sich in Landolts Tabellen, S. 303, 1894.

Neuntes Kapitel.

Bewegung der Flüssigkeiten.

Stationärer Bewegungszustand der Flüssigkeiten. Erfolgen in einer gegebenen Flüssigkeit irgend welche Bewegungen, so bewegt sich jedes ihrer Teilchen auf einer gewissen Linie dahin, wobei sich die Geschwindigkeit des Teilchens im allgemeinen kontinuierlich ändert. Die Bewegung heifst stationär, wenn die Geschwindigkeit in einem beliebigen gegebenen Punkte des Raumes nach Größe und Richtung konstant ist; obige Geschwindigkeit kommt in den auf-



einander folgenden Zeitmomenten den verschiedenen Flüssigkeitsteilchen zu, welche ununterbrochen hintereinander diesem Punkte zuströmen und deren Bewegung auf ein und derselben durch diesen Punkt gehenden Kurve erfolgt Letztere Kurve, welche so lange konstant bleibt, als der stationare Bewegungszustand andauert, heifst Stromlinie (Strömungskurve). Dementsprechend bezeichnen wir als Stromröhre den Flüssigkeitsstrahl, dessen Oberfläche der geometrische

Ort aller Stromlinien ist, welche durch die Punkte irgend einer geschlossenen Kurve hindurchgehen.

Sei MN (Fig. 342) eine äußerst dünne Stromröhre, aus welcher wir die Schicht abcd, deren Geschwindigkeit v ist, herausschneiden. Machen wir die Annahme, auf die Flüssigkeit wirke erstlich die Schwerkraft in der vertikalen Richtung OX, wobei x die Koordinate der in Betracht gezogenen kleinen Flüssigkeitsmenge ist und zweitens ein Druck, der für die Grundfläche ab mit p bezeichnet werden möge. dann noch ferner & die Massendichte der Flüssigkeit, so besteht die

von Bernoulli abgeleitete Gleichung

$$\frac{1}{2} v^2 - gx + \frac{p}{\delta} = Const. \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (1)$$

welche für die ganze Zeit, während welcher sich die betrachtete Flüssigkeitsschicht in Bewegung befindet, ihre Geltung behält.

Das Studium der Bewegung von Flüssigkeiten unter verschiedenen Bedingungen bildet den Gegenstand einer besonderen Wissenschaft — der Hydrodynamik, welche außerhalb des Rahmens dieses Buches liegt. Zu den interessantesten Problemen der Hydrodynamik gehört das Problem der Bewegung einer oder mehrerer Kugeln von konstantem oder auch variabelem Volumen in einer Flüssigkeit. Eines dieser Probleme beansprucht ein allgemeines Interesse und wir wollen es daher kurz besprechen.

Denken wir uns in einer Flüssigkeit zwei Hohlkugeln aus elastischem Material und nehmen wir an, daß diese Kugeln pulsieren, d. h. daß ihr Volumen abwechselnd wächst und wieder abnimmt und zwar möge die Dauer der einzelnen Pulsationen bei beiden Kugeln die gleiche sein. Es zeigt sich nun, daß, wenn beide Pulsationen die gleiche Phase haben, die Kugeln sich gegenseitig anziehen; haben die Pulsationen der Kugeln entgegengesetzte Phasen, so stoßen sie sich ab. Dies ist so zu verstehen, daß die Gegenwart der einen pulsierenden Kugel die Ursache ist, daß auf die andere Kugel eine Kraft F wirkt, welche die Richtung der Zentrallinie der beiden Kugeln hat und entweder zu der ersten Kugel oder von ihr weggerichtet ist. Das merkwürdigste ist nun, daß die Größe dieser Kraft durch die Formel


$$F = \pm q \frac{n_1 n_2}{4 \pi r^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1, a)$$

ausgedrückt wird, in welcher q die Dichte der Flüssigkeit, r die Distanz der Kugelzentren und n_1 und n_2 zwei Größen sind, welche als Maß der Intensität der Pulsationen gelten können: es sind dies die Differential-quotienten der Kugelvolumina nach der Zeit.

In Fig. 343 (a.f. S.) ist ein Apparat dargestellt, an welchem auf leicht verständliche Weise die scheinbare Wechselwirkung der beiden pulsierenden Kugeln gezeigt werden kann. Die eine Kugel ist unbeweglich, die andere an das Ende einer drehbaren horizontalen Röhre angebracht. Die Pulsationen werden durch eine Pumpe hervorgerufen, deren Kolben abwechselnd die Luft in den beiden elastischen Kugeln zusammenpresst und verdünnt. Diese Untersuchungen rühren von C. A. Bierknes her.

Von Wichtigkeit für verschiedene physikalische Untersuchungen ist auch das Problem der gleichförmigen Bewegung einer in einer Flüssigkeit herabfallenden Kugel. Auf S. 647 haben wir bereits die

Formel (21, a) von Stokes angeführt, durch welche die Geschwindigkeit einer solchen konstant gewordenen Bewegung bestimmt wird. Wir wollen




hinzufügen, dass H. S. Allen durch neuere Untersuchungen (1900) zu einem verwickelteren Ausdrucke für jene Geschwindigkeit gelangt ist.

 \S 2. Ausströmen von Flüssigkeiten aus einer kleinen Öffnung. Nehmen wir an das Gefäls ABCD (Fig. 344) sei bis MN mit Flüssigkeit gefüllt und es solle die Ausflußgeschwindigkeit V aus einer in der Seitenwandung oder am Boden des Gefälses befindlichen Öffnung bestimmt werden. Die Geschwindigkeit V muß sich in dem

Maîse vermindern, als die Höhe des Flüssigkeitsniveaus im Gefäße abnimmt. Um V für die gegebene Höhe des Niveaus MN zu bestimmen

machen wir die Annahme, dass wir auf irgend eine Weise (durch Hinzuströmenlassen) dieses Niveau unverändert erhalten, wodurch im Gefässe ein stationärer Bewegungszustand eintritt. Wir können nunmehr Formel (1) in Anwendung bringen für die Stromröhre, welche an der Flüssigkeitsobersläche oder einer anderen horizontalen Ebene MN beginnt. Es sei P_0 der Druck an der Ebene MN, s der Flächeninhalt von MN, v_0 die Geschwindigkeit in MN, d. h. die Geschwindigkeit, mit welcher die Flüssigkeitsobersläche sich senkt, wenn kein Zusluss stattfindet. Hat man ein weites Gefäss mit



einer kleinen Ausflußsöffnung vom Flächeninhalt σ , so ist v_0 nur klein. Es läßst sich leicht einsehen, daßs

$$sv_0 = \sigma V \ldots \ldots \ldots \ldots (2)$$

sein muß. Den an der Ausflußsöffnung wirkenden Druck wollen wir mit P bezeichnen, die Höhe der Flüssigkeitssäule oberhalb der Ausflußsöffnung mit h. Gestützt auf Formel (1) wollen wir nunmehr den Ausdruck $\frac{1}{2} v^2 - gx + \frac{P}{\delta}$ für die in MN und die an der Öffnung σ liegenden Teilchen berechnen. Liegt der Anfangspunkt der Koordinatenachsen in MN, so ist x = 0 für MN und x = h für σ :

$$\frac{1}{2} v_0^2 + \frac{P_0}{\delta} = \frac{1}{2} V^2 - gh + \frac{P}{\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

Setzt man den Wert von v_0 aus Formel (2) ein, so kommt

Betrachten wir nun einige Sonderfälle:

I. Die Flüssigkeit strömt unter starkem Drucke P_0 aus dem einen Gefäß in ein anderes, in welchem der Druck P herrscht. Hier kann man die Wirkung der Schwere vernachlässigen; σ ist im Vergleiche zu s sehr klein. Aus Formel (4) ergiebt sich dann

$$V = \sqrt{\frac{2(P_0 - P)}{\delta}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)$$

Diese Formel ist identisch mit der Formel (14) auf S. 510, wo nur die Bezeichnungen andere sind.

II. Die Drucke P_0 und P sind einander gleich, σ ist sehr klein. Es ist dies der Fall, wo eine Flüssigkeit aus einer Seitenöffnung eines offenen Gefälses ausströmt; es ist

Diese Formel, welche das aus der Elementarphysik bekannte Torricellische Theorem (1643) ausdrückt, stellt sich somit als Spezialfall des allgemeineren Ausdrucks (4) dar; sie zeigt, daß die Geschwindigkeit V die gleiche ist wie beim freien Fall aus einer Höhe h. Auf den experimentellen Nachweis des Torricellischen Theorems soll hier nicht eingegangen werden.

§ 3. Kontraktion des Strahls. Die Flüssigkeitsmenge Q. welche in der Zeiteinheit aus einer kleinen Öffnung ausströmt, ist nicht gleich $V\sigma$, sie ist vielmehr beträchtlich geringer und wird durch die Formel


bestimmt, wo ε ein echter Bruch ist, nämlich

Es erklärt sich dies aus dem Umstande, daß der Strahl sich beim Verlassen der Ausflußöffnung kontrahiert und der Flächeninhalt seines Querschnitts nur 0,62 vom Flächeninhalt σ der Ausflußöffnung beträgt. Diese berühmte "contractio venae" ist bereits von Newton beobachtet worden. Nach der Theorie von Bayer (1848) ist

$$\varepsilon = \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = 0.617,$$

was mit der Beobachtung gut übereinstimmt. Die Kontraktion der Strahlen entsteht aus zweierlei Ursachen.

Erstens strömen die Teilchen der Ausflussöffnung von allen Seiten



her in krummen Linien zu (Fig. 345). infolgedessen die Randteilchen nicht in senkrechter Richtung zur Gefäßwandung die Öffnung verlassen. Zweitens wirkt die Oberflächenspannung auf den Strahl an seiner Bildungsstelle wie ein komprimierender Ring. Isarn (1875) hat gezeigt, daß sich die Kontraktion eines Wasserstrahls beträchtlich ver-

ringert und die aussließende Wassermenge dementsprechend vermehrt, wenn man in der Nähe der Ausslußöffnung Äther verdunsten läset.

infolgedessen, wie wir gesehen haben (S. 568), die Oberflächenspannung abnimmt.

§ 4. Konstitution eines Flüssigkeitsstrahls. In der Nähe der Ausflußeffnung ist ein Flüssigkeitsstrahl durchsichtig und überall gleich dick, in einiger Entfernung von der Öffnung aber wird er undurchsichtig und sein Querschnitt wird periodisch größer Fig. 346.

undurchsichtig und sein Querschnitt wird periodisch größer und kleiner. Der Strahl hört nämlich an dieser Stelle auf kontinuierlich zu sein und zerfällt in einzelne große Tropfen, welche gewissermaßen Pulsationen ausführen, d. h. während des Niederfallens die in Fig. 346 dargestellten Formen annehmen, die zwischen den Grenzformen langgestreckter und abgeplatteter Rotationsellipsoide liegen. Zwischen je zwei großen Tropfen befindet sich ein kleines Tröpfchen. Beobachten kann man diese Tropfen z. B., wenn man den Strahl durch einen elektrischen Funken beleuchtet, oder mittels Momentphotographie des Strahls, mittels einer stroboskopischen Scheibe u. s. w. Der Zerfall des Strahls in Tropfen erklärt sich aus jenem labilen Gleichgewichte eines Flüssigkeitscylinders, welches auf S. 575 erwähnt wurde. Dort ist auch bereits auf die Ursache hingewiesen worden, weshalb sich die kleinen Tröpfchen in den Zwischenräumen zwischen den großen bilden. Lullin hat die Erscheinungen untersucht, welche beim Auftreffen eines Flüssigkeitsstrahls auf eine Flüssigkeitsmasse derselben Art zu stande kommen.

§ 5. Das Strömen einer Flüssigkeit durch Röhren. Wenn eine Flüssigkeit unter Gefälle eine horizontale Röhre durchströmt, so ist die Größe des hydrostatischen Druckes in derselben eine lineare Funktion des Abstandes vom

Ende der Röhre; wie aus Fig. 347 ersichtlich, kann man diese Erscheinungen an offenen, vertikalen, seitlich angebrachten Röhren wahrnehmen. Ist die Druckdifferenz am Anfange und Ende der Röhre gleich P und die Länge der Röhre gleich L, so



nennt man die Größe $J=P\colon L$, d. h. die Abnahme des Druckes auf der Längeneinheit den Druckabfall. Die Geschwindigkeit V

Chwolson, Physik. I.

0.0.0.0.0.0.c

der Strömung ist in allen Teilen einer Röhre von konstantem Querschnitt selbstverständlich die gleiche; sie hängt von der Größe des Gesamtwiderstandes R ab, welchen die Flüssigkeit im Innern der Röhre erfährt.

Für weite Röhren ist es nicht möglich die Größe der Geschwindigkeit V zu berechnen, da diese Aufgabe äußerst kompliziert ist. Für cylindrische Röhren sind verschiedene empirische Formeln in Vorschlag gebracht worden, wie z. B. die folgenden:

$$D = a V + b V^{2}$$

$$D = a V^{\frac{3}{2}} + b V^{2}$$

$$D = c V^{2}$$
(9)

in denen D der Röhrendurchmesser, a, b, c und k verschiedene Konstanten sind, von denen übrigens einige Autoren glauben, daß sie selbst vom Durchmesser D abhängen. Mertsching hat gefunden, daß für Wasser und Petroleum die erste obiger Formeln mit den Beobachtungsresultaten übereinstimmt und daß für beide Flüssigkeiten der Koeffizient a mit Zunahme des Röhrendurchmessers zunimmt, der Koeffizient b dagegen abnimmt.

Für engere Röhren wird die Geschwindigkeit V durch eine Formel wiedergegeben, die sich von Formel (4) dadurch unterscheidet, dass im Nenner noch eine gewisse Größe R auftritt. So ist z. B. für den Fall, auf welchen sich Formel (5) bezieht

$$V = \sqrt{\frac{2(P_0 - P)}{\delta(1 + R)}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

Für den Fall, dass die Flüssigkeit aus einem offenen Gefässe durch eine horizontale Röhre strömt, nimmt die Torricellische Formel (6) folgende Gestalt an

$$V = \sqrt{\frac{2gh}{1+R}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

Für eine cylindrische Röhre ist

$$R = k \frac{L}{D} \cdot (12)$$

Nach Weissbach hat k folgenden Wert

$$k = 0.01439 + \frac{0.01716}{\sqrt{V}} \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

hängt somit selbst von der Geschwindigkeit V ab. Neuere Untersuchungen von Hamilton Smith (1884) haben zu einer noch komplizierteren Formel geführt.

Für Kapillarröhren läst sich die Frage nach der Ausflusgeschwindigkeit der Flüssigkeiten vollkommen lösen. Die erste sorgfältige Experimentaluntersuchung hierüber stammt von Poisseuille, welcher aus seinen Versuchen fand, das das Volumen Q einer Flüssigkeit, welche in der Zeit T eine Kapillarröhre durchströmt, proportional dem Drucke P ist und nicht etwa proportional der Quadratwurzel aus P, wie dies für weitere Röhren gilt [vergl. (10)]. Ferner fand er, dass das Volumen Q umgekehrt proportional der Röhrenlänge L, proportional der vierten Potenz des Röhrendurchmessers D und proportional der Zeit T ist. Somit hat die Poisseuillesche Formel, die bereits früher erwähnt wurde [vergl. (9) auf S. 643], folgende Form

$$Q = k \frac{PD^4}{L} T \dots \dots \dots \dots \dots (14)$$

Auf S. 643 war noch die genauere theoretische Formel


$$Q = \frac{\pi P}{8 \eta L} \{ R^4 + 4 \gamma R^3 \} T (15)$$

angegeben worden, in welcher η und γ den Reibungs-resp. Gleitungs-koeffizienten bedeuten. Für $\gamma = 0$ folgt hieraus die Poisseuillesche Formel. Der Faktor k in Formel (14) ist umgekehrt proportional η und nimmt bei Temperaturerhöhung schnell zu, da η in diesem Falle, wie wir auf S. 647 sahen, schnell abnimmt. Poisseuille selbst hat aus seinen Versuchen für Wasser folgende Formel abgeleitet

$$k = k_0 (1 + 0.03368t + 0.000221t^2) . . . (16)$$

Die Woislawsche Pumpe. Die Einrichtung und Wirkungsweise von Wasserpumpen verschiedener Art kann in diesem Buche nicht betrachtet werden, überhaupt sind aus demselben Fragen der Technik ausgeschlossen worden. Eine Ausnahme sei jedoch hinsichtlich der Woislawschen Pumpe gestattet, da dieselbe von nicht geringem Interesse sein dürfte. Die beifolgende Zeichnung ist der von A. Mitinski (1900) gegebenen Beschreibung entlehnt. gewöhnlichen Wasserpumpen befindet sich die von einem zum anderen Orte beförderte Wassermasse abwechselnd in Bewegung und in Ruhe, je nachdem nach welcher Seite sich im gegebenen Moment der Kolben Ohne weitere Rechnungen ist es verständlich, dass es viel vorteilhafter wäre, wenn der Wasserstrahl, ohne zum Stillstand zu kommen, die Pumpe durchfließen und sich dabei größtenteils dank seiner Trägheit bewegen würde, so daß die Kolben nur dazu zu dienen hätten, die stationäre und kontinuierliche Bewegung aufrecht zu erhalten. Diesen Anforderungen entspricht die in Fig. 348 (a. f. S.) schematisch dargestellte Woislawsche Pumpe. Sie besteht aus zwei einander parallelen Cylindern von ungleicher Weite, welche durch die Röhre PR miteinander in Verbindung stehen. Die Flüssigkeit wird durch M angesogen und nach N getrieben. Durch die oberen verschlossenen Enden der Cylinder führen die Kolbenstangen A und B

öffnende Ventile geschlossen werden. gleichzeitig aufwärts und abwärts.



der Kolben C und D, die durch sich nach verschiedenen Seiten Beide Kolben bewegen sich Bei der Abwärtsbewegung schließst sich das Ventil in C und der betreffende Kolben stößst die

Flüssigkeit in der Pfeilrichtung weiter; der Kolben D, dessen Ventil hierbei offen bleibt, verhindert die Bewegung der Flüssigkeit nicht. Gehen darauf beide Kolben nach oben, so öffnet sich das Ventil in C; die Flüssigkeit bewegt sich der Trägheit gemäß weiter und der Kolben D, dessen Ventil sich schließt, befördert diese Bewegung des weiteren. Auf solche Weise wird offenbar ein kontinuierliches Strömen der Flüssigkeit durch die Pumpe erzielt, wobei das Wasser in der Röhre PR die Hauptrolle spielt, da es durch sein Beharrungsvermögen die Gleichförmigkeit der Strömung aufrecht erhält. Daher schlägt auch Mitinski vor, die Röhre PR geradezu als dynamischen Regulator anzusehen, der die Gleichförmigkeit der Strömung wirkt. Die Ventile C und D werden

wahrscheinlich sich nicht einmal vollständig schließen, da sie ja nur die schon vorhandene Bewegung aufrecht zu erhalten haben.

Wellen und Wirbelringe. Wie bereits oben erwähnt. bildet die Hydrodynamik einen besonderen Teil der Mechanik und kann in diesem Buche keine Aufnahme finden. Doch wollen wir hier noch einige Erscheinungen von besonderer Wichtigkeit kurz erwähnen.

A. Wellen. Die schwingende Bewegung der Oberflächenteilchen einer Flüssigkeit ruft die allbekannte Erscheinung sich ausbreitender Wellen hervor, wie sie besonders sorgfältig von den Gebrüdern E. und W. Weber (1825) untersucht worden ist. Die an der Oberfläche selbst befindlichen Teilchen bewegen sich, je nach den Ursachen, welche die Wellenbewegung hervorrufen, in vertikalen Geraden oder in geschlossenen, in vertikalen Ebenen liegenden Kurven. wegungen machen selbst Teilchen mit, deren Tiefe unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche die Höhe der Wellenberge um das 350 fache Die Ausbreitungsgeschwindigkeit V der Wellen, d. h. die Geschwindigkeit ihrer scheinbaren fortschreitenden Bewegung hängt



von der Tiefe h der Flüssigkeitsschicht ab, an deren Oberfläche sich die Wellen bilden, ferner von der Wellenlänge λ , die man hier auch Wellenbreite nennen kann, und endlich von der Dichte δ der Flüssigkeit und der Oberflächenspannung α derselben. Die allgemeinste Formel für V hat folgende Gestalt

$$V^{2} = g \left(\frac{\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\alpha}{\delta\lambda} \right) \frac{e^{k} - e^{-k}}{e^{k} + e^{-k}} \cdot \ldots \quad (17)$$

wobei g die Beschleunigung der Schwerkraft darstellt und k folgenden Wert hat

$$k = \frac{2\pi h}{\lambda} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (18)$$

Nach dem C. G. S.-System ist g=981, für Wasser ist $\delta=1$. Ferner hatten wir für Wasser auf S. 607 die Werte von α kennen gelernt, welche den verschiedenen Temperaturen entsprechen. Nimmt man $\alpha=7.4~\frac{\rm mg}{\rm mm}$, so erhält man nach der Regel für den Übergang von einem Maßssystem zum anderen $\alpha=0.072$ C. G. S.-Einheiten.

Betrachten wir hier zwei interessante Spezialfälle.

I. Die Tiefe h ist sehr groß. Dann ist k sehr groß und daher

$$V^{2} = \frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\alpha g}{\delta\lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (19)$$

Für Wasser ist $\delta = 1$, also

$$V^2 = g\left(\frac{\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\alpha}{\lambda}\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (20)$$

Die Größe V hat ein Minimum für $\lambda=2\pi\sqrt{\alpha}=2\pi\sqrt{0,074}=1,7$ cm, dasselbe ist gleich $23\frac{\rm cm}{\rm sec}$. Kürzere sowohl wie längere Wellen bewegen sich schneller. Die Versuche von Matthiesen (1887) und Ahrendt (1888) haben obige Formel vollkommen bestätigt.

Für sehr kurze Wellen ist $e^{-k} = 0$, daher nach Formel (17)

d. h. $\lambda V^2 = Const.$ Setzt man $V = N\lambda$, so kommt

$$\alpha = \frac{N^2 \lambda^3 \delta}{2 \pi g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (21, a)$$

Diese Formel war bereits auf S. 606 cf. (38,a) angeführt worden. Ist die Oberflächenspannung α einer Flüssigkeit sehr gering, so folgt aus Formel (20)

d. h.
$$\frac{V^2}{\lambda}$$
 = Const.

II. Die Tiefe h ist gering. Für Wellen, deren Länge λ im Vergleich zur Tiefe h groß ist, ist k sehr klein. In diesem Falle ist der letzte Faktor in Formel (17) gleich $k = \frac{2\pi h}{\lambda}$ und es folgt aus ebendieser Formel (bei großem λ)

$$V = \sqrt{gh}$$
 (23)

Die Bewegung der Luft (Wind) an der Flüssigkeitsoberfläche kann auf Form und Geschwindigkeit der Wellen einen beträchtlichen Einfluß ausüben.

Es sei noch bemerkt, dass die hier gegebenen Größen V die Geschwindigkeiten eines Wellenzuges bedeuten. Die Geschwindigkeit einer einzelnen Welle ist größer.

B. Wirbel. Von Helmholtz stammt die Lehre von den Wirbelbewegungen im Inneren einer idealen Flüssigkeit, deren Viskosität gleich Null ist. Er hat die folgende Reihe von Lehrsätzen bewiesen.

Drehungs- oder Wirbelbewegungen können in einer idealen Flüssigkeit weder entstehen, noch vergehen. Sind sie einmal vorhanden, so müssen sie sich bis in Ewigkeit erhalten.

Die Teilchen, welche an der Wirbelbewegung teilnehmen, nehmen an derselben immer teil, d. h. wenn die Wirbelbewegung sich von einer Stelle der Flüssigkeit zu einer anderen bewegt, so bewegen sich hierbei auch die Teilchen, welche diese Bewegung mitmachen.

Der geometrische Ort für die Rotationsachsen der Teilchen ist eine Linie, welche Wirbellinie heisst; alle Teilchen, welche auf einer Wirbellinie liegen, bleiben beständig auf derselben. Zieht man durch sämtliche Punkte der Peripherie einer kleinen Fläche Wirbellinien, so erhält man einen Wirbelfaden. Ein solcher Faden kann nicht frei in der Flüssigkeit endigen; er muß entweder an der Flüssigkeitsoberfläche endigen oder er muss geschlossen sein. Im letzteren Falle hat man einen Wirbelring. Als Beispiel können die bekannten Ringe aus Tabaksrauch dienen. Ein Wirbelfaden kann nicht durchschnitten werden; zwei Wirbelfäden können sich nicht schneiden, daher kann sich eine im Wirbelfaden etwa vorhandene Schlinge nicht lösen. jedem Wirbelfaden ist das Produkt aus der Winkelgeschwindigkeit der Rotationsbewegung in den Flächeninhalt des Fadenquerschnittes längs dem Faden eine konstante Größe; man kann sie die Wirbelkraft des Ein Wirbelfaden wirkt auf ein Teilchen einer außer-Fadens nennen. halb desselben befindlichen Flüssigkeit derart ein, dass sich letzteres mit einer Geschwindigkeit bewegen muß, die nach Größe und Richtung einer Kraft gleichkommt, mit welcher nach dem Laplaceschen Gesetze ein elektrischer Strom auf einen Magnetpol wirkt. Hierbei muß der elektrische Strom am Wirbelfaden entlang fließen und eine Spannung haben, die gleich der Wirbelkraft des Fadens ist, während der Magnetpol die Einheit der Spannung besitzt und sich an der Stelle des in Betracht gezogenen Teilchens befindet. Die Wirbellinien wirken aufeinander derart ein, dass sie fortschreitende und Drehungsbewegungen verschiedener Art hervorrufen. Ein einzelner Wirbelring hat eine gleichförmig fortschreitende Bewegung in der Richtung, in welcher sich die Flüssigkeit im Inneren des Ringes bewegt. In einer mit Viskosität begabten idealen Flüssigkeit können Wirbelbewegungen sowohl entstehen, als auch verschwinden. Die Grundeigenschaft der Wirbel (in einer idealen Flüssigkeit), nämlich ihre Unzerstörbarkeit, hat W. Thomson (Lord Kelvin) zu seiner berühmten Theorie der Wirbelatome geführt, nach welcher die Atome Wirbel sind, die in einem das ganze Universum füllenden Medium, das die Eigenschaften einer idealen Flüssigkeit besitzt, existieren.

Litteratur.

Torricelli: Opera geometrica, Teil 2, Florenz 1643.

Bernoulli: Hydrodynamica. Argentorati (Strafsburg) 1738.

Euler: N. Comm. Ac. Petrop. (1) 14, 358, 1759.

Lagrange: Mécan. aualyt. 3 éd., 2, 250.

V. Bjerknes: Vorlesungen über hydrodynamische. Fernkräfte nach C. A. Bjerknes. Leipzig 1900; Rapports au Congrès Internat. de Physique 1, 251, 1900.

H. S. Allen: Phil. Mag. (7) 50, 323, 519, 1900.

Bayer: Crelles Journ. f. Baukunst 25; Compt. rend. 26, 1848.

Isarn: J. de phys. (1) 4, 167, 1875.

Mertsching: Von der Bewegung von Flüssigkeiten in Röhren (russ.) St. Petersburg 1889; Wied. Ann. 39, 312, 1890.

Lullin: Arch. des sc. phys. et natur. (4) 2, 201, 1896.

Hamilton Smith: Dingl. polyt. Journ. 252, 89, 1884.

Poisseuille: Mém. des savants étrangers 9, 1846; Compt. rend. 15, 1842.

E. H. und W. Weber: Wellenlehre. Leipzig 1825.

L. Matthiesen: Wied. Ann. 32, 626, 1887; 38, 118, 1889.

Ahrendt: Exners Repert. d. Phys. 24, 318, 1888.

Helmholtz: Crelles Journ. 55, 25, 1858; Wiss. Abh. 1, 101.

W. Thomson: Trans. R. Soc. Edinb. 25, 217, 1867.

Kirchhoff: Theorie freier Flüssigkeitsstrahlen. Crelles Journ. 70, 1869.

Rayleigh: Resistance of fluids. Phil. Mag. (5) 2, 480, 1876.

A. Mitinski: Die Woislawsche Pumpe (russ.) St. Petersburg 1900.

Zehntes Kapitel.

Kolloide.

§ 1. Kolloide. Graham hat zuerst darauf hingewiesen, dass es einen besonderen Aggregatzustand giebt, der sich vom flüssigen und festen Zustande unterscheidet; er nannte ihn den kolloidalen Zustand. Er stellte einander die Kolloide und Krystalloide gegenüber, die nach seinen eigenen Worten "zwei verschiedene Welten der Materie" repräsentieren. Die Grundeigenschaft der Kolloide besteht in ihrer Unfähigkeit zu krystallisieren, während die Krystalloide leicht krystallisieren. Da dies indes nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal ist und ein und derselbe chemische Körper, wie z. B. Silber. bisweilen die Eigenschaften eines Krystalloids, bisweilen diejenigen eines Kolloids haben kann, so hat man wohl von einem besonderen "kolloidalen Zustande" dieser oder jener Substanz zu sprechen. Unter anderem haben die Lösungen von Kolloiden sehr oft eine gallertartige Konsistenz und stellen ein Mittelding zwischen einem flüssigen oder festen Körper dar.

Zu den Kolloiden gehören Eiweifs, Albumin, Stärke, Dextrin, Gelatine, Leim, Karamelzucker, Glykogen, Gummi arabicum, Agar-agar (japanische pflanzliche Gelatine), Tannin, Kieselsäure, Eisenhydroxyd, Hydrate der Kiesel- und Thonerde, Wolframsäure (H₂WO₄) u. a.

Die Fähigkeit bei Erwärmung oder bei Berührung mit einigen Substanzen, namentlich Elektrolyten, zu gerinnen ist ebenfalls ein Kennzeichen des kolloidalen Zustandes.

Faraday machte zuerst die Beobachtung, dass man bei einigen chemischen Reaktionen, welche mit Ausscheidung eines Metalles verbunden sind, bisweilen herrlich gefärbte durchsichtige, dem Anscheine nach homogene Flüssigkeiten erhält. Viele Forscher haben sich mit dem Studium dieser Flüssigkeiten beschäftigt, wie Carey Lea, Stark, Zsigmondy, Bredig (Cd, 1900). Nach der Ansicht von Carey Lea und von Zsigmondy haben wir es hier mit einer Lösung von kolloidalem Metall zu thun. Dagegen haben Barus und Schneider (1891), Linder und Picton (1892 bis 1895), Stöckl und Vanino (1899), sowie Bredig (1900) zu beweisen gesucht, daß man es hier mit einer äußerst feinen Verteilung des Metalles im Inneren der Flüssigkeit, nicht aber mit einer Lösung zu thun hat. Die genannten Autoren haben auf den Einfluss der Erwärmung (fast das gesamte Metall scheidet sich aus), auf die optischen Eigenschaften jener Flüssigkeiten (elliptische Polarisation der in der Flüssigkeit zerstreuten


Strahlen, vergl. Band II) und auf ihre elektrischen Eigenschaften hingewiesen, welche sämtlich beweisen sollen, daß man es nicht mit Lösungen zu thun hat.

§ 2. Diffusion und Osmose der Kolloide. Dialyse. Auf S. 629 war bereits erwähnt worden, daß Albumin und Karamel in nur sehr geringem Maße die Fähigkeit besitzen aus der Lösung in reines Wasser hineinzudiffundieren, mit dem sie zur Berührung gebracht sind. Hierin besteht nun auch ein Hauptkennzeichen des kolloidalen Zustandes: alle Kolloide diffundieren sehr langsam, nicht nur bei direkter Berührung mit einer anderen Flüssigkeit, sondern auch durch kolloidale Membranen hindurch, wie durch Papier, Pergament, Tierblase u. s. w.

Umgekehrt lassen die Kolloide sich sehr leicht von Krystalloiden durchdringen. Gießt man eine erwärmte Lösung von Kupfervitriol und Gelatine in ein hohes Glasgefäß und läßt sie erkalten, d. h. den Zustand einer recht festen Gallerte annehmen und erzeugt über derselben eine ebensolche Gallerte, die indes kein Kupfervitriol enthält, so dringt die blaue Färbung aus dem unteren Teile des Gefäßes allmählich nach oben empor. Eben dasselbe wird beobachtet, wenn man feste Krystalle in eine erstarrte Gelatinelösung einbettet.

Auf der geringen Diffusionsfähigkeit der Kolloide beruht eine besondere Methode Krystalloide von Kolloiden aus einer Lösung,

welche beide enthält, abzuscheiden. Diese Methode heifst Dialyse und der hierzu benutzte Apparat "Dialysator"; er ist in Fig. 349 abgebildet. Das Gefäß BC enthält reines Wasser, die Glasglocke A, welche sich auf einige Querhölzchen stützt, enthält die Flüssigkeit, welche der Dialyse unterworfen werden soll; sie ist unten statt durch einen Boden, durch ein Blatt



aus ungeleimtem Papier verschlossen, welches auf kurze Zeit in Schwefelsäure getaucht war. Feuchtet man ein solches Papierblatt an, so reckt es sich und wird halbdurchsichtig; bisweilen überzieht man das Papier mit einer Eiweißschicht, die man durch Erwärmen gerinnen läßst. Durch eine solche Papiermembran hindurch diffundieren die Krystalloide ziemlich schnell, während die Kolloide in der Lösung verbleiben.

Wie die Versuche von Pfeffer (1877) mit einer halbdurchlässigen Membran aus Ferricyankupfer (vergl. S. 634) gezeigt haben, ist der osmotische Druck (S. 633) gelöster Kolloide sehr gering. So ist z. B. der osmotische Druck einer Gummiarabikumlösung 10 mal geringer, als der Druck einer Zuckerlösung von der gleichen prozentischen Konzentration. Nach der Formel $pv = 0.0815 \, T$, vergl. (8) auf S. 638, kann man das Volumen eines gelösten Grammmoleküls eines Kolloids und somit sein Molekulargewicht finden. Eine Lösung von $24.67 \, \text{g} \, \text{H}_2 \, \text{W} \, \text{O}_4$ in einem Liter Wasser giebt bei 17° einem Druck von $p = 25.2 \, \text{cm}$ Quecksilbersäule. Hieraus erhält man leicht das Molekulargewicht 1700, aus dem sich die Konstitution des Moleküls $(\text{H}_2 \, \text{W} \, \text{O}_4)_7$ ergiebt.

Aus den Versuchen von Tammann (1887) ergiebt sich, daß die Spannung des Dampfes einer Kolloidlösung sich nur wenig von der Dampfspannung reinen Wassers unterscheidet (vergl. S. 636); aus den Versuchen von Sabaneje wund Alexandrow (1892) folgt, daß gelöste Kolloide den Gefrierpunkt des Wassers nur in sehr geringem Maße erniedrigen.

Die Messungen des osmotischen Druckes ergeben für viele Kolloide, wie bereits erwähnt, sehr große Werte des Molekulargewichtes; dieselben übersteigen 30 000 für die Stärke, Kieselsäure, Eisenoxyd u. a. Kolloide dieser Art nennt Sabanejew höhere oder typische Kolloide. Die komplizierte Zusammensetzung ihrer Moleküle hat die große Veränderlichkeit ihrer Eigenschaften zur Folge, die wahrscheinlich durch Änderungen im Bau der Moleküle hervorgerufen wird. Läßt man die Lösung eines typischen Kolloids durch Abkühlen erstarren und erwärmt sie hierauf wieder, so wird das Kolloid unlöslich und scheidet sich aus der Lösung aus, während Kolloide mit geringerem Molekulargewichte nach Erwärmung ihrer festgewordenen Lösung von neuem eine durchsichtige Lösung geben (Ljubawin, 1890).

De Metz hat den Kompressionskoeffizienten einiger Kolloide bestimmt, vergl. S. 555; für 10⁶ β fand er folgende Werte:

	0				
				ð	10 ⁶ β
Lösung von Gummiarabikum in Wasser.				1,041	44,59
Gelatineleim				1,005	48,49
Lösung von Kanadabalsam in Wasser .				0,950	57, 21
Lösung von Metaphosphorsäure in Wasser				1,545	19,663

Hier bedeutet & die Dichte der betreffenden Substanz.

Litteratur.

Graham: Ann. de ch. et phys. (3) 65, 1862; Lieb. Ann. 121, 1, 1862. Pfeffer: Osmotische Untersuchungen. Leipzig 1877. Sabanejew u. Alexandrow: J. d. russ. phys.-chem. Ges. 23, Chem. Teil. 7, 1891.

Tammann: Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. 35, Nr. 9, 1887.

Ljubawin: Chem. Zentralbl. 1, 515, 1890.

De Metz: Wied. Ann. 41, 663, 1890.

Faraday: Pogg. Ann. 101, 316, 1857.

J. Stark: Wied. Ann. 65, 301, 1898; 68, 117, 1899.

Zsigmondy: Lieb. Ann. 301, 29, 1898; Zeitschr. f. Elektrochemie 4, 546,

1898; Zeitschr. f. phys. Chem. 33, 63, 1900.

Barus u. Schneider: Zeitschr. f. phys. Chem. 8, 278, 1891.

Barus: Sill. Journ. 48, 451, 1894.

Carey Lea: Zeitschr. f. anorg. Chem. 7, 341; Sill. Journ. 48, 343, 1894.

K. Stöckl u. L. Vanino: Zeitschr. f. phys. Chem. 30, 98, 1899.

Linder u. Picton: Zeitschr. f. phys. Chem. 9, 523, 1892; 17, 184, 1895; Journ. of chem. Soc. 61, 137, 148, 1892; 67, 63, 1895.

G. Bredig: Zeitschr. f. phys. Chem. 32, 127, 1900; Zeitschr. f. angew. Chem. 1898, S. 952.

Lottermoser: Phys. Zeitschr. 1, 148, 1900.

Sechster Abschnitt. Lehre von den festen Körpern.

Erstes Kapitel.

Die Materie im festen Zustande.

§ 1. Charakterisierung des festen Zustandes der Materie. Die festen Körper unterscheiden sich von den flüssigen vor allen Dingen dadurch, dass sie eine bestimmte Form haben, welche im allgemeinen nur durch äußere, auf den Körper einwirkende Kräfte verändert werden kann. Die flüssigen Körper besitzen hingegen, wie wir gesehen haben, keine bestimmte Form und behalten unter gegebenen Bedingungen nur das ihnen eigentümliche Volumen bei. folgt, dass den gegebenen Bedingungen ein bestimmter mittlerer Abstand der Flüssigkeitsteilchen voneinander entspricht, zu dessen Änderung (Verminderung) die Einwirkung verhältnismäßig beträchtlicher äußerer Kräfte erforderlich ist. Eine Änderung in der gegenseitigen Lage der Teilchen aber kann selbst durch sehr kleine äußere Kräfte in unbegrenztem Maße erfolgen. Je größer die innere Reibung oder Viskosität einer Flüssigkeit ist, um so schwerer kann eine Änderung in der inneren Anordnung der Teilchen erfolgen. deren innere Reibung sehr beträchtlich ist, stellen gewissermaßen einen Übergang zu den festen Körpern dar, in denen nicht blos der mittlere Abstand, sondern auch die relative Lage der Teilchen im allgemeinen keine kontinuierlich wachsenden Änderungen durch Einwirkung minimer Außenkräfte erfahren kann. Übrigens giebt es feste Körper, in denen gewissermaßen ein Rest von den Eigenschaften einer Flüssigkeit übrig geblieben ist, und die eine bestimmte, freilich außerordentlich große Zähigkeit (Viskosität) besitzt. Abgesehen davon. dass durch Einwirkung außerordentlich großer Außenkräfte die Mehrzahl und vielleicht auch alle festen Körper, wie wir sehen werden, eine

gewisse Verschiebbarkeit der Teilchen — ein Fließen — zeigen, nimmt man bei einigen Körpern eine, wenn auch sehr langsame Formänderung wahr, falls auf sie selbst sehr kleine Kräfte andauernd einwirken. Als Beispiel sei darauf hingewiesen, daß ein Glas- oder Siegellackstäbchen, welches in horizontaler Lage nahe seinen Enden unterstützt ist, eine beständige Formänderung erfährt und sich durch Einwirkung einer verhältnismäßig sehr geringen Kraft, nämlich derjenigen seines Eigengewichtes, ganz allmählich krümmt.

Äußere Kräfte rufen bestimmte Verschiebungen der Teilchen und somit Formänderungen eines festen Körpers hervor, die zugleich mit diesen Kräften vollkommen oder teilweise verschwinden. Die hierhergehörigen Erscheinungen der Elasticität werden in einem besonderen Kapitel betrachtet werden.

Wie für die gasförmigen und flüssigen Körper, so wird auch für die festen Körper die Annahme gemacht, dass ihre Teilchen sich nicht in Ruhe, sondern im Zustande äußerst schneller und verwickelter Bewegung befinden, wobei sich jedoch jedes einzelne Teilchen nicht aus dem kleinen Raumteile entfernt, welcher seine mittlere Lage umgiebt. Man hat indes Grunde, anzunehmen, dass auch für die festen Körper gewisse, wenn auch sehr langsame Änderungen in der Mittellage der Teilchen und sogar ohne Einwirkung äußerer Kräfte eintreten. Die Anordnung der Teilchen eines festen Körpers kann nämlich sehr verschieden und dementsprechend auch die sogenannte "Struktur" eine sehr verschiedene sein. Es ist hier die physikalische Struktur gemeint, im Gegensatze zu der chemischen Struktur, welche durch Anordnung der Atome im Moleküle selbst bedingt ist. Bei den Flüssigkeiten findet man nichts, was etwa der physikalischen Struktur entsprechen könnte, ihre Eigenschaften sind hinreichend definiert durch ihre chemischen Bestandteile und die physikalischen Bedingungen. Die Eigenschaften der festen Körper hängen dagegen noch in jedem gegebenen Falle von der speziellen Anordnung ihrer Teilchen, d. h. von der Struktur der Körper ab. giebt Fälle, wo ohne merkliche Wirkung von Außenkräften sich diese oder jene Eigenschaften fester Körper allmählich verändern. kann nur durch eine allmähliche, wenn auch sehr langsame Strukturänderung erklärt werden, welche ihrerseits darauf hindeutet, dass eine Umordnung der Teilchen stattgefunden hat, also letztere ihre Mittellagen verlassen haben. Eine solche Strukturänderung wird durch äußere Ursachen begünstigt, welche selbst zeitweilig die Beweglichkeit der Teilchen erhöhen, wie z. B. durch Erschütterung. Als Beispiel sei hier daran erinnert, dass die Achsen an Eisenbahnwagen ihre ursprüngliche faserige Struktur allmählich mit einer spröderen, krystallinischen vertauschen.

Außenkräfte, welche die Anordnung der Teilchen und dadurch



die Form eines Körpers zu ändern suchen, treffen auf einen Widerstand, welcher jede Änderung des Abstandes der Teilchen voneinander zu verhindern sucht. Diese Widerstandskräfte, von denen in den vorhergehenden Abschnitten wiederholt die Rede war, heißen intramolekulare oder Kohäsionskräfte. Sie sind auch dann vorhanden. wenn die Anordnung der Teilchen die normale ist und verhindern es, daß ein Körper in die kleinsten Teilchen zerfällt, aus denen er besteht. Insbesondere aber äußert sich ihre Wirkung, wenn eine Änderung in der Anordnung der Teilchen veranlasst wird: eine solche suchen sie zu verhindern. Worin das Wesen der Kohäsionskräfte besteht, wie man sich ihr Auftreten zu erklären hat und namentlich nach welchen Gesetzen sie wirken, alles das sind Fragen, auf welche die Wissenschaft heute noch keine befriedigende Antwort zu geben vermag. Jedenfalls wirken diese Kräfte auch in festen Körpern nur auf sehr kleine Entfernungen hin. - Daher vereinigen sich die Teile eines zerbrochenen Körpers beim Aneinanderfügen und selbst wenn man sie stark aneinander presst, im allgemeinen nicht mehr zu einem Ganzen. Eine solche Vereinigung findet indes zuweilen unter ungeheurem Drucke dennoch statt, wenn nämlich eine solche Annäherung bewirkt wird, dass die Molekularkräfte wiederum in Wirkung treten.

Die Moleküle der festen Körper stoßen bei ihrer Bewegung ununterbrochen miteinander zusammen und zwar wahrscheinlich noch häufiger als die Moleküle einer Flüssigkeit. Diese Annahme, die sogenannte "kinetische Theorie der festen Körper" ist aber noch nicht ausreichend begründet, vielmehr eine erst im Entstehen begriffene Lehre. Die Oberflächenteilchen fester Körper können ebenso wie die der flüssigen, wenn auch weit seltener und nur in ausnahmsweise günstigen Fällen sich aus der Masse der Körper entfernen, mit anderen Worten, ein fester Körper kann sich unmittelbar verflüchtigen. Möglicherweise findet ein derartiges Verdunsten fortwährend und an der Oberfläche sämtlicher fester Körper statt, jedoch in so geringem Maße, daß die hierdurch bewirkte Verminderung der Masse selbst nach langer Zeit sich nicht bemerkbar macht. Es giebt jedoch auch Fälle, wo das Verdunsten wenigstens durch das Geruchsorgan wahrgenommen werden kann. Der Energievorrat eines festen Körpers setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, aus der kinetischen Energie der Moleküle, der intramolekularen Bewegungsenergie der Atome und aus der potentiellen Lagenenergie der Moleküle.

Einige besondere Eigenschaften haben pulverförmige Körper, welche aus einer großen Zahl kleiner fester Teilchen bestehen, die miteinander, wenn sie vollkommen trocken sind, keinerlei Zusammenhang haben.

Die Form einer gegebenen Menge pulverförmiger Substanz ändert sich unter der Einwirkung von äußeren Kräften verhältnismäßig leicht.

Th. Petruschewski war der erste, welcher (1884) die regelmäßigen Formen, welche pulverisierte Körper auf Platten in Abhängigkeit von der Plattenkontur annehmen, eingehend untersuchte. Ähnliche Untersuchungen in bedeutend erweiterter Form sind von Auerbach (1901) ausgeführt worden. Teilweise hierher gehören auch die Untersuchungen von N. E. Shukowski über den Einfluß des Druckes auf Sand, welcher mit Wasser gesättigt ist.

§ 2. Krystallinischer und amorpher Zustand der Materie 1). Die feste Materie hat unter gewissen Verhältnissen die Fähigkeit, die Gestalt bestimmter Polyeder anzunehmen, die man Krystalle nennt. Jeder von ebenen Flächen umgrenzte Krystall stellt ein gesondertes Individuum dar, zu dem, wenn es vollständig ausgebildet ist, ganz bestimmte Ebenen, Kanten und Raumwinkel gehören. Wie wir sahen (S. 664), besitzen Kolloide nicht die Fähigkeit Krystalle zu bilden; von flüssigen Krystallen war auf S. 537 die Rede.

Die Materie kann krystallisieren beim Übergang aus dem flüssigen oder gasförmigen Zustande in den festen; im ersten Falle kann sie entweder in einer anderen Flüssigkeit gelöst sein oder sich im geschmolzenen Zustande befinden. Krystallausscheidung aus einer Flüssigkeit erfolgt am einfachsten durch Temperaturerniedrigung oder beim Verdunsten der Flüssigkeit, doch auch bei chemischer oder elektrolytischer Ausscheidung einer Substanz tritt dieselbe bisweilen unmittelbar in Krystallform auf. Krystalle haben die Fähigkeit zu wachsen, d. h. ihr Volumen unter Beibehaltung derselben Polyederform zu vergrößern. Dieses Wachstum erfolgt dadurch, dass sich auf der Oberfläche des anfangs gebildeten Krystalls, der gewissermaßen den Keimling darstellt, die gelöste Substanz aus dem umgebenden Medium niederschlägt.

Dem krystallinischen Zustande entgegengesetzt ist der amorphe. Befindet sich die Materie in diesem letzteren Zustande, so zeigen selbst ihre kleinsten, der Beobachtung eben noch zugänglichen Teilchen keine "krystallinische Struktur".

Das Ausscheiden von Krystallen aus Lösungen ist bisweilen von Lichtentwicklung begleitet, was vielleicht darauf hinweist, dass während der Krystallisation auch elektrische Erscheinungen auftreten.

§ 3. Krystallsysteme. Die Formen der verschiedenen Krystalle sind sehr mannigfach, in allen Fällen aber sind es konvexe Polyeder. Die Zahlen F der Seitenflächen, K der Kanten und E der


¹⁾ Die von den Krystallen handelnden Paragraphen (der ersten russischen Auflage) hat Professor S. Th. Glinka durchzusehen die Liebenswürdigkeit gehabt.

Winkel sind bekanntlich durch die Beziehung F+E=K+2 miteinander verknüpft. Das geometrische Studium und die Gruppierung der verschiedenen Krystallformen ist Gegenstand einer besonderen Disciplin, der Krystallographie, die eine wichtige Rolle in der Mineralogie und Chemie spielt. An dieser Stelle können wir uns mit einem ganz flüchtigen Hinweis auf die sechs Krystallsysteme begnügen, in welche man die einzelnen Krystallformen einreiht, je nach der Lage der sie begrenzenden Ebenen.


Vollkommen außer acht lassen wir die Frage nach den sogenannten Zonen, welche durch die Gesamtheit aller sich in parallelen Geraden schneidender Seitenflächen gebildet werden. Ebenso soll die Frage nach dem Symmetriegrade der verschiedenen Krystallformen, der für die Bestimmung der Krystallsysteme als Richtschnur dient, ganz übergangen werden.


Die einfachste Methode zur Bestimmung der sechs Hauptsysteme der Krystallformen (die wiederum in 32 Gruppen zerfallen) besteht in folgendem. Wenn man durch irgend einen Punkt im Inneren eines Krystalles Koordinatenachsen parallel zu irgend welchen drei faktisch vorhandenen oder aber krystallographisch möglichen Seitenflächen des Krystalles zieht, so schneidet eine mit einer vierten Seitenfläche zusammenfallende Ebene von diesen Achsen gewisse Stücke ab; bezeichnen wir dieselben mit a, b und c. Nimmt man dann an, dass eine fünfte Seitenfläche die Strecken ma, nb und pc abschneidet, so sind die Koeffizienten m, n und p rationale Zahlen für alle nur möglichen Seitenflächen. Obiges Gesetz ist 1781 von Hauy entdeckt worden. Die einzelnen Krystallsysteme werden durch die relative Lage der "krystallographischen" Achsen und durch das Verhältnis ihrer "Länge", d. h. der Zahlen a, b und c bestimmt. Diese Einteilung ist zuerst von Weiß (1809) vorgenommen worden. Die erwähnten sechs Krystallsysteme sind die folgenden.

I. Das reguläre System. Dasselbe ist durch drei zu einander senkrechte und gleiche Achsen charakterisiert (Fig. 350);



es ist hier also a:b:c=1. In dieses System gehört zunächst das regelmäßige Oktaeder (Fig. 351) und der Würfel oder das Hexaeder (Fig. 352). Eine etwas kompliziertere Gestalt hat das Rhombendodekaeder (Fig. 353). Einige Formen entstehen durch Kombination von zwei einfacheren, so stellen z. B. die Figuren 354, 355 und 356 Kombinationen des Oktaeders und Würfels dar. In der







ersten von ihnen überwiegen die Oktaederflächen, in der zweiten die Würfelflächen, während in der dritten die Flächen von Oktaeder und Würfel gleich stark ausgebildet sind.

Nach dem regulären Systeme krystallisieren unter anderen folgende Substanzen: Fe, Pb, Cu, Ag, Hg, Au, Pt u. s. w., C (Diamant), Pb S, Ag₂ S, Co S, Sb₂ O₃, Na Cl (Würfel), Ag Cl, Ag Br, Fe₃ O₄ (Magneteisenstein, Oktaeder), Zn S, Cu₂ O, K Cl, N H₄ Cl (Salmiak), Fe S₂ (Schwefelkies), Na Cl O₃, (Pb N O₃)₂, Ca Fl₂ (Flufsspat), Alaun (Oktaeder), Granat u. s. w.









II. Hexagonales System. Dieses System ist durch vier Achsen charakterisiert, von denen eine, die Hauptachse, senkrecht zu den drei anderen ist, welche ihrerseits miteinander gleiche Winkel (von 60°) bilden. Die Nebenachsen sind von gleicher Länge, während die Hauptachse länger oder kürzer als die ersteren sein kann (Fig. 357). Zu diesem System gehört vor allem die hexagonale oder sechsseitige Pyramide (Fig. 358) und das hexagonale Prisma, das ungeschlossen ist und daher nur in Kombination mit anderen Formen vorkommt. Derartige Kombinationen sind in Fig. 359 und 360 abgebildet, die erste von ihnen ist eine Kombination von hexagonaler

Pyramide und Prisma, die zweite ein hexagonales Prisma mit zwei zum Hauptschnitt des Systems parallelen Ebenen. Eine sehr wichtige



Form des hexagonalen Systems stellt das Rhomboeder dar, man rechnet es jedoch zu den hemiedrischen Formen, von denen weiter unten die Rede sein soll.

Zum hexagonalen System gehören die Krystalle folgender Substanzen: As, Sb, Bi, H₂O (Eiskrystalle, Schneeflöckehen), Al₂O₃, Fe₂O₃,




Na NO₃, Ca CO₃ (isländischer Spat, Rhomboder), Mg CO₃, Fe CO₃, Zn CO₃, Mn CO₃ Turmalin, Si O₂ (Quarz), Hg S u. s. w.

Retgers, Rinne u. a. haben auf den bemerkenswerten Umstand aufmerksam gemacht, daß die Elemente und einfachen Verbindungen nach den Systemen krystallisieren, welche die größte Symmetrie zeigen, nämlich nach dem regulären und hexagonalen System. Dies findet sich

durch die von uns angeführten Beispiele bestätigt. Unter anderen gehören die Sauerstoff- und Schwefelverbindungen der Metalle fast alle zu den erwähnten beiden Systemen.

III. Quadratisches oder tetragonales System. Hier aind drei zu einander senkrechte Achsen vorhanden, von denen zwei einander gleich sind, während die dritte, die Hauptachse, kürzer oder länger als die beiden anderen sein kann (Fig. 361). Die wichtigste hierher gehörige Form ist diejenige des Oktaeders mit quadratischer Basis, welches von acht gleichen und gleichschenkligen Dreiecken begrenzt ist. Je nachdem die Hauptachse kürzer oder länger ist als die beiden anderen, erhält man die in Fig. 362 und 363 abgebildeten Formen. Ist die Hauptachse unendlich groß, so entsteht ein quadratisches Prisma, das wiederum nur in Kombinationen vorkommen kann.

Nach dem quadratischen System krystallisieren: Sn, SnO₂, Hg₂Cl₂, Cu Fe S₂ (Kupferkies), schwefelsaures Chinin, Harnstoff u. s. w.







Fig. 363.

IV. Rhombisches System. Die drei Achsen sind zwar zu einander senkrecht, jedoch von ungleicher Länge (Fig. 364), Die wichtigste hierhergehörige Form ist die

des rhombischen Oktaeders (Fig. 365), welches von acht kongruenten ungleichseitigen Dreiecken begrenzt ist. Aus dieser Form leitet sich das rhombische Prisma ab, sowie verschiedene Kombinationen mit

Ebenen, welche entweder zur Hauptachse oder zu einer der beiden Nebenachsen senkrecht sind. Die Nebenachsen stellen die Diagonalen des als Basis dienenden Rhombus dar.

Nach diesem System krystallisieren sehr viele Mineralien und künstlich hergestellte Stoffe, z. B. S, Cu₂ S, Ca CO₃ (Aragonit), K NO₃, K₂ SO₄, Ca SO₄ (Anhydrid), Mg SO₄ + 7 H₂O, Zn SO₄ + 7 H₂O, Pb SO₄, Topas, Schwerspat (Ba SO₄) u. s. w.




V. Monoklinoedrisches System. Dasselbe ist dadurch charakterisiert, daßs zwei Achsen aa und bb (Fig. 366 a. f. S.) zu einander senkrecht sind, während die dritte cc zur Ebene der beiden ersten geneigt, jedoch senkrecht zu bb ist. In Fig. 367 (a. f. S.) ist ein monoklinoedrisches Prisma dargestellt mit Angabe der krystallographischen Achsen.

Zum monoklinen System gehören die Krystalle von: S (dimorphe Modifikation), KClO₃, Na₂CO₃ + 10 H₂O, Na₂SO₄ + 10 H₂O, CaSO₄ + 2 H₂O (Gips), FeSO₄ + 7 H₂O, Glimmer, Weinsäure, Rohrzucker und viele andere organische Verbindungen.

VI. Triklingedrisches System. Die drei Achsen sind von

ungleicher Länge und bilden miteinander spitze (oder stumpfe) Winkel (vergl. Fig. 368).



Zu diesem System gehören die Krystalle von K₂Cr₂O₇, Cu SO₄ + 7 H₂O, Albit, Labrador u. s. w.

§ 4. Hemiedrie. Sind alle einer gegebenen Krystallform entsprechenden Seitenflächen wirklich vorhanden, so nennt man diese Krystallform eine holoedrische. Es kommen indes Formen vor, die man sich aus den holoedrischen dadurch hervorgegangen denken kann, daßs sich die eine Hälfte der Begrenzungsflächen gewissermaßen nach allen Seiten ausdehnt, so daß endlich die andere Hälfte der Flächen





Fig. 369.




von ihnen vollständig unterdrückt wird. Solche Formen heißen hemiedrische. Seltener kommt es vor, daß drei Viertel oder sogar sieben Achtel aller Krystallflächen auf Kosten der übrigen unterdrückt werden. Im ersten Falle entstehen tetartoedrische, im letzteren ogdoedrische Formen.

Hierher gehört vor allem das Tetraeder (Fig. 370), eine hemiedrische Form, welche aus dem regelmäßigen Oktaeder (Fig. 369) entsteht, wenn sich vier Flächen desselben bis zum Verschwinden der vier


anderen entwickeln und zwar entwickelt sich in Fig. 369 von den unteren Flächen die vordere linke und hintere rechte, von den oberen

Fig. 371.



Flächen die vordere rechte und hintere linke. Aus der hexagonalen holoedrischen Form der sechsseitigen Pyramide (Fig. 371) entsteht die hemiedrische Form des Rhomboeders (Fig. 372), wenn sechs Flächen anwachsen, und zwar saf, sbc, s'ba und die mit diesen Fig. 373.

parallelen hinteren; wachsen dagegen anderen sechs Flächen, so entsteht ein Rhomboeder, dessen Form aus Fig. 373 ersichtlich ist. Eine andere hemiedrische Form stellt das Skalenoeder (Fig. 374) dar, dessen Seitenkanten mit den Kanten des



Rhomboeders (in Fig. 373 und im Innern von Fig. 374 dargestellt) zusammenfallen; die holoedrische, dem Skalenoeder entsprechende Form ist die der zwölfseitigen Pyramide. Die Kombination von hemiedrischen oder tetartoedrischen Formen führt bisweilen zur Entstehung zweier solcher Krystallformen, deren Flächen die gleiche Entstehungsweise besitzen, jedoch derartig angeordnet sind, dals die eine Form gewissermalsen das Spiegel-







Fig. 374.

bild der anderen darstellt und nicht durch Drehung in sie übergeführt werden kann. Zwei solche Formen heißen enantiomorphe oder gyroedrische.

In Fig. 375 und 376 (a. f. S.) sind zwei solche dem hexagonalen Systeme angehörige Formen abgebildet, in Fig. 377 und 378 (a. f. S.) zwei enantiomorphe Formen, die zum regulären System gehören (unterchlorigsaures Natron); sie unterscheiden sich voneinander durch die Anordnung der Tetraederflächen.










§ 5. Zwillinge. Zwei Krystalle, die nach einem bestimmten Gesetze miteinander verwachsen sind, heißen Zwillinge. Größtenteils

Fig. 879.



erhält man ihre Form geometrisch, wenn man sich den Krystall in zwei gleiche Teile geteilt und den einen von ihnen um 180° gedreht denkt. So entsteht z. B. aus dem Oktaeder (Fig. 379) der in Fig. 380 dargestellte Zwilling, wenn die Trennungsebene die durch Punkte in Fig. 379 angedeutete Lage hat. Ein solcher Zwilling heißt Verwachsungszwilling. Eine andere Art von Zwillingen wird durch zwei einander durchdringende Krystalle dargestellt (Durchdringungs-





zwillinge). Fig. 381 stellt einen solchen aus zwei Würfeln, Fig. 382 einen aus zwei Tetraedern bestehenden Zwilling dar. Die erstere Form haben Flusspatkrystalle.

§ 6. Bau der Krystalle. Die Krystalle sind homogene und anisotrope (S. 32) Körper. Nur die Krystalle des regulären Systems sind isotrop hinsichtlich mehrerer Eigenschaften, wie z. B. der optischen.


Die Krystalle des hexagonalen und quadratischen Systems heißen einachsig. In ihnen ist eine Richtung von solcher Eigenschaft vorhanden, daß nach allen Richtungen, welche mit ihr denselben Winkel bilden, sämtliche Eigenschaften des Krystalls (Wärmeleitung, thermische Ausdehnung, Lichtgeschwindigkeit u. s. w.) die gleichen sind. Diese Richtung ist in beiden Systemen den Hauptachsen parallel und wird Richtung der optischen Achse genaunt. In dieser Richtung erfährt ein Lichtstrahl keine Doppelbrechung, wird also nicht in zwei Strahlen gespalten.

Die Krystalle des rhombischen, monoklinoedrischen und triklinoedrischen Systems heißen zweischsig. Sie haben zwei optische Achsen, d. h. zwei Richtungen, in denen Lichtstrahlen keine Doppelbrechung erfahren. Diese Richtungen fallen indes mit den krystallographischen zusammen.

Die Kohäsion ist bei den Krystallen in verschiedenen Richtungen verschieden, weshalb sie sich in verschiedenen Richtungen nicht gleich leicht spalten lassen. Die Ebenen, parallel zu denen sich ein Krystall am leichtesten spalten läßt, heißen Spaltungsflächen. Einige Krystalle haben nur eine, andere mehrere Spaltungsflächen, die immer gewissen Krystallflächen parallel sind. Besonders leicht auffindbar ist die Lage der Spaltungsfläche beim Glimmer, der bequem in sehr dünne Blättchen gespalten werden kann. Sind mehrere Spaltungsflächen vorhanden, so kann der Grad der Spaltbarkeit für sie ein verschiedener sein.

Die Regelmäsigkeit der Krystallformen führt auf den Gedanken, dass die Moleküle in den Krystallen nach einem bestimmten Gesetze gruppiert sein müssen. Frankenheim (1832 bis 1856) und Bravais waren die ersten, welche eine netzförmige Anordnung der Moleküle im Innern der Krystalle annahmen. Denken wir uns zu diesem Zwecke schiefwinklige Koordinatenachsen O_x , O_y , O_z (Fig. 383 a. f. S.) und ziehen wir drei Systeme äquidistanter, den Koordinatenachsen paralleler Ebenen. Die Gleichungen derselben lauten: x=0, x=a, x=2a, $x=3a\ldots$, y=0, y=b, y=2b, $y=3b\ldots$, z=0, z=c, z=2c, $z=3c\ldots$ Diese Ebenen teilen den Raum in Parallelepipede, an deren Scheitelpunkten die Moleküle des Krystalls verteilt gedacht werden. Bezeichnet man ein solches Parallelepipedon als Element $(OADBCA_1D_1B_1)$, so erhält man folgende Übersicht:

- 1. Das Element ist ein Würfel; reguläres System.
- 2. Das Element ist ein Rhomboeder; hexagonales und damit verbundenes rhomboedrisches System.
- 3. Das Element ist ein gerades Prisma mit quadratischer Basis; quadratisches System.
- 4. Das Element ist ein gerades Prisma mit rechtwinkliger oder rhombischer Basis; rhombisches System.
- 5. Das Element ist ein gerades Prisma mit einem Parallelogramm oder ein schiefes Prisma mit einem Rhombus als Basis, wobei eine von den



Diagonalen des Rhombus senkrecht zur Ebene ist, welche durch die andere Diagonale und Prismenachse gezogen ist; monoklinoedrisches System.

6. Das Element ist ein schiefes Parallelepipedon; triklinoedrisches System.

Sohnke hat (1867) die Theorie von Bravais modifiziert; er geht von der einen Annahme aus, daß die Lage der Moleküle um einen gegebenen

Punkt herum für alle Moleküle die gleiche sein muß und zeigt, daß 66 Lagen möglich sind, welche alle der gestellten Bedingung genügen. Mit derselben Frage haben sich auch Möbius (1849) u. a. beschäftigt.

Heteromorphismus). Polymorphismus (oder äußerst interessante Frage nach den Beziehungen zwischen Krystallform und chemischer Zusammensetzung einer Substanz gehört nicht in den Rahmen dieses Buches. Eine ausführliche Darstellung derselben findet man im Werke von Arzruni, Physikalische Chemie der Krystalle (1893). Es handelt sich hier um die Erscheinungen des Polymorphismus, des Isomorphismus und der Morphotropie. Wir müssen uns mit wenigen Andeutungen begnügen. Die Krystalle einer gegebenen Substanz haben, da sie sich unter bestimmten Bedingungen bilden, immer ein und dieselbe Form. Wenn sich jedoch jene Bedingungen ändern, so kann sich auch die Krystallform ändern oder, mit anderen Worten, ein und dieselbe Substanz kann auch verschiedene Krystallformen an-Diese Erscheinung wird Polymorphismus genannt und zwar je nachdem zwei oder drei Formen auftreten - Dimorphismus und Trimorphismus. Die Zahl der polymorphen Körper ist eine

überaus große; vielleicht würden sogar alle Körper Polymorphismus zeigen, wenn man es nur verstehen würde, die Krystallisationsbedingungen für sie in geeigneter Weise abzuändern.

Die Krystalle derselben Substanz, welche von verschiedener Form sind, haben im allgemeinen auch verschiedene physikalische Eigenschaften, wie z. B. verschiedene Farbe, Härte, Dichte δ u. s. w. Es mögen hier einige Beispiele für den Polymorphismus folgen.

S kommt in der Natur in rhombischen Krystallen vor. aus Lösungen in CS, und Kohlenwasserstoffen scheidet er sich in Form von rhombischen Krystallen aus, aus der Schmelzmasse dagegen in Form von monoklinoedrischen Krystallen. Die Krystalle des letzteren Systems stellen eine labile Form dar, die allmählich unter Wärmeentwicklung in die rhombische Form übergeht. CaCO3: hexagonales (rhomboedrisches) System in Form von Kalkspat ($\delta = 2.7$) und rhombisches) in Form von Aragonit ($\delta = 2.9$). C: reguläres System (Diamant, $\delta = 3,55$) und monoklinoedrisches — früher glaubte man hexagonales — Graphit ($\delta = 2.3$). SiO₄: hexagonales System — Quarz ($\delta = 2.66$). eine andere Form, Tridymit ($\delta = 2.3$), von geringerem Symmetriegrade, kann dem rhombischen angehören. TiO2: zwei verschiedene quadratische Formen (Rutil, $\delta = 4,25$ und Anatas, $\delta = 3,9$) und rhombisches (Brookit, $\delta = 4.05$); Trimorphismus, FeS₂: reguläres (Pyrit, $\delta = 5.1$) und rhombisches (Markasit, $\delta = 4.86$). Al₂ Si O₅: rhombisches (Andalusit, $\delta = 3,16$) und trioklinoedrisches (Disthen, $\delta = 3.66$) System.

§ 8. Isomorphismus und Morphotropie. Bisweilen krystallisieren zwei Körper, deren Zusammensetzung verschieden ist, in Formen, die einander sehr nahe stehen; solche Körper nennt man isomorphe. Isomorphe Körper sind, wie man findet, in ihrer chemischen Zusammensetzung einander ähnlich. Ihre wichtigste Eigenschaft ist die, daß sie, wenn sie in derselben Lösung enthalten sind, in ein und demselben Krystall auftreten können. Man unterscheidet gegenwärtig verschiedene Grade von Isomorphismus, je nachdem, ob sich die Substanzen im Krystall in allen nur möglichen Verhältnissen miteinander mischen können oder nicht.

Der Isomorphismus ist von Mitscherlich (1820) an vier rhombischen Krystallen H_2 KPO₄, H_2 KAsO₄, H_2 (NH₄)PO₄ und H_2 (NH₄)AsO₄ entdeckt worden. Isomorphismus zeigen z. B. ZnSO₄ + 7 H₂O und MgSO₄ + 7 H₂O; BaCl₂ + 2 H₂O und SrCl₂ + 2 H₂O; NaClO₃ und AgClO₃. Bei den obigen Körpern nimmt der Grad des Isomorphismus in der Reihenfolge ab, in der sie genannt sind. Als weitere Beispiele können gelten CaCO₃, MgCO₃, ZnCO₃, FeCO₃ und MnCO₃ (Rhomboeder); As, Sb, Te, Bi (hexagonales System). Die Alaune sind ebenfalls isomorph. Bringt man einen Krystall von Chromalaun in eine

Lösung von Thonerdealaun, so fährt derselbe fort zu wachsen, ohne daßs seine Gestalt sich dabei ändert. Ein interessantes Beispiel von Isomorphismus stellen im triklinoedrischen Systeme Anorthit Ca Al₂ Si₂ O, und Albit Na₂ Al₂ Si₅ O₁₆ dar. Bisweilen sind die Krystalle chemisch ganz verschiedener Körper einander ähnlich. Eine derartige Erscheinung tritt z. B. beim Natronsalpeter und Kalkspat auf.

Unter Morphotropie versteht man die gesetzmäsige Änderung, die bei einer gegebenen Krystallform durch partielle Substitution im Molekül (z. B. Ersatz eines Wasserstoffatomes durch ein anderes Atom oder eine Atomgruppe), durch Umlagerung der Atome innerhalb der Molekel, durch Polymerisation oder durch Addition hervorgerufen wird.

Mit der Frage nach dem Zusammenhange zwischen der Krystallform einer Substanz und der Stellung derselben oder ihres Hauptbestandteils (z. B. des Metalls eines Salzes) im periodischen System von Mendelejew haben sich unter anderem G. Linck und W. Ortloff beschäftigt.

§ 9. Allotropie. Berzelius bezeichnete mit Allotropie das Auftreten eines chemischen Elements in verschiedenen Formen, die sich durch ihre physikalischen Eigenschaften mehr oder weniger wesentlich voneinander unterscheiden. Diamant, Graphit und gewöhnliche Kohle stellen drei allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs dar. Von Moissan stammt eine umfangreiche Arbeit, welche sich damit beschäftigt, zu untersuchen, auf welche Weise die verschiedenen allotropen Modifikationen des Kohlenstoffs erhalten werden und welches ihre Eigenschaften sind. Bor kommt in Form eines braunen amorphen Pulvers und in Form von Krystallen vor.

Phosphor ist in drei allotropen Formen bekannt, als weißer, roter (wird durch andauernde Erwärmung des weißen Phosphors auf 250° erhalten) und metallischer Phosphor. Schwefel kommt in drei Formen vor, als rhombischer, monoklinoedrischer und plastischer Schwefel. Selen kommt vor als rotes und schwarzes amorphes Pulver, dunkelrote Krystalle, graue Krystalle (die Leitfähigkeit für Elektrizität nimmt bei den letzteren zu, falls man sie belichtet). Zinn kann zwei Formen annehmen, die gewöhnliche weiße und die eines grauen Pulvers. Unter 200 befindet sich die weiße Modifikation im Zustande labilen Gleichgewichts: ie niedriger die Temperatur ist, um so schneller geht das Zinn in die für praktische Zwecke unbrauchbare graue Modifikation Die Geschwindigkeit, mit welcher sich diese Umwandlung vollzieht, hat jedoch bei - 48° ein Maximum, bei weiterer Temperaturerniedrigung nimmt sie ab. Die Geschwindigkeit der Umwandlung wird beträchtlich gesteigert, falls sich das weiße Zinn in Berührung mit grauem befindet, das ersteres gewissermaßen ansteckt und große Vorräte dieses Metalls verderben kann (die sogenannte Zinnpest).

E. Cohen und C. v. Eijk haben 1899 diese Erscheinungen untersucht.

Die allotropen Modifikationen einer und derselben Substanz entstehen wahrscheinlich dadurch, dass die Atome in verschiedener Zahl und verschiedener Gruppierung zu Molekülen zusammentreten. Sauerstoff (O_2) und Ozon (O_3) stellen ein Beispiel für die Allotropie eines gasförmigen Elements dar.

Litteratur.

Zu § 1.

Th. Th. Petruschewski: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 16, 410, 458, 1884. Auerbach: Drud. Ann. 5, 170, 1901.

N. E. Shukowski: Arb. d. phys. Sekt. d. Mosk. Naturf.-Ges. 3, Heft 1, 52, 1890.

Zu § 3 bis 9.

Krystalle, siehe die Lehrbücher der Krystallographie z. B.:

Groth: Physikalische Krystallographie.

Karsten: Krystallographie. (Allg. Encyklop. d. Physik.)

Rammelsberg: Krystallographische Chemie.

Mallard: Cours de cristallographie. Paris 1874 bis 1884. Liebisch: Geometrische Krystallographie. Leipzig 1881.

Liebisch: Physikalische Krystallographie. Leipzig 1891.

Liebisch: Grundriss der physikalischen Krystallographie. Leipzig 1896.

Schönfliess: Krystallsysteme und Krystallstruktur. Leipzig 1891.

V. von Lang: Lehrbuch der Krystallographie. Wien 1869.

H. Kopp: Einleitung in die Krystallographie.

- Th. Glinka: Allgemeiner Kursus der Krystallographie (russ.).
 St. Petersburg 1895.
- S. Th. Glinka: Allgemeiner Kursus der Mineralogie (russ.). Teil I. St. Petersburg 1896.
- P. Semjattschenski: Kurzes Lehrbuch der Krystallographie (russ.). St. Petersburg 1899.

Arzruni: Physikalische Chemie der Krystalle. Braunschweig 1892.

Graham-Otto, Lehrbuch der Chemie I, 3, 1 bis 350, 1898.

V. von Lang: Symmetrieverhältnisse der Krystalle. Zeitschr. f. phys. Chem. 21, 218, 1896.

Retgers: Zeitschr. f. phys. Chem. 14, 1.

Rinne: Zeitschr. f. phys. Chem. 16, 529.

Delafosse: Mémoires des sav. étrangers 8, 647, 1893.

Bravais: Etudes cristallographiques. Paris 1851. Journ. de l'école polyt. 19, 1850.

Sohncke: Die unbegrenzten regelmäßigen Punktsysteme. Karlsruhe 1876. Fedorow: Abhandlungen in den Bull. d. russ. miner. Ges. und in der Zeitschr. f. Krystallographie. Gadolin: Mémoire sur la déduction d'un seul principe de tous les systèmes cristallographiques etc. Acta societ. scien. fenn. Helsingfors 1871; desgiin den Bull. d. russ. mineral. Ges. 1868.

Moissan: Ann. ch. et phys. (7) 8, 289, 306, 466, 1896.

G. Linck: Zeitschr. f. phys. Chem. 19, 193, 1896.

W. Ortloff: Zeitschr. f. phys. Chem. 19, 201, 1896.

E. Cohen und C. von Eijk: Zeitschr. f. phys. Chem. 30, 601, 1899.

Zweites Kapitel.

Dichte der festen Körper.

§ 1. Einleitende Bemerkungen. Um den Zahlenwert & für die Dichte eines festen Körpers zu bestimmen, muß man entsprechend der Formel

das Gewicht P des Körpers, sowie das Gewicht Q des Wasserquantums bestimmen, dessen Volumen bei 4° gleich dem Volumen des festen Körpers bei jener Temperatur ist, für welche wir seine Dichte suchen. Die von uns als "tabellarische" (S. 538) bezeichnete Dichte bezieht sich auf 0° und diese ist es, die gewöhnlich bestimmt wird.

Zur Dichtebestimmung fester Körper giebt es viele verschiedene Methoden; je nach der Art und Menge der zu untersuchenden Substanz, und je nach dem Genauigkeitsgrade, den man zu erreichen wünscht, hat man die eine oder andere Methode vorzuziehen. Besondere Eigentümlichkeiten der Körper führen bisweilen dazu, besondere Masnahmen zu treffen; solche sind z. B. anzuwenden, wenn die gegegebene Substanz leichter als Wasser ist oder sich in Wasser löst, oder nicht in der Luft gewogen werden kann (K, Na); ferner, wenn sie Pulverform hat oder in hohem Grade porös ist (Kohle, Kreide). Im letzteren Falle hat man sie, wenn möglich, mit einer dünnen Schicht irgend einer Substanz zu überziehen, welche für Wasser oder diejenige Flüssigkeit, deren man sich bei Bestimmung von δ bedient, nicht durchlässig ist.

Taucht man den Körper in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, so hat man sorgfältig darauf zu achten, daß an ihm keine Luftbläschen hängen bleiben; man kann sie bisweilen mit einem Pinselchen entfernen. Bei Vornahme der verschiedenen Wägungen hat man die erforderlichen Korrektionen wegen des Gewichtsverlustes in der Luft und wegen der Temperatur, von denen auf S. 348 und 538 die Rede war

anzubringen. Es mögen hier zunächst einige weniger genaue Methoden zur Dichtebestimmung Erwähnung finden.

§ 2. Gewichts- und Volumenbestimmung. Kennt man das Gewicht P und das Volumen V eines Körpers, so findet man entsprechend der ursprünglichen Definition des Dichtebegriffes die Dichte δ des gegebenen Körpers nach der Formel

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{P}{V} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

In Ausnahmefällen, wenn die Körper z. B. sehr regelmäßige Form haben oder eine ungefüge Größe, kann man das Volumen bisweilen, falls man die geometrische Form des Körpers (Kugel, Cylinder, Parallelepipedon u. s. w.) kennt, durch Rechnung ermitteln. In anderen Fällen kann man das Volumen V mit Hülfe des Volumenometers (S. 331) bestimmen. Ist keine große Genauigkeit erforderlich, so kann man auf diese Weise die Dichte von pulverförmigen oder in Wasser löslichen Körpern bestimmen.

§ 3. Bestimmung des verdrängten Wasservolumens. Gießt man in einen graduierten und kalibrierten Cylinder Wasser bis zu einem bestimmten Teilstrich und taucht darauf den zu untersuchenden Körper, dessen Gewicht P zuvor bestimmt sein muß, hinein, so giebt die Größe, um welche der Wasserspiegel steigt, direkt das Volumen V an. Geht der Körper in Wasser nicht unter, so hat man an Stelle des Wassers eine andere, leichtere Flüssigkeit zu nehmen oder einen anderen schwereren Körper von bekanntem Volumen an den zu untersuchenden anzubringen.

Man kann auch ein mit einer seitlichen Ausflußröhre versehenes Gefäß verwenden, das man dann bis zu dieser Röhre mit Wasser füllt. Wiegt man dann die Wassermenge, welche beim Eintauchen des Körpers überfließt, so kann man hieraus das gesuchte Volumen V finden. Es ist dies die Methode, die bereits von Al-Biruni († 1039), einem arabischen Gelehrten, welcher im nordwestlichen Indien lebte, angewandt worden ist.

§ 4. Methode der Herstellung einer Flüssigkeit von derselben Dichte. Die Dichte eines festen Körpers kann dadurch bestimmt werden, dass man eine Flüssigkeit zu finden sucht, in welcher der gegebene Körper weder schwimmt, noch niedersinkt. Auf S. 629, wo von der Diffusion der Flüssigkeiten die Rede war, wurde auf eine analoge, aber sozusagen umgekehrte Methode der Dichtebestimmung von Flüssigkeiten verwiesen.



Als Flüssigkeiten können nach Retgers¹) dienen eine Mischung von Methylenjodid (CH₂J₂, $\delta = 3,3$) und Benzol oder Xylol; ferner eine Mischung von Jodsilber und Jodkalium oder Jodbaryumlösungen u. s. w. Zum selben Zwecke können auch verwendet werden: Bromal (CBr₃ COH, $\delta = 3.34$), Jodal (CJ₈ COH, $\delta = 3.7$ bis 3.8), kieselsaures Jodoform (Si H J₃, $\delta = 3.4$), Lösung von Selen in Bromselen (Se Br, $\delta = 3.7$), Vierbromacetylen (CH Br₂ — CH Br₂, $\delta = 3,0011$ bei 60), welches billig ist, sich nicht an der Luft verändert und mit Äther in allen Verhältnissen mischt²). Die Dichte der erhaltenen Mischung kann darauf mit Hülfe des Pyknometers (S. 540) bestimmt werden. Schwerere Körper kann man in ein Stück Paraffin einbetten oder an ihnen einen Haken aus Glas befestigen; die Einwirkung dieser Körper kann hernach eliminiert werden. Warrington (vergl. S. 539) hat auch einen Apparat zur Dichtebestimmung fester Körper konstruiert. schwebt bei to in Wasser, wenn sich in seinem unteren Teile p Gramm Quecksilber oder in seinem Inneren P Gramm des Körpers und p_1 Sind D, δ und δ_1 die Dichten von Gramm Quecksilber befinden. Wasser, dem zu untersuchenden Körper und Quecksilber bei t^0 , so ist offenbar

$$P - \frac{P}{\delta} D = (p - p_1) - \frac{p - p_1}{\delta_1} D$$

oder

$$P\left(1-\frac{D}{\delta}\right)=(p-p_1)\left(1-\frac{D}{\delta_1}\right).$$

§ 5. Aräometermethode. Mit Hülfe eines Aräometers von konstantem Volumen (Fig. 285 auf S. 544) kann man ebenfalls die Dichte fester Körper bestimmen. Sei p das Gewicht der auf der Schale C befindlichen Gewichtstücke, wenn das Aräometer bis zum Teilstrich D eingesunken ist; hat man dem auf C gelegten Körper noch die Gewichtstücke p_1 hinzuzufügen und falls der Körper nach B gebracht ist, die Gewichtstücke p_2 , so ist das Gewicht des Körpers $P = p - p_1$, sein Gewichtsverlust im Wasser $p_2 - p_1$, also ist

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{p - p_1}{p_2 - p_1} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

§ 6. Methode der Jollyschen Federwage. Auf S. 542 war eine Beschreibung der in Fig. 284 abgebildeten Jollyschen Federwage gegeben worden. Man kann dieselbe zur Bestimmung von å in zweierlei Weise benutzen.

¹⁾ Zeitschr. f. phys. Chem. 3, 289, 1889; 4, 189, 1889; 11, 328, 1893.

²⁾ Muthmann, Zeitschr. f. Kryst. 30, 73, 1898.

- 1. Die erste Methode ist der Aräometermethode analog. Zuerst wird auf die Schale c das Gewicht p, darauf das Gewicht p_1 samt dem zu untersuchenden Körper gebracht und endlich das Gewicht p_2 auf c, der Körper auf d, wobei der Zeiger m jedesmal auf denselben Teilstrich einspielen muß. Den Wert von δ findet man dann nach Formel (3).
- 2. Nehmen wir an, dass $0.1 \, \mathrm{g}$, welche sich auf c befinden, eine Verschiebung des Zeigers m um n Teilstriche veranlassen. Man bringt dann den Körper zunächst nach c und hierauf nach d und verschiebt den Träger B jedesmal derart, dass sich die Schale inmitten der im Glase befindlichen Flüssigkeit einstellt; verschiebt sich dann der Zeiger im ersten Falle um n_1 , im zweiten um n_2 Teilstriche, so ist das Gewicht des Körpers innerhalb der Luft $P=0.1 \, \frac{n_1}{n}$ Gramm, im Wasser

dagegen 0,1 $\frac{n_2}{n}$ Gramm. Der Gewichtsverlust beträgt $Q = 0,1 \frac{n_1 - n_2}{n}$ Gramm und die gesuchte Dichte ist

Wie man sieht, kommt die Zahl n in obigem Ausdrucke nicht vor: sie war unter der Voraussetzung gefunden worden, daß die Verschiebung des Zeigers der Wagebelastung proportional sei.

§ 7. Pyknometermethode. In § 4 auf S. 540 hatten wir mehrere Pyknometer kennen gelernt, welche zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten dienten. Mit Hülfe des Pyknometers kann man auch die Dichte von festen Körpern bestimmen, doch muß das Pyknometergefäßs zu diesem Zwecke einen genügend breiten Hals haben, damit man den untersuchenden Körper in das Gefäßs einführen kann. In Fig. 384 (a. f. S.) ist dasselbe Pyknometer dargestellt, welches wir bereits S. 541, Fig. 281 kennen lernten. Ist p_1 das Gewicht des mit Wasser gefüllten Pyknometers, p_2 das Gewicht der zu untersuchenden Substanz und p_3 das Gewicht des bis m mit Wasser gefüllten und die Substanz enthaltenden Pyknometers. In diesem Falle ist das Gewicht des verdrängten Wassers

und daher

Darf der Körper, wie z. B. Na weder an der Luft gewogen, noch ins Wasser gebracht werden, so nimmt man statt des Wassers Petroleum, dessen Dichte δ' zuvor bestimmt wird. Das Gewicht p_2 wird dadurch gefunden, daß man das Pyknometer zuvor bis zur Hälfte

mit Petroleum füllt, abwägt, darauf das Natrium hineinbringt und dann von neuem wägt.

Ist der Körper in Wasser löslich, so nimmt man an Stelle von Wasser eine andere Flüssigkeit, in der sich der Körper nicht löst und $_{\rm Fig.~384.}$ deren Dichte δ' bekannt ist. In beiden Fällen



ergiebt sich das gesuchte
$$\delta$$
 aus der Formel
$$\delta = \frac{p_1 \delta'}{p_1 + p_2 - p_3} \cdot \cdot \cdot (6$$

Bei genauen Bestimmungen hat man Korrektionen wegen der Ausdehnung des Wassers (zwischen 4° und der Versuchstemperatur), der Ausdehnung des Glases und des gegebenen Körpers selbst anzubringen.

§ 8. Hydrostatische Methode. Ist P das Gewicht des Körpers an der Luft, P_1 sein Gewicht im Wasser, so ist nach dem Archimedischen Prinzipe, ohne Anbringung von Korrektionen

$$\delta = \frac{P}{P - P_1} \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

Ist der Körper leichter als Wasser, so bringt man an ihm einen schwereren Körper, z. B. ein Stück gebogenen Kupferdraht an. Sei nun p_1 das Gewicht des Körpers an der Luft, p_2 das Gewicht des Aufhängefadens und des ins Wasser tauchenden Drahtes, p_3 das Gewicht des Fadens samt dem ins Wasser eingetauchten Körper und Draht, so ist das Gewicht des Körpers im Wasser gleich der negativen Größe $p_3 - p_2$, der Gewichtsverlust gleich

$$p_1 - (p_3 - p_2) = p_1 + p_2 - p_3$$

und somit

$$\delta = \frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_3} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

Hat man es mit einem pulverförmigen Körper zu thun, so verfährt man in ähnlicher Weise, wobei hier die Rolle des Kupferdrahtes ein kleines Glasgefäß mit Vaselin vertritt (z. B. ein Uhrgläschen). Der zuvor an der Luft gewogene pulverförmige Körper wird ins Vaselin eingebettet. Die Formel (8) gilt auch für diesen Fall.

Die in diesem Falle erforderlichen Korrektionen sollen hier nicht weiter besprochen werden; ziemlich ausführlich ist eine derselben bereits auf S. 348 behandelt worden.

Die Einrichtung der Wagen, welche zum Wägen von Körpern in Wasser und anderen Flüssigkeiten dienen, ist schon auf S. 542 beschrieben worden. Zu weniger genauen Bestimmungen kann eine einarmige Wage wie die in Fig. 188 auf S. 354 abgebildete dienen, welche eingehender auf S. 542 behandelt worden ist.

Anstatt den Körper am Wagebalken zu befestigen und seinen scheinbaren Gewichtsverlust im Wasser zu bestimmen, kann man, wenn die Wage nicht dementsprechend eingerichtet ist, auch folgendermaßen verfahren. Man stellt auf eine der Wagschalen ein Gefäß mit Wasser und bestimmt nun die Gewichtszunahme, welche das Gefäß erfährt, wenn man den mittels eines Fadens an einem neben der Wage stehenden Stative befestigten Körper ins Wasser taucht. Diese Gewichtszunahme ist gleich dem gesuchten Gewichtsverlust, den der Körper im Wasser erleidet.

Guglielmo hat gezeigt, wie man sein völlig untertauchendes Aräometer (s. S. 545) benutzen kann, um die Dichte minimaler Mengen eines festen Körpers zu bestimmen.

§ 9. Specifisches, Atom- und Molekularvolumen. In den letzten Paragraphen, sowie in den vorhergehenden beiden Abschnitten haben wir die Methoden zur Bestimmung der Dichte δ von gasförmigen, flüssigen und festen Körpern kennen gelernt. Diese Größe ist numerisch gleich dem Gewichte der Volumeneinheit der gegebenen Substanz. Der reciproke Wert hiervon ist numerisch gleich dem Volumen, welches von der Gewichtseinheit derselben Substanz eingenommen wird und heißt das specifische Volumen dieser Substanz. Bezeichnet man dasselbe mit v, so ist

$$v=rac{1}{\delta}=rac{V}{P}$$
 · · · · · · · (9)

wo P das Gewicht, V das Volumen der Substanz ist; beide sollen wie gewöhnlich in Grammen resp. Kubikcentimetern ausgedrückt werden.

Vergleicht man miteinander nicht die gleichen Gewichtsmengen der verschiedenen Substanzen, sondern nimmt man von jeder ein Grammmolekül, d. h. so viel Gramm, als im Molekulargewichte μ der Substanz Einheiten enthalten sind, so nennt man die von diesen Substanzmengen eingenommenen Volumina w die Molekularvolumina der Substanzen, z. B. die Anzahl der Kubikcentimeter, welche von 23+35,5=58,5 g NaCl eingenommen werden. Somit ist allgemein

$$w = \mu v = \frac{\mu V}{P} = \frac{\mu}{\delta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$$

Chwolson, Physik. I.

Der letztere Bruch ist für die Berechnung von w am bequemsten, da μ und δ für viele Körper bekannt sind.

Aus dem auf S. 407 erörterten folgt, daß alle Gase die gleichen Molekularvolumina besitzen, wenigstens insoweit, als man die Eigenschaften der Gase mit denen idealer Gase identifizieren kann.

Die Molekularvolumina verschiedener Flüssigkeiten sind zuerst von Kopp (1842) untersucht worden; derselbe fand für sie das einfache Gesetz, dass das Molekularvolumen w einer Flüssigkeit beim Siedepunkt eine additive Eigenschaft (S. 615) ist, d. h. gleich der Summe der Atomvolumina jener Atome ist, welche im Molekül enthalten sind. Hierbei ist das Atomvolumen von C 11; H 5.5; S 22.6; Cl 22,8; Br 27,8; J 37,5 u. s. w. Für O hat man zwei Fälle zu unterscheiden: ist das Atom Sauerstoff mit beiden Affinitäten an ein Kohlenstoffatom gebunden (Carbonylgruppe), so ist für dasselbe w=12,2; ist der Sauerstoff jedoch nur mit einer Affinität an ein Kohlenstoffatom gebunden, mit der anderen aber an ein anderes Atom des Sauerstoffs oder eines anderen Elementes (Hydroxylgruppe), so ist w = 7.8. Essigsaure $CH_8CO(OH)$ ist z. B. 2C=22, 4H=22, O (Karbonyl) = 12,2, 0 (Hydroxyl) = 7,8, was in Summa 64,0 giebt. Die Beobachtung giebt w = 63.7. Es kommen indes viele Abweichungen vom Koppschen Gesetze vor. Sehr leicht möglich ist es, dass man genauere Gesetze finden würde, wenn man die Molekularvolumina nicht bei den Siedetemperaturen, sondern bei solchen absoluten Temperaturen vergleichen würde, die gleiche Bruchteile der absoluten kritischen Temperaturen (S. 427) darstellen.

Auch für die festen Körper hat man verschiedene regelmäßige Beziehungen gefunden, die man jedoch nicht als Gesetze bezeichnen kann. So hat z. B. Schröder (1859) gefunden, daß die Molekularvolumina der Haloidsalze von K, Na und Ag eine einfache Beziehung zeigen, wie aus folgenden Zahlen für w hervorgeht:

K Cl	37,4	Na Cl	27,1	AgCl	25,6
KBr	44,3	NaBr	33,8	AgBr	31,8
ΚJ	5 4, 0	Na J	43,5	Ag J	42,0.

Für alle Jodverbindungen ist wum etwa 16 größer, als für die entsprechenden Chlorverbindungen; auch in den Horizontalreihen obiger Tabelle sind die Differenzen der Zahlen ziemlich konstant.

Für die freien Elemente ist das Atomvolumen eine periodische Funktion des Atomgewichtes.

Die Atomgewichte von flüssigem Cl und Br sind gleich 22,7 und 26,9, d. h. kommen den von Kopp gefundenen Zahlen nahe. Bemerkt sei hier noch, dass isomorphe Verbindungen (S. 681) wenig verschiedene Molekularvolumina haben. So ist z. B. für Chromalaun

Cr K (SO₄)₂ + 12 H₂O μ = 499, δ = 1,8 und w = 277, für Thonerdealaun Al K (SO₄)₂ + 12 H₂O ist μ = 474, δ = 1,7 und w = 279.

Eine ausführliche Erörterung der auf Molekularvolumina bezüglichen Fragen findet man in der Schrift von A. Horstmann: Beziehung zwischen der Raumerfüllung fester und flüssiger Körper und deren chemischen Zusammensetzung (Graham-Otto, Lehrbuch der Chemie I, 3, 352—464, Braunschweig 1898).

§ 10. Dichte von Legierungen. Die Dichte einer Legierung stellt bisweilen eine additive Eigenschaft dar; so sind z. B. die Volumina der Legierungen von Cu und Au oder Sb und Bi gleich der Summe der Volumina ihrer Bestandteile. Dagegen ist das Volumen der Legierungen von Cu - Sn, Ag - Au, Sn - Au, Pb - Bi kleiner, das Volumen der Legierungen von Sb - Sn, Sn - Cd, Pb - Cd größer als die Summe der Volumina der in ihnen enthaltenen Metalle. Einige Legierungen zeigen besondere Eigentümlichkeiten, wie z. B. die Legierung aus Fe und Ni (22 bis 25 Proz.), welche die Besonderheit besitzen, dals sie bei einer und derselben Temperatur gewissermalsen in zwei verschiedenen Zuständen vorkommt, wobei der Übergang aus einem Zustande in den anderen durch Abkühlung bis auf — 20° oder — 30° und durch Erwärmung auf 600° erfolgt. Nach voraufgegangener Abkühlung ist die Legierung magnetisierbar; diese Fähigkeit verliert sie indes bei 600° und muss man sie, um ihr dieselbe zurückzugeben, von neuem stark abkühlen. Die Dichte δ der Legierung ist verschieden, je nachdem die zuerst vorgenommene Temperaturänderung eine Erhitzung oder Abkühlung war.

Für die Dichte dieser Legierung erhält man:

		25	Proz. Ni	22 Proz. Ni
Nach Erhitzung (unmagnetisch	ı) .		8,15	8,13
Abkühlung (magnetisch)			7.88	7.96.

Auch noch durch andere Eigenschaften unterscheiden sich diese beiden verschiedenen Zustände der erwähnten Legierung.

N. Bachmetjew (Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 25, 219, 1893) u. a. haben die Dichte der Amalgame untersucht. Hierbei fand man, daß das Volumen der Amalgame von Magnesium, Wismut, Zinn, Platin, Zink und Silber größer, das Volumen der Amalgame von Cadmium und Kupfer kleiner ist als die Rechnung ergiebt, bei welcher vorausgesetzt war, daß die Lösung des Metalles im Quecksilber ohne Volumenänderung erfolgt. Besonders bemerkenswert ist das Amalgam von Magnesium, dessen Dichte bei 5 Proz. Magnesiumgehalt nach Bachmetjew gleich 10,23 ist, während die Rechnung 13,03 fordert. Die Differenz beträgt hier 21,5 Proz. In seiner letzten Arbeit (Ebenda

S. 265) hat Bachmetjew die Eigenschaften der Amalgame von Kadmium untersucht. Laborde [Journ. de phys. (3) 5, 547, 1896] hat gefunden, dass die Dichte fast aller Legierungen von Fe und Al größer als die Dichte von Fe ist.

Drittes Kapitel.

Deformation fester Körper.

§ 1. Allgemeines über die Deformation fester Körper. Wie wir sahen, setzt ein fester Körper jeder relativen Lagenanderung seiner Teilchen einen gewissen Widerstand entgegen. Lagenänderung der Teilchen wollen wir als Deformation bezeichnen; sie kann nur durch Kräfte hervorgerufen werden, die von außen her Aller Wahrscheinlichkeit nach giebt es auf den Körper einwirken. keinerlei Deformation eines festen Körpers, die nicht auch mit einer Formenänderung des Körpers, d. h. einer Änderung der Gestalt seiner Oberfläche verknüpft wäre. Nichtsdestoweniger hat man diejenigen Fälle, wo die Formenänderung unmittelbar in die Augen fällt und äußerlich genommen das Wesen der Deformation darstellt (z. B. die Biegung eines Stabes), während wir auf die Lagenanderung der Teilchen nur gewisse Rückschlüsse ziehen können, wohl zu unterscheiden von den Fällen von Deformation, in denen umgekehrt die Formenänderung, wofern sie vorhanden ist, unbemerkt bleibt, während die Lagenänderung der Teilchen von vornherein gegeben ist und gewissermaßen das Wesen der Deformation darstellt. Diesen zweiten Fall haben wir z. B. in der Torsion eines Stabes oder Drahtes vor uns. bei welcher die äußere Form sich meist nur ganz unmerklich ändert.

Die wichtigsten Arten der Deformation sind: die Ausdehnung und ihr entgegengesetzt die Kompression, die entweder bloß longitudinal, d.h. in einer Richtung erfolgen oder allseitig sein können; ferner die Torsion und die Biegung. Kompliziertere Deformationen kann man als Kombinationen obiger drei einfachen Fälle ansehen.

Jede Deformation erscheint als Folge irgend einer äußeren Ursache, die sowohl eine Einzelkraft, als auch ein Kräftepaar sein kann; wir wollen diese Ursache deformierende Kraft nennen und mit P bezeichnen. Die Deformation selbst stellt die Änderung einer gewissen Größe dar, die mit x bezeichnet werden möge; sie kann eine Linie, Fläche, Volumen, Winkel u. s. w. sein. Die Größe der Änderung von x, also die Deformation selbst bezeichnen wir mit Δx .

In engen Grenzen, für geringfügige Deformationen gültig sind folgende drei Sätze, die als Grundlage für unsere weiteren Schlüsse dienen.

- 1. Die Größe der relativen Deformation $\Delta x: x$ ist proportional der sie hervorrufenden deformierenden Kraft P. Dieser Satz ist von Hooke (1675) in den Worten "ut tensio, sic vis" ausgesprochen worden.
- 2. Ein Zeichenwechsel der deformierenden Kraft P ruft bloß einen Zeichenwechsel der Deformation Δx ohne Änderung ihres absoluten Wertes hervor. Kompression und Ausdehnung, Torsion nach der einen und nach der entgegengesetzten Seite rufen der absoluten Größe nach gleiche Deformationen hervor.
- 3. Wirken mehrere äußere deformierende Kräfte ein, so entsteht eine Deformation, welche durch die Summe der einzelnen, von den einzelnen Kräften hervorgerufenen Deformationen bestimmt wird.

Obige drei Sätze behalten, wie erwähnt, ihre Geltung für jede Art von Deformation, nur in einem mehr oder weniger eng umgrenzten Gebiete. In Wirklichkeit sind die Deformationen Δx selbst in den einfachsten Fällen Funktionen der deformierenden Kraft P oder mit anderen Worten, die bei der Deformation auftretenden und der deformierenden Kraft P das Gleichgewicht haltenden inneren Kräfte sind Funktionen der entstandenen Deformation. Außerhalb der Grenzen, wo P und Δx aufhören proportional zu sein, kann man sich folgender empirischer Formel bedienen: $P = a \Delta x + b (\Delta x)^2$, in welcher a und b Konstanten sind. Es giebt indes einen Fall (Torsion dünner Drähte oder Fäden), wo die Deformation (der Drehungswinkel des einen Endes) in sehr weiten Grenzen der deformierenden Kraft (dem Momente des wirkenden Kräftepaares) proportional ist.

Im folgenden wird vorausgesetzt werden, daß der zu deformierende Körper homogen und isotrop ist.

Leider ist die auf die Deformationserscheinungen bezügliche Terminologie keine ganz einheitliche, und werden ein und dieselben Größen von verschiedenen Autoren in verschiedener Weise bezeichnet. Wir wollen in allen Fällen von Deformation als Koeffizienten solche im allgemeinen sehr kleine Größen bezeichnen, durch welche die Größe der Deformation bestimmt wird, welche zur Ursache die Einheit der deformierenden Kraft hat. Als Moduln wollen wir die reciproken Werte jener Koeffizienten bezeichnen, also im allgemeinen große Zahlen, die als Maß für die deformierende Kraft dienen, durch welche die Einheit der Deformation hervorgerufen wird oder richtiger hervorgerufen würde, wenn Δx und P einander proportional bleiben würden.

Die Lehre von den Deformationen fester Körper bildet die Grundlage für die Lehre von der Festigkeit der Baumaterialien, welche ihrerseits eine wichtige Rolle in der Baukunst spielt. Die hierauf bezüglichen praktischen Fragen können in diesem Buche keinen Raum finden. Es sei hier bloß darauf hingewiesen, daß im Jahre 1891 zu Paris eine besondere Kommission begründet worden ist, welche Methoden zur Untersuchung von Baumaterialien auszuarbeiten hat. Zum Vorsitzenden dieser Kommission wurde A. Picard ernannt und die Kommission selbst in zwei Sektionen gegliedert, von denen sich die eine die Untersuchung von Metallen, die andere die Untersuchung der übrigen Baumaterialien zur Aufgabe stellte. Die Arbeiten dieser Kommission sind unter dem Titel: "Commission des méthodes d'essai des matériaux de construction" veröffentlicht worden, und ist der erste Band derselben im Jahre 1894 erschienen.

§ 2. Elastisitätsgrenze, Bruch und permanente Deformation. Durch geringfügige Kräfte P hervorgerufene Deformationen verschwinden im allgemeinen, sobald jene Kräfte zu wirken aufhören. Bei Zunahme von P wird indes schließlich eine Deformation erreicht, die beim Verschwinden von P nicht ganz verschwindet; es bleibt ein Deformationsrest übrig, der gewissermaßen die unvertilgbare Spur der ehemaligen Einwirkung auf den Körper darstellt. Nimmt P noch weiter zu, so nimmt sowohl die zeitweilige Deformation, als auch der Deformationsrest zu. Beim Auftreten der ersten Spur eines Deformationsrestes sagt man, die Elastizitätsgrenze sei erreicht.

Nehmen wir an, die deformierende Kraft P habe die totale Deformation a herorgerufen, welche aus zwei Teilen (a = b + c) besteht, von denen der eine (b) die elastische Deformation sei, die zugleich mit P verschwindet, der andere (c) dagegen die permanente Deformation oder den Deformationsrest darstellt. Wenn jetzt P zu wirken aufhört und es wirkt eine deformierende Kraft P' < Pein, so bringt sie blofs die elastische Deformation b' < b hervor, während doch dieselbe deformierende Kraft P', wenn sie auf den noch nicht deformierten Körper wirkt, in ihm außer b' noch eine restierende Deformation c' < c hervorruft. Ist P' = P, so wird bloss die elastische Deformation b'=b hervorgerufen. Ist endlich P'>P, so entsteht außer der elastischen Deformation b' > b noch eine neue restierende Deformation. Demgemäss ergiebt sich, dass die Wirkung der deformierenden Kräfte davon abhängt, welchen Kräften der gegebene Körper schon vorher unterworfen war, obige Wirkung hängt also sozusagen von der Vergangenheit der Körper ab. Man kann nun nach obigem auch umgekehrt die maximale deformierende Kraft P, welche auf einen Körper gewirkt hat, ermitteln, wenn man die Kraft P' bestimmt, welche die Elastizitätsgrenze überschreiten läßt, d. h. eine restierende Deformation hervorruft. Offenbar ist P = P'. Es ist diese Methode natürlich nur dann anwendbar, wenn die Kraft P ihrerseits schon einen Deformationsrest hinterlassen hat. Fürst A. Gagarin hat das Auftreten des Deformationsrestes bei Konstruktion eines Apparates in Anwendung gebracht, der dazu dient, den Druck zu ermitteln, welchem ein Körper ausgesetzt worden ist, z. B. den Druck der Pulvergase auf eine kleine Kupfersäule im Inneren eines Flintenlaufes oder eines Kanonenrohres. Im Augenblicke, wo der Schufs losgeht, wird dies Säulchen zusammengedrückt. Mit Hülfe seines Apparates (einer Presse) bestimmt nun Gagarin denjenigen Druck P', bei dem die kleine Messingsäule das Auftreten von Deformationsresten zeigt; P' ist dann gleich dem gesuchten Drucke der Pulvergase.

Körper, deren Elastizitätsgrenze erst nach beträchtlichen vorausgegangenen Deformationen erreicht wird, heißen im allgemeinen elastische, wie z. B. Stahl, Glas, Kautschuk, Elfenbein u. s. w. Umgekehrt nennt man solche Körper unelastisch, deren Elastizitätsgrenze schon durch verhältnismälsig kleine Kräfte P und bei unbeträchtlichen vorausgegangenen Deformationen dx erreicht wird; zu diesen Körpern Man kann natürlich zwischen elastischen und gehört z. B. das Blei. unelastischen Körpern keine strenge Grenze ziehen und eine jede gegebene Substanz hat ihre besondere Elastizitätsgrenze. Nehmen P und Δx immer weiter zu, so tritt schliesslich Trennung der Teilchen ein, und der Körper zerfällt in Stücke (er wird zerrissen, zerdrückt, zerbrochen u. s. w.). Körper, bei denen diese Trennung eintritt, ehe noch die Elastizitätsgrenze erreicht ist, heißen spröde. Solche Körper dagegen, bei welchen die Elastizitätsgrenze schnell erreicht wird und beträchtliche Deformationsreste auftreten, heißen zähe.

Einige Autoren sehen als charakteristisch für die Elastizität eines Körpers die Größe derjenigen desormierenden Kraft an, welche erforderlich ist, um eine bestimmte Desormation hervorzurusen. Bei dieser Auffassung hat man Kautschuk oder Gummielastikum, die nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sehr elastisch sind, zu den Körpern mit sehr geringer Elastizität zu rechnen. Wir wollen indes den Grad der Elastizität daran erkennen, wie schnell die Elastizitätsgrenze für die betreffende Substanz erreicht wird.

In den Erscheinungen der Elastizität spielt eine sehr wichtige Rolle auch die Zeitdauer: die Deformation, welche durch das Auftreten oder eine Änderung der deformierenden Kräfte hervorgerufen wird, erreicht nicht sogleich ihren Endwert, sondern fährt fort sich im Verlaufe eines bisweilen recht großen Zeitintervalls zu ändern. Alle auf die Elastizität bezüglichen Versuche und Messungen, bei denen die Zeit, innerhalb deren eine deformierende Kraft wirkte oder welche seit der Änderung oder dem Aufhören derselben verflossen ist, unbeachtet gelassen ist, müssen daher in gewissem Sinne willkürlich und unbestimmt erscheinen. Wir werden auf diesen Punkt bei Besprechung

der elastischen Nachwirkung (§ 21) eingehender zurückkommen.

§ 3. Härte. Der Widerstand, den eine Substanz dem Eindringen eines anderen Körpers in dieselbe entgegensetzt, charakterisiert ihre Härte; hierbei braucht überhaupt auch nur eine Verletzung der Oberfläche stattzufinden, wie beim Ritzen und Schneiden. Von zwei Substanzen gilt diejenige als die härtere, welche die Oberfläche der anderen zu verletzen im stande ist oder bei hinreichendem Drucke in dieselbe einzudringen vermag (Meisel, Bohrer). In der Mineralogie unterscheidet man zehn Härtegrade, als deren Vertreter folgende Substanzen gelten:


- 1. Talk | lassen sich mit dem
- 2. Gips ∫ Fingernagel ritzen.
- 3. Kalkspat.
- 4. Fluisspat.
- 5. Apatit.

- 6. Feldspat.
- 7. Quarz
- 8. Topas
- 9. Korund 10. Diamant
- schneiden Glas.

10. Diamant

Somit ist die Härte einer beliebigen Substanz nur durch eine Ziffer gekennzeichnet und stellt keine bestimmte Größe dar, die man nach der Art anderer physikalischer Größen messen kann.

Zum Vergleichen der Härte von verschiedenen Substanzen, insbesondere Krystallen, kann das Sklerometer dienen (vergl. Fig. 385).



Am Hebel OC, welcher sich um die Achse O dreht, ist die Schale C samt dem Stichel P befestigt; letzterer stützt sich auf den auf dem Tischchen D ruhenden Körper. Auf die Schale C legt man so viel Gewichtstücke, daß beim Verschieben des Tisch-

chens nach links oder nach rechts ein Strich auf der Oberfläche des untersuchten Körpers entsteht. Die Größe der verwendeten Belastung kann dann als ungefähres Maß für die Härte des betreffenden Körpers dienen.

Im Jahre 1882 gab der früh verstorbene große Physiker H. Hertz eine streng wissenschaftliche Definition des Härtebegriffes. Stellt man sich vor, daß auf einen kleinen kreisrunden Teil der Oberfläche eines Körpers ein sich allmählich steigernder Druck ausgeübt wird und daß P der Druck ist, der hierbei auf die Oberflächeneinheit im mittleren Teile jenes Kreises wirkt. Für spröde Körper tritt alsdann ein Mo-

ment auf, wo im Inneren des untersuchten Körpers Bruch erfolgt und eine Spalte sich bildet. Die Größe des Druckes P in diesem Augenblicke dient als Mass für die Härte des sproden Körpers. Die Theorie der Hertzschen Methode ist von Brillouin (1898) entwickelt worden. Auerbach (1891) hat einen Apparat konstruiert, bei welchem auf die ebene Oberfläche der untersuchten Substanz die konvexe Oberfläche eines anderen linsenförmigen Körpers aufgedrückt wird; die Größe der Berührungsfläche wird mit Hülfe eines Mikroskopes bestimmt. Für nichtspröde Körper machte Auerbach den Vorschlag, als Mass der Härte jenen Maximaldruck gelten zu lassen, der auf die Oberflächeneinheit einwirken kann und bei dem die untersuchte Substanz sich der Form der den Druck ausübenden Linse vollkommen anpafst. der Druck noch weiter zu, so dringt zwar die Linse noch tiefer in die Substanz ein, der Druck aber auf die Einheit der Berührungsfläche, die hierbei zunimmt, bleibt nun ungeändert. Auerbach hat (1896) auf diese Weise folgende Werte für die Härte verschiedener Substanzen, in Kilogrammen pro Quadratmillimeter ausgedrückt, gefunden, die somit als absolute Werte für die Härte gelten können:

Talk		5	Apatit	237
Gips		14	Adular	253
Steinsalz		20	Crownglas (Borsilikat) . 2	274
Kalkspat		92	Quarz (1 zur Achse) . 3	808
Flusspat		110	Topas	525
Schweres Flintglas		170	Beryll	88
Leichtes "		210	Korund 11	150

Rydberg (1900) fand, dass die Härte der Elemente eine periodische Funktion des Atomgewichtes sei, dass also auch diese Eigenschaft in dem periodischen System der Elemente eine Rolle spielt.


Die Härte einer Substanz hängt von der Art ihrer Bearbeitung ab; Eisen, Kupfer und andere Metalle haben, je nachdem sie gegossen, geschmiedet, gewalzt, gestreckt sind u. s. w. verschiedene Dichte und einen ungleichen Härtegrad.

Die Härte der reinen Metalle nimmt bei Hinzufügung selbst sehr geringer Mengen verschiedener Stoffe in bedeutendem Maße zu, wenn es sich hierbei um eine sogenannte feste Lösung, nicht aber um eine einfache Beimengung handelt. So bildet z. B. der Kohlenstoff im gehärteten Stahl eine homogene feste Lösung (Martensit), während der nicht gehärtete Stahl eine mechanische Mischung von Karbid und reinem Eisen darstellt.

Bottone (1873) fand, dass die Härte reiner Metalle proportional dem Bruch d:m ist, wo d die Dichte, m das Atomgewicht bedeutet. Diesen Bruch nennt Benedicks (1901) die Atom-konzentration des Metalles, so dass also die Härte reiner Me-

talle proportional der Atomkonzentration ist. Hierin findet Benedicks eine Analogie mit dem Avogadroschen Gesetz, nach welchem der Druck des Gases bei gegebener Temperatur proportional der Atomkonzentration ist; es kann nun die Härte wohl als eine Art Druck aufgefalst werden und nach Hertz, wie wir sahen, wird dieselbe ja auch durch einen Druck gemessen. Andererseits weist Benedicks darauf hin, dass die Härte fester Lösungen (Legierungen) zugleich mit einer Größe wächst, die als osmotischer Druck aufgefalst werden kann.

Von großem Einflus auf die Härte ist die schnelle Abkühlung einer stark erhitzten Substanz, welche man z. B. in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintaucht. Allbekannt ist es ja, wie sich geglühter und abgelassener Stahl durch ihre verschiedene Härte voneinander unterscheiden. Eine interessante Erscheinung bietet in dieser Beziehung auch das Glas dar. Kühlt man heißes oder geschmolzenes Glas schnell ab, so erfolgt eine augenblickliche Kontraktion der Oberflächenschicht und auf die Masse im Inneren wird ein äußerst starker Druck ausgeübt, so daß dieselbe eine besondere labile Struktur annimmt. Der Zustand, in dem sich hier die Oberflächenschicht befindet, erinnert an die Oberflächenspannung, welche wir in der Lehre von den Flüssigkeiten kennen lernten. Glas dieser Art weist eine scheinbar sehr große Härte auf, zerbricht selbst dann nicht, wenn man auf dasselbe kräftig losschlägt, zerfällt indes in sehr kleine Stückchen,



sobald nur die Kontinuität der Oberflächenschicht irgendwie beschädigt wird, wozu es hinreicht, eine wenn auch noch so kleine Schramme in dieselbe einzuritzen. Aus solchem schnellgekühlten Glase bestehen z. B. die sogenannten Bologneser Fläschchen, kleine dickwandige Gläschen, auf die man ziemlich kräftig loshämmern kann, ohne sie zu beschädigen, während sie durch den kleinsten Riss, den sie erhalten, in Stücke gehen. Füllt man ein solches Fläschchen mit eisernen Nägeln und schüttelt es kräftig, so bleibt das Fläschen heil, wirft man dagegen ein noch so kleines Quarzkörnchen hinein, so zerspringt das Fläschchen, sobald die Oberfläche geritzt wird.

Die bekannten Glasthränen erhält man dadurch, dass man geschmolzenes Glas in Wasser tropfen lässt; sie haben die Form eines

länglichen Tropfens mit einem Anhängsel, wie aus Fig. 386 A ersichtlich ist; bricht man den Glasfaden ab, so zerfällt die Glasthräne in kleine Stückchen. In Fig. 386 ist eine Glasthräne abgebildet, bei welcher die Bruchstücke wieder zu einem Ganzen zusammengesetzt sind und ersieht man namentlich aus Fig. 386 B die Anordnung der Bruchstücke. Löst man den Glasfaden ganz allmählich in Flussäure auf, indem man vom Ende desselben beginnt, so zerspringt die Glasthräne in dem Moment, wo die Säure den etwas dickeren Teil des Anhängsels erreicht. Offenbar wird die ganze Masse der Glasthräne durch einen kleinen Streifen, der sich am Halse befindet, im Zustande labilen Gleichgewichtes erhalten.

§ 4. Zusammenstellung der Größen, welche in der elementaren Elastizitätslehre vorkommen. Bei Betrachtung der verschiedenen Fälle von Deformation eines festen isotropen Körpers hat man es mit einer großen Anzahl verschiedener Größen zu thun, für welche leider keine allgemein üblichen Bezeichnungen eingeführt sind, so dass hierdurch die Lekture der verschiedenen Lehrbücher und Abhandlungen nicht wenig erschwert wird. Die Zahl der zwischen jenen Größen vorhandenen Relationen ist um zwei kleiner, als die Zahl der Größen selbst, so daß es möglich ist, alle jene Größen durch zwei von ihnen auszudrücken, die zum Ausgangspunkt gewählt werden und die für die elastischen Eigenschaften einer gegebenen Substanz charakteristisch sind. Nun werden aber von den verschiedenen Autoren verschiedene Größen zum Ausgangspunkt gewählt, woher es kommt, dass man es mit einer beträchtlichen Zahl verschiedenartiger Formeln zu thun hat, wobei noch der Umstand mitspielt, dass auch die für dieselben Größen von den verschiedenen Autoren eingeführten Buchstaben nicht dieselben sind.

Zur Erleichterung für den Leser sei mit einer Übersicht über jene Größen und die für sie geltenden Bezeichnungen begonnen, die im folgenden vorkommen werden. Es sollen dann die Herleitungen der zwischen jenen Größen bestehenden Relationen folgen und darauf (im § 12) eine Zusammenstellung der verschiedenen Formeln, die man bei Wahl zweier Fundamentalgrößen erhält, gegeben werden. Die Größen, mit denen wir es im folgenden zu thun haben, sind:

- α der Koeffizient der linearen Dilatation (Verlängerung) oder Kompression (Verkürzung) eines Stabes oder Drahtes;
- 2. EDilatations- oder Kompressionsmodul, Elastizitätsmodul, Modul von Young; derselbe bezieht sich auf Stäbe oder Drähte;
 - 3. a' Koeffizient der einseitigen Kompression einer Schicht;
 - 4. E' Modul der einseitigen Kompression einer Schicht;
- 5. β Koeffizient der bei Längsausdehnung auftretenden Querkontraktion;


6. $\sigma = \frac{\beta}{\alpha}$ Verhältnis der Querkontraktion zur Längsstreckurg.

Koeffizient von Poisson;

- 7. η Koeffizient der Volumenvergrößerung beim Zug;
- 9. K Modul der allseitigen Kompression;
- 10. N Scherungsmodul;
- 11. f Torsionsmodul eines gegebenen Drahtes;
- 12. λ Hülfsgröße, die in den Gleichungen der Elastizitätstheorie vorkommt und mit den übrigen Größen folgendermaßen zusammenhängt

$$\lambda = \frac{\sigma E}{(1+\sigma)(1-2\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1$$

§ 5. Zugfestigkeit von Stäben; Modul von Young. Der untersuchte Stab (oder Draht) sei mit seinem oberen Ende in der Fig. 387.



Weise befestigt, wie Fig. 387 es zeigt, und bedeute L_0 die ursprüngliche Länge des Stabes, s den Flächeninhalt seines Querschnittes.

Ans untere Ende des Stabes hängt man das Gewicht P, welches als spannendes Gewicht bezeichnet werde. Diejenige Belastung, welche hierbei auf die Flächeneinheit des Querschnittes kommt, werde mit p bezeichnet und heiße die spannende Kraft, so daß also

$$p = \frac{P}{s} \cdot (2)$$

ist.

Durch Wirkung des spannenden Gewichtes P entsteht eine Längenzunahme, die wir mit ΔL_0 bezeichnen wollen. Innerhalb enger Grenzen (vergl. S. 693, Satz 1) ist diese Längenzunahme ΔL_0 proportional dem spannenden Gewichte P; ferner ist ΔL_0 offenbar proportional der Länge L_0 selbst und schließlich indirekt proportional dem Flächeninhalte s, da z. B. bei Verdoppelung dieses Flächeninhaltes auch ein doppelt so großes spannendes Gewicht erforderlich ist, um dieselbe Längenzunahme ΔL_0 hervorzurufen. Es ergiebt sich also folgende Formel

$$\Delta L_0 = \alpha \frac{L_0 P}{s} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

in welcherα ein Proportionalitätsfaktor ist, den wir den Koeffizienten der linearen Dilatation (Verlängerung) nennen wollen.

Ist P negativ, so giebt uns Formel (3) die Verkürzung des Stabes an; wir nennen daher α auch den Koeffizienten der linearen Verkürzung. Führt man in Formel (3) die spannende Kraft p (vergl. Formel 2) ein, so erzielt sich

$$\Delta L_0 = \alpha L_0 p \ldots \ldots \ldots (4)$$

Die neue Länge L des Stabes ist nun $L_0 + \varDelta L_0$, also ist

$$L = L_0 (1 + \alpha p) \ldots \ldots (5)$$

Aus Formel (4) folgt

$$\alpha = \frac{\Delta L_0}{L_0} \cdot \frac{1}{p} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$

aus welchem Ausdrucke hervorgeht, dass der lineare Verlängerungskoeffizient α gleich der relativen Längenzunahme des Stabes ist, welche durch die Einheit der spannenden Kraft hervorgerusen wird.

Wir wollen hier P und p in Kilogrammen ausdrücken und als Längeneinheit das Millimeter wählen. In diesem Falle ist α gleich der relativen Verlängerung des Stabes, welche durch eine spannende Kraft von 1 kg pro Quadratmillimeter des Querschnittes hervorgerufen wird oder noch einfacher α ist gleich dem Zuwachs der Längeneinheit des Stabes unter der Einwirkung obiger spannenden Kraft.

Die Größe E ist gleich dem reciproken Wert von α,

$$E=\frac{1}{\alpha} \cdot (7)$$

und heißst der Modul der linearen Verlängerung, der Youngsche Modul, oder einfach der Elastizitätsmodul. Führt man denselben in (3) und (4) ein, so ergiebt sich

$$\Delta L_0 = \frac{1}{E} \frac{L_0 P}{s} = \frac{L_0 p}{E} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (8)$$

also

$$E = \frac{L_0 P}{\Delta L_0 s} = \frac{L_0}{\Delta L_0} p \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

Behielte Formel (8) ihre Geltung für alle Werte von p, so würde die Verlängerung ΔL_0 schliefslich gleich L_0 und man erhielte somit für die Stablänge den Wert $L=2L_0$. In Wirklichkeit ist eine derartige Verlängerung nur möglich für eine kleine Anzahl von Stoffen; im allgemeinen tritt schon viel früher, d. h. bei einer sehr viel kleineren spannenden Kraft ein Zerreißen des Stabes auf. wird die Elastizitätsgrenze erreicht und ausserdem hört noch eher jene Proportionalität zwischen der Deformation ΔL_0 und der deformierenden Kraft P oder p auf, welche unseren oben abgeleiteten Formeln zu Grunde liegt. Nichtsdestoweniger kann man sich denken, dass die Verlängerung, die bei kleinen Werten von P beobachtet wird, auch weiterhin proportional P bleibt, bis sie gleich L_0 wird. Ist $\Delta L_0 = L_0$, so ist nach Formel (9) E = p. Hieraus folgt, dass der Youngsche Modul gleich derjenigen spannenden Kraft ist, welche die Stablange verdoppelt oder wenn man bei den vorhin gewählten Einheiten bleibt, ist der Youngsche Modul gleich der Anzahl Kilogramme, welche auf jeden Quadratmillimeter des Stabquerschnitts, wirken müssen, damit sich die Stablänge verdoppelt (falls der Stab nicht schon lange vorher zerreisst).

Wir wollen nunmehr diejenige Arbeit R berechnen, welche geleistet werden muß, um durch Zug die ursprüngliche Stab- resp. Drahtlänge L_0 um ΔL_0 zu vergrößern. Sei L die durch die Belastung Q hervorgerußene Drahtlänge. Fügt man noch die Belastung dQ hinzu, so nimmt L um dL zu und wird hierbei die Arbeit dR = QdL geleistet. Die Verlängerung dL wird aber aus (3) erhalten, wenn man dQ anstatt P einsetzt, d. h.

folglich

$$dL = \frac{\alpha L_0}{s} dQ$$
$$dR = \frac{\alpha L_0}{s} QdQ.$$

Die Gesamtarbeit R des Zuges wird erhalten, wenn man die Summe aller entsprechenden Ausdrücke für Q bildet, das sich zwischen den Grenzen Q = 0 und Q = P ändert. Danach ist

$$R = \frac{\alpha L_0 P^i}{2 s}.$$

Diese Arbeit R ist gleich der potentiellen Energie J des ge-Zieht man für ΔL_0 die Formel (3) in Betracht reckten Drahtes. oder führt man die Zugkraft p = P:s ein, so erhält man folgende Ausdrücke für die potentielle Energie J des gereckten Drahtes:

$$J = \frac{\alpha L_0}{2 s} P^2 = \frac{1}{2} P \Delta L_0$$

$$J = \frac{1}{2} \alpha L_0 s p^2$$
(10)

708


Für $L_0 = 1$, s = 1 und $p = \sqrt{2}$ ist $J = \alpha$. Daraus ersieht man, dass der Elastizitätskoeffizient numerisch gleich der potentiellen Energie der Längeneinheit des Drahtes ist, dessen Querschnitt gleich Eins ist und auf den eine Zugkraft von 1/2 Krafteinheiten einwirkt.

Zur experimentellen Bestimmung des Youngschen Modul, einer für die Eigenschaften einer gegebenen Substanz sehr wichtigen physikalischen Größe, befestigt man den aus der untersuchten Substanz verfertigten Stab oder Draht in der Weise, wie Fig. 387 zeigt. Drahte bringt man oben und unten zwei Marken an, etwa zwei Striche oder sehr dunne Drahtringe, auf denen bei seitlich einfallendem Lichte je eine helle horizontale Lichtlinie sichtbar wird. Auf diese Marken nun stellt man die Horizontalfäden der Okularmikrometer beider Fernrohre eines Kathetometers (S. 310) vor und nach der Belastung ein. Der Unterschied der Verschiebungen beider Marken, die man nach der auf S. 307 dargelegten Methode bestimmt, giebt uns die Verlängerung ΔL_0 der Drahtlänge L_0 innerhalb der beiden Merkzeichen. man dann noch den Drahtdurchmesser (S. 306), so erhält man s und endlich nach Formel (9) die Größe des Modul E.

In Fig. 388 (a. f. S.) ist der zur Bestimmung des Youngschen Modul sehr geeignete Apparat von W. W. Lermantow abgebildet. An einem Brette AB sind zwei Kniestücke befestigt, welche das obere und untere Ende des Drahtes ab tragen, dessen Veränderungen beim Zuge untersucht werden sollen. Die einzelnen Teile des unteren horizontalen Ansatzes sind in Fig. 389 (a. f. S.) im vergrößerten Maßsstabe dargestellt, jedoch in entgegengesetzter Lage, so dass das Brett AB sich rechts, das Drahtende b links befindet. Der mittlere Teil des Drahtes steht mit einer besonderen Vorrichtung FH in Verbindung, die zur Bestimmung des sogenannten Scherungsmodul dient; letztere soll in § 15 gesondert dargestellt und beschrieben werden. obere Drahtende a ist an einem Stäbchen ac befestigt, welches durch eine vertikale Durchbohrung hindurchgesteckt ist und in derselben mittels der Schraube x festgeschraubt werden kann. Das untere Drahtende b ist an einem Cylinder befestigt, der sich am Ende des um

C drehbaren Hebels CD befindet. Das an den Haken e gehängte Gewaruft eine Verlängerung des Drahtes hervor, so daß sich also Fig. 388.





Enden D des Hebels CD, sowie des Cylinders I^{ij} Ein zweiter knieförmiger Ansatz befindet sich unterhalb CD und trägt einen vertikalen Rahmen, durch welchen CD hindurchführt. Am oberen Rande dieses Rahmens sind um eine Achse drehbar ein kleiner vertikaler Spiegel g und fest mit ihm verbunden horizontale dreieckige Platte angebracht. letztere ist ein kleines Kügelchen von unten her angelötet, das auf der obe rundfläche des Cylinders bD frei aufliegt. 'infolge der Belastung des Drahtes bD um den Betrag ΔL_0 , so senkt sic ո das Kügelchen um den gleichen Betrag; infolgedessen dreht sich die Platte und mit ihr das Spiegelchen g um einen gewissen Winkel α nach links. Bezeichnet man den Abstand des Berührungspunktes der Kugel von der Drehungsachse d mit r, so ist $tg\alpha = \frac{\Delta L_0}{r}$. Das cylindrische

Gewicht P (Fig. 388) dient als beständige Belastung (in Fig. 389 ist es fortgelassen). Das Gewicht Q, welches den Zug auf den Draht auszuüben hat, wird an den unteren Haken von P gehängt. Da sich beim Anhängen von Q

das obere Drahtende a auch verschiebt, wird Q zunächst, wie aus Fig. 388 ersichtlich, am Bügel km angebracht, dessen Enden mittels

der beiden Schnüre fm und ik mit dem horizontalen Stäbchen if verbunden sind. Auf solche Weise wird erreicht, dass sich die Belastung des oberen Kniestückes und somit die Lage des Punktes a nicht ändert, wenn Q vom Bügel km abgehängt und nach k gebracht oder wieder nach km zurückgebracht wird. Damit beim Einhängen des Gewichtes in den Haken k keine Erschütterungen erfolgen, schraubt man k soweit nach oben, dass sich der Hebel k0 auf das Ende von k0 stützt; ist dies der Fall, so kann das eingehängte Gewicht keinen Zug auf den Draht ausüben. Hierauf, nachdem k0 nach k1 gebracht ist, schraubt man k2 soweit herab, dass sich k2 wiederum frei bewegen kann; das Gewicht k2 fängt dann ganz allmählich an, seinen Zug auf den Draht auszuüben und ruft ohne jegliche Erschütterung die gesuchte Verlängerung k2 des Drahtes hervor.

Zur Messung von ΔL_0 wendet man die Methode der Spiegelablenkung (S. 320) an. Das Fernrohr stellt man in einiger Entfernung vom Apparate derart auf, daß die Fernrohrachse angenähert mit der Normalen zur Spiegelebene g zusammenfällt. Neben dem Fernrohre stellt man eine vertikale Skala auf, deren Teilung sich in g spiegelt und auf diese Weise im Fernrohre sichtbar wird. Ist l der Abstand zwischen Skala und Spiegel und n die Anzahl der Skalenteile, welche bei der Verlängerung des Drahtes den horizontalen Okularfaden passieren, so ergiebt sich der Winkel α , um welchen sich der Spiegel gegen die Vertikal-

ebene neigt, aus der Formel tg 2 $\alpha=\frac{n}{l}$ vergl. (2) auf S. 320. Hat man hieraus α bestimmt, so wird die gesuchte Verlängerung ΔL_0 aus der Relation

$$tg \ \alpha = \frac{\Delta L_0}{r}$$

gefunden.

Für klein. Kann man die Tangenten durch die Winkel selbst ersetzen und erhält sonach den Ausdruck

$$\frac{\Delta L_0}{r} = \frac{n}{2\bar{l}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$$

in welchem n, l und r bekannt sind; der Abstand r beträgt angenähert 15 mm. Hat man nun ΔL_0 bestimmt, so kann man, wie oben gezeigt wurde, den Youngschen Modul E aus Formel (9) finden. Ganz andere Methoden zur Bestimmung von E werden wir später in der Lehre vom Schall kennen lernen.

§ 6. Bruchfestigkeit, absoluter Widerstand, numerische Werte. Vergrößert man die Zugkraft p immer mehr und mehr, so zerreifst schließlich der Stab resp. der Draht. Derjenige Wert p_2 der Größe p = P:s, für welchen dies erfolgt, dient als Maß für den Chwolson, Physik. I.

sogenannten absoluten Widerstand der Substanz. Die entsprechenden numerischen Werte zeigen, dass der absolute Widerstand fast immer unvergleichlich kleiner als E ist, bei welchem der Theorie nach Verdoppelung der Länge auftreten würde.

Weiter unten sind die Werte von E, p_1 (spannende Kraft bei Erreichung der Elastizitätsgrenze) und p_2 (Bruch hervorrufende Kraft) in Kilogrammen pro Quadratmillimeter Querschnitt gegeben. Dieselben Größen erhält man im C.G.S.-System, d. h. in Dynen pro Quadratcentimeter durch Multiplikation jener Zahlen mit 981.105, denn es ist $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} = 981.10^3$ Dynen (S. 90); ferner ist 1 qcm = 100 qmm und daher wird jener Zahlenwert im C.G.S.-System noch 10^2 mal größer. In vielen Formeln ist es bequemer das Meter als Längeneinheit gelten zu lassen. In diesem Falle muße E auf einen Quadratmeter des Querschnittes bezogen werden und wird daher sein Zahlenwert 10^6 mal größer. Solche Werte für E hat man zuweilen in die Formeln einzuführen, welche in der Lehre von der Fortpflanzung von Wellen in einem elastischen festen Medium vorkommen, also beispielsweise in die Formeln der Akustik.

Wir wollen zunächst einige Werte von E, p_1 und p_2 anführen, um zu zeigen, wie außerordentlich stark dieselben voneinander differieren.

	E kg qmm Elastizitäts- modul	p ₁ kg/qmm Elastizitäts-grenze	kg_ps qmm Bruch (absoluter Widerstand)	t° Tem- peratur
Blei	1 800	0,25	2,2	15°
,	1 630		_	100
Eisen, hartes	20 870	32	63	15
, weiches	20 790	5	48	15
, , , , , , ,	1 770	-	_ ,	100
Kupfer, hartes	12 450	12	40	15
" weiches	10 520	3	31	15
, n	9 830		- 1	100
, ,	7 860	_		200
Platin, hartes	17 040	26	34	15
weiches	15 518	14	25	15
, ,	14 180		-	100
	12 960	_ !	! — i	200
Stahl	22 000	33	70	15
Silber, weiches	7 270	11	29	15
hartes	7 140	3	16	15

Die Mehrzahl obiger Werte ist den Beobachtungen von Wertheim entlehnt.

Auerbach hat (1896) den Modul E für einige sehr harte Sub-

stanzen bestimmt und ist dabei zu außerordentlich großen Zahlen gekommen, die z. B. für Korund bis zu 52 000 gehen, d. h. den Elastizitätsmodul des Stahls um das 2,5 fache übertreffen. Es mögen hier einige der von ihm gefundenen Werte folgen:

	E kg qmm	$E rac{ ext{kg}}{ ext{qmm}}$
Korund		Quarz zur Achse 10 300
Bras. Topas	30 200	Fluisspat 9110
Sāchs. Topas	28 100	Kalkspat 8440
Beryll \(\preceq\) zur Achse .	23 200	Adular 8120
Beryll zur Achse		Glassorten
Apatit zur Achse	13 800	(bis 7950

Der Youngsche Modul für Legierungen ist nahezu gleich dem Mittel aus den Moduln ihrer Komponenten. Eine Ausnahme bilden die Legierungen von Eisen und Nickel, auf deren besondere Eigenschaften wir bereits einmal hingewiesen haben. Mit wachsendem Nickelgehalt sinkt der Modul E bis zu 20 Proz. Ni, dann erreicht er bei 24,1 Proz. ein Maximum, sinkt wieder bis etwa 37,2 Proz., um dann wieder anzusteigen. Bei 24,1 Proz. Ni ist E für die nicht magnetische Legierung (nach Erwärmung) größer, nämlich 19 300 $\frac{kg}{qmm}$, als für die magnetische (nach starker Abkühlung), wo E gleich 17 400 $\frac{kg}{qmm}$ ist. Das Minimum bei 37,2 Proz. Ni ist gleich 14 600 $\frac{kg}{qmm}$,

während bei 5 Proz. Ni die Größe $E=21\,700\,rac{\mathrm{kg}}{\mathrm{qmm}}$ und ziemlich der gleiche Wert für reines Nickel gilt.

Für Holz erhält man sehr verschiedene Werte, je nachdem der Holzstab parallel zur Faser oder senkrecht zu ihr geschnitten ist, im letzteren Fall erhält man wiederum verschiedene Werte, je nachdem, ob der Stab in radialer Richtung zum Stamm oder in einiger Entfernung von dessen Achse senkrecht zum Radius herausgeschnitten ist; das wird aus folgenden numerischen Werten ersichtlich:

				$E \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{qmm}}$	⊥ zur Faser in radialer Richtung	⊥ zur Faser ⊥zum Radius
Pappelholz .				517	73	39
Fichtenholz				564	98	29
Eichenholz.				921	189	130
Buchenholz				980	270	159
Birkenholz .				997	. 81	155
Ahornholz .				1021	157	73
Tannenholz			•	1113	95	31

Die elastischen Eigenschaften weicher Körper sind von Stefan, Warburg, Smoluchowski, Mallock und M. Segel (1899) untersucht worden. Letzterer hat die Werte von E für Paraffin bei verschiedenen Temperaturen bestimmt und dabei folgende Resultate erhalten:

$$t^0 = 5.7$$
 7,4 11,0 13,1 16,0 17,9 23,0 $E = 226.2$ 212,6 193,3 177,8 164,4 151,6 126,7

Für gelben Wachs hat Segel E = 59,1 bei $t = 11,5^{\circ}$ und E = 46,6 bei $t = 19,4^{\circ}$ gefunden.

Villari hat Untersuchungen am Kautschuk vorgenommen und gefunden, daß von $\Delta L_0 = 0$ bis $\Delta L_0 = L_0$ der Modul E ziemlich konstant ist und zwischen 0,07 bis 0,10 liegt; wenn ΔL_0 von L_0 bis $3 L_0$ ($L = 4 L_0$) anwächst, wächst der Modul E von 0,1 bis 300; ist $\Delta L_0 > 3 L_0$, so ist der Modul wiederum ziemlich konstant und liegt zwischen E = 300 und E = 350.

Bei Zunahme der Temperatur nimmt der Modul E im allgemeinen ab, z. B. für Kupfer von $10\,520$ bei 15° bis 7860 bei 200° .

Für Eisen und Stahl beobachtete Wertheim eine Zunahme des Modul um 5,2 Proz. bei Erwärmung von 0° bis 100° und eine Abnahme um 19,1 Proz. bei Erwärmung von 100° auf 200°. Kupfer fand für Fe, Cu und Messing eine Abnahme von E um 5,5 Proz., 8,2 Proz. und 3,9 Proz. bei Erwärmung von 0° bis 100°. Ähnliche Resultate haben Kohlrausch und Loomis, Pisati, Tomlinson, Noyes, A. Martens, A. M. Mayer, P. A. Thomas, Cl. Schäfer u. a. erhalten. Die Zahlenwerte von A. M. Mayer sind die folgenden, wobei p angiebt, um wieviel Prozent sich E bei Erwärmung von 0° auf 100° vermindert:

							\boldsymbol{p}
St. Gobai	n-G	las					1,16
Verschied	ene	St	ahl	Bor	ten		2,24 bis 3,09
Messing							3,73
Aluminiu							
Silber .							2,47 (von 0° bis 60°
Zink .							6.04 (von 0° bis 62°

- P. A. Thomas fand, dass sich E bei Änderung der Temperatur proportional einer Potenz κ der Dichte ändert, wobei für das untersuchte Flusseisen $\kappa = 31.3$ gefunden wurde.
- Cl. Schäfer untersuchte E für Pt, Ni, Ag, Cu, Pd und Fe bei Temperaturen von $+20^{\circ}$ bis -186° und fand, daß innerhalb dieser Grenzen der Temperaturkoeffizient des Modul E eine konstante Größe ist.
 - N. A. Hesehus fand, dass Wasserstoff, welcher von Palladium

und dessen Legierungen (75 Proz. Pd und 25 Proz. Pt, Au oder Ag) absorbiert ist, den Elastizitätskoeffizienten derselben vermindert.

Von neueren Untersuchungen seien hier die Arbeiten von Winkelmann und Schott erwähnt, welche für verschiedene Glassorten Werte von E fanden, die zwischen 4699 und 7592 kg pro Quadratmillimeter schwanken, für den absoluten Widerstand p_2 dagegen Werte zwischen 3,5 und 8,5 kg. Ferner hat Winkelmann allein (1897) die Abhängigkeit des Modul E von der Temperatur für verschiedene Glassorten untersucht. Er fand, daß sich seine Messungen durch folgende Formel

$$E_t = E_{20} [1 - \alpha (t - 20)^{\beta}]$$

in der α und β konstante Zahlen sind, gut wiedergeben lassen. Erhitzung und darauf folgende Abkühlung des Glases ruft im allgemeinen eine Vergrößerung von E hervor, das dann nach längerer Ruhe sich langsam wieder vermindert. Sehr beachtenswert ist, daß sich die gleiche Eigenschaft auch beim Platin zeigt, für welches Winkelmann $\log \beta = 0.00851$, $\log \alpha = 0.36688-4$ fand.

Im Jahre 1891 veröffentlichte J. O. Thompson eine Arbeit über die Abhängigkeit der Verlängerung ΔL_0 von dem spannenden Gewichte P. Er fand, daß eine Proportionalität dieser beiden Größen nur innerhalb sehr enger Grenzen existiert und daß ihr genauerer Zusammenhang durch folgende empirische Formel $\Delta L_0 = a P + b P^2 + c P^3$, in der a, b und c für den gegebenen Draht konstante Werte haben, ausgedrückt wird. Georg S. Meyer fand für einen Aluminiumdraht eine ungewöhnlich starke Abweichung von der Hookeschen Regel (S. 693). Seine Formel für die Verlängerung ΔL_0 eines Drahtes von der Länge $L_0 = 18315$ mm lautet

$$\Delta L_0 = 62,863 p + 14,312 p^2$$

wobei p von 0 bis 0,3 kg anwächst. Der Koeffizient von p^2 ist ungewöhnlich groß.

Wir betrachten nun den absoluten Widerstand p_2 , für welchen einige numerische Werte bereits auf S. 706 gegeben worden sind, aus denen klar hervorging, dass die Zerreissungsfestigkeit eines harten (gezogenen) Drahtes beträchtlich größer ist als diejenige eines weichen (geglühten) Drahtes.

Man hat für den absoluten Widerstand die Fälle, wo die Wirkung der spannenden Kraft p eine kurzdauernde war, von denjenigen zu unterscheiden, wo obige Kraft dauernd eingewirkt hat; im letzteren Falle ist der absolute Widerstand, wie aus folgenden von Wertheim stammenden Bestimmungen hervorgeht, beträchtlich geringer:

Substanz	p ₂ kg qmm					
	Langsam erfolgender Bruch	Schnell erfolgender Bruch				
Gegossenes Blei	1,25 8,40 1,70 12,80 40,30 61,10 70,00 40,00	2,21 4,16 3,60 15,77 41,00 62,5 bis 65,1 85,9 bis 99,1 53,90				

Jeder in vertikaler Lage hängende Stab muß, wenn seine Länge hinreichend ist, durch sein eigenes Gewicht zerreißen. Dies tritt für folgende Stablängen ein: Pb 5 m, Zn 11 m, Sn 50 m, Ag 263 m, Eisen 550 m.

Der absolute Widerstand von Metallen ändert sich bisweilen in beträchtlichem Maße durch geringfügige Beimengungen anderer Metalle, was aus folgenden Zahlen ersichtlich ist:

Reines	Go	ld .	•				•		•	•		p_2	=	10	kg qmm
99,8 P	ro z.	Au	+	0,2	Proz.	K o	der	Bi .						0,8	-
9 9, 8	77	17	+	0,2	77	Te	ode	r Pb						6	77
99,8	77	27	+	0,2	77	Th,	Sn	, Sb			•			10	**
99,8	77	**	+	0,2	79	aller	ü	brigen	Me	tall	e			11 bis 1	4 .

Mit Zunahme der Temperatur verringert sich der absolute Widerstand beim Kupfer gemäß der Formel $p_2=29,40-0,037\,t$. In unregelmäßiger Weise ändert sich p_2 mit der Temperatur für Eisen und Stahl, wobei mehrere Maxima und Minima auftreten. De war hat den absoluten Widerstand von Drähten bei der sehr niedrigen Temperatur von -182^0 bestimmt, indem er sie in flüssige Luft brachte. Seine Werte sind:

Drahtdurchmes	ser 2,49 n	am	Drahtdurchmesser 5,1 mm				
~	p	2		<i>p</i> ₂			
Substanz	+ 15°	-182°	Substanz	+150	— 182°		
Weicher Stahl	191 kg 145 " 91 " 141 " 213 " 116 " 150 "	318 kg 304 n 136 n 200 n 272 n 154 n 191 n	Zinn	91 kg 35 " 16 " 27 " 28 " 136 "	177 kg 77 - 12 - 14 - 14 - 14 - 293 - 204 -		

Die Bruchfestigkeit eines Palladiumdrahtes vermindert sich, wenn derselbe Wasserstoff absorbiert hat.

Für Holz erhält man drei verschiedene Werte für den absoluten Widerstand p_2 , entsprechend den drei Werten des Modul E (S. 707).

0.3.4		p _z kg qmm		
Substanz	der Faser	<u>l</u> zur Faser in radialer Richtung	⊥ zur Faser ⊥ zum Radius	
Pappelholz	1,97	0,15	0,21	
Fichtenholz	2,48	0,26	0,20	
Ahornholz	3,58	0,72	0,37	
Tannenholz	4,18	0,22	0,30	
Birkenholz	4,30	0,82	1,06	
Eichenholz	6,49	0,58	0,41	

Von besonders großem Interesse ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem absoluten Widerstande eines Stabes oder Drahtes und der Größe seines Querschnitts s. Bezeichnet man mit P_2 das spannende Gewicht, für welches ein Zerreißen auftritt, so hängt, wie wir annahmen, die Größe $p_2 = P_2 : s$ nicht mehr von s ab. Bei dünnen Drähten läßet sich aber P_2 nur durch die Formel

$$P_2 = as + b\sigma \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (12)$$

darstellen, in welcher o den Umfang des Drahtes bedeutet, a und b zwei Konstanten sind. Somit besteht also die Kraft Pa aus zwei Teilen, von welchen der erste proportional dem Querschnitte, der letztere proportional dem Umfange ist. Es erklärt sich dies dadurch, dass die Oberflächenschicht eines Drahtes, insbesondere eines ausgezogenen, eine besondere Spannung besitzt; diese Schicht ist wahrscheinlich von größerer Dichte als die übrige Masse und setzt dem Zerreißen einen besonderen Widerstand entgegen. Je dünner ein Draht ist, eine um so größere Bedeutung kommt dem zweiten Gliede unserer Formel (12) zu, denn s nimmt proportional dem Quadrate, o dagegen proportional der ersten Potenz des Drahtradius Hieraus erklärt sich auch, weshalb sehr dünne Drähte oder Blättchen einen relativ sehr großen absoluten Widerstand darbieten. solchen zeigen z. B. dunne Glasfäden, welche jedoch zum Aufhängen von Körpern in physikalischen Apparaten (Galvanometern, Elektrometern u. a.) nicht verwendet werden können, wegen der in ihnen auftretenden großen elastischen Nachwirkung (§ 21).

Im Jahre 1889 hat Boys eine Methode gefunden Quarzfäden herzustellen: der Pfeil einer kräftigen Armbrust wird an einem Stückchen Quarz befestigt, das an einer Knallgasflamme erweicht wird; durch Losschnellen der Armbrustsehne entsteht dann ein äußerst dünner Quarzfaden. Die Dicke dieser Fäden kann den minimen Wert

von 0,0003 mm erreichen; dabei besitzen sie einen bemerkenswert hohen absoluten Widerstand. Ein solcher Quarzfaden von nur 0,0018 mm Dicke vermag ein Gewicht von 2 g zu tragen, was einer Belastung von 820 kg pro Quadratmillimeter entspricht, während bei p=80 kg qmm für fast alle Stahlsorten Bruch auftritt.

Quincke hat den Wert der Konstanten b aus Formel (12) bestimmt und zwar in Grammen pro Millimeter des Umfangs; er fand

§ 7. Absoluter Widerstand gegen einseitigen Druck. Nach dem Satz 2 auf S. 693 gelten die Formeln (3) bis (9) auch für negative Werte von P und p, d. h. auch für den Fall, daßs der Stab (Cylinder, Prisma) einem longitudinal wirkenden Drucke unterworfen wird. Ihre Gültigkeit ist indes auf sehr kleine Werte von ΔL_0 beschränkt. Wir hatten den Modul von Young auch als Kompressionsmodul bezeichnet.

Nimmt die komprimierende Kraft p zu, so tritt ein Augenblick ein, wo der Zusammenhang zwischen den Teilchen des Körpers überwunden und letzterer zerdrückt wird, wobei er sich bisweilen wie bei einer Explosion in feines Pulver verwandelt (Glas). Den hierher gehörigen Wert von p kann man den absoluten Widerstand gegen einseitigen Druck nennen. Für alle Körper ist dieser Wert größer als der oben betrachtete p_2 ; eine Ausnahme jedoch bildet Holz.

Auf S. 709 waren die von Winkelmann und Schott für verschiedene Glassorten gefundenen Werte von E und p₂ angeführt worden. Dieselben Autoren fanden für den Widerstand gegen die Kompression Werte zwischen 60,6 und 120,8 kg pro Quadratmillimeter. Für andere Stoffe gelten folgende Zahlen für den Widerstand gegen einseitigen Druck: Guſseisen 57 bis 102, Kupfer 30 bis 45, Granit 12 bis 22, Marmor 6 bis 12, fester Kalkstein 14, weicher Kalkstein 1, Ziegel 0,5 bis 2, Eichenholz 7, Fichtenholz 4,8, Birkenholz 4,5, Pappelholz 3,6; alle Zahlen bedeuten die Anzahl Kilogramme pro Quadratmillimeter Oberfläche.

§ 8. Querkontraktion, Koeffisient von Poisson. Wird ein Stab oder Draht der Länge nach gedehnt, so tritt immer auch eine Querkontraktion auf; der Stab wird also dünner und sein Durchmesser d_0 nimmt um einen gewissen Wert Δd_0 ab, den man nach Analogie von (4) auf S. 701 gleich

setzen kann. Den Faktor \(\beta \) werden wir den Koeffizienten der

Querkontraktion nennen; er ist numerisch gleich der relativen Dickenabnahme $\left(\frac{\varDelta d_0}{d_0}\right)$ für die Einheit der spannenden Kraft. Für die neue Dicke erhalten wir somit $d=d_0-\varDelta d_0$ oder

$$d = d_0(1 - \beta p) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (14)$$

In der Elastizitätslehre spielt das Verhältnis σ der Koeffizienten β und α eine überaus wichtige Rolle, und zwar ist

$$\sigma = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\Delta d_0}{d_0} : \frac{\Delta L_0}{L_0} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

Dieses Verhältnis der Querkontraktion zur Längsdehnung heißst der Poissonsche Koeffizient. Wir werden sehen, daß nicht nur stets $\beta < \alpha$ ist, d. h. $\sigma < 1$, sondern daß auch für sämtliche Körper

$$\sigma < \frac{1}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

sein muls.

Wir wollen nun die Änderung Δv_0 des ursprünglichen Volumens v_0 eines Stabes unter Einwirkung der spannenden Kraft p berechnen. Es ist $v_0 = \frac{\pi}{4} L_0 d_0^2$; das neue Volumen ist gleich $v = \frac{\pi}{4} L d^2$ oder

[vergl. (5) auf Seite 701 und (14)] $v = \frac{\pi}{4} L_0 d_0^2 (1 - \beta p)^2 (1 + \alpha p)$ oder schliefslich

$$v = v_0 (1 - \beta p)^2 (1 + \alpha p) \dots (17)$$

Für sehr kleine αp und βp kann man $v = v_0 [1 + (\alpha - 2\beta) p]$ schreiben oder

$$v = v_0 [1 + \alpha (1 - 2 \sigma) p]$$
 . . . (18)

Schreibt man nun nach Analogie von (4) und (13)

so ergiebt sich

$$\eta = \alpha (1-2\sigma)$$
 (20)

Die Größe η kann man den Koeffizienten der Volumenvergrößerung beim Zuge nennen. Durch eben diese Größe wird die Volumenkompression bei einseitigem, longitudinal wirkendem Drucke bestimmt, die immer von einer Ausdehnung in die Breite begleitet ist. Ein Prisma, auf welches senkrecht zu den Grundflächen ein Druck ausgeübt wird, nimmt an Dicke zu: es baucht sich nach den Seiten aus. Da das Volumen eines Stabes während des Zuges immer zunimmt, so muß $\eta > 0$ sein, woraus die Relation $\sigma < 0$, 5, vergl. (16), folgt. Dies bezieht sich indes auf kleine Werte von αp ; ist die Verlängerung eine beträchtliche, so hat man (17) heranzuziehen, woraus sich (bei Substitution von $\beta = \alpha \sigma$)

$$\Delta v_0 = v_0 [(1 + \alpha p)(1 - 2 \sigma \alpha p) - 1]$$

ergiebt. Das Volumen bleibt ungeändert und ist somit $\Delta v_0 = 0$ z. B. für $\alpha p = 0{,}001$ und $\sigma = 0{,}4996$ ebenso für $\alpha p = 0{,}03$ und $\sigma = 0{,}486$ u. s. w. Poisson fand auf theoretischem Wege, daß für alle homogenen und isotropen Körper

sein müßte.

Es existiert eine ganze Reihe verschiedener Methoden zur Bestimmung von o und werden wir uns weiter unten (§ 15 und § 17) mit ihnen bekannt machen. An dieser Stelle mögen die von verschiedenen Autoren für o gefundenen Werte folgen:

	σ
	0,294 (Kirchhoff)
	0,294 (Okatow)
	0,296 (Schneebeli)
	0,304 (Okatow)
	0,253 bis 0,333 (andere Beobachter)
	2,243 bis 0,310
	0,226 bis 0,469
	0,348
	0,250 (Voigt)
	0,375
	0,205
	0,197 bis 0,319 (Straubel)
	0,389
	0,50
	0,37 bis 0,64 (Röntgen)
	0,50 (Amagat)
	0,31 bis 0,41
	0,0

Smoluchowski findet für Wachs, Paraffin und Wallrat für σ Werte zwischen 0,4 und 0,44. Bei Zunahme der Temperatur von 0° bis 100° wächst σ nach den Untersuchungen von Katzenelsohn für Pt um 5,5 Proz., Fe 3,7 Proz., Au 2,5 Proz., Ag 12,2 Proz., Al 15,7 Proz.; derselbe findet folgende Werte von σ : Pt 0,16 Proz., Fe 0,27 Proz., Au 0,17 Proz., Ag 0,37 Proz., Al 0,13 Proz.

Bock findet für σ und die prozentuale Änderung q dieser Größe bei Erwärmung von 0° bis 100° :

	Ø	q Proz.		ď	q Proz.
Fe	0,256	2	Ni	0,329	2,4
Cu	0,346	4	Ag	0,346	10

Everett, Cornu, Voigt, Cantone, Kowalski, Amagat und Straubel (1899) haben den Wert von of für Glas bestimmt. Letzterer fand, daß of für die verschiedenen Glassorten zwischen 0,197 und 0,319 schwankt, so daß also Werte möglich sind, die bedeutend kleiner als die von Poisson gegebene Zahl 0,25 sind.


Alle angeführten Zahlen beweisen, daßs σ allgemein nicht gleich 0,25 ist, wie es die Theorie von Poisson verlangt, sondern innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt. Hierbei kann man nicht wohl annehmen, daßs dieser Umstand nur dadurch hervorgerufen ist, daßs die von den verschiedenen Substanzen untersuchten Proben sämtlich inhomogen oder anisotrop waren. Weit natürlicher ist es vielmehr anzunehmen, daßs anfangend von den Flüssigkeiten, für welche theoretisch genommen $\sigma = 0.5$ ist, diese Größe für die verschiedenen festen Körper alle möglichen Werte annimmt.

Interessante Grenzfälle bieten Kork und Kautschuk dar; für ersteren ist $\sigma=0$, d. h. er zeigt bei der Kompression keine seitliche Ausbauchung; für Kautschuk dagegen ist $\sigma=0.5$, d. h. er verändert bei Druck oder Zug sein Volumen nicht. Wir werden hierauf noch später zurückkommen.

Direkte Versuche von Cagniard-Latour zeigen, dass $\eta > 0$ ist, dass sich also das Volumen eines Drahtes beim Zuge vergrößert. Der


hierzu verwendete Apparat ist in Fig. 390 abgebildet. Der untersuchte Draht befand sich im Inneren einer mit Wasser gefüllten Röhre und konnte man aus der Änderung des Wasserniveaus auf die Volumenzunahme des Drahtes innerhalb der Röhre schließen.

Wertheim hat die Änderung des inneren Volumens von Röhren beim Zuge bestimmt. Dieses Volumen ändert sich beim Zuge um so viel, als sich das entsprechende Volumen ändern würde, wenn man statt einer Röhre einen massiven Stab vor sich hätte. Dies Resultat wird verständlich, wenn man sich den in Fig. 391 (a. f. S.) dargestellten Röhrenquerschnitt ansieht. Ziehen wir zwei einander parallele Tangentialebenen ab und



cd und denken wir uns den Raum zwischen ihnen in Schichten afoh, ohik, ikmn u. s. w. zerlegt. Alle diese Schichten werden beim Ausziehen der Röhre um ebenso viel zusammendrückt, als es der Fall sein würde, wenn sie in einem massiven Stabe enthalten wären; infolgedessen ist die Annäherung der Ebenen ab und cd, folglich auch der Punkte f und p aneinander in beiden Fällen die gleiche. Dies gilt von allen ähnlichen parallelen Ebenen, z. B. von gt und rs, woraus

denn auch das oben Gesagte folgt. Wertheim fand für Glas und Messing $\sigma = \frac{1}{3}$; er benutzte hierbei die Formel (20), nach welcher




 $\sigma = \frac{1}{2} - \frac{\eta}{2\alpha}$ ist, indem er die relativen Änderungen des Volumens und der Länge maß.

Durch besondere Sorgfalt zeichnen sich die Untersuchungen von Okatow aus, dessen Resultate bereits im Vorhergehenden angeführt worden sind; sie wurden nach einer Methode von Kirchhoff ausgeführt, die sich auf eine Kombination der beim Biegen und Tordieren erhaltenen Re-

sultate gründet. Ausführlicheres kann hierüber nicht mitgeteilt werden.

§ 9. Koeffizient und Modul der einseitigen Kompression für eine unbegrenzte Schicht. Ziehen wir im unbegrenzten Medium zwei einander parallele Ebenen AB und CD (Fig. 392) in der Entfernung $mr = ns = L_0$ voneinander und nehmen wir an, dass die



zwischen ihnen befindliche Schicht dem Drucke p auf die Flächeneinheit sowohl von der einen. als auch von der anderen Seite ausgesetzt sei. Denken wir uns ferner ein Prisma oder einen Cylinder mnsr von der Länge $L_0 = mr$ aus dieser Schicht herausgeschnitten; wäre dieses Prisma nicht allseitig vom Stoff des Mediums

umgeben, so daße es sich nach den Seiten frei ausdehnen könnte. so würde sich seine Länge L_0 in

$$L = L_0 (1 - \alpha p) \ldots \ldots (22)$$

verwandeln und der Kompressionsmodul (der Youngsche Modul) wäre gleich

$$E = \frac{1}{\alpha}. \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (23)$$

Im gegebenen Falle kann sich aber das Prisma nicht nach der Seite ausbauchen. Der Druck p auf die Flächen mn und rs ruft ein Bestreben der Seitenflächen sich auszubauchen hervor, infolgedessen an denselben ein Druck q pro Flächeneinheit der umgebenden Masse auftritt, welche wiederum ihrerseits einen ebensolchen Druck q auf die Seitenflächen des Prismas ausübt, der ihr Bestreben, sich auszubauchen, vollkommen unterdrückt. Dieser Seitendruck ruft eine Zunahme der Dimensionen des Prismas senkrecht zu q hervor, so daß die Prismenlänge größer wird, als es dem Ausdruck (22) für L entspricht. Die Kompression der Schicht ist also geringer als die Kompression des freien Prismas, da innerhalb der Schicht ein Ausbauchen nach der Seite nicht möglich ist. Die ursprüngliche Dicke L_0 der Schicht wird gleich


$$L' = L_0 (1 - \alpha' p)$$
 (24)

wo $\alpha' < \alpha$ ist. Den reciproken Wert von α' wollen wir mit E' bezeichnen

$$E' = \frac{1}{\alpha'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (25)$$

Offenbar ist E'>E. Die Größen α' und E' bezeichnen wir als den Koeffizienten resp. den Modul der einseitigen Kompression der Schicht. Um zwischen α und α' einerseits und E und E' andererseits einen Zusammenhang zu finden, betrachten wir

die Fig. 393. Nehmen wir an, es sei aus der in Betracht gezogenen Schicht ein rechtwinkliges Parallelepipedon mit quadratischer Grundfläche und den Kanten $HD = L_0$ (Dicke der Schicht) und HF = HG $= l_0$ herausgeschnitten. Auf die Flächeneinheit der Grundflächen wirkt die Kraft p, auf die Flächeneinheit der Seitenflächen die Kraft q.



Der Voraussetzung gemäß muß l_0 unverändert bleiben. Sehen wir nun zu, was aus L_0 unter der Wirkung aller auf das Parallelepipedon einwirkenden Kräfte wird. Infolge der Wirkung von p verwandelt sich die Länge L_0 in L_0 (1 + αp). Die beiden Drucke q von links und rechts (auf BFHD und CAEG) bewirken eine relative Verkürzung von GH, die αq beträgt und somit eine relative Verlängerung der Kante $HD = L_0$, die $\sigma \alpha q$ beträgt. Mithin verwandelt sich

 L_0 (1 — αp) nach Satz 3 auf S. 693 in L_0 (1 — αp) (1 + $\alpha \sigma q$). Die beiden Drucke q auf die vordere und hintere Seitenfläche CDHG und ABEF bewirken eine ebensolche Verlängerung der Kante DH, deren schliefaliche Länge L' also gleich

$$L' = L_0 (1 - \alpha p) (1 + \alpha \sigma q)^2$$

wird; für kleine Werte von αp wird

$$L' = L_0 \left\{ 1 - \alpha p \left(1 - 2 \frac{q}{p} \sigma \right) \right\} \cdot \cdot \cdot \cdot (26)$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit (24), so ergiebt sich

$$\alpha' = \alpha \left(1 - 2 \frac{q}{p} \sigma\right) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (27)$$

Das Verhältnis q:p findet man auf Grund des Umstandes, daß die Kante $GH=l_0$ ihre Länge unverändert beibehalten soll. Ihre Änderungen sind dreierlei Art: die Drucke q auf DBFH und AEGC rufen eine relative Verkürzung von l_0 , die gleich αq ist, hervor; die Drucke q auf CDHG und ABFE haben eine relative Verlängerung der Kante $GH=l_0$ zur Folge, die gleich $\sigma \alpha q$ ist und endlich rufen die Drucke p eine relative Verlängerung vom Betrage $\sigma \alpha p$ hervor. Hieraus folgt, daß sich l_0 in

$$l = l_0 (1 - \alpha q) (1 + \sigma \alpha q) (1 + \sigma \alpha p)$$

oder

$$l = l_0 (1 - \alpha q + \sigma \alpha q + \sigma \alpha p)$$

verwandelt.

Die Bedingungsgleichung $l=l_0$ giebt, wenn man noch durch α hebt

$$-q+\sigma q+\sigma p=0$$

d. h.

$$\frac{q}{p} = \frac{\sigma}{1 - \sigma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (28)$$

Diese interessante Formel liefert das Verhältnis zwischen dem äußeren Druck p auf die Flächen der Schicht und dem im Inneren der Schicht auftretenden seitlichen Drucke q. Substituiert man (28) in (27) so ist

$$\alpha' = \alpha \left(1 - \frac{2\sigma^2}{1-\sigma} \right) = \alpha \frac{1-\sigma-2\sigma^2}{1-\sigma}$$

oder schliefslich

$$\alpha' = \frac{(1+\sigma)}{1-\sigma} \frac{(1-2\sigma)}{\sigma} \alpha \dots \dots (29)$$

Für den Modul E' der allseitigen Kompression des Mediums erhält man

$$E' = \frac{1 - \sigma}{(1 + \sigma)(1 - 2\sigma)} E \cdot \cdot \cdot \cdot (30)$$

Die Formeln (28), (29) und (30) lösen die überaus wichtige Frage nach der Kompression einer unbegrenzt ausgedehnten Schicht vollkommen. Für $\sigma = 0$ ist offenbar $\alpha' = \alpha$; für $\sigma = \frac{1}{2}$ würde man $\alpha' = 0$ erhalten.

Wir wollen nun noch einige Zahlenwerte für die Verhältnisse $q:p, \alpha':\alpha$ und E':E mit den Werten von σ zusammenstellen:

σ	q	α'	E'
0 (Kork)	2	$\begin{array}{c} \alpha \\ \frac{5}{6} \alpha \\ \frac{2}{3} \alpha \\ \frac{7}{15} \alpha \end{array}$	E
$rac{1}{2}$ (Flüssigkeiten, Kautschuk)	. p	o	∞

Somit ist der Seitendruck q, der in den Flüssigkeiten und beim Kautschuk gleich dem faktischen Drucke p ist, in den übrigen festen Körpern nach Poisson gleich $\frac{1}{3}$ p, nach Wertheim gleich $\frac{1}{2}$ p; für Kork ist er, wenigstens in gewissen Grenzen, gleich Null. Aus unserer Tabelle ist ersichtlich, wieviel mal die deformierende Kraft, welche dazu erforderlich ist, eine Schicht um einen geringen Bruchteil ihrer Dicke, z. B. um 0,0001 derselben zu komprimieren, größer ist als die Kraft, durch welche ein Prisma aus demselben Stoffe sich um den gleichen Betrag verkürzt; erstere wird durch die Größe E', letztere durch E gemessen.

§ 10. Koeffisient des allseitigen Druckes. Das Volumen v_0 eines Körpers vermindert sich unter Einwirkung eines auf seine gesamte Oberfläche wirkenden Druckes p um eine gewisse Größe, deren absoluten Betrag wir mit Δv_0 bezeichnen wollen. Für kleine Deformationen können wir entsprechend dem Satz 1 auf S. 693 folgenden Ausdruck gelten lassen:

wo γ der Koeffizient des kubischen allseitigen Druckes ist; er ist gleich

$$\gamma = \frac{\Delta v_0}{v_0} \frac{1}{p} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (32)$$

Das neue Volumen ist $v = v_0 - \Delta v_0$, d. h.

$$v = v_0 (1 - \gamma p) \dots (33)$$

Um eine Beziehung zwischen γ und α zu erhalten, wenden wir uns wiederum der Fig. 393 zu und setzen q = p und der Einfachheit halber $l_0 = L_0$, d. h. wir machen die Annahme, daß das komprimierte Volumen die Form eines Würfels hat. Offenbar ist $v_0 = L_0^3$. Jede Kante erfährt eine relative Verkürzung αp und zwei relative Verlängerungen $\alpha \sigma p$, infolgedessen sich L_0 in

$$L = L_0 (1 - \alpha p) (1 + \alpha \sigma p)^2$$

verwandelt, oder für kleine Werte von αp in

$$L = L_0 [1 - \alpha (1 - 2 \sigma) p].$$
 (34)

welcher Ausdruck sich direkt aus (26) ergiebt, wenn man q=p setzt. Das neue Volumen des Würfels ist $v=L^s$, folglich ist

$$v = v_0 [1 - \alpha (1 - 2 \sigma) p]^3$$

Für kleine Werte von αp erhält man demnach

$$v = v_0 [1 - 3\alpha (1 - 2\sigma)p].$$
 (35)

Vergleicht man diese Formel mit (33), so erhält man schließlich für den Koeffizienten des allseitigen Druckes folgenden Ausdruck:

$$\gamma = 3\alpha (1 - 2\sigma) \dots (36)$$

Für
$$\sigma = \frac{1}{4}$$
 ist $\gamma = \frac{3}{2} \alpha$, für $\sigma = \frac{1}{3}$ (Wertheim) ist $\gamma = \alpha$.

Den reciproken Wert von γ nennen wir den Modul des allseitigen Druckes und bezeichnen ihn mit K. Es ist

$$K = \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{3\alpha (1-2\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (37)$$

oder, da $E = \frac{1}{\alpha}$ ist,


$$K = \frac{E}{3(1-2\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (38)$$

Für $\sigma = \frac{1}{4}$ ist $K = \frac{2}{3}$ E, für $\sigma = \frac{1}{3}$ ist K = E, d. h. die Moduln des allseitigen und des einseitigen Druckes werden einander gleich. Es gilt dies, wohl zu merken, für ein Prisma, nicht aber für eine unbegrenzte Schicht, für welche E durch $E' = \frac{3}{2}$ E, vergl. S. 719, zu ersetzen ist. Die Größe K nennt man bisweilen den Modul der Volumelastizität.

Bevor davon die Rede sein soll, in welcher Weise γ bestimmt werden kann, möge zunächst auf folgenden wichtigen Umstand hingewiesen

werden. Wenn die Wandungen eines Gefäses von innen und aufsen dem gleichen Drucke ausgesetzt werden, so vermindert sich das Volumen des Gefäses um ebensoviel, wie ein demselben entsprechender Raumteil, der von einem massiven Körper erfüllt ist. Zum Beweise nehmen wir an, wir hätten eine massive Kugel vor uns (Fig. 394), welche einem gleichmäsigen Drucke p ausgesetzt sei. Wir ziehen nun

zwei Tangenten mn und pq und betrachten eine dünne Schicht, die dem durch die Berührungspunkte s und o gehenden größten Kreise entspricht. Teilt man diese Schicht in Streifen, welche mn parallel sind, so werden durch die äußere Kraft p alle diese Streifen zusammengedrückt und werden infolgedessen schmäler. Dasselbe gilt auch von den mittleren Teilen jener Streifen, die innerhalb des Kreises ab liegen. Hieraus folgt, daß die innere Kugel, die wir aus der Masse der gegebenen Kugel herausgenommen



denken, denselben Druck p von allen Seiten her erfährt, wie die ganze Kugel und hieraus folgt wieder umgekehrt, daß diese innere Kugel auf die innere Fläche der sie allseitig umgebenden Kugelschale den Druck p ausübt. Wenn wir also die innere Kugel entfernen, dafür aber auf die Innenfläche der übrigbleibenden Kugelschale den Druck p ausüben, so ändert sich für eben jene Schale nichts; ihr äußeres Volumen sowohl, als auch ihr inneres nehmen um so viel ab, als ob sie den Teil einer massiven Kugel bildete.

Regnault verwandte zur Bestimmung des allseitigen Druckes das in Fig. 293 auf S. 553 abgebildete Piezometer. Bei der Beschreibung desselben ist angegeben worden, in welcher Weise man auf das innere Gefäßs A entweder nur von außen oder von innen, oder endlich gleichzeitig von außen und innen einen Druck ausüben kann. Aus der Höhe der Flüssigkeitssäule in der mit A verbundenen Kapillarröhre kann man auf die Volumenänderung des Gefäßes einen Schluß ziehen und durch Kombination der drei genannten Beobachtungen kann man unter Zuhülfenahme entsprechender Formeln aus der Elastizitätslehre den gesuchten Druckkoeffizienten derjenigen Substanz bestimmen, aus welcher das innere Gefäße besteht. Wir wollen die erwähnten Formeln ohne Herleitung anführen und überall mit ΔV die Zunahme des ursprünglichen Volumens V bezeichnen.

- I. Hohlkugel; innerer Radius R_0 , äußerer Radius R.
- 1. Der Druck wirkt nur von außen

$$\frac{\Delta_1 V}{V} = -\frac{9(1-6)}{2} \frac{R^3}{E^3} \frac{R^3}{R^3 - R_0^3} p \dots (39, a)$$

Chwolson, Physik. I.

2. Der Druck wirkt nur von innen

$$\frac{\Delta_2 V}{V} = \frac{3(1-2\sigma)R_o^5 + \frac{3}{2}(1+\sigma)R^3}{E(R^3 - R_o^3)} p. \quad (39,b)$$

3. Der Druck wirkt von außen und von innen

$$\frac{\Delta_1 V}{V} = -\frac{3(1-26)}{E} p = -\gamma p (39, c)$$

Offenbar ist

$$\Delta_3 V = \Delta_1 V + \Delta_2 V \dots \dots (39, d)$$

- II. Hohlcylinder; innerer Radius R_0 , äußerer R.
- 1. Druck bloss von außen

$$\frac{A_1V}{V} = \frac{5 - 4\sigma}{E} \frac{R^2}{R^2 - R_0^2} p \quad . \quad . \quad . \quad (40, a)$$

2. Druck blofs von innen

$$\frac{\Delta_2 V}{V} = \frac{3(1-2\sigma)}{E(R^2-R_0^2)} \frac{R_0^2+2(1+\sigma)R^2}{E(R^2-R_0^2)} . . (40, b)$$

3. Druck von außen und innen

$$\frac{\Delta_{s}V}{V} = -\frac{3(1-2\sigma)}{E}p = -\gamma p . . . (40, e)$$

Auch hier ist

$$\Delta_3 V = \Delta_1 V + \Delta_2 V \dots \dots \dots (40, d)$$

Sacerdote hat eine elementare Herleitung dieser Formeln gegeben. Die unmittelbaren Beobachtungen des Flüssigkeitsniveaus in der Kapillarröhre des Regnaultschen Apparates geben noch nicht die wahren Werte für die Änderung des Gefälsvolumens an, da die Flüssigkeit durch den Druck eine gewisse Volumenänderung ΔV erfährt; es ist

$$\Delta V = -\gamma_1 V p \ldots \ldots (41)$$

wo γ_1 den kubischen Kompressionskoeffizienten der Flüssigkeit bedeutet. Diese Volumenänderung wird zu $\Delta_2 V$ und $\Delta_3 V$ bei der zweiten und dritten Messung von Regnault hinzugefügt. Die beobachteten oder scheinbaren Volumenänderungen sind


Substituiert man hier (39) oder (40) und (41), so erhält man drei Gleichungen, die uns γ_1 , d. h. den Kompressionskoeffizienten der Flüssigkeit (vergl. S. 553 die Grassischen Versuche) und die Größen E und σ und sodann noch das gesuchte γ auf Grund der Formel (36), in der

 $\alpha=1:E$ ist, geben. Die Zahlenwerte für γ fallen verschieden aus, je nachdem man als Einheit des Druckes p den Atmosphärendruck oder den Druck von 1 kg pro Quadratmillimeter oder den einer Dyne pro Quadratcentimeter (C. G. S.-System) annimmt. Wir wollen die erste der genannten Druckeinheiten benutzen, so daß also die folgenden Zahlen angeben, um welchen Teil sich das Volumen eines Körpers vermindert, wenn der Außsendruck um den einer Atmosphäre = 10333 kg pro Quadratmeter = 0,010333 kg pro Quadratmillimeter = 1,013.106 Dynen pro Quadratcentimeter zunimmt. Die genauesten Bestimmungen der Kompressibilität fester Körper sind von Regnault, Voigt und Amagat (1889, 1891) ausgeführt worden.

y . 106 2,761 (Amagat) Glas 1,67 (Regnault) 1,23 (Regnault) (Amagat) Kupfer 2,197 0,857 (Amagat) Stahl 0,68 1,07 (Regnault) Steinsalz . 4.2 - 500,953 (Amagat) Topas . 0,61 Bergkrystall 2,675 (Voigt) Turmalin . 0,1128

 \S 11. Scherungsmodul. Stellen wir uns im Inneren eines festen Körpers zwei parallele Ebenen AB und CD (Fig. 395) vor, welche senkrecht zur Zeichnungs-

ebene sein mögen. Nehmen wir an, die Ebene CD werde in unveränderlicher Lage erhalten und längs der Ebene AB seien gleichmäßig Kräfte verteilt, die einander parallel sind und in dieser Ebene liegen, wobei auf



jede Flächeneinheit eine Kraft p komme. Diese Kraft bewirkt dann eine Verschiebung der Ebene AB und aller zwischen CD und AB dazwischen liegenden Ebenen nach der Seite der Kraft hin, infolgedessen die physikalische Gerade GE, welche zu allen diesen Ebenen senkrecht ist, die Lage GE' annimmt, die ihrerseits mit der geometrischen Normale GE zu AB und CD einen sogenannten Scherungswinkel ω bildet. Ein beliebiger Teil EF der Ebene AB gelangt hierbei nach E'F' und das rechtwinklige Parallelepipedon GEFH verwandelt sich in das schiefwinklige GE'F'H.

Als Ursache für die Deformation tritt in unserem Falle eine auf die Flächeneinheit wirkende Kraft oder ein Zug p auf; als Maß für die Deformation kann man im gegebenen Falle der Scherung den Winkel ω gelten lassen, um welchen sich die ursprüngliche Normale zu den

verschobenen parallelen Ebenen gedreht hat. Nach Satz 1 auf S. 693 kann man folgende Relation aufstellen:


wo n ein für die gegebene Substanz konstanter Faktor ist, den man als Scherungskoeffizient bezeichnen kann. Seinen reciproken Wert N=1:n wollen wir den Scherungsmodul nennen; es ist dies eine Größe, welche eine überaus wichtige Rolle spielt. Führt man dieselbe ein, so ist

Für $\omega=1$ wird N=p, d. h. der Scherungsmodul ist in diesem Falle gleich derjenigen Zugkraft, welche einen Scherungswinkel gleich der Einheit ($\omega=57^{\circ}$ 17' 44,8") hervorrufen würde, falls die Formeln (43) und (44) auch für so gewaltige Scherungen ihre Gültigkeit behalten würden und falls nicht schon viel früher die Elastizitätsgrenze erreicht und ein Bruch der Körper erfolgen würde.

Bezeichnen wir mit f die Kraft, welche an der in der Ebene AB liegenden Fläche S angreift; es ist dann $p=f\colon S$. Ist der Abstand der Ebenen AB und CD voneinander gleich ξ , der absolute Betrag der Scherung $EE'=FF'=\sigma$, so ist $\omega=\frac{\sigma}{\xi}$. Setzt man p und ω in Formel (44) ein, so ergiebt sich

$$N = \frac{f\xi}{S\sigma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (44, a)$$

Zwischen den Moduln E und N und der Größe o besteht eine einfache Beziehung, die wir nunmehr herleiten wollen. Stellen wir



uns einen Würfel ABDC (Fig. 396) vor. dessen Kanten wir der Einfachheit halber gleich der Längeneinheit setzen und nehmen wir an, daß an zwei gegenüberliegenden Seitenflächen AB und CD senkrechte Zugkräfte p angreifen, unter deren Einwirkung der Würfel sich in ein rechtwinkliges Parallelepipedon $A_1B_1D_1C_1$ mit den Seiten $B_1 D_1 = 1 + \alpha p \text{ und } A_1 B_1 = 1 - 6\alpha p$ verwandelt. Die Diagonalebenen CB und AD werden hierbei in C_1B_1 und A_1D_1 übergehen. Die physikalische Gerade (Molekülreihe) OA, welche zur Ebene CB senkrecht war, wird nun mit der neuen Lage dieser Ebene $C_1 B_1$ den Winkel $A_1 O B_1$ bilden, der sich von einem rechten Winkel um den Winkel 2φ unterscheidet, wo $\angle \varphi = \angle A_1 OA = \angle B_1 OB$ ist. Hieraus folgt, dass die zur Diagonalebene CB parallelen Ebenen eine cherung erfahren haben, wobei der Scherungswinkel ω gleich

ist.

Die Größe der parallel zu diesen Ebenen wirkenden und die Scherung hervorrufenden Zugkräfte bezeichnen wir jetzt mit p, so daß (44) für den Scherungsmodul N folgenden Wert giebt

$$N = \frac{p_1}{\omega} = \frac{p_1}{2 \, \varphi} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (46)$$

Um p_1 zu bestimmen, betrachten wir eine der verschobenen Ebenen mn, welche parallel zu C_1B_1 ist. Auf sie überträgt sich die Kraft, welche auf den Teil A_1n der Grundfläche A_1B_1 wirkt und daher ist es klar, daß auf die Einheit der Fläche mn die Kraft

$$\frac{A_1 n}{m n} p = p \cos(A_1 n m)$$

kommt.

Diese Kraft ist der Kante C_1A_1 parallel; die gesuchte Kraft p_1 , welche die Scherung bewirkt, ist gleich der Projektion dieser Kraft auf die verschobene Ebene mn, d. h. es ist

$$p_1 = p \cos (A_1 n m) \sin (A_1 n m).$$

Ist jedoch die Deformation sehr gering, so unterscheidet sich der Winkel $A_1 nm$ nur sehr wenig von 45° und man kann daher $\cos (A_1 nm)$ $= \sin (A_1 nm) = 1 : \sqrt{2}$ oder $p_1 = 0.5 p$ setzen. Setzt man dies in (46) ein, so ist

$$N = \frac{p}{2\,\omega} = \frac{p}{4\,\varphi} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (47)$$

Es bleibt nun übrig, den Winkel φ zu bestimmen. Bezeichnet man $\angle A_1 O E = \angle A_1 D_1 B_1$ mit ψ , so ist

$$tg\,\psi=\frac{A_1\,B_1}{B_1\,D_1}=\frac{1-\alpha\,\sigma\,p}{1\,+\,\alpha\,\,p}.$$

Für ein sehr kleines αp ist

$$tg \psi = (1 - \alpha \sigma p) (1 - \alpha p) = 1 - \alpha (1 + \sigma) p$$
. (48)

Andererseits ist

$$tg \psi = tg \left(\frac{\pi}{4} - \varphi\right) = \frac{tg \frac{\pi}{4} - tg \varphi}{1 + tg \frac{\pi}{4} tg \varphi} = \frac{1 - tg \varphi}{1 + tg \varphi}$$

oder für kleine Werte von ø

$$tg\,\psi=\frac{1-\varphi}{1+\varphi}=1-2\,\varphi.$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit (48), so erhält man $\varphi = \frac{\alpha(1+\sigma)}{2} p$. Setzt man nun noch diesen Wert in (47) ein, und

führt die Größe $\frac{1}{\alpha} = E$ ein, so ergiebt sich schließlich

$$N = \frac{E}{2(1+\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (49)$$

Diese wichtige Formel stellt den Zusammenhang des Youngschen Moduls E und des Scherungsmoduls N mit dem Poissonschen Koeffizienten σ dar.

§ 12. Zusammenstellung der Formeln. Im §. 4 auf S. 699 war bereits erwähnt worden, dass von den verschiedenen Autoren als Fundamentalgrößen, welche die elastischen Eigenschaften isotroper Körper charakterisieren, verschiedene Größen gewählt werden und dass daher in der einschlägigen Litteratur sehr mannigfaltige Formeln vorkommen, unter denen sich ein Anfänger schwer zurechtfinden kann. Wir wollen deshalb in diesem Paragraphen die Formeln zusammenstellen, die man erhält, je nach den Größen, welche zum Ausgangspunkte dienen.

Die hauptsächlichsten Größen sind folgende vier:

Modul für den Modul für den der Scherungs- der Poissonsche Zug, allseitigen Druck, modul, Koeffizient.

Ferner hat man fünf Koeffizienten:

$$lpha = rac{1}{E}; \qquad \gamma = rac{1}{K}; \qquad n = rac{1}{N}; \qquad eta = lpha \sigma \qquad \eta \left(= rac{1}{3} \gamma
ight)$$
Keeff, der Quer-Koeff, der Volume

Koeff. der Querkontraktion ausdehnung

beim Zug.

Ferner beziehen sich zwei Größen

$$E'$$
 und $\alpha' = \frac{1}{E'}$

auf die einseitige Kompression einer unbegrenzten Schicht und schließlich existiert noch die Hülfsgröße

λ,

die in Gleichung (1) auf S. 700 bestimmt wurde und deren Bedeutung aus dem Folgenden klar werden wird. Aus den zahlreichen möglichen

und in der That vorkommenden Formelgruppen wollen wir drei auswählen.

I. Als Fundamentalgröße nehmen wir den Youngschen Modul E und den Poissonschen Koeffizienten 6. Es sind dies diejenigen beiden Größen, durch welche wir bereits bei unseren Ableitungen alle übrigen Größen ausgedrückt haben.

Wir hatten folgende Formeln erhalten:

(30) auf S. 718
$$E' = \frac{(1-\sigma)E}{(1+\sigma)(1-2\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50,a)$$

(38) , , 720
$$K = \frac{E}{3(1-2\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50,b)$$

(49) , , 726
$$N = \frac{E}{2(1+\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50, c)$$

(15) , , 713
$$\beta = \alpha \sigma = \frac{\sigma}{E} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50, d)$$

(20) , , 713
$$\eta = \alpha (1-2\sigma) = \frac{1-2\sigma}{E} \cdot \cdot \cdot \cdot (50, e)$$

(1) , , 700
$$\lambda = \frac{\sigma E}{(1+\sigma)(1-2\sigma)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (50, f)$$

II. Als Fundamentalgrößen wählen wir den Modul des allseitigen Druckes K und den Scherungsmodul N. Die Gleichungen (50, b) und (50, c) geben zunächst σ und E, worauf dann die übrigen Größen leicht gefunden werden können:

$$\sigma = \frac{3K - 2N}{2(3K + N)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (51,a)$$

$$E = \frac{9}{3} \frac{NK}{K+N} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (51,b)$$

$$E' = K + \frac{4}{3} N \dots (51, c)$$

$$\lambda = K - \frac{2}{3} N (51, d)$$

$$\alpha = \frac{1}{E} = \frac{1}{3N} + \frac{1}{9K} \cdot \cdot \cdot \cdot (51, e)$$

$$\beta = \alpha \sigma = \frac{1}{6N} - \frac{1}{9K} \cdot \cdot \cdot \cdot (51, f)$$

Beiläufig bemerkt sei, dass die beiden letzten Formeln einen interessanten Ausdruck für den Scherungskoeffizienten $n=\frac{1}{N}$ geben.

nämlich

$$n=2 (\alpha + \beta) \ldots \ldots (52)$$

In Formel (40, a) auf S. 722 kam ein Faktor vor, der nunmehr folgende einfache Form annimmt

III. Die Koeffizienten von Lamé λ und 2N. Lamé und Cauchy haben in die Elastizitätslehre zwei Koeffizienten eingeführt. nämlich erstens λ , welche Größe von uns in die vorhergehende Formelzusammenstellung aufgenommen worden ist, und zweitens 2N, d. h. den doppelten Scherungsmodul. Diese Koeffizienten werden auf Grund folgender Überlegungen erhalten: man stellt sich einen Würfel (Fig. 396) vor, auf zwei von dessen Seitenflächen die Zugkräfte p wirken; die Würfelkanten sind gleich der Längeneinheit. Diese Kräfte p rufen eine Verlängerung αp und eine Volumenzunahme ηp hervor. Man kann sich dabei vorstellen, daß ein Teil der wirkenden Kräfte p die Deformation αp , der andere die Deformation ηp hervorruft, und daß nach Satz 1 auf S. 693 diese Teile den von ihnen hervorgerufenen Deformationen proportional sind. Bezeichnet man die Proportionalitätskoeffizienten vorläufig mit 2N und λ , so ist

 $p = 2 N\alpha p + \lambda \eta p$

oder

$$2 N\alpha + \lambda \eta = 1 \dots \dots (54)$$

Ausgehend von obiger Vorstellung kann man die ganze Theorie der Elastizität eines isotropen Körpers entwerfen und den Youngschen Modul, den Kompressions- und Scherungsmodul, den Poissonschen Koeffizienten u. s. w. durch 2N und λ ausdrücken. Hierbei zeigt sich auch, daß der Koeffizient 2N gleich dem doppelten Scherungsmodul ist und daß λ durch die Formeln (50, f) oder (51, d) ausgedrückt wird. Hier wollen wir uns auf den Hinweis beschränken, daß sich Formel (54) in eine Identität verwandelt, wenn man in dieselbe die Werte aus (50, c), (50, f), (50, e) und $\alpha = \frac{1}{E}$ ein setzt.

Löst man die Gleichungen (50) und (51) auf, so ergiebt sich

$$\sigma = \frac{\lambda}{2(\lambda + N)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (55, a)$$

$$E = \frac{N(3\lambda + 2N)}{\lambda + N} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (55, b)$$

$$K = \lambda + \frac{2}{3} N \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (55, c)$$

$$\eta = \frac{1}{3\lambda + 2N} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (55, d)$$

$$E' = \lambda + 2N \dots \dots \dots \dots (55, e)$$

Bedient man sich der Laméschen Konstanten, so bezeichnet man gewöhnlich 2N mit einem Buchstaben, z. B. $2N = \mu$.

IV. Andere Konstanten. Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass Kirchhoff zwei Konstanten eingeführt hat (K) und L, welche mit unseren Konstanten folgendermaßen zusammenhängen

$$(K) = N$$

$$L = \frac{\lambda}{2N} = \frac{\sigma}{1 - 2\sigma}.$$

Einige Autoren führen die Größen

$$A = \lambda + 2N = E'$$

$$B = N$$

ein.

Bisweilen führt man auch das Verhältnis

$$\varkappa = \frac{N}{K}$$

ein; dann ergiebt Formel (51, a)

$$\sigma = \frac{3-2x}{2(3+x)}$$

Von Interesse ist es, zu bestimmen, was die Poissonsche Theorie, d. h. die Annahme $\sigma = \frac{1}{4}$ ergiebt. Aus den im vorhergehenden angeführten Gleichungen folgt für $\sigma = \frac{1}{4}$:

$$N = \lambda;$$
 $L = \frac{1}{2};$ $A = 3B;$ $K = \frac{5}{3} \lambda = \frac{5}{3} N;$ $E = \frac{5}{2} \lambda = \frac{5}{2} N;$ $\alpha = \frac{3}{5} N;$

§ 13. Torsion. Die ersten genauen Untersuchungen der Torsionsgesetze stammen von Coulomb, der für die Torsion von Drähten zu folgenden Resultaten gelangte. Macht man das eine Drahtende unbeweglich, so ist zum Drehen oder Drillen des anderen Endes um einen gewissen Winkel φ ein Kräftepaar erforderlich, dessen Moment mit P bezeichnet werden möge. Diese Größe spielt im vorliegenden Falle die Rolle einer äußeren, die Deformation hervorrufenden Kraft. In hergebrachter Weise werden wir (obgleich dies sehr ungenau ist) das Moment P des wirkenden Kräftepaares die tordierende Kraft

nennen. Die Länge des Drahtes sei l und r der Radius seines Querschnittes für den besonderen Fall, dass dieser Querschnitt ein Kreis ist

Coulomb fand, dass der Torsionswinkel φ proportional der tordierenden Kraft P, direkt proportional der Drahtlänge l und indirekt proportional der vierten Potenz des Radius r ist. Der Winkel φ hängt vom Grade der Spannung des Drahtes nicht ab. Die Coulombschen Gesetze führen zu folgender Formel

$$\varphi = C \frac{Pl}{r^4} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (56)$$

wo C ein von der Substanz des Drahtes abhängiger Faktor ist. Bezeichnet man $\frac{1}{C}$ mit F, so ergiebt sich für das tordierende Moment P folgender Ausdruck

$$P = \frac{F\varphi r^4}{l} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (57)$$

Setzt man

$$\frac{Fr^4}{l} = f \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (58)$$

so ist

Letztere Formel gilt für einen Draht von beliebiger Querschnittsform. Die Größe f kann man den Torsionsmodul des gegebenen Drahtes nennen. Diese Größe ist numerisch gleich dem Momente des Kräftepaares oder der todierenden Kraft, durch welche das Drahtende um den Einheitswinkel, d. h. um $\varphi = 57^{\circ}$ 17′ 44,8″ gedreht wird.

Wir wollen jetzt die Arbeit R bestimmen, welche geleistet werden muß, um das Drahtende um den Winkel φ zu tordieren. Sei Q das Moment des Kräftepaares, welches den Draht um den Winkel ψ tordiert. dann ist dR diejenige Arbeit, welche bei Vermehrung des Momentes Q um den Betrag dQ und des Winkels ψ um $d\psi$ geleistet wird und zwar ist $dR = Qd\psi$. Es ist aber $Q = f\psi$, vergl. (59), folglich $dR = f\psi d\psi$ Hieraus ergiebt sich für die Gesamtarbeit

$$R = f \int_{0}^{\varphi} \psi \, d \, \psi = \frac{1}{2} \, f \varphi^{2} = \frac{1}{2} \, P \varphi \quad \cdot \quad \cdot \quad (59, a)$$

Mithin ist die potentielle Energie J des tordierten Drahtes ebenfalls gleich

$$J = \frac{1}{2} f \varphi^2 + \cdots + (59, b)$$

Für $\varphi = \sqrt{2}$, d. h. $\varphi = 81^{\circ} 1' 42''$ ist J = f. Der Torsionsmodul f eines gegebenen Drahtes ist numerisch gleich der potentiellen Energie, welche der Draht besitzt, wenn der Torsionswinkel gleich $\varphi = \sqrt{2} = 81^{\circ}1' 42''$ ist.

Die Proportionalität zwischen P und φ ist für dünne Drähte bis zu sehr großen Werten von φ eine befriedigend genaue; infolgedessen sind die Torsionsschwingungen eines Körpers, der sich am unteren Ende eines tordierten und darauf sich selbst überlassenen Drahtes befindet, in hohem Maße isochron, d. h. die Schwingungsdauer derselben hängt von der Amplitude nicht ab. Dieser Umstand war bereits auf S. 359 erwähnt worden. Die Schwingungsdauer T findet sich zu

$$T = \pi \sqrt[4]{\frac{Q}{f}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (60)$$

wo Q das Trägheitsmoment (S. 99) des Körpers ist, welcher am unteren Drahtende hängt. Dasselbe wird, wie wir sahen, in speziellen Fällen durch die Formeln (36) bis (39) auf S. 101 bis 103 bestimmt. Identisch mit (60) ist (23) auf S. 361, wo anstatt Q und f die Buchstaben K und C gewählt sind.

Die Formel (60) kann dazu dienen, die Coulombschen Gesetze zu verifizieren, denn ändert man Länge und Durchmesser eines Drahtes von gegebenem Stoff, so muß

 $\frac{f}{f_1} = \frac{T_1^2}{T^2}$

sein, wo das Verhältnis $\frac{f}{f_1}$ sich aus (58) im Zusammenhange mit der gewählten Länge und Durchmesser des Drahtes bestimmt.

Wenn das untere Ende eines Drahtes, während das obere festbleibt, Torsionsschwingungen vollführt, so vermindert sich allmählich die Amplitude der letzteren nicht nur aus äußeren, sondern auch aus inneren Gründen; es entsteht infolge von innerer Reibung ein Energieverlust. Diese Frage ist von Bouasse untersucht worden.

Die Größe F ist charakteristisch für die gegebene Substanz und wir werden sehen, in welchem Zusammenhange sie mit den in den letzten Paragraphen betrachteten Größen steht.

Coulomb hat seine Untersuchungen auf Drähte beschränkt; Savart (1829) und Wertheim (1857) haben die Torsion von Stäben untersucht. Der Apparat, welchen Wertheim benutzte, findet sich in Fig. 397 (a. f. S.) abgebildet. Der zu untersuchende Stab wurde in den Klemmen D und E oberhalb eines gußseisernen Tischchens befestigt. In der Nähe des Endes D war am Stabe ein Zeiger angebracht, von dem aus die Stablänge l bis zur Hülse E gerechnet wurde. Die Verschiebungen des Zeigers auf einen kleinen an D befestigten Kreisbogen setzten in den Stand, die sehr minime Torsion des linken Stabendes zu bestimmen; diese Torsion wurde vom Torsionswinkel des anderen Endes E subtrahiert, um den Torsionswinkel φ zu erhalten. Zwei gleiche Ge-



wichte P und P' wirkten tangential zur Kreisscheibe R, deren Drehungswinkel mittels des Index L, des auf demselben angebrachten Nonius und der Gradteilung auf dem Kreise R bestimmt wurde. Ist Q der Radius dieses Kreises und p das Gewicht jedes der beiden Gewicht-Fig. 397.



stücke, so ist das Produkt $2p\varrho$ gleich der tordierenden Kraft. Wertheim fand, daß die Coulombschen Gesetze auch für Stäbe ihre volle Geltung behalten; der Winkel φ ist proportional Pl und für runde Stäbe indirekt proportional r^4 .

§ 14. Zusammenhang zwischen dem Torsionsmodul f und dem Scherungsmodul N. Wir wollen nun den Zusammenhang zwischen dem Torsionsmodul f eines Drahtes von beliebigem Querschnitte und dem Scherungsmodul N der Drahtsubstanz finden. Sei AB (Fig. 398) die Achse des Drahtes, um die sich die untere Grundfläche um den Winkel φ gedreht hat; ferner sei ds ein Flächenelement der Grundfläche, das sich bei D im Abstande $DB = AC = \varrho$ von der Drehungsachse befindet und nach D_1 gelangt ist, wobei $\angle DBD_1 = \varphi$ ist. Zieht man $DC \mid\mid BA$, so findet man bei C das Element ds der anderen Grundfläche, wobei beide Elemente in D und C vor der Torsion einander parallel waren und sich auf derselben Senkrechten befanden. Nach der Torsion war diese Gerade in die Schraubenlinie CD_1 übergegangen, die sich, wie bekannt, bei Abwicklung der Cylinderfläche (vom Grundflächenradius r) in eine Gerade verwandelt. Der Scherungswinkel ω wird durch den Dreieckswinkel C dargestellt,

so dals $tg \ \omega = rac{\smallfrown DD_1}{DC} = rac{\varrho \ arphi}{l}$ ist. Wegen der Kleinheit des Winkels ω kann man sogar für große Werte von φ

setzen.

Um den Scherungswinkel o zu erhalten, muß man an die Oberflächeneinheit die Kraft $p = N\omega$ angreifen lassen, vergl. (44) auf S. 724, also am Flächenelement ds die Kraft Nods. Das Moment dieser Kraft in Bezug auf die Drehungsachse ist gleich Nowds oder, wenn man (61) berücksichtigt, $N \frac{\varrho^2}{7} \varphi ds$. Hieraus folgt, daß die tordierende Kraft P, d. h. das Moment des Kräftepaares, welches alle Elemente ds der Grundfläche um den Winkel \varphi dreht, gleich

$$P = \frac{N\varphi}{l} \iint \varrho^2 ds \cdot \cdot \cdot \cdot (62)$$

ist, wo sich die Integration auf alle Elemente ds der Grundfläche des Drahtes oder Stabes erstreckt. Da ds von der Dimension [L^2] ist, so ist klar, daß das gesamte Integral eine Größe von der Dimension [L^4] darstellt, d. h. dass P eine Größe von der vierten Potenz in Bezug auf die linearen Dimensionen des Drahtoder Stabquerschnittes ist. Bezeichnet man sie symbolisch mit B^4 , so ist

Fig. 398.

$$P = \frac{N\varphi B^4}{l} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (63)$$

Es ist aber $P = f \varphi$, also

$$\begin{cases}
f = N \frac{B^4}{l} \\
B^4 = \int Q^2 ds
\end{cases} \dots \dots (64)$$

Diese Formel liefert in allgemeinster Form den Zusammenhang zwischen dem Torsionsmodul f eines Drahtes und dem Scherungsmodul N des Stoffes, aus welchem er besteht.

Führen wir für einen gewöhnlichen cylindrischen Draht vom Radius r die Polarkoordinaten ϱ und α ein, so ist $ds = \varrho d \varrho d \alpha$ und

$$B^{4} = \int_{q=0}^{r} \int_{\alpha=0}^{2\pi} \varrho^{3} d \, \varrho d\alpha = 2\pi \int_{0}^{r} \varrho^{3} d \, \varrho = \frac{\pi \, r^{4}}{2} \quad \cdot \quad (65)$$

Berechnet man B^4 auch für andere Querschnittsformen, so erhält man:

Für einen kreisförmigen Querschnitt $\cdots B^4=rac{\pi}{2} r^4$,

für eine Röhre mit den Radien r_1 und r_2 \cdot \cdot $B^4 = \frac{\pi}{2} \ (r_1^4 - r_2^4)$, für einen rechtwinkligen Querschnitt mit den

Seiten a und b $\cdots \cdots B^4 = \frac{ab (a^2 + b^2)}{12}$.

Bleiben wir bei dem gewöhnlichen cylindrischen Draht stehen und setzen (65) in 63) und (64) ein, so ergiebt sich

$$P = \frac{\pi N r^4}{2 l} \varphi \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (66, a)$$

$$f = \frac{\pi N r^4}{2 l} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (66, b)$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit Formel (57), welche die von Coulomb gefundenen Torsionsgesetze wiedergiebt, so sieht man, daßs dieselben miteinander vollkommen übereinstimmen. Der Koeffizient F in der Coulombschen Formel ist gleich $\frac{\pi}{2}$ N, wo N der Scherungsmodul ist.

- \S 15. Experimentelle Bestimmung des Scherungsmoduls IV und des Poissonschen Koeffizienten σ . Die abgeleiteten Formeln setzen uns in den Stand, nach zwei Methoden den Scherungsmodul N und sodann den Poissonschen Koeffizienten σ desjenigen Stoffes zu bestimmen, aus welchem der Draht besteht.
- I. Schwingungsmethode (Dynamische Methode). Am unteren Ende eines Drahtes wird ein Körper befestigt, dessen Trägheitsmoment (S. 99) gleich Q ist. Nehmen wir an Q könne aus der Dichte, Form und den Dimensionen des Körpers oder indirekt mit Hülfe der auf S. 375 angegebenen Methoden gefunden werden; dann hat man noch die Schwingungsdauer T des Körpers zu bestimmen, welcher Schwingungsbewegungen um die Drahtachse ausführt. Formel (60) ergiebt, wenn man (66, b) substituiert,

$$T = \frac{1}{r^2} \sqrt{\frac{2 \overline{\pi l Q}}{N}}$$

und hieraus findet man

$$N = \frac{2 \pi l Q}{T^2 r^4} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (67)$$

Im besonderen Falle, wo der Körper eine Kugel vom Gewichte Π ist, erhält man $Q=rac{2}{5}rac{\Pi\,R^2}{g}$, wobei R den Kugelradius und g die

Beschleunigung der Schwerkraft, vergl. (39) auf S. 103, bedeutet. In diesem Falle ist

$$N = \frac{\pi}{5} \frac{l \Pi}{g} \left(\frac{2 R}{r^2 T}\right)^2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (67, a)$$

Kennt man Q, l und r und misst T, so ergiebt sich aus Formel (67) der Scherungsmodul N. Berechnet man N in den üblichen Einheiten, d. h. in Kilogrammen pro Quadratmillimeter Oberfläche, so hat man Π in Formel (67, a) oder einer anderen diese Größe enthaltenden Formel in Kilogrammen auszudrücken, l, r und andere lineare Größen aber, wie z. B. R in (67, a) in Millimetern.

Drückt man T in Sekunden aus, so ist $g = 9810 \frac{\text{mm}}{(\text{sec})^2}$. Die Dimension des Moduls N ist

$$[N] = \frac{\text{Kraft}}{\text{Oberfläche}} = \frac{ML}{T^2} : L^2 = \frac{M}{L T^2} \cdot \cdot \cdot (68)$$

Von derselben Dimension sind auch die Moduln E und K.

II. Torsionsmethode (Statische Methode). Hat man das Moment P des Kräftepaares, welches man am unteren Drahtende angreifen lassen muß, um den Draht um den Winkel φ zu drehen, durch Messung ermittelt, so findet man den Scherungsmodul N aus Formel (66, a)

$$N = \frac{2lP}{\pi r^4 \varphi} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (69)$$

wo l die Länge, r der Querschnittsradius des Drahtes ist. Der Winkel φ muß in den auf S. 44 betrachteten Einheiten, l und r in Millimetern, P in Millimeterkilogrammen ausgedrückt werden.

Man kann auch beide Drahtenden befestigen, das Kräftepaar in der Drahtmitte angreifen lassen und den Drehungswinkel φ messen. In diesem Falle ist zur Tordierung je der Hälfte des Drahtes ein Kräftepaar erforderlich, dessen Moment man erhält, wenn man in (66, a) den Wert $\frac{1}{2}$ l anstatt l einsetzt. Das gesuchte Moment P_1 , das auf den Draht einwirkt, muß jetzt zweimal größer sein, also

$$P_1 = \frac{2 N \pi r^4}{l} \varphi$$


woraus dann

$$N = \frac{l P_1}{2 \pi r^4 \omega} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (69, a)$$

folgt. Wie man sieht, ist $P_1 = 4 P$.

Zur Bestimmung des Scherungsmoduls kann der Apparat von W. W. Lermantow dienen, welchen wir auf S. 704 (Fig. 388 und 389) beschrieben hatten, und zwar insbesondere sein in der Mitte ange-

brachter Teil FHp (Fig. 388). Derselbe ist in Fig. 399 in größerem Maßstabe dargestellt und hat folgende Einrichtung. An der Mitte des Drahtes ist eine horizontale Scheibe F befestigt. Dieselbe ist mit einer (in der Figur nicht dargestellten) Kreisteilung versehen, der gegenüber sich die beiden festen Indices nn befinden, so daß man mit ihrer Hülfe den Drehungswinkel φ der Scheibe ablesen kann. Zwei



Fäden, deren Enden am Rande der Scheibe befestigt sind, ruhen auf den festen Rollen HH, sie sind einander parallel und haben die Richtung horizontaler Tangenten Scheibenrande. An ihnen hängen die Gewichte pp; letztere werden an die Haken qq gehängt, wenn man die Lage der Scheibe F bei nichttordiertem Drahte beobachtet. Bezeichnet p das in Kilogrammen ausgedrückte Gewicht jedes

der beiden Gewichtsstücke und d den Scheibendurchmesser in Millimetern, so ist das Moment $P_1 = p d$, so daß man den Scherungsmodul N aus der Formel

$$N = \frac{l p d}{2 \pi r^4 \varphi} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (69, b)$$

erhält, wol die Länge des ganzen Drahtes und r der Radius seines Querschnittes ist.

Der Poissonsche Koeffizient. Hat man nach einer der beiden angeführten Methoden den Scherungsmodul N und ferner nach der auf S. 701 gegebenen Methode den Youngschen Modul E bestimmt, so erhält man den Poissonschen Koeffizienten nach Formel (49) auf S. 726; es ist

$$N=\frac{E}{2(1+\sigma)}$$

mithin

$$\sigma = \frac{E}{2N} - 1 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad (70)$$

Hierin besteht die eine der Methoden zur Bestimmung von o, auf welche im Früheren (S. 714) hingewiesen worden war.

§ 16. Zahlenwerte des Scherungsmoduls IV. Da σ zwischen Null und $\frac{1}{2}$ liegt, so ist offenbar

$$\frac{1}{3} E < N < \frac{1}{2} E.$$

Nach der Theorie von Poisson ($\sigma=0.25$) muß N=0.4 E sein. Für Kork ist $\sigma=0$, folglich N=0.5 E; für Kautschuk ist $\sigma=0.5$, also $N=\frac{E}{3}$. Die Messungen nach der dynamischen Methode liefern im allgemeinen etwas größere Werte, als die nach der statischen Methode angestellten. Es mögen hier einige Werte folgen:

						N -kg	
						- gmm	
Eisen		•				7651 (Coulomb)
n						670 6 (Wertheim)
Kupfer					•	4213 (Savart)
n						3612 (Wertheim)
Guísstah	l					7458	n
Glas .						2346	77
Weiches	F	liser	1			8100 (Baumeister)
Hartes		77				7850	7
Silber						2650	77
Messing						3500	 17
Zinn .						1543	 77
Zink .						3820	 17
Alumini	111	a.				3350	n

Mit Zunahme der Temperatur nimmt der Scherungsmodul ab, und zwar im allgemeinen schneller, als es der Temperaturzunahme bei einfacher Proportionalität entsprechen würde. Wir wollen hier einige von Pisati für Eisen und Stahl gefundene Werte der Moduln E und Nanführen:

	Eis	en	Stahl		
t°	$E \frac{kg}{qmm}$	$N \frac{kg}{qmm}$	$E \frac{kg}{qmm}$	$N \frac{kg}{qmm}$	
0	21 483	8108	18 518	8290	
100	21 212	7934	18 232	8094	
200	20 458	7784	17 820	7846	
300	19 175	7706	17 372	7585	


Für Glas ist $N=N_0$ (1-0.00151t), während für Eisen angenähert $N=N_0$ (1-0.000206t) ist. Bei Erwärmung von 0^0 bis 100^0 nimmt N für Pt im 1.64 Proz. ab, für Cu um 3.65 Proz., Ag um 7.10 Proz., Al um 21.3 Proz., Zn um 40 Proz. und Pb um 80 Proz.

Der Scherungsmodul des Kautschuks ist bei 20° gleich $0.163 \frac{\text{kg}}{\text{qmm}}$, bei Steigerung der Temperatur nimmt er zu.

Chwolson, Physik. I.

§ 17. Biegung. Wir wollen zunächst diejenigen Formeln anführen, welche sich auf die durch Biegung hervorgerufene Deformation beziehen und die hierfür theoretisch gefundenen und experimentell bestätigten Gesetze ausdrücken. Gewöhnlich unterscheidet man drei Fälle der Biegung eines geradlinigen Stabes; ihr Wesen läst sich aus der Fig. 400 erkennen. Im ersten Falle (a) ist der Stab an einem Ende befestigt, im zweiten Falle (b) stützt er sich mit beiden Enden frei auf seine Unterlage, im dritten Falle (c) ist der Stab an beiden

Fig. 400.



Enden befestigt. Die Kraft P wirkt, wie aus den Figuren zu ersehen ist, in allen drei Fällen senkrecht zur Länge des Stabes. Die Senkung des Angriffspunkts der Kraft, d. h. des Stabendes (a) oder der Stabmitte (b und c) heißt der Biegungspfeil; wir wollen ihn mit λ bezeichnen. Für diese Größe erhält man folgende allgemeine Formel:

$$\lambda = \frac{k}{12 \, q} \, \frac{Pl^3}{E} \, \cdot (71)$$

Hier bedeutet P die wirkende Kraft, l die Stablänge, E den Youngschen Modul, k eine Konstante, welche für die drei verschiedenen Arten von Biegung verschieden ist, und q einen Ausdruck, welcher von den Dimensionen und der Form des Stabquerschnitts abhängt. Der Faktor k hat folgende Werte:

Biegungsfall a b c
$$k = 4$$
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{16}$

Hieraus folgt, daß, wenn man λ in den drei Fällen a, b und c (Fig. 400) der Reihe nach mit λ_a , λ_b und λ_c bezeichnet, man für ein und denselben Stab die Relation

$$\lambda_a:\lambda_b:\lambda_c=64:4:1$$

erhält.

Die Größe q hat für verschiedene Querschnitte verschiedene Werte, und zwar:

Runder Querschnitt vom Radius
$$R$$
 $q=\frac{\pi R}{4}$ Rechtwinkliger Querschnitt mit den Seiten a (\perp zu

$$P$$
, horizontal) und b (\parallel zu P) $q=rac{a\,b^3}{12}$

Quadratischer Querschnitt (a^2) $q=rac{a^4}{12}$

Röhre mit den Radien R und r $q = \frac{\pi (R^4 - r^4)}{4}$

Setzt man den zum rechtwinkligen Quersehnitt gehörigen Wert von q in (71) ein, so ergiebt sich

$$\lambda = k \frac{Pl^3}{ab^3E} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (71, a)$$

wo k=4, 1/4 oder 1/16 ist, je nach dem vorliegenden Biegungsfall.

Die angeführten Formeln drücken folgende Gesetze der Biegung aus:
Der Biegungspfeil ist der wirkenden Kraft und dem
Kubus der Stablänge direkt und dem Youngschen Modul
für die Stabsubstanz indirekt proportional; für einen Stab
mitrechtwinkligem Querschnitt ist der Biegungspfeil außerdem indirekt proportional der Breite und dem Kubus der
Höhe des Stabes.

Formel (71) ergiebt

$$E = \frac{k}{12 q} \frac{Pl^3}{\lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (72)$$

und speziell für einen Stab mit rechtwinkligem Querschnitt

$$E = k \frac{Pl^3}{a b^3 \lambda} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (72, a)$$

Obige Formeln können dazu dienen, den Youngschen Modul E zu bestimmen, wenn man den Biegungspfeil λ gemessen hat. Zu diesem Zwecke hat man mit Hülfe des Kathetometers die Senkung des Stabendes resp. der Stabmitte zu bestimmen; man kann übrigens auch die Methode der Spiegelablenkung (S. 320) anwenden, wobei man das Spiegelchen derart anzubringen hat, daß seine Drehung als Maß für den Biegungspfeil dient.

Viel genauer als λ kann man den Winkel Θ zwischen der Tangente zur Achse des gebogenen Stabes an seinem Ende und der ursprünglichen Richtung dieser Achse bestimmen. Die Theorie ergiebt für den Fall (a), wo k = 4 ist,


$$\lambda = \frac{2}{3} ltg \Theta \ldots \ldots (73)$$

woraus für einen rechtwinkligen Stab

$$E = \frac{6 Pl^2}{a b^3 tg \Theta} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (73, a)$$

folgt. Befestigt man das Spiegelchen am Stabende, so läfst sich Θ leicht durch Messung finden.

Noch empfindlicher ist eine von A. König (1886) in Vorschlag gebrachte Methode, für welche der in Fig. 401 (a. f. S.) abgebildete Apparat diente. An beiden Enden des in der Mitte belasteten Stabes AB sind die Spiegelchen p_1 und p_2 befestigt. Die von der Skala S ausgehenden Strahlen fallen zunächst auf das Spiegelchen p_2 , werden nach p_1 reflektiert und treten darauf ins Fernrohr F ein. Im vorliegenden



Falle ist k = 0,25 und hat man in (73) 0,5 l an Stelle von l zu setzen; demgemäß ist

$$E = \frac{3 P l^2}{4 a b^3 t g \Theta}$$

Es läßt sich nun aber leicht finden, daß für den Apparat von König

$$tg\Theta = \frac{n}{4D+2d}$$

ist, wo n die Anzahl der Skalenteile ist, die während der erfolgenden Biegung durchs Gesichtsfeld des Fernrohrs wandern, D der Abstand von S und p_2 und endlich d der Abstand der Spiegelchen p_1 und p_2 voneinander. Demgemäß erhält man schließlich den Ausdruck

$$E = \frac{3 P l^2 (2 D + d)}{2 n a b^3} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (74)$$


Kombiniert man die Messungsresultate für die Biegung mit denen für die Torsion, so kann man E und N und hieraus nach Formel (70) die Größe σ finden. In den Versuchen von Kirchhoff, Okatow, Cornu, Voigt, Straubel (1899) u. a. wurde der Stab gleichzeitig gebogen und tordiert. Wir gehen nunmehr darauf über, zu zeigen, wie die Formeln (71) und (73) gefunden werden und wollen uns dabei auf den ersten Fall der Biegung (Fig. 400, a) beschränken, wo k=4 ist. Wir wollen demnach beweisen, daß

$$\lambda = \frac{1}{3q} \frac{Pl^3}{E}$$

$$\lambda = \frac{2}{3} ltg \Theta$$
(75)

ist.

Die allgemeine Bedeutung der Größe q, welche vom Flächeninhalt des Stabquerschnitts abhängt, wird aus der folgenden Betrachtung klar werden; ihre speziellen Werte sind auf S. 738 und 739 angegeben worden. Nehmen wir an, der Querschnitt des Stabes habe eine beliebige Form, wie z. B. die in Fig. 403 angegebene. Wir legen nun durch den Stab eine senkrechte Ebene, parallel zu seiner Seitenfläche. Diese Ebene wird den ungebogenen Stab im Rechtecke ABDC (in Fig. 402 punktiert gezeichnet) schneiden und verwandelt sich bei der Biegung in die Figur AB'D'C. Nehmen wir an, der in Fig. 403 dargestellte Querschnitt befinde sich bei pq (Fig. 402) und die Geraden pkmq stellen in beiden Figuren dieselbe Durchschnittslinie zweier zu einander senkrechten Ebenen dar und denkt man sich den ungebogenen



Stab in dünne horizontale Schichten zerlegt, so verlängern sich bei der Biegung des Stabes die oberen Schichten, indem sie ausgereckt werden (z. B. AB' > AB) und verkürzen sich die unteren, welche wiederum zusammengedrückt werden (CD' < CD). Zwischen diesen und jenen Schichten befindet sich nun eine neutrale, deren Länge ungeändert bleibt. Sei EO' diese Schicht; sie schneidet den betrachteten Querschnitt längs der Geraden emf. Dieser Querschnitt steht unter der Wirkung eines Kräftepaars, welches ihn um die Gerade ef zu drehen sucht, denn die elastischen Kräfte wirken auf den oberen Teil ecpdf in der Richtung zum unbeweglichen Stabende hin, auf den unteren Teil eqf dagegen in der entgegengesetzten Richtung; der Teil $mp\ AE$ (Fig. 402) erlangt das Bestreben sich zu verkürzen, der Teil $mq\ CE$ sich zu verlängern.

Wir wollen nun das Moment M des Kräftepaars berechnen, welches auf den Querschnitt pq (vergl. Fig. 402 und 403) wirkt. Zu diesem Zwecke ziehen wir unendlich nahe zu diesem Schnitte noch einen anderen rs und bezeichnen den Winkel zwischen diesen senkrechten Schnitten mit $d\Theta$. Bezeichnet man ferner den Abstand des betrachteten Querschnitts pq vom Stabende D'B', auf welches die Kraft P einwirkt,

mit x, so ist mn = dx. Den Teil des gebogenen Stabes, welcher zwischen den Schnitten pq und rs liegt, zerlegt man in unendlich dünne Schichten, parallel zur neutralen Schicht mn oder ef. Sei lk eine dieser Schichten, ihre Breite bezeichnen wir mit y = cd und setzen km = s, so dass die Dicke der Schicht gleich ds ist. Endlich ziehen wir noch zwei Tangenten rt und pv; es ist dann leicht einzusehen, dass $tv = d\lambda$ den Zuwachs einer gewissen variablen Größe B'r darstellt, deren Wert für x = l, wenn die Tangente AB ist, den gesuchten Biegungspfeil $\lambda = B'B$ darstellt. Die Schicht lk hatte ursprünglich die Länge mn = dx; zieht man $hg \parallel pq$, so sieht man, dass seine Verlängerung gleich $nl d\Theta = sd\Theta$ ist. Um die Länge dx um den Betrag $sd\Theta$ zu vermehren, hat man die Kraft f wirken zu lassen, für welche man leicht einen Ausdruck aus (8) auf Seite 702 findet. Setzt man $L_0 = dx$, $dL_0 = sd\Theta$ und s = yds (s ist gleich dem Streifen cd in Fig. 403), so erhält man für die gesuchte Kraft

$$f = E \frac{yzdzd\Theta}{dx} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (75,a)$$

Diese Kraft aber wirkt auf cd in der Richtung von kl und sucht den Querschnitt pq um die neutrale Linie ef zu drehen. Das Moment dieser Kraft erhält man durch Multiplikation derselben mit z; es ist gleich

$$fz = E \, \frac{yz^2 dz d\Theta}{dx}.$$

Das ganze auf den Querschnitt pq wirkende Drehungsmoment M erhält man, wenn man die Summe der entsprechenden Ausdrücke für alle zum Teil ausgereckten, zum Teil zusammengedrückten Schichten bildet, welche den Querschnitt pq berühren. Da bei beliebiger Form des Querschnitts y=cd von z=km abhängt, so ist jenes ganze Moment M gleich

wo z_1 und z_2 die absoluten Grenzwerte der Größe z bedeuten. Wir wollen nun für das Folgende

setzen.

Offenbar ist q nichts anderes als das Trägheitsmoment des Stabquerschnitts in Bezug auf die Schnittlinie ef des Querschnitts mit der neutralen Fläche. Das Moment M wird vom Moment Px der die Biegung hervorrufenden Kraft im Gleichgewicht erhalten, folglich geben (76) und (77)

$$E \frac{d\Theta}{dx} q = Px$$

oder

$$Eqd\Theta = Pxdx (78)$$

Der Winkel zwischen den Tangenten rt und pv ist gleich $d\Theta$, ihre Länge beträgt x; da $tv = d\lambda$ ist, so ist $d\lambda = xd\Theta$. Ferner erhält man aus Formel (78)

$$Eqd\lambda = Px^2dx.$$

Bildet man die Summe dieser Gleichungen für dx von x=0 bis x=l, so ist $Eq\lambda=\frac{Pl^3}{3}$ oder

$$\lambda = \frac{Pl^3}{3Eq} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (79)$$

dies aber ist die erste der Formeln (75). Für einen rechtwinkligen Querschnitt ist $y=a, z_1=z_2=rac{b}{2}$ und

$$q = a \int_{-\frac{b}{a}}^{+\frac{b}{2}} z^2 dz = \frac{ab^3}{12}$$

entsprechend dem auf Seite 738 angegebenen Werte von q.

Integriert man Formel (78), so erhält man $Eq\Theta = \frac{1}{2} Pl^2$, woraus sich für Θ oder bei geringen Deformationen für $tg\Theta$ folgender Wert ergiebt

$$tg \Theta = \frac{Pl^2}{2 E g} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (79, a)$$

Vergleicht man dies mit (79), so erhält man

$$\lambda = \frac{2}{3} l tg \Theta$$

d. h. die zweite der Formeln (75).

Formel (79, a) giebt

$$E = \frac{Pl^2}{2 q t q \Theta}$$

d. h. eine Verallgemeinerung von Formel (73, a).

Wir sahen, daß auf einen Streifen vom Querschnitt s=ydz eine Kraft $f=E\,\frac{yz\,dz\,d\,\Theta}{d\,x}$ einwirkt. Das Verhältnis $f\colon s=\varphi$ giebt ein Maß für die Spannung, welche die Stabsubstanz an der gegebenen Stelle auszuhalten hat. Es ist $\varphi=Ez\,\frac{d\,\Theta}{d\,x}$; aus (76) und (77) aber

ist $M=E\,rac{d\,\Theta}{d\,x}q$, woraus sich für die Spannung folgende Formel ergiebt

$$\varphi = \frac{Mz}{q} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (79, b)$$

Von dieser Formel macht man in der Praxis Gebrauch, wenn man die Festigkeit verschiedener Bauanlagen zu berechnen hat.

§ 18. Relativer Widerstand; Bruch und Zerreißen infolge von Torsion. In § 6 und 7 hatten wir die Erscheinung betrachtet. daße ein Körper durch einen auf ihn wirkenden Zug oder durch einseitige Kompression zerrissen resp. zerdrückt wird. Dieselbe Erscheinung kann auch bei Biegung oder Torsion eintreten. Im ersten Falle spricht man von einem Bruch; die Größe der deformierenden Kraft charakterisiert in diesem Falle den sogenannten relativen Widerstand der Substanz, aus welcher der gebogene Stab besteht. Nehmen wir an, der Stab sei in der Mitte unterstützt und an seine Enden greifen zwei Kräfte P an, welche ihn biegen; es möge L die Länge jeder Stabhälfte bedeuten, dann ist

$$P = q' \frac{p'}{L} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (80)$$

diejenige Kraft, welche den Bruch hervorruft. Hierbei unterscheidet sich p' nur wenig vom absoluten Widerstand p_2 , von dem in § 6 die Rede war; q' hängt von der Gestalt und den Dimensionen des Querschnitts ab, und zwar ist:

für einen rechteckigen Querschnitt (a Breite, $b \parallel P$) . $q' = \frac{1}{6} ab^2$ für einen quadratischen Querschnitt $q' = \frac{1}{6} a^3$

für einen runden Querschnitt $q'=rac{\pi}{4} r^3$.

Liegt der Stab frei auf beiden Enden (Fig. 400 b, S. 738) auf, so ist der Bruchwiderstand (falls *P* in der Mitte angreift) viermal größer. sind jedoch seine beiden Enden festgeklemmt (Fig. 400 c), so ist er achtmal größer.

Für einen rechtwinkligen Querschnitt ist

$$P = \frac{ab^2}{6L} p'.$$

Um aus einem runden Baumstamm vom gegebenen Durchmesser D einen rechtwinkligen Balken von größstmöglicher Bruchfestigkeit herauszuschneiden, hat man $a=\frac{b}{\sqrt{2}}=\frac{D}{\sqrt{3}}$ zu machen.

Bruch infolge von Torsion tritt ein, falls ein gewisses Kräftepaar wirkt, dessen Moment vom Stoff abhängt und einer mit dem Querschnitt zusammenhängenden Größe q'' proportional ist; hierbei ist

für einen runden Querschnitt
$$q''=\frac{\pi}{2}\,r^3$$
für einen rechtwinkligen Querschnitt $q''=\frac{2}{3}\,\frac{a^3b^3}{(a^2+b^2)^{\frac{3}{2}}}$
für einen quadratischen Querschnitt $q''=\frac{a^3}{3\,\sqrt{2}}$

Diese Formeln zeigen, in welchem Zusammenhang der Bruchwiderstand eines Stabes bei der Torsion mit der Form seines Querschnitts steht.

Deformationen können nicht bloss durch äußere Kräfte hervorgerufen werden, sondern auch durch Wärmewirkungen, bei denen ungleichmäßige Temperaturänderungen in verschiedenen Punkten des Körpers auftreten. Winkelmann und Schott haben den Begriff des thermischen Widerstandskoeffizienten eingeführt; derselbe kennzeichnet diejenige plötzliche Temperaturänderung in einem Teile eines Körpers, bei der Bruch eintritt. Es hängt diese Größe ab vom Youngschen Modul E, dem absoluten Widerstande, dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der Wärmeleitungsfähigkeit, der Wärmekapazität und der Dichte der Substanz. Interessant ist die Thatsache, daß Glas leichter eine plötzliche Steigerung der Temperatur überdauert, als eine plötzliche Abkühlung.

§ 19. Zähigkeit und Fluidität. Auf Seite 695 bezeichneten wir als zähe solche Körper, welche die Fähigkeit besitzen, durch Einwirkung hinreichend starker äußerer Kräfte schnell sehr bedeutende restierende Deformationen zu erfahren, ohne dabei ihren Zusammenhang zu verlieren, d. h. zu zerreißen, zu zerbrechen u. s. w. Damit ein Körper als zähe gelten kann, ist es erforderlich, daße er seine Elastizitätsgrenze erreicht lange bevor er zerreißet, daße also p_1 sehr viel kleiner sei als p_2 (S. 705). Spröde Körper können keine Zähigkeit in diesem Sinne besitzen; restierende Deformationen werden in ihnen nicht durch Kräfte von kurzer Wirkungsdauer hervorgerufen, vielmehr rufen letztere in ihnen entweder eine zeitweilige Deformation hervor oder aber sie bewirken Bruch, Zerreißen u. s. w.

Von der Zähigkeit zu unterscheiden ist die Fluidität oder Plastizität; es ist dies die Fähigkeit von Körpern, unter gewissen Umständen ihre Form angenähert in der Weise zu ändern, wie man es an Flüssigkeiten von sehr beträchtlicher Viskosität beobachtet (S. 641). Fluidität tritt in zwei Fällen auf: erstens bei Wirkung schwacher, aber sehr lange

andauernder Kräfte, zweitens, wenn fast auf die ganze Oberfläche des Körpers ungeheuere Druckkräfte wirken.

Die Zähigkeit kann sich darin äußern, daß die Substanz ohne zu zerreißen in sehr dünne Fäden ausgezogen werden kann, während auf sie ein einseitig wirkender Zug ausgeübt wird oder daß sie ohne zu zerreißen die Gestalt dünner Platten annehmen kann, falls sie gehämmert, plattiert oder gewalzt wird. Die Reihenfolge, in welcher sich die Metalle nach ihrer Fähigkeit zu Fäden ausgezogen oder zu dünnen Platten gewalzt zu werden aneinanderordnen, ist nicht die gleiche. Dies lässt sich leicht einsehen, da die Drähte beim Ausziehen eine starke Spannung erfahren und daher außer der Dehnbarkeit noch einen genügend großen Widerstand gegen das Zerreißen aufweisen In Bezug auf ihre Fähigkeit, zu dünnen Drähten ausgezogen zu werden, ordnen sich die Metalle in folgender Weise: Pt, Ag, Fe, Cu, Au, Zn, Sn, Pb. Auf indirektem Wege ist es gelungen, aus Pt einen Draht herzustellen, dessen Dicke nur $0,00005 \,\mathrm{mm} = 0,05 \,\mu$ betrug. Die von Boys hergestellten Quarzfäden haben einen Durchmesser von 0,3 µ. Hinsichtlich ihrer Fähigkeit, zu dünnsten Blättchen gewalzt zu werden, ordnen sich die Metalle folgendermaßen: Au, Ag, Cu, Pt, Sn. Zn, Fe. Gewöhnliches Blattgold hat eine Dicke von ungefähr 0,1 µ: Faraday ist es gelungen, auf indirektem Wege Goldblättchen herzustellen, deren Dicke gegen $1 \mu \mu = 10^{-6} \,\mathrm{mm}$ betrug.

Mit Zunahme der Temperatur nimmt die Zähigkeit zu; besonders gilt dies für einige Körper, welche bei gewöhnlicher Temperatur spröde sind, wie z. B. Glas, Schellack (Siegellack).

Betrachten wir nunmehr die Fluidität (das Fließen), welche unter Einwirkung geringer, aber sehr andauernd in einer Richtung wirkender Kräfte auftritt. Solche Kräfte können sogar an spröden Körpern kontinuierliche Formenänderungen hervorrufen. So biegt sich z. B. eine an beiden Enden unterstützte Siegellackstange allmählich durch ihr eigenes Gewicht und ebendasselbe beobachtet man, wenn auch in sehr viel geringerem Grade, an Glasstäbchen. Bottomley in Glasgow hat es (1881) unternommen, "säkulare" Beobachtungen an Drähten aus Au, Pt, Ag und anderen Metallen anzustellen, deren allmähliche Änderungen im Verlaufe vieler Jahre beobachtet werden sollten. Eine bemerkenswerte Fluidität besitzt Eis, dessen vollkommen spröde Masse unter fortdauerndem Drucke in einer Weise fliefst, die in hohem Grade an die Gesetze des Strömens von Flüssigkeiten erinnert. kann dies am besten an Gletschern beobachten, die allmählich in die Thäler hinabgelangen. Die Massen des festen Eises schmiegen sich der wechselnden Breite des Bettes, in dem sie sich befinden, an, indem sie sich zusammendrängen und auseinanderrücken wie eine zähe Flüssigkeit. Hierbei strömt die Mitte des Eisstroms schneller als seine Ränder, was man leicht an der Verschiebung von quer über den Gletscher aufgestellten Meispfählen erkennen kann.

Eine bemerkenswerte Fluidität besitzt das sogenannte Schusterpech, ein schwarzer, harzartiger und überaus spröder Körper. dünner Stab aus Pech kann leicht gebogen werden, wenn man ganz allmählich einen nicht zu starken Druck darauf ausübt; sobald man es aber schnell biegen will, zerbricht es wie Glas, wobei auch die Bruchfläche glatt und glänzend ausfällt und einer Bruchfläche am Glase vollkommen ähnlich ist. Stücke Pech fließen langsam unter Wirkung ihres eigenen Gewichts. Bringt man Stücke von festem Pech in einen Trichter, so vereinigen sie sich allmählich, bilden eine zusammenhängende Masse mit horizontaler Oberfläche, die dann allmählich durch den Trichter hinabfliefst. Stellt man aus Holz das Modell eines Berges mit abfallendem Thale her, das sich verengt und erweitert und legt auf dem höchsten Punkte dieses Holzmodells Pechstückchen nieder, so kann man sämtliche Erscheinungen beobachten, welche bei der Gletscherbewegung auftreten.

Ein zweiter Fall von Fluidität tritt auf, wenn ein sehr starker Druck auf den größten Teil der Oberfläche von Körpern, z. B. von Metallen ausgeübt wird. Hierhergehörige Versuche sind insbesondere von Tresca angestellt worden. Auf eine starke, in der Mitte mit einer runden Öffnung versehene Platte wurde eine Reihe von kleinen Platten aus dem zu untersuchenden Metall übereinandergestapelt und starkem Drucke ausgesetzt. In diesen Fällen lagen die Platten frei übereinander, so daß sie sich seitlich ausdehnen konnten; bei einer anderen Versuchsreihe wurden die Platten in einem dickwandigen Cylinder, dessen Boden mit einer Öffnung versehen war, auf einander gepreßt. In beiden Fällen floß das Metall gewissermaßen aus der Öffnung heraus, wobei es in Form eines Stäbchens heraustrat.

Den nach erfolgter Kompression entstandenen Körper durchsägte Tresca sodann der Länge nach und schliff die erhaltene Schnittfläche. Hierbei ließen sich die Berührungsflächen der ursprünglich übereinander gelegten Metallplatten an deutlich auftretenden Linien erkennen, so daß man die Formveränderungen erkennen konnte, welche jede der Platten erfahren hatte. In Fig. 404 (a. f. S.) ist ein Querschnitt durch einen Körper dargestellt, der durch Kompression erhitzter Eisenplatten erhalten wurde, in Fig. 405 (a. f. S.) dasselbe für Bleiplatten. Die Form der Schichten erinnert lebhaft an die Konturen einer aus einer Öffnung heraustretenden zähen Flüssigkeit.

Auf der Fluidität der Metalle beruhen viele Bearbeitungsmethoden derselben, die in der Technik Verwendung finden, wie z. B. die Herstellung von Gefässen für Ölfarben. Auf den Boden eines Cylinders wird ein Stück Zinn gebracht und durch einen langen Kolben, dessen Durchmesser etwas kleiner als derjenige des Cylinders ist, komprimiert

Unter der Einwirkung des auf ihm lastenden Drucks fliefst das Zinn in den freien Raum zwischen Cylinder und Kolben hinein und nimmt

Fig. 404.





Fig. 405.



dabei die gewünschte Gefälsform an. Auch das Prägen von Münzen und Medaillen beruht auf der Fluidität der Metalle.

Die Fluidität tritt auch in nicht metallischen Körpern auf, wie aus den Versuchen von Spring hervorgeht, welche zugleich mit anderen

Versuchen desselben Forschers im folgenden Paragraphen betrachtet werden sollen.

Wirkung des Drucks auf sich berührende Körper; Versuche von Spring und Roberts-Austen. festen Körpern. Die Molekularkräfte wirken zwischen den Teilchen eines festen Körpers nur auf sehr kleine Entfernungen hin, woraus es sich auch erklärt, dass sich die Teile eines zerbrochenen Körpers beim Aneinanderlegen nicht wieder vereinigen; die Unebenheiten an der Oberfläche verhindern eben eine hinreichende Annäherung der Teilchen. In den Fällen jedoch, wo eine hinreichende Annäherung der Oberflächen zweier Körper erreicht wird, ist auch ein Auftreten der Molekularkräfte möglich und können sodann auch die Körper sich gewissermaßen zu einem einzigen aneinanderschließen. Eine solche Annäherung ist möglich, erstens, wenn einer der Körper in den flüssigen Aggregatzustand übergeführt ist; hierauf beruht das Löten, Leimen u. s. w. Ferner wird eine Annäherung bis auf den Radius der molekularen Wirkungssphäre für weiche Körper leicht erreicht; Stücke von geschnittenem Wachs, Kautschuk und sogar Blei vereinigen sich beim Aneinanderdrücken leicht, falls die Schnittfläche noch frisch ist (Schweißen von glühendem Eisen); Staub, Oxydschichten u. s. w. verhindern die Wiedervereinigung.

Die Molekularkräfte treten auch beim Zusammendrücken von

Stücken anderer Körper in Wirksamkeit, falls deren Oberflächen zuvor sorgfältig poliert worden sind. Es muß übrigens an dieser Stelle bemerkt werden, daß die scheinbare Kohäsion zweier aneinandergedrückter Glasplatten (sogenannte Kohäsionsplatten), die gewöhnlich in elementaren Physikbüchern beschrieben wird, sich, wie Stefan gezeigt hat, nicht durch das Auftreten von Molekularwirkungen beider Glasplatten erklärt. Beim Aneinanderdrücken der Platten wird vielmehr die zwischen ihnen eingeschlossene Luft verdünnt, so daß die Platten durch den äußeren Luftdruck aneinander gehalten werden. Nichtsdestoweniger aber unterliegt es keinem Zweifel, daß, falls die ebenen Oberflächen zweier Körper sehr sorgfältig poliert worden sind, in der That auch wirkliche Kohäsion der Platten auftreten kann, und zwar ohne daß dieselben sehr stark aneinander gedrückt werden.

Die Annäherung der Oberflächen und somit die Vereinigung der Körper wird natürlich durch Zusammenpressen begünstigt und in dieser Richtung sind seit 1878 viele sehr interessante Versuche von dem belgischen Physiker M. Spring angestellt worden. Derselbe hat auch unter anderem überhaupt den Einflus des Drucks auf verschiedene Körper untersucht, wobei er auch die oben beschriebenen Versuche von Tresca wiederholt hat.

Spring zeigte, das wirklich feste Körper, die keine Hohlräume enthalten, also z.B. klarkrystallisierte Substanzen oder Metalle, die bereits einmal einem starken Druck ausgesetzt wurden, eine vollkommene Volumenelastizität besitzen, d. h. genau wie die Gase und die Flüssigkeiten, bei der Einwirkung eines beliebig starken allseitigen Druckes zwar eine Verminderung des Volumens erleiden, aber nach Aufhören dieses Druckes ihr früheres Volumen vollständig wieder herstellen. Wirklich feste Körper erleiden also selbst bei dem größten allseitigen Druck keine permanente Verminderung des Volumens.

Fernere Versuche von Spring bezogen sich auf die Kompression von Pulvern und Feilicht, welche in einem Parallelepipedon aus Stahl Drucken bis zu 20000 Atmosphären ausgesetzt wurden. Hierbei verwandelte sich das Feilicht vieler Metalle unter der Wirkung des gewaltigen Drucks in eine vollkommen homogene Masse, die in vielen Fällen ein krystallinisches Gefüge hatte; offenbar übte der Druck die gleiche Wirkung aus wie das Schmelzen. Spring untersuchte im ganzen 83 Körper, wobei sich ergab, daß der Druck nicht nur ein Aneinanderschweißen der getrennten Teile, sondern auch Strukturänderungen bewirkt, welche mit einer Dichtezunahme der betreffenden Substanz verbunden sind und schließlich sogar chemische Reaktionen und die Bildung von Legierungen hervorruft, die doch gewöhnlich nur beim Schmelzen der Körper auftreten. So verwandeln sich z. B. Bleifeilspäne in eine homogene, kompakte Masse unter einem Druck von 2000 Atm., Zinkspäne bei 5000 Atm.; Graphitpulver giebt bei 5000 Atm.

eine harte Masse und übermangansaures Kali einen Körper, welcher mit dem in der Natur vorkommenden Pyrolusit identisch ist. pulverter Salpeter verwandelte sich in eine homogene, halbdurchsichtige Masse. Holzfeilicht gab eine harte Masse (von der Dichte 1,328) mit muscheligem Bruch. Stücke prismatischen, sowie plastischen Schwefels verwandelten sich in eine kompakte Masse von oktaedrischem Schwefel mit größerer Dichte. Roter amorpher Phosphor verwandelte sich in metallischen Phosphor. Ein fast weißgefärbtes Pulver von CuSO, + 5 H₂O ging bei 6000 Atm. Druck in eine hellblaue durchsichtige Masse über; Kampfer gab einen bemerkenswert durchsichtigen Körper. Torf verwandelte sich bei 6000 Atm. Druck in eine glänzende schwarze Masse, welche vollkommen an Steinkohle erinnerte und außerdem vollständig fliefsend wurde. Wachs bei 700 Atm. und Paraffin bei 2000 Atm. Druck fließen wie Wasser. Stärke giebt bei 6000 Atm. eine kompakte, an den Rändern durchscheinende Masse. Zusatz von einigen Tropfen Wasser verhindern das Zusammenschweißen von Metallen, begünstigen es hingegen bei Marmor, Quecksilberoxyd u. s. w.

Aus seinen an 83 Substanzen vorgenommenen Versuchen zog Spring den Schluss, dass alle krystallinischen Substanzen bei starkem Druck zusammenschweißen; waren sie in amorphem Zustande, so nehmen sie durch den Druck krystallinische Struktur an. amorphe Substanzen schweißen nicht zusammen. Spring komprimierte auch Feilichtgemenge von verschiedenen Metallen und erhielt dabei vollkommen homogene Legierungen, z. B. Woodsches Metall (aus Bi, Pb, Sn, Cd) mit dem Schmelzpunkt 700 und sogar Messing (aus Cu und Zn-feilicht). Von besonderem Interesse ist das Auftreten chemischer Reaktionen beim Komprimieren von Gemischen aus verschiedenen Körpern. So erhielt Spring Verbindungen von Metallen mit Arsen und Schwefel, indem er Feilichtgemenge mit gepulvertem As oder S vermischte und komprimierte. Ein Gemenge von Quecksilberchlorid und Kupferfeilicht lieferte Cu2 Cl2 und Hg, ein Gemenge von Jodkalium und Quecksilberchlorid gab Quecksilberjodid und Chlorkalium. Ein Gemenge aus Na₂CO₃ und BaSO₄ verwandelte sich in BaCO, und Na SO.

In allen betrachteten Fällen ersetzt der starke Druck gewissermaßen den Schmelzprozeß, indem er die Moleküle einander nähert, bringt er die Kohäsionskräfte zur Wirkung und veranlaßt sogar das Auftreten chemischer Kräfte. Spring dehnte diese Erklärung auch auf das Zusammenbacken zweier Eisstücke aus, das auch bei geringem Drucke auftritt; er verwirft somit die Thomsonsche Erklärung, welche auf der Schmelzpunktserniedrigung des Eises beim Drucke beruht (vergl. den neunten Abschnitt, Wärmelehre). Im Jahre 1894 publizierte Spring neue sehr interessante Versuche über das Zusammenschweißen von Metallen und die Bildung von Legierungen bei sehr

schwachem Druck und erhöhter Temperatur (zwischen 200 und 400°), welche jedoch andauernd einwirken.

Es sei zunächst die Erklärung erwähnt, welche Spring selbst für diese Erscheinungen giebt. Seiner Meinung nach besitzen die Moleküle der festen Körper, gleich denen der Gase (vergl. S. 490) verschiedene Geschwindigkeiten; es kommen, falls ein Körper nicht allzu strengflüssig ist, auch Geschwindigkeiten vor, die denjenigen der Moleküle bei der Schmelztemperatur gleich sind. Solche "flüssige" Moleküle müssen in besonders großer Zahl an der Oberfläche des Körpers, wo die Bewegung der Moleküle überhaupt eine freiere ist, vorkommen. Diese Moleküle nun sind es, welche das allmähliche Zusammenschweißen der sich berührenden Körper bewirken. Spring stellte bei seinen ersten derartigen Versuchen zwei Cylinder aus demselben Metalle mit ihren sehr sorgfältig geschliffenen Grundflächen aufeinander, drückte sie schwach aneinander und erhielt sie so einige Zeit bei erhöhter Temperatur. Die Cylinder wurden hierbei aneinander geschweißst und bildeten schliefslich einen einzigen massiven Cylinder. Das Zusammenschweißen erfolgte für Cylinder

aus	\mathbf{Sb}	bei	395°	in	12	Stunden
n	Al	**	418	77	8	,
n	Bi	-	240	77	7	"
77	Cu	n	403	17	8	n
77	Sn	n	19 0	77	8	"
77	Au	,,	400	77	4	n
77	Pt	"	400	n	4	,
77	Pb	77	3 00	11	6	n
77	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	77	3 85	"	3	n

Nur beim Antimon, einem sehr spröden Körper, waren die Cylinder nur schwach zusammengeschweißst. Eine zweite Versuchsreihe wurde mit Cylindern aus verschiedenen Metallen vorgenommen. Hierbei wurden die Metalle nicht nur vollständig zusammengeschweißst, sondern es bildete sich sogar eine dicke Schicht einer Legierung. So gaben Cu und Zn in sechs bis acht Stunden bei 400° eine Legierungsschicht von 18 mm Dicke, beide Metalle waren gewissermaßen in einander hineindiffundiert.

Die Diffusion geschmolzener und auch fester Metalle ineinander hat Roberts-Austen untersucht. Er stellte einen Cylinder aus Pb auf eine Platte aus Au und erhielt dieselben im Verlaufe mehrerer Tage bei hoher, jedoch unter dem Schmelzpunkte derselben liegenden Temperatur, z. B. im Verlaufe eines Monats bei 250° (Pb schmilzt erst bei 325°). Durch Analyse der horizontalen Schichten des Cylinders konnte er sodann die Diffusion von Au ins Pb hinein untersuchen. Eine derartige Diffusion konnte er bei seinen ersten Versuchen schon

bei 40° nachweisen. Bei 800° diffundiert Au durch Ag und Cu ebenso schnell wie bei 100° durch Pb.

In späteren Versuchen (1900) fand Roberts-Austen, das eine gegenseitige Diffusion von Blei und Gold selbst bei gewöhnlicher Temperatur stattfindet. Eine Goldscheibe war mit einer Bleistange verbunden worden und vier Jahre lang sich selbst überlassen. Die hierauf ausgeführte Untersuchung zeigte, das Gold in das Blei eingedrungen war.

§ 21. Elastische Nachwirkung und elastische Hysteresis. W. Weber beobachtete 1835 folgende Erscheinung: Wenn man einen Seidenfaden durch ein Gewicht spannt, so verlängert er sich augenblicklich um einen gewissen Betrag, welcher sodann im Verlaufe von 36 Stunden langsam zuzunehmen fortfährt. Entfernt man das Gewicht, so verkürzt sich der Faden augenblicklich, nimmt jedoch nicht seine ursprüngliche Länge an und fährt dann noch während der Dauer von 20 Tagen fort sich merklich zu verkürzen. Weber nannte diese Erscheinung elastische Nachwirkung. Eine Untersuchung dieser wichtigen Erscheinung, welche, vollständig aufgeklärt, ein helles Licht auf die Gesetze, nach denen die Molekularkräfte wirken, werfen und den Bau der festen Körper zu erklären helfen könnte, begann 1863 F. Kohlrausch. Er untersuchte die elastische Nachwirkung bei Torsion von Glasfäden, Metalldrähten und Kautschuk. die Nachwirkung der Größe der Deformation nahezu proportional ist und bei Erhöhung der Temperatur schnell zunimmt. Bezeichnet man die elastische Nachwirkung, d. h. diejenige Deformation, welche, nachdem das tordierende Kräftepaar zu wirken nachgelassen hat, übrig bleibt, mit x, so ist diese Größe eine Funktion der Zeit t, welche bei Zunahme von t unendlich abnimmt. Für alle untersuchten Körper kann x in folgender Form dargestellt werden

$$x = Ce^{-at^m}. (81)$$

In vielen Fällen genügt sogar die einfachere Formel

wo C, a und m Konstanten sind.

Sehr bemerkenswert ist die folgende, von Kohlrausch gemachte Beobachtung: Er tordierte zunächst einen Draht kräftig in einer Richtung, überließ ihn darauf sich selbst und beobachtete, wie sich der Torsionswinkel, infolge der elastischen Nachwirkung, allmählich verminderte. Während dieser Winkel noch einen recht großen Wert hatte, tordierte er dann den Draht auf einen Moment um einen kleinen Winkel in entgegengesetzter Richtung und überließ ihn darauf

wieder sich selbst. Der Draht drehte sich nun in der Richtung der ursprünglichen Deformation um einen gewissen Winkel und begann sich darauf wieder ganz allmählich loszudrehen. Somit trat die erste elastische Nachwirkung, bevor sie zu wirken aufgehört hatte, gewissermaßen von neuem auf, obgleich dazwischen eine Deformation in entgegengesetzter Richtung erfolgt war.

Auch Streintz, O. E. Meyer, Boltzmann, Maxwell, Neesen, G. Wiedemann, Braun, Nissen, Austen, Cantone, L. Weinhold (1899) und insbesondere N. A. Hesehus haben sich mit experimentellen und theoretischen Untersuchungen der elastischen Nachwirkung beschäftigt. Besonders auffallend tritt diese Erscheinung beim Kautschuk, Guttapercha, Glas und Blei, auf; bei anderen Metallen ist sie kaum merklich, obgleich sie Austen für Silber, Kupfer und Messing gemessen hat. Austen fand, dass die elastische Nachwirkung

in den drei genannten Metallen bei einer Temperaturerhöhung um 1° sich um 3 Proz. vermehrt.

N. A. Hesehus hat insbesondere die elastische Nachwirkung bei Kautschuk untersucht. Um die allmählichen Längenänderungen einer Kautschukschnur verfolgen zu können, bediente er sich des in Fig. 406 abgebildeten Apparates, dessen Hauptbestandteile die folgenden Ein verwaren. tikaler Metallcylinder, vor jedem Versuche mit einem Papier-




streifen überspannt, wurde durch ein Uhrwerk in gleichförmige Rotation versetzt. Am unteren Ende der zu untersuchenden Kautschuk-Chwolson, Physik. I.

schnur hing eine Schreibvorrichtung, die bei jeder Längenänderung der Schnur mittels dreier Röllchen an zwei in einem großen Holzrahmen straff eingespannten Drähten sich hin und her bewegte. an dieser Vorrichtung angebrachter Schreibstift verzeichnete auf der Cylinderfläche eine Linie, und war es mit Hülfe der letzteren möglich. die Gesetze zu ermitteln, nach denen sich die Längenänderungen der Schnur in den verschiedenen Fällen vollzogen. Die hauptsächlichsten Resultate, zu denen N. A. Hesehus geführt wurde, sind folgende. Dauert die Deformation nur sehr kurze Zeit an, so ist die elastische Nachwirkung unmerklich. Ist der Kautschuk noch nicht ausgereckt. so kehrt er nach erfolgter Deformation schneller in seinen Gleichgewichtszustand zurück, als wenn er schon zuvor ausgereckt war. größer bei gegebener Masse die Oberfläche ist, um so geringer ist die elastische Nachwirkung. Mit Zunahme der Temperatur nimmt die Nachwirkung beim Kautschuk ab. Ferner sprach Hesehus den Gedanken aus, dass das umgebende Medium von Einfluss auf die Erscheinungen der elastischen Nachwirkung sein muß. Die von N. Bachmetjew und P. Baskow an Kupfer und Nickeldrähten in Luft, Petroleum und CuSO₄ oder NiSO₄ ausgeführten Beobachtungen weisen, wie es scheint, darauf hin, dass ein solcher Einflus in der That existiert. Erklärungen für die elastische Nachwirkung sind von verschiedenen Gelehrten in großer Zahl gegeben worden. Wir wollen dieselben indes nicht aufführen, da keine von ihnen als vollkommen befriedigend und zur völligen Aufklärung dieser interessanten Erscheinung hinreichend gelten kann.

Eine Erscheinung von besonderer Art ist die von M. Cantone (1893 bis 1898) und L. Weinhold (1899) untersuchte elastische Hysteresis. Lässt man zunächst die deformierende Kraft f bis zu einem gewissen Maximalwert F allmählich zunehmen und vermindert sie hierauf ebenso allmählich, so kann man bei gleichen Werten von f eine stärkere Deformation beobachten, wenn der betreffende Wert von f bei Abnahme, als wenn er bei Steigerung der Kraftwirkung erreicht wird. Lässt man f zwischen den Grenzwerten + F und -F sich ändern, so sieht man, dass die Kurve, welche die Deformation als Funktion der Kraft f darstellt, aus zwei Ästen besteht, die sich in zwei Punkten mit den Abscissen + F und - F schneiden; der eine von ihnen entspricht den zunehmenden, der andere den abnehmenden Werten von f. Die ganze Kurve schließt einen gewissen Teil der Ebene ein, und man kann sich leicht davon überzeugen. dass die Größe dieses Flächenraumes ein Mass für diejenige innere Arbeit abgiebt, die bei der Deformation verbraucht und beim allmählichen Nachlassen der Deformation nicht vollständig zurückgewonnen wurde. M. Cantone hat die elastische Hysteresis bei Zug. Biegung und Torsion von Drähten und Streifen aus Fe, Ni, Pt, Cu.

Al und Messing, sowie die Wirkung der Temperatur auf diese Erscheinung untersucht. Übrigens waren bereits vorher von G. Wiedemann einige der von Cantone beschriebenen Erscheinungen entdeckt worden.

§ 22. Elastizität der Krystalle. Bevor wir das Kapitel über die Deformationen fester Körper beschließen, wollen wir noch Einiges über die elastischen Erscheinungen, welche in anisotropen Körpern auftreten, mitteilen. Dieselben zeichnen sich durch ihre Kompliziertheit aus, weswegen wir uns auf einige wenige Hinweise beschränken müssen. Besonders eingehend sind sie von Voigt untersucht worden. In anisotropen Körpern sind die elastischen Eigenschaften in den verschiedenen Richtungen verschiedene. Die isotropen Körper hatten, wie wir sahen, zwei Elastizitätsmoduln, durch welche alle übrigen ausgedrückt werden konnten, was auch z. B. durch den Kompressionsmodul K und den Scherungsmodul N geschah. Ein Krystall des regulären Systems hat bereits drei Moduln, einen für die Kompression und zwei für die Scherung. Ein Krystall des hexagonalen Systems hat vier Moduln, zwei verschiedene K und zwei N; ein



zweiachsiges Krystall hat sechs Moduln, drei Kompressionsmoduln und drei Scherungsmoduln.

Der Youngsche Modul E und der Poissonsche Koeffizient of hängen von der Richtung ab. Bei allseitigem Druck bleiben sich alle dem regulären Systeme nicht angehörigen Krystalle nicht ähnlich und erfahren außer einer Volumenverminderung auch eine Formveränderung. Die Biegung wird von Torsion begleitet und die Torsion von Biegung. Sämtliche Deformationen hängen nicht bloss von der Form des betreffenden Stäbchens, Blättchens u. s. w. und von den äußeren wirken-

den Ursachen ab, sondern auch von der Richtung, in welcher diese Körper aus dem Krystall herausgeschnitten worden sind.

Zieht man von einem beliebigen Punkte aus Gerade nach allen möglichen Richtungen, so dass ihre Länge proportional dem Youngschen Modul E in der entsprechenden Richtung wird, so bildet der geometrische Ort der Endpunkte aller dieser Geraden die sogenannte Modulfläche der Dilatation. Nach der Gestalt der Fläche zerfallen die Krystalle in neun Klassen. Zwei Figuren mögen zur Illustrierung genügen. Fig. 407 (a. v. S.) stellt die Modulfläche der Dilatation für den Flusspat dar, dessen Krystalle dem regulären Systeme angehören. In Fig. 408 (a. v. S.) ist dieselbe Fläche für den Baryt (schwefelsaures Baryum, rhombisches System) dargestellt.

Litteratur.

Lehrbücher über die Theorie der Elastizität.

A. Clebsch: Theorie der Elastizität. Leipzig 1862.

F. Grashof: Theorie der Elastizität und Festigkeit. Berlin 1878.

D. Bobylew: Hydrostatik und Theorie der Elastizität (russ.). St. Petersburg 1886.

A. Beer: Einleitung in die mathematische Theorie der Elastizität und Kapillarität. Leipzig 1869.

G. Lamé: Leçons sur la théorie mathématique de l'élasticité. Paris 1866.

F. Neumann: Vorlesungen über die Theorie der Elastizität. Leipzig 1883. Weyrauch: Theorie elastischer Körper. Leipzig 1884.

Mathieu: Théorie de l'élasticité. Paris 1890.

Zu § 1.

Hooke: A description of helioscopes, London 1675; Lectures de potentia restitutiva, London 1678; Philosophical tracts and collections, London 1679.

Poisson: Mémoire sur le mouvement des corps élastiques. Mém. de l'Acaddes Sciences 8, 1829; Journ. de l'école polytechn. 20 cahier, 1831.

Kirchhoff: Crelles Journ. 40 und 56.

Zu § 3.

H. Hertz: Crelles Journ. 92, 156, 1882; Gesammelte Werke 1, 155.

F. Auerbach: Wied. Ann. 43, 61, 1891; 45, 262, 1892; 53, 1000, 1894; 58, 357, 1896; Instr. 12, 430, 1892.

Rydberg: Zeitschr. f. phys. Chemie 33, 353, 1900.

Benedicks: Zeitschr. f. phys. Chem. 36, 529, 1901.

Bottone: Chem. News 27, 215, 1873.

Brillouin: Ann. chim. et phys. (7) 13, 231, 1898. Föppl: Wied. Ann. 63, 103, 1897; Instr. 18, 88, 1898.

Zu § 5 und § 6.

Th. Young: Course of lectures on natural Philosophy. London 1807. S'Gravesande: Physicae Elementa mathematica. 1, 375. Leyden 1721.

(A. Santana

Wertheim: Ann. chim. et phys. (3) 12, 385, 1844; Pogg. Ann., Ergb. 2, 1, 73, 1848.

Kupffer: Mém. de l'Acad. des Scienc. de St. Pétersb. (6), Scienc. mathém. (8) 6, 1856.

Kohlrausch und Loomis: Pogg. Ann. 141, 481, 1870.

Tomlinson: Phil. Mag. 23, 1887.

P. A. Thomas: Drud. Ann. 1, 232, 1900; Diss. Jena 1899.

Noyes: Physical Review 2, 277, 1895; 3, 432, 1896.

A. M. Mayer: Phil. Mag. (5) 41, 168, 1896.

Cl. Schäfer: Verh. d. phys. Ges. 2, 122, 1900; Drud. Ann. 5, 220, 1901.

Pisati: Gaz. chim. ital. 6, 1876; 7, 1877.

Auerbach: Wied. Ann. 58, 381, 1896.

Stefan: Wien. Ber. 77, II, 1868.

Smoluchowski: Wien. Ber. 103, 1894.

Warburg: Wied. Ann. 136, 89, 1869. Mallock: Proc. Boy. Soc. 1879, p. 157.

M. Segel: Versuch einer Anwendung der Interferenzstreifen zur Untersuchung der Elastizität von weichen Körpern (russ.). Kasan 1899.

N. Hesehus: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 11, 98, 1879.

Georg S. Meyer: Wied. Ann. 59, 668, 1896.

Villari: Pogg. Ann. 143, 88, 1871.

Winkelmann und Schott: Wied. Ann. 51, 698, 1894.

Winkelmann: Wied. Ann. 61, 104, 1897; 63, 117, 1897 (für Pt); siehe auch Hovestadt, Jenaer Glas, Jena 1900, S. 149-202.

J. O. Thompson: Wied. Ann. 44, 555, 1891.

Dewar: Chemical News 71, 192, 199, 1895; Instr. 15, 375, 1895.

Zu § 8.

Okatow: Theorie des Gleichgewichtes und der Bewegung eines elastischen Drahtes (russ.), St. Petersburg 1867, Pogg. Ann. 119, 11, 1863.

Schneebeli: Pogg. Ann. 140, 589, 1870. Kirchhoff: Pogg. Ann. 108, 369, 1859.

Voigt: Berl. Ber. 1883, S. 961; 1884, S. 1004.

Röntgen: Pogg. Ann. 159, 601, 1876.

Katzenelsohn: Diss. Berlin 1887.

Bock: Wied. Ann. 52, 609, 1894.

Everett: Proc. Roy. Soc. 15, 356, 1867; 16, 248, 1868; Phil. Trans. 157, 139, 1867.

Cornu: Compt. rend. 69, 333, 1869.

Voigt: Wied. Ann. 15, 497, 1882.

Cantone: Bend. Ac. dei Lincei 4, 220, 292, 1888. Kowalski: Wied. Ann. 36, 307, 1889; 39, 155, 1890.

Amagat: 'Ann. chim. et phys. (6) 22, 95, 1891; Compt. rend. 107, 618,

Straubel: Wied. Ann. 68, 369, 1899.

Smoluchowski: Wien. Ber. 103, 739, 1894.

Cagniard Latour: Ann. chim. et phys. 36, 384, 1827; Pogg. Ann. 12, 516, 1828.

Zu § 10.

Sacerdote: Journ. de phys. (3) 7, 516, 1898; 8, 209, 1899.

Regnault: Mém. de l'Acad. des Scienc. 21, 1847.

Amagat: Compt. rend. 99, 130, 1884; 106, 479, 1888; Ann. chim. et phys. (6) 22, 95, 1891.

Voigt: Wied. Ann. 31, 479, 1887; 34, 981, 1888; 35, 642, 1888; 41, 712, 1890.

Zu § 13.

Coulomb: Mém. de l'Acad. des Sc. Paris 1784.

Savart: Ann. chim. et phys. (2) 41, 373, 1829; Pogg. Ann. 16, 206, 1829.

Bouasse: Ann. chim. et phys. (7) 14, 106, 1898.

Wertheim: Ann. chim. et phys. (3) 12, 385, 1844; 23, 52, 1849; 50, 202, 1857; Pogg. Ann. 78, 381, 1829.

Saint-Venant: Torsion des prismes. Paris 1855.

Zu §. 16.

Baumeister: Wied. Ann. 18, 578, 1882.

Pisati: Nuovo Cimento (3) 4, 152, 1878; 5, 34, 135, 1878.

Zu § 17.

A. König: Wied. Ann. 28, 108, 1886.

Zu §. 19.

Bottomley: Reports of the Brit. Assoc. 1881-1887.

Tresca: Compt. rend. 59, 754, 1864; 60, 398, 1865; 64, 809, 1867; 66, 263, 1868.

W. Spring: Ann. chim. et phys. (5) 22, 170, 1881.

Zu § 20.

Spring: Bull. de l'Ac. B. de Belg. (2) 45, 746, 1878; 49, 323, 1880; (3) 5. 55, 492, 1883; 6, 507, 1883; 14, 595, 1887; 28, 238, 1894; 30, 311, 1895; Chem. Ber. 15, 595, 1881; 16, 324, 999, 1883; Bull. Soc. Chim. (Parist 40, 520, 1883; 41, 488, 1884; 44, 166, 1885; 46, 299, 1886; 50, 218, 1888; Sill. Journ. (3) 35, 78, 1888; 36, 286, 1888; Ann. Soc. géol. Belg. 15, 156, 1888; Zeitschr. f. phys. Chemie 2, 536, 1888; Bapports au Congrès internat. de physique 1, 402, 1900.

Roberts-Austen: Proc. Boyal Soc. of London 49, 281, 1896; 67, 101, 1900; Phil. Trans. 187, 383, 1896.

Zu § 21.

W. Weber: Pogg. Ann. 34, 247, 1835; 54, 1, 1841.

F. Kohlrausch: Pogg. Ann. 119, 337, 1863; 128, 1, 1866; 158, 337, 1876; 160, 225, 1877.

Streintz: Pogg. Ann. 153, 387, 1874; Wien. Ber. 79, 1874; 80, 397; Carls Repert. 16, 476, 1880.

Maxwell: Encyklop. Br., 9. Aufl., 6, 313.

Neesen: Pogg. Ann. 157, 579, 1876.

Braun: Pogg. Ann. 159, 337, 1876; Carls Repert. 17, 253, 1881.

G. Wiedemann: Pogg. Ann. 103, 563, 1858; 106, 161; 107, 189, 1859; 117, 183, 1862; Wied. Ann. 6, 502, 1879.

Boltzmann: Crelles Journ. 81, 96; Wied. Ann. 5, 430, 1878.

O. E. Meyer: Crelles Journ. 78, 130; Pogg. Ann. 151, 108, 1874; 154, 358, 1875; Wied. Ann. 4, 249, 1878.

N. Hesehus: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 14, 287, 1882; Beibl. 7, 654, 1883.

N. Bachmetjew und P. Baskow: Journ. d. russ. phys. Ges. 28, 217, 1896.

- M. Cantone: Bendic. B. Acc. Lincei (5) 2, II, 246, 295, 339, 385, 1893; 3, I, 26, 1894; 3, II, 122, 1894; 4, I, 437, 488, 1895; 4, II, 270, 354, 1896; 5, II, 191, 1897; Nuovo Cimento (4) 2, 180, 1895.
- L. Weinhold: Zur Elastizität der Metalle. Diss. (Leipzig). Chemnitz 1899. G. Wiedemann: Wied. Ann. 6, 485, 1879; 27, 402, 1886.

Zu § 22.

Voigt: Vergl. die Angabe der Litteratur zu § 10.

Viertes Kapitel.

Reibung und Stoß fester Körper.

§ 1. Innere Reibung in festen Körpern. Auf S. 497 und 641 hatten wir uns mit der Erscheinung der inneren Reibung in gasförmigen und flüssigen Körpern bekannt gemacht. Da feste Grenzen zwischen den drei Aggregatzuständen nicht existieren und Spuren derjenigen Eigenschaften, welche für die eine Aggregatform scharf ausgeprägt sind, fast immer auch in den anderen zu finden sind, so kann man erwarten, daß Spuren einer inneren Reibung oder Viskosität sich auch bei den festen Körpern werden finden lassen; der Reibungskoeffizient (vergl. S. 497 und 641) muß jedoch, wenn von einem solchen die Rede sein kann, außerordentlich groß sein. In der That weisen die Arbeiten vieler Gelehrten darauf hin, dass man auch für die festen Körper den Begriff der inneren Reibung einführen kann. So erklären z. B. einige Autoren die Erscheinungen der elastischen Nachwirkung durch innere Reibung im deformierten Körper. sonders engem Zusammenhang mit der inneren Reibung steht indes die Erscheinung der Dämpfung (S. 156), welche man bei den Schwingungen elastischer Körper beobachtet. Befestigt man einen Körper am unteren Ende eines Drahtes, dreht ihn um einen gewissen Winkel und überläßt ihn darauf sich selbst, so fängt er an Drehungsschwingungen nach der einen und anderen Seite hin auszuführen. Indes nimmt seine Schwingungsamplitude ab, was sich nur zum Teil durch Reibung an der Luft und durch Abgabe der Bewegungsenergie an die umgebenden Körper durch den Aufhängepunkt des Drahtes erklären lässt. Es bleibt noch ein Teil der Dämpfung übrig, den man nur durch innere Reibung, welche die Scherung der Drahtschichten begleitet, erklären kann.

Die Versuche, welche man zur Messung der inneren Reibung fester Körper angestellt hat, haben seither noch zu keinen klaren und bestimmten Resultaten geführt. Es gehören hierher die Untersuchungen von Barus (an Leim, Paraffin, Stahl), Voigt (Nickel, Kupfer), Heydweiller (Menthol) und Reiger (Kolophonium, 1901).


Barus findet für den Koeffizienten η der inneren Reibung in C. G. S.-Einheiten für harten Stahl den Wert 1.10^{17} bis 6.10^{17} . Für Kupfer findet Voigt $\eta=3.73.10^6$, für Nickel $\eta=12.5.10^6$. Heydweiller giebt für Menthol bei 14.9° den Wert $\eta=209.10^{10}$ an und Reiger für Kolophonium $\eta=1.10^{17}$ bei 12° und $\eta=5.10^{17}$ bei 46° .

Reibung fester Körper beim Gleiten. Wenn die Oberfläche eines festen Körpers längs der Oberfläche eines anderen, den man sich als unbeweglich denken kann, dahin gleitet, während beide Körper durch eine gewisse Kraft P aneinander gedrückt werden, so tritt eine neue Kraft F tangential zur Berührungsfläche auf, welche auf den sich bewegenden Körper in einer seiner Bewegung entgegengesetzten Richtung wirkt. Diese Kraft verzögert die relative Bewegung der sich berührenden Körper und wird als Kraft der Reibung Die Ursachen der Reibung können verschiedene sein; zunächst sind es die Unebenheiten der Oberflächen, die gewissermalsen kleine Hervorragungen bilden und eine ununterbrochene Reihe von Hindernissen für das Dahingleiten darstellen. Gleichzeitig kann auch die unmittelbare Kohäsion zwischen den Teilchen der sich gegeneinander reibenden Körper eine gewisse Rolle spielen. Die Untersuchungen von Warburg und Babo (1877) haben zu dem Resultste geführt, dass die Reibung durch Verbiegung der kleinen Hervorragungen entsteht, welche auch an gut geschliffenen Oberflächen immer vorhanden sind; somit bilden elastische Kräfte, welche in den ranhen Oberflächenschichten auftreten, die ursprüngliche Ursache der Reibung. Die Reibung fester Körper ist von einem sich Loslösen kleinster Teilchen der sich aneinander reibenden Körper begleitet. Bisweilen haften die Teilchen des einen Körpers an der Oberfläche des anderen; hierauf beruht das Schreiben mit Bleifeder (Graphit) auf Papier, mit Kreide auf Holz u. s. w. Hierher gehört auch die seltsame Erscheinung, daß Teilchen von Aluminium am Glase haften, welche Erscheinung in geringerem Masse auch beim Magnesium, Zink und Kadmium auftritt und von Margot untersucht worden ist.

Die Gesetze der Reibung sind zuerst von Coulomb (1781) untersucht worden. Der von ihm benutzte, ohne weiteres verständliche Apparat ist in Fig. 409 dargestellt. Die auf dem Tische liegende Tafel B und der Boden des Kästchens A stellen die sich reibenden Oberflächen dar. Das Kästchen wird durch auf die Schale D gelegte Gewichtstücke in Bewegung versetzt und hierauf das Gesetz, nach dem es sich bewegt, zu ermitteln gesucht. Es zeigt sich hierbei, das

diese Bewegung überhaupt eine gleichförmig veränderliche (S. 64) ist, woraus hervorgeht, dass während der Bewegung eine beständige Kraft wirkt. Es sei P das Gewicht des Kästchens, somit

also auch diejenige Kraft, mit welcher die sich aneinander reibenden Oberflächen gegeneinander gedrückt sind; p sei das Gewicht von D mit den daraufliegenden Gewichtstücken, d. h. also die am Kästchen angreifende Kraft. Subtrahiert man von p die



Kraft der Reibung F, so erhält man die treibende Kraft p-F, welche gleich sein muß dem Produkte der bewegten Masse $\frac{P+p}{g}$ und der Bewegungsbeschleunigung γ . Somit ist

$$p-F=\frac{P+p}{g}\gamma \ldots \ldots \ldots (1)$$

Die Beschleunigung γ kann durch Beobachtung der Zeit t gefunden werden, während welcher sich das Kästchen um die Strecke s verschiebt. Es ist dann $s=\gamma\,\frac{t^2}{2}$, also $\gamma=\frac{2\,s}{t^2}$ und schließlich

$$F = p - \frac{(P+p) 2s}{gt^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Mit Hülfe dieser Formel kann man die Größe der Reibung finden und hat Coulomb für dieselbe folgende Gesetze aufgestellt:

I. Die Reibung ist dem Druck, welcher zwischen den sich reibenden Oberflächen herrscht, proportional.

II. Die Reibung ist unabhängig von der Größe der sich reibenden Flächen.

III. Die Reibung ist unabhängig von der Geschwindigkeit, mit der sich die eine Fläche längs der anderen dahinbewegt.

Die von der Art der sich reibenden Oberflächen abhängige Konstante

heifst der Reibungskoeffizient. Morin hat (1833) die Coulombschen Versuche nach einer besonderen graphischen Methode wiederholt, welche es ermöglichte, das Gesetz, nach welchem die Bewegung des gleitenden Körpers erfolgt, sehr genau zu studieren. Er hat den

Reibungskoeffizienten f für verschieden beschaffene Oberflächen bestimmt und gefunden, dass die Kraft F während der Bewegung kleiner ist als zu Anfang, wo der Körper noch in Ruhe war und erst in Bewegung versetzt werden mußste. Endlich fand er, was übrigens schon vorher bekannt war, dass sich die Reibung merklich verringert, wenn man zwischen die aneinander gleitenden Flächen ein Schmiermittel, wie etwa Öl, Petroleum, trockene Seife u. s. w. bringt. Es mögen hier einige von den Morinschen Beobachtungen folgen:


Aneinander gleitende Substanzen	f zu Beginn der Bewegung	f während der Bewegung
Gusseisen und Gusseisen, schwach gesettet	0,16	0,15
Gusseisen und Gusseisen, mit Wasser angefeuchtet		0,31
Eisen und Gufseisen, trocken	0,19	0,18
Bronze und Gusseisen, trocken		0,22
Bronze und Eisen, schwach gefettet	i —	0,16
Bronze und Bronze	_	0,20
Gusseisen und Eichenholz, trocken		0,49
mit Wasser	0,65	0,22
, mit trockener Seife	_	0,19
Messing und Eichenholz, trocken	0,62	-
Eichenholz und Eichenholz, Fasern , trocken	0,62	0,48
Eichenholz und Eichenholz, Fasern , mit	·	
trockener Seife	0,44	0,16
Eichenholz und Eichenholz, Fasern 1, trocken	0,54	0,34
Eichenholz und Eichenholz, mit Wasser ange-		, ,
feuchtet	0,71	0,25

Für die gleitende Reibung von Eisen am Eise (Schlittschuhe) fand Müller die Werte f=0.016 bis 0.032. Die von Coulomb gefundenen sogenannten Reibungsgesetze sind zweifellos nur angenähert richtig und stellen nicht die wirklichen Gesetze dar. So fand z. B. Rennie, dass der Koeffizient f mit Zunahme des Drucks P, den die Körper aufeinander beim Gleiten ausüben, selbst zunimmt. Er fand unter anderem

$P \frac{kg}{qcm}$	Gulseisen auf Gulseisen	Eisen auf Gußeisen	Stabl auf Guíseisen	Messing auf Gufseisen
8,79	0,140	0,174	0,166	0,157
23,62	0,312	0,838	0,847	0,215
36,77	0,409	0,366	0,357	0,223
47,25	_	0,376	0,403	0,233
49,92	_	0,434	_	0,234
57,6 5	! _ !		_	0,273

Wenn sich der Körper M (Fig. 410) längs der Oberfläche AB eines anderen Körpers hinbewegt, so wirken seitens dieses Körpers auf

ihn zwei Kräfte ein:
der Widerstand P in
der Richtung der Senkrechten zur Oberfläche
und die Kraft der Reibung F in tangentialer
Richtung; die Resultante
derselben R bildet mit
der Senkrechten einen
Winkel m dessen Tange



Winkel φ , dessen Tangente gleich F: P ist,

Liegt der Körper auf einer schiefen Ebene, welche den Winkel α mit der Horizontalebene einschließt, so beginnt das Gleiten für

$$\alpha > \varphi$$
 (5)

Ist $\alpha < \varphi$, so bleibt der Körper in Ruhe. Um den Körper auf der schiefen Ebene am Herabgleiten zu verhindern, während $\alpha > \varphi$ ist, hat man an demselben eine Kraft Q angreifen zu lassen, welche parallel zur schiefen Ebene ist und, wie man sich leicht überzeugen kann, zwischen den Grenzen

$$P\frac{\sin{(\alpha+\varphi)}}{\cos{\varphi}} > Q > P\frac{\sin{(\alpha-\varphi)}}{\cos{\varphi}}$$

liegt.

Schon längst war es von Technikern bemerkt worden, dass die zwischen gut gesetteten Maschinenteilen auftretende Reibung durchaus nicht die Coulombschen Gesetze besolgt. N. P. Petrow hat (1883) zuerst die Gesetze der Reibung für diesen Fall untersucht, wobei es sich herausstellte, dass die innere Reibung in der aufgetragenen Schicht des Schmiermaterials die Hauptrolle spielt. Die wichtigsten Ergebnisse seiner Untersuchungen bestehen im Folgenden:


Die Größe der Reibung gefetteter Maschinenteile ist unter sonst gleichen Verhältnissen proportional der Oberfläche der sich reibenden Teile.

Die Größe der Reibung ist proportional der Geschwindigkeit, mit der die relative Bewegung der Maschinenteile erfolgt.

Die Größe der Reibung ist indirekt proportional der mittleren Dicke der Schmierschicht.

Die Größe der Reibung ist proportional der Quadratwurzel aus dem gesamten zwischen den sich aneinander reibenden Oberflächen vorhandenen Drucke. § 3. Der Pronysche Zaum. Dieser Apparat dient dazu, die Arbeitsfähigkeit T (S. 117) einer in Bewegung befindlichen Maschine zu bestimmen. Dieselbe wird hierbei durch diejenige Arbeit gemessen welche eine rotierende Welle in je einer Sekunde zu liefern vermag. Der in Fig. 411 dargestellte Apparat besteht aus zwei Holzklötzen FE und CD, zwischen denen in entsprechenden Ausschnitten die auf die Achse AB befestigte eiserne Trommel T eingeklemmt ist. Unterhalb EF ist der Hebel GH angebracht, welcher die Wagschale W trägt. Der Hebel KJ und die Wagschale W' dienen dazu, GH und W zu äquilibrieren. Dreht sich die Achse AB und die Scheibe T in der Richtung des Pfeiles, so wird auf W ein Gewicht aufgelegt, welches wir mit P bezeichnen wollen. Die Größe dieses Gewichts und der Druck von EF und CD auf T werden (letzterer durch die Schrauben S' und S) so reguliert, daß das Ende H zwischen den Anschlägen S

Fig. 411.



und N' in Ruhe bleibt. Ist F die Kraft der Reibung, r der Radius der Welle und ω ihre Winkelgeschwindigkeit, so ist die gesuchte Arbeitsfähigkeit T gleich $F\omega r$. Das Moment der Belastung P ist gleich Pl, wo l die Länge des Hebels L bedeutet. In diesem Falle ist die Gleichgewichtsbedingung des Hebels Fr = Pl und unter Berücksichtigung des Ausdrucks $T = Fr\omega$

$$T = Pl \omega$$
.

Ist *n* die Anzahl der Umdrehungen pro Minute, so ist $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ und man findet die gesuchte Arbeitsfähigkeit in Pferdekräften (S. 117) nach der Formel

$$T = 2n\pi \frac{Pl}{60 \times 75} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6)$$


wo P und p in Kilogrammen, l in Metern ausgedrückt sein mußs.

 \S 4. Rollende Reibung. Wenn ein Körper über die Oberfläche eines anderen hinrollt, so tritt ebenfalls Reibung auf, deren Größe F_1 nach Coulomb durch die Formel

$$F_1 = \alpha \frac{P}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

bestimmt wird, wobei P das Gewicht, r der Radius des rollenden Körpers (Cylinders) ist, α aber der Koeffizient für die rollende Reibung. Die rollende Reibung ist beträchtlich geringer als die gleitende.

§ 5. Stofs der Körper; allgemeine Bemerkungen. Wenn die Oberflächen zweier sich mit nach Größe oder Richtung verschiedenen Geschwindigkeiten bewegender Körper zur Berührung gelangen, so tritt die Erscheinung ein, die man Stofs nennt. Die Richtung der im Berührungspunkte zu den Oberflächen errichteten Senkrechten wird die Stofsrichtung genannt. Der Stofs heifst central, wenn diese Richtung durch die Schwerpunkte der Körper hindurchführt; der Stofs ist bei Kugeln immer ein centraler; trifft obige Bedingung nicht zu, so heifst der Stofs excentrisch. Der Stofs heifst



gerade oder schief, je nachdem die Bewegungsrichtung der Körper vor dem Stoße mit der Stoßsrichtung zusammenfällt oder nicht. Die auftretenden Erscheinungen werden komplizierter, wenn die zusammenstoßsenden Körper nicht frei sind, oder wenn sie außer ihrer fortschreitenden Bewegung auch noch eine rotierende Bewegung besitzen. Wir wollen den einfachsten Fall, nämlich den geraden Zusammenstoßs von Kugeln betrachten. Wir nehmen zu dem Zwecke an, daßs sich zwei homogene Kugeln, deren Massen m_1 und m_2 sind (Fig. 412), längs der Geraden AB, welche durch ihre Mittelpunkte hindurchführt, bewegen. Sie mögen hierbei die Geschwindigkeiten v_1 und v_2 haben, die wir in der Richtung von A nach B positiv rechnen. Offenbar ist für das Zustandekommen des Stoßes erforderlich, daßs $v_1 \gg v_2$ ist. Die Zeit t möge von dem Momente an gezählt werden,

oder

wo die erste Berührung der Körperoberflächen stattfindet. Von diesem Augenblicke an beginnt die Deformation beider Oberflächen, welche eine Abplattung erfahren; hierbei üben die Körper in jedem gegebenen Augenblicke einen gewissen Druck f aufeinander aus. Dieser Druck wirkt auf die Masse m_1 in der Richtung von B nach A und verzögert deren Bewegung, auf die Masse ma dagegen in der Richtung von A nach B, vergrößert also die Geschwindigkeit der letzteren. Es seien nun u. und und die Geschwindigkeiten beider Körper zur Zeit t nach dem ersten Kontakt. Da die Körper während der Zeit t unter Einwirkung zweier, wenn auch kontinuierlich sich ändernder, so doch in jedem Zeitelement untereinander gleicher Kräfte standen, so müssen offenbar die totalen Kraftimpulse (S. 84), denen die Körper während der Zeit t ausgesetzt waren, auch einander gleich sein. Hieraus folgt aber (S. 85), dass die Änderungen, welche die Bewegungsmengen der Kugeln während der Zeit t erfahren haben, ebenfalls einander gleich sein müssen. Hieraus ergiebt sich die Gleichung

$$m_1 v_1 - m_1 u_1 = m_2 u_2 - m_2 v_2$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2 \dots \dots (8)$$

d. h. die Summe der Bewegungsmengen beider Kugeln ändert sich nicht während des Stofses. Will man die Erscheinung des Stofses genauer verfolgen, so hat man auch die elastischen Eigenschaften der zusammenstofsenden Körper zu beachten. Wir wollen uns indes auf die Betrachtung der beiden idealen Grenzfälle beschränken, auf den Stofs vollkommen unelastischer und völlig elastischer Kugeln. Alle anderen hierher gehörigen Fragen, wie auch die interessante und noch umstrittene Frage nach dem Stofse absolut fester, d. h. gänzlich undeformierbarer Körper, werden wir dabei übergehen.

§ 6. Stofs unelastischer Kugeln. Es sind hier unter unelastischen Kugeln solche Körper gemeint, deren Elastizitätsgrenze bei der geringsten Deformation erreicht wird und bei denen die restierende Deformation vollkommen gleich der überhaupt hervorgerufenen ist, so daß in ihnen ein Bestreben, die ursprüngliche Gestalt wieder herzustellen, überhaupt nicht existiert. Beim Stoße derartiger Körper muß die Deformation so lange zunehmen, bis ihre Geschwindigkeiten u_1 und u_2 einander gleich werden, was unbedingt eintreten muß, da, wie wir sehen, v_1 während des Stoßes zunimmt, v_2 dagegen abnimmt. Nehmen wir an, während der Zeitdauer t_1 seien die Geschwindigkeiten der beiden Kugeln einander gleich geworden und es seien nun $u_1 = u_2 = u$. Sobald dies eingetreten ist, werden die Kugeln aufhören aufeinander zu drücken und werden sich mit ihrer gemeinsamen Geschwindigkeit u

weiterbewegen, für welche man nach (8) folgenden Ausdruck findet

$$u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

In dieser Formel ist die vollständige Lösung der Aufgabe vom Stofse unelastischer Kugeln enthalten.

Wir wollen nun die Bewegungsmenge K bestimmen, welche die Kugeln untereinander ausgetauscht haben. Es ist $K = m_1 v_1 - m_1 u = m_2 u - m_2 v_2$. Setzt man in einen dieser Ausdrücke den Wert u aus Formel (9) ein, so ergiebt sich

$$K = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2) \dots \dots (10)$$

K ist gleich der Bewegungsmenge der Masse $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, welche sich mit einer Geschwindigkeit bewegt, die gleich der Differenz der Geschwindigkeiten beider Körper vor erfolgtem Stoße ist.

Wir wollen ferner den Verlust J an Wucht bestimmen, den die unelastischen Körper beim Stofse erlitten haben. Derselbe ist gleich

$$J = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 u^2 + \frac{1}{2} m_2 u^2\right).$$

Setzt man hier für u seinen Wert ein, so ergiebt sich

$$J = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2 (11)$$

Der Verlust an Wucht ist gleich der Wucht einer Masse $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, welche sich mit einer Geschwindigkeit, gleich der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stofse der Körper, bewegt. Obiger Verlust wird zur Deformationsarbeit verbraucht und geht größtenteils in Wärme über. In dem besonderen Falle, wo $m_1 = m_2$ und $v_2 = v_1$ ist, erhält man u = 0, $J = 2 \cdot \frac{1}{2} m_1 v_1^2$, d. h. die Körper bleiben stehen und ihre ganze Wucht geht verloren.

§ 7. Stofs elastischer Kugeln. Es wird hier vorausgesetzt, daß während des Stoßes die Elastizitätsgrenze nicht erreicht worden ist, und daß eine vollständige Rückkehr der Körper zu ihrer früheren Gestalt eintritt. Man hat in diesem Falle den gesamten Stoßvorgang in zwei Perioden einzuteilen: die erste Periode beginnt mit dem Momente, wo sich die Oberflächen berühren und endet im Augenblicke der größten Deformation, wo die Geschwindigkeiten der Kugeln einander gleich geworden sind, also den in (9) gegebenen Wert von u

angenommen haben. Hierauf folgt die zweite Periode, die Rückkehr zur ursprünglichen Form, wo also die abgeplatteten Teile wieder ihre ursprüngliche konvexe Form annehmen; diese Periode und zugleich der ganze Stoßvorgang erreicht sein Ende im Augenblicke des letzten Kontakts der Oberflächen. Bezeichnen wir die Geschwindigkeiten der Körper für diesen Moment mit V_1 und V_2 ; es sind dies gleichzeitig diejenigen Geschwindigkeiten, mit denen die Körper sich nach dem Stoße weiterbewegen.

Die erste zur Bestimmung von V_1 und V_2 erforderliche Gleichung erhält man auf Grund der Thatsache, daß auch während der zweiten Periode die Drucke der Körper gegeneinander gleich sind; es sind danach auch die Kraftimpulse, denen sie im Verlaufe der zweiten Periode ausgesetzt sind, einander gleich. Hieraus folgt, daß während der zweiten wie auch während der ersten Periode die von der Masse m_1 erworbene Bewegungsmenge gleich der von der Masse m_1 verlorenen Bewegungsmenge ist, d. h.

Die zweite erforderliche Gleichung kann man auf zwei verschiedenen Wegen erhalten:

A. Nach beendetem Stofse haben die Körper die gleiche Form wie vor dem Stofse, die ganze während des Stofses geleistete Arbeit ist also gleich Null, mithin muß die Wucht vor und nach dem Stofse denselben Wert haben:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 \cdot \cdot \cdot (13)$$

Die Gleichungen (12) und (13) kann man auch in folgender Form schreiben:

$$\frac{m_1(v_1 - V_1) = m_2(V_2 - v_2)}{m_1(v_1^2 - V_1^2) = m_2(V_2^2 - v_2^2)} \cdot \cdot \cdot \cdot (13, s)$$

Dividiert man hier die zweite Gleichung durch die erste, so wird

$$v_1 + V_1 = V_2 + v_2.$$

Multipliziert man diese Gleichung mit m_2 und subtrahiert sie von (12), so erhält man V_1 und darauf V_2 :

$$V_{1} = \frac{2 m_{2} v_{2} + (m_{1} - m_{2}) v_{1}}{m_{1} + m_{2}}$$

$$V_{2} = \frac{2 m_{1} v_{1} + (m_{2} - m_{1}) v_{1}}{m_{1} + m_{2}}$$
(14)

Diese beiden Formeln bestimmen die Geschwindigkeiten der Körper nach erfolgtem Stofse. Wir wollen nun einige Spezialfälle betrachten:

- 1. Die Kugeln sind einander gleich: $m_1 = m_2 = m$. Dann ist $V_1 = v_2$ und $V_2 = v_1$, d. h. die Kugeln vertauschen ihre Geschwindigkeiten. Hat der eine Körper den anderen eingeholt, so bewegt sich der erste nach dem Stoße langsamer als der zweite, der zweite schneller als der erste weiter. Sind sich die Kugeln begegnet, so prallen sie voneinander ab, und jede von ihnen erwirbt die Geschwindigkeit der anderen. War $v_2 = 0$, so wird nach dem Stoße $V_1 = 0$ und $V_2 = v_1$, d. h. die anfänglich in Bewegung befindliche Kugel bleibt stehen, die ruhende aber erhält die Geschwindigkeit der ersteren.
- 2. Die zweite Kugel besitze eine unendlich große Masse; es entspricht dies dem Stoße gegen eine Wand, die sich ebenfalls und zwar mit der Geschwindigkeit v_2 bewegen möge. Dividiert man Zähler und Nenner beider Brüche in (14) durch m_2 und setzt darauf $m_2 = \infty$, so ergiebt sich

$$\begin{cases}
V_1 = -(v_1 - 2v_2) \\
V_2 = v_2
\end{cases} (15)$$

Die Geschwindigkeit der Wand ist also unverändert geblieben, die Geschwindigkeit der Kugel hat in Bezug auf die Wand ihr Vorzeichen gewechselt, denn sie war vor dem Stoße gleich $v_1 - v_2$ und ist nun nach demselben $V_1 - V_2 = -(v_1 - 2 v_2) - v_2 = -(v_1 - v_2)$. Ist $v_2 = 0$, so kommt $V_1 = -v_1$, d. h. die Geschwindigkeit der Kugel ändert ihr Vorzeichen. Für den Fall $v_1 = 2 v_2$ ist $V_1 = 0$, d. h. die Kugel gelangt zur Ruhe.

Wir haben jetzt noch die Bewegungsmenge K_1 zu bestimmen, welche die Kugeln während des Stoßes austauschen, d. h. während der beiden Perioden, in welche die Stoßdauer zerfällt. Wir hatten bereits gefunden, daß die Kugeln während der ersten Periode die Bewegungsmenge K austauschen, welche uns Formel (10) angiebt. Es ist

$$K_1 = m_1 (v_1 - V_1) \text{ oder } K_1 = m_2 (V_2 - v_2).$$

Setzt man in einen dieser Ausdrücke V_1 oder V_2 ein, so wird

$$K_1 = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (v_1 - v_2) = 2 K \quad . \quad . \quad (16)$$

Der Umsatz an Bewegungsmenge ist beim Stoße elastischer Kugeln zweimal größer als beim Stoße unelastischer Kugeln, oder aber der Umsatz während der zweiten Stoßsperiode ist gleich dem Umsatze während der ersten Periode.

B. Die Gleichungen (14) kann man auch noch auf anderem Wege ableiten, wenn man nämlich das soeben gewonnene Resultat als a priori verständlich ansieht. Während der zweiten Periode müssen sich — in umgekehrter Reihenfolge — alle diejenigen Drucke wiederholen, welche auf die Körper während der ersten Periode gewirkt

haben. Hieraus folgt (wenn auch nicht mit greifbarer Evidenz), dass die Kraftimpulse, also auch die verlorenen resp. erworbenen Bewegungsmengen in beiden Perioden einander gleich sein müssen.

Während der ersten Periode hat die Masse m_1 die Geschwindigkeit $v_1 - u$ eingebüßt, während der zweiten Periode vermindert sich ihre Geschwindigkeit nochmals um denselben Betrag, folglich ist

$$V_1 = v_1 - 2(v_1 - u) = 2u - v_1$$
 . . (17, a)

Der zweite Körper hatte während der ersten Periode die Geschwindigkeit $u-v_2$ erworben, während der zweiten Periode erwirbt er nochmals dieselbe Geschwindigkeit, mithin ist

$$V_2 = v_2 + 2(u - v_2) = 2u - v_2$$
 . . (17, b)

Setzt man (9) in (17, a) und (17, b) ein, so erhält man wiederum Formel (14). Hierauf lässt sich leicht beweisen, dass die Wucht der Bewegung während des Stosses absolut elastischer Körper sich nicht geändert hat.

Trifft eine Kugel auf eine unbewegliche Wand und bildet ihre Bewegungsrichtung mit der auf die Wand gefällten Senkrechten einen gewissen Winkel α , so bleibt die zur Wand parallele Geschwindigkeitskomponente ungeändert, während die senkrechte Komponente ihr Zeichen wechselt. Hieraus folgt, daß die Geschwindigkeit nach dem Stoße in einer durch die Richtung der ursprünglichen Bewegung und die Senkrechte gelegten Ebene liegt und mit der Senkrechten ebenfalls den Winkel α einschließst. Es ist mithin der Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel.

§ 8. Stofsdauer. Die Zeit, welche vom Momente des ersten bis zum Moment des letzten Kontakts zweier aufeinanderstofsenden Körper verfließt, wollen wir als Stofsdauer bezeichnen und für dieselbe den Buchstaben T gebrauchen. Diese Zeitdauer ist, wenn es sich um den Stofs von Körpern mit gewöhnlichen Dimensionen handelt, außerordentlich gering. Für den Stoß von Stahlcylindern von einer Länge zwischen 1 bis 4 Decimetern fand Hamburger im Mittel T=0,0006 Sek. Der berühmte Hertz hat (1882) eine vollständige Theorie des Stoßes von Kugeln entwickelt. Seine für gleich große Kugeln geltende Formel für T (in Sekunden) lautet folgendermaßen;

$$T = 2,9432 R \sqrt[5]{\frac{25 \pi^2 s^2 (1 - \sigma^2)^2}{8 c E^2}} \cdot \cdot \cdot (18)$$

Hierbei bedeutet R den Radius der Kugeln (in Millimetern), sihre Dichte, σ den Poissonschen Koeffizienten, E den Youngschen Modul für die Substanz, aus welcher die Kugeln bestehen und c die in Millimetern pro Sekunde ausgedrückte relative Geschwindigkeit vor

dem Stofse. Die Dichte s muß in Einheiten ausgedrückt sein, denen das Kilogramm als Krafteinheit, das Millimeter als Längeneinheit und die Sekunde als Zeiteinheit zu Grunde liegt. Die Masseneinheit beträgt in diesem System 1000×9810 g und ist $s = s_0 \cdot 10^{-6} \cdot (9810)^{-1}$, wo s_0 die tabellarische Dichte bedeutet (C. G. S.-System). Nimmt man $\sigma = \frac{1}{3}$ an, so ist für Kugeln aus Stahl ($s_0 = 7.7$, E = 20000)

$$T = 0.000024 Rc^{-\frac{1}{5}Sek.}$$

Für Kugeln aus Messing ist ($s_0 = 8,39$, E = 10000)

$$T = 0,000\,03 \,R\,c^{-\frac{1}{6}\,\mathrm{Sek.}}$$

R=13 mm giebt $T=0.000181 \text{ Sek. für } c=73.7 \frac{\text{mm}}{\text{sec}}$ und

 $T=0{,}000\,138$ für $c=295\,\frac{\mathrm{mm}}{\mathrm{sec}}$. Die Beobachtungen von Hamburger haben Resultate ergeben, welche mit diesen Zahlen in guter Übereinstimmung stehen. Als Kuriosum sei noch folgende von Hertz stammende Berechnung angeführt: Wenn zwei Stahlkugeln von der Größe der Erde sich mit der relativen Geschwindigkeit von $c=10\,\frac{\mathrm{mm}}{\mathrm{sec}}$ aufeinander zu bewegen würden, so würde die Stoßdauer für sie gegen 27 Stunden betragen.

Litteratur.

Barus: Phil. Mag. (5) 29, 337, 1890.

Voigt: Wied. Ann. 47, 671, 1892.

Heydweiller, Wied. Ann. 63, 56, 1897.

Reiger, Physik. Zeitschr. 2, 213, 1901. Diss. Erlangen. Coulomb: Théorie des machines simples, 1781. Mém. des savants étrangers 10, 254, 1785.

Warburg und Babo: Wied. Ann. 2, 406, 1877.

Margot: Arch. sc. phys. 32, 138, 1894; 33, 161, 1895.

Morin: Nouvelles expériences sur le frottement, Paris 1833; Mém. de l'Acad. française, 2, 3, 1834, 1835; Doves Repertorium 1.

J. Müller: Pogg. Ann. 139, 505, 1870.

Rennie: Dingl. Journ. 34, 165, 1829; Phil. Trans. 1829; Hann. Archit. 1861, S. 346.

N. P. Petrow: Beschreibung und Resultate von Versuchen über die Reibung von Flüssigkeiten und Maschinen (russ.). Mitt. des St. Petersburger technolog. Instituts 1885, St. Petersbug 1886.

N. N. Schiller: Gleichgewicht eines festen Körpers bei Einwirkung der Reibung u. s. w. (russ.). Arb. d. phys. Sekt. d. Moskauer Naturf.-Ges. 5. Lief. 1, 17, 1892.

Zu § 3.

Prony: Ann. chim. phys. (2) 19, 165, 1822.

Zu § 5.

Über den Stoß von Körpern:

- N. E. Shukowski: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 16, 388, 1884; 17, 47. 1885.
- N. N. Schiller: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 17, 5, 200, 1885.
- B. Stankiewitsch: Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 22, 118, 1890.

Zu § 8.

Hamburger: Wied. Ann. 28, 653, 1886.

Hertz: Crelles Journ. 92, 156, 1882; Ges. Werke 1, 155.

Tabelle

über die gesetzlich festgesetzten Verhältnisse der russischen Maße zu den internationalen und den metrischen. (Zusammengestellt von der Hauptanstalt (Palata) der Maße und Gewichte in St. Petersburg.)

1. Gewichtsmasse (Massen).

1 Pud = 40 1																		16,380 496 Kilogramm
1 Pfund = 32																		409,512 41 Gramm
1 Lot = 3 So	lo	tni	ik				•											12,797 263
1 Solotnik =	96	3 1	Do.	li														4,265 754 3
1 Dolja = 0,0)00	1	80	50	6 8	4	P	fu	nd	•	•	•	•	•	•	•		44,434 940 "
1 Tonne (met	ris	ch	es	8	ys	ter	n)	=	=	10	00	k٤	3					61,048 211 Pud
1 Vilomenum																	١	0,061 018 211 "
1 Kilogramm	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ì	2,441 928 4 Pfund
1 Gramm																	`	0,234 425 13 Solotnik
1 Decigramm																		2,250 481 2 Doli
1 Centigramm																		0,225 048 12 "
1 Milligramm																		0,022 504 812 "

2. Längenmasse.

1 Werst = 500 Sashen	1,066 80 Kilometer
1 Sashen = 3 Arschin = 7 Fufs	2,133 60 Meter
1 Arschin = 16 Werschok = 28 Zoll	71,120 0 Centimeter
1 Werschok = 17,5 Linien	44,4500 Millimeter
1 Fuss = 12 Zoll = 6,857 14 Werschok	304,800 "
1 Zoll = 10 Linien	25,400 0 ",
1 Linie = 10 Punkten	2,540 00 ",
1 Punkt = 0,000 833 333 Fuß	0.254 000
,	,
1 Kilometer	0,937 383 Werst
,	0,468 691 Sashen
	1,406 07 Arschin
1 Meter	22,497 2 Werschok
i bieter	3,280 84 Fufs
	39,370 1 Zoll
1 Desimates	3,937.01
1 Decimeter	
1 Centimeter	0,393 701 _ ,
1 Millimeter	0,393 701 Linien
1 Mikron = 0,000 001 Meter	0,003 937 01 Punkte
	1

3. Flächenmasse.

1 Quadratwerst = 250 000 Quadratsashen {	1,138 06 QuKilometer 113,806 Hektar								
1 Desjatine = 2400 Quadratsashen $\left\{ \right.$	1,092 54 10 925,4 QuMeter								
1 Quadratsashen	4,552 25 0,045 522 5 Ar								
1 QuArschin=256 QuWersch. = 784 QuZoll	0,505 805 QuMeter								
1 QuWerschok = 3,062 5 QuZoll	19,758 0 QuCentimet.								
1 QuFus = 144 QuZoll = 47,020 QuWersch.	0,092 903 0 QuMeter								
1 QuZoll = 0,006 944 44 QuFuß	6,451 60 QuCentimet. 91,529 9 Desjatinen								
1 QuKilometer	0,878 687 QuWerst								
1 Hektar = 100 Ar	2196,72 QuSashen 0,915 299 Desjatinen								
1 QuMeter	1,977 04 QuArschin								
}	10,763 9 QuFus 15,500 0 QuZoll								
1 QuDecimeter	5,061 23 QuWersch.								
1 QuMillimeter	0,155 000 QuLinien								
	0,000 506 123 QuWsch.								
4. Kubische Maßse									
1 Kubiksashen	9,712 68 Kubikmeter								
1 Kubikarschin	359,729 Kubikdecimeter								
1 Kubikwerschok	87,824 4 Kubikcentimeter 28,316 8 Kubikdecimeter								
1 Kubikzoll	16,387 1 Kubikcentimeter								
1 Tschetwert	2,099 1 Hektoliter								
	209,91 Liter								
1 Tschetwerik	26,239 " 0,122 99 Hektoliter								
1 Wedro	12,299 Liter								
1 Dekaster = 10 Ster	1,029 58 KbSashen								
}	27,798 7 KbArschin 2,779 87								
1 Ster = 1 Kubikmeter \dots	0,102 958 KbSashen								
1 Kubiktecimeter	0,002 779 87 KbArschin 0,085 314 7 KbFuß								
1 Fultherntin ston	0,011 386 4 KbWerschok								
1 Kubikcentimeter	0,061 023 7 KbZoll								
1 Kubikmillimeter	0,000 011 386 4 KbWersch 0,000 061 023 7 KbZoll								
1 Kiloliter	4,763 9 Tschetwert 81,305 Wedro								
. W. N. 194	0,476 39 Tschetwert								
1 Hektoliter	8,103 5 Wedro								
1 Dekaliter	0,381 12 Tschetwerik 0,813 05 Wedro								
1 Liter	0,038 112 Tschetwerik								
T THOSE	0.081 305 Wedro.								

Ein Liter ist das Volumen von einem Kilogramm reinen Wassers von 4°C.; hierbei ist angenommen, dass 1 Liter = 1,000 11 Kubikdecimeter ist und dass das Gewicht eines Kubikdecimeters reinen Wassers 999,89 Gramm beträgt.

NAMENREGISTER

der im Text zitierten Autoren.

Abaschew, D., Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625.

Abbe, Sphärometer 310.

Abdank-Abakanowicz, Integraphen 316.

Abraham und Lemoine, Messung kleinster Zeitintervalle 374.

Ahrendt, Ausbreitungsgeschwindig-keit der Wasserwellen 661.

Aignan und Dugas, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625.

Airy, Abnahme der Fallbeschleunigung 394, mittlere Erddichte 399.

Al-Biruni, Dichte fester Körper 685. Aleksejew, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625.

Alexandrow und Sabanejew, Lösungen von Kolloiden 666.

Allen, Geschwindigkeit der stationären Bewegung einer Flüssigkeit 654.

Almen, Dichte gelöster Gase 467. Amagat, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554, 556, Kompressibilität der Gase 423, 425, dasselbe bei höheren Temperaturen 428, Kompressibilität 723, Körper Poissonscher

Koeffizient 715. Amaury, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554.

Amsler, Planimeter 314.

Andrews, Kritische Temperatur 427, Untersuchungen über das Daltonsche Gesetz 461.

Angström, Dichte gelöster Gase 467. Arago und Dulong, Kompressibilität der Gase 418.

Arrhenius, Viskosität der Lösungen

Elastizitätsmodul Auerbach, 706, Härte 697, Pulverförmige Körper 671. Avenarius, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554.

Avogadro, Gesetz desselben 406, 484.

B.

Babinet, Goniometer 324.

Babo und Warburg, Reibung fester Körper 760.

Bachmetjew, N., Dichte von Amalgamen 691, Elastische Nachwirkung 754.

Bacon, Kompressibilität der Flüssigkeiten 549.

Baille und Cornu, Bestimmung der mittleren Erddichte 398.

Barlow, Tafeln desselben 276. Barus, Koeffizient der inneren Reibung des Stahls 760.

— und Schneider, Kolloide 664. Baskow, Elastische Nachwirkung 754.

Batschinski, Reibung innerhalb des Quecksilbers 648.

Baumeister, Scherungsmodul 737. Bayer, Kontraktion des Flüssigkeitsstrahles 656.

Baynes, Gleichung von van der Waals 434.

Beaumé, Aräometer 546.

Beilstein, Diffusion der Flüssigkeiten

Bender, Vielfachnormale Lösungen 622. Benedicks, Atomkonzentration 697.

Berget, Bestimmung der mittleren Erddichte 401.

Bernard, Claude, Notwendigkeit der Hypothesen 7.

Bernoulli, Bewegungsgleichung für Flüssigkeiten 653.

Berthelot, Grenzdichte eines Gases 422, Kompressibilität der Gasgemische 426.

Berthollet, Diffusion der Flüssigkeiten 629.

Bertrand und Jamin, Kontakt von Gasen mit festen Körpern 469. Berzelius, Allotropie 682.

Bessel-Hagen, Quecksilberluftpumpe

Bjerkness, C. A., Anziehung und Abstofsung pulsierender Kugeln 653. Blümcke, Dichte gelöster Gase 467. Bock, Poissonscher Koeffizient 714. Bodländer, Lösung in Gemischen 619. Bohr, Geschwindigkeit der Lösung von Gasen 467, Löslichkeit der Gase 466. und Bock, Löslichkeit der Gase 466. Boltzmann, Avogadrosches Gesetz 485, Diffusion der Flüssigkeiten 631. Bonfall, Dichte der Flüssigkeiten 540. Borda, Bestimmung der Fallbeschleunigung 384, Wägungsmethode desselben 347. Borelli, Kapillarität 589. Bottomley, Säkulare Beobachtungen an Drähten 746. Bottone, Härte reiner Metalle 697. Bouasse, Torsion 731. Bouguer, Methode zur Messung der mittleren Erddichte 395. Bourdon, Metallbarometer 445, Metallmanometer 449. Boyle-Mariotte, Gesetz derselben 405, 417, 475. Boys, Mittlere Erddichte 399, Quarzfäden 711. Brauer, Längenteilmaschine 293. Braun, Löslichkeit bei Druckzunahme 623, Mittlere Erddichte 399. Bravais und Frankenheim, Anordnung der Moleküle in Krystallen 679. Bredig, Kolloide 664. Breguet, Aneroidbarometer 445. Breitenbach, Innere Reibung Gase 499. Brillouin, Diffusion der Gase 516, Härte 697. Brjuchanow, Kapillaritätskonstante

599. Brodmann, Reibungskoeffizient der Flüssigkeiten 647.

Brücke, Osmose 633.

Brunner, Kapillaritätskonstanten 607, 608, Komparator 308.

Bruns, Libelle 319.

Brush, Manometer 448.

Bunsen, Absorptiometer 463, Ausflussgeschwindigkeit der Gase 513, Effusion 517, Löslichkeit der Gase 466, Wasserluftpumpe 455.

Bunten, Heberbarometer 440.

C.

Cagniard-Latour, Volumenvergröfserung beim Zuge 715. Cailletet, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554, Kompressibilität der Gase 424, Lösung in Gasen 626, Manometer 449, Untersuchungen über das Daltonsche Gesetz 461.

Cannizaro, Anomale Dampfdichte 525.

Canton, Kompressibilität des Wassers 549.

Cantone, Elastische Hysteresis 754. Poissonscher Koeffizient 715.

Cantor, Mittlere Geschwindigkeit der Chlormoleküle 494.

Carey Lea, Kolloide 664.

Carius, Löslichkeit der Gase 466. Carlini, Mittlere Erddichte 400.

Cauchy, Elastizitätskoeffizienten 728. Cavendish, Mittlere Erddichte 396.

Chappuis, Absorptionskoeffizient der Kohlensäure 469, Gewicht eines Liters Wasser 337.

Claire-Deville, St., Dissociation 525. Clapeyron, Zustandsgleichung

Gase 430. Clausius, Avogadrosches Gesetz 484, Energie der Gase 489, Herleitung des Boyle - Mariotteschen Gesetzes kinetische Gastheorie 473, Mittlere Weglänge der Gasmoleküle 495, Zustandsgleichung der Gase 435.

Cohen, Sogenannte Zinnpest 682. Colladon und Sturm, Kompressibilität des Wassers 551.

Common, Sphärometer 310.

Cornu, Poissonscher Koeffizient 715. und Baille, Mittlere Erddichte

398. Cotes, Fernewirkung 212.

Conette, Reibungskoeffizient der Flüssigkeiten 644, 647.

Coulomb, Gesetze der Reibung fester Körper 760, Torsionsgesetze 730, Scherungsmodul 737, Viskosität der Flüs-

sigkeiten 646. Courtonne, Universaldensimeter 544. Crelle, Rechentafeln 276.

Curie, Aperiodische Wage 346. Czapski, Sphärometer 309.

D.

Dalton, Gesetz desselben 460, 485. Defforges, Wert der Fallbeschleunigung 393.

De Metz, s. Metz; De Heen, s.

Desains und Hagen, Kapillarität 598.

Descamps, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554. Desgoffe, Manometer 448.

Despretz, Kompression der Gase 418. Deville und Troost, Dampfdichte 414. Dewar, Absoluter Widerstand bei nie-

driger Temperatur 710.

Diesselhorst und Scheel, Abhängigkeit der Beschleunigung g von der Höhe 391.

Dietz, Wasserlöslichkeit verschiedener Salze 619.

Dittmar, Löslichkeit der Gase 466.

Divers, Absorption von Ammoniak 470. Döbereiner, Zündmaschine desselben

Donnan, Effusion 517, 518.

Doppler, Prinzip desselben 200.

Dorn und Völlmer, Innere Reibung von Flüssigkeiten 649.

Dorsey, Methode der kleinen Wellen 606.

Drecker, Kompressibilität von Lösungen 555.

Drude, Dicke von Flüssigkeitshäutchen 578, Fernewirkung 214, Radius der Molekularwirkungssphäre 610.

Duclaux, Tropfenwägung 601.

Dufour, Effusion 518. Duhem, Isotonische Lösungen 636.

Dulong und Arago, Kompression der Gase 418.

Dumas, Bestimmung der Dampfdichte 412, Okklusion von Gasen durch Metalle 471.

Dutoit und Friederich, Molekulare Oberflächenenergie 609.

Dutrochet, Osmose 632.

E.

Eijk, E. v., Zinnpest 683.

Emden, Luftwiderstand gegen bewegte Körper 523.

Eötvös, Gravitationskompensator 402, Molekulare Oberflächenenergie 609, Verteilung der Erdschwere 393.

Etard, Lösungen 617, 618.

Euler, H., Viskosität von Lösungen

Everett, Poissonscher Koeffizient 715. Exner, Diffusionsgeschwindigkeit der Gase 520.

F.

Fabry und Perot, Gewicht eines Liters Wasser 337, Innere Reibung der Gase 500.

Faraday, Dünnste Goldblättchen 746, Kolloide 664, Kompression der Gase 418, Zwischenmedium 213.

Fechner, Psycho-physisches Gesetz

Feddersen, Thermodiffusion 518. Fedorow, Universalgoniometer 330. Fick, Diffusion der Flüssigkeiten 629, Osmose 633.

Fischer, Ausbreitung von Flüssigkeiten auf Quecksilber 581.

Fliegner, Ausströmen von Gasen 514. Flusin, Osmose 633.

Forch, Oberflächenspannung der Lösungen 607.

Fortin, Barometer desselben 439.

Frankenheim, Anordnung der Moleküle in Krystallen 679.

Friederich, Zahlenwerte der Koeffizienten der van der Waalsschen Gleichung 435.

Fuchs, Kompressibilität der Gase 424. Funk, Wasserlöslichkeit verschiedener Salze 619.

G.

Gagarin, Deformationsrest 695. Galilei, Trägheitsgesetz 74.

Galitzine, siehe Golitzin.

Galle, Libelle 319.

Garvanoff, Innere Reibung von Olen 648.

Gaufs, Oberflächenspannung 564, Wägungsmethode 347, Massystem desselben 263.

Gay-Lussac, Alkoholometer 546, Analogie der Osmose und Ausdehnung von Gasen 634, Gesetz desselben 405, 485, Heberbarometer 440, Kapillarität 592, Methode zur Bestimmung der Dampfdichte 411.

Geissler, Quecksilberluftpumpe 450. Geritsch, Kontraktion der Lösungen

Gerlach, Expansion der Lösungen 622. Gernez und Löwel, Übersättigte Lösungen 620.

Gerschun, Mittlere Erddichte 401, Prytzsches Planimeter 315.

Gilbault, Kompressibilität von Lösungen 555.

Godwine und Noyes, Innere Reibung der Gase 500.

Golitzin (Galitzine), Fürst B., Gesetz der Molekularkräfte 404.

Grätz, Reibung in Flüssigkeiten 648. Graham, Apparat zur Messung der Effusion 517, Diffusion der Flüssigkeiten 628, Kolloide 664.

Grashof, Ausströmen von Gasen 514. Grassi, Kompressionskoeffizient der Flüssigkeiten 553.

Gregor, s. Mac Gregor. Griffiths, Diffusion der Flüssigkeiten

Grimaldi, Kompression der Flüssigkeiten 554.

Methode Grunmach, der Wellen 606.

Guglielmo, Dichte fester Körper 689. Guillaume, Gewicht eines Liters Wasser 337.

Guinchant, Kompressibilität von Lösungen 555.

Guthrie, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625.

Guye, Zahlenwerte der Koeffizienten in der van der Waalsschen Gleichung 435. — und Perot, Kapillarität 601.

H.

Habermann, Dampfdichte 414.

Hagen und Desains, Kapillarität 598.
 Hagenbach, Diffusionsgeschwindigkeit der Gase 520, Reibungskoeffizient

der Flüssigkeiten 643. Hall, Oberflächenspannung des Wassers

608. Hamburger, Stofsdauer 770.

Hamilton Smith, Strömung von Flüssigkeiten 658.

Hannay und Hogarth, Lösung in Gasen 626.

Hansky, Wert der Fallbeschleunigung

Haton de la Gonpillière, Ausströmen von Gasen 514.

Haughton, Mittlere Erddichte 400.

Hausmaniger, Diffusion der Gase 516. Haufser, Zunahme der Viskosität durch Drucksteigung 649.

Hauy, Gesetz desselben 672.

Heen, De-, Diffusion der Flüssigkeiten 631, Dampf- und Flüssigkeitsmoleküle 536.

Hefner-Alteneck, Barometer 445. Helmert, Formel für die Fallbeschleu-

nigung 392. Helmholtz, Wirbel 662, Wogenwolken

500.
— und Piotrowski, Beibung in Flüs-

- und Piotrowski, Reibung in Flus sigkeiten 646.

Hengler, Horizontalpendel 380.

Henry, Gesetz desselben 462.

Hertz, Definition des Härtebegriffs 696, Stofsdauer 771, Zwischenmedium 213.

Hesehus, Dynamometer 357, Elastizitätskoeffizient des Palladiums 708, Elastische Nachwirkung 758, Einflus des Mediums hierauf 754, Okklusion 471.

Heydweiller, Innere Reibung in Flüssigkeiten 648, Reibungskoeffizient für Menthol 760.

Hill, Prytzsches Planimeter 316.

Hirn, Ausströmen von Gasen 514.

Hofmann, Bestimmung der Dampfdichte 411. Hollemann, Schwerlösliche Substanzen 618.

Hooke, Regel desselben 693.

Hüfner, Diffusionsgeschwindigkeit der Gase 520, Löslichkeit der Gase 466. Hugoniot, Ausströmen von Gasen 514.

Hulfshof, Oberflächenspannung 567. Humphreys, Diffusion von Metallen

Humphreys, Diffusion von Metallen durch Quecksilber 631.

- und Mohler, Oberflächenspannung von unterkühltem Wasser 608.

Huygens, Prinzip desselben 182, Okular desselben 300.

Ι

Isarn, Verminderung der Kontraktion eines Wasserstrahls 656.Isenkrahe, Schwerkraft 214.

J.

Jäger, Innere Reibung der Gase 39s. Kinetische Theorie der Flüssigkeiten 642, Kapillarität 599.

Jahoda, Dampfdichte 416.

Jakowkin, Lösung in Gemischen 619.
James und Clarke, Mittlere Erddichte 396.

Jamin, Aufsaugung von Flüssigkeiten 596, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554.

— und Bertrand, Adsorption 469. Johonnott, Dicke der Flüssigkeits-

häutchen 578.

Jolly, Bestimmung der Fallbeschleu-

nigung 392, Endosmotisches Äquivalent 693, Federwage 542, Mittlere Erddichte 400.

Jones, Reibungskoeffizient der Flüssigkeiten 647.

Joule, Gesetz desselben 406, Herleitung des Boyle-Mariotteschen Gesetzes 477. Julius, Spiegelmethode 322.

Jungk, Erwärmung angefeuchteter Pulver 597.

Jurin, Gesetz des Anstiegs einer Flüssigkeit in einer Kapillarröhre 589.

K.

Kanitz, Innere Reibung von Gemischen 650.

Kann, Innere Reibung des Broms 644, Viskosität des Broms 641.

Kasterin, Tropfenmessung 604, Oberflächenspannung des Äthers bei hohen Temperaturen 608.

Kater, Bestimmung der Fallbeschleunigung 387, Reversionspendel 388.

Katzenelsohn, Elastizitätskoeffizient von Poisson für Metalle 714.

Kékulé, Anomale Dampfdichte 525.

Kepler, Erlangung von Hypothesen 7, Drittes Gesetz desselben 208.

Elastizitätskoeffizienten Kirchhoff, 729, Poissonscher Koeffizient 714.

Klobbie, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625.

Knibbs, Reibung der Flüssigkeiten 644.

Knipp, Oberflächenspannung des Wassers 608.

Koch, Viskosität des Quecksilbers 647. König, A., Biegung 739, Mittlere Erddichte 400, Reibung der Flüssigkeiten 646.

Kohlrausch, Barometer 445, Dichte der Flüssigkeiten 542, Elastische Nachwirkung und Superposition derselben 752, Wasserlöslichkeit verschiedener Salze 619.

Koller, Innere Reibung von Ölen

Konowalow, Löslichkeit der Gase 466. Kopp, Anomale Dampfdichte 525, Molekularvolumen von Flüssigkeiten 690.

Kortazzi, Seismische Stürme 380. Kowalski, Poissonscher Koeffizient

Krajewitsch, Wagebarograph 446. Krigar-Menzel und Richarz, Abhängigkeit der Beschleunigung g von der Höhe des Beobachtungsortes 391.

Krönig, Kinetische Gastheorie 473. Kuenen und Robson, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625. Kumpf, Löslichkeit der Gase 466.

Kundt und Warburg, Gleiten der Gase 515, Wärmekapazität des Quecksilberdampfes 490

Kupfer, Abnahme des Elastizitäts-moduls 708.

Kurilow, Gasabsorption 470.

L.

Laar, van, Verdichtung der Lösungen 626, Bau der Flüssigkeitsmoleküle 536. Laborde, Dichte der Legierungen 692. Lamé, Elastizitätskoeffizienten 728.

Lamont und Abbe, Reflexionsprisma 301.

Lang, v., Spektrometer 325.

Laplace, Formel für den Normaldruck 572, Normaldruck der Oberflächenschicht von Flüssigkeiten 563.

Lassen, Einfluss der Temperatur auf die Löslichkeit von Metallen im Quecksilber 619.

Lea, Carey, Kolloide 664.

Lecocq de Boisbaudran, Expansion der Lösungen 622.

Leduc, Gewicht eines Liters Luft 410, Kompressibilität der Gasgemische 426.

Lees, Viskosität von Mischungen 650. Lehmann, O., Flüssige Krystalle 537. Lemoine, s. Abraham und Lemoine. Lenz, R. E., Diffusion der Flüssigkeiten 631.

Lermantow, Apparat zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls 703, Apparat zur Bestimmung des Scherungsmoduls 735, Spiegelablenkungsmethode 322, Volumenometer 334. Leod, Mc, Manometer 447.

Lewitzki, Seismische Stürme 380.

Licondès, Erddichte 402.

Liebig, Osmose 633. Linck, Krystallform und Stellung im periodischen System 682.

Linder und Picton, Kolloide 664.

Linnebarger, Viskosität von Mischungen 650.

Lippmann, Elektrische Pendelbewegung 369, Stroboskopische Methode 378, Luftbläschenmessung 604.

Ljubawin, Kolloide 665.

Löwel und Gernez, Übersättigte Lösungen 620.

Lohnstein, Aräometer 544.

M.

Macé de Lépinay, Gewicht eines Liters Wasser 337.

Mac Gregor, Eigenschaften wässeriger Salzlösungen 639.

Mach, Luftverdichtungen vor schossen 522, Bau von Gasstrahlen 514. - und Salcher, Bau von Gasstrahlen 514.

Mackenzie, Dichte gelöster Gase 467, Löslichkeit der Gase 466.

Mafiotti, Prytzsches Planimeter 316. Mallock, Elastizität 708, Reibung in Flüssigkeiten 647.

Mannesmann, Gaswiderstand gegen bewegte Körper 522.

Margot, Haften von Metallen an Glas 760.

Margules, Reibung in Flüssigkeiten 646.

Mariotte, Gesetz desselben 405,417,475.

Martens, J., Okular 301. Maskelyne, Mittlere Erddichte 395.

Matthiesen, Ausbreitungsges digkeit von Wasserwellen 661. Ausbreitungsgeschwin-

Maxwell, Avogadrosches Gesetz 485, Geschwindigkeit der Moleküle 490, Innere Reibung der Gase 498.

Mayer, A. M., Kapillaritätskonstanten 606, Verminderung des Elastizitätsmoduls 708.

Mc Leod, Manometer 447.

Mellberg, Oberflächenspannung 567.
Mendelejew (Mendelejeff), Dichte der
Lösungen 621, Differentialbarometer
444, Gewichtssätze 337, Gewicht eines
Liters Wasser 337, Gewicht eines Liters Luft 349, 410, Kompressibilität
der Gase 422, Löslichkeit von KNOs
617, Lösungsformel 618, Pyknometer
540, Quecksilberluftpumpe 453, Verdichtung von Alkohol 625, Wage 339,
Wagearretierung 341, Wägungsmethode 347, Wägung im Vakuum
349.

Mendenhall, Mittlere Erddichte 400. Mensbrugghe, van der, Oberflächenspannung 567.

Mertsching, Geschwindigkeit strömender Flüssigkeiten 658.

Metz, de, Kompression von Flüssigkeiten 554, 555, Kompressionskoeffizient von Kolloiden 665.

Meyer, G., Diffusion von Metallen durch Quecksilber 631.

—, G. S., Verlängerung beim Zug
709.

--, O. E., Reibung der Flüssigkeiten 646, 648, Anzahl der Gasmoleküle 503, Zustandsgleichung der Gase 433.

-, V., Verdrängungsmethode 414. Michel und Kraft, Expansion der

Michel und Kraft, Expansion der Lösungen 622.

Michelson, Längeneinheit 303.

Mior, Okklusion 471.

Mitchell, Diffusion der Gase 519.

Mitinsky, Ausströmen von Gasen 514, Woislawsche Pumpe 659.

Mitscherlich, Goniometer 328, Isomorphismus 681.

morphismus 681. Möbius, Anordnung der Krystallmole-

küle 680. Moissan, Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs 682.

Monsacchi und Schiff Expansion der Lösungen 622.

Monti, Kapillaritätskonstanten 608.

Moore, Innere Reibung von Salzlösungen 650.

Morin, Gleitende Reibung 761, Beschleunigung der Schwerkraft und Fallmaschine 384.

— und Poucelet, Dynamometer 356. Moser, Hauchbilder 470.

Mülfarth, Adsorption von Gasen 470. Müller, J., Gleitende Reibung 762.

-, Joh., Absorption der Gase 520.

N.

Naccari, Osmotischer Druck 635. Natterer, Kompressibilität der Gase 424.

Navier, Koeffizient der äußeren Rebung der Flüssigkeiten 642.

Neesen, Quecksiberluftpumpe 451. Nernst, Apparat für den osmotischen Druck 635, Molekulartheorie der Diffusion von Lösungen 639.

Newton, Contractio venae 656, Fernewirkung 212, Gravitationsgesetz 297, Trägheitsgesetz 74, Zweites Bewegungsgesetz 75, Drittes Bewegungsgesetz 82, Widerstand der Gase gegen die Bewegung fester Körper 521.

Nichols, Dichte gelöster Gase 462.

Nicholson, Aräometer 544.

Nicol, Expansion der Lösungen 622. Nilsson und Petterson, Dampfdichte 416.

Nollet, Osmose 632.

682.

Nordenskjöld, Lösungsformeln 617. Noyes und Goodwin, Koeffizient der inneren Reibung von Gasen 500.

0.

Oberbeck, Dicke von Ölschichten 581. Obermayer, Diffusion der Gase 516. Örstedt, Kompressibilität der Flüssig-

keiten 550, Piezometer desselben 550.

— und Svendsen, Kompressibilität

der Gase 417.
Okatow, Poissonscher Koeffizient 744.
Ortloff, Krystallform und Stellung im periodischen System der Elemente

Ostwald, Additive Eigenschaften 615, Beseitigung der Hypothesen 8, Osmotischer Druck 635, Pyknometer 540. Wasserluftpumpe 455.

Р.

Pacher, Viskosität des Wassers 647. Pagliani und Emo, Löslichkeit der Gase 466.

— und Vicentini, Kompressibilität der Flüssigkeiten 554.

Parenty, Ausströmung von Gasen 514, Effusion 517.

Pascal, Gesetz desselben 41, 532. Pawlewski, Dampfdichte 414.

Pensky, Repsoldscher Komparator 308. Perkins, Kompressibilität des Wassers 550.

Perrot, Horizontalpendel 380. Perry, Innere Reibung von Ölen 648. Petrow, N., Innere Reibung bei festen Körpern 763, Innere Reibung der Flüssigkeiten 644.

Petruschewski, Längsschwingungen 166, Pulverförmige Körper 671.

Pfeffer, Halbdurchlässige Membranen 634.

Pictet, Dichte des flüssigen Acetylens 538.

Picton und Linder, s. Linder und Picton.

Piltschikow, Kapillarität 598.

Pisati, Werte der Elastizitätsmoduln 737.

Plateau, Radius der Molekularwirkungssphäre 610, Schwerefreie flüssige Massen 573, Oberflächenzähigkeit 578, Wanddicke von Seifenblasen 578.

Pockels, Oberflächenspannung 605. Poggendorff, Spiegelablenkungsme-

thode 320.

Poiseuille, Formel für den Reibungskoeffizienten der Flüssigkeiten 643, Durchströmen von Kapillarröhren 658.

Poisson, Adiabatische Zustandsänderung 508, Koeffizient desselben 713, Beschleunigung der Schwerkraft 387, Bestimmung der Kapillaritätskonstante 598, Formel für Gase 508.

Poncelet und Morin, Dynamometer 356.

Ponsot, Lösungen 639.

Pouillet, Kompressibilität der Gase 418.

Poynting, Mittlere Erddichte 400. Pranghe, Diffusionsgeschwindigkeit der Gase 520.

Preston, Mittlere Erddichte 396, 400. Prony, Zaum desselben 764.

Prytz, Planimeter desselben 315.

Puluj, Innere Reibung der Gase 499.

Q.

Quincke, Adsorption 469, Kapillaritätskonstanten 604, Kapillaritätskonstanten für Lösungen 607, Konstanten des absoluten Widerstandes 712, Oberflächenspannung 584, Osmose 633, 634, Radius der Molekularwirkungssphäre 610, Tropfenwägung 601.

R.

Ramsay, Wasserlöslichkeit des Heliums 466.

Ramsay und Shields, Bau der Flüssigkeitsmoleküle 536, Molekulare Oberflächenenergie 609.

Ramsden, Okular desselben 300.

Raoult, Gasabsorption 470.

Raps, Automatische Quecksilberluftpumpe 456.

Rayleigh, Dicke von Ölschichten 581. Gewicht eines Liters Luft 410.

Rebeur-Paschwitz, Horizontalpendel 380.

Regnault, Allseitiger Druck 721, Bestimmung der beiden Gasdichten 407, Gewicht eines Liters trockener Luft 410, Kompressibilität der Gase 419, Dasselbe bei höheren Temperaturen 427, Piezometer 552, Untersuchung des Daltonschen Gesetzes 461, van der Waalssche Gleichung 434, Volumenometer 331, Wägung im Vakuum 349, Zustandsgleichung der Gase 435.

Reich, Bestimmung der mittleren Erddichte 398.

Reiger, Reibungskoeffizient für Kolophonium 766.

Reinbot, Naphthabarometer 444.

Reinold und Rücker, Dicke von Flüssigkeitshäutchen 578.

Rennie, Gleitende Reibung 762.

Retgers, Dichte der festen Körper 686, Symmetrie der Krystalle einfacher Verbindungen 674.

Reyher, Viskosität der Lösungen 650.
Richard, Barograph 496, Löslichkeit der Gase 467.

Richarz, Mittlere Erddichte 400.

- und König, s. König und Richarz.

 und Krigar-Menzel, Mittlere Erddichte 400, Fallbeschleunigungsabnahme 391.

Richter, Alkoholometer 546.

Rinne, Symmetrie der Krystalle einfacher Verbindungen 674.

Roberts-Austen, Diffusion fester Metalle 751, Elastische Nachwirkung 753.
Roberts Wage 353

Roberval, Wage 353. Robinson, Anemometer 523.

Roche, Abnahme der Fallbeschleunigung 393, Erddichte in gegebener Entfernung vom Erdzentrum 402.

Röntgen, Dicke von Ölschichten 581, Poissonscher Koeffizient 714.

- und Schleiermacher, Verdichtungskoeffizient 600.

 und Schneider, Kompressionskoeffizient des Wassers 556.

Roth, Gleichung von van der Waals 434, Kompressibilität der Gase bei höheren Temperaturen 427.

Rothmund, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 625.

Rueprecht, Wage 337.

Rydberg, Härte als periodische Funktion des Atomgewichts 697.

Rykatschew, Luftwiderstand 524.

S.

Sabanejew, Typische Kolloide 666. - und Aleksandrow, Kolloide 666. Sacerdote, Allseitiger Druck 722, Kompressibilität der Gasgemische 426. Salcher und Mach, Bau von Gasstrahlen 514. – und Whitehead, Ausströmen von Gasen 514.

Sartorius, Wagebalken 340.

Saussure, Verschluckung von Gasen 469.

Savart, Torsion 731, Scherungsmodul 737.

Schäfer, Elastizitätsmodul 708.

Schaw, Elektrisches Mikrometer 306. Scheel und Diesselhorst, Gewichtsabnahme mit der Höhe 391.

Scheffer, Diffusion der Flüssigkeiten 631.

Scheiner, Granulation der Sonnenoberfläche 500.

Schiff, Expansion der Lösungen 622. und Monsacchi, Expansion der Lösungen 622.

Schiller, Lösung in Gasen, 626.

Schneebeli, Poissonscher Koeffizient 714.

Schönfeld, Löslichkeit der Gase 466. Schreber, Kinetische Theorie der Flüssigkeiten 635.

Schröder, Molekularvolumen der Haloidsalze 690.

Schuhmeister, Diffusion der Flüssigkeiten 631.

Schulze-Berge, Rotationsluftpumpe 459.

Schweidler, Innere Reibung der Amalgame 650.

Segel, Elastizität von Paraffin und Wachs 708.

Segner, Oberflächenspannung 566.

Sentis, Kapillaritätskonstanten 606. Setschenow, Löslichkeit der Gase

Shukowski, Pulverförmige Körper 671.

Siedentopf, Kapillaritätskonstanten 604.

Siljeström, Kompressibilität der Gase 422.

Smoluchowski de Smolan, Elastizität 708, Innere Reibung flüssiger Isolatoren 650, Koeffizient von Poisson 714.

Sohncke, Anordnung der Moleküle in Krystallen 680, Dicke von Ölschichten 581.

Sorby, Einfluss des Druckes auf die Löslichkeit 623.

Sprengel, Pyknometer 540, Quecksilberluftpumpe 453.

Spring, Versuche über Fluidität und Diffusion fester Körper 749.

Stackelberg, Einfluss des Drucks auf die Löslichkeit 623.

Stark, Kolloide 664.

Stefan, Absorption der Gase 520, Diffusion der Flüssigkeiten 629, 630. Elastizität 708, Kohäsionsplatten 74%, Normaldruck 573.

Steiner, Löslichkeit des Wasserstoffs 466.

Sterneck, Mittlere Erddichte 400. Pendel 390.

Stöckl und Vanino, Kolloide 664.

Stoel, Reibungskoeffizient der Flüssigkeiten 648.

Straubel, Poissonscher Koeffizient für Glas 715.

Streintz, Trägheitsgesetz 551.

Sturm und Colladon, Kompressibilität des Wassers 551.

Sutherland, Bau der Wassermoleküle 556, Innere Reibung der Gase 499. Svendsen und Örstedt, s. Örstedt und Svendsen.

Szigmondy, Kolloide 664.

Т.

Tait, Avogadrosches Gesetz 485, Koulpressionskoeffizient von Flüssigkeiten

Tammann, Dampfspannung von Kolloidlösungen 666, Isotonische Lisungen 635, Viskosität unterkühlter Lösungen 649.

Taylor, Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 626.

Thiesen, Fallbeschleunigung 392.

Thomas, Änderung des Elastizitäts-moduls 708.

Thompson, J. O., Verlängerung durch Zug 709.

Thomson, W., Diffusion der Flüssigkeiten 629, Wirbelatome 663.

Timofejew, Löslichkeit der Gase 466, Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln 619.

Tillo, Luftdruckmaxima und -minima für Rufsland 447.

Töpler, Quecksilberluftpumpe 451.

Tralles, Alkoholometer 546. Traube, Niederschlagsmembranen 634. Osmotischer Druck 636.

Tresca, Fluidität 747.

Troost, Gasabsorption 470.

IJ.

Umani, Reibung in Flüssigkeiten 646.

Digitized by Google

V.

Valson, Dichte der Normallösungen 622.

van der Mensbrugghe, Oberflächenspannung 567.

van der Waals, s. Waals.

Vandevyver, Aräometer 545. van Laar, Verdichtung der Lösungen 626, Bau der Flüssigkeitsmoleküle

van 't Hoff, Osmotischer Druck 635, Isotonische Lösungen 636.

Verschaffelt, Kapillare Eigenschaften von verflüssigten Gasen 609.

Vidi, Aneroidbarometer 448.

Vierordt, Osmose 632.

Villard, Lösungen in Gasen 626.

Villari, Elastizität von Kautschuk 708. Vincent, Dicke der Übergangsschicht

Völlmer und Dorn, s. Dorn und Völlmer.

Voigt, Elastizität der Krystalle 755, Reibungskoeffizient für Kupfer 760; Poissonscher Koeffizient 714, 715, Koeffizient des allseitigen Drucks 723.

Volkmann, Einfluss des Stoffs auf die Kapillarität 598, Werte der Kapillaritätskonstanten 607.

Vries, de, Osmose 634, Osmotischer Druck 636.

Waals, van der, Oberflächenspannung 567, Zustandsgleichung der Gase 433, Zustandsgleichung der Flüssigkeiten 572.

Wadsworth, Spiegelablenkungsmethode 322.

Wagner, Viskosität der Lösungen 650. Waitz, Diffusion der Gase 516.

Warburg, Elastizität 708, Gleichung der Gase, Reibung der Flüssigkeiten 644.

- und Babo, Gleitende Reibung 760. Warrington, Aräometer 545, Dichte der Flüssigkeiten 539, Dichte fester Körper 686

Weber, H. F., Diffusion der Flüssigkeiten 631.

-, W., Elastische Nachwirkung 752. -, E. und W., Wasserwellen 660.

Webski, Goniometer 328.

Weinberg, Kapillaritätskonstanten 608.

Weinhold, Elastische Hysteresis 754. Weifs, Krystallsysteme 672.

Weifsbach, Strömung von Flüssigkeiten 658.

Wertheim, Absoluter Widerstand 706, Änderung des inneren Volumens beim Zuge 715, Bruchfestigkeit 710, Elastizitätsmodul 708, Torsion 731, Scherungsmodul 737.

West, Barometer 445.

Westphal, Wage 354.

Wetzstein, Reibungskoeffizient der Flüssigkeiten 644.

Wheeler, Dichte gelöster Gase 467.

Wiechert, Annahme über das Erdinnere 402.

Wiedemann, E., Löslichkeit der Gase

Wiener, Diffusion der Flüssigkeiten 631.

Wild, Sphärometer 310.

Wild-Fuefs, Barometer 440.

Wilde, Ausströmen von Gasen 514.

Wilhelmy, Methode zur Bestimmung der Kapillaritätskonstanten 600.

Wilsing, Mittlere Erddichte 400. Wilson, Dichte der Flüssigkeiten 538. Winkelmann, Elastizitätsmodul 709, Kompressibilität der Gase bei höhe-

ren Temperaturen 428. – und Schott, Elastizität des Glases 709, Thermischer Widerstandskoeffizient 745.

Winkler, Löslichkeit der Gase 466.

Witkowski, Kompressibilität der Gase bei niedrigen Temperaturen 429.

Wladimirow, Osmotischer Druck 636.

Woislaw, Pumpe desselben 659.

Wolf, Kapillaritätskonstante 607. Wolff, Luftbewegungen bei Explosionen 514.

Wollaston, Goniometer 327.

Worthington, Negativer Druck von Flüssigkeiten 549, Oberflächenspannung 567.

Wroblewski, Absorption eines Gases durch eine Flüssigkeitssäule 520, Diffusion der Gase durch Kautschuk 519, Löslichkeit der Gase 467, Minimum des Produkts pv 427.

Wüllner, Kontraktion der Lösungen 621.

Y.

Young, Oberflächenspannung 566, Elastizitätsmodul 700.

Z.

Zenner, Ausströmen von Gasen 514. Zöllner, Horizontalpendel 380.

SACHREGISTER.

A.

Abgeleitete Einheiten 88. Ablesung 275. Absolute Genauigkeit 278. Absolute Temperatur 37. Absoluter Widerstand 706; gegen einseitigen Druck 712. Absorptiometer von Bunsen 463. Absorption von Gasen 469. Achse eines Kräftepaares 95. Actio in distans 212. Additive Eigenschaften 615. Adiabatische Zustandsänderung 507. Adiabatisches Ausströmen eines Gases Adsorption von Gasen 469. Aquivalent, mechanisches Wärme- 122; thermisches Arbeits- 122. Ather 8. Agens, Agentien 9. Alhidade 316. Alkoholometer 546, von Gay-Lussac, Richter, Tralles 546, von Duclaux 601. Allgemeine Schwere 205. Allotropie 682. Amplitude 132. Anemographen 523. Anemometer 523. Aneroidbarometer 445. Angriffspunkt eines Vektors 49. einer Kraft 91. Anisotropie 32. Antrieb der Kraft 84. Anziehung einer Kugel auf einen Punkt 215; einer Kugelschale 215; einer ellipsoidischen Schale 221; einer unendlichen Ebene 222.

Aräometer 544, von Beaumé 546, von

Guglielmo 545, von Lohnstein 544, von Nicholson 544, von Vandevyver

545; von konstantem Gewicht 544; von konstantem Volumen 544; siehe

auch Alkoholometer.

homogenen Kraftfelde 109; inner-Kräfte 111; totale Arbeit einer bewegenden Kraft 115; zentraler Kräfts 110; negative 128. Arbeitselement 107. Arbeitsfähigkeit 117. Arbeitsvermögen 117. Arm eines Kräftepaares 95. Arretierung einer Wage 338, 341. Astronomische Krafteinheit 209. Atmolyse 518. Atmosphärendruck 40. Atom 32. Atomkonzentration 697. Atomvolumen 689. Aufsaugung von Flüssigkeiten durch poröse Körper und Pulver 591. Aufstellung der Messapparate 272. Ausdehnungsarbeit eines Gases 504. Ausdehnungsbinom 35. Ausdehnungskoeffizient 35; eines Stoffes mittlerer 36; bei gegebene: Temperatur 37. Ausscheidung gelöster Gase 468. Ausströmen eines Gases 509. Ausströmungsgeschwindigkeit der Gase 511. Automatische Quecksilberluftpumpe 456

Arbeit 104; eines Kräftepaares 1 beim Transport eines Körpers 1

B.

Barograph 445.
Baromanometer 447.
Barometer, Aneroid- 445; Differential444; Gefäß- 437; Heber- 440; Metall445; Naphta - 444; Normal - 444;
Quecksilber- 437; Reise- 439; Wage442; von Bourdon 445; von Fortin
439; von Gay-Lussac 440; von
Hefner- Alteneck 445; von Kohlrausch 445; von Mendelejew 444; von
Reinbot 444; von Wild-Fuess 440.

3arometer mit gemischter Füllung 444. **Barometeraufstellung** und Ablesungskorrektionen 442.

3arometerprobe 447.

3auch 177.

3eharrungsgesetz 74.

Benetzung fester Körper durch Flüssigkeiten 582.

Beobachtungsfehler, systematische und

zufällige 281.

Beschleunigung der geradlinigen Bewegung 63; der krummlinigen Bewegung 67; in einem gegebenen Moment 66; mittlere 66; normale einem gegebenen 69; der Schwerkraft 381; tangentiale 69; Winkel- 73; Winkel- für einen

gegebenen Moment 73.

Bewegung auf einer schiefen Ebene 243; Aufwärts- 242; drehende 70; gedämpfte Schwingungs- 156, 253; geradlinige 57; gleichförmig schleunigte 67; gleichförmig änderliche 64; gleichförmig gleichförmig zögerte 65; harmonische Schwingungs-131; intramolekulare 473; krummlinige 57; periodische 131; schief geworfener Körper 244; ungleichförmig drehende 72; ungleichförmig krummlinige 68; zusammengesetzte

Bewegungsart der Gasmoleküle 473. Bewegungsgesetz, erstes 74; zweites 75;

drittes 82.

Bewegungsgröße 84. Bewegungsmenge 84.

Biegung 738.

Biegungspfeil 738.

Bifilare Drehwage 363. Bologneser Fläschchen 698.

Brechung von Wellen und Strahlen 191. Brechungsquotient 192; relativer 192.

Brechungswinkel 192. Bruch 744.

Bruchfestigkeit 705.

C.

Centimeterdyne 105. Centrifugalkraft 95. C. G. S-System 88. Chronographen 370. Chronometer 368.

D.

Decimalwage 351. Deformation 10; permanente 694. Deformationsrest 694. Deformierende Kraft 692. Dehnbare Körper 695.

Chwolson, Physik. I.

Dehnbarkeit 746.

Depression des Quecksilbers im Barometer 443.

Dialysator 665.

Dialyse 665.

Dichte, allgemeine Bemerkungen darüber 37; der Amalgame 691; Definition der 79; Einheit der 79; der festen Körper 684; der Flüssigkeiten 538; der Gase 400; Gewichts - 82; der Legierungen 691; der Lösungen 621; Massen- 80; mittlere Erd- 395; negative 210; Oberflächen- 222; tabellarische 40.

Dielektrikum 126.

Diffraktion 186.

Diffusion der Gase, gegenseitige 515; der Gase durch Flüssigkeiten 520; freie, der Flüssigkeiten 628; der Kolloide 665; der festen Metalle 751; durch Kautschuk 519.

Diffusionskoeffizient der Gase 516; der Flüssigkeiten 629.

Dihydrol 536.

Dilatation, Koeffizient der linearen 699. Dimension physikalischer Größen 254;

der Moleküle 501; nullte 255. Dimorphismus 680.

Dissociation der Gase 524.

Dissociationsgrad 526.

Dopplersches Prinzip 200.

Drehungsachse 70.

Drehwage, unifilare 357; bifilare 368. Druck 80; Normal- 563, 570; osmo-

tischer 633; Partial- 460.

Druckabfall 657.

Dynamische Kraftmessung 81.

Dynamisches Gleichgewicht 474.

Dynamometer 355; von Poncelet und Morin 356; von Hesehus 357.

Dyne 20.

E.

Ebene Welle 188.

Effusion der Gase 516.

Einheit 15; lineare Grund - 303; abgeleitete und absolute 88.

Einstellung der Apparate 273.

Elastische Hysteresis 754.

Elastische Nachwirkung 752.

Elastische Körper 695.

Elastizität der festen Körper 699; der

Krystalle 755. Elastizitätsgrenze 694.

Elastizitätsmodul 702.

Elektrische Uhren 369.

Elektrisches Feld 126.

Elektrolyte, Dissociation derselben 639.

Elementarimpuls 84.

Empfindlichkeit einer Wage 341.

Digitized by Google

Empfindlichkeit der bifilaren Drehwage 365; der unifilaren Drehwage Empirische Formeln 29. Enantiomorphe Krystallform 677. Endmasstab .302. Endosmotisches Aquivalent 633. Energie 118; der Bewegung 118, 120; 125; chemische elektrische 123; elektrostatische 126; Erhaltung der 127; kinetische 120; der Lage 123; magnetische 126; molekulare, eines Gases 488; potentielle 123; strahlende 122; Wärme- 121. Energieprinzip, erstes 118; zweites 127; drittes 130. Energievorrat 118. Erdschwere 206. Erg 105. Erhaltung der Energie 127; der Materie Etalons 270. Expansion der Lösungen 622. Extrapolation 29.

F.

Fall der Körper 242. Fallmaschine von Atwood 381; von Morin 384. Federwage von Jolly 542. Fehler, mittlerer 282; systematische und zufällige 282; wahrscheinlicher 282. Feste Lösung 697. Filtrationsstrom 632. Flüssige Krystalle 537. Flüssigkeiten, Bau derselben 532. Flüssigkeitsstrahl, Konstitution selben 657; Kontraktion desselben 656. Fluidität 746. Formeln von Gauss u. s. w. siehe im Namenregister. Fraktionierte Destillation 616.

G.

Gangunterschied der Strahlen 171.
Gasdichte 48.
Gase, Eigenschaften derselben 404.
Gasstrahlen, Bau derselben 514.
Gaswellen in der Atmosphäre 500.
Gedämpfte Schwingungsbewegung 156.
Gefäsbarometer 437.
Gegenseitige Lösung von Flüssigkeiten 624.
Genauigkeit, absolute 278; relative 278.
Geometrische Addition 49.
Gesättigter Dampf 532, 535.

Geschwindigkeit 57; Ausbreitungs- de:
Wellen 660; Ausflußs- der Flüssigkeiten 656; Ausströmungs- eineGases aus einer kleinen Öffnutg
510; Diffusions- der Gase 517; de:
Gasmoleküle 482; der gleichförmiger
Bewegung 58; mittlere arithmetische,
der Moleküle 491; mittlere quadratische, der Moleküle 491; reagierender Moleküle 494; wahrscheinlichste
493; Winkel- 72; zusammengesetzte
62.

Gesetz von Avogadro, Archimedes Boyle-Mariotte, Coulomb (Torsion-Reibungsgesetze), Gay-Lussac, Graham (Diffusion der Gase), Henry (Löslichkeit der Gase), Jurin (Kapillarität), Fechner (psycho-physisches Gesetz), Dalton, Kopp (Molekularvolumina der Flüssigkeiten), Maxwell (Geschwindigkeit der Moleküle, Rebung in Gasen), Newton (Bewegungsgesetze, allgemeines Gravitationsgesetz), Pascal u. s. w., siehe im Namenregister.

Gesetz der Molekularkräfte 404. Gewicht 80; wahres 348; scheinbares 348

Gewichtsdichte 82. Gewichtstücke 336. Glasthränen 698.

Gleichung der stehenden Wellen 180, 200; eines Strahles 163, 169; Zustandsfür ideale Gase 480 (Clapeyron), 433 (van der Waals).

Gleitungskoeffgient der

Gleitungskoeffizient der Flüssigkeiten 643.

Goniometer 322; von Babinet 324; von Mitscherlich 328; von Websky 328. Gramm 77.

Grammolekül 20.

Gravitation 205.

Gravitationsgesetz 204.

Grenzwinkel der totalen Reflexion 193. Größen, gleichartige 15; physikalische 14; qualitative 30; ursprüngliche 14.

Größe der mittleren Weglänge der Gasmoleküle 500.

Grundeinheiten 88.

Gyroedrische Krystallform 677.

H.

Härte 696.
Halbdurchlässige Membranen 634.
Harmonische Schwingungsbewegung 131; Beschleunigung derzelben 135.
Heberbarometer 440.
Hemiedrie 676.

Hemiedrische Krystallform 676. Hexagonales Krystallsystem 673. Holoedrische Krystallform 676. Horizontalebene 81. Horizontalpendel 380. Hydrol 536. Hypothesen 5.

I.

Ideale Flüssigkeit 532. Ideales Gas 406. Impuls, Elementar- 84; Kraft- 84. Innere Reibung in festen Körpern 759; in Gasen 497; in Flüssigkeiten 641. Innerer Druck der Gase 435. Intensität des Kraftfeldes 97. Interferenz von Strahlen 170. Interpolation 29. Intramolekulare Bewegung 473. Ionen 615. Isentropische Zustandsänderung 507. Isochronismus 250, 360. Isoflächen 224. Isomorphismus 681. Isoosmotische Lösung 635. Isothermisches Ausströmen von Gasen Isothermische Volumenänderung 506. Isotonische Lösung 635. Isotropie 32.

J.

Joule 105.

Kalibrierung 331.

Kapillarität 588.

Kathetometer 310.

Katenoid 575.

kleine (Gramm-) 122.

Kapillaritätskonstante 592.

K.

Kalorie 122; große (Kilogramm-) 122;

Kilogramm 77.
Kinetische Energie 120.
Kinetische Gastheorie 473; Fundamentalformel derselben 476.
Knoten 177.
Knotenflächen 200.
Koefflzient, Begriff desselben 22; Ausdehnungs-35; mittlerer Ausdehnungs-36; Diffusions-516, 629; des allseitigen Druckes 719; Gleitungs-643; Kompressions-547; der einseitigen Kompression 714; Löslichkeits-614; Poissonscher 714; der Querkontraktion 713; der Reibung fester Körper 761; der äufseren Reibung der Flüssigkeiten

640; der äußeren Reibung der Gase 495; der inneren Reibung der Flüssigkeiten 642; der rollenden Reibung 765; Scherungs- 724; thermischer Druck-558; thermischer Widerstands-745; der Volumenausdehnung beim Zuge 713. Kohäsionskräfte 533. Kollimator 325. Kolloide 664; typische 665. Komparator 303. Kompensationspendel 369. Kompressibilität der Gase 417; Flüssigkeiten 549; der Lösungen 554; der Gasgemische 426; der festen Körper 719. Kontraktion des Flüssigkeitsstrahles 656. Kontraktion der Lösungen 621. Kopierende Teilmaschine 296. Kräfte, äußere 112; innere 111; Kohäsions 533; zentrale 110. Kräftepaar 95; Moment desselben 95; Achse desselben 95. Kraft, Definition derselben 73; lebendige 103; momentane 87; Zentrifugal- 95. Krafteinheit 77. Kraftfeld 96; Intensität desselben 97; an der Erdoberfläche 240; homogenes 219. Kraftimpuls 84. Kraftlinie 98. Kreisnonius 316. Kreisteilmaschine 297. Kritische Lösungstemperatur 625. Kritische Temperatur 427. Krümmung einer Kurve 48. Krümmungskreis 49. Krümmungsradius 49. Krystalle, flüssige 537. Krystallographie 672. Krystallographische Achsen 672. Krystalloide 664.

L

Krystalisysteme 671.

Krystallzwillinge 678.

Längenetalon 302.

Längenteilmaschine 289; von Brauer 293; kopierende 296.

Längsschwingung 165.

Lamellenzustand der Flüssigkeiten 575.

Lebendige Kraft 103.

Libelle 299, 318.

Limbus 316.

Liter 19.

Löslichkeit 614; der Gase 462; der Gasgemische 467; Maximum der 617.

Löslichkeitskoeffizient 614.
Lösung 613; feste 697; gesättigte 614; isotonische, isoosmotische 635; normale 616; übersättigte 620.
Logarithmisches Dekrement 158, 253.
Luftdruck 436.
Lupe 299.

M.

Manometer 447; von Mc Leod 447; von Desgoffe 448; von Cailletet 424; von Bourdon 449. Masse, Definition derselben 76; negative 210; Oberflächen- 222. Massendichte 80. Massenprototype 77. Maſssysteme 264. Materie, einfache u. zusammengesetzte 32; gleichartige und ungleichartige 31; isotrope und anisotrope 32: organisierte und unorganisierte 2; Erhaltung derselben 44. Materieller Punkt, Eigenschaften desselben 56. Mathematisches Pendel 247. Mechanisches Wärmeäquivalent 122. Medium 9. Megadyne 90. Megaerg 105. Membranen. halbdurchlässige 634; Niederschlags- 634. Meniskus 585. Messung, absolute 269; dynamische 80; statische 80; relative 269; Variations-270. Metallbarometer 445, Metallmanometer 449. Meter 19. Meterkilogramm 105. Methode der Koincidenzen 377; der kleinsten Quadrate 284; der Spiegelablenkung 320. Metronom 369. Mikrometer 305; Okular- 307. Mikrometerschraube 305. Mikron 19. Mittelpunkt eines Systems paralleler Kräfte 94. Mittlere Erddichte 395. Mittlere Weglänge der Gasmoleküle 495. Mittleres Geschwindigkeitsquadrat 491. Modul 693; der Scherung 724; Torsion 730; von Young 700; der Volumenelastizität 720. Modulfläche der Dilatation 756. Moleküle, Dimension und Zahl derselben 501. Molekülradius 496.

Molekülvolumen 496.

energie 609.

Molekularfläche 609; - gewicht 40°-volumen 407, 689; -wirkungsspläre
533.

Momentane Kraft 87.

Moment einer Kraft 93; eines Kräftepaares 95.

Monoklinoedrisches Krystallsystem 678.

Morphotropie 662.

Molekulare Energie 489; Oberflächer-

N.

Nachwirkung, elastische 752.

Negative Dichte 210: Masse 210.
Neutrale Faser 741.
Niederschlagsmembranen 634.
Niveau s. Libelle.
Niveaufläche 224.
Nodoid 578.
Nonius 304.
Normaldruck 563, 570; -barometer 44::
-mafsstab 302.
Normale einer Kurve 47.
Normale Lösung 616.
Nullmethode 274.

0

Oberflächenmasse 222; -schicht 534; -spannung 563, 591; -zāhigkeit einer Flüssigkeit 578. Objektivierung 1. Ogdoedrische Krystallform 676. Okklusion von Gasen 469; von Wasserstoff durch Palladium 470. Okular von Gauss 300; von Huygens 300; von Martens 301; von Ramsden 300. Okularmikrometer 307. Optische Achse der Krystalle 679. Optische Strahllänge 164. Organisierte Materie 2. Orthogonale Trajektorie 224. Osmose 632. Osmotischer Druck 633.

P.

Parameter, numerische 284.

Partialdruck 460.

Pendel, Horizontal- 380; Kompensations- 369; mathematisches 247: physisches 250; Reversions- 388; 388; Sekunden- 369; Schwingungsdauer desselben 374; Trägheitsmoment desselben 375.

Periode 132.

Permanente Deformation 694.

Perturbation 10.

Pferdekraft 117.

Phase 133; Anfangs - 134; entgegengesetzte 133.

Physik, Aufgabe derselben 2; Einteilung derselben 11; mathematische 13; Experimental- 12; theoretische 12; des Athers und der Materie 13.

Physikalische Gesetze 21; Größen 14; Körper 2; Messungen 277; physika-

lisches Pendel 250.

Piezometer 550; von Amagat 556; von Örstedt 550; von Regnault 552; von Sturm und Colladon 551.

Planimeter von Amsler 314; von Prytz 315.

Plastizität 745.

Polymerisation 526.

Polymorphismus 680.

Potential einer Kugelschale und Kugel 236; einer anziehenden Masse 224; zweier Massen aufeinander 227; eines Punktes 225; eines Systems Punkten 228; eines Systems auf sich selbst 233; zweier Systeme aufeinander 232.

Prinzip der Erhaltung der Massen 78; der Materie 44; der Energie 127; der Addition kleinster Verschiebungen 170; Dopplersches 200; Huygenssches 182.

Pronys Zaum 764. Proportionalitätsfaktor 22. Psychophysisches Gesetz 277. Pulverförmige Körper 670. Punktfunktionen 31, 223. Punktsystem, unveränderliches 57. Pyknometer 540.

Quadratisches Krystallsystem 674. Qualitative Größen 30. Quecksilberluftpumpe 450; von Geissler von Mendelejew 453; von Sprengel 453; von Töpler 451; von Raps (automatische) 456. Querkontraktion 712. Querschwingung 161.

R.

Radius der Molekularwirkungssphäre 610; der Krümmung einer Kurve 49. Randwinkel an Flüssigkeiten 582. Raum mit konstantem Potential 235. Reduktionsfaktor 270.

Reduzierte Pendellänge 251; Temperatur 609.

Reflexgoniometer 325. Reflexion von Wellen und Strahlen 189; totale 193.

Reguläres Krystallsystem 672. Reibung, innere, in festen Körpern 759. in Flüssigkeiten 641; in Gasen 497. Relative Genauigkeit 278; relativer Widerstand 744. Resultante einer beliebigen Anzahl von Kräften 92; zweier paralleler Kräfte Reversibilität, reversibler Vorgang 505. Reversionspendel von Kater 388; von Repsold 389. Rhombisches Krystallsystem 675. Rollende Reibung 765. Rostpendel 369.

Rotationsluftpumpe 459.

S. Scheinhypothesen 7. Scherungskoeffizient 724; -modul 724; winkel 723. Schiefe Ebene 383. Schiefer Wurf 244. Schwellenwert der Empfindung 277. Schwere, allgemeine 205. Schwerkraft 206; Richtung der 379. Schwerpunkt 241. Schwingungen, isochrone 250, 360; longitudinale 165; transversale 161. Schwingungsdauer 374. Schwingungsphase 132. Schwingungsquelle 200. Schwingungszeit s. Schwingungsdauer. Schwingungszentrum 252. Seifenblasen 575. Seismische Stürme 381. Sekante 47. Sekundenpendel 369. Semipermeable Wand 519. Sextant 320. Signal 327. Skalenoeder 677. Sklerometer 696. Spaltungsflächen 679. Spannung der Gase 417. Spezifische Kohäsion 592; Viskosität 642; spezifisches Volumen 39. Sphärometer 308; von Abbe 309; von Common 310; von Czapski 309; von Wild 310. Spiegelung 189. Spröde Körper 695. Statische Massenvergleichung 81. Stehende Welle 177; Gleichung derselben 180; bei Längsschwingungen Stoffmenge 78. Stofs der Körper 765; exzentrischer, gerader, schiefer, zentraler 765; elastischer Kugeln 767; unelastischer

Kugeln 766.

Stofsdauer 770.
Strahl 160; optische Länge desselben 164.
Strahlgleichung 163, 164, 169.
Strahlung 160.
Strichetalon 302.
Strömungskurve 652.
Stromlinie 652; -röhre 652.
Struktur 669.
Subjektives Empfinden 1.

·T.

Tangente 47. Tarierung 347. Teilmaschine, kopierende 296; Längen-289; von Brauer 293. Temperatur 33; absolute 37; kritische 427; kritische Lösungs- 625. Temperaturskala 34. Tetartoedrische Krystallform 676. Tetragonales Krystallsystem 674. Theodolit 319. Thermischer Druckkoeffizient 558; Widerstandskoeffizient 745. Thermisches Arbeitsäquivalent 122. Thermodiffusion 518. Tordierende Kraft 729. Torricellische Leere 437. Torsion 729. Torsionsmodul 730. Torsionswinkel 359, 735. Totale Reflexion 193. Toter Schraubengang 273. Trägheit 74. Trägheitsmoment 99; eines Kreiscylinders 101; einer Kugel 102; eines Parallelepipedons 101; eines Pendels Trägheitszentrum 98. Trajektorie 57; orthogonale 224. Transpiration 515. Trihydrol 537. Triklinoedrisches Krystallsystem 675. Trimorphismus 680. Tropfenbewegung in Röhren 586. Tropfenwägung 601.

U.

Übergangsschicht 610. Übersättigte Lösungen 620. Unduloid 575. Unifilare Drehwage 357. Universaldensimeter 544. Universalgoniometer 330. Unlöslichkeit 614. Unveränderliches Punktsystem 57.

Typische Kolloide 665.

V.

Vaporisation 470. Vektor 31; Zerlegung desselben 50: Summation derselben 51. Vektorenpolygon 52. Teilchen Verdichtung schwingender Verdrängungsmethode 414. Verdünnung schwingender **Teilchen** 168. Verdunstung 534. Verlängerungskoeffizient 701. Verlust einer halben Wellenlänge 194. Vernier 316. Vertikale Bewegung im Vakuum 241. Vertikalrichtung 379. Viskosität der Flüssigkeiten 641; der Gase 497; Oberflächen- der Flüssig-keiten 378; spezifische, der Flüssig-keiten 642; Einheit der 497. Volumenelastizität vollkommener fester Körper 749. Volumenkoeffizient, mittlerer thermischer 559. Volumenometer, Volummeter von Lermantow 334; von Regnault 331. W. Wägungsmethoden von Borda 347; von Gauls 347; von Mendelejew 347. Wärmeenergie 121. Wärmekapazität der Gase 486; bei konstantem Druck 487; bei konstantem Volumen 487. Wage 337; aperiodische 346; Decimal-351; kurzarmige 339; bifilare Dreli-363; unifilare Dreh - 357; einarmige 354; Feder - 542. Wage von Curie 346; von Mendelejew 337; von Roberval 353; von Rueprecht 337; von Sartorius 340; von Westphal 354. Wage, Empfindlichkeit und Stabilität der 342. Wagebarometer 442. Wahrscheinlichste Geschwindigkeit 493. Wasserluftpumpe 455. Wasserstoffthermometer 35. Watt 118. Wechselwirkung schwimmender Körper

Wellenfläche, -oberfläche, - linie 181:

Widerstand 104; absoluter 706; eines

Gases gegen die Bewegung fester

Körper 520; relativer 744; schäd-

licher 106; von Tropfen gegen die

Weglänge der Moleküle 495.

Bewegung in Röhren 586.

·länge 162.

Winkel, Mass der 44; Grenz-der totalen | Zerlegung von Kräften 91; der har-Reflexion 193; Scherungs- 723; Torsions- 359, 735.

Winkelbeschleunigung 73.

Winkelgeschwindigkeit 71; in einem gegebenen Moment 72.

Wirbelatome 663; -faden 662; -kraft 662; -linie 662; -ring 662.

Wogenwolken 500.

Woislawsche Pumpe 659.

Wucht 103, 112; eines sich drehenden Körpers 104.

Wurf, schiefer 244. Wurfweite 246.

Z.

Zahlenwert einer Größe 16. Zeit, wabre 367. Zentrierapparat 330.

monischen Schwingungsbewegung 143; einer geradlinigen Schwingungsbewegung 152.

Zerreißen 744.

Zonen 672.

Zugfestigkeit 700.

Zusammensetzung v. Kräften 91; gleichgerichteter harmonischer Schwingungsbewegungen 139; senkrechter Schwingungsbewegungen 145; entgegengesetzter Schwingungsbewegungen 150; von Schwingungsbewegungen ungleicher Phase 153.

Zustandsfunktion 33; eines idealen


Gases 430, 433. Zustand der Materie 31; eines Systems

Zwillinge (Krystall-) 678.

Berichtigungen.

- Seite 176, Zeile 2 von unten: statt $\beta = 4\pi \frac{\lambda}{x}$ lies $\beta = 4\pi \frac{x}{\lambda}$.
- Seite 184, Zeile 20 bis 22 von oben: statt eine Schwingungsbewegung, welche sich längs einer Geraden ausbreitet lies eine Gerade, längs welcher sich eine Schwingungsbewegung ausbreitet.
- Seite 253, Zeile 15 und 16 von unten; Seite 254, Zeile 3 von oben: statt Schwingungszeit lies Schwingungsdauer.
- Seite 392, Zeile 25 von oben muss, entsprechend den vorhergehenden Formeln (22) und (22, a), g=980,597

stehen. Nach den neuesten, während des Druckes veröffentlichten Feststellungen ist g=980,665 für h=0 und $\varphi=45^{\circ}$.





AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR PAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

DEC 16 1954

DEC 17 1932

FEB 13 1941

110ct 56 KL

REC'D LD

OCT 1 1956

LD 21-50m-8, 32

